



zLog 令和Edition V3

RELEASE NOTE

2026/02/25

V3で何が変わったか？

ロギングの基本機能には大きな変更はありません。
かねてからの懸案だった交信リストや10.1G超のバンド対応など、
使い勝手に関わる部分の改良となっています。

- ◆ 交信リストの表示項目やカラム幅の設定機能を追加
- ◆ 10.1GHz超のバンド対応
- ◆ NEW YEAR PARTYの対応(WebUpload含む)
- ◆ コンテスト別の各種パラメータ保存
- ◆ 設定画面のタブ分類見直し・・・自局／zLog／コンテストに整理
- ◆ インポート／エクスポート機能強化
- ◆ DXコンテストにてEntityとContinentを記録
- ◆ RTTYコンテストへの対応を開始
- ◆ おまけでHAMLOG用ユーティリティーを追加

※重要な変更

リグコントロールとCWキーイングを1つのCOMポートで行える最近のリグに合わせて、リグコントロール用COMポートのDTR/RTS初期値を「常時OFF」に変更しました。



→これはONにすると意図せず電波が出てしまうことに対する対策です。

YAESU/KENWOODのリグではDTR/RTSをONにしないと通信を行わない機種がありますので、リグコントロールできなくなった場合は、お持ちのリグに合わせて設定を確認して下さい。

*zLog*全般の改善

General *zLog* improvements

交信リストに送信RSTとNRを表示可能としました。
 また、コンテスト毎に適した表示になるよう調整を行いました。
 設定により、1行置きに色を変える機能を追加しました。
 カラムの表示非表示設定は記憶しますので次回起動時も同じように表示されます。
 日付と時刻欄を右クリックすることで、表示形式やタイムゾーンを変更可能としました。



UPDATE

#938 status欄を非表示にできるようにした


BUGFIX

#940 マルチオペでOP 欄が表示できなかった

#910 交信リストの改良(2)

UPDATE
V3.0.1.0

交信リストの色設定を追加しました。(従来ラボメニューにあったもの)
ここで奇数行と偶数行で色を変更できるようにしました。




交信リストの色設定

BUGFIX

#944 選択色が保存されていなかった

パーシャルチェックとDUPEチェックを統合しました。
 交信リストをパーシャルチェック兼DUPEチェックとしてみました。
 画面が頻繁に書き換わるのがウザイ場合は設定で従来表示とすることもできます。



599 010103H	R1 VA	22:58:35 JST
-------------	-------	--------------

#914 DUPEチェック改良(2)

パースナル／DUPEチェック表示は5秒で元の表示に戻ります。
戻るまでの時間は設定で変更可能です。

設定

汎用設定

マイステーション コンテストの設定 ボイスメモリ キーヤー/自動OG
zLogの設定 ゼンカール クイック機能 バンドスコープ バンドスコープ?

基本設定

☐ パーシャルチェック内に日付を表示
☒ インクリメンタルデュープチェックを使う
閉じるまでの時間 5000 ミリ秒
☐ スーパーチェックよりランダム自動入力

スーパーチェック

☒ SPO ☐ ZLO/ZLOX ☐ 両方 ☒ 重複を奨け入れる

N+1

☒ 完全一致でハイライト CALLSIGN 背景色 リセット

パースナルチェック

現在バンド CALLSIGN 文字色 背景色 リセット

詳細設定

スーパーチェックの検索深さ 100 分
バンドスコープのデータ保持時間 60 分
スポットデータの保持時間 30 分
☐ 別スレッドでスコア更新

検索開始
☐ 1文字入力後
☐ 2文字入力後
☒ 3文字入力後

OK キャンセル

通常の発信リストに戻るまでの時間

※この改良で、#795「PacketClusterからのNEW MULTI表示がうるさい」は自動的に解消されるものです。

#916 コンテスト参加部門(モード)の改良(1)

現状

QSO入力時にCWのQSOしか入力しなかったらCW部門、CWとSSB両方のQSOが入力されたらMIX部門としてスコア計算(NEWマルチ判定)が行われる。

部門の選択は運用内容に委ねられている。

コンテスト選択時のモード(部門)は、国内/DXコンテスト共にスコア計算に影響していない。

改良後

コンテスト選択画面で選ぶモード(部門)に従ってスコア計算を行う。

QSO入力時のモードに制限は設けない。

モード(部門)を変更した場合、スコアは再度計算する。(NEWマルチの再判定が行われる)
(モードの選択はコンテスト選択画面または、運用設定の「コンテストの設定」タブ)

これにより、自分の参加部門外のモードで交信した(援助交信など)場合でもスコアに影響無くロギング可能となります。

SHIFT+Mの動作


CW・・・CWのみ

PH・・・SSB/FM/AM(バンド考慮有り)


MIX・・・全部

#916 コンテスト参加部門(モード)の改良(2)

モード選択可能な箇所を下図に示します。



コンテスト選択



#917 コンテスト参加種目(バンド)の改良

現状

コンテスト選択画面でのバンド(種目)はALLバンド以外を選択した場合、選択したバンド以外にQSYできなくなるため不便(SHIFT+B操作でQSYできない)ただし、リグコントロールを行っているとリグの周波数に引きずられてQSYできる。

改良後

コンテスト選択画面のバンドは廃止する。

何が良いか？

zLog側のQSY制限を撤廃することで、参加種目外のバンドのQSOがロギング可能となる。ログ提出するバンドはE-LOG画面で選択できるので、参加種目外のバンドが含まれていても問題はない。

#838 10GHz超のバンド対応

10.1GHz、10.4GHz、24GHz、47GHz、77GHz、135GHz、248GHz帯までに対応しました。

10G超のバンド対応例

運用設定

その他
マイスデーション
zLogの設定

バンドスコープ
運用可能なバンドと電力

バンドスコープ2
CW/RTTY
ボイスメモリ

局情報
Call Sign(\$M) JR8PPG
GRID Loc. QN89QC
緯度(度) 43.1041
経度(度) 141.3749
計算
GRIDから計算

パラメーター
OQ Zone(\$Z) 25
ITU Zone(\$I) 45
年齢(\$A) 55
JOTA(\$T) AS078
ハンドル(CW)(\$H) TAKA
ハンドル(PHX)(\$H) むとう

運用可能なバンドと電力

バンド	電力
1.9 MHz	H
3.5 MHz	H
7 MHz	H
10 MHz	H
14 MHz	H
18 MHz	H
21 MHz	H
24 MHz	H
28 MHz	H
50 MHz	H
144 MHz	M
430 MHz	M
1200 MHz	L
2400 MHz	P
5600 MHz	P
10.1 GHz	P
10.4 GHz	P
24 GHz	P
47 GHz	P
77 GHz	P
135 GHz	P
248 GHz	P

QSL初期値
☒ None ☐ PSE QSL ☐ NO QSL

OK キャンセル

10G超のバンド対応例

JARL E-Log

R1.0 R2.1


コンテストの名称 ALL JA コンテスト
参加種目コード
コールサイン JR8PPG 運用者のコールサイン
局種別数(FD必須) 1
連絡先住所(5行まで)
電話番号
局免許者の氏名(社団の名称)
E-mailアドレス
コンテスト中使用した最大空中線電力(W)
運用地(FD必須) 使用した電源(FD必須)
意見(10行まで)
マルチオペ種目運用者(一人一行)
局免許年月日(PN必須) 2000/01/01
年齢(\$A) CS, SOSV, SOJR必須
登録クラブ番号
宣言文 JARL 私は、JARL 制定のコンテスト規約および電波法令にしたがい運用した結果、ここに提出するサマリーシートおよびログシートなどが事実と相違ないものであることを、私の名義において誓います。
主筆者
日付 2026年1月25日 署名
T-Xを添加 保存 E-Log作成 Webアップロード 開じる

スコア調整


	QSOs	Multi1	Multi2	Points
☐ 1.9MHz	0	0	0	0
☐ 3.5MHz	0	0	0	0
☐ 7MHz	0	0	0	0
☐ 14MHz	0	0	0	0
☐ 21MHz	0	0	0	0
☐ 28MHz	0	0	0	0
☐ 50MHz	0	0	0	0
☐ 144MHz	0	0	0	0
☐ 430MHz	0	0	0	0
☐ 1200MHz	0	0	0	0
☐ 2400MHz	0	0	0	0
☐ 5600MHz	0	0	0	0
☐ 10.1GHz	0	0	0	0
☐ 10.4GHz	0	0	0	0
☐ 24GHz	0	0	0	0
☐ 47GHz	0	0	0	0
☐ 77GHz	0	0	0	0
☐ 135GHz	0	0	0	0
☐ 248GHz	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0
局種別数				1
Total score				0

#769 とにかくログモード

移動先などでzLog立ち上げ後、直ちにロギングを行いたいとの要望がありましたので、zLog起動画面に「いますぐメイン画面へ」をついかしました。
このボタンをクリックすると、DXPeditionモードで起動します。
後で「ファイル」-「コンテストを選択」メニューでコンテスト・ルールを適用できます。




追加



「コンテストを選択」メニューで
ルール適用


#799 送信NR確認用ウィンドウ追加

コンテストナンバー(送信NR)を大きく表示するウィンドウを追加しました。
右クリックでフォントを変更可能です。



#930 メニュー構成見直し

「ウインドウ」メニューが長くなってしまったので、ジャンル別にサブメニュー化しました。



「基本」メニュー

- スコア(S)
- マルチプレイヤー(M)
- QSOレート(R)
- QSOレートEx
- ファンクションキーパネル
- エンティティ情報
- Grayline
- 分析

「SO2R」メニュー

- 情報ウインドウ
- SO2R Neo Control Panel
- Message Manager (SO2R)

「マルチオペ」メニュー

- Z-Linkモニター Ctrl+F12
- Z-Serverメッセージ Alt+Z
- Running周波数
- QSY Indicator

「チェッカー」メニュー

- バーチャルチェック
- スパーチェック Ctrl+F10
- N + 1
- コールサインチェック
- マルチチェック

「CW」メニュー

- CW Keyboard Alt+K
- CW Message Pad
- CWモニター

「オートメーション」メニュー


- リグコントロール Alt+T
- Packet Cluster(P) Alt+P
- バンドスコープ(B) >

「その他」メニュー

- zlogコンソール Alt+Q
- スクラッチシート
- コンテストナンバー

#933 HAMLOGユーザーリティー用メニュー

zLogからHAMLOGのデータベースを参照できるHAMLOGLookupツールと、HAMLOGのデータをzLogのデータに変換するツールを呼び出すメニューを追加しました。



#932 CWモニターで1文字ずれる件

\$Cを含むメッセージを送信すると、CWモニターで送信符号に対して送信進捗表示が1文字遅れる現象を修正しました。

#906 バックアップファイルがZLO形式

ログファイルをZLOX形式にしても、バックアップファイルの形式がZLO形式になっていると判明したので、ZLOX形式に変更しました。

#891 DVモードを追加

zLogの選択可能モードにDVモードを追加しました。

SHIFT+M操作でのモード順

CW→SSB →FM →AM →RTTY →FT4 →FT8 → DV→ Other

#669 MMTTYでの連続CQ(繰り返し)

MMTTY使用時に、SHIFT+Z/CTRL+Z操作での連続CQが可能となりました。
また、RTTY Consoleウィンドウでフォントサイズを変更可能にしました。
各RTTYコンテストのルールには順次対応させていきます。


分析の改善

Analysis improvements

#851 分析にZCNを追加

DXコンテストの分析用にZCN(大陸別のQSO数)を追加しました。
CTY.DATを使用するコンテストでは、全てのQSOについてEntityとContinentを記録します。

分析ウィンドウ




ZAF	ZAQ	ZAA	ZAA(ALL)	ZAD	ZOP	ZCN	RBN
<大陸別の交信局数>							
	1.9	3.5	7	14	21	28	ALL
North America	-	4	17	46	27	-	94
South America	-	-	2	5	-	-	7
Europe	-	1	21	163	90	-	275
Asia	-	17	45	71	74	22	229
Africa	-	-	1	1	2	-	4
Oceania	-	2	9	19	30	14	74
Antarctica	-	-	-	-	-	-	0
Unknown	-	-	-	-	-	-	0
Total	-	24	95	305	223	36	683

#912 QSORateExのグラフ改良


QSORateExウィンドウのグラフにある目標値をバンド別で表示可能としました。
色分けは実績値の色を暗くした色になります。



色分けなし



色分けあり




各種設定の改善

Settings improvements


#778 QSO編集ダイアログでショートカットキーは不要

QSO編集ダイアログでショートカットキーは効かなくても良いとのご要望がありましたが、QSO編集集中にCQをかけたい(SHIFT+Z,CTRL+Z)が発端なので、ショートカットの使用有無を設定できるようにしました。



チェックONでショートカットは
無効になります

QSO編集ダイアログ




#783 ダークモードの追加

ICOMのRS-BA1等のソフトは黒基調の画面に対して、zLogは白基調なのでコントラストが大きくて疲れるとのことですのでダークモードを追加してみました。

Windowsのライト／ダークモードとは連動していません。


実用性については今後の議論とさせていただきます。



チェックONでダークモード
表示を行います

MHz	QSOs	Points	Multi	Multi%
1.9	82	82	72	87.8
3.5	156	156	130	83.3
7	486	486	339	69.8
14	255	255	208	81.6
21	24	24	22	91.7
28	3	3	3	100.0
50	2	2	2	100.0
144	4	4	4	100.0
430	2	2	1	50.0
Total	1,014	1,014	781	77.0
Score			791,934	

OK 手前に表示 CW



#926 自局位置をグリッドロケータより求める

エンティティ情報表示で自局からの方位や距離を求めるために、自局の緯度経度を必要とします。この緯度経度をグリッドロケータより求める機能を用意しました。また緯度経度よりグリッドロケータを求めることもできます。
※経度は東経が+、西経が-となるように変更しました。

通用設定

zLogの設定 チェッカー クイック機能 バンドスコープ バンドスコープ2
マイステーション コンテストの設定 ボイスメモリ キーヤー/自動QQ

自局情報

コールサイン(\$M) JR8PPG

GRID Loc. QN89QC 計算

緯度(度) 43.1041

経度(度) 141.3749

パラメーター

OQ Zone(\$Z) 25

ITU Zone(\$D) 45

年齢(\$A) 55

IOTA(\$T) AS078

ハンドル(CW)(\$H) TAKA

ハンドル(PH)(\$H) むとう

オペレーター

追加 ☒ 起動時、最後のOPを選択

編集 ☒ バンド変更時、電力符号を適用

削除

OK キャンセル

DMS to GRID

度分秒での位置

緯度 43 ° 03 ' 43 "

経度 141 ° 21 ' 16 "

計算

結果

GRID Loc. QN89QB

緯度(度) 43.0619

経度(度) 141.3544

OK キャンセル

ボタンクリックでグリッドロケータより緯度経度を求めます。
緯度経度は概ねグリッドの中央です。

UPDATE
V3.0.1.0

#928 コンテスト固有情報のコンテスト別保存(1)

送信NRの都道府県コード、市区郡コードと、CW送信メッセージをコンテスト別保存としました。一度コンテストに参加すると、翌年はその設定が使用されます。
ユーザー定義コンテストでも、この画面で送信NRやCW送信メッセージが設定可能となりました。これに伴い、ユーザー定義コンテスト選択画面での取込指定は廃止しました。

汎用設定

zLogの設定 チェッカー クイック機能 バンドスコープ バンドスコープ2
マイステーション コンテストの設定 ボイスメモリー キーヤー/自動OQ

ALL JA コンテスト

ナンバースタイル
送信NR(\$X) \$V\$P
都道府県(\$V) 106
市区郡(\$Q) 010103

コンテスト別です

モード
Single-Op
Multi-Op/Multi-TX
Multi-Op/Single-TX
Multi-Op/Two-TX TX# 0

モード
PHONE/CW(MD)
CW
PHONE
RTTY
ALL

QSYアシスト
なし
時間制限 10 分
QSY回数 8 回/時間

その他のルール
局種係数 1

OK キャンセル

ユーザー定義コンテストの選択

検索文字列 CFGフォルダ D:\zlogwin2019_1\cfg\UseContestPeriod=1W 参照...

ファイル名	コンテスト名	prov	city	f1_a	f2_a	f3_a	f4_a	CO2
1aream.cfc	1エリアAMコンテスト用(1エリ...	100110						
1aream.cfc	1エリアAMコンテスト用(1エリ...	100110						
2aream.cfc	2エリア主権AMコンテスト	1001						
6mAMsummer.cfc	6m AMサマーパーティー	02		QO SC TES...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
6MFM.CFG	6m FMコンテスト	10						
alclub.cfc	A1クラブコンテスト	02		QO A1 TES...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
alstrkey.cfc	STRAIGHT KEY コンテスト	HK808		QO A1 TES...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
acac.cfc	全市全郡コンテスト	2201		QO TEST D...	\$C \$R\$V\$P	TU \$M TEST	NR?	
ACQLOOH.CFG	ACCローターコンテスト(HF)	PM95		QO LOC TE...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
AIChI.CFG	オール愛知コンテスト	10	200101	QO AC TE...	\$C \$R\$Q	TU \$M TEST	NR?	
aschiky.cfc	愛・地球博記念コンテスト	10		QO AI TES...	\$C \$R\$V	TU \$M TEST	NR?	
akita.cfc	オール秋田コンテスト	10		QO AT TES...	\$C \$R\$V	TU \$M TEST	NR?	
akita.vucf	VUオール秋田QSO/パーティー	10		QO AT TES...	\$C \$R\$V	TU \$M TEST	NR?	
aktest.cfc	HRTC Asahikawa contest	106	0101	QO HRTC ...	\$C \$R\$V	TU \$M TEST	NR?	

prov,city取込 QO2取込 QO8取込 f1取込 f2取込 f3取込 f4取込 一時変更を許可する

CFG編集 OK キャンセル

V2.9

V3.0

廃止

OK キャンセル

#928 コンテスト固有情報のコンテスト別保存(2)

UPDATE
V3.0.1.0

CW送信メッセージ欄では「メニュー」ボタンをクリックすることで入力欄に表示されているメッセージをマイメッセージ(自分用の初期値)として保存したり、読込することができます。また、zLogの初期値に戻すこともできます。(＃939)

汎用設定

zLogの設定 チェッカー クイック機能 バンドスコープ バンドスコープ?
マイステーション コンテストの設定 ボイスメモリ キーヤー/自動Q

ALL JA コンテスト

ナンバール交換
送信NR(\$X) \$V\$P
都道府県(\$V) 106
市区郡(\$Q) 010103

カテゴリー
☐ Single-Op
☒ Multi-Op/Multi-TX
☐ Multi-Op/Single-TX
☐ Multi-Op/Two-TX TX# 0

モード
☒ PHONE/CW(MDQ)
☐ CW
☐ PHONE
☐ RTTY
☐ ALL

QSYアシスト
☒ なし
☐ 時間制限 10 分
☐ QSY回数 8 回/時間

OK キャンセル

CW送信メッセージ
☒ CW A ☐ CW B ☐ RTTY

メニュー

マイメッセージを読込(zlog.ini)
マイメッセージに保存(zlog.ini)
初期値に戻す

マイメッセージとしての保存／読込メニュー

zLogの初期値に戻します

CWのメッセージ初期値

#1:CQ TEST \$M TEST

#2:\$C \$R\$X

#3:TU \$M TEST

#4:

#5:NR?

#6:\$C?

#7:\$M

#8:\$R\$X

#9:TU

JARL E-LOGの改善

JARL E-LOG improvements

#894 JARL E-LOG1.0でのマルチオペ

JARL E-LOG1.0の画面にマルチオペの入力欄がありませんでしたので、R2.1と同様のマルチオペ入力欄を追加しました。

マルチオペ入力欄

JARL E-Log
R1.0 R2.1

コンテストの名称 ALL JA コンテスト
参加種目コード XA 参加種目名称
コールサイン JR8PPG 運用者のコールサイン
局種(保数(FD必須)) 1
連絡先住所(5行まで)
〒
電話番号
局免許者の氏名(社団の名称)
E-mailアドレス
コンテスト中使用した最大空中線電力(W) 定格 実測
運用地(FD必須) 使用した電源(FD必須)
意見(10行まで)
マルチオペ種目運用者(一人一行)
JR8xxx
JA1yyy
局免許者の無線従事者資格
登録クラブ番号 登録クラブ名称
宣言文 ☒ JARL 私は、JARL制定のコンテスト規約および電波法令にしたがい運用した結果、ここに提出するワマリシートおよびログシートなどが事実と相違ないものであることを、私の名義において誓います。
☐ 主催者
日付 2026年1月31日 署名
保存 E-Log作成 Webアップロード 開じる


スコア調整

QSOs	Mult1	Mult2	Points
☐ 1.8MHz	0	0	0
☐ 3.5MHz	0	0	0
☐ 7MHz	0	0	0
☐ 14MHz	0	0	0
☐ 21MHz	0	0	0
☐ 28MHz	0	0	0
☐ 50MHz	0	0	0
☐ 144MHz	0	0	0
☐ 430MHz	0	0	0
☐ 1200MHz	0	0	0
☐ 2400MHz	0	0	0
☐ 5600MHz	0	0	0
☐ 10.1GHz	0	0	0
☐ 10.4GHz	0	0	0
☐ 24GHz	0	0	0
☐ 47GHz	0	0	0
☐ 77GHz	0	0	0
☐ 135GHz	0	0	0
☐ 240GHz	0	0	0
Sub Total	0	0	0
局種係数			1
Total score			0

#921 E-Log WebUploadでアプリケーションエラーとなる

Windows11の一部環境で、E-LogのWebUploadボタンを押した際、アプリケーションエラーとなる場合があることが判明したので対応しました。

調べたところ、Microsoft Edge WebView2ランタイムのインストール有無で動作が変わることがわかったので自動的に判定を行うように改良しました。



通常は自動判定します。

バンドスコープの改善

Bandscope improvements

#391 スポット検索機能

スポットの検索機能を追加しました。

A:全てのバンドスコープ
ウィンドウが連動します

スポット検索バー

C:入力内容をクリア
します

カンマ区切りで入力


スポット検索バーの表示/
非表示を切り替えます

The diagram illustrates the Spot Search feature workflow. It begins with a menu where 'Spot Search Bar' is selected. Then, a search bar appears in the 14 MHz window, and a list of spots is displayed. Finally, the search bar is cleared, and a new spot is entered using comma-separated values.

Frequency	Call Sign	Mode
14002.2	HA8VTD	+ CQ
14004.9	OE8CWG	+ CQ
14008.8	ZA1EM	+ CQ
14009.7	N2IQD	+ CQ
14012.6	LZ2PP	+ CQ
14017.0	LY2PX	+ CQ
14017.9	YU65AEC	+ CQ
14020.5	HB9LAE	+ CQ
14022.6	EA6NB	+ CQ
14024.0	IK2SOE	+ CQ
14025.9	W6GR	+ CQ
14030.9	KA1EFO	+ CQ
14045.0	V3ZJJ	+ CQ
14050.0	SM7BUA	+ CQ
14053.1	YT2AAA	+ CQ
14060.4	IK2FIL	+ CQ
14100.0	4U1UN	+

#913 バンドスコープのレジュームデータ改善

バンドスコープのレジュームデータの保存先を別フォルダにしました。




インポート／エクスポートの改善

Import/export improvements

#862 publiclogファイルのインポート
#896 Cabrilloファイルのインポート
#900 CTESTWINのLG8ファイルのインポート
#903 ZLOG.ALLファイルのインポート

JARLのpubliclogファイル, Cabrilloファイル, CTESTWINのLG8ファイル, ZLOG.ALL形式のファイルをインポート可能としました。

ADIFのインポートについてはHAMLOG及びADIF Masterの出力をインポートできるように調整しました。(＃931)



2Radioの改善

2-Radio improvements

#825 SO2R入力欄を上下配置したい

SO2R用の2Radio入力欄を上下配置できるようにしました。


The image displays the 'Hardware Settings' (ハードウェア設定) dialog box in zLog, specifically the 'SO2R Options' (SO2Rオプション) section. The '1Radio' option is selected under 'Operation Style' (運用スタイル). The 'SO2R Option' (SO2Rオプション) section shows 'Rig Selection' (リグ選択) set to 'None' (なし) and 'Automatic Rig Switching Option' (自動リグ切替オプション) set to 'COQ line interval (sec)' (COQ線りし間隔(秒)) at 2.0. The 'Message Number' (メッセージ番号) is set to 'Bank-A'. The 'TAB key press, CW speed acceleration' (TABキー押下時、CW速度を加速する) is set to 3 WPM. The 'Pop-up menu from mode change without LastFreq' (ポップアップメニューからのモード変更を無視) and 'LastFreq to jump after COQ' (LastFreqにジャンプ後COQ再開) are checked. The 'F key press, SP mode' (Fキー押下時、SPモード) is unchecked.

Three screenshots of the zLog main window illustrate the radio input layouts:

- 1Radio:** Shows a single radio input field with frequency 599 and mode CW.
- 2Radio左右配置:** Shows two radio input fields, RIG-A and RIG-B, arranged horizontally. RIG-A has frequency 599 and mode CW. RIG-B has frequency 599 and mode CW.
- 2Radio上下配置:** Shows two radio input fields, RIG-A and RIG-B, arranged vertically. RIG-A has frequency 599 and mode CW. RIG-B has frequency 599 and mode CW.

#925 2Radio:EnterキーモードでのCQ/SP切替改善

2Radioでは、CQモード時、F4-F12キーの操作でSPモードに自動で切り替わります。ところがEnterキーモードの場合、CQとSPで送出電文が異なるため、F5:NR?などを使用すると意図せずSPモードに切り替わってしまうと判明しました。対応として、F4-F12キー押下時のSPモード切替は設定で抑止できるようにしました。




チェックONでSPモードへの切替は行いません

リグコントロールの改善


Rig control improvements

#340 ボイスメモリ再生時、音声入力を切り替えたい

最近リグではUSBによるオーディオデバイス経由でPCより音声を入力できます。その際、ボイスメモリ再生中はマイクをOFFにしたいという要望がありましたので、再生の前後で音声入力を切り替えるコマンドをリグに送信するようにしました。※わかりづらいとの意見がありましたので文言を変更しています。(＃942)



各リグ毎に入力端子を設定可能



UPDATE

通常時／ボイスメモリ再生中の音声入力端子を選択できます。

対応機種

ICOM

- ・IC-705
- ・IC-905
- ・IC-7300
- ・IC-7300MK2
- ・IC-9700
- ・IC-7760
- ・IC-7851

KENWOOD

- ・TS-890
- ・TS-990

YAESU

- ・FT-991A
- ・FT-710
- ・FTDX-10
- ・FTDX-101
- ・FTX-1 ※USBはREARとして制御するので、REARがDATAかUSBかはセットメニューで設定しておく

#735 PHでも任意コマンドの実行がしたい

CWでは送信電文の途中に @機能番号 を記述することにより任意コマンドが実行できます。
PHでは@機能番号を記述する場所が無いので、専用の設定画面を用意しました。

通用設定

zLogの設定 チェッカー クイック機能 バンドスコープ バンドスコープ2
マイステーション コンテストの設定 ボイスメモリ キーヤー/自動QO

メッセージ
メモ

番号	選択	前後処理
#1	select	前後処理
#2	select	前後処理
#3	select	前後処理
#4	select	前後処理
#5	select	前後処理
#6	select	前後処理
#7	select	前後処理
#8	select	前後処理
#9	select	前後処理
#10	select	前後処理
#11	select	前後処理
#12	select	前後処理

追加のQQメッセージ
memo
CO2 select 前後処理
CO3 select 前後処理

再生テスト
出力先: スピーカー (Realtek(R) Audio) 再生 停止

OK キャンセル

各音声ファイル毎に前後処理を設定可能

当面は#163の「QSO確定」が
設定可能

再生前/後の処理

コマンド
☒ なし
☐ #163 QSO確定


実行するとき
☒ 再生前
☐ 再生後

OK キャンセル

音声ファイルの再生前／後を指定

#835 リグコントロール:バンド変更コマンドに対応

zLogからリグのバンド変更は周波数設定コマンドで行っています。
この場合、一度各バンドの周波数を取得しておかないとQSYすべき周波数がわからないためバンドプランの中央にQSYしていました。
最近のリグには直接バンドを変更するコマンドがあるので、そのコマンドでQSYするとリグが記憶している周波数にQSYできます。



バンドUP/DOWNコマンド(BU/BD)

リグのバンドUP/DOWNボタン操作に相当します。

YAESU FT-2000以降, KENWOOD TS-2000以降に対応。

バンド選択コマンド(BS)

YAESU FT-2000以降に対応。

上記の両方ともkHz台の周波数はリグが記憶している周波数です。


#901 YAESUリグのAuto Information対応

YAESUリグでAuto Informationに対応しました。(KENWOODリグは従来から対応済み)

Q.
何ができるようになるのか？

A.
周波数／モード情報がリアルタイムに送られてくるので、それを利用してHDSDR等の外部SDRへ周波数情報を送ることができます。
下記の様な構成でリグの周波数にHDSDRの周波数を同期させることができます。

SDRと連係する構成例




#902 リグコントロールにSメーターを追加

KENWOOD, YAESUのリグでオートインフォメーションを有効にすると、もれなくSメーター情報を送ってくるので表示できるようにしました。

VFO-Bは情報を送ってこないのので機能しません。


関連: #901 YAESUリグのAuto Information対応




ポーリングOFFで
オートインフォメーションが有効

Sメーター表示

KENWOOD TS-570での表示例



YAESU FT-2000での表示例



#927 FT-710/FTX-1のCATポート設定

UPDATE
V3.0.1.0

YAESUのリグのCAT用COMポートは、昔からストップビット=2でしたが、FT-710以降でストップビット=1が初期値に変わりました。そのためリグの初期値に合わせて、zLogの設定を変更しました。

対象機種
FT-710
FTX-1

V3.0.1.0 **BUGFIX**

FTX-1のリグコントロールができない旨の報告がありました。改めてマニュアルを確認したところ、IF,OI,MDコマンドに仕様変更があることが判明したため、変更内容に合わせてプログラムの改修を行いました。


#934 ICOMリグのNo response対策

長らく放置してきましたが、ICOMリグのNo response表示について調査・検討を進めたところ、送信したコマンドに対して応答が来ていませんでしたが、その後の処理に影響が無いため無視することとしました。


#930 ハードウェア1設定の改善

「ハードウェア設定」-「ハードウェア1」タブの各設定項目についてわかりやすくなるように改善を実施しました。


リグコン用ポート設定



CWキーイング用ポート設定



※最近のRIGに合わせて、常時OFFが初期値になっています。
YAESU/KENWOODの機種は要注意！！



CWキーイングに同じポートを設定した場合は、最初のポートの設定を使います

各コンテスト毎の改善

Contest-specific improvements

#844 KCJコンテスト対応改善

KCJコンテストではDX局のNRにZone番号が使われています。
この時、Zone 1とZone 01を同一Zone判定可能なように修正しました。
CFGファイルでNRNUMCOMPARE ON;と設定されている場合、
数字のみのNRなら数値比較をします。数字以外がある場合は文字列比較を行います。

CFGファイル追加コマンド
NRNUMCOMPARE ON|OFF;

#854 AADXでのNew Zone表示を廃止

AADXでのNew Zone表示は不要なため廃止しました。
(必要なのはCQWW,JIDX,IARUの3コンテスト)

#915 ARRL10mでメキシコの州コードが入らない

ARRL 10mコンテストでは、メキシコの局は2010年より州コードを送信するようにルール改定が行われていましたので、zLogも対応しました。

ルール抜粋

Exchange: All stations send a signal report. W/VE stations, including Alaska and Hawaii) send their state or province. (District of Columbia stations send "DC".) **Mexican stations send their state or province.** DX stations send a serial number. Maritime mobile stations send ITU Region (1-3).

#919 PREFIX登録機能の廃止

CQWW用のNEW PREFIX登録機能は、CTY.DATを使うことと、最終スコア計算は主催者が行うため、謎のPREFIXがあっても気にしなくて良いため廃止することにしました。


#920 IOTAコンテスト改善

自局IOTA番号は運用設定ウインドウで設定可能としました。
それに伴い、zLog起動時のIOTA番号入力ウインドウは廃止しました。
CW送信メッセージでは\$TがIOTA番号に置換されます。


The screenshot shows the '運用設定' (Operation Settings) window. The 'IOTA(\$T)' field is highlighted with a red box and contains the value 'AS078'. A red arrow points from a text box labeled 'IOTA番号入力欄' (IOTA Number Input Field) to this field. The window also displays various other settings such as 'コールサイン(\$M)', 'GRID Loc.', '緯度(度)', '経度(度)', 'パラメーター', '送信電力(\$N)', and 'オペレーター'.

#922 NEW YEAR PARTY対応

NEW YEAR PARTYをビルトインのコンテストとし、
E-LOGのWebアップロードに対応しました。
送信NRはCW(RTTY)用とその他(PH)用を用意しています。
PHについては漢字も使用可能です。



運用設定



#924 シリアルNO形式のコンテストではNR取込をしない

シリアルNO方式のコンテストでは、バンドスコープからのスポット取込時、他バンドでのNR取込を行わないようにしました。

#935 CQWW RTTY対応

CQWW RTTYのルールを実装しました。

- 1.異なる大陸間の交信は 3点
- 2.同一大陸内で異なる国同士の間は 2点
- 3.同一カントリーの間は 1点

#936 CQWPX RTTY対応

CQWPX RTTYのルールを実装しました。

1.異なる大陸間の交信は、

- ・28、21、14 MHz では 3点
- ・7、3.5 MHz では 6点

2.同一大陸内で異なるカントリー同士の交信は、

- ・28、21、14 MHz では 2点
- ・7、3.5 MHz では 4点

3.同一カントリー内の交信は、

- ・28、21、14 MHz では 1点
- ・7、3.5 MHz では 2点




HAMLOGユーティリティー

HAMLOG Utilities

※ここで紹介する機能はJG1MOUさん製作のHamlog50.DLLを使用しています。


zLogで入力したコールサインをHAMLOGのデータベースで検索する外部ソフトです。

1. 「ファイル」-「オプション」メニューでHAMLOGデータベースファイルを指定してします。
2. 「zLog連動」のチェックボックスをONにします。
3. zLogでコールサインを入力します。
4. 検索結果は日付の新しい順(降順)に指定件数を表示します。



HAMLOG Converter

HAMLOGのデータベースより指定条件でQSOを抽出して、ZLOXファイルに保存します。
ZLOXファイルはHAMLOGデータベースと同じフォルダに出力します。



HAMLOGのHDBファイルを指定
します。(MSTファイルも必要です)

クリックで変換を実行します