Flujos Y Networks. MDII 2021

Daniel Penazzi

7 de abril de 2021

Tabla de Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Herramientas matemáticas
 - Grafos Dirigidos
 - Networks (redes)
 - Flujos

Explicación del problema

- Supongamos que tenemos un cierto "bien"que ciertos consumidores quieren. Pej
 - TVs, computadoras, autos, smartphones, libros, etc.
 - Agua, gas, electricidad, llamadas telefónicas, etc
- Y tenemos ciertos productores que producen esos bienes.
- Queremos llevar esos bienes de los productores a los consumidores.

Redes

- Para poder llevar los bienes de los productores a los consumidores, necesitaremos una red que nos permita transportarlos.
- En el caso de los bienes de [1] de la página anterior, esa red seria una red de carreteras, pej.
- En el caso de los bienes de [2] será una red de cañerias de agua, o cañerias de gas, o cables de electricidad o teléfono.
- El problema que vamos a abordar no es construir esas redes, o resolver un problema de producción de los productores.
- Esos son problemas importantes, pero nuestro objetivo ahora es otro problema, tambien muy importante.

El problema

- El problema es:
 - DADOS los productores, los consumidores, y la red de transporte,
 - ¿Cómo llevar la mayor cantidad posible de bienes desde los productores a los consumidores?
- Para poder resolver este problema primero tenemos que modelizarlo adecuadamente.
- Hay dos cosas a modelizar:
 - La red de transporte
 - 2 El "flujo" de bienes a través de esa red.

Grafos Dirigidos

Empecemos con la red:

Definición:

Un Grafo dirigido es un par G = (V, E) donde V es un conjunto cualquiera (finito para nosotros) y $E \subseteq V \times V$

- La diferencia con un grafo no dirigido es:
 E ⊂ V × V
- Es decir, ahora los lados son pares ordenados en vez de conjuntos.
- Esto significa que no es lo mismo (x, y) que (y, x)
- Pero ademas que pueden existir AMBOS lados.

(x,y)/(y,x)

- ¿Por qué estamos diferenciando (x, y) de (y, x)?
- Porque en muchas situaciones puede suceder que no sea lo mismo mandar un bien desde x a y que al revez.
- Pej, podria ser imposible ir de y a x, si la red es una red de calles, y las calles son de sentido único.
- En ese caso en nuestro grafo dirigido existirá el lado (x, y) pero no el (y, x).
- Pero incluso cuando se puede mandar en ambas direcciones podemos necesitar diferenciar.

(x,y)/(y,x)

- Pej si estamos mandando agua por una red de cañerias, y tenemos un caño entre x e y, quizás podria ser tal que podamos mandar agua tanto de x a y como de y a x.
- Pero si estamos mandando agua desde x a y, entonces no podemos simultaneamente mandar agua desde y a x.
- Nos conviene modelar el grafo de forma tal que existan tanto los lados (x, y) como (y, x) para que cuando mandemos agua, sepamos si estamos mandando desde x a y o al revés.
- Los lados los escribiremos como (x, y) pero tambien como:

Notación:

Denotaremos el lado (x, y) como \overrightarrow{xy} .



Vecinos hacia adelante y hacia atras

- En los grafos no dirigidos, teniamos al conjunto de vecinos $\Gamma(x) = \{y \in V | xy \in E\}.$
- Pero ahora como podemos tener lados tanto (x, y) como (y, x) deberiamos diferenciar entre "vécinos hacia adelante" y "vécinos hacia atras"

Notación:

En un grafo dirigido, definimos:

$$\Gamma^{+}(x) = \{ y \in V | \overrightarrow{xy} \in E \}$$

 $y :$
 $\Gamma^{-}(x) = \{ y \in V | \overrightarrow{yx} \in E \}$

De grafos dirigidos a networks

- Los elementos de $\Gamma^+(x)$ son los "vécinos hacia adelante" y los de $\Gamma^-(x)$ son los "vécinos hacia atras"
- Ahora bien, el concepto de grafo dirigido no modeliza completamente una red de transporte.
- Esto es asi porque en gral las redes de transporte tienen alguna capacidad máxima de transporte.
- Y ademas esas capacidades máximas no tendrán porqué ser uniformes.
- Pej un cierto caño podrá transportar 1000 litros de agua y otro 3400.
- La definición que modela esto es la de network(redes, en castellano, pero voy a usar la palabra en ingles)

Network

Definición:

Un Network es un grafo dirigido con pesos positivos en los lados, es decir, un triple (V, E, c) donde (V, E) es un grafo dirigido y $c : E \mapsto \mathbb{R}_{>0}$

- En este contexto, $c(\overrightarrow{xy})$ se llamará la "capacidad" del lado \overrightarrow{xy} .
- La idea, como dijimos antes, es que esto simboliza que no podemos mandar mas de $c(\overrightarrow{xy})$ "bienes" por el lado \overrightarrow{xy} , sean cuales sean esos bienes.

Networks (redes)

- En realidad a esa definición le falta otra cosa, al menos en nuestro caso, cosa que algunos autores ponen directamente en la definición de network y otros la incluyen en la del flujo.
- Recordemos que lo que tenemos ademas de la red, son los productores y los consumidores.
- Asi que ademas de la definición anterior, deberiamos decir cuales de los vértices son los productores, cuales los consumidores y cuales son simplemente "vértices de tránsito"
- Podemos pensar que eso es una propiedad estructural del network en si o bien que es una propiedad que se deduce de las carácterísticas del flujo de bienes.
- Es una cuestión filosófica en la cual no conviene perder mucho tiempo.

- Pero la traigo a colación pues puede depender a cual autor lean cual de las dos posturas está tomando.
- Yo mismo algunos años incluyo la definición de los productores/consumidores en la definición de network y otros años en la de flujo.
- Este año la dejaré dentro de la de flujo.
- De todos modos, una aclaración que conviene hacer ahora es que para simplificar el modelo, es practica común asumir que hay un sólo productor y un sólo consumidor
- En un ejercicio del práctico se les pedirá ver que esto no es una limitación, es decir, si pueden resolver problemas con un sólo productor y un sólo consumidor, entonces es fácil realizar una modificación que permita resolver el problema de múltiples productores o consumidores.

- Ahora tenemos que modelizar los bienes que tendremos que mandar. (el "flujo")
- ¿Que condiciones deberíamos imponerle?
- Buena, una de ellas es la relacionada con la capacidad: no deberiamos mandar mas litros de agua que lo que el caño puede aguantar.
- Otra de ellas tiene que ver con cosas realísticas: tiene sentido hablar de mandar 4 litros de agua, o incluso 0 litros de agua, pero no mandar -10 litros de agua por un caño.
- Entonces vamos a incluir en la definición de flujo como una función f sobre los lados tal que $0 \le f(\overrightarrow{xy}) \le c(\overrightarrow{xy})$.

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Otra cosa es que vamos a suponer que la red no tiene filtraciones, es decir, que los únicos que consumen bienes son los consumidores y no los vértices intermedios de transporte
- Para poder definir bien esto y para poder demostrar cosas con ellos tendremos que usar algunas sumatorias engorrosas.
- Por lo que usaremos una notación común para resolver esto:
- Si P es una propiedad que puede ser verdadera o falsa,
 [P] denota el número 1 si P es verdadera, y 0 si P es falsa.
- Para qué sirve esto?

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Supongamos que tenemos una variable x, y queremos sumar una función f(x) sobre todos los x que satisfagan una propiedad P(x)
- En vez de escribir

$$\sum_{x:P(x)}f(x)$$

- podemos simplemente escribir $\sum_{x} f(x)[P(x)]$ o $\sum_{x} [P(x)]f(x)$
- o incluso $\sum f(x)[P(x)]$ si queda claro que sumamos sobre x.

Notación para funciones sobre lados

• Otra cosa que permita agilizar la notación es, dada una función g cualquiera definida sobre los lados (g en general va a ser o bien las capacidades o bien el flujo) extender la notación " $g(\overrightarrow{xy})$ " para tomar en cuenta conjuntos de vértices y no sólo 2 vértices individuales.

Notación:

Si g es una función definida en los lados y A y B son subconjuntos de vertices, entonces g(A,B) denotará la suma:

$$g(A, B) = \sum_{x,y} [x \in A][y \in B][\overrightarrow{xy} \in E]g(\overrightarrow{xy})$$

Con la notación usual esto seria:

$$g(A, B) = \sum_{\begin{subarray}{c} x \in A \\ y \in B \\ \overrightarrow{xy} \in E \end{subarray}} g(\overrightarrow{xy})$$

 Por eso preferimos usar la notación "[]"aunque cuando uno lo escribe a mano ya sea en papel o en el pizarrón probablemente no sea necesario.

in y out

Notación:

Dada una función g sobre lados y un vértice x, definimos:

$$out_g(x) = g(\{x\}, V) = \sum_y [y \in V][\overrightarrow{xy} \in E]g(\overrightarrow{xy})$$

 $in_g(x) = g(V, \{x\}) = \sum_y [y \in V][\overrightarrow{yx} \in E]g(\overrightarrow{yx})$

- Es decir $out_a(x)$ es todo lo que "sale" de x por medio de g.
- Es decir, $in_g(x)$ es todo lo que "entra" a x por medio de g.

- Alternativamente, dado que
 - $[y \in V][\overrightarrow{xy} \in E] = [y \in \Gamma^+(x)]$
 - y
 - $[y \in V][\overrightarrow{yx} \in E] = [y \in \Gamma^{-}(x)],$
- podemos escribir:
- $out_g(x) = \sum_y [y \in \Gamma^+(x)] g(\overrightarrow{xy}) = g(\{x\}, \Gamma^+(x))$
- $in_g(x) = \sum_y [y \in \Gamma^-(x)] g(\overrightarrow{yx}) = g(\Gamma^-(x), \{x\})$
- Ahora estamos listos para definir flujo desde un productor (que denotaremos s) a un consumidor (que denotaremos t).
- El hecho que uno sea productor y el otro consumidor se verá reflejado en la definición.

Flujos

Definición

Dado un network (V, E, c), y un par de vertices $s, t \in V$, un flujo de s a t es una función $f : E \mapsto \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

- $oldsymbol{o}$ $in_f(x) = out_f(x) \quad \forall x \in V \{s, t\}.$ ("conservación")
- $out_f(s) \ge in_f(s)$. (s es productor)
- \bullet $in_f(t) \ge out_f(t)$. (t es consumidor)

Explicación de la definición de flujo

- Como habiamos explicado antes, la primera propiedad dice que no vamos a transportar una cantidad negativa de un bien
- ni vamos a tranportar por encima de la capacidad de transporte de un lado.
- La segunda propiedad dice que el network no tiene "pérdidas".
- es decir que cualquier vértice que no sea ni s ni t no consume ni produce bienes.
- (o en una interpretación alternativa, produce exactamente lo mismo que consume)

Explicación de la definición de flujo

- La tercera especifica que s es un vértice donde hay una producción neta de bienes, pues produce mas de lo que consume.
- y la cuarta que t es un vértice donde se consumen los bienes pues consume mas de lo que produce.
- En algunos libros en vez de 3) se pide directamente in_f(s) = 0 y en vez de 4) se pide out_f(t) = 0.
- Podriamos definirlo asi porque en todos los algoritmos que veamos, los flujos que efectivamente construyamos van a tener esa propiedad.
- Ademas que en todos los ejemplos que usaremos, $\Gamma^-(s) = \Gamma^+(t) = \emptyset$

- Pero algún ejemplo de aplicación podría requerir no asumir eso, y no es un detalle extra complicado en las pruebas, asi que lo dejamos asi.
- s se llama tradicionalmente la "fuente" (source)
- y t el "resumidero" (sink).
- Estos nombres vienen de pensar el network como una red de cañerias de agua.
- En algunos libros la propiedad [4] no se incluye en la definición. (veremos que se deduce de las otras tres).

Valor de un flujo

Definición

Dado un network (V, E, c) el *valor* de un flujo f de s a t es:

$$v(f) = out_f(s) - in_f(s)$$

- Es decir, el valor de un flujo es la cantidad neta de bienes producidos.
- Veremos luego que v(f) tambien es igual a $in_f(t) out_f(t)$, es decir, la cantidad neta de bienes consumidos.
- Intuitivamente, si en el medio no se pierde nada por la propiedad 2), lo que llega a t debería ser igual a lo que sale de s.
- Esto se puede demostrar con una pequeña cuenta que haremos luego, pero primero:

Flujos maximales

Definición

Dado un network N y vertices s, t, un flujo maximal de s a t (o "Max flow") es un flujo f de s a t tal que $v(g) \le v(f)$ para todo flujo g de s a t.

- El problema que queremos resolver es:
- Dado un network, encontrar un flujo maximal en el network
- Y obviamente queremos un algoritmo polinomial que lo resuelva.

Flujos maximales

- Puede haber mas de un flujo maximal.
- (obviamente todos tendran el mismo valor, asi que si bien no podemos hablar de "el" flujo maximal, si podemos hablar de "el" valor de un flujo maximal.
- A veces esto se llama el maxvalue.
- De la definición no es claro que exista un flujo maximal.
- pero probaremos mas adelante que siempre existe.

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(t) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) =$$

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) = \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy})[x \in V][y \in V][\overrightarrow{xy} \in E]$$

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) = \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy})[x \in V][y \in V][\overrightarrow{xy} \in E]$$

Observemos que $[y \in V][\overrightarrow{xy} \in E] = [y \in \Gamma^+(x)]$, asi que :

Propied<u>ad</u>

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) = \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy})[x \in V][y \in V][\overrightarrow{xy} \in E]$$
$$= \sum_{x} \sum_{y} f(\overrightarrow{xy})[y \in \Gamma^{+}(x)][x \in V]$$

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) = \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy})[x \in V][y \in V][\overrightarrow{xy} \in E]$$

$$= \sum_{x} \sum_{y} f(\overrightarrow{xy})[y \in \Gamma^{+}(x)][x \in V]$$

$$= \sum_{x} out_{f}(x)[x \in V]$$

Para que las cosas no se vean tan amontonadas, no escribiremos las condiciones del tipo " $[x \in V]$ " es decir asumiremos que nuestras variables, x, y estan en V.

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) = \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy}) [\overrightarrow{xy} \in E]$$

$$= \sum_{x} \sum_{y} f(\overrightarrow{xy}) [y \in \Gamma^{+}(x)]$$

$$= \sum_{x} out_{f}(x)$$

Para que las cosas no se vean tan amontonadas, no escribiremos las condiciones del tipo "[$x \in V$]" es decir asumiremos que nuestras variables, x, y estan en V, sigue->

continuación de la prueba

Por otro lado, tambien podemos escribir:

$$f(V, V) = \sum_{y,x} [\overrightarrow{yx} \in E]$$

$$= \sum_{x} \sum_{y} f(\overrightarrow{yx}) [y \in \Gamma^{-}(x)]$$

$$= \sum_{x} in_{f}(x)$$

sigue->

finalización de la prueba

- Por lo que concluimos que $\sum_{x} out_f(x) = f(V, V) = \sum_{x} in_f(x)$.
- Por la propiedad 2) de flujos, $out_f(x) = in_f(x)$ para todo $x \neq s, t$.
- Esto último dice que en la igualdad $\sum_{x} out_{f}(x) = \sum_{x} in_{f}(x)$ se cancelan todos los terminos menos los correspondientes a s y t.
- Con lo cual nos queda la igualdad
- $\bullet out_f(s) + out_f(t) = in_f(s) + in_f(t)$
- es decir, $in_f(t) out_f(t) = out_f(s) in_f(s) = v(f) \ge 0$.
- QED