Capítulo 3

Capa de Transporte Administración del temporizador de retransmisiones en TCP

Application


Transport

Network

Link

Physical

- Problema: ¿qué tan grande debe ser el intervalo de expiración del temporizador de retransmisión?
 - Si se hace demasiado corto digamos T1 en la Figura:
 - Ocurrirán retransmisiones innecesarias.
 - Si se hace demasiado largo? digamos T2:
 - Sufrirá el desempeño por el gran retardo de retransmisión de cada paquete perdido



Situación:

- La función de densidad de probabilidad del tiempo que tarda en regresar un ack TCP se parece a la Fig. anterior.
- La varianza y la media de la distribución de llegada de las ack pueden variar a medida que se generan y se resuelven congestionamientos.
- Idea: Ajustar constantemente el intervalo de expiración del temporizador, con base en mediciones continuas del desempeño de la red.

- Solución: Algoritmo de Jacobson (1988) usado por TCP
 - Por cada conexión el TCP mantiene una variable, RTT (round trip time),
 - significa estimación actual del tiempo de ida y vuelta al destino.
 - Al enviarse un segmento se inicia un temporizador,
 - para saber el tiempo que tarda el ack,
 - y para habilitar una retransmisión si se tarda demasiado.
 - Si llega el ack antes de expirar el temporizador:
 - TCP mide el tiempo que tardó el ack, digamos M,
 - entonces actualiza el RTT así:

$$RTT = \alpha RTT + (1-\alpha) M,$$

• α es el peso que se le da al valor anterior. Por lo común $\alpha = 7/8$.

- Un RTT inicial de 1 sec se aconsija en RFC 6298.
- Problema: Dado RTT, hay que elegir una expiración adecuada del temporizador de retransmisión.
- Solución 1: En las implementaciones iniciales:

Expiración del temporizador = 2 x RTT.

 Evaluación: Este valor es inflexible, pues falla en responder a la suba de la varianza de la función de densidad de probabilidad del tiempo de llegada de los ack.

- Solución 2: (Jacobson 1988) hacer que el valor de timeout sea sensible tanto a la variación de RTT como a la varianza de la función de densidad de probabilidad del tiempo de llegada de los ack.
 - Se mantiene una variable amortiguada D (la desviación media).
 - Al llegar un ack, se calcula |RTT M|.
 - Se mantiene en D mediante:

$$D = \beta D + (1 - \beta) | RTT - M |$$

- donde β típicamente es $\frac{3}{4}$.
- D es una aproximación bastante cercana a la desviación estándar.
- ¿Cómo estimar la expiración del temporizador? ¿De qué parámetros depende?

• La mayoría de las implementaciones TCP usan ahora este algoritmo y establecen:

Expiración del temporizador = $RTT + 4 \times D$.

 Con esto menos del 1% de los ack vienen en más de 4 desviaciones estándares tarde.

- Problema: ¿qué se hace al recolectar muestras M cuando expira el temporizador de un segmento y se envía de nuevo?
 - Cuando llega el ack no es claro si éste se refiere a la primera transmisión o a una posterior.
 - Si se adivina mal, se puede contaminar seriamente la estimación del RTT.
- ¿Cómo se puede estimar el temporizador de retransmisiones en ese caso?

Solución: (algoritmo de Karn)

- No actualizar el RTT (cuando llega ack) de ninguno de los segmentos retransmitidos.
- Cuando ocurre un timeout se duplica la expiración del temporizador.
- Tan pronto se recibe un ack de segmento no retransmitido, el RTT estimado es actualizado y la expiración del temporizador se computa nuevamente usando la fórmula anterior.
- El algoritmo de Karn lo usan la mayoría de las implementaciones TCP.

Análisis del algoritmo de Karn:


- Si TCP solo ignora el RTT cuando retransmite paquetes sucesivamente, el estimado de RTT nunca será actualizado, y TCP va a continuar retransmitiendo cada segmento, y nunca ajustando la demora incrementada.
- Para evitar eso si ocurren retransmisiones sucesivas (sin llegada de ack de segmentos retransmitidos en el medio) el RTT se va a duplicar por cada retransmisión sucesiva.

UDP

- UDP (protocolo de datagramas de usuario)
 - Es no orientado a la conexión.
- segmentos = encabezado de 8 B + carga útil.
 - 2 puertos de 16b.
 - El campo longitud UDP incluye el encabezado de 8 bytes y los datos.

UDP

The UDP header.



UDP

UDP no realiza:

- control de flujo, control de congestión, o retransmisión cuando se recibe un segmento erróneo.
- Todo lo anterior le corresponde a los procesos de usuario.

UDP

- UDP es especialmente útil en las situaciones clienteservidor.
 - El cliente envía una solicitud corta al servidor y espera una respuesta corta.
 - ¿Qué pasa si se pierde la solicitud o la respuesta?
 - El cliente puede probar nuevamente.