## Capítulo 4

# La Capa de Red Complementos de Control de Congestión

Application

**Transport** 

Network

Link

Physical

## Algoritmos de control de congestión: Aprovisionamiento de redes

- La adición de memoria puede ayudar hasta cierto punto.
- Se demostró que si los enrutadores tienen infinita memoria, la congestión empeora en lugar de mejorar,
  - ya que para cuando los paquetes llegan al principio de la cola su temporizador ha terminado (repetidamente) y se han enviado duplicados.
  - ☐ Todos estos paquetes serán reenviados al siguiente enrutador, aumentando la carga en todo el camino hasta su destino.

## Algoritmos de control de congestión: Aprovisionamiento de redes

- Los procesadores lentos también pueden causar congestión.
  - ☐ Si las CPUs de los enrutadores son lentas para llevar a cabo las tareas requeridas, las colas pueden alargarse, aun cuando haya un exceso de capacidad de línea.
- Las líneas de poco ancho de banda también pueden causar congestión.
  - ☐ Probablemente la cola de una línea de salida de poco ancho de banda se va a agrandar si otras líneas tienen mayor ancho de banda y están recibiendo muchos paquetes destinados a la línea de salida.


### Algoritmos de control de congestión: Aprovisionamiento de redes

- La actualización de las líneas sin cambiar los procesadores o viceversa, por lo general ayuda un poco, pero con frecuencia simplemente solo desplaza el cuello de botella a otra parte.
- El problema real es un desajuste de las partes del sistema.
  - ☐ Este problema persistirá hasta que todos los componentes estén en equilibrio.

# Control de Congestión en Subredes de Circuitos Virtuales

- Idea 1: Usar una técnica de control de admisión para evitar que empeoren las congestiones que ya han comenzado y que consiste en que una vez que se ha detectado la congestión (usando la técnica estudiada), no se establecen CVs nuevos hasta que ha desaparecido el problema.
- Idea 2: permitir el establecimiento de nuevos CV, pero enrutando cuidadosamente los circuitos nuevos por otras rutas que no tengan problemas.

# Control de Congestión en Subredes de Circuitos Virtuales



(a) Una subred congestionada. (b) Una subred redibujada, elimina la congestión y hay un circuito virtual de A a B.

# Control de Congestión en Subredes de Circuitos Virtuales

Idea 3: negociar	un acue	rdo entre	el hos	t y la	subred	cuando	se
establece un CV.							

- Este arreglo normalmente especifica el volúmen y la forma del tráfico, la calidad de servicio requerido y otros parámetros.
- Para cumplir con su parte del acuerdo, la subred por lo general reservará recursos a lo largo de la ruta cuando se establezca el circuito.
- Estos recursos pueden incluir espacio en tablas y en búfer en los enrutadores y ancho de banda en las líneas.
  - De este modo es poco probable que ocurran congestiones en los CV nuevos.

- Método de bit de advertencia. Señalar el estado de advertencia activando un bit especial en el encabezado del paquete.
  - Cuando el paquete llega a su destino, la entidad transportadora copia el bit en la siguiente confirmación de recepción que se regresa al origen.
  - A continuación el origen reduce el tráfico.
  - Mientras el enrutador está en estado de advertencia, continua activando el bit de advertencia, lo que significa que el origen continua obteniendo confirmaciones de recepción con dicho bit activado.

- El origen monitorea la fracción de confirmaciones de recepción con el bit activado y ajusta su tasa de transmisión de manera acorde.
  - En tanto los bits de advertencia continuan fluyendo, el origen continua disminuyendo su tasa de transmisión.
- ☐ Cuando la tasa de transmisión disminuye lo suficiente, el origen incrementa su tasa de transmisión.
  - Debido a que cada enrutador a lo largo de la ruta puede activar el bit de advertencia, el tráfico se incrementa solo cuando no había enrutadores con problemas.

- Una implementación de bit de advertencia usada por TCP es ECN (Explicit Congestion Notification):
  - Se usa en TCP/IP.
  - Se marcan 2 bits en el encabezado IP con distintos fines:
    - 00: transporte no capaz de ECN
    - 10: transporte capaz de ECN, ECT(0)
    - 01: transporte capaz de ECN, ECT(1)
    - 11: congestión encontrada, CE
  - Si ambos extremos soportan ECN mandan sus paquetes con ECT(0) y ECT(1) respectivamente.
  - Si paquete atraviesa cola congestionada y el enrutador soporta ECN, se cambia código en el paquete a CE para avisar al receptor de la congestión.


#### ECN continuación:

- El uso de ECN en conexión TCP es opcional.
- Para usar ECN, debe ser negociado al establecer conexión TCP incluyendo opciones adecuadas en segmentos SYN y SYN-ACK.
- Se usan dos banderas en encabezado TCP para soportar ECN:
  - ECE (ECN echo): se usa para mandar indicación de congestión al emisor.
  - CWR (ventana de congestión reducida): es usada para confirmar que la indicación ECE fue recibida.

#### Secuencia de ejecución de ECN típica:

- Se negocia ECN en conexión TCP
- Emisor manda paquete IP P con ECT(0)
- 3. P llega a enrutador congestionado que soporta ECN y enrutador marca P con CE.
- 4. Receptor recibe *P* con CE y manda segmento *Q* (con ACK de *P*) de vuelta usando bandera ECE prendida.
- 5. Emisor recibe Q con ECE prendido, entonces emisor reduce ventana de congestión.
- 6. Emisor manda siguiente segmento al otro extremo usando bandera CWR prendida para confirmar recepción de aviso de congestión.

**Nota**: Se contnua transmitiendo segmentos con ECE prendido hasta recibirse segmento con CWR prendido.



- Problema del método de paquetes reguladores:
  - A altas velocidades o distancias grandes, el envío de un paquete regulador a los hosts de origen no funciona bien porque la reacción es muy lenta.

- Solución: Método de Paquetes reguladores de salto por salto. Hacer que el paquete regulador ejerza su efecto en cada salto que da.
  - Cuando el paquete regulador llega a un enrutador F, se le obliga a F a reducir el flujo al siguiente enrutador D (F deberá destinar más búferes al flujo).
  - Luego el paquete regulador llega al enrutador E anterior a F e indica a E que reduzca el flujo a F. Esto impone una mayor carga a los búferes de E, pero da un alivio inmediato a F. Y se sigue así sucesivamente.

# Paquetes Reguladores Salto por Salto

- (a) Un paquete regulador que afecta solo al origen.
- (b) Un paquete regulador que afecta cada enrutador que atraviesa.

