

Inlogniveaus

Landen zonder balans hebben drie inlogniveaus. Landen met balans (dbo.country.has_balance) hebben er vier.

De drie gemeenschappelijke niveaus zijn country, center en person. Het vierde niveau is unit. Elk niveau heeft een eigen tabel waarin de gebruikersnaam staat.

Voor de gebruiker heten die vier niveaus, in een land met balans, stichting, sectie, deel en werkeenheid.

Niveau	Tabel	Stichting
country	dbo.country	stichting
center	dbo.center	sectie
person	dbo.person	deel
unit	dbo.unit	werkenheid

Stichting Instudo

Niveau	Login-namen			
Stichting	beheer_instudo			
Sectie	instudo_sia		instudo_sib	
Deel	sia	hd_sia	sib	hd_sib
Werkeenheid	aenstal		leidenhoven	hd_leidenhoven
	hogeland	hd_hogeland	den_eker	hd_den_eker
	de_stade	hd_de_stade	lepelenburg	hd_lepelenburg
	de_borcht	hd_de_borcht	jan_luijken	hd_jan_luijken
	concertgebouw			

Het sia-deel van sectie instudo_sia heeft 5 werkeenheden. Drie daarvan hebben een bijbehorende huishoudelijke dienst: Hogeland, De Stade en De Borcht. Aenstal en Concertgebouw hebben die niet.

Het sib-deel van sectie instudo_sib heeft 4 werkeenheden. Alle vier hebben een huishoudelijke dienst.

Instudo heeft 19 automatisch gedownloadte rekeningen en 2 afgeleide spaarrekeningen. Van die 19 zijn er 18 rekeningen van evenzoveel werkeenheden, en 1 van SVOa. SVOa heeft geen eigen login.

Overzicht

Op elk van de vier inlogniveaus zijn resultaat en balans in te zien. Die twee samen heten voorlopig overzicht.

- Op werkeenheid-niveau ziet elke huishoudelijke dienst het eigen overzicht.

Elk centrum ziet de consolidatie van het eigen overzicht met dat van de bijbehorende huishoudelijke dienst. Die consolidatie heet voorlopig hd_sibling-consolidatie.

- Op deel-niveau zijn de overzichten van de centra en van hun huishoudelijke dienst apart zichtbaar.
- Op sectie-niveau eveneens.
- Op stichting-niveau vindt hd_sibling-consolidatie plaats.

Het overzicht kan op elk inlogniveau lokaal worden gedownload met de knop Export in het Resultaat-venster.

Op stichting-niveau staat er een extra menu-item, Export zip. Dat levert een zip-bestand met de 18 overzichten van de werkeenheden en het overzicht van de stichting: 19 bestanden.

Dubbele login

Alle vier niveaus bewaren een script-wachtwoordhash. Person- en unit-logins kunnen ook een mobiel nummer instellen en de login daarna bevestigen met een sms-code voor eenmalig gebruik.

Vier-niveaus-inlogschema

SMS: inloggen in twee stappen wanneer mobile_phone is gezet.

IP-gate: de vereniging van de lijst dbo.administrator en de egress_ip-lijst die op de eigen gebruikersnaam staat, wanneer agrolav@agrolav:/etc/agrolav/hub.env HUB_OPEN_LOGINS=1 heeft staan; bij waarde 0 vindt helemaal geen IP-gating plaats.

Login	balans	uitgaven
Country	egress_ip	egress_ip
Center	egress_ip	egress_ip
Person	egress_ip	mobile_phone
Unit	mobile_phone	

De API om het wachtwoord in te stellen weigert country- en center-sessies, ook bij een directe aanroep.