Metoda konečných prvků – učební text

Jan Březina

Jan Stebel

12. října 2016

Obsah

1	Opakování analýzy a lineární algebry	2
2	Opakování plošných a křivkových integrálů 2.1 Křivkový integrál 1. druhu 2.2 Křivkový integrál 2. druhu 2.3 Plošný integrál 1. druhu 2.4 Plošný integrál 2. druhu 2.5 Integrační věty: Stokesova, Gaussova, Greenova	2 3 3 4 4
3	Zákony zachování, věta o transportu 3.1 Eulerovy rovnice	4
4	Odvození rovnice vedení tepla	6
5	Transportní procesy 5.1 Proudění v porézním prostředí	6 6 7
6	Vlnová rovnice (akustika)	7
7	Mechanika	8
8	Elektromagnetismus	8
9	Klasifikace PDR 9.1 Eliptické rovnice	8 8 9 9
10	Odvození slabého řešení	9
11	$\begin{array}{c} \textbf{Úvod do funkcionální analýzy} \\ 11.1 \ \text{Prostor spojitých funkcí} \\ 11.2 \ \text{Prostory } L^p(\Omega) \\ 11.3 \ \text{Normované lineární prostory} \\ 11.3.1 \ \text{Množiny v normovaném lineárním prostoru} \\ 11.3.2 \ \text{Konvergence} \\ 11.4 \ \text{Prostory } H^1(\Omega) \\ 11.5 \ \text{Prostory se skalárním součinem} \\ 11.6 \ \text{Slabé řešení okrajové úlohy a Galerkinova aproximace} \end{array}$	9 10 12 13 13 14 15
12	2 Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic 12.1 Klasické iterační metody	17 18 19 20 20
	12.3 Předpodmínění	21

1 Opakování analýzy a lineární algebry

2 Opakování plošných a křivkových integrálů

2.1 Křivkový integrál 1. druhu

Jaká je hmotnost vlasu? Představme si natažený vlas a předpokládejme, že takto natažený má konstantní hustotu. Na vlasu si zavedeme souřednici $t,\,t=0$ je začátek vlasu t=1 je konec vlasu. V konkrétním bodě t na vlasu má vlas průřez S(t). Pro malý přírůstek dt je hmotnost kousku vlasu d $m=\rho S(t)\,\mathrm{d}t$. Celková hmotnost pak je:

$$m = \int_0^1 \rho S(t) dt = \int_0^1 \rho_t(t) dt, \quad \rho_t(t) = \frac{dm}{dt} = \rho S(t)$$
 (2.1)

kde ρ_t je délková hustota. Když vlas pustíme, tak se trochu zkrátí a zkroutí do nějaké křivky v prostoru. Původní bod t má nyní v prostoru polohu $\varphi(t)$. Tím zkroucením se změní průřezy S, ale nezmění se délková hustota, takže hmotnost opět spočteme podle 2.1. Nyní si představme, že vlas je v tíhovém poli f(x), pro jednoduchost si představujeme, že tíha působí pouze v směru z a má skalární velikost f, která se ovšem mění ve všech směrech. Jaká na vlas působí celková síla? Pro natažený vlas podél osy x máme, $\mathrm{d}F = f(x)\,\mathrm{d}m$, a tedy:

$$F = \int_{0}^{1} \rho_{t}(t) f[(t, 0, 0)] dt$$

a pro zkroucený vlas:

$$F = \int_{k} f \rho_{t} \, \mathrm{d}k = \int_{0}^{1} f(\boldsymbol{\varphi}(t)) \rho_{t}(t) \, \mathrm{d}t$$

Nakonec si představme, že jde o zkamenělý vlas uvnitř skalního bloku, jehož hustota $\rho(x)$ je známá pro každý bod x. Přírůstek síly působící pouze na ten zkamenělý vlas je d $F = f(x)\rho(x)S(t)$ dl, kde

$$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \sqrt{(\varphi_x')^2 + (\varphi_y')^2 + (\varphi_z')^2} dt = |\varphi'(t)| dt$$

je přírůstek délky křivky pro přírůstek parametru dt. Celková síla působící na vlas pak je:

$$F = \int_{k} f \rho \, dk = \int_{0}^{1} f(\varphi(t)) \rho(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt =$$

Derivace $\varphi'(t)$ je tečný vektor ke křivce k a jeho velikost je skutečný přírůstek v prostoru pro přírůstek dt. Tento typ integrálu nazýváme křivkový integrál 1. druhu ze skalárního pole f podél křivky k, která je dána parametricky:

$$k: \{\varphi(t); t \in (0,1)\}$$

Integrál je vlastně definován pomocí substituce $\boldsymbol{x} = \vec{\varphi}(t)$:

$$\int_{k} f(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}k = \int_{0}^{1} f(\boldsymbol{\varphi}(t)) |\boldsymbol{\varphi}'(t)| \, \mathrm{d}t = \int_{0}^{1} f(\varphi_{x}, \varphi_{y}, \varphi_{z}) \sqrt{(\varphi'_{x})^{2} + (\varphi'_{y})^{2} + (\varphi'_{z})^{2}} \, \mathrm{d}t.$$
 (2.2)

Integrál 1. druhu můžeme aplikovat i na vektorové pole, ale výsledkem pak bude vektor.

Další (fyzikální) příklady použití křivkového integrálu prvního druhu.

• Moment síly (vůči počátku), $M(x) = F(x) \times x$. Celkový moment na ohnutém drátu:

$$M = \int_{b} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \times \mathbf{x} \, dk = \int_{0}^{1} \mathbf{F}(\boldsymbol{\varphi}(t)) \times \boldsymbol{\varphi}(t) |\boldsymbol{\varphi}'(t)| \, dt$$

• Délka křivky je integrál (1. druhu) ze skalárního pole f(x, y, z) = 1, tj.

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} |\varphi'(t)| \, \mathrm{d}t,$$

Průměrná teplota na poledníku k. Poledník je myšlená křivka na povrchu země a tiše předpokládáme,
 že je hladká.

$$T = \frac{1}{L} \int_{k} T(\boldsymbol{x}) dk = \frac{1}{L} \int_{0}^{1} T(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt,$$

kde L je (skutečná) délka poledníku (viz. bod 2.1).

• Hmota křivky nebo plochy je integrál (1. druhu) ze skalárního pole hustoty $\rho(x, y, z)$.

$$M = \int_{h} \rho(x, y, z) \, \mathrm{d}k$$

• Souřadnice těžiště křivky je vektor (T_x, T_y, T_z) integrálů (1. druhu) z vektoru skalárních funkcí $x\rho(x, y, z), y\rho(x, y, z), z\rho(x, y, z)$ dělený celkovou hmotou M. Např. pro plochu S:

$$T = \frac{1}{M} \int_{k} \boldsymbol{x} \rho(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}k$$

• Moment setrvačnosti vzhledem k ose o je integrál (1. druhu) ze skalární funkce $f(x) = r^2 \rho(x)$, kde r je vzdálenost bodu x] od osy o. Ideální je transformovat křivku i osu tak aby osa byla jedna ze souředných os, např. pro o totožnou s osou z je

$$I_z = \frac{1}{M} \int_k (x_x^2 + x_y^2) \rho(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}k$$

2.2 Křivkový integrál 2. druhu

Ve vektorovém zápisu je integrál (2. druhu) z vektorového pole F podél křivky k:

$$\int_{k} \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}_{k} \, \mathrm{d}k = \int_{0}^{1} \mathbf{F}(\boldsymbol{\varphi}(s)) \cdot \boldsymbol{\varphi}'(s) \, \mathrm{d}k$$
 (2.3)

Zde je t_k tečný vektor. Přesněji pokud dk je velikost tečného vektoru jako pro integrál 1. druhu, tak t_k , je vlastně jednotkový tečný vektor. Ovšem stále je třeba výrazy vlevo v (2.2), (2.3), (2.4), (2.5) jsou pouze symboly (zkratky), pro to co stojí vpravo. Pro některé druhy operací stačí manipulovat se zkratkami, ale někdy je potřeba se ponořit do definice.

Příklady:

• Práce síly po křivce. Integrál 2. druhu z vektorové funkce síly.

2.3 Plošný integrál 1. druhu

Podobně jako v případě křivku je plocha dána zobrazením $\varphi(u,v)$ z množiny $M \subset \mathbb{R}^2$ do \mathbb{R}^3 . Normála N k ploše v bodě daném parametry (u,v), t.j, v bodě $\varphi(u,v)$ je dána vektorovým součinem tečných vektorů:

$$m{N} = m{t}_u imes m{t}_v, \quad m{t}_u = rac{\partial m{arphi}}{\partial u}, \quad m{t}_v = rac{\partial m{arphi}}{\partial v}.$$

Jednotková normála je pak $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{N}/|\boldsymbol{N}|.$

Integrál (1. druhu) ze skalárního pole f přes plochu $S = \{x = \varphi(u, v), (u, v) \in M\}$ je definován:

$$\int_{S} f \, dS = \iint_{M} f(\boldsymbol{\varphi}(u,v)) |\boldsymbol{N}(u,v)| \, du \, dv = \iint_{M} f(\varphi_{x}, \varphi_{y}, \varphi_{z}) \sqrt{(N_{x})^{2} + (N_{y})^{2} + (N_{z})^{2}} \, du \, dv, \qquad (2.4)$$

Pozor, pokud plocha není rovina, tak normála a tudíž i její velikost jsou funkcí parametrů u, v, [?] str. 151.

• Velikost povrchu P plochy M je integrál (1. druhu) ze skalárního pole f(x, y, z) = 1, tj.

$$P = \int_{M} 1 \, \mathrm{d}S = \int_{M} |\boldsymbol{n}(u, v)| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

• Hmota plochy je integrál (1. druhu) ze skalárního pole hustoty $\rho(x,y,z)$.

$$M = \int_{S} \rho(x, y, z) \, \mathrm{d}S$$

Souřadnice těžiště plochy je vektor T integrálů (1. druhu) z vektoru skalárních funkcí $x\rho(x)$ dělený celkovou hmotou M. Např. pro plochu S:

$$T = \frac{1}{M} \int_{S} \boldsymbol{x} \rho(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}S$$

Moment setrvačnosti vzhledem k ose o je integrál (1. druhu) ze skalární funkce $f(x) = r^2 \rho(x)$, kde r je vzdálenost bodu [x, y, z] od osy o. Pro osu z:

$$I_z = \frac{1}{M} \int_S (x_x^2 + x_y^2) \rho(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}S$$

Práce síly po křivce. Integrál 2. druhu z vektorové funkce síly. Tok kapaliny skrze plochu za jednotkový čas. Integrál 2. druhu z vektorového pole rychlosti.

2.4 Plošný integrál 2. druhu

Podobně lze integrál (2. druhu) vektorového pole F skrze plochu S napsat:

$$\int_{S} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{M} \mathbf{F}(\boldsymbol{\varphi}(u, v)) \cdot (\partial_{u} \boldsymbol{\varphi} \times \partial_{v} \boldsymbol{\varphi}) \, du \, dv$$
(2.5)

 Tento integrál má význam celkového toku pole skrz plochu. Například množství kapaliny, které proteče skrze plochu za jednotkový čas.

2.5 Integrační věty: Stokesova, Gaussova, Greenova

Greenova věta (integrace per partes): Pokud má oblast V hranici S, pak pro hladká skalární pole u a v platí:

$$\int_{V} \partial_{x} uv \, dV = \int_{S} uv n_{x} \, dS - \int_{V} u \partial_{x} v \, dV$$

kde n_x je složka jednotkové normály. Odtud pro hladké vektorové pole \boldsymbol{v} dostaneme:

$$\int_{V} (\nabla u) \cdot \boldsymbol{v} \, dV = \int_{S} u \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \, dS - \int_{V} u \operatorname{div} \boldsymbol{v} \, dV$$

Gaussova věta: Pro objem V ohraničený plochou S platí

$$\int_{V} \operatorname{div} \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}V = \int_{S} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S.$$

Můžeme odvodit z Greenovy věty, použitím u = 1 a $\mathbf{v} = \mathbf{F}$:

$$0 = \int_{V} (\nabla 1) \cdot \boldsymbol{F} \, dV = \int_{S} 1 \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, dS - \int_{S} 1 \operatorname{div} \boldsymbol{F} \, dV$$

Stokesova věta: Pro plochu S ohraničenou uzavřenou křivkou k platí

$$\int_{S} \operatorname{rot} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{n} \, dS = \int_{k} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{t} \, d\boldsymbol{k}.$$

Hranici oblasti Ω zapisujeme též jako $\partial\Omega$.

3 Zákony zachování, věta o transportu

Konzervativní veličina.

- Zachování hmoty.
- Zachování hybnosti.
- Zachování momentu hybnosti.
- Zachování energie. Zachování vnitřní energie, tepla.

Natahovací pytlík s vodou se třpytkama. Hustota třpytek v bodě x v čase t je $\rho(t, x)$. Pytlík v čase t, je oblast (otevřená jednoduše souvislá množina) Ω_t , takže ho můžeme různě deformovat. Počet třpytek v pytlíku je pořád stejný:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega_t} \rho(t, \boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0.$$

Popis deformace v čase. Bod x_0 v čase 0 je přesunut do bodu x_t v čase t.

$$\boldsymbol{x}_t = X(t, \boldsymbol{x}_0).$$

Rychlostní pole pak je $\boldsymbol{u}(t, \boldsymbol{x}_t) = \partial_t \boldsymbol{X}(t, \boldsymbol{x}_0).$

Věta 3.1 (Reynolds transport theorem). Nechť $q(t, \mathbf{x})$ je hladká skalární funkce na na oblasti Ω_t . Oblast Ω_t je dána hladkým zobrazením $X(t, \mathbf{X})$ a počáteční oblastí Ω_0 :

$$\Omega_t = \{ \boldsymbol{x}_t = \boldsymbol{X}(t, \boldsymbol{x}_0); \boldsymbol{x}_0 \in \Omega_0 \}.$$

Pak platí:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega_t} q(t, \boldsymbol{x}_t) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}_t = \int_{\Omega_t} \partial_t q + \operatorname{div}(q\boldsymbol{u}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}_t. \tag{3.1}$$

 $D\mathring{u}kaz$. Nechť χ_0 je hladká "klobouková" funkce nulová mimo Ω_0 a "skoro jednotková" uvnitř Ω_0 :

$$\chi_0(\boldsymbol{x}) = B(\operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, \partial \Omega_0)),$$

kde vzdálenost dist je kladná uvnitř Ω_0 a záporná vně. Funkce B je nulová na $(-\infty,0)$, B=1 na (ϵ,∞) , a je hladká a rostoucí na $(0,\epsilon)$. Tuto funkci necháme "unášet"rychlostním polem \boldsymbol{u} , takže se v čese t zdeformuje:

$$\chi(t, \boldsymbol{X}(t, \boldsymbol{x}_0)) = \chi_0(\boldsymbol{x}_0).$$

Pro materiálovou derivaci funkce $\chi(t, \mathbf{X})$ platí:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\chi(t,\boldsymbol{X}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\chi(t,\boldsymbol{X}(t,\boldsymbol{x}_0)) = \partial_t\chi(t,\boldsymbol{X}) + \sum_i \partial_{X_i}\chi(t,\boldsymbol{X})\partial_tX_i(t,\boldsymbol{x}_0) = \partial_\chi + \boldsymbol{u} \cdot \nabla\chi$$

Nyní spočítáme:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega_t} q \chi \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\mathbb{R}^3} q \chi \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t q) \chi + q(\partial_t \chi) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^3} (\partial_t q) \chi - q(\boldsymbol{u} \cdot \nabla \chi) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\Omega_t} \left[\partial_t q + \mathrm{div}(q\boldsymbol{u}) \right] \chi \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

Klobouková funkce χ může být libovolně blízko *charakteristické funkci* oblasti Ω_t z čehož plyne důsledek věty.

Např. zákon zachování hmoty můžeme napsat jako:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega_t} \rho(t, \boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\Omega_t} \partial_t \rho + \mathrm{div}(\rho \boldsymbol{u}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$$

kde \boldsymbol{u} je rychlost plynu a ρ jeho hustota.

A jelikož toto platí pro libovolnou Ω_t , pak pro hladké ρ a \boldsymbol{u} platí:

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho \boldsymbol{u}) = 0$$

což je rovnice kontinuity pro hustotu stlačitelného plynu.

3.1 Eulerovy rovnice

Uvažujme materiál (tekutinu, nebo elastickou pevnou látku) s rychlostním polem u. Ze zákona zachování hybnosti ρu plyne použitím rovnice kontinuity:

$$\partial_t(\rho \boldsymbol{u}_i) + \operatorname{div}(\rho \boldsymbol{u}_i \boldsymbol{u}) = -\nabla P,$$

kde P je tlak, a jeho záporný gradient je hustota síly, která způsobuje změnu hybnosti podle 2. Newtonova zákona. Tato rovnice spolu s rovnicí kontinuity pro plyn:

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho \boldsymbol{u}) = 0$$

tvoří systém tzv. Eulerových rovnic popisujících proudění neviskózní stlačitelné tekutiny.

4 Odvození rovnice vedení tepla

Rovnice kontinuity platí za předpokladu, že "pohyb veličiny" q je způsoben unášením v rychlostním poli u. Přirozená interpretace je, že se jedná o rychlostní pole média, např. tekutiny. To ovšem obecně neplatí. Například pro koncentaci soli v roztoku platí také zákon zachování a sůl se pohybuje i v (makroskopicky) stacionárním objemu vody pomocí difúze. Je tedy třeba u interpretovat jinak.

Definujeme plošný tok j veličiny q jako množství veličiny, které projde jednotkovou elementární plochou za jednotku času. Tedy uvažujeme nekonečně malou plošku ΔS v bodě x s normálou $n=e_i$ (bázový vektor) a nekonečně malou zmenu času Δt . Pokud mezi časy t a $t+\Delta t$ projde skrz ΔS množství ΔQ veličiny q, platí

 $j_i(t, \boldsymbol{x}) = \frac{\Delta Q}{\Delta S \Delta t}$

Pro pevnou oblast Ω je pokles množství veličiny q v Ω roven celkovému toku veličiny ven z Ω přes její hranici:

 $-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{\Omega} q \, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = \int_{\Omega} \mathrm{div} \boldsymbol{j}$

Odtud dostaneme bodovou formu obecné rovnice kontinuity:

$$\partial_t q + \operatorname{div} \mathbf{j} = 0.$$

Ke stejnému výsledku dojdeme pokud použijeme Reynoldsovu větu pro rychlostní pole u = j/q.

Tok j(t, x) je obecně nějakou funkcí závislou na lokálním chování veličiny q na okolí bodu (t, x), může tedy záviset na q, ∇q , na $\partial_t q$ a případně na vyšších prostorových a časových derivacích. Může také záviset na nějakých dalších veličinách, jako například na rychlosti média, viz. případ j = qu.

Nyní uvažujme specuálně zákon zachování pro energii pevného tělesa. Energie elementárního objemu ΔV je dána jeho teplotou jako:

$$\Delta E = C \rho T \Delta V$$

kde C [J/K/kg] je tepelná kapacita a T [K] je teplota. Teplený tok \boldsymbol{j} [W/m^2] je v nejjednodušší podobě dán Fourierovým zákonem:

$$\mathbf{j} = -k\nabla T$$

přičemž tepelná vodivost k [W/m/K] může být případně funkcí teploty k(T). Dostáváme tak rovnici vedení tepla:

$$\partial_t (C\rho T) - \operatorname{div}(k\nabla T) = 0$$

Pokud budou v materiálu nějaké objemové teplné zdroje f [W/m^3] dostaneme:

$$\partial_t (C\rho T) - \operatorname{div}(k\nabla T) = f$$

Pokud by se jednalo o vedení tepla v kapalině, musíme do j zarnout i transport kapalinou:

$$\partial_t (C\rho T) + \operatorname{div}(C\rho T \boldsymbol{u}) - \operatorname{div}(k\nabla T) = f.$$

5 Transportní procesy

Rovnice vedení tepla odvozená v předchozí kapitole je jedním z příkladů transportních procesů, které popisují transport nějaké veličiny a jsou odvozené ze zákona jejího zachování. Uvedeme pár dalších příkladů.

5.1 Proudění v porézním prostředí

Uvažujme porézní prostředí, kde podíl pórů v referenčním objemu je ν [-]. Tuto bezrozměrnou veličinu nazýváme porozita. Podíl tekutiny (vody) v referenčním objemu θ [-] se nazývá saturace (opět bezrozměrná). Saturace se pohybuje od nějaké minimální (reziduální) saturace θ_r po saturovaný podíl tekutiny θ_s obvykle rovný porozitě ν . Pro tekutinu se zachovává její hmota, resp. hustota v prostoru $\rho_V = \rho\theta$, kde ρ je hustota tekutiny. V nejjednodušším případě uvažujeme nestlačitelnou kapalinu, plně saturovné porézní prostředí a uvažujeme malé tlaky. V tom případě je ρ i θ konstanta. Pak z obecné rovnice kontinuity dostaneme:

$$-\operatorname{div}\boldsymbol{j} = f,$$

kde \boldsymbol{j} [$kg/m^2/s$] je hustota toku tekutiny a f [$kg/m^3/s$] je hustota objemových zdrojů tekutiny. Podobně jako v případě tepla je nejjednodušší vztah pro \boldsymbol{j} dán gradientem tlaku p [Pa] = [kgm^2/s] pomocí tzv. Darcyho zákona:

$$\mathbf{j} = -\rho k \mathbb{K} \nabla p$$
.

Zde $k = \kappa/\mu$ je hydraulická vodivost daná permeabilitou κ [m^2], která je vlastností porézního média, a viskozitou μ [Pa.s], která je vlastností tekutiny. Tenzor $\mathbb K$ je jednotkový v případě izotropního prostředí, ale v případě anisotrpního prostředí je to obecně symetrický pozitivně definitní tenzor. Pokud má porézní materiál nějak orientované mikroskopické kapiláry, bude v jednom směru mít větší vodivost než ve směrech kolmých. Obecně může mít materiál tři různé vodivosti ve třech různých směrech k_x , k_y , k_z a nakonec tento materiál může být libovolně natočen v prostoru pomocí matice rotace Q:

$$\mathbb{K} = \mathbb{Q}^T \mathbb{D} \mathbb{Q}, \quad \mathbb{D} = \begin{pmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{pmatrix}$$

Vodivosti v hlavních směrech jsou vlastní čísla matice \mathbb{K} , musí být kladné. Matice rotace \mathbb{Q} je tvořena (ortogonálními) vlastními vektory. Zde máme příklad anisotropie hydrulické vodivosti. Podobně existují materiály s anisotropní tepelnou vodivostí, nebo anisotropní pevností etc.

Dále můžeme uvažovat stlačitelnou tekutinu, resp. stlačitelný materiál okolo pórů. Pro použití rovnice kontinuity pořebujeme spočítat derivaci hustotu hmoty tekutiny v prostoru podle času:

$$\partial_t \rho_V = \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} + \frac{\partial \theta}{\partial p}\right) \partial_t p = S \partial_t p.$$

Veličina $S\left[kg/m^3/Pa\right]$ se nazývá storativita a zahrnuje jak stlačitelnost tekutiny $\partial_p \rho$ tak stlačitelnost prostředí $\partial_p \theta$. Pro nasycené, stlačitelné porézní prostředí tedy máme rovnici:

$$S\partial_t p - \operatorname{div}(\rho k \mathbb{K} \nabla p) = f$$

Pro nenasycené prostředí pak dostáváme záporné (sací) tlaky p a pro ně saturaci $\theta_r \leq \theta(p) \leq \theta_s$, která je funkcí tlaku. Navíc i vodivost k, klesá s klesajícím nasycením, je tedy $k(\theta)$ funkcí saturace. Dohromady dostaneme tzv. Richardsovu rovnici:

$$\partial_t \theta(p) - \operatorname{div}(\rho k(\theta(p)) \mathbb{K} \nabla p) = f$$

kde funkce $\theta(p)$ a $k(\theta)$ jsou obecně nelineární a dostáváme tak nelineární parciální diferenciální rovnici.

5.2 Transport chemických látek

$$\partial_t(\rho_i c_i) + \operatorname{div}(\rho_i c_i \frac{\boldsymbol{u}}{\nu}) - \operatorname{div}(\mathbb{D}\nabla c_i) = r_{ij}.$$
(5.1)

6 Vlnová rovnice (akustika)

Odvodíme rovnici pro kmitání struny. Stav struny v čase t a poloze x je dán výchylkou struny u(t,x). Pro zjendodušení si představujeme, že struna může kmitat jen v jednom směru. Na element daný intervalem (a,b) působí síly v koncových bodech:

$$F(t,a) = -T(t,a)t(t,a), \quad F(t,b) = T(t,b)t(t,b)$$

kde T je napětí ve struně a t je tečný vektor $t(t,x) = (1, \partial_x u(t,x))$. Jelikož v horizontálním směru se struna nepohybuje můsí být horizontální složka součtu sil rovna nule:

$$T(t,b) - T(t,a) = 0$$

a jelikož jsme body a a b volili libovolně, je napětí ve struně nazávislé na poloze: T(t,x)=T(t). Proto pro vertikální složku síly platí

$$F_y = F_y(t, a) + F_y(t, b) = T(t) \left(\partial_x u(t, b) - \partial_x u(t, a) \right)$$

Nyní použijeme 2. Newtonův zákon:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_{a}^{b} \rho(x) \partial_{t} u(t,x) \, \mathrm{d}x = F_{y}(t,x) = T(t) \left(\partial_{x} u(t,b) - \partial_{x} u(t,a) \right) = T(t) \int_{a}^{b} \partial_{xx} u(t,x) \, \mathrm{d}x$$

A jelikož a a b jsou libovolné, dostáváme bodovou rovnici:

$$\rho(x)\partial_{tt}u(t,x) = T(t)\partial_{xx}u(t,x)$$

Pokud předpokládáme konstantní hustotu $\rho(x)=\rho_0$ a zanedbáme změnu napětí struny při malé výchylce $T(t)=T_0$ dostaneme vlnovou rovnici ve tvaru:

$$\partial_{tt}u(t,x) = c^2 \partial_{xx}u(t,x)$$

kde

$$c = \sqrt{\frac{T_0}{\rho_0}}$$

je rychlost šíření vlny. Mírně kompplikovanější je odvození vlnové rovnice pro změny (akustického) tlaku v prostoru:

$$\partial_{tt}p(t, \boldsymbol{x}) = c^2 \Delta p(t, \boldsymbol{x})$$

kde pro rychlost zvuku c platí:

$$c = \sqrt{\frac{B}{\rho_0}}, \quad B = \rho_0 \frac{\partial P}{\partial \rho}$$

přičemž B je objemová stlačitelnost při adiabatické expanzi. Pro vzduch máme $B=1.45\times 10^5~Pa$ a hustotu $\rho_0=1.2kg/m^3$ a dostáváme rychlost zvuku:

$$c = 347\sqrt{\frac{kg.m/s^2/m^2}{kg/m^3}} = 1251km/h$$

Tabulková hodnota je 340m/s.

7 Mechanika

. . .

8 Elektromagnetismus

9 Klasifikace PDR

9.1 Eliptické rovnice

Základním příkladem je Laplaceova rovnice:

$$\Delta u(\boldsymbol{x}) = 0$$

respektive Poisonova rovnice

$$\Delta u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}).$$

Dalšími příklady je stacionární rovnice vedení tepla:

$$\operatorname{div}(k\nabla T(\boldsymbol{x})) = f(\boldsymbol{x}),$$

resp. stacionární rovnice Darcyho proudění:

$$\operatorname{div}(\mathbb{K}\nabla p(\boldsymbol{x})) = f(\boldsymbol{x}).$$

Obecná rovnici druhého řádu:

$$\operatorname{div}(\mathbb{A}\nabla u(\boldsymbol{x})) + \boldsymbol{b}\nabla u(\boldsymbol{x}) + cu(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x})$$

je eliptická, pokud $\mathbb A$ je symetrická pozitivně definitní matice.

Pro eliptické rovnice platí (za jistých omezeních pro \boldsymbol{b} a c) tzv. princip maxima. Pokud u je řešením eplitické rovnice na oblasti Ω pak

$$\max_{\boldsymbol{x}\in\Omega}u(\boldsymbol{x})\leqslant \max_{\boldsymbol{x}\in\partial\Omega}u(\boldsymbol{x}).$$

Podobně pro minimum:

$$\min_{\boldsymbol{x}\in\Omega}u(\boldsymbol{x})\geqslant \min_{\boldsymbol{x}\in\partial\Omega}u(\boldsymbol{x}).$$

9.2 Parabolické rovnice rovnice

Příkladem je nestacionární rovnice vedení tepla:

$$\partial_t T - \operatorname{div}(k\nabla T) = f$$

Vlastnosti řešení:

- I zde platí princip maxima vzhledem k okrajové podmínce.
- Pokles řešení v čase:

$$\max_{\boldsymbol{x}\in\Omega}u(t,\boldsymbol{x})\leqslant \max_{\boldsymbol{x}\in\Omega}u(s,\boldsymbol{x}),\quad \text{pro }t\geqslant s.$$

Rovnice "zhlazuje" počáteční podmínku. Nekonečná rychlost šíření změn.

9.3 Hyperbolické rovnice

Příklad je vlnová rovnice. Eulerovy rovnice. Neplatí princip maxima. Kvalitativní vlastnosti řešení:

- Konečná rychlost šíření (vln).
- Reverzibilní v čase (u(-t, x) je též řešením).
- Nezhlazuje.
- Nesplňuje princip maxima, řešení se může akumulovat v bodě (náraz vlny na pobřeží).

10 Odvození slabého řešení

11 Úvod do funkcionální analýzy

V této kapitole budeme studovat některé vlastnosti pojmů jako metrika, norma nebo skalární součin. Teorie těchto abstraktních pojmů je poměrně obsáhlá, pro zájemce o hlubší poznatky odkazuji na knihu [2]. Než přistoupíme k zavedení obecných pojmů, objasníme je na příkladech prostorů funkcí.

11.1 Prostor spojitých funkcí

V dalším textu bude Ω symbol pro otevřenou souvislou množinu v \mathbb{R} , \mathbb{R}^2 nebo \mathbb{R}^3 . Připomínáme, že otevřená souvislá množina se zkráceně nazývá oblast. Pro zjednodušení některých úvah také budeme předpokládat, že Ω je omezená. Hranici Ω budeme značit symbolem $\partial\Omega$ a uzávěr symbolem $\overline{\Omega} := \Omega \cup \partial\Omega$.

Nechť $C(\overline{\Omega})$ značí vektorový prostor všech spojitých funkcí na $\overline{\Omega}$. Pro funkce $u, v \in C(\overline{\Omega})$ definujeme následující operace:

Definice 11.1. Skalární součin funkcí $u, v \in C(\overline{\Omega})$ je (reálné) číslo

$$(u,v) := \int_{\Omega} u(x)v(x) \ dx.$$

Norma funkce $u \in C(\overline{\Omega})$ je číslo

$$||u||_2 := \sqrt{(u,u)} = \sqrt{\int_{\Omega} u^2(x) \ dx}.$$

Vzdálenosti ϱ_2 také budeme říkat metrika. Snadno lze odvodit tyto vlastnosti skalárního součinu:

Věta 11.2. Nechť $u, v, w \in C(\overline{\Omega})$ a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Pak platí:

- (i) $(u, u) \ge 0$,
- (ii) (u, v) = (v, u),
- (iii) $(\alpha u + \beta v, w) = \alpha(u, w) + \beta(v, w),$
- (iv) $(u, u) = 0 \Leftrightarrow u \equiv 0 \ v \ \overline{\Omega}$.

Podobně lze dokázat následující vlastnosti normy:

Věta 11.3. Nechť $u, v \in C(\overline{\Omega})$ a $\alpha \in \mathbb{R}$. Pak platí:

- (i) $||u||_2 = 0 \Leftrightarrow u \equiv 0 \ v \ \overline{\Omega}$,
- (ii) $\|\alpha u\|_2 = |\alpha| \|u\|_2$,
- (iii) $||u+v||_2 \le ||u||_2 + ||v||_2$.

Kromě výše uvedené normy a metriky lze na množině spojitých funkcí definovat také následující normu:

$$||u||_{\infty} := \max_{x \in \overline{\Omega}} |u(x)|$$

a z ní indukovanou metriku

$$\varrho_{\infty}(u,v) := \|u - v\|_{\infty}.$$

Lze ukázat, že pro $\|\cdot\|_{\infty}$ a ϱ_{∞} také platí Věta 11.3, resp. Věta ??.

Příklad 11.4. Uvažujme funkce

$$u(x) := \begin{cases} 10\sin(1000\pi x) & \text{pro } x \in [0, \frac{1}{1000}] \\ 0 & \text{jinak} \end{cases} \quad a \quad v(x) = 0.$$

 $Vzdlpha lenost\ u\ a\ v\ lze\ snadno\ spo\cent{c}\'etat:$

$$\varrho_2(u,v) = \sqrt{\int_0^{1/1000} 100 \sin^2(1000\pi x) dx}$$

$$= \sqrt{100 \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2000\pi x)}{4000\pi}\right]_{x=0}^{1/1000}} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \doteq 0,224.$$

$$\varrho_\infty(u,v) = \max_{x \in [0,1/1000]} |10 \sin(1000\pi x)| = 10.$$

Metrika ϱ_{∞} se zdá být v jistém smyslu přirozenější, neboť měří maximální odchylku hodnot dvou spojitých funkcí. Přesto existují důvody, proč je vhodné používat metriku ϱ_2 . Předně, metrika ϱ_2 byla zavedena pomocí skalárního součinu. Skalární součin hraje v některých úlohách důležitou roli. Lze ukázat, že na množině spojitých funkcí nelze zavést skalární součin s rozumnými vlastnostmi, který by indukoval normu $\|\cdot\|_{\infty}$, resp. metriku ϱ_{∞} . Dalším důvodem je, že v mnoha aplikacích nevystačíme se spojitými funkcemi. Není snadné rozšířit metriku ϱ_{∞} na obecnější třídu funkcí, zatímco rozšíření metriky ϱ_2 na dostatečně obecnou třídu funkcí je velmi jednoduché a vede přirozeně k vytvoření tzv. prostoru L^2 .

11.2 Prostory $L^p(\Omega)$

Definice 11.5. Nechť $p \in [1, \infty)$. Prostorem $L^p(\Omega)$ rozumíme množinu funkcí

$$L^{p}(\Omega) := \left\{ u : \Omega \to \mathbb{R}; \ \left| \int_{\Omega} u(x) \ dx \right| < \infty, \ \int_{\Omega} |u(x)|^{p} \ dx < \infty \right\}.$$

Norma v prostoru $L^p(\Omega)$ je definována výrazem

$$||u||_{p,\Omega} := \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx\right)^{1/p}.$$

Pokud je zřejmé, na jaké oblasti uvažujeme normu, pak budeme zkráceně psát $\|u\|_p$. Z definice plyne, že každá spojitá funkce v $\overline{\Omega}$ patří do prostorů $L^p(\Omega)$ pro všechna $p \in [1, \infty)$. Do těchto prostorů ovšem patří i mnohem obecnější funkce, které mohou mít skoky nebo jsou neomezené. Poznamenejme, že pro správnost některých tvrzení je třeba uvažovat integrály v Definici 11.5 v tzv. Lebesgueově smyslu.

Příklad 11.6. Uvažujme funkci

$$u(x) := \frac{1}{\sqrt{x}}$$

na intervalu $\Omega := (0,1)$. Platí:

$$||u||_1 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \left[2\sqrt{x}\right]_{x=0}^1 = 2,$$

a tedy $u \in L^1(0,1)$. Na druhou stranu

$$||u||_2 = \sqrt{\int_0^1 \frac{1}{x} \, dx} = +\infty,$$

 $tak\check{z}e \ u \notin L^2(0,1)$. Funkce

$$v(x) := \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

patří do $L^1(0,1)$ i $L^2(0,1)$, neboť

$$\int_0^1 v(x) \ dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \ dx = \frac{3}{2}, \quad \int_0^1 |v(x)|^2 \ dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \ dx = 3.$$

Pokud je oblast Ω omezená, pak vždy $L^2(\Omega) \subset L^1(\Omega)$, resp. obecněji pro $1 \leq p \leq q < \infty$ platí $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$.

Příklad 11.7. Funkce

$$\operatorname{sgn} x := \begin{cases} -1 & \operatorname{pro} x < 0 \\ 0 & \operatorname{pro} x = 0 \\ 1 & \operatorname{pro} x > 0 \end{cases}$$

je prvkem prostoru $L^p(-1,1)$ pro libovolné $p \in [1,\infty)$, neboť

$$\int_{-1}^{1} |\operatorname{sgn} x|^{p} dx = \int_{-1}^{0} |\operatorname{sgn} x|^{p} dx + \int_{0}^{1} |\operatorname{sgn} x|^{p} dx = \int_{-1}^{0} 1 dx + \int_{0}^{1} 1 dx = 2,$$

 $a \ tedy \| \operatorname{sgn} x \|_{p} = \sqrt[p]{2}$. Podobně funkce

$$u(x) := \begin{cases} 0 & pro \ x \neq 0 \\ 10 & pro \ x = 0 \end{cases}$$

patří do $L^p(-1,1)$, $p \in [1,\infty)$, a její norma je $||u||_p = 0$. Vidíme, že norma nezávisí na hodnotě funkce v bodě x = 0. Dokonce není nutné, aby byla funkce v bodě x = 0. Dokonce není nutné, aby byla funkce v bodě x = 0.

Do prostorů $L^p(\Omega)$ tedy patří i některé nespojité a neomezené funkce. Funkce, která je rovna nule všude až na hodnotu v jednom bodě, má nulovou normu a je v jistém smyslu ekvivalentní s nulovou funkcí. Obecněji postačí, když je funkce nulová všude v Ω mimo množinu miry nula. Mezi množiny s nulovou mírou patří např. všechny konečné a spočetné množiny.

Definice 11.8. Nechť funkce $u, v \in L^p(\Omega)$, $p \in [1, \infty)$ jsou si v oblasti Ω rovny skoro všude, tj. všude mimo množinu míry nula (kde se buď jejich hodnoty liší nebo některá z funkcí není definována). Pak řekneme, že u a v jsou v prostoru $L^p(\Omega)$ ekvivalentní. Píšeme u = v v $L^p(\Omega)$.

Funkce u a v jsou tedy v tomto prostoru pokládány za sobě rovné. Dvě funkce u, v ekvivalentní v prostoru $L^p(\Omega)$ jsou charakterizovány vlastností

$$\int_{\Omega} |u(x) - v(x)|^p dx = 0.$$

Na prostoru $L^p(\Omega)$ je možné zavést metriku $\varrho_{p,\Omega}(u,v) := \|u-v\|_{p,\Omega}$. V prostoru $L^2(\Omega)$ je navíc zaveden skalární součin stejným způsobem jako v Definici 11.1:

$$(u,v)_{\Omega} := \int_{\Omega} u(x)v(x) \ dx, \ u,v \in L^2(\Omega).$$

To, že skalární součin je konečný pro libovolné $u, v \in L^2(\Omega)$, je důsledkem tzv. Schwarzovy nerovnosti:

$$\forall u, v \in L^2(\Omega) : |(u, v)_{\Omega}| \le ||u||_{2,\Omega} ||v||_{2,\Omega},$$

která je speciálním případem obecnějšího tvrzení:

Věta 11.9 (Hölderova nerovnost). Nechť $p, q \in (1, \infty)$ splňují vztah

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Pak pro každé dvě funkce $u \in L^p(\Omega)$ a $v \in L^q(\Omega)$ platí:

$$\left| \int_{\Omega} u(x)v(x) \ dx \right| \leqslant \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p \ dx \right)^{1/p} \left(\int_{\Omega} |v(x)|^q \ dx \right)^{1/q}.$$

11.3 Normované lineární prostory

Některé množiny sdílejí vlastnosti metrických a vektorových prostorů. Konkrétně, v $L^p(\Omega)$ umíme násobit skalárem i sčítat funkce, měřit vzdálenost a počítat normu. V takovém případě mluvíme o normovaném lineárním prostoru.

Definice 11.10. Nechť X je vektorový prostor. Funkce $\|\cdot\|: X \to \mathbb{R}$ se nazývá norma na X, pokud $\forall x, y \in X, \ \alpha \in \mathbb{R}$:

- (i) $||x|| = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$,
- (ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$,
- (iii) $||x + y|| \le ||x|| + ||y||$.

Je-li na vektorovém prostoru X definována norma, nazývá se X normovaný lineární prostor.

Příklad 11.11. Příklady normovaných lineárních prostorů:

- $Mno\check{z}ina \mathbb{R} \ s \ absolutn'i \ hodnotou \ ||x|| := |x|;$
- \mathbb{R}^n , $n \in \mathbb{N}$, $s \ normou \ \|(x_1, \dots, x_n)\|_p := (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$, $p \in [1, \infty)$, $nebo \ s \ normou \ \|(x_1, \dots, x_n)\|_{\infty} := \max_{i=1,\dots,n} |x_i|$;
- $C(\overline{\Omega})$ s normou $\|\cdot\|_p$, $p \in [1, \infty]$;
- $L^p(\Omega)$ s normou $\|\cdot\|_p$, $p \in [1, \infty)$;
- $C^1(\overline{\Omega}) := \{ f \in C(\overline{\Omega}); \ \forall i = 1, \dots, n \ \frac{\partial f}{\partial x_i} \in C(\overline{\Omega}) \} \ s \ normou \ \|f\|_{C^1(\overline{\Omega})} := \|f\|_{\infty,\overline{\Omega}} + \sum_{i=1}^n \|\frac{\partial f}{\partial x_i}\|_{\infty,\overline{\Omega}}.$

Speciálně zde zmíníme ještě normy na prostoru matic.

Definice 11.12. Nechť $\|\cdot\|_X$ značí normu na \mathbb{R}^n a $\|\cdot\|_Y$ normu na \mathbb{R}^m . Generovaná norma na prostoru matic $\mathbb{R}^{m \times n}$ je definována vztahem

$$\|\mathbf{A}\|_{XY} := \max_{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}} \frac{\|\mathbf{A}\vec{x}\|_Y}{\|\vec{x}\|_X} = \max_{\vec{x} \in \mathbb{R}^n, \|\vec{x}\|_X = 1} \|\mathbf{A}\vec{x}\|_Y.$$

Generované normy mají následující vlastnosti:

$$\|\mathbf{A}\mathbf{B}\|_{XY} \le \|\mathbf{A}\|_{XY} \|\mathbf{B}\|_{XY}, \quad \rho(\mathbf{A}) \le \|\mathbf{A}\|_{XY}, \quad \|\mathbf{I}\|_{XY} = 1.$$

Příklad 11.13. Příklady generovaných maticových norem:

- $\|\mathbf{A}\|_1 := \max_{\|\vec{x}\|_1=1} \|\mathbf{A}\vec{x}\|_1 = \max_{i=1,\dots,n} \sum_{i=1}^m |a_{ii}|;$
- $\|\mathbf{A}\|_2 := \max_{\|\vec{x}\|_2 = 1} \|\mathbf{A}\vec{x}\|_2 = \sqrt{\rho(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})};$
- $\|\mathbf{A}\|_{\infty} := \max_{\|\vec{x}\|_{\infty} = 1} \|\mathbf{A}\vec{x}\|_{\infty} = \max_{i=1,...,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|.$

Kromě generovaných norem existuje řada dalších maticových norem. Často používaná je tzv. Frobeniova norma

$$\|\mathbf{A}\|_F := \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

Dá se ukázat, že Frobeniova norma není generovaná, přesto však je multiplikativní:

$$\|\mathbf{A}\mathbf{B}\|_F \leqslant \|\mathbf{A}\|_F \|\mathbf{B}\|_F.$$

11.3.1 Množiny v normovaném lineárním prostoru

Podobně jako u euklidovské vzdálenosti v \mathbb{R}^n , lze definovat pojmy jako koule, okolí nebo otevřená množina pomocí normy.

Definice 11.14. Nechť (X, || ||) je normovaný lineární prostor.

• Koule se středem $x \in X$ a poloměrem r > 0 je množina

$$B_r(x) := \{ y \in X; \ \|x - y\| < r \}.$$

- Množinu $O \subset X$ nazveme okolím bodu x, jestliže existuje poloměr r > 0, takže O obsahuje kouli $B_r(x)$.
- Je-li O okolí bodu x, pak množinu $O\setminus\{x\}$ nazýváme prstencové okolí bodu x.
- Množina M se nazývá otevřená, pokud pro každý bod $x \in M$ existuje koule se středem x, která leží v M.
- Množina se nazývá uzavřená, pokud její doplněk v X je otevřený.

Příklad 11.15. Koule v prostoru \mathbb{R}^2 se středem v počátku souřadné soustavy má tvar

- a) čtverce, jehož vrcholy leží na souřadných osách a těžiště v počátku, uvažujeme-li normu | | | | 1;
- b) kruhu se středem v počátku, uvažujeme-li euklidovskou normu $\| \|_2$;
- c) čtverce, jehož strany jsou rovnoběžné se souřadnými osami a těžiště leží v počátku, uvažujeme-li maximovou normu $\| \|_{\infty}$.

Definice 11.16. Nechť $(X, \| \|)$ je normovaný lineární prostor, $x \in X$ a $M \subset M$.

- Bod x je vnitřním bodem množiny M, pokud existuje poloměr r > 0 takový, že $B_r(x) \subset M$. Množinu všech vnitřních bodů M budeme značit Int M.
- Bod x je hraničním bodem množiny M, pokud každé okolí x obsahuje alespoň jeden bod z M a alespoň jeden bod z $X \setminus M$. Množina všech hraničních bodů M se nazývá hranice M a značí se ∂M .
- $Uz\acute{a}v\check{e}r\ mno\check{z}iny\ M\ je\ mno\check{z}ina\ \overline{M}:=M\cup\partial M.$
- Bod x je hromadným bodem množiny M, pokud každé jeho prstencové okolí obsahuje nějaký bod M.
 Množinu všech hromadných bodů M budeme značit Hr M.
- $Bod\ x\ je\ izolovaný\ bod\ množiny\ M$, $pokud\ x\in M$, $ale\ x\ není\ hromadným\ bodem\ M$. $Množinu\ všech\ izolovaných\ bodů\ M\ budeme\ značit\ Iz\ M$.

Mezi právě definovanými množinami platí mnoho vztahů. Např.:

$$\operatorname{Int} M \subset M \subset \overline{M}, \quad \operatorname{Int} M \cap \partial M = \emptyset,$$

$$\overline{M} = \operatorname{Hr} M \cup \operatorname{Iz} M, \quad \operatorname{Hr} M \cap \operatorname{Iz} M = \emptyset,$$

$$\operatorname{Iz} M \subset \partial M, \quad \operatorname{Int} M \subset \operatorname{Hr} M.$$

11.3.2 Konvergence

Definice 11.17. Posloupnost $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ v normovaném lineárním prostoru $(X, \| \|)$ se nazývá konvergentní, jestliže existuje prvek $x\in X$ takový, že

$$\lim_{n \to \infty} \|x_n, x\| = 0.$$

Rikáme, že x je limita posloupnosti $\{x_n\}$ a píšeme

$$x = \lim_{n \to \infty} x_n \ v \ (X, \| \ \|), \ nebo \ x_n \to x \ v \ (X, \| \ \|).$$

Pro limitu v normovaném lineárním prostoru platí obdobná tvrzení jako pro limitu v \mathbb{R}^n známá ze základních kurzů matematiky. Např. každá posloupnost má nejvýše jednu limitu. Má-li posloupnost funkcí $\{u_n\}$ limitu v $(L^p(\Omega), \| \|_p), p \in [1, \infty)$, tj. $u_n \to u$ v $(L^p(\Omega), \| \|_p)$, pak prvek u se skoro všude shoduje s bodovou limitou, tj.

$$(\lim_{n\to\infty} u_n)(x) = \lim_{n\to\infty} (u_n(x)).$$

Pro zjišťování konvergence posloupnosti funkcí je tedy vhodné nejprve zjistit, zda existuje bodová limita.

Příklad 11.18. *Uvažujme posloupnost funkcí* $\{u_n\}$,

$$u_n(x) := \begin{cases} 10\sin(n\pi x) & \text{pro } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

v prostoru C([0,1]). Pro ověření, zda má daná posloupnost limitu, nejprve potřebujeme vhodného "kandidáta". Spočteme proto nejprve bodovou limitu. Zřejmě $\lim u_n(0) = 0$. Je-li $x \in (0,1]$, pak lze najít číslo $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $x > \frac{1}{n_0}$, takže pro $n \ge n_0$ platí $u_n(x) = 0$, a proto musí být $\lim u_n(x) = 0$. Bodová limita posloupnosti je tedy nulová funkce. Lze ukázat, že

$$\varrho_2(u_n, 0) = \sqrt{\frac{50}{n}}, \ tak\check{z}e \ \lim \|u_n - 0\|_2 = 0,$$

a tedy

$$\lim u_n = 0 \ v (C([0,1]), \| \|_2), \ resp. \ v (L^2(0,1), \| \|_2).$$

Dále platí

$$||u_n - 0||_{\infty} = 10,$$

z čehož plyne, že v prostoru $(C([0,1]), \| \|_{\infty})$ není nulová funkce limitou posloupnosti $\{u_n\}$ (ve skutečnosti posloupnost není v tomto prostoru konvergentní).

Uvedený příklad poukazuje na to, že existence limity v metrickém prostoru závisí na tom, jakou uvažujeme metriku. Na omezené oblasti Ω platí následující vztah mezi limitami.

Věta 11.19. Nechť Ω je omezená oblast $v \mathbb{R}^d$, $d \in \{1, 2, 3\}$, a $\{u_n\}$ je posloupnost funkcí. Pak platí:

- (i) Jestliže $u_n \to u \ v \ (C(\overline{\Omega}), \| \|_{\infty}), \ pak \ u_n \to u \ tak\acute{e} \ v \ (L^p(\Omega), \| \|_p), \ p \in [1, \infty).$
- (ii) Jestliže $u_n \to u$ v $(L^p(\Omega), || ||_p)$, pak $u_n(x) \to u(x)$ pro skoro všechna $x \in \Omega$.

Definice 11.20. Nechť $\| \|_A$ a $\| \|_B$ jsou normy ve vektorovém prostoru X. Jestliže existují konstanty $\alpha, \beta > 0$ takové, že pro každé $x \in X$ platí

$$\alpha \|x\|_A \leqslant \|x\|_B \leqslant \beta \|x\|_A,$$

 $pak \ \check{r}\hat{\imath}k\acute{a}me, \ \check{z}e \parallel \parallel_A \ a \parallel \parallel_B \ jsou \ na \ X \ ekvivalentní.$

Jsou-li normy $\| \|_A$ a $\| \|_B$ ekvivalentní, pak platí

$$x_n \to x \vee (X, \| \|_A) \quad \Leftrightarrow \quad x_n \to x \vee (X, \| \|_B).$$

Ekvivalentní normy také generují stejné otevřené a uzavřené množiny. Normy $\| \|_p$ a $\| \|_{\infty}$ obecně nejsou ekvivalentní.

11.4 Prostory $H^1(\Omega)$

Pro funkce z prostorů $L^p(\Omega)$ lze zavést pojem derivace. Uvažujme nejprve funkci $u \in C^1([0,1])$. Je-li $v \in C^1([0,1])$, v(0) = v(1) = 0, pak díky pravidlu per partes platí

$$\int_0^1 u'(x)v(x) \ dx = \left[u(x)v(x)\right]_{x=0}^1 - \int_0^1 u(x)v'(x) \ dx = -\int_0^1 u(x)v'(x) \ dx.$$

Zde vidíme, že zatímco pro integrál nalevo je třeba, aby existovala u', výraz na pravé straně je definován i pro $u \in L^1(0,1)$. To vede k pojmu zobecněná derivace.

Definice 11.21. Nechť $u \in L^p(\Omega)$. Funkce $g \in L^p(\Omega)$ se nazývá zobecněná parciální derivace funkce u podle i-té proměnné, pokud pro každé $v \in C^1(\overline{\Omega})$, $v_{\partial\Omega} = 0$, platí:

$$\int_{\Omega} g(x)v(x) \ dx = -\int_{\Omega} u(x) \frac{\partial v}{\partial x_i}(x) \ dx.$$

 $Pi\check{s}eme\ g = \frac{\partial u}{\partial x_i}\ v\ L^p(\Omega).$

Příklad 11.22. Spočtěme zobecněnou derivaci funkce u(x) := |x| na intervalu (-1,1). Pro $v \in C^1([-1,1])$, v(-1) = v(1) = 0 platí:

$$-\int_{-1}^{1} |x|v'(x) \ dx = -\int_{-1}^{0} (-x)v'(x) \ dx - \int_{0}^{1} xv'(x) \ dx$$
$$= [xv(x)]_{x=-1}^{0} - \int_{-1}^{0} v(x) \ dx - [xv(x)]_{x=0}^{1} + \int_{0}^{1} v(x) \ dx = \int_{-1}^{1} \operatorname{sgn} xv(x) \ dx.$$

Je tedy $u' = \operatorname{sgn} v L^p(-1,1)$ pro libovolné $p \in [1,\infty)$.

Příklad 11.23. *Uvažujme funkci* $u(x) = \operatorname{sgn} x$. *Pro* $v \in C^1([-1,1])$, v(-1) = v(1) = 0 *platí*:

$$-\int_{-1}^{1} u(x)v'(x) dx = -\int_{-1}^{0} (-v'(x)) dx - \int_{0}^{1} v'(x) dx$$
$$= [v(x)]_{x=-1}^{0} - [v(x)]_{x=0}^{1} = 2v(0) = 2\int_{-1}^{1} \delta_{0}(x)v(x) dx,$$

kde δ_0 se nazývá Diracova δ -funkce (ve skutečnosti to není funkce, ale tzv. distribuce). V jistém smyslu tedy platí $\operatorname{sgn}' = 2\delta_0$, nicméně $\delta_0 \notin L^p(\Omega)$.

Ne každá funkce z $L^p(\Omega)$ tedy má zobecněnou derivaci v $L^p(\Omega)$.

Definice 11.24. Prostor $H^1(\Omega)$ je množina

$$H^1(\Omega) := \{ u \in L^2(\Omega); \ \forall i = 1, \dots, n : \frac{\partial u}{\partial x_i} \in L^2(\Omega) \}.$$

Norma na tomto prostoru je definována výrazem

$$||u||_{H^1(\Omega)} := \left(||u||_2^2 + \sum_{i=1}^n ||\frac{\partial u}{\partial x_i}||_2^2\right)^{1/2}$$

a skalární součin výrazem

$$((u,v)) := (u,v) + \sum_{i=1}^{n} (\frac{\partial u}{\partial x_i}, \frac{\partial v}{\partial x_i}).$$

Věta 11.25. Prostor $H^1(\Omega)$ je separabilní Banachův prostor.

11.5 Prostory se skalárním součinem

Skalární součin hraje významnou roli v řadě fyzikálních a inženýrských úloh. Víme, jak je zaveden a jaké má vlastnosti skalární součin v Euklidovských prostorech \mathbb{R}^n , v $L^2(\Omega)$ nebo v $H^1(\Omega)$. Nyní uvedeme obecnou definici a vlastnosti prostorů se skalárním součinem.

Definice 11.26. Nechť X je (reálný) vektorový prostor. Zobrazení $(\cdot, \cdot): X \times X \to \mathbb{R}$ se nazývá skalární součin, pokud pro každé $x, y, z \in X$ a $\alpha \in \mathbb{R}$ platí

(i)
$$(x,x) \ge 0$$
, $(x,x) = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$,

(ii)
$$(x, y) = (y, x)$$
,

(iii)
$$(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$$
,

(iv)
$$(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$$
.

Je-li na vektorovém prostoru definován skalární součin, nazývá se X prostor se skalárním součinem.

Skalární součin indukuje normu $|||x||| := \sqrt{(x,x)}$. Je-li prostor X s touto normou úplný, nazývá se X Hilbertův prostor. Platí tzv. Cauchyova-Schwarzova nerovnost:

$$\forall x, y \in X : |(x, y)| \le |||x||| \cdot |||y|||.$$

Definice 11.27. Množina $M \subset X$ v Hilbertově prostoru X se nazývá ortogonální, jsou-li všechny její prvky navzájem ortogonální, tj.

$$\forall x, y \in M, x \neq y : (x, y) = 0.$$

Platí-li navíc

$$\forall x \in M: \ |||x||| = 1,$$

pak se M nazývá ortonormální systém.

Příkladem ortonormálního systému je kanonická báze v \mathbb{R}^n nebo množina

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right\} \cup \left\{\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin nx; \ n \in \mathbb{N}\right\} \cup \left\{\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos nx; \ n \in \mathbb{N}\right\} \ \mathrm{v} \ L^2(-\pi,\pi).$$

11.6 Slabé řešení okrajové úlohy a Galerkinova aproximace

Na závěr ještě uvedeme příklad, jak lze formulovat okrajovou úlohu s nespojitou pravou stranou a její aproximaci.

Je dána okrajová úloha

$$-u'' + u = f \ v \ (0,1), \quad u(0) = u(1) = 0.$$

Je-li $f \in C[0,1]$, pak má smysl hledat klasické řešení, tj. funkci $u \in C^2(0,1) \cap C[0,1]$ takovou, že uvedené rovnosti platí v celém intervalu (0,1). Pro méně regulární pravou stranu ale klasické řešení nemusí existovat. Ukážeme odvození definice tzv. slabého (zobecněného) řešení.

Předpokládejme, že u je klasické řešení. Pak pro každé $v \in V := \{v \in C^1[0,1]; \ v(0) = v(1) = 0\}$ platí

$$(-u'' + u, v) = (f, v).$$

Integrací per partes dostaneme

$$(-u'' + u, v) = \int_0^1 (-u''(x) + u(x))v(x) dx$$
$$= [-u'(x)v(x)]_{x=0}^1 + \int_0^1 u'(x)v'(x) + u(x)v(x) dx = ((u, v)).$$

Místo klasického řešení můžeme tedy hledat funkci u takovou, aby

$$((u,v)) = (f,v)$$

pro všechna $v \in V$. Protože ale V není úplný prostor v normě $H^1(0,1)$, nehodí se pro definici zobecněného řešení u. Zúplněním V v normě $H^1(0,1)$ dostaneme prostor

$$H_0^1(0,1) := \{ v \in H^1(0,1); \ v(0) = v(1) = 0^1 \}.$$

Slabé (zobecněné) řešení okrajové úlohy tedy lze definovat jako funkci $u \in H_0^1(0,1)$, která splňuje

$$\forall v \in H_0^1(0,1): ((u,v)) = (f,v).$$

Všimněme si, že tato formulace okrajové úlohy má smysl pro $f \in L^2(0,1)$.

Nechť $\{v_i\}_{i=1}^{\infty}$ je nějaká báze prostoru $H_0^1(0,1)$. Galerkinova aproximace slabého řešení je definována jako funkce

$$u^n(x) := \sum_{i=1}^n \alpha_i^n v_i(x),$$

která splňuje

$$\forall j = 1, \dots, n : ((u^n, v_j)) = (f, v_j).$$

 $^{^{1}}$ Výraz v(0), resp. v(1) zde značí tzv. stopu funkce v.

Dosazením za u^n dostaneme soustavu lineárních algebraických rovnic

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^n((v_i, v_j)) = (f, v_j), \ j = 1, \dots, n,$$

pro koeficienty $\vec{u} := (\alpha_1^n, \dots, \alpha_n^n)^{\top}$. Definujeme-li matici $\mathbf{A} = (a_{ij})_{i,j=1}^n$, kde $a_{ij} := ((v_j, v_i))$, a vektor $\vec{b} = (b_i)_{i=1}^n$, kde $b_i := (f, v_i)$, pak lze tuto soustavu zapsat zkráceně

$$\mathbf{A}\vec{u} = \vec{b}$$
.

Díky vlastnostem skalárního součinu je matice **A** symetrická pozitivně definitní, soustava má proto pro libovolné $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ právě jedno řešení.

Lze také ukázat, že posloupnost $\{u^n\}$ je v jistém smyslu konvergentní a její limita je slabé řešení u.

12 Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic

V této kapitole se budeme zabývat numerickým řešením soustavy

$$\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$$
.

Předpokládáme, že čtenáři je známa Gaussova eliminační metoda, která je příkladem tzv. přímých metod. Její výhodou je univerzálnost — metoda vyřeší v přesné aritmetice soustavu s libovolnou regulární maticí. Nevýhodou je její neefektivita pro velké matice a také to, že v průběhu výpočtu nemá uživatel žádnou informaci o výsledku. Pro úlohy s velkou řídkou maticí \mathbf{A} , se kterými se setkáváme v mnoha praktických problémech, nebo pro úlohy, kde matice není dána explicitně nebo je drahé ji sestavit, může být výhodou použít iterační metody. Tyto metody v zásadě používají jen násobení matic a v průběhu výpočtu postupně vylepšují aproximaci přesného řešení. Konvergence iteračního procesu může být asymptotická nebo v konečném počtu iterací.

Pro detaily ohledně odvození a dalších vlastností iteračních metod odkazujeme na knihu [1].

12.1 Klasické iterační metody

Klasické iterační metody jsou založeny na štěpení matice soustavy $\mathbf{A} = \mathbf{M} + \mathbf{N}$ takovém, že matice \mathbf{M} je regulární a snadno invertovatelná a \mathbf{M} a \mathbf{N} jsou zvoleny nějakým vhodným způsobem. Dosazením tohoto štěpení do vztahu $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ dostáváme $(\mathbf{M} + \mathbf{N})\vec{x} = \vec{b}$ a odtud

$$\vec{x} = \mathbf{M}^{-1}(\vec{b} - \mathbf{N}\vec{x}) = \mathbf{M}^{-1}(\vec{b} + \mathbf{M}\vec{x} - \mathbf{A}\vec{x}) = \vec{x} + \mathbf{M}^{-1}(\vec{b} - \mathbf{A}\vec{x}).$$

Je-li dána počáteční aproximace řešení \vec{x}_0 , můžeme definovat iterační proces následovně:

$$\vec{x}_k = \vec{x}_{k-1} + \mathbf{M}^{-1}(\vec{b} - \mathbf{A}\vec{x}_{k-1}) = (\mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1}\mathbf{A})\vec{x}_{k-1} + \mathbf{M}^{-1}\vec{b}.$$

Lze ukázat, že pro chybu aproximace platí odhad

$$\frac{\|\vec{x} - \vec{x}_k\|}{\|\vec{x} - \vec{x}_0\|} \leqslant \|(\mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A})^k\| \leqslant \|\mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}\|^k,$$

přičemž pro velká k je $\|(\mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A})^k\| \approx \rho(\mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A})^k$ (symbolem $\rho(\mathbf{A})$ značíme tzv. spektrální poloměr, který je definován jako $\max\{|\lambda|;\ \lambda \in \sigma(\mathbf{A})\}$). Vidíme tedy, že metody konvergují k přesnému řešení, pokud $\rho(\mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}) < 1$. I v případě, že tato podmínka je splněna, však může být $\|\mathbf{I} - \mathbf{M}^{-1} \mathbf{A}\|^k > 1$ a dochází pak k tzv. přechodovému jevu, kdy chyba aproximace nejprve roste a teprve pak začne klesat (viz obr. 1).


Příklady klasických iteračních metod. Následující metody jsou založeny na štěpení $\mathbf{A} = \mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U}$, kde \mathbf{D} je hlavní diagonála, $-\mathbf{L}$ je striktně dolní trojúhelník matice \mathbf{A} a $-\mathbf{U}$ je striktně horní trojúhelník. Z rovnice

$$(\mathbf{D} - \mathbf{L} - \mathbf{U})\vec{x} = \vec{b}$$

pak lze odvodit jednotlivé metody.

Jacobiova metoda je definována iterací

$$\mathbf{D}\vec{x}_k = \mathbf{L}\vec{x}_{k-1} + \mathbf{U}\vec{x}_{k-1} + \vec{b}.$$



Obrázek 1: Přechodový jev u klasické iterační metody.

Rozepíšeme-li tento vzorec po složkách $(x_i^k$ značí *i*-tou složku vektoru \vec{x}_k), dostaneme pro $i=1,\ldots,n$:

$$x_i^k = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{k-1} \right).$$

Nevýhodou této metody může být, že v průběhu výpočtu je třeba uchovávat dvě posobě jdoucí aproximace řešení \vec{x}_k , \vec{x}_{k-1} . Metoda **Gauss-Seidelova** se od předchozí liší v tom, že ihned využívá již spočtené složky vektoru \vec{x}_k , tj. po složkách počítá

$$x_i^k = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^k - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{k-1} \right).$$

Spočtené složky aproximace řešení je tedy možné ihned přepisovat. Maticově lze tuto iteraci zapsat jako

$$\mathbf{D}\vec{x}_k = \mathbf{L}\vec{x}_k + \mathbf{U}\vec{x}_{k-1} + \vec{b}.$$

Z Gauss-Seidelovy metody je odvozena **Superrelaxační metoda** (SOR, successive over-relaxation). Pracuje s relaxačním parametrem $\omega \in [0, 2]$ a je definována vztahem

$$\mathbf{D}\vec{x}_k = \omega(\mathbf{L}\vec{x}_k + \mathbf{U}\vec{x}_{k-1} + \vec{b}) + (1 - \omega)\mathbf{D}\vec{x}_{k-1},$$

tj. kombinuje Gauss-Seidelovu metodu s předchozí iterací.

Příklad 12.1. Uvažujme matici

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.01 & -0.4 \\ 0 & 0.01 \end{pmatrix}.$$

Konvergence Jacobiovy metody pro tuto matici závisí na vlastnostech matice

$$\mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -40 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jelikož tato matice má pouze nulové vlastní číslo, její spektrální poloměr je 0, a tedy podmínka $\rho(\mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{A}) < 1$ je splněna, neboli metoda konverguje. Na druhé straně $\|\mathbf{I} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{A}\| = 40 > 1$, při výpočtu proto lze pozorovat přechodový jev.

12.2 Metody Krylovových podprostorů

Důležitá třída iteračních metod je založena na myšlence projektovat soustavu $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ na posloupnost tzv. Krylovových prostorů a tím získávat postupně aproximace řešení.

Definice 12.2. Nechť $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ a $k \leq n$. k-tým Krylovovým prostorem nazýváme podprostor

$$\mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{v}) := \langle \vec{v}, \mathbf{A}\vec{v}, \mathbf{A}^2\vec{v}, \dots, \mathbf{A}^{k-1}\vec{v} \rangle.$$

Metody, které zmíníme v následující části, mají společnou vlastnost tzv. projekčních metod, tj. hledají aproximace ve tvaru

$$\vec{x}_k \in \vec{x}_0 + \mathcal{S}_k, \quad \vec{r}_k \perp \mathcal{C}_k,$$

kde $\vec{r}_k := \vec{b} - \mathbf{A}\vec{x}_k$ je tzv. reziduum a \mathcal{S}_k a \mathcal{C}_k jsou vhodné podprostory. Prostor \mathcal{S}_k je obvykle roven Krylovovu podprostoru $\mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{r}_0)$, ale jsou možné i jiné volby, např. $\mathbf{A}\mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{r}_0)$. Volbou prostoru \mathcal{C}_k lze docílit optimality aproximace řešení v tom smyslu, že chyba aproximace $\vec{x} - \vec{x}_k$ je v nějaké normě minimální. Pokud dimenze podprostorů \mathcal{S}_k , \mathcal{C}_k roste, pak pro k = n dostáváme $\mathcal{C}_n = \mathbb{R}^n$ a z podmínky $\vec{r}_k \perp \mathbb{R}^n$ plyne $\vec{r}_n = \vec{0}$, tedy $\vec{x}_n = \vec{x}$ je přesné řešení. Jinak řečeno, rostou-li dimenze prostorů \mathcal{S}_k , \mathcal{C}_k , pak projekční metody najdou řešení systému $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ nejvýše v n krocích.

12.2.1 Metoda sdružených gradientů (CG)

Tato metoda (stručně ji budeme označovat symbolem CG — z anglického *Conjugate gradients*) je určena pro symetrické pozitivně definitní matice.

Definice 12.3. Matice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je pozitivně definitní, pokud pro každý nenulový vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ platí:

$$\mathbf{A}\vec{x}\cdot\vec{x}>0.$$

Výraz

$$\|\vec{x}\|_{\mathbf{A}} := \sqrt{\vec{x} \cdot \mathbf{A} \vec{x}}$$

se nazývá energetická norma nebo také **A**-norma. Řekneme, že vektory $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ jsou navzájem **A**-ortogonální, jestliže

$$\vec{u} \cdot \mathbf{A} \vec{v} = 0.$$

Aproximace řešení je v metodě CG konstruována podle vzorce

$$\vec{x}_k := \vec{x}_{k-1} + \gamma_{k-1} \vec{p}_{k-1},$$

kde \vec{p}_{k-1} je směrový vektor a γ_{k-1} je délka kroku. Tyto parametry se určí následujícím způsobem:

• \vec{p}_k volíme ve tvaru $\vec{p}_k := \vec{r}_k + \delta_k \vec{p}_{k-1}$ tak, aby byl **A**-ortogonální na \vec{p}_{k-1} , tj. $\vec{p}_k \cdot \mathbf{A} \vec{p}_{k-1} = 0$. Toho docílíme pro

$$\delta_k := \frac{\vec{r}_k \cdot \vec{r}_k}{\vec{r}_{k-1} \cdot \vec{r}_{k-1}}.$$

• γ_{k-1} volíme takové, aby byla minimální energetická norma $\|\vec{x} - \vec{x}_k\|_{\mathbf{A}}$. To nastane právě tehdy, když

$$\gamma_{k-1} := \frac{\vec{r}_{k-1} \cdot \vec{r}_{k-1}}{\vec{p}_{k-1} \cdot \mathbf{A} \vec{p}_{k-1}}.$$

Na základě předchozích vztahů lze ukázat že CG patří mezi Krylovovské metody, neboť platí:

$$\vec{x}_k \in \vec{x}_0 + \mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{r}_0), \quad \vec{r}_k \perp \mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{r}_0).$$

Na metodu sdružených gradientů lze také nahlížet jako na metodu, která hledá minimum kvadratického funkcionálu $\frac{1}{2}\vec{x}\cdot\mathbf{A}\vec{x}-\vec{x}\cdot\vec{b}$. Následující algoritmus reprezentuje standardní implementaci metody CG.

```
Algoritmus A1 Metoda sdružených gradientů input \mathbf{A}, \vec{b}, \vec{x}_0
\vec{r}_0 := \vec{b} - \mathbf{A}\vec{x}_0
\vec{p}_0 := \vec{r}_0
for k = 1, 2, \dots
\gamma_{k-1} := \frac{\vec{r}_{k-1} \cdot \vec{r}_{k-1}}{\vec{p}_{k-1} \cdot \mathbf{A}\vec{p}_{k-1}}
\vec{x}_k := \vec{x}_{k-1} + \gamma_{k-1} \vec{p}_{k-1}
\vec{r}_k := \vec{r}_{k-1} - \gamma_{k-1} \mathbf{A} \vec{p}_{k-1}
\delta_k := \frac{\vec{r}_k \cdot \vec{r}_k}{\vec{r}_{k-1} \cdot \vec{r}_{k-1}}
\vec{p}_k := \vec{r}_k + \delta_k \vec{p}_{k-1}
end
```

Vidíme, že v každé iteraci je třeba provést 1 násobení matice $\bf A$ s vektorem a v průběhu výpočtu je třeba uchovávat pouze 4 vektory. Metoda CG je tedy velmi efektivní zejména pro velké řídké matice. Je-li matice symetrická pozitivně definitní, pak v přesné aritmetice algoritmus nalezne řešení nejvýše po n iteracích. V praxi ovšem kvůli zaokrouhlovacím chybám dochází ke ztrátě $\bf A$ -ortogonality vektorů $\{\vec{p}_k\}$ (resp. ortogonality vektorů $\{\vec{r}_k\}$), což způsobuje zpoždění konvergence, tedy že i po n krocích je $\vec{x}_n \neq \vec{x}$.

Tento nedostatek se někdy odstraňuje tak, že se vektor \vec{r}_k ortogonalizuje proti všem předchozím $\{\vec{r}_i\}_{i=0}^{k-1}$ a proces ortogonalizace se zopakuje vícekrát (obvykle stačí dvakrát).

Nyní si uvedeme, co je známo o rychlosti konvergence metody CG. K tomu potřebujeme znát pojem *číslo podmíněnosti*.

Definice 12.4. Nechť A je symetrická pozitivně definitní matice. Číslo podmíněnosti matice A je definováno předpisem

$$\varkappa(\mathbf{A}) := \frac{\lambda_{max}(\mathbf{A})}{\lambda_{min}(\mathbf{A})},$$

 $kde \ \lambda_{max}(\mathbf{A}), \ \lambda_{min}(\mathbf{A}) \ značí největší, resp. nejmenší vlastní číslo matice <math>\mathbf{A}$.

Označíme-li $\vec{e}_k := \vec{x}_k - \vec{x}$ chybu k-té aproximace řešení, pak platí následující odhad chyby:

$$\frac{\|\vec{e}_k\|_{\mathbf{A}}}{\|\vec{e}_0\|_{\mathbf{A}}} \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\varkappa(\mathbf{A})} - 1}{\sqrt{\varkappa(\mathbf{A})} + 1} \right)^k.$$

Všimněme si, že číslo v závorce v předchozí nerovnosti je vždy menší než 1. Pokud je $\varkappa(\mathbf{A})$ blízké 1, pak odhad chyby říká, že chyba klesá velmi rychle. Pro špatně podmíněné matice (tj. je-li $\varkappa(\mathbf{A})$ velké) je číslo v závorce blízké jedné a odhad často nadhodnocuje skutečnou velikost \mathbf{A} -normy chyby. Špatná podmíněnost matice přesto může mít za následek pomalou konvergenci metody. Tuto skutečnost lze řešit pomocí tzv. předpodmínění, které spočívá v tom, že původní soustava $\mathbf{A}\vec{x}=\vec{b}$ se nahradí ekvivalentní soustavou $\hat{\mathbf{A}}\hat{\vec{x}}=\hat{\vec{b}}$ s maticí $\hat{\mathbf{A}}$, která má menší číslo podmíněnosti než \mathbf{A} .

12.2.2 Zobecněná metoda minimálních reziduí (GMRES)

Metodu GMRES (generalized minimal residual method) lze charakterizovat ve smyslu projekčních metod pomocí vztahů

$$\vec{x}_k \in \vec{x}_0 + \mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{r}_0), \quad \vec{r}_k \perp \mathbf{A} \mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{r}_0).$$

Jak napovídá název, její vlastností je, že v každé iteraci minimalizuje normu rezidua $\|\vec{r}_k\|$. To vede na úlohu nejmenších čtverců, jejíž efektivní implementace je poměrně technicky obtížná. Proto zde její algoritmus neuvádíme. Nepříjemnou vlastností metody GMRES je, že produkuje posloupnost ortogonálních vektorů $\{\vec{v}_k\}$, které je třeba uchovávat, (říkáme, že metoda generuje dlouhé rekurence) a to klade vysoké nároky na paměť. Za tuto cenu ovšem metoda dokáže řešit soustavu s libovolnou regulární maticí.

Stejně jako u metody CG, vlivem zaokrouhlovacích chyb dochází ke zpomalení konvergence kvůli ztrátě ortogonality systému $\{\vec{v}_k\}$. I u GMRES tedy obvykle provádíme vícenásobnou ortogonalizaci. Problém s paměťovou náročností se obvykle řeší pomocí tzv. restartu — program uchovává místo celé posloupnosti jen posledních m vektorů $\{\vec{v}_i\}_{i=k-m+1}^k$.

12.2.3 Metoda bikonjugovaných gradientů (BiCG)

Posledním a často používaným příkladem krylovovské metody je metoda BiCG, jež na rozdíl od předchozích dvou řeší zároveň dvě soustavy $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ a $\mathbf{A}^{\top}\vec{y} = \vec{c}$. Označíme-li $\vec{s}_k := \vec{c} - \mathbf{A}^{\top}\vec{y}_k$, pak je metoda BiCG charakterizována vztahy

$$\vec{x}_k \in \vec{x}_0 + \mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{r}_0), \qquad \vec{r}_k \perp \mathcal{K}_k(\mathbf{A}^\top, \vec{s}_0),$$

 $\vec{y}_k \in \vec{y}_0 + \mathcal{K}_k(\mathbf{A}^\top, \vec{s}_0), \qquad \vec{s}_k \perp \mathcal{K}_k(\mathbf{A}, \vec{r}_0).$

Vektory $\{\vec{r}_k\}$ a $\{\vec{s}_k\}$ jsou navzájem biortogonální: $\vec{s}_i \cdot \vec{r}_j = 0$ pro $i \neq j$.

Algoritmus A2 Metoda bikonjugovaných gradientů (BiCG) input \mathbf{A} , \vec{b} , \vec{c} , \vec{x}_0 , \vec{y}_0 $\vec{r}_0 := \vec{p}_0 := \vec{b} - \mathbf{A}\vec{x}_0$ $\vec{s}_0 := \vec{q}_0 := \vec{c} - \mathbf{A}^{\top}\vec{y}_0$ for k = 1, 2, ... $\gamma_{k-1} := \frac{\vec{s}_{k-1} \cdot \vec{r}_{k-1}}{\vec{q}_{k-1} \cdot \mathbf{A}\vec{p}_{k-1}}$ $\vec{x}_k := \vec{x}_{k-1} + \gamma_{k-1}\vec{p}_{k-1}$ $\vec{r}_k := \vec{r}_{k-1} - \gamma_{k-1}\mathbf{A}\vec{p}_{k-1}$ $\vec{y}_k := \vec{y}_{k-1} + \gamma_{k-1}\vec{q}_{k-1}$ $\vec{r}_k := \vec{s}_{k-1} - \gamma_{k-1}\mathbf{A}^{\top}\vec{q}_{k-1}$ $\delta_k := \frac{\vec{s}_k \cdot \vec{r}_k}{\vec{s}_{k-1} \cdot \vec{r}_{k-1}}$ $\vec{p}_k := \vec{r}_k + \delta_k \vec{p}_{k-1}$ $\vec{q}_k := \vec{s}_k + \delta_k \vec{q}_{k-1}$ end

Metoda generuje krátké rekurence, je tedy paměťově úsporná, a lze ji použít na obecné regulární matice. Na rozdíl od CG a GMRES však není zaručena konvergence BiCG. Je-li totiž matice **A** nesymetrická, může dojít k předčasnému zastavení, když $\vec{r}_k \cdot \vec{s}_k = 0$.

12.3 Předpodmínění

Jak již bylo zmíněno v odst. 12.2.1, konvergence krylovovských metod úzce souvisí s číslem podmíněnosti matice $\bf A$. Ukážeme si myšlenku předpodmínění pro metodu CG (u jiných metod lze postupovat obdobně). Nechť $\bf C$ je libovolná regulární matice. Potom lze soustavu $\bf A\vec{x}=\vec{b}$ se symetrickou pozitivně definitní maticí zapsat ve tvaru

$$(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C}^{-\top})(\mathbf{C}^{\top}\vec{x}) = \mathbf{C}^{-1}\vec{b}.$$

Označíme-li $\hat{\mathbf{A}} := \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C}^{-\top}$, $\hat{\vec{x}} := \mathbf{C}^{\top}\vec{x}$ a $\hat{\vec{b}} := \mathbf{C}^{-1}\vec{b}$, pak novou soustavu můžeme zapsat jako $\hat{\mathbf{A}}\hat{\vec{x}} = \hat{\vec{b}}$, přičemž $\hat{\mathbf{A}}$ je opět symetrická pozitivně definitní. Tuto soustavu lze řešit metodou CG a mezi aproximacemi řešení nové a původní soustavy platí vztah $\vec{x}_k = \mathbf{C}^{-\top}\hat{\vec{x}}_k$. Pro úplnost zde uvádíme algoritmus předpodmíněné metody CG:

```
Algoritmus A3 Předpodmíněná metoda sdružených gradientů (PCG) input \mathbf{A}, \vec{b}, \vec{x}_0
\vec{r}_0 := \vec{b} - \mathbf{A}\vec{x}_0
\vec{z}_0 := \mathbf{C}^{-\top}\mathbf{C}^{-1}\vec{r}_0
\vec{p}_0 := \vec{z}_0
for k = 1, 2, \dots
\hat{\gamma}_{k-1} := \frac{\vec{z}_{k-1} \cdot \vec{r}_{k-1}}{\vec{p}_{k-1} \cdot \mathbf{A}\vec{p}_{k-1}}
\vec{x}_k := \vec{x}_{k-1} + \hat{\gamma}_{k-1}\vec{p}_{k-1}
\vec{r}_k := \vec{r}_{k-1} - \hat{\gamma}_{k-1}\mathbf{A}\vec{p}_{k-1}
\vec{z}_k := \mathbf{C}^{-\top}\mathbf{C}^{-1}\vec{r}_k
\hat{\delta}_k := \frac{\vec{z}_k \cdot \vec{r}_k}{\vec{z}_{k-1} \cdot \vec{r}_{k-1}}
\vec{p}_k := \vec{z}_k + \hat{\delta}_k \vec{p}_{k-1}
```

Poznamenejme, že v algoritmu nikdy nepočítáme inverzní matici \mathbf{C}^{-1} , ale operaci $\vec{z}_k := \mathbf{C}^{-\top}\mathbf{C}^{-1}\vec{r}_k$ převedeme na řešení dvou soustav

$$\mathbf{C}\vec{y} = \vec{r}_k, \quad \mathbf{C}^{\mathsf{T}}\vec{z}_k = \vec{y}.$$

Aby bylo řešení nové soustavy efektivnější než řešení soustavy původní, je třeba zvolit matici \mathbf{C} podle následujících požadavků:

- Matici \mathbf{C} volíme tak, aby metoda $\mathbf{C}\mathbf{G}$ konvergovala co nejrychleji. Ideálně $\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C}^{-\top} \approx \mathbf{I}$.
- Aby nedošlo k výraznému zvýšení náročnosti výpočtu, je potřeba, aby soustavy $\mathbf{C}\vec{y} = \vec{r}_k$ a $\mathbf{C}^{\top}\vec{z}_k = \vec{y}$ byly rychle řešitelné.
- \bullet Pokud je matice ${\bf A}$ řídká, pak by i ${\bf C}$ měla být řídká. Jinak výrazně vzrostou paměťové i výpočetní nároky.

Efektivní volba předpodmiňovací matice často vychází z daného (např. fyzikálního) problému nebo z konkrétní struktury matice $\bf A$. Mezi používané obecné předpodmiňovací strategie patří např.:

- neúplný Choleského rozklad, který konstruuje dolní trojúhelníkovou matici \mathbf{C} tak, aby $\mathbf{A} \approx \mathbf{C}\mathbf{C}^{\top}$,
- \bullet neúplný LU rozklad: $\mathbf{A}\approx\mathbf{L}\mathbf{U}$, kde \mathbf{L} je dolní trojúhelníková a \mathbf{U} je horní trojúhelníková matice. Předpodmíněná soustava pak má tvar

$$(\mathbf{L}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{U}^{-1})(\mathbf{U}\vec{x}) = \mathbf{L}^{-1}\vec{b}.$$

Reference

- [1] J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, and P. Tichý. *Analýza metod pro maticové výpočty. Základní metody.* Matfyzpress, 2012. ISBN 978-80-7378-201-6.
- [2] K. Rektorys. Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. SNTL, Praha, 1974.