
# 31. Organizar eventos usando Grid


# ¿Qué es el Grid?

Grid coloca a sus hijos en celdas formadas por filas y columnas



#### **Grid Rows/Columns**

Se especifica la forma de la cuadrícula definiendo cada fila y columna individualmente



#### **Row/Column Definitions**

Hay clases dedicadas que definen una fila o una columna

```
Especifica la altura de la fila public sealed class RowDefinition : ...

{ ... public GridLength Height { get; set; } }

public sealed class ColumnDefinition : ...

Especifica el ancho de la columna public GridLength Width { get; set; }

public sealed class ColumnDefinition : ...
```

# ¿Qué es GridLength?

GridLength encapsula dos cosas: unidad y valor

Las unidades pueden ser: Absolute, Auto, Star

# **Absolute GridLength**

Absolute GridLength especifica una altura de fila fija o un ancho de columna

# **Auto GridLength**

Auto GridLength permite que la altura de la fila o el ancho de la columna se adapten, automáticamente se convierte en el tamaño del niño más grande

```
var row = new RowDefinition() {Height = new GridLength(1, GridUnitType.Auto)};

<RowDefinition Height="Auto" />
```

El valor es irrelevante para Auto, es típico usar 1 como el valor al crear en código

# **Star GridLength**

Star GridLength comparte el espacio disponible proporcionalmente entre todas las filas/columnas que utilizan tamaño de estrella

#### **Colecciones Grid Row/Column**


Grid contiene colecciones para las definiciones de filas y columnas

```
public partial class Grid : Layout<View>
{
    ...
    public ColumnDefinitionCollection ColumnDefinitions { get; set; }
    public RowDefinitionCollection RowDefinitions { get; set; }
}
```

Agrega elementos a estas colecciones para crear las filas/columnas

# **Ejemplo Grid**

Es común mezclar diferentes configuraciones de GridLength en la misma cuadrícula



```
<Grid>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="100" />
<RowDefinition Height="Auto" />
<RowDefinition Height="1*" />
<RowDefinition Height="2*" />
</Grid.RowDefinitions>
...
</Grid>
```


# Tamaño por defecto

El valor por defecto de Rows y columns es "1\*"

```
<Grid>
   <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition />
      <RowDefinition />
      <RowDefinition />
   </Grid.RowDefinitions>
                               Crear un grid
                             uniforme de 3x2
   <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition />
      <ColumnDefinition />
   </Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>
```

# Numeración de Row/Column

La numeración de filas/columnas comienza en 0



# Propiedades de posicionamiento del Grid


Grid define cuatro propiedades adjuntas que se utilizan para posicionar a los hijos.

ATTACHED PROPERTY		VALUE
Column		An integer that represents the Column in which the item will appear.
ColumnSpan		An integer that represents the number of Columns that the item will span.
Row		An integer that represents the row in which the item will appear.
RowSpan		An integer that represents the number of rows that the item will span.

# **Cell Specification**

Aplicar las propiedades adjuntas de Row y Column a cada hijo


```
<Grid>
               <Grid.RowDefinitions>
                   <RowDefinition />
                   <RowDefinition />
                   <RowDefinition />
               </Grid.RowDefinitions>
               <Grid.ColumnDefinitions>
                   <ColumnDefinition />
                   <ColumnDefinition />
               </Grid.ColumnDefinitions>
Establece
              →<BoxView Grid.Row="1" Grid.Column="0"</p>
Fila/columna
                         BackgroundColor="Navy" />
            </Grid>
```



# Span

Aplique RowSpan y ColumnSpan a cada niño según sea necesario.


```
<Grid>
             <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition />
                <RowDefinition />
                <RowDefinition />
             </Grid.RowDefinitions>
             <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition />
                <ColumnDefinition />
             </Grid.ColumnDefinitions>
             <BoxView Grid.Row="1" Grid.Column="0"</pre>
Establece
                     → Grid.ColumnSpan="2"
el
                       BackgroundColor="Navy" />
span
          </Grid>
```



# Celdas y Span, valores por defecto


Las ubicaciones de las celdas están predeterminadas en 0 y Span están predeterminados en 1


```
<Grid>
             <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition />
                <RowDefinition />
                <RowDefinition />
             </Grid.RowDefinitions>
             <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition />
                <ColumnDefinition />
             </Grid.ColumnDefinitions>
Celda
(0,0)
            →<BoxView BackgroundColor="Navy" />
          </Grid>
```



# **Opciones de Layout**

Las opciones de diseño horizontal y vertical de una vista controlan el tamaño y la posición dentro de su celda en la cuadrícula (el valor predeterminado es Fill)





# **Grid Child Spacing**

Las propiedades RowSpacing y ColumnSpacing de Grid separan a los elementos secundarios


(ambos tienen un valor predeterminado de 6)

```
<Grid RowSpacing="30" ColumnSpacing="10">
  <BoxView Color="Silver" Grid.Row="0" Grid.Column="0" />
  <BoxView Color="Blue" Grid.Row="0" Grid.Column="1" />
  <BoxView Color="Black" Grid.Row="1" Grid.Column="0" />
  <BoxView Color="Gray" Grid.Row="1" Grid.Column="1" />
</Grid>
                                                Row spacing-
                                            Column spacing
```

# Propiedades adjuntas

# ¿Qué es una propiedad adjuntas?

Una propiedad adjunta es una propiedad que se define en una clase pero se establece en objetos de otros tipos



# ¿Quién puede usar una propiedad adjunta?

Por lo general, un Layout buscará propiedades adjuntas en sus elementos secundarios.



# Aplicar una propiedad adjunta

En XAML, use el nombre de la clase propietaria y el nombre de la propiedad adjunta (sin el sufijo Property)

```
Adjunta la configuración de fila y columna Sulton Grid.Row="1" Grid.Column="2" ... /> al Button
```

```
public partial class Grid : Layout<View>
{ ...
   public static readonly BindableProperty RowProperty = BindableProperty.CreateAttached(...);

public static int GetRow(BindableObject bindable) { ... }
   public static void SetRow(BindableObject bindable, int value) { ... }
}
```