구조체를 이용한 예제 프로그램

어느 시점에 구조체를 이용하기를 원하게 될지를 이해해보기 위해서, 사각형의 넓이를 계산하는 프로그램을 작성해봅시다. 단일 변수들로 구성된 프로그램으로 시작한 뒤, 이 대신 구조체를 이용하기까지 프로그램을 리팩토링해 볼 것입니다.

Cargo로 픽셀 단위로 명시된 사각형의 길이와 너비를 입력받아서 사각형의 넓이를 계산하는 rectangles라는 이름의 새로운 바이너리 프로젝트를 만듭시다. Listing 5-7은 우리 프로젝트의 src/main.rs 내에 설명한 동작을 수행하는 한 방법을 담은 짧은 프로그램을 보여줍니다:

Filename: src/main.rs

```
fn main() {
    let length1 = 50;
    let width1 = 30;

    println!(
        "The area of the rectangle is {} square pixels.",
        area(length1, width1)
    );
}

fn area(length: u32, width: u32) -> u32 {
    length * width
}
```

Listing 5-7: 길이와 너비가 각각의 변수에 지정된 사각형의 넓이 계산하기

이제 이 프로그램을 cargo run 으로 실행해보세요:

```
The area of the rectangle is 1500 square pixels.
```

튜플을 이용한 리팩터링

비록 Listing 5-7가 잘 동작하고 각 차원축의 값을 넣은 area 함수를 호출함으로써 사각형의 넓이를 알아냈을지라도, 이것보다 더 좋게 할 수 있습니다. 길이와 너비는 함께 하나의 사각형을 기술하기 때문에 서로 연관되어 있습니다.

이 방법에 대한 사안은 area 의 시그니처에서 여실히 나타납니다:

```
fn area(length: u32, width: u32) -> u32 {
```

area 함수는 어떤 사각형의 넓이를 계산하기로 되어있는데, 우리가 작성한 함수는 두 개의 파라 미터들을 가지고 있습니다. 파라미터들은 연관되어 있지만, 우리 프로그램 내의 어디에도 표현된 바 없습니다. 길이와 너비를 함께 묶는다면 더 읽기 쉽고 관리하기도 좋을 것입니다. 페이지 XX, 3

장의 튜플로 값들을 묶기 절에서 이런 일을 하는 한가지 방법을 이미 다루었습니다: 바로 튜플을 이용하는 것이지요. Listing 5-8은 튜플을 이용한 우리 프로그램의 또다른 버전을 보여줍니다:

Filename: src/main.rs

```
fn main() {
    let rect1 = (50, 30);

    println!(
        "The area of the rectangle is {} square pixels.",
            area(rect1)
    );
}

fn area(dimensions: (u32, u32)) -> u32 {
    dimensions.0 * dimensions.1
}
```

Listing 5-8: 튜플을 이용하여 사각형의 길이와 너비를 명시하기

어떤 면에서는 프로그램이 더 좋아졌습니다. 튜플은 한 조각의 구조체를 추가할 수 있게 해주고, 우리는 이제 단 하나의 인자만 넘기게 되었습니다. 그러나 다른 한편으로 이 버전은 덜 명확합니다: 튜플은 요소에 대한 이름이 없어서, 튜플 내의 값을 인덱스로 접근해야 하기 때문에 우리의 계산이더 혼란스러워 졌습니다.

면적 계산에 대해서는 길이와 너비를 혼동하는 것이 큰 문제가 아니겠으나, 만일 우리가 화면에 이사각형을 그리고 싶다면, 문제가 됩니다! 우리는 length가 튜플 인덱스 0이고 width가 튜플 인덱스 1이라는 점을 꼭 기억해야 할 것입니다. 만일 다른 누군가가 이 코드를 이용해서 작업한다면, 그들 또한 이 사실을 알아내어 기억해야 할테지요. 우리의 코드 내에 데이터의 의미를 전달하지 않았기 때문에, 이 값들을 잊어먹거나 혼동하여 에러를 발생시키는 일이 쉽게 발생할 것입니다.

구조체를 이용한 리팩터링: 의미를 더 추가하기

우리는 데이터에 이름표를 붙여 의미를 부여하기 위해 구조체를 이용합니다. Listing 5-9에서 보시는 바와 같이, 우리가 사용중인 튜플은 전체를 위한 이름 뿐만 아니라 부분들을 위한 이름들도 가지고 있는 데이터 타입으로 변형될 수 있습니다:

Filename: src/main.rs

```
struct Rectangle {
    length: u32,
    width: u32,
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle { length: 50, width: 30 };

    println!(
        "The area of the rectangle is {} square pixels.",
        area(&rect1)
    );
}

fn area(rectangle: &Rectangle) -> u32 {
    rectangle.length * rectangle.width
}
```

Listing 5-9: Rectangle 구조체 정의하기

여기서 우리는 구조체를 정의하고 이를 Rectangle 이라 명명했습니다. {} 안에서 length 와 width 를 필드로 정의했는데, 둘 모두 u32 타입입니다. 그런 다음 main 함수 안에서 길이 50 및 너비 30인 특정한 Rectangle 인스턴스(instance)를 생성했습니다.

우리의 area 함수는 이제 하나의 파라미터를 갖도록 정의되었는데, 이는 rectangle 이라는 이름이고, Rectangle 구조체 인스턴스의 불변 참조자 타입입니다. 4장에서 언급했듯이, 우리는 구조체의 소유권을 얻기 보다는 빌리기를 원합니다. 이 방법으로, main은 그 소유권을 유지하고 rect1을 계속 이용할 수 있는데, 이는 우리가 함수 시그니처 내에서와 함수 호출시에 &를 사용하게 된 이유입니다.

area 함수는 Rectangle 인스턴스 내의 length 와 width 필드에 접근합니다. area에 대한 우리의 함수 시그니처는 이제 정확히 우리가 의미한 바를 나타냅니다: length 와 width 필드를 사용하여 Rectangle 의 넓이를 계산한다는 뜻 말이죠. 이는 길이와 너비가 서로 연관되어 있음을 잘전달하며, 0과 1을 사용한 튜플 인덱스 값을 이용하는 대신에 값들에 대해서 서술적인 이름을 사용합니다 - 명확성 측면에서 승리입니다.

파생 트레잇(derived trait)으로 유용한 기능 추가하기

우리가 프로그램을 디버깅하는 동안 구조체 내의 모든 값을 보기 위해서 Rectangle 의 인스턴스를 출력할 수 있다면 도움이 될 것입니다. Listing 5-10은 우리가 이전 장들에서 해왔던 것처럼 println! 매크로를 이용한 것입니다:

Filename: src/main.rs

```
struct Rectangle {
    length: u32,
    width: u32,
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle { length: 50, width: 30 };
    println!("rect1 is {}", rect1);
}
```

Listing 5-10: Rectangle 인스턴스 출력 시도하기

이 코드를 실행시키면, 다음과 같은 핵심 메세지와 함께 에러가 발생합니다:

```
error[E0277]: the trait bound `Rectangle: std::fmt::Display` is not satisfied
```

println! 매크로는 다양한 종류의 포맷을 출력할 수 있으며, 기본적으로 {} 은 println! 에게 Display 라고 알려진 포맷팅을 이용하라고 전달해줍니다: 직접적인 최종 사용자가 사용하도록 의도된 출력이지요. 여지껏 우리가 봐온 기본 타입들은 Display 가 기본적으로 구현되어 있는데, 이는 1 혹은 다른 기본 타입을 유저에게 보여주고자 하는 방법이 딱 한가지기 때문입니다. 하지만 구조체를 사용하는 경우, println! 이 출력을 형식화하는 방법은 덜 명확한데 이는 표시 방법의 가능성이 더 많기 때문입니다: 여러분은 쉽표를 이용하길 원하나요, 혹은 그렇지 않은가요? 여러분은 중괄호를 출력하길 원하나요? 모든 필드들이 다 보여지는 편이 좋은가요? 이러한 모호성 때문에, 러스트는 우리가 원하는 것을 추론하는 시도를 하지 않으며 구조체는 Display 에 대한 기본 제공 되는 구현체를 가지고 있지 않습니다.

계속 에러를 읽어나가면, 아래와 같은 도움말을 찾게 될 것입니다:

```
note: `Rectangle` cannot be formatted with the default formatter; try using `:?` instead if you are using a format string
```

한번 시도해보죠! println! 매크로 호출은 이제 println!("rect1 is {:?}", rect1);처럼 보이게 될 것입니다. {} 내에 :? 명시자를 집어넣는 것은 println!에게 Debug라 불리우는 출력 포맷을 사용하고 싶다고 말해줍니다. Debug는 개발자에게 유용한 방식으로 우리의 구조체를 출력할 수 있도록 해줘서 우리 코드를 디버깅 하는 동안 그 값을 볼수 있게 해주는 트레잇입니다.

이 변경을 가지고 코드를 실행해보세요. 젠장! 여전히 에러가 납니다:

```
error: the trait bound `Rectangle: std::fmt::Debug` is not satisfied
```

하지만 또다시, 컴파일러가 우리에게 도움말을 제공합니다:

```
note: `Rectangle` cannot be formatted using `:?`; if it is defined in your
crate, add `#[derive(Debug)]` or manually implement it
```

러스트는 디버깅 정보를 출력하는 기능을 포함하고 있는 것이 *맞지만*, 우리 구조체에 대하여 해당 기능을 활성화하도록 명시적인 사전동의를 해주어야 합니다. 그러기 위해서, Listing 5-11에서 보 는 바와 같이 구조체 정의부분 바로 전에 #[derive(Debug)] 어노테이션을 추가합니다:

Filename: src/main.rs

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    length: u32,
    width: u32,
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle { length: 50, width: 30 };
    println!("rect1 is {:?}", rect1);
}
```

Listing5-11: Debug 트레잇을 파생시키기 위한 어노테이션의 추가 및 디버그 포맷팅을 이용한 Rectangle 인스턴스의 출력

이제 프로그램을 실행시키면, 에러는 사라지고 다음과 같은 출력을 보게될 것입니다:

```
rect1 is Rectangle { length: 50, width: 30 }
```

좋아요! 이게 제일 예쁜 출력은 아니지만, 이 인스턴스를 위한 모든 필드의 값을 보여주는데, 이는 디버깅 하는 동안 분명히 도움이 될 것입니다. 우리가 더 큰 구조체를 가지게 됐을 때는, 읽기 좀 더수월한 출력을 쓰는 것이 유용합니다; 그러한 경우, println! 스트링 내에 {:?} 대신 {:#?}을 사용할 수 있습니다. 예제 내에서 {:#?} 스타일을 이용하게 되면, 출력이 아래와 같이 생기게 될 것입니다:

```
rect1 is Rectangle {
    length: 50,
    width: 30
}
```

러스트는 우리를 위해 derive 어노테이션을 이용한 여러 트레잇을 제공하여 우리의 커스텀 타입에 대해 유용한 동작을 추가할 수 있도록 해줍니다. 이 트레잇들과 그 동작들은 부록 C에서 그 목록을 찾을 수 있습니다. 10장에서는 이 트레잇들을 커스터마이징된 동작을 수행하도록 구현하는 방법 뿐만 아니라 우리만의 트레잇을 만드는 방법에 대해 다룰 것입니다.

우리의 area 함수는 매우 특정되어 있습니다: 딱 사각형의 면적만 계산합니다. 이 동작을 우리의 Rectangle 구조체와 더 가까이 묶을 수 있다면 유용할텐데요, 그 이유는 이 함수가 다른 타입과는 작동하지 않기 때문입니다. area 함수를 Rectangle 타입 내에 정의된 area 메소드로 바꾸어서 이 코드를 어떻게 더 리팩터링할 수 있는지 살펴봅시다.