计算机导论与程序设计 [CS006001]

段江涛 机电工程学院



2020年9月

lecture-1 主要内容

- Ⅱ 课程介绍
- 2 导论简介
- 3 C语言程序设计简介

课程内容

- 计算机导论:了解计算机的基本知识;掌握计算机操作基本技能。
- 程序设计:掌握结构化程序设计方法,训练程序逻辑思维能力。会读、会编、 会调试 C 语言程序。
- 学习方法:线上、线下相结合。课堂笔记,认真完成上机练习作业,鼓励大量 编程练习。
- 教材
 - 大学计算机,龚尚福,贾澎涛,西安电子科技大学出版社
 - C程序设计第五版, 谭浩强, 清华大学出版社
- 智慧教育平台 (使用 Chrome 浏览器): https://cvnis.xidian.edu.cn/
- 线上参考课程资源链接: online resource.pdf

线上导论部分学习内容

11 计算机历史、现状、发展趋势与前沿技术概述

2 计算机体系结构及其编码方式

3 计算机组成与软件系统

4 计算机应用实践

考核

- 平时成绩: 10% 根据上机练习作业成绩考核。
- 字论部分: 20% 结合线上资源, 自学字处理软件。总结知识点, 撰写课程学习报告。
- **3** 期中考试: 30% 根据机试系统给出的题目编写程序,通过调试得到正确结果并通过**机试系统提交**。
- 4 期末考试: 40% 根据机试系统给出的题目编写程序,通过调试得到正确结果 并通过机试系统提交。

计算机导论主要内容


总体要求: 了解计算机的基本知识; 掌握计算机操作基本技能。

- 计算机系统组成
- 计算机工作原理
- 操作系统
- 字处理: Microsoft Word
- 电子表格: Microsoft Excel
- 演示文稿: Microsoft PowerPoint

计算机工作原理

工作原理: "存储程序" + "程序控制"

- Ⅱ 以二进制形式表示数据和指令
- 2 将程序存入存储器中,由控制器自动读取并执行
- 外部存储器存储的程序和所需数据 ⇒ 计算机内存 ⇒ 在程序控制下由 CPU 周而复始地取出指令、分析指令、执行指令 ⇒ 操作完成。



十进制与二进制

十进制: 以10为底的幂展开式:

$$(123)_{10} = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0;$$

自低到高各位数 (除 10 取余至商为 0): 3 = 123%10, 2 = 123/10%10 = 12%10,

$$1 = 123/10/10\%10 = 1\%10$$

二进制: 以2为底的幂展开式:

$$(77)_{10} = (0100 \quad 1101)_2 = 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4$$
$$+ 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

自低到高各位数 (除 2 取余至商为 0): 1 = 77%2, 0 = 77/2%2 = 38%2

$$1 = 77/2/2\%2 = 38\%2, \ 1 = 77/2/2/2\%2 = 38/2\%2 = 19\%2, \cdots,$$

$$0 = 77/2/2/2/2/2/2\%2 = 1, 0 = 77/2/2/2/2/2/2/2\%2 = 0$$

10进制、2进制、16进制的幂展开式

$$(D)_{10} = D_{n-1} \times 10^{n-1} + D_{n-2} \times 10^{n-2} + \dots + D_1 \times 10^1 + D_0 \times 10^0 + D_{-1} \times 10^{-1} + D_{-2} \times 10^{-2} + \dots + D_{-m+1} \times 10^{-m+1} + D_{-m} \times 10^{-m}$$

$$(B)_2 = B_{n-1} \times 2^{n-1} + B_{n-2} \times 2^{n-2} + \dots + B_1 \times 2^1 + B_0 \times 2^0$$

+ $B_{-1} \times 2^{-1} + B_{-2} \times 2^{-2} + \dots + B_{-m+1} \times 2^{-m+1} + B_{-m} \times 2^{-m}$

$$(H)_{16} = H_{n-1} \times 16^{n-1} + H_{n-2} \times 16^{n-2} + \dots + H_1 \times 16^1 + H_0 \times 16^0$$

+ $H_{-1} \times 16^{-1} + H_{-2} \times 16^{-2} + \dots + 16_{-m+1} \times 16^{-m+1} + H_{-m} \times 16^{-m}$

进制对照表

十进制	二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	В
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	Е
7	0111	7	15	1111	F

十进制、二进制与十六进制举例

$$(77)_{10} = (0100 \quad 1101)_2 = 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4$$
$$+ 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$(77)_{10} = (4D)_{16} = 4 \times 16^1 + 13 \times 16^0$$

实型十进制数转换为二进制数

分别转换整数部分和小数部分。整数部分:除2取余,至商为0,逆序排列余数,得到整数部分的二进制位。小数部分,乘2取整,至小数部分为0或指定精度,正序排列,即得小数部分的二进制位。

$$(11.625)_{10} = 1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 1 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0} + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= (1011.101)_{2}$$

正序排列各整数得到小数部分的二进制位 (101)2

$$(0.101)_2 = 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 0.625$$

例: 把 0.5773 转换成二进制 (保留到小数点后7位)。

注: 用二进制表示小数部分有精度问题。

积的整数部分

$$0.5773 \times 2 = 1.1546$$
 1
 $0.1546 \times 2 = 0.3092$ 0
 $0.3092 \times 2 = 0.6184$ 0
 $0.6184 \times 2 = 1.2368$ 1
 $0.2368 \times 2 = 0.4736$ 0
 $0.4736 \times 2 = 0.9472$ 0
 $0.9472 \times 2 = 1.8944$ 1

$$\begin{aligned} (0.1001001)_2 &= 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6} + 1 \times 2^{-7} \\ &= 0.5703125 \neq 0.5773 \end{aligned}$$

数值在计算机中的表示 (以 8bit 编码为例)

■ 原码:正数的符号为 0,负数的符号为 1,其它位按一般的方法表示数的绝对值。

$$x = (+103)_{10}$$
 $[x]_{\Re} = (01100111)_2$
 $x = (-103)_{10}$ $[x]_{\Re} = (11100111)_2$

- 反码: 正数的反码与原码相同;负数的反码是符号位不变,其他位按位取反
- 补码: 正数的补码与其原码相同;负数的补码为其反码最末位加1. 即,

负数补码 = 反码 +1 = 2ⁿ - 该数的绝对值, n 是编码二进制位数.
$$(77)_{10} = (0100 \quad 1101)_2, \qquad (-77)_{10} = (1100 \quad 1101)_2$$

$$(-77)_{ih} = 2^8 - 77 = 1111 \quad 1111 + 0000 \quad 0001 - 0100 \quad 1101$$

$$= \underbrace{1111 \quad 1111 - 0100 \quad 1101}_{(-77)_{ik}} + 0000 \quad 0001 = 1011 \quad 0011$$

$$= \underbrace{1011 \quad 0010}_{(-77)_{ik}} + 0000 \quad 0001 = 1011 \quad 0011$$

数值表示示例



机内以补码形式存储有符号数

- 对于正数,原码=反码=补码
- 2 对于负数,补码=反码+1 反码=符号位不变,其他位按位取反
- 3 补码是可逆的,即再对补码求补得到原码。
- 4 引入补码后,使减法统一为加法。 (+77)_补 + (-77)_补 = 0100 1101 + 1011 0011 = 0000 0000

补码运算实例 (以 8bit 编码为例)

补码可逆:

$$[-25]_{\text{\tiny \not}} = (1001\ 1001)_2 \quad [-25]_{\text{\tiny \not}} = (1110\ 0110)_2$$
$$[-25]_{\text{\tiny \not}} = [-25]_{\text{\tiny \not}} + 1 = (1110\ 0110 + 1)_2 = (1110\ 0111)_2$$
$$[-25]_{\text{\tiny \not}} = ([-25]_{\text{\tiny \not}})_{\text{\tiny \not}} = (1001\ 1000 + 1)_2 = (1001\ 1001)_2$$

减法统一为加法:
$$[a-b]_{i} = a_{i} + [-b]_{i}$$

[
$$102 - 25$$
]_{\$\vert^{\chi}\$} = [77]_{\$\vert^{\chi}\$} = ($0100\ 1101$)₂ = 77
[102]_{\$\vert^{\chi}\$} + [-25]_{\$\vert^{\chi}\$} = ($0110\ 0110$)₂ + ($1110\ 0111$)₂ = ($0100\ 1101$)₂ = 77
\$\text{ff \$\omega\$, [$102 - 25$]_{\$\vert^{\chi}\$} = [102]_{\$\vert^{\chi}\$} + [-25]_{\$\vert^{\chi}\$}

同样有, $[25-102]_{ih} = [25]_{ih} + [-102]_{ih}$

ASCII 编码表 B₆B₅B₄B₃B₂B₁B₀

$B_6B_5B_4$ $B_3B_2B_1B_0$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	空格	0	(a)	P	`	р
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	,,	2	В	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(8	Н	X	h	x
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	у
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M]	m	}
1110	so	RS	•	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

■ ASCII 码连续排列 '0'~'9', 'A'~'Z', 'a'~'z'

- 数字=编码值-'0' 9='9'-'0'
- 大小字符间隔:

'a' - 'A' = 32 'a'=0110 0001=61H=0X61=97 'A'=0100 0001=41H=0X41=65

计算机程序



指令

可以被计算机理解并执行的基本操作命令。



程序

- 一组计算机能识别和执行的指令。
- 一个特定的指令序列用来完成一 定的功能。



软件

与计算机系统操作有关的计算机 程序、规程、规则,以及可能有 的文件、文档及数据。

计算机语言

机器语言

计算机能直接识别和接受的二进制代码称为机器指令。机器指令的集合就是该计算机的机器语言。特点:难学,难记,难检查,难修改,难以推广使用。依赖具体机器难以移植。

B8 7F 01

BB 21 02 03 D8

B8 1F 04

2B C3

汇编语言

机器语言的符号化。用英 文字母和数字表示指令的 符号语言。

特点:相比机器语言简单 好记,但仍然难以普及。 汇编指令需通过**汇编程序** 转换为机器指令才能被计 算机执行。依赖具体机器 难以移植。

MOV AX 383 MOV BX 545 ADD BX AX MOV AX 1055 SUB AX BX

高级语言

高级语言更接近于人们习 惯使用的自然语言和数学 语言。

特点: 功能强大, 不依赖 于具体机器。用高级语言 编写的源程序需要通过编 译程序转换为机器指令的 目标程序。

```
int x =1055, y = 383, z = 545
int S;
S = x-(y+z);
S=1055-(383+545)
```

高级语言的发展



结构化语言

规定:


程序必须由具有良好特性的基本结构(**顺序结构、选择结构、循环结构**)构成,程序中的流程不允许随意 跳转,程序总是由上而下顺序执行各个基本结构。 特点:

程序结构清晰,易于编写、阅读和维护。

C语言的特点

- Ⅱ 语言简洁、紧凑,使用方便、灵活
- 2 运算符丰富
- 3 数据类型丰富
- 4 C语言是完全模块化和结构化的语言 具有结构化的控制语句 (顺序、选择、循环结构) 用函数作为程序的模块单位,便于实现程序的模块化
- 5 兼具高级语言和低级语言的功能 允许直接访问物理地址 能进行位 (bit) 操作 能实现汇编语言的大部分功能 可以直接对硬件进行操作

程序设计的任务



第一个C语言程序

求两个整数之和

```
#include<stdio.h>
                       // standard input/output编译预处理指令
                       // 主函数
int main()
                       // 函数开始标志
                       // 定义a,b,sum为整型变量
  int a,b,sum;
                       // 对a,b赋值
  a=123:
  b = 456:
                       // 计算a+b, 并把结果存放在变量sum中
  sum=a+b;
  printf("sum_is_%d\n",sum);// 输出结果
                          // 函数执行完毕返回函数值()
  return 0:
                          // 函数结束标志
```

欢迎批评指正!