UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 FORMÁTY SYSTÉMU MULTICASH



OBSAH

1.1.1 Význam jednotlivých sloupců	3
1.2 Soubory pro zahraniční platební styk (ZPS)	8
1.2.3 Specifikace formátu příkazu	
DODIS STRUKTUR VÝSTURNÍCH SOURORŮ	13
2.2 Formát souboru pro aktuální zůstatky a avíza	17
2.2.2 Zpráva uvnitř souboru má v "Textovém bloku" tuto strukturu	
2.2.3 Použití subpolí pole 86 – pro zůstatky a avíza	18
7ΡΡά\/Y ΤΥΡΙΙ ΜΤΩΛΛ	10
3 1 1 Struktura záhlaví znrávy	19
3.2 Použití subpolí pole 72 – pro odmítnutá inkasa	
	1.1 Soubory pro tuzemský platební styk (TPS) 1.1.1 Význam jednotlivých sloupců 1.1.2 Příklad dávky. 1.2 Soubory pro zahraniční platební styk (ZPS). 1.2.1 Záhlaví souboru. 1.2.2 Záhlaví příkazu. 1.2.3 Specifikace formátu příkazu. POPIS STRUKTUR VÝSTUPNÍCH SOUBORŮ. 2.1 Formát souboru pro výpisy z účtů (seznam zaúčtovaných položek) 2.1.1 Použití subpolí pole 86 pro výpisy z účtů 2.2 Formát souboru pro aktuální zůstatky a avíza 2.2.1 Struktura záhlaví zprávy. 2.2.2 Zpráva uvnitř souboru má v "Textovém bloku" tuto strukturu 2.2.3 Použití subpolí pole 86 – pro zůstatky a avíza ZPRÁVY TYPU MT900. 3.1 Struktura zpráv pro odmítnuté (nepovolené) inkaso 3.1.1 Struktura záhlaví zprávy. 3.1.2 Struktura těla zprávy.

1 POPIS STRUKTUR VSTUPNÍCH SOUBORŮ

1.1 SOUBORY PRO TUZEMSKÝ PLATEBNÍ STYK (TPS)

Formát souboru pro TPS je založen na formátu vnitřního platebního styku v České republice (CC ČNB). Soubory neobsahují záhlaví (Header) a musí obsahovat pouze velká písmena. Pro označování účtů se používá ABO tvar. Každý soubor (dávka) sestává z bloku platebních příkazů a kontrolního bloku. Soubor může obsahovat jeden nebo více platebních příkazů. Platební příkaz sestává z položek a každá položka je označena svým akronymem - HD: header, KC: koruna částka, UD: účet debet, AD: analytika debet, DI: debetní informace, UK: účet kredit, AK: analytika kredit, KI: kreditní informace, EC: konstantní symbol, ZD: zpráva debet, ZK: zpráva kredit, AV: avízo. Předchozí pořadí položek je závazné. Za akronymem a dvojtečkou následuje pole, které v závislosti na položce se dělí na subpole. Obsahuje-li pole více subpolí (některá jsou volitelná), subpole jsou oddělena mezerou. Pokud je subpole na konci pole prázdné, může být zcela vypuštěno; jinak je nahrazeno prázdným znakem. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pole "DI:", "KI:" a "AV:". Tam jsou od sebe volitelná subpole oddělena pomocí <CR><LF>.

Pořadí polí v jednotlivých typech položek, které je uvedeno v této kapitole, je závazné. Povinná pole jsou označena M a nepovinná O.

Pole	Valence pole	Popis
HD:	M	hlavička položky
KC:	M	částka
UD:	M	účet plátce (účet debet)
AD:	0	specifický symbol příkazce
DI:	0	debetní identifikace
UK:	M	účet příjemce (účet kredit)
AK:	0	specifický symbol (analytika II kreditního účtu)
KI:	0	kreditní identifikace
EC:	0	konstantní symbol (ekonomický charakter platby)
ZD:	0	variabilní symbol (zpráva pro debetní stranu)
ZK:	0	variabilní symbol (zpráva pro kreditní stranu)
AV:	0	zpráva pro klienta přejímající banky

Kontrolní blok (nepovinný) následuje za poslední položkou posledního příkazu a sestává z položek S1 a S3.

S1:	0	Součty pro příkazy k úhradě obsažených v souboru
S3:	0	Součty pro příkazy k inkasu obsažených v souboru

Následující tabulka popisuje strukturu jednoho platebního příkazu a kontrolního bloku. Dále obsahuje popis subpolí a jejich vlatnosti, kontroly které je nutné provádět při importu do tabulek BB, algoritmy konverze.

1.1.1 <u>Význam jednotlivých sloupců</u>

M / O = valence subpole

M = povinné subpoleO = volitelné subpole

D / **F** = délka a formát subpole

n = numerická (0-9), nuly na vedoucím místě jsou dovoleny, nikoli však vyžadovány

a = abecední

d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD

P = pevná délka subpoleV = variabilní délka subpole

Popis	M/O	D/F
		•
Lus		
HD:	M	3 a P
Subpole 1:	M	2 n P
Typ platebního styku:		
11 : Úhrada		
32 : Inkaso		
Kontrola: hodnoty 11 a 32		
Subpole 2:	M	8 n P
Datum příkazu		
Formát : RRRRMMDD nebo RRMMDD		
Kontrola: formátu		
Konverze:		
Subpole 3:	М	7 a V
Směrové číslo banky příkazce		
Kontrola: 0300 v ČR, 7500 v SR		
Subpole 4:	М	6 n V
Běžné číslo (0 - 999999)		011 V
Konverze: nekonvertuje se		
Subpole 5:	М	7 a V
Směrové číslo banky příjemce	IVI	1 a v
Kontrola: na číselník bank		
Konverze:		0 . 5
<pre><cr><lf>KC:</lf></cr></pre>	M	3 a P
Subpole 1:	M	15 n V
Částka vč. 2 desetinných míst – desetinná místa neoddělovat žádným znakem		
Kontrola: na numeričnost		
Konverze:		1
Subpole 2:	M	6 n P
pevné nulové pole (000000) – bez kontroly		
Konverze: nekonvertuje se		
Subpole 3:	M	3 a P
ISO-kód měny		
Kontrola: CZK (v ČR), SKK (v SR)		
Konverze:		
<cr><lf>UD:</lf></cr>	М	3 a P
Subpole 1 :	М	6 n V
Předčíslí účtu příkazce		
Kontrola: není-li mezera – modulo 11		
Konverze:		
Subpole 2:	М	10 n V
Číslo účtu příkazce	171	'0''
Kontrola: na numeričnost, modulo 11, existence v disponenčním modelu, účet musí být aktivní		
Konverze:		
Subpole 3:	0	20 a V
Krátké označení účtu příkazce		20 a V
Konverze:		
	p.a	2 - 5
<pre><cr><lf>AD:</lf></cr></pre>	M	3 a P
Specifický symbol příkazce	0	10 n V
Kontrola – je-li uveden, kontrola na numeričnost		
Konverze		
<cr><lf>DI:</lf></cr>	M	3 a P

Konverze:		
Romania je-ii uveden, konania na namenonost	1	
Kontrola – je-li uveden, kontrola na numeričnost		1011 V
Variabilní symbol pro příkazce	0	10 n V
<cr><lf>ZD:</lf></cr>	М	3 a P
Konverze: zarovnat vpravo, vedoucí nuly		
Kontrola: je-li uveden, číselník konstantních symbolů		
max. 4 znaky zarovnané vlevo		1011 V
Konstantní symbol	0	10 n V
<cr><lf>EC:</lf></cr>	М	3 a P
Konverze: ne		
Další označení příjemce		55 a v
Subpole 4:	0	35 a V
<cr><lf></lf></cr>		
Konverze: ne		
Další označení příjemce		00 4 4
Subpole 3:	0	35 a V
<cr><lf></lf></cr>		
Konverze: ne		
Další označení příjemce		55 a v
Subpole 2 :	0	35 a V
<cr><lf></lf></cr>		
Konverze: ne		
Označení příjemce		Joav
Subpole 1:	O	35 a V
CCR> <lf>KI:</lf>	М	3 a P
Konverze: zarovnat vpravo, vedoucí nuly		1011 V
Specifický symbol pro příjemce	0	10 n V
<cr><lf>AK:</lf></cr>	М	3 a P
Konverze: zleva, doplnit mezery		
Krátké označení účtu příjemce		_0 a v
Subpole 3:	0	20 a V
Konverze: zarovnat vpravo, vedoucí nuly		
Kontrola: na numeričnost, modulo 11,		
Číslo účtu příjemce	IVI	1011 V
Subpole 2 :	М	10 n V
Konverze: zarovnat vpravo, vedoucí nuly		
Kontrola: není-li mezera – modulo 11		
Předčíslí účtu příjemce	IVI	011 0
Subpole 1:	M	6 n V
<cr><lf>UK:</lf></cr>	м	3 a P
Další označení příkazce Konverze:		
Subpole 4:	0	35 a V
<cr><lf></lf></cr>		25 - 1/
Konverze:		
Další označení příkazce		
Subpole 3:	0	35 a V
<cr><lf></lf></cr>	 	
Konverze:		
Další označení příkazce		
Subpole 2:	0	35 a V
<cr><lf></lf></cr>		
Konverze:		
Označení příkazce		
Subpole 1:	М	35 a V

		•
Subpole 1:	0	10 n V
Variabilní symbol pro příjemce		
Kontrola – je-li uveden, kontrola na numeričnost		
Konverze:		
<cr><lf>AV:</lf></cr>	M	3 a P
Subpole 1:	0	35 a V
Avizo 1		
Konverze: zleva		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 2:	0	35 a V
Avizo 2		
Konverze: od 4.pozice		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 3:	0	35 a V
Avizo 3		
Konverze: od 4.pozice		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 4:	0	35 a V
Avizo 4		
Konverze: od 4.pozice		
<cr><lf>\$1:</lf></cr>	М	3 a P
Subpole 1:		
Počet platebních příkazů (úhrad) obsažených v souboru.	М	9 n P
Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.		
Kontrola: počet položek s HD:11		
Konverze: nekonvertuje se		
Subpole 2:		
Celková částka úhrad	М	15 n V
Kontrola: součet částek z KC subpole 1pro položky s HD:11		
Konverze: nekonvertuje se		
<cr><lf>\$3:</lf></cr>	М	3 a P
Subple 1:		
Počet inkas obsažených v souboru.	М	9 n P
Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn nulami.		
Kontrola: počet položek s HD:32		
Konverze: nekonvertuje se		
Subpole 2:		
Celková částka inkas	М	15 n V
Kontrola: součet částek z KC subpole 1 pro položky s HD:32		
Konverze: nekonvertuje se		I

1.1.2 Příklad dávky

HD:11 000814 0300 000001 0600
KC:84400 000000 CZK
UD: 0000501163 7.OBCHODNI S.R.O.
AD:00000000000
DI:7.OBCHODNI S.R.O.
OLOMOUCKA 43
PRAHA 12
UK:000174 1686937504 EXIM A.S.
AK:0000000000
KI:EXIM A.S.
JIZNI 34
TEPLICE
EC:0000000558
ZD:0000007705

```
ZK:0000000022
AV: FAKTURA 99/4435
HD:11 000814 0300 000002 0100
KC:21348460 000000 CZK
UD:008010 0716247113 7.0BCHODNI S.R.O.
AV:PLATBA FAKTURY
  REF:20001114/2342
HD:32 000825 0300 000003 5100
KC:152400 000000 CZK
UD:000393 0002905188 DLUZNA A.S.
AD:000000000
DI:DLUZNA A.S.
  PRAHA 6
UK: 0000501163 7.OBCHODNI S.R.O.
AK:0000000000
KI:TEXT1
EC:000000558
ZD:0000007705
ZK:0000000022
AV: INKASO NAJEMNEHO
   OBDOBI 2000/07
S1:000000002 000000021432860
s3:00000001 00000000152400
```

1.2 SOUBORY PRO ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK (ZPS)

Formát souboru zahraničních plateb je založen na upraveném formátu Swiftové zprávy MT100. Soubor zahraničních plateb začíná nepovinným záhlavím souboru (Header). Po záhlaví souboru následuje jeden nebo více platebních příkazů. Každý platební příkaz se skládá ze záhlaví a konstantního textového bloku. V případě více platebních příkazů jednotlivé příkazy se oddělují znakem \$. Položky záhlaví i platebního příkazu jsou označovány návěštím. Pořadí záhlaví a návěští popisovaná v následujícíc tabulkách je závazné.

Následující tabulky popisují strukturu záhlaví souboru a strukturu platebního příkazu. Dále obsahuje popis subpolí a jejich vlastnosti, kontroly, které je nutné provádět při převodu (konverze) do tabulek BB.

V následujících tabulkách pro specifikaci formátů se používají následující zkratky:

M / O = valence pole

M = povinné pole O = volitelné pole

D / **F** = délka a formát pole

n = numerická 0 - 9 a = abecední

d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD

P = pevná délka pole V = variabilní délka pole

1.2.1 Záhlaví souboru

Záhlaví souboru má následující strukturu :

Popis	M/O	D/F
<cr><lf>:01:</lf></cr>	M	4 a P
Reference zákazníka	M	16 a V
<cr><lf>:02:</lf></cr>	M	4 a P
Celkový součet všech příkazů bez ohledu na rozličné měny	М	17 n P
<cr><lf>:03:</lf></cr>	М	4 a P
Počet platebních příkazů obsažených v souboru	M	5 n P
<cr><lf>:04:</lf></cr>	М	4 a P
Swift-adresa prováděcí banky	M	11 a P
<cr><lf>:05:</lf></cr>	М	4 a P
Jméno a adresa příkazce - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <cr> <lf></lf></cr>	M	4*35 a V
<cr><lf>:07:</lf></cr>	М	4 a P
Jméno souboru	M	12 a V

Kontrola: žádná

Konverze: záhlaví souboru se nekonvertuje

1.2.2 Záhlaví příkazu

{1:F01xxxxxxxxxxbbbbtttttt}{2:I100xxxxxxxxxxxy1}{4:

kde

1:F01 Konstantní základní blok záhlaví xxxxxxxxxx Směrové číslo banky příkazce

bbbb Stav

(je generován programem; 0 - 999)

tttttt Číslo transakce

(číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999)

2:1100	Konstantní aplikační blok záhlaví		
XXXXXXXXXX	Směrové číslo banky (Swiftová adresa) příjemce		
y	Druh p	latby	
	N	00	Standardní přenos
	U	10	Telexová platba nebo spěšný SWIFT
	Α	20	šek; volné určení přepravy
	В	21	šek; přeprava doporučeně
	С	22	šek; přeprava spěšně
	D	23	šek; doporučeně a spěšně
	E	30	šek na příkazce
	F	31	šek na příkazce doporučeně
	G	32	šek na příkazce spěšně
	Н	33	šek na příkazce doporučeně a spěšně
1	Konst	antní k	onec aplikačního bloku záhlaví
4:	Konst	antní [†]	Textový blok

Kontrola: žádná Konverze:

 $Z\'{a}hlav\'{i} \ \{1:F01xxxxxxxxxxxbbbbtttttt\} \{2:I100xxxxxxxxxxy1\} \{4: se \ nekonvertuje \ and between the convertion of the convertion o$

1.2.3 Specifikace formátu příkazu

Příkaz uvnitř souboru v "Textovém bloku" sestává z následujících polí:

Pole	Valence pole	Popis
:20:	0	Reference zákazníka
:32A:	M	Splatnost, kód měny, částka
:50:	M	Příkazce
:52D:	M	Účty příkazce
:57A:	M/O	BIC banky příjemce, nepovinné pokud je uvedeno :57D:
:57D:	M/O	Jméno banky příjemce, není-li uvedeno, musí být :57A
:59:	M	Příjemce (účet, název)
:70:	0	Účel platby
:71A:	M	Úhrada výloh
:72:	M	Informace pro banku

1.2.3.1 Popis polí příkazu

Popis	M/O	D/F
<cr><lf>:20:</lf></cr>	M	4 a P
Reference zákazníka	m	16 a V
Konverze:		
<cr><lf>:32A:</lf></cr>	M	5 a P
Subpole 1:	M	8 n P
Datum splatnosti příkazu (RRRRMMDD nebo RRMMDD)		
Kontrola: – pokud je starší, nastaví se aktuální bankovní		
den, pokud je novější a není to bankovní den, nastaví se		
nejbližší následující bankovní den od data splatnosti		
Konverze: do tvaru RRRRMMDD		
Subpole 2 :	M	3 a P
ISO-kód měny pro následující částku		
Kontrola: číselník měn		

Outro de Ou		45 - 1/
Subpole 3:	M	15 n V
Částka vč. 2 desetinných míst		
Konverze: odstranit desetinnou čárku, zohlednit 2 desetinná		
místa, zarovnat vpravo, doplnit vedoucí nuly		
<cr><lf>:50:</lf></cr>	M	4 a P
Příkazce	M	4*35 a V
max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno		
<cr> <lf></lf></cr>		
Konverze: nekonvertuje se		_
<cr><lf>:52D:</lf></cr>	M	5 a P
Subpole 1 :	M	6 + 10 n P
Účet příkazce		
Předčíslí a číslo účtu		
<cr><lf></lf></cr>		
Kontrola: existence a platnost účtu v databázi,		
kontrola na oprávněnost ZPS, účet musí být aktivní		
Konverze: pro účet v domácí měně ABO tvar, prostý přesun		
pro cizí měny MC tvar účtu, konverze do tvaru 24x7		
Subpole 2 :	M	6 + 10 n P
Účet poplatků		
Předčíslí a číslo účtu		
<cr><lf></lf></cr>		
Kontrola: existence a platnost účtu v TBS databázi,		
musí být účet stejného klienta		
Konverze: pro účet v domácí měně ABO tvar, prostý přesun		
pro cizí měny MC tvar účtu, konverze do tvaru 24x7, pokud		
vše platí příjemce, tak se akceptují samé 0		
Subpole 3:		
ISO-kód měny účtu příkazce	M	3 a P
Kontrola: účet příkazce má stejnou měnu		
Konverze:		
<blank></blank>		
ISO-kód měny účtu poplatků příkazce	M	3 a P
Konverze:		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 4 :		
Statistický kód	M	3 n P
<blank></blank>		
ISO-kód země příjemce	M	2 a P
<blank></blank>		
ISO-kód země banky příjemce	M	2 a P
<cr><lf>:57A:</lf></cr>	M	5 a P
Swiftová adresa banky příjemce (BIC)	Ο	8(11) a P
Kontrola: není-li uvedena, musí být :57D:		
<cr><lf>:57D:</lf></cr>	M	5 a P
Jméno banky příjemce	M	35 a V
Kontrola: není-li uvedeno, musí být :57A:		
<cr> <lf></lf></cr>	M	35 a V
Jméno banky příjemce – druhý 2 řádek		
<cr> <lf></lf></cr>		2*35 a V
Adresa banky příjemce - max. 2 řádky,		
35 zn./ř., odděleno <cr> <lf></lf></cr>		
<cr><lf>:59:</lf></cr>	М	4 a P
Subpole 1 :	M	1 a P
Oddělovač "/"		
Konverze: nekonvertuje se		

Cuba ala Di	1.4	24 - 1/
Subpole 2 :	M	34 a V
Číslo účtu příjemce		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 3:	N 4	0*25 a \/
Jméno příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř.,	M	2*35 a V
odděleno <cr> <lf></lf></cr>		0*05 - \/
Adresa příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř.,	0	2*35 a V
odděleno <cr> <lf></lf></cr>		4 . 5
<pre><cr><lf>:70:</lf></cr></pre>	M	4 a P
Účel platby - max. 4 řádky, 35 zn./ř.,	0	4*35 a V
odděleno <cr> <lf></lf></cr>		
<pre><cr><lf>:71A:</lf></cr></pre>	M	5 a P
Úhrada výloh	M	3 a P
SHA, BN1: Výlohy banky příkazce na příkazce,		
výlohy banky příjemce na příjemce		
OUR: Všechny výlohy na příkazce		
BEN, BN2 : Všechny výlohy na příjemce		
<cr><lf>:72:</lf></cr>	М	4 a P
Subpole 1 :	М	4*2 n P
Poukázání		
max. 4 klíče		
(2místný numerický kód, oddělen pomocí <blank>)</blank>		
01 Platba pouze na příjemce		
02 Platba pouze šekem		
04 Platba pouze po identifikaci		
06 Telefonické avízo bance příjemce		
07 Faxové avízo bance příjemce		
09 Telefonické avízo pověřenému		
10 Faxové avízo pověřenému		
<cr> <lf></lf></cr>		
Subpole 2 :	M	35 a P
Kontaktní osoba		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 3:	М	35 a P
Rozšířený text hlášení jako doplněk k poli :52D:		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 4 - 6	0	3*35 a V
Statistika		
max. 3 řádky, 35 zn./ř., odděleno <cr> <lf></lf></cr>		
Konverze:		

Příklad (první řádek je CRLF):

```
:01:
:02:4200,00
:03:3
:04:
:05:TEST PRIKAZCE
TEST ULICE
TEST MESTO
:07:98040802.CFA
{1:F010300XXXXAXXX00090000000}{2:I100BARCGB22AXXXN1}}{4:
:20:
:32A:980408GBP1200,00
:50:TEST PRIKAZCE
TEST ULICE
TEST ULICE
TEST MESTO
:52D:0000000000126003
```

```
000000000126003
USD
215 GB GB
:57A:BARCGB22
:57D:BARCLAYS BANK PLC.
54 LOMBARD STREET
LONDON
:59:TRANSPORT
41 LOTHBURY
LONDON
:70:PLATBA V LIBRACH Z DOLAROVEHO
UCTU
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
KONTAKT - JAN SKALKA TEL. 12345678
NAMORNI NAKLADNI DOPRAVA
-}${1:F010300XXXXA3322888004743}{2:I100BARCGB22AXXXN1}{4:
:32A:980408USD1000,00
:50:TEST PRIKAZCE
TEST ULICE
TEST MESTO
:52D:000000000126003
000000000126003
HSD
238 US US
:57A:IRVTUS3N
:57D:BANK OF NEW YORK
48 WALL STREET
NEW YORK 10286
:59:RESCOMA INC.
452 FIFTH AVENUE
N.Y. 10018
:70:PLATBA V USD
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
OSTATNI TRANZIT
-}${1:F010300XXXXA3322888004743}{2:I100BARCGB22AXXXN1}{4:
:32A:980408USD2000,00
:50:TEST PRIKAZCE
TEST ULICE
TEST MESTO
:52D:000000000126008
000000000126008
DEM
112 US US
:57A:FNBCUS33
:57D:FIRST CHICAGO INTERNATIONAL
153 WEST 51 ST. STREET
N.Y. 10019
:59:MASEBA CORP.
48 AVENUE
CHICAGO
:70:PLATBA Z MARKOVEHO UCTU
V DOLARECH DO USA
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
FINANCNI PRONAJEM (LEASING) - VYVOZ
-}
```

2 POPIS STRUKTUR VÝSTUPNÍCH SOUBORŮ

2.1 FORMÁT SOUBORU PRO VÝPISY Z ÚČTŮ (SEZNAM ZAÚČTOVANÝCH POLOŽEK)

Formát souboru pro výpisy z účtů založen na formátu Swiftové zprávy MT940. Soubor nemá hlavičku a obsahuje jeden nebo více výpisů. Jeden logický výpis z účtů může mít jeden nebo více stránek (listů). Každá stránka výpisu z účtu se skládá ze záhlaví, textového bloku a ukončovacích znaků. Před záhlaví se vkládá znak X'01'. Ukončovací znaky tvoří znaky }, X'03' a <CR><LF> (X'7D030D0A'). Položky záhlaví i textového bloku jsou označovány návěštím. Pořadí záhlaví a návěští popisovaná v následujících tabulkách je závazné.

Následující tabulky popisují strukturu záhlaví a textový blok výpisu .

Záhlaví výpisu má tuto strukturu:

{1:F01xxxxxxxxxxxbbbbtttttt}{2:I940cccccccccpmyyy}{4:

kde

1:F01Konstantní základní blok záhlavíxxxxxxxxxxxSměrové číslo banky příkazce

bbbb Stav (session number)

(je generován programem; 0 - 9999)

tttttt Číslo transakce

(číslování je datový záznam uvnitř souboru; 0 - 999999)

2:1940 Konstantní aplikační blok záhlaví

cccccccccc Číslo příjemce (pro IBIS APPID (bez @) a číslo klienta, pro Profile může být CIF)

p Priorita (používá se N – standardní přenos) m Monitorování doručení (nepoužívá se – mezera)

yyy perioda zastarávání (používá se 020)

4: Konstantní Textový blok

Konverze:

- 1. část záhlaví {1:F01xxxxxxxxxxbbbbtttttt}{ do tvaru {1:F01xxxxxxxxx0000000000}{
- 2. část záhlaví 2:1940ccccccccccpmyyy}{4: do tvaru 2:1940cccccccccN 020}{4:

Výpis z účtu uvnitř souboru má v "Textovém bloku" tuto strukturu:

Popis	M/O	D/F
<cr><lf>:20:</lf></cr>	M	4 a P
Reference	M	16 a V
Používá se vnitřní struktura: datum výpisu ve tvaru		
ddmmmrr a frekvence (DAILY,		
<cr><lf>:25:</lf></cr>	М	4 a P
Popis účtu	М	35 a V
číslo banky / č. Účtu		
<cr><lf>:28C:</lf></cr>	M	4 a P
Číslo výpisu	M	5 n P
Číslo výpisu / číslo stránky (číslo výpisu - vedoucí nuly,		1
číslo stránky bez ved. nul)		2 n V
<cr><lf>:60x:</lf></cr>	M	5 a P
kde x = typ salda		
x = F pro počáteční saldo,		
x = M pro mezisoučet (má-li výpis více stránek)		

Subpole 1:	М	1 a P
Znaménko salda , C = kredit, D = debet		
Subpole 2:	М	6 n P
Datum salda ve formátu RRMMDD		
Subpole 3:	М	3 a P
ISO-kód měny salda		
Subpole 4:	М	15 n V
Částka salda	_	_
<cr><lf>:61:</lf></cr>	0	4 a P
řádek pohybu		
Subpole 1:	М	6 n P
Datum zaúčtování ve formátu RRMMDD	_	
Subpole 2:	0	4 n P
Datum vložení do systému ve formátu MMDD		
Subpole 3:	М	2 a V
typ zaúčtování		
C = kredit, D = debet, RC = storno kredit, RD = storno debet		4
Subpole 4:	0	1 a V
Druh měny		
Subpole 5:	М	15 n V
Částka pohybu (bez ved. nul, s des. čárkou)		
Subpole 6:	М	4 a P
Textový klíč		
FMSC pro "clearingové" pohyby, NMSC pro ostatní pohyby		
Subpole 7:	М	16 a V
Reference klienta		
Pokud není, uvede se jedna mezera		
Subpole 8 :	0	16 a V
//Bankovní reference (číslo transakce) (16 bez //)		
<crlf>Subpole 9 :</crlf>	0	34 a V
/Dodatečné informace pro pohyby z jiného peněžního		
ústavu v rámci TPS		
pozice 2-28 bankovní reference zprávy		
pozice 29-34 Datum odepsani z protiúčtu RRMMDD		
/OCMT/XXXNNNNNNNN,NN kde		
/OCMT/ klíčové slovo,		
XXX ISO kód měny		
NNNNNNNN,NN původní částka s 2 desetinnými místy		
<cr><lf>:86:</lf></cr>	0	6 x 65 a V
Pole dalších informací		
Pole může obsahovat až 6 podpolí, které se oddělují CRLF		
Popis obsahu tohoto pole je v následující kapitole		
<cr><lf>:62x:</lf></cr>	М	5 a P
kde x = typ salda		
x = F pro konečné saldo,		
x = M pro mezisoučet (má-li výpis více stránek)		
Subpole 1 :	М	1 a P
Znaménko salda		
C = kredit, D = debet		
Konverze: pro konečné saldo zustatek_end		
pro mezisoučet dle znaménka salda		
Subpole 2 :	М	6 n P
Datum salda ve formátu RRMMDD		

Subpole 3:	М	3 a P
ISO-kód měny salda		
Subpole 4:	М	15 n V
Částka salda		
<cr><lf>-</lf></cr>	М	1 a P
Ukončení výpisu MT940		

Poznámky:

Částky se uvádějí na dvě desetinná místa s desetinnou čárkou bez vedoucích nul. Pro celé částky se desetinná část za desetinnou čárkou (samé nuly) nemusí uvádět

Jedna swiftová zpráva může obsahovat max. 2000 znaků. V případě většího počtu pohybů (:61:,:86:) se použije více stránek výpisu, pro každou stránku samostatný výpis (první stránka :60F:, :62M:; druhá stránka :60M:, :62F: nebo :62M:; atd.).

2.1.1 Použití subpolí pole 86 pro výpisy z účtů

Jako oddělovač subpolí se používá znak ?. Používání subpolí se liší pro TPS (tuzemský platební styk) pohyb, ZPS (zahraniční platební styk) a ostatní pohyby (výběr z pokladny, poplatky, úroky, karetní operace atd.).

Subpole	Popis	Formát
111	kód obchodního případu	
?00	text k protiúčtu	27aV
?20	číslo protiúčtu (předčíslí-účet/banka)	6nP-10nP/4nP
	variabilní symbol	VS:10nP
	Specifický symbol	SS:10nP
?23	konstantní symbol	KS:4nP
<crlf> ?24</crlf>	avízo 1. část	27aV
?25	avízo 2. část	27aV
<crlf>?26</crlf>	avízo 3. část	27aV
?27	avízo 4. část	27aV
<crlf>?28</crlf>	variabilní symbol protistrany	VS:10nP
?29	Specifický symbol protistrany	SS:10nP

Subpole	Popis	Formát
030	kód obchodního případu	
?00	Kurs:xxxxxx,yyyyyyy *)	27 a V
	Jméno protistrany	27 a V
	ZAHRANICNI PLATBA	27 a V
	účel platby	27 a V
?23	účel platby	27 a V
	účel platby	27 a V
?25	účel platby	27 a V
<crlf> ?26</crlf>	účel platby	27 a V

?27	POPL.ZAHR:XXXNNNNNNNNNNNNN	27 a V
	Kde XXX kód měny NNN je částka poplatku	
?30	id. č. banky příkazce/příjemce	11 a V
<crlf> ?31</crlf>	číslo účtu příkazce/příjemce	24 a V
	Jméno protistrany	27 a V
	Jméno protistrany	27 a V
//CHGS/	Částka poplatků (XXXnnnnnnnn,nn) kde	14 a P
	XXX je ISO kód měny poplatku	
	Nnnnnnnnnn je částka poplatku	

^{*)} bez vedoucích nul, pevný počet desetinných míst

Pokud při generování výpisu (např. resend) nebudou známé informace o poplatcích, neuvedou se. Pole ?27 se vyplní měnou účtu a nulovou částkou.

2.1.1.3 Ostatní pohyby

IBIS

			SPE
Ubpole	Popis	Formát	
040	kód obchodního případu		
	Text operace	27aV	Zprava_prijemci1 (27!)
?20	variabilní symbol	VS:10nP	VS:
?21	Zpráva přijemci 1. část	27aV	Zprava_prijemci2 (27!)
<crlf>?22</crlf>	Zpráva přijemci 2. část	27aV	Zprava_prijemci3 (27!)
?23	Zpráva přijemci 3. část	27aV	Zprava_prijemci4 (27!)
<crlf>?24</crlf>	Zpráva přijemci 4. část	27aV	
?25	Specifický symbol	SS:10nP	SS:
?26	Konstantní symbol	KS:4nP	KS:

Pokud bude pole v bankovním systému prázdné, subpole se vyplní tečkou "."(vyjma symbolů – tam se vyplní konstanta bez hodnoty např. ?20VS:?21.)

PROFILE

Subpole	Popis	Formát	
040	kód obchodního případu		
?00	Text operace	27aV	Nazev_protiuctu , není-li prázdný, jinak Popis_polozky
?20	variabilní symbol	VS:10nP	VS
?21	Zpráva přijemci 1. část	27aV	Zprava_prijemci1-4*)
	Zpráva přijemci 2. část	27aV	Zprava_prijemci1-4*)
?23	Zpráva přijemci 3. část	27aV	Zprava_prijemci1-4*)
<crlf>?24</crlf>	Zpráva přijemci 4. část	27aV	Zprava_prijemci1-4*)
?25	Specifický symbol	SS:10nP	SS
?26	Konstantní symbol	KS:4nP	KS

Pokud bude pole v bankovním systému prázdné, subpole se vyplní tečkou "." (vyjma symbolů – tam se vyplní konstanta bez hodnoty např. ?20VS:?21.)

^{*)} pokud Zprava_prijemci1 = null, místo toho použít pole Komentar

2.2 FORMÁT SOUBORU PRO AKTUÁLNÍ ZŮSTATKY A AVÍZA

Formát souboru pro zůstatky a avíza je založen na formátu swiftové zprávy MT942. Soubor nemá hlavičku a obsahuje jednu nebo více zpráv. Obsahuje-li soubor více zpráv, oddělují se <CR><LF>. Každá zpráva se skládá ze záhlaví a textového bloku. Položky záhlaví i textového bloku jsou označovány návěštím. Pořadí záhlaví a návěští popisovaná v následujícíc tabulkách je závazné.

2.2.1 Struktura záhlaví zprávy

Popis	M/O	D/F
záhlaví 1. řádek <cr><lf></lf></cr>	М	15 a P
SWIFT kód odesílatele (?)		
záhlaví 2. řádek <cr><lf></lf></cr>	М	6 n P
typ zprávy (942) a priorita zprávy (01) oddělené mezerou		
záhlaví 3. řádek	0	8 a P
prázdný		

2.2.2 Zpráva uvnitř souboru má v "Textovém bloku" tuto strukturu

Popis	M/O	D/F
		1
<cr><lf>:20:</lf></cr>	M	4 a P
Reference	M	16 a V
Používá se název klienta		
<cr><lf>:25:</lf></cr>	M	4 a P
Popis účtu	M	35 a V
číslo banky / č. účtu		
Konverze: 0300/ uziv_ucet		
<pre><cr><lf>:34F:</lf></cr></pre>	M	5 a P
Debetní limit		
Subpole 1 :	M	3 a P
ISO-kód měny		
Subpole 2 :	M	1 a P
Znaménko debetního limitu		
D = debet		
Subpole 3:	M	15 n V
Částka debetního limitu		
Konverze: vždy nula (0,)!		
<cr><lf>:61:</lf></cr>	0	4 a P
řádek pohybu		
Subpole 1:	M	6 n P
Datum splatnosti ve formátu RRMMDD		
Subpole 2:	0	4 n P
Datum zaúčtování ve formátu MMDD		
Subpole 3:	M	2 a V
typ zaúčtování		
C = kredit, D = debet, RC = storno kredit, RD = storno debet		
Subpole 4:	0	1 a V
Druh měny		
Subpole 5 :	M	15 n V
Částka		
Subpole 6:	М	4 a P
Textový klíč "NMSC"		

Subpole 7:	М	16 a V
Reference klienta		
NONREF nebo jedna mezera		
<cr><lf>:86:</lf></cr>	0	6 x 65 a
Pole dalších informací		V

2.2.3 Použití subpolí pole 86 – pro zůstatky a avíza

Obecná struktura pole 86 je popsána u výpisů z účtů (**Error! Reference source not found.**). Pro MultiCash kód obchodního případu je konstanta 111. Jako oddělovač subpolí se používá znak ?.Pro aktuální zůstatek se používá pouze subpole 20, pro avíza se používají subpole 20 - 23. Specifický symbol se nepřenáší!

Subpole 20 pro aktuální zůstatek

Subpole sestává ze dvou částí: z textu ZUSTATEK Z a aktuálního datumu a času ve formátu dd.mm.rrrrr hh:mm.

Příklad:

CEKOCZPPAXXX 00000 942 01

:20:SIGNA PUMPY S.R.O.

:25:0300/8487693

:34F:CZKD0,

:61:011123C1010192,57NMSC

:86:111?20ZUSTATEK Z 23.11.2001 11:36

Subpole pro avízo – provedené platby (inkasa)

Subpol e	Popis	Formát	
		•	
?20	text	27aV	
?21	Číslo protiúčtu (předčíslí-účet/banka)	6nP-10nP/4nP	
?22	variabilní symbol	VS:10nV	
?23	konstantní symbol	KS:10nV	

Příklad:

CEKOCZPPAXXX 00000 942 01

:20:JIHOCESKE LESY CESKE

:25:0300/12007963

:34F:CZKD0,

:61:011123C48119,00NMSC

:86:111?20AVIZO ZAUCT.PLATBY?21712070103/0300

?22VS:2101144401?23KS:8?

CEKOCZPPAXXX 00000 942 01

:20:JIHOCESKE LESY CESKE

:25:0300/12007963

:34F:CZKD0,

:61:011123C49851,00NMSC

:86:111?20AVIZO ZAUCT.PLATBY?21712070103/0300

?22VS:2101144402?23KS:8?

3 ZPRÁVY TYPU MT900

3.1 STRUKTURA ZPRÁV PRO ODMÍTNUTÉ (NEPOVOLENÉ) INKASO

Formát zpráv pro odmítnutá inkasa je založen na formátu swiftové zprávy MT900. Soubor nemá hlavičku a obsahuje jednu nebo více zpráv. Obsahuje-li soubor více zpráv, oddělují se <CR><LF>. Každá zpráva se skládá ze záhlaví a textového bloku. Položky záhlaví i textového bloku jsou označovány návěštím. Pořadí záhlaví a návěští popisovaná v následujícíc tabulkách je závazné.

3.1.1 Struktura záhlaví zprávy

záhlaví 1. řádek <cr><lf></lf></cr>	М	15 a P
SWIFT kód odesílatele		
záhlaví 2. řádek <cr><lf></lf></cr>	M	6 n P
typ zprávy (900) a priorita zprávy (01) oddělené mezerou		
záhlaví 3. řádek - prázdný	0	8 a P

3.1.2 Struktura těla zprávy

Subpole

Popis

Popis	M/O	D/F
<cr><lf>:20: Reference transakce</lf></cr>	M	4 a P
Používá se název klienta	М	16 a V
<cr><lf>:25: Popis účtu</lf></cr>	M	4 a P
číslo banky / č. účtu	M	35 a V
<cr><lf>:32A: řádek pohybu</lf></cr>	М	4 a P
Subpole 1 :	M	6 n P
Datum splatnosti - formát RRMMDD		
Subpole 2 :	М	3 a P
Kód měny .		
Subpole 3 :	M	15 n V
Částka		
<cr><lf>:72:</lf></cr>	0	6 x 65 a V
Pole dalších informací		

3.2 POUŽITÍ SUBPOLÍ POLE 72 – PRO ODMÍTNUTÁ INKASA

Pole 72 nemá strukturovanou podobu. Všechna pole jsou nepovinná.

	text "ODMITNUTE INKASO"	27aV
<blank></blank>	číslo protiúčtu (předčíslí-účet/banka)	6nP-10nP/4nP
	variabilní symbol inkasujícího	VS:10nP
<blank></blank>		
<blank></blank>	specifický symbol inkasujícího	SS:10nP
<blank></blank>	konstantní symbol	KS:4nP
	avízo 1. část	27aV
<blank></blank>		
<blank></blank>	avízo 2. část	27aV

Formát

	avízo 3. část	27aV
<blank></blank>		
<blank></blank>	avízo 4. část	27aV
<crlf></crlf>	variabilní symbol inkasovaného	VS2:10nP
<blank></blank>	-	
<blank></blank>	specifický symbol inkasovaného	SS2:10nP

Příklad:

CEKOCZPPAXXX 00000 900 01

:20:SIGNA PUMPY S.R.O.

:25:0300/8487693

:32A:030423CZK3092,57

:72:ODMITNUTE INKASO 000000-0002905188/3300

VS:1008583182 SS: KS:0308

INKASO

VS2:1008583182 SS2: