PRACTICA 1

Subrutinas y pasaje de parámetros

Objetivos: Comprender la utilidad de las subrutinas y la comunicación con el programa principal a través de una pila. Escribir programas en el lenguaje assembly del simulador MSX88. Ejecutarlos y verificar los resultados, analizando el flujo de información entre los distintos componentes del sistema.

1) * Repaso de uso de la pila Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, indicar el valor del registro SP luego de ejecutar cada una de las instrucciones de la tabla, en el orden en que aparecen. Indicar, de la misma forma, los valores de los registros AX y BX.

	Instrucción	Valor del registro SP	AX	вх
1	mov ax,5	8000h	5	?
2	mov bx,3	8000h	5	3
3	push ax	7FFEh	5	3
4	push ax	7FFCh	5	3
5	push bx	7FFAh	5	3
6	pop bx	7FFCh	5	3
7	pop bx	7FFEh	5	5
8	pop ax	8000h	5	5

2) * Llamadas a subrutinas y la pila Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, indicar el valor del registro SP luego de ejecutar cada instrucción. Considerar que el programa comienza a ejecutarse con el IP en la dirección 2000h, es decir que la primera instrucción que se ejecuta es la de la línea 5 (push ax).

Nota: Las sentencias ORG y END no son instrucciones sino indicaciones al compilador, por lo tanto no se ejecutan.

#	Instrucción	Valor del registro SP		
1	org 3000h			
2	rutina: mov bx,3	7FFCh		
3	ret	7FFEh		
4	org 2000h			
5	push ax	7FFEh		
6	call rutina	7FFCh		
7	pop bx	8000h		
8	hlt	8000h		
9	end			

- 3) * Llamadas a subrutinas y dirección de retorno
 - 1. Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, **indicar el contenido de la pila luego** de ejecutar cada instrucción. Si el contenido es desconocido/basura, indicarlo con el símbolo ?. Considerar que el programa comienza a ejecutarse con el IP en la dirección 2000h, es decir que la primera instrucción que se ejecuta es la

3)

```
org 3000h
rut: mov bx,3; PILA = 2003h; PILA 200Ah
ret; PILA = 2003h; PILA 2000Ah
org 2000h
call rut; PILA = 2003h
add cx,5; PILA = 2003h
call rut; PILA = 200Ah
hlt; PILA = 200Ah
end
```

de la línea 5 (call rut). Se provee la ubicación de las instrucciones en memoria, para poder determinar la dirección de retorno de la rutina.

Nota: Las sentencias ORG y END no son instrucciones sino indicaciones al compilador, por lo tanto no se ejecutan ni tienen ubicación en memoria.

- 2. Explicar detalladamente:
 - a) Las acciones que tienen lugar al ejecutarse la instrucción call rut
 - b) Las acciones que tienen lugar al ejecutarse la instrucción ret

```
org 3000h
rut:
     mov bx,3
                    ; Dirección 3000h
                                         a)
      ret
                    ; Dirección 3002h
      org 2000h
                    ; Dirección 2000h
      call rut
      add cx, 5
                    ; Dirección 2002h
      call rut
                    ; Dirección 2004h
      hlt.
                    ; Dirección 2006h
      end
```

4) * Tipos de Pasajes de Parámetros Indicar con un tilde, para los siguientes ejemplos, si el pasaje del parámetro es por registro o pila, y por valor o referencia;

	Código	Registro	Pila	Valor	Referencia
a)	mov ax,5 call subrutina	V		V	
b)	mov dx, offset A call subrutina	V			
c)	mov bx, 5 push bx call subrutina pop bx		V	V	
d)	mov cx, offset A push cx call subrutina pop cx		~		V
e)	mov dl, 5 call subrutina	V		V	
f)	call subrutina mov A, dx			V	

5) Cálculo de A+B-C. Pasaje de parámetros a través de registros.

En este ejercicio, programarás tus primeras subrutinas. Las subrutinas recibirán tres parámetros A, B y C, y realizarán un cálculo muy simple, A+B-C, cuyo resultado deben retornar. Si bien en general no tendría sentido escribir una subrutina para una cuenta tan simple que puede implementarse con dos instrucciones, esta simplificación permite concentrarse en los aspectos del pasaje de parámetros.

- a) Escribir un programa que dados los valores etiquetados como A, B y C y almacenados en la memoria de datos, calcule A+B-C y guarde el resultado en la memoria con etiqueta D, sin utilizar subrutinas.
- b) Escribir un programa como en a) pero ahora el cálculo y el almacenamiento del resultado debe realizarse en una subrutina llamada calculo, sin recibir ni devolver parámetros, es decir, utilizando A, B, C y D como variables globales. Si bien esta técnica no está recomendada, en ejercicio sirve para ver sus diferencias con el uso de parámetros.
- c) Volver a escribir el programa, pero ahora con una subrutina que reciba A, B y C por valor a través de los registros AX, BX y CX, calcule AX+BX-CX, y devuelva el resultado por valor en el registro DX. El programa principal debe llamar a la subrutina y luego guardar el resultado en la memoria con etiqueta D
- d) Si tuviera que realizar el cálculo dos veces con números distintos, por ejemplo, unos guardados en variables A1, B1, C1 y otros guardados en variables A2, B2, C2, ¿podrían reutilizarse las subrutinas del inciso b) sin modificarse? ¿y las del inciso c?

```
5) a)
     1 ORG 1000H
      2 A DW 4
      3 B DW 3
      4 C DW 2
      5 D DW ?
      7 ORG 2000H
      8 MOV AX, A
      9 MOV BX, B
     10 MOV CX, C
     11 ADD AX, BX
     12 MOV DX, AX
     13 SUB DX, CX
     14 MOV D, DX
     15 HLT
     16 END
```

```
1 ORG 1000H
c)
    2 A DW 4
    3 B DW 3
    4 C DW 2
    5 D DW ?
    7 ORG 3000H
    8 CALCULO: ADD AX, BX
    9 SUB AX, CX
   10 MOV DX, AX
   11 RET
   12
   13 ORG 2000H
   14 MOV AX, A
   15 MOV BX, B
   16 MOV CX, C
   17 CALL CALCULO
   18 MOV D, DX
   19 HLT
   20 END
```

```
1 ORG 1000H
 2 A DW 4
 3 B DW 3
 4 C DW 2
 5 D DW ?
 7 ORG 3000H
8 CALCULO: INC A
9 DEC B
10 JNZ CALCULO
11 RESTA: DEC A
12 DEC C
13 JNZ RESTA
14 RESULTADO: INC D
15 DEC A
16 JNZ RESULTADO
17 RET
18
19 ORG 2000H
20 MOV D, 0
21 CALL CALCULO
22
23 HLT
24 END
```

b)

6) * Multiplicación de números sin signo. Pasaje de parámetros a través de registros.

El simulador no posee una instrucción para multiplicar números. Escribir un programa para multiplicar los números NUM1 y NUM2, y guardar el resultado en la variable RES

- a) Sin hacer llamados a subrutinas, resolviendo el problema desde el programa principal;
- b) Llamando a una subrutina MUL para efectuar la operación, pasando los parámetros por valor desde el programa principal a través de registros y devolviendo el resultado a través de un registro por valor.
- c) Llamando a una subrutina MUL, pasando los parámetros por **referencia** desde el programa principal a través de registros, y devolviendo el resultado a través de un **registro** por **valor**.

7) Multiplicación de números sin signo. Pasaje de parámetros a través de Pila.

El programa de abajo utiliza una subrutina para multiplicar dos números, pasando los parámetros por valor para NUM1 y NUM2, y por referencia (RES), en ambos casos a través de la **pila**. Analizar su contenido y contestar.

- a) ¿Cuál es el modo de direccionamiento de la instrucción MOV AX, [BX]? ¿Qué se copia en el registro AX en este caso? Direccionamiento por registro por valor
- b) ¿Qué función cumple el registro temporal ri que aparece al ejecutarse una instrucción como la anterior?
- c) ¿Qué se guarda en AX al ejecutarse MOV AX, OFFSET RES? La dirección de memoria de RES
- d) ¿Cómo se pasa la variable RES a la pila, por valor o por referencia? ¿Qué ventaja tiene esto? Por referencia
- e) ¿Cómo trabajan las instrucciones PUSH y POP? Push apila y Pop desapila siguiendo el principio LIFO (last in, first out)

Observaciones:

- Los contenidos de los registros AX, BX, CX y DX antes y después de ejecutarse la subrutina son iguales, dado que al comienzo se almacenan en la pila para poder utilizarlos sin perder la información que contenían antes del llamado. Al finalizar la subrutina, los contenidos de estos registros son restablecidos desde la pila.
- El programa sólo puede aplicarse al producto de dos números mayores que cero.

```
ORG 1000H ; Memoria de datos
      ORG
           3000H : Subrutina MUL
MUL:
      PUSH BX
                  ; preservar registros
                                                  NUM1
                                                        DW
                                                               5 H
      PIISH CX
                                                  NUM2
                                                               3H
                                                        DM
                                                        DW
      PUSH AX
                                                  RES
      PUSH DX
      MOV BX, SP
                                                    ORG 2000H; Prog principal
                                                        ; parámetros
      ADD BX, 12; corrección por el IP(2),
                  ; RES(2) y los 4 registros(8)
                                                        VOM
                                                              AX, NUM1
      MOV CX, [BX]; cx = num2
                                                        PUSH
                                                              ΑX
      ADD BX, 2
                     ; bx apunta a num1
                                                        MOV
                                                              AX, NUM2
      MOV AX, [BX]
                    ; ax = num1
                                                        PUSH
                                                              ΑX
      SUB BX, 4
                     ; bx apunta a la dir de
                                                        MOV
                                                              AX, OFFSET RES
                    ; resultado
                                                        PUSH
                                                              AX
      MOV BX, [BX] ; guardo
                                                        CALL MUL
      MOV DX, 0
                                                        ; desapilar parámetros
SUMA: ADD DX, AX
                                                        POP
                                                              AX
      DEC CX
                                                        POP
                                                               AX
      JNZ SUMA
                                                        POP
      MOV [BX], DX ; guardar resultado
                                                        HLT
      POP DX
                     ;restaurar registros
                                                        END
      POP AX
      POP CX
      POP BX
      RET
```

Analizar el siguiente diagrama de la pila y verificarlo con el simulador:

```
6) a)
       ORG 1000H
       NUM1 DW 2
       NUM2 DW 3
       RES DW ?
       ORG 2000H
       MOV AX, NUM1
       MOV BX, NUM2
       MOV DX, 0
       LOOP: ADD DX, AX
   10
       DEC BX
   11
       JNZ LOOP
   12
       MOV RES, DX
   13
       HLT
       END
   15
```

```
1 ORG 1000H
 2 NUM1 DW 2
 3 NUM2 DW 3
 4 RES DW ?
 6 ORG 3000H
   MULT: MOV DX, 0
 8 MOV CX, BX
   MOV BX, AX
12 LOOP: ADD DX, [BX]
14 JNZ LOOP
  ORG 2000H
19 MOV AX, OFFSET NUM1
20 MOV BX, OFFSET NUM2
   CALL MULT
   MOV RES, DX
   HLT
   END
24
```

```
ORG 1000H
   NUM1 DW 2
3 NUM2 DW 3
   RES DW ?
6 ORG 3000H
7 MULT: MOV DX, 0
8 LOOP: ADD DX, AX
   DEC BX
10 JNZ LOOP
   RET
11
12
   ORG 2000H
13
   MOV AX, NUM1
   MOV BX, NUM2
   CALL MULT
   MOV RES, DX
   HLT
   END
20
```

7 b) El ir o ri (registro de instrucción) es un registro en la unidad de control de la CPU donde se almacena la instrucción que se está ejecutando actualmente o la próxima instrucción que se va a ejecutar. Este registro es fundamental en la ejecución de programas en una CPU, ya que contiene la información necesaria para decodificar y ejecutar la instrucción actual.

b)

El contenido del registro de instrucción suele consistir en el código de operación (opcode) de la instrucción actual, así como cualquier dato o argumentos que la instrucción pueda requerir. La unidad de control extrae la instrucción del registro de instrucción, la decodifica y coordina las operaciones necesarias en la CPU para llevar a cabo la instrucción.

Por lo tanto, el registro de instrucción RI es un componente crítico de la ejecución de programas en una CPU, ya que guía la secuencia de operaciones que se deben realizar para llevar a cabo el programa. Gracias por la aclaración, y lamento la confusión anterior.

DIRECCIÓN DE MEMORIA	CONTENIDO	7FF8H	IP RET. L
7FF0H	DL		IP RET. H
	DH	7FFAH	DIR. RES L
7FF2H	AL		DIR. RES H
	AH	7FFCH	NUM2 L
7FF4H	CL		NUM2 H
	CH	7FFEH	NUM1 L
7FF6H	BL		NUM1 H
	ВН	8000Н	

8) Subrutinas para realizar operaciones con cadenas de caracteres

a) Escribir una subrutina LONGITUD que cuente el número de caracteres de una cadena de caracteres terminada en cero (00H) almacenada en la memoria. La cadena se pasa a la subrutina por referencia vía registro, y el resultado se retorna por valor también a través de un registro.

Ejemplo: la longitud de 'abcd'00h es 4 (el 00h final no cuenta)

- b) Escribir una subrutina CONTAR_MIN que cuente el número de letras minúsculas de la 'a' a la 'z' de una cadena de caracteres terminada en cero almacenada en la memoria. La cadena se pasa a la subrutina por referencia vía registro, y el resultado se retorna por valor también a través de un registro.
 - Ejemplo: CONTAR MIN de 'aBcDE1#!' debe retornar 2.
- c) * Escriba la subrutina ES_VOCAL, que determina si un carácter es vocal o no, ya sea mayúscula o minúscula. La rutina debe recibir el carácter por valor vía registro, y debe retornar, también vía registro, el valor 0FFH si el carácter es una vocal, o 00H en caso contrario.
 - Ejemplos: ES VOCAL de 'a' o 'A' debe retornar 0FFh y ES VOCAL de 'b' o de '4' debe retornar 00h
- d) * Usando la subrutina anterior escribir la subrutina CONTAR_VOC, que recibe una cadena terminada en cero por referencia a través de un registro, y devuelve, en un registro, la cantidad de vocales que tiene esa cadena.
 - Ejemplo: CONTAR VOC de 'contar1#!' debe retornar 2
- e) Escriba la subrutina CONTAR_CAR que cuenta la cantidad de veces que aparece un carácter dado en una cadena terminada en cero. El carácter a buscar se debe pasar por valor mientras que la cadena a analizar por referencia, ambos a través de la pila.
 - Ejemplo: CONTAR_CAR de 'abbcde!' y 'b' debe retornar 2, mientras que CONTAR_CAR de 'abbcde!' y 'z' debe retornar 0.
- f) Escriba la subrutina REEMPLAZAR_CAR que reciba dos caracteres (ORIGINAL y REEMPLAZO) por valor a través de la pila, y una cadena terminada en cero también a través de la pila. La subrutina debe reemplazar el carácter ORIGINAL por el carácter REEMPLAZO.

9) Subrutinas para realizar rotaciones

a) Escribir una subrutina ROTARIZQ que haga una rotación hacia la izquierda de los bits de un byte almacenado en la memoria. Dicho byte debe pasarse por valor desde el programa principal a la subrutina a través de registros y por referencia. No hay valor de retorno, sino que se modifica directamente la memoria.

Una rotación a izquierda de un byte se obtiene moviendo cada bit a la izquierda, salvo por el último que se mueve a la primera posición. Por ejemplo al rotar a la izquierda el byte 10010100 se obtiene 00101001, y al rotar a la izquierda 01101011 se obtiene 11010110.

Para rotar a la izquierda un byte, se puede multiplicar el número por 2, o lo que es lo mismo sumarlo a sí mismo. Por ejemplo (verificar):

+ <u>01101011</u> + <u>01101011</u> 11010110 (CARRY=0)

Entonces, la instrucción add ah, ah permite hacer una rotación a izquierda. No obstante, también hay que tener en cuenta que si el bit más significativo es un 1, el carry debe llevarse al bit menos significativo, es decir, se le debe sumar 1 al resultado de la primera suma.

- **1**0010100 **1**0010100
- + <u>10010100</u> 00101000 (CARRY=1)
- + <u>00000001</u> 00101001

```
8 a)
```

19

c)

```
1 ORG 1000H
2 CAR DB "EXCELENTE"
3 DB 00H
4
5 ORG 3000H
6 LONGITUD: MOV DX, 0 ;contador
7 LOOP: MOV AH, [BX]
8 CMP AH, 00H
9 JZ FIN
10 INC DX
11 INC BX
12 JMP LOOP
13 FIN: RET
14
15 ORG 2000h
16 MOV BX, offset CAR
17 CALL LONGITUD
18 HLT
```

b)

```
ORG 1000H
  CAR DB "B"
  RES DW ?
6 ORG 3000H
  ES_VOCAL: MOV CX, OFFH
        CMP AH, 00H
        JZ FIN
        JZ FIN
         JZ FIN
        CMP AH,
        JZ FIN
         JZ FIN
         JZ FIN
         JZ FIN
        CMP AH,
         JZ FIN
         JZ FIN
         JZ FIN
         JZ FIN
  FIN: RET
   ORG 2000h
   MOV AH, CAR
   CALL ES_VOCAL
    MOV RES, CX
    END
```

```
CAR DB "aBcDE1#!"
DB 00H
RES DW ?
ORG 3000H
CONTAR_MIN: MOV DX, 0 ;contador
LOOP: MOV AH, [BX]
      JZ FIN
     JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
     CMP AH, 63H
     JZ INCREMENTAR
     JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
     CMP AH 66H
     JZ INCREMENTAR
     JZ INCREMENTAR
     CMP AH
      JZ INCREMENTAR
     JZ INCREMENTAR
     CMP AH, 6AH
     JZ INCREMENTAR
     CMP AH, 6BH
      JZ INCREMENTAR
     CMP AH, 6CH
     JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
     CMP AH 6FH
     JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
     CMP AH 72H
      JZ INCREMENTAR
      CMP AH, 73H
      JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
     CMP AH
      JZ INCREMENTAR
      CMP AH 76H
      JZ INCREMENTAR
      CMP AH, 77H
      JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
      JZ INCREMENTAR
MAYUSCULA: INC BX
 JMP LOOP
FIN: RET
INCREMENTAR: INC DX
             INC BX
             JMP LOOP
MOV BX, offset CAR
CALL CONTAR_MIN
 MOV RES, DX
```

```
C)

1 ORG 1888H

2 CAR DB "aAb"

3 DB 0

4 RES DW ?

5

6 ORG 4888H

7 ES_VOCAL: MOV AL, 0FFH

8 CMP AH, 43H; A

9 JZ FIN

10 CMP AH, 49H; E

11 JZ FIN

12 CMP AH, 49H; I

13 JZ FIN

14 CMP AH, 49H; I

15 JZ FIN

16 CMP AH, 55H; U

17 JZ FIN

18 CMP AH, 65H; a

19 JZ FIN

20 CMP AH, 65H; a

21 JZ FIN

22 JZ FIN

23 JZ FIN

24 CMP AH, 65H; a

25 JZ FIN

26 CMP AH, 65H; a

27 JZ FIN

28 CMP AH, 65H; a

29 JZ FIN

20 CMP AH, 65H; a

21 JZ FIN

22 CMP AH, 65H; a

23 JZ FIN

24 CMP AH, 65H; a

25 JZ FIN

26 CMP AH, 65H; a
```

```
NOV AL, 80H

28 MOV AL, 80H

29 FIN: RET

30

31 ORG 3080H

32 VOCALES: MOV CX, 8

33 LOOP: MOV AN, [BX]

34 CMP AN, 8

35 JZ fin_vocales; si es 8 es el fin de la cadena

36 CALL ES_VOCAL; si no es 8 llamo a la subrutina ES_VOCAL

37 CMP AL, 9FFH; cuando retorna, comparo AL con 80FH

38 JNZ NOES; si comparo y no es 8FFH (o sea que no es vocal, voy a NOES)

39 INC CX; si es 8FFH incremento el contador de vocales

40

41 NOES: INC BX; si no es vocal sigo a la siguiente letra

42 JNP LOOP

43

44 fin_vocales: RET; fin de las vocales

45

46 ORG 2898h

47 MOV BX, offset CAR

48 CALL VOCALES

49 MOV RES CX

51 END
```

```
1 ORG 1000H
2 CAR DB "abbode!"
3 db 0
4 CARBUSC DB 'b'
5 CARCAMB DB 'a'
5 CARCAMB DB 'a'
6 MB REEMPLAZAR_CAR:
9 MOV BX, SP
10 ADD BX, 2
11 MOV DL, [BX]
12 MOV DL, [BX]
13
14 ADD BX, 2
15 MOV CL, [BX]
16 MOV CH, 0; CH a cero
17
18 ADD BX, 2
19 MOV AX, [BX]; Cargar el byte de la cadena en AX
1000P: MOV AX, [BX]; Cargar el byte de la cadena en AX
21 LOOP: MOV AX, [BX]
22 MOV BX, AX
21 LOOP: MOV AX, [BX]
23 JZ FIN
24 CMP AL, CL
25 JZ CAMBIAR:
26 NO_CAMBIAR:
27 INC BX ; Moverse al siguiente byte de la cadena
38 MOV [BX], DL
31 INC BX
32 JMP LOOP
33 MOV AX, OFFSET CAR
39 PUSH AX
40 NOV CL, CARBUSC
41 PUSH CX
42 MOV DL, CARCAMB
43 PUSH CX
44 CALL REEMPLAZAR_CAR
45 HLT
46 END
```

```
CAR DB "abbodet"

CAR DB "abbo
```

e)

f)

- b) Usando la subrutina ROTARIZQ del ejercicio anterior, escriba una subrutina ROTARIZQ_N que realice N rotaciones a la izquierda de un byte. La forma de pasaje de parámetros es la misma, pero se agrega el parámetro N que se recibe por valor y registro. Por ejemplo, al rotar a la izquierda 2 veces el byte 10010100, se obtiene el byte 01010010.
- c) * Usando la subrutina ROTARIZQ_N del ejercicio anterior, escriba una subrutina ROTARDER_N que sea similar pero que realice N rotaciones hacia la **derecha**.

Una rotación a derecha de N posiciones, para un byte con 8 bits, se obtiene rotando a la izquierda 8 - N posiciones. Por ejemplo, al rotar a la derecha 6 veces el byte 101010100 se obtiene el byte 01010010, que es equivalente a la rotación a la izquierda de 2 posiciones del ejemplo anterior.

- d) Escriba la subrutina ROTARDER del ejercicio anterior, pero sin usar la subrutina ROTARIZ. Compare qué ventajas tiene cada una de las soluciones.
- 10) SWAP Escribir una subrutina SWAP que intercambie dos datos de 16 bits almacenados en memoria. Los parámetros deben ser pasados por referencia desde el programa principal a través de la pila.

Para hacer este ejercicio, tener en cuenta que los parámetros que se pasan por la pila son las *direcciones* de memoria, por lo tanto para acceder a los datos a intercambiar se requieren accesos indirectos, además de los que ya se deben realizar para acceder a los parámetros de la pila.

11) Subrutinas de cálculo

- a) Escriba la subrutina DIV que calcule el resultado de la división entre 2 números positivos. Dichos números deben pasarse por valor desde el programa principal a la subrutina a través de la pila. El resultado debe devolverse también a través de la pila por valor.
- b) * Escriba la subrutina RESTO que calcule el resto de la división entre 2 números positivos. Dichos números deben pasarse por valor desde el programa principal a la subrutina a través de registros. El resultado debe devolverse también a través de un registro por referencia.
- c) Escribir un programa que calcule la suma de dos números de 32 bits almacenados en la memoria sin hacer llamados a subrutinas, resolviendo el problema desde el programa principal.
- d) Escribir un programa que calcule la suma de dos números de 32 bits almacenados en la memoria llamando a una subrutina SUM32, que reciba los parámetros de entrada por valor a través de la pila, y devuelva el resultado también por referencia a través de la pila.
- 12) Analizar el funcionamiento de la siguiente subrutina y su programa principal:





7FF8h | 0F

- a) ¿Qué hace la subrutina? Suma dos números a la vez que uno se decrementa
- b) ¿Cuál será el valor final de CX? 6
- c) Dibujar las posiciones de memoria de la pila, anotando qué valores va tomando
- d) ¿Cuál será la limitación para determinar el valor más grande que se le puede pasar a la subrutina a través de AX? Que la suma sucesiva de su decrementación no supere los 16 bits

Nota: Los ejercicios marcados con * tienen una solución propuesta.

```
9a)

1 ORG 1000H
2 BT DB 00010001b
3
4 ORG 3000H
5 ROTARIZQ:
6 MOV BX, AX
7 MOV AX, [BX]
8 ADD AL, AL
9 JC HAYCARRY
10 MOV BT, AL
11 RET
12
13 HAYCARRY: ADD AX, 00000001
14 MOV BT, AL
15 RET
16 ORG 2000H
17 MOV AX, OFFSET BT
18 CALL ROTARIZQ
19 HLT
20 END
21
```

```
D) 1 ORG 1000H
2 BT DB 10010001b
3 N DB 2
4
5 ORG 3000H
6 ROTARIZQ:
7 MOV BX, AX
8 MOV AX, [BX]
9 CONDICION: CMP CL, 0
10 JZ FIN
11 SUMA: ADD AL, AL
12 JC HAYCARRY
13 DEC CL
14 JMP CONDICION
15
16
17 HAYCARRY: ADD AX, 00000001
18 DEC CL
19 JMP CONDICION
20
21 FIN: MOV BT, AL
22 RET
24 ORG 2000H
25 MOV AX, OFFSET BT
26 MOV CL, N
27 CALL ROTARIZQ
28 HLT
29 END
```

```
1 ORG 1880H
2 VALOR1 DW 45
3 VALOR2 DW 46
4
5 ORG 3880H
6 SWAP: MOV BX, SP
7
8 ;LIFO: VALOR 2 SALE PRIMERO
9 ADD BX 2
18 MOV AX, [BX]
12 MOV BX, AX
13 MOV AX, [BX]
14
15 ;DATOS VALOR 1
16 MOV BX, DX
17 ADD BX, 2
18 MOV CX, [BX]
19 MOV BX, BX
19 MOV CX, [BX]
21 ;catrectones?
22 MOV BX, DX
23 MOV BX, DX
24 MOV [BX], CX
25
26 ADD DX, 2
27 MOV BX, DX
28 MOV BX, DX
38 MOV BX, DX
38
31 RET
32
33
34 ORG 2880H
35 MOV AX, OFFSET VALOR2
38 PUSH AX
39 CALL SWAP
40 HLT
41 END
```

```
1 ORG 1000H
2 BT DB 10010100b
3 N DB 2
4
5 ORG 3000H
6 ROTARDER:
7 MOV BX, AX
8 MOV AX, [BX]
9 SUB DL, CL
10 MOV CL, DL
11 CONDICION: CMP CL, 0
12 JZ FIN
13 SUMA: ADD AL, AL
14 JC HAYCARRY
15 DEC CL
16 JMP CONDICION
17
18
19 HAYCARRY: ADD AX, 00000001
17
18
19 CONDICION
22
23 FIN: MOV BT, AL
24 RET
25
26 ORG 2000H
27
28 MOV AX, OFFSET BT
29 MOV CL, N
80 CALL ROTARDER
11 END
```

c)