




Infraestructura I

Ansible en acción

Creación del ambiente de trabajo

Vamos a crear nuestro servidor Linux con Ansible y dos entornos de trabajos (Desarrollo y Producción), cada uno con dos servidores. Tal como podemos observar en la siguiente imagen:









Generación de las MV

Hasta ahora hemos visto la virtualización a través VirtualBox y Vagrant. Ahora, vamos a agilizar la creación de máquinas virtuales y vamos a descargarlas completas en el siguiente link: https://descargarmaquinasvirtuales.com.

Descargamos la imagen de **Debian Gnome v10 de 2612 MB** para el server donde vamos a instalar **Ansible**, y la imagen de **Debian Server v10 de 676 MB** para los servers de "Producción" y "Desarrollo".




El próximo paso es abrir **Oracle VM VirtualBox**.








Vamos a "Preferencias" y creamos una nueva **Red NAT**. En este caso, creamos la **NatNetwork**.




Con IPs en la red: **10.0.2.0/24**. Luego, aceptamos y continuamos. Ahora, en Oracle **VM VirtualBox**, vamos a "Archivo" y seleccionamos "**Importar servicio virtualizado**".







Vamos a "Archivo", "**Importar servicio virtualizado**". El próximo paso es **seleccionar** el archivo de VM descargado.




Luego, cambiamos el nombre del VM para que podamos identificarlo.


← Importar servicio virtualizado

Preferencias de servicio

Estas son las máquinas virtuales contenidas en el servicio y las preferencias sugeridas de las máquinas virtuales importadas de VirtualBox. Puede cambiar varias de las propiedades mostradas haciendo doble clic en los elemenos y deshabilitar otras usando las casillas de verificaión de abajo.



Seleccionamos la opción de "Generar nuevas direcciones MAC ...". Una vez finalizado hacemos clic en "Importar".







Repetimos estos pasos con cada VM que vamos a utilizar en nuestros entornos. Podemos hacer una prueba más reducida de acuerdo al **hardware disponible** con el que contamos, ya que puede ser que no tengamos disponible una máquina real que soporte todo este entorno. La versión reducida son dos VM (**un servidor de Ansible y un cliente**). Nuestro **VirtualBox** debería verse así.



Login:


- Usuario: root

- Contraseña: **toor**

- Usuario: usuario

- Contraseña: usuario

En la configuración de la red, tenemos que colocar la Red NAT para que tener acceso a la red.







Ayuda de comandos

Login:

user: **usuario** user: **root**

pass: usuario pass: toor

Para saber la IP de nuestro servidor debemos correr el siguiente comando:

ip a

```
root@debian=10=server=amd64:~# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOMER_UP> mto 55536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default glen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default glen 1
000
    link/ether 08:00:27:e6:f2:7c brd ff:ff:ff:ff:
    inet 10.0.2.8/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft +955ec preferred_lft 495sec
    inet6 feB0::a00:2/ff:feee:f2/c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

root@debian=10=server=amd64:~# __
```

NOTA:

Ver el contenido de "Configuración de IP en MV" para configurar las IP de los hosts.

Instalar Ansible en nuestro servidor


Levantamos nuestro servidor de Ansible.

user: usuario

pass: usuario







Ansible

Abrimos una terminal:

```
sudo apt-get install ansible
```

Inventario

Ansible trabaja con un inventario de servidores. Este inventario se configura en el fichero (hay que crearlo si no existe) '/etc/ansible/hosts' y tiene la siguiente forma:

```
cd /etc/ansible/
sudo nano hosts
```

```
[desarrollo]

10.0.2.10 ansible_ssh_user=root

10.0.2.8 ansible_ssh_user=root

[producción]

10.0.2.7 ansible_ssh_user=root

10.0.2.9 ansible_ssh_user=root
```





Tal como se ve es un listado de IPs que se agrupan. Por ejemplo, aquí el grupo de servidores "**desarrollo**" tiene los servidores 10.0.2.10 y 10.0.2.8. (los IPs dependen de la red que tengan configurada).

Configuración de los certificados de seguridad

Primero tenemos que habilitar el usuario root en los hosts para que se pueda acceder por ssh, ya que por defecto viene bloqueado por seguridad.

```
root@debian-10-server-amd64: cd /etc/ssh
root@debian-10-server-amd64:/etc/ssh# nano sshd_config
```

Ahora tenemos que agregar la siguiente línea:

PermitRootLogin yes

Grabamos con presionando **Ctrl+O** y salimos con **Ctrl+X,** y luego reiniciamos el servicio SSH con el siguiente comando.

root@debian-10-server-amd64:/etc/ssh# systemctl restart ssh

Configuración de los certificados de seguridad

Ansible se comunica con los otros servidores vía SSH y un certificado de seguridad. Ahora toca crear este certificado de seguridad (*recomendación no agregar frase*):

ssh-keygen

Después tendremos que copiar el certificado de seguridad a los distintos servidores:

ssh-copy-id root@10.0.2.8





Esto nos pedirá la clave del usuario SSH del servidor y copiará el certificado. Una vez todo instalado y configurado podemos probar de hacer un ping, para chequear que funcione:

```
ansible all -m ping
```

Debemos habilitar el usuario ssh y copiar el certificado en todos los hosts. Deberíamos ver:

```
usuario@debian-10:/etc/ansible$ ansible all -m ping

10.0.2.8 | SUCCES => {
        "changed": false,
        "ping": "pong"
}

10.0.2.7 | SUCCES => {
        "changed": false,
        "ping": "pong"
}

10.0.2.10 | SUCCES => {
        "changed": false,
        "ping": "pong"
}
```

Ejecutando comandos Ansible

Ahora que ya tenemos todo instalado y configurado ya podemos empezar a ejecutar comandos. La sintaxis de Ansible es la siguiente:

```
ansible <servidor/grupo/pattern> -m <módulo> -a <argumentos>
```

Podés encontrar más información en el siguiente link de la documentación oficial de Ansible: https://docs.ansible.com.





