# Formelsammlung Experimentalphysik II

Juan, Janek

SS 21

Standpunkt: 4. Oktober 2021

# -2 Umrechnungen

## -2.0.1 Wissenschaftliche Notation

Zeichen	Faktor	Name
T	$10^{12}$	Tera
G	$10^{9}$	Giga
M	$10^{6}$	Mega
K	$10^{3}$	Kilo
Н	$10^{2}$	Hekto
D	10	Deka
d	$10^{-1}$	dezi
c	$10^{-2}$	centi
m	$10^{-3}$	milli
$\mu$	$10^{-6}$	mikro
n	$10^{-9}$	nano
p	$10^{-12}$	piko

## -2.0.2 Druckeinheiten

Atmosphärendruck	[at]	1
Newton/Quadratmeter		101300
Pascal	[Pa]	101300
Hectopascal	[hPa]	1013
Kilopascal	[Kpa]	101.3
Millibar	[mbar]	1013
Bar	[bar]	1.013

## -1 Konstanten

## -1.0.1 Wärmelehre

1. Boltzmann-Konstante:  $k_B = 1,380 \ 649 \cdot 10^{-23} \ [\text{ J K}^{-1}]$ 

**2. Avogadro Zahl:**  $N_A = 6,022\ 147\ 76 \cdot 10^{23}\ [\text{mol}^{-1}]$ 

3. Universelle Gaskonstante:  $R = k_B N_A = 8,314 54 [\text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}]$ 

4. Thermischer Ausdennungskoeffizient:  $\gamma = \frac{1}{273,15}$ 

## -1.0.2 Elektrizität

1. Elektrische Feldkonstante:  $\varepsilon_0 = 8,854~187\cdot 10^{-12}~[~A~s~V^{-1}~m^{-1}]$ 

**2. Elementarladung:**  $e = 1,602\ 176 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$ 

3. Masse Elektron:  $m_e = 9,109 \ 383 \cdot 10^{-31} \ \text{kg}$ 

4. Magnetische Feldkonstante:  $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \ {\rm N} \ {\rm A}^{-2}$ 

## 0 Wärmelehre

## 0.0.1 Wiederholung PEP 1

1. Ideales Gasgesetz:<sup>a</sup>  $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$ 

2. Druck-Dichte-Temperatur:  $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$ 

3. Gesetz von Gay-Lussac:<sup>b</sup>  $V(T) = V_0(1 + \gamma T)$ 

4. Kraft:

$$F_n = p_{Druck} \cdot A$$
$$F = m \cdot A \cdot N \cdot \overline{v_x^2}$$

5. Mittlere kinetische Energie:

$$\overline{E_{kin}} = \frac{3}{2}k_B \cdot T$$

6. Innere Energie:

$$U = N \cdot \overline{E_{kin}}$$

7. Thermisches Gleichgewicht:

$$c_A \cdot m_A(T - T_A) = c_B \cdot m_B(T - T_B)$$

an : Anzahl der Mole bWann anwendbar?

## 0.1 Hauptsätze der Wärmelehre

1. Hauptsatz:<sup>a</sup>

$$-\Delta U = \Delta Q + \Delta W$$

-Es gibt kein Perpetum Mobile erster Art.

2. Hauptsatz:

 $-\eta < 1$ 

-Wärme fließt von selbst nur vom Wärmeren zum Kälteren

-Es gibt keine Maschine deren Wirkungsgrad größer ist als der der Carnot-Maschine -In allen abgeschlossenen Systemen nimmt die Entropie im Laufe der Zeit zu  $\Delta S \geq 0$ 

3. Hauptsatz:

-Es ist unmöglich den absoluten Nullpunkt zu erreichen.  $(\Delta W \to \infty)$  $-S(T=0) = S_0 \to \Delta S(T=0) = 0$ (Nerzsche Theorem)

 $^{a}\Delta Q$ : Wärmeänderung,  $\Delta W$ : Energieänderung (mechanische Arbeit)

$$\left(p + \frac{a \cdot n^2}{V^2}\right)(V - b \cdot n) = n \cdot R \cdot T$$

 $p_{real} < p_{ideal}$  $V_{real} > V_{ideal}$ 

 $^ab=4\cdot N_A\cdot V_A$ : Covolumen, a: Kohäsionsdruck

## Volumenarbeit und pV-Diagramme $_{0.4}$ Entropie

**1.** Arbeit:  $W_{12} = -\int_{V_1}^{V_2} p \cdot dV$ 

Kompression:  $\Delta W > 0$ Expansion:  $\Delta W < 0$ 

2. Wirkungsgrad:  $\eta = \frac{|\Delta W|}{\Delta Q_W}$ 

3. Zustandsänderungen:

Isobare:  $(p = const)^a$  $\Delta W_{12} = -p(V_2 - V_1) = -nR(T_2 - T_1)$ 

 $\Delta Q_{12} = n \cdot c_p (T_2 - T_1)$  $\Delta U_{12} = n \cdot (c_p - R)(T_2 - T_1)$ 

Isotherme:  $(T = const)^b$ 

 $\Delta U = \frac{f}{2}R \cdot \Delta T = 0$   $\Delta Q = -\Delta W$ 

 $\Delta Q_{12} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{n \cdot R \cdot T}{V} dV = n \cdot R \cdot T \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right)$ 

Isochore:  $(V = \text{const})^c$ 

 $\Delta W = pdV = 0$ 

 $\Delta Q_{12} = n \cdot c_V (T_2 - T_1)$ 

 $\Delta U_{12} = \Delta Q_{12} = \frac{f}{2} n \cdot R(T_2 - T_1)$ 

 $c_V = \frac{f}{2}R = c_p - R$ 

Adiabate:  $(\Delta Q = 0)^d$ 

 $\Delta U_{12} = \Delta W_{12}$ 

 $dU = \frac{f}{2}n \cdot R \cdot dT = n \cdot c_V \cdot dT$ 

 $dW = -p \cdot dV = -n \cdot R \cdot T \frac{dV}{V}$   $c_V \frac{dT}{T} = -R \frac{dV}{V}$   $\to c_V \ln T = -R \ln V + \text{const}$ 

 $\rightarrow p \cdot V^{\gamma} = \text{const}$ 

Molwärme:

 $c_v = \frac{J}{2}R$ 

 $c_p = \frac{f+2}{2}R$ 

 $ac_p$ : Molwärme bei konstantem Druck

 ${}^b f$ : Freiheitsgrade, üblicherweise 3

 $^{c}c_{V}$ : Molwärme bei konstantem Volumen

### 0.3Reale Gase und Flüssigkeiten

1. Van-der-Waals-Gleichung:

1. Entropie:

 $\Delta S = \int_{1}^{2} \frac{dQ_{rev}}{T}$ 

 $S = k_B \cdot \ln\left(\frac{1}{W}\right)$  $\Delta S = -k_B \cdot \ln W(V_1) > 0$ 

Reversibler Prozess:

 $\sum \frac{\Delta Q_i}{T_i} = const \Rightarrow \mathbf{p}, \mathbf{L}, E = const$ 

Irreversibler Prozess:  $\sum_{i} \frac{\Delta Q_{i}}{T_{i}} < 0$ 

 $^{a}W$  = mechanische Arbeit,  $W(V_{1})$  = Wahrscheinlichkeit

# Transportprozesse

1. Fluss:

Energie:  $J_E = \frac{dE}{dt}$ Masse:  $J_m = \frac{dm}{dt}$ Ladung:  $J_q = \frac{dq}{dt}$ 

2. Flussdichte: Energie:  $j_E = \frac{dE}{Adt}$ Masse:  $j_m = \frac{dm}{Adt}$ Ladung:  $j_q = \frac{dq}{Adt}$ 

3. Kontinuitätsgleichung:

 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \mathbf{j}$ 

1 Dim:  $\frac{d\phi}{dt} + \frac{dj_x}{dx} = 0$ 3 Dim:  $\frac{d\phi}{dt} + \nabla \mathbf{j} = 0$ 

- Wärmetransport mittels Wärmeleitung
  - 1. Wärmefluss: $^{a\ b}$   $J_Q = -\lambda A \frac{\Delta T}{\Delta x}$
  - 2. Fourier-Gesetz:

 $j_Q = -\lambda \frac{\Delta T}{\Delta x}$ 

 $a\lambda$ : Wärmeleitungsfähigkeit  $b\frac{\Delta T}{\Delta x} = \text{const}$ 

## Diffusion

1. Teilchenstromdichte:<sup>a</sup>  $\mathbf{j} = \phi \cdot \mathbf{v}$ 

2. Ficksches Gesetz: bcd  $\mathbf{j}_D = -D(T) \cdot \nabla n$ 

 $^a\phi$ : Dichte

 $^{b}j$  : Nettofluss

 ${}^c \! D$  : Diffusionskonstante

 $^dn$ : Teilchendichte

## 2 Elektrizität und Magnetismus

## Maxwell Gleichungen

- 1. Gaußsches Gesetz:  $\nabla \mathbf{D} = \rho$
- 2. Quellenfreiheit:  $\nabla B = 0$
- 3. Induktionsgesetz:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

4. Durchflutungsgesetz:  $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\bar{\partial} \mathbf{D}}{\partial t}$$

### 2.1Elektrostatik

1. Coulombsches Gesetz: 
$$\begin{aligned} \mathbf{F}_C &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q \cdot Q}{r^2} \mathbf{e}_r \\ \mathbf{F}_C &= -\nabla E_{\mathrm{pot}}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

2. Elektrisches Feld: 
$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} \mathbf{e}_r$$
 
$$E_{\mathrm{Linie}} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$$
 
$$E_{\mathrm{Fläche}} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 A}$$
 
$$E_{\mathrm{Allg}} = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$$

3. Elektrischer Fluss:

$$\Phi_E = \int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

4. Gaußsches Gesetz:
$$^{ab}$$

$$\Phi_E = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \mathbf{E} = \frac{\rho_q}{\varepsilon_0} = -\nabla \nabla \phi = -\nabla^2 \phi$$

5. Satz von Gauß:

$$\oint_A \mathbf{E} \, d\mathbf{A} = \int_V \nabla \mathbf{E} dV$$

6. Elektrisches Potential:  $\phi(\mathbf{r}) = \frac{E_{\mathrm{pot}}(\mathbf{r})}{I}$ 

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{E_{\text{pot}}(\mathbf{r})}{a}$$

7. Elektrische Spannung:

$$U_{12} = \Delta \phi_{12} = -\int_{1}^{2} \mathbf{E} \, d\mathbf{s}$$

8. Dipolmoment:

$$\mathbf{p} = q \cdot \mathbf{d}$$

9. Arbeit Dipol:

$$W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

10. Kraft Dipol: 
$$\mathbf{F} = q \cdot d \cdot \frac{d\mathbf{E}}{dr} = \mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}$$

11. Kapazität:

$$C = \frac{Q}{U}$$

Parallelschaltung:  $C = \sum_{i=1}^{N} C_i$ ,  $U = U_i$ 

Reihenschaltung:  $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i}$ ,  $Q = Q_i$ 

12. Arbeit Kondensator: 
$$W = \int U \; \mathrm{d}Q = \frac{1}{2}CU^2$$

Mit Dielektrikum:
$$W_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \cdot C_0 U^2 = \frac{Q^2}{2 \cdot \varepsilon_0 C_0}$$

13. Energie Kondensator:

$$E_C = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 V E^2$$

Energiedichte:  $w_e = \frac{E_C}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$ 

14. Permittivität:<sup>d</sup>

$$C_{Diel} = \varepsilon_r C_0$$

15. Feldstärke Dielektrikum: $^e$ 

$$E_{Diel} = \frac{\sigma_{tot}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_r} E_0$$

Ladungsdichte Dipol:  $\sigma_p = \sigma_0 \left( 1 - \frac{1}{\varepsilon_r} \right)$ 

Totale Ladungsdichte:  $\sigma_{tot} = \sigma_0 - \sigma_p$ Feldstärke Vakuum:  $E_0 = \frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_0} \sigma_{tot}$ 

16. Polarisation:<sup>f</sup>

$$\mathbf{P} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{p}_{i}$$

$$P = \frac{Q_{p} \cdot d}{V} = \frac{\sigma_{p} \cdot A \cdot d}{V} = \sigma_{p}$$

17. Dielektrische Verschiebung:<sup>gh</sup>

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \cdot \mathbf{E}_{diel} + \mathbf{P} = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot \mathbf{E}_{diel} = \varepsilon_0 \cdot \mathbf{E}_0$$

18. Energiedichte: 
$$\omega_e = \frac{1}{2}\varepsilon_r\varepsilon_0\mathbf{E}^2 = \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D}$$

<sup>a</sup>für geschlossene Oberflächen um eine Ladung

 ${}^b\mathbf{Z}$ weitens in differentieller Form

 $^cE_C$ : Energie, E: Elektrische Feldstärke

 ${}^dC_0$ : Kapazität im Vakuum,  $\varepsilon_r > 1$ : Permittivitätszahl

 $^{e}E_{0}$ : Elektrische Feldstärke im Vakuum

 $f_{\mathbf{p}_i}$ : Dipolmomente

<sup>g</sup>Auch elektrische Flussdichte

 ${}^h\mathbf{D}$  ist gleich im Vakuum und in Materie, per Defi-

### 2.2Elektrische Gleichströme

1. Ohmsches Gesetz:

$$U = R \cdot I$$

2. Strom: 
$$I = \frac{dQ}{dt} = \int_A \mathbf{j} \cdot d\mathbf{A}$$

3. Stromdichte:<sup>a</sup>

$$j = \frac{I}{A} = \frac{1}{A} \cdot \frac{dQ}{dt}$$

$$\mathbf{j} = \rho \cdot \mathbf{v} = n \cdot q_e \cdot \mathbf{v}_D$$

$$j = \frac{U}{R \cdot A} = \frac{l \cdot E}{R \cdot A} = \sigma \cdot E$$

## 4. Kontinuitätsgleichung:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \mathbf{j} = 0$$

# 5. Spannung:

$$U = \phi_a - \overline{\phi_b} = E \cdot \Delta l$$

# 6. Differentieller Widerstand:

$$r = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}I}$$

## 7. Differentielle Leitfähigkeit:

$$s = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}$$

# 8. Spezifische Leitfähigkeit: $\sigma = \frac{l}{R \cdot A}$

$$\sigma = \frac{l}{R \cdot A}$$

9. Leitfähigkeit: 
$$S = \sigma \cdot \frac{A}{l}$$

# 10. Widerstand: $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$

## 11. Elektrische Leistung:

$$P = I \cdot II$$

Konstanter Widerstand: 
$$P = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

## 12. Leistungsverlust:<sup>b</sup>

$$P_V = P - P_L$$

## 13. Kirchhoffsche Regeln:

Knotenregel:  $\sum I_K = 0$ Maschenregel:  $\sum U_K = 0$ 

## 14. Widerstand:

Reihenschaltung:  $R = \sum R_i$ Parallelschaltung:  $\frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}$ 

## Magnetostatik

## 1. Magnetischer Fluss:

$$\Phi_m = \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

## 2. Magnetische Kraft:

$$\mathbf{F} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$$

$$F = I \cdot B \cdot l \cdot \sin c$$

$$F = I(I \times B)$$

$$F = I \cdot B \cdot l \cdot \sin \alpha$$
Parallele Leiter:  $\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ 

## 3. Lorentz-Kraft:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

## 4. Drehmoment:

$$\mathbf{M} = \mathbf{d} \times \mathbf{F} = \mathbf{d} \times I(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = I(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$
  
Dipol:  $\mathbf{M} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}$ 

## 5. Magnetisches Moment:

$$\mu = I \cdot \mathbf{A}$$

**6.** Hallspannung:<sup>a</sup>

$$U_H = \frac{I \cdot B}{n \cdot q \cdot d} = \frac{R_H \cdot I \cdot B}{d}$$

## 7. Magnetisches Feld:<sup>b</sup>

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r} (\hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{r}})$$

## 2.4Grundgleichungen der Magnetostatik

## 1. Magnetischer Fluss durch geschlossene Oberfläche:

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$$

## 2. Quellenfreiheit:

$$\nabla \mathbf{B} = 0$$

## 3. Satz von Gauß:

$$\int_{V} \nabla \mathbf{B} = \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$

4. Amperesche Durchflutungsgesetz: 
$$\oint_C \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \mu_0 \sum_k I_k = \mu_0 I_{Innen}$$

## 5. Amp. Durchflutungsgesetz (differentiell):

$$\nabla \times \mathbf{\dot{B}} = \mu_0 \mathbf{j}$$

6. Biot-Savart-Gesetz:  

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV$$

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

## 2.5Materie im Magnetfeld

1. Magnetisierung:
$$^{ab}$$
  $\mathbf{M} = \frac{1}{V} \sum \mu_{\mathbf{i}} = \frac{I_m}{l} \mathbf{\hat{n}}$ 

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} = \frac{\chi_m}{\chi_m + 1} \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}$$
$$\mathbf{M} = \frac{1}{3} \frac{\mu \mathbf{B}_{\text{ext}}}{k_B T} \cdot M_s$$

$$\mathbf{M} = \frac{1}{3} \frac{\mu \mathbf{B}_{\text{ext}}}{k_B T} \cdot M_s$$

## 2. Dipolmoment: cd

$$\boldsymbol{\mu_i} = I_i \cdot \mathbf{A} = I_m \frac{dl}{l} \mathbf{A}$$

## 3. Gesamtmagnetstärke:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mu_0 \mathbf{M}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu \mathbf{H}$$

## 4. Magnetische Erregung:

 $<sup>^</sup>a n = \frac{N}{V}$ : Ladungsträger pro Volumen,  $\mathbf{v}_D$ : Driftgeschwindigkeit

 $<sup>{}^</sup>bP_L$ : Leistung, die wegen eines extra Widerstands  $R_L$  verloren geht

 $<sup>{}^{</sup>a}R_{H}$ : Hallkonstante

 $<sup>^{</sup>b}\mu_{0}$ : Feldkonstante

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}$$

 $a\chi_m = \mu - 1$ : magnetische Suszeptibilität

 ${}^b\mathbf{M}_s\colon \mathbf{S\"{a}ttigungsmagnetisierung}$ 

 $^{c}I_{i}$ : kleiner Kreisstrom

 $^dI_m$ : Molekularstrom

## Induktion und elektromagnetische Wechselfelder

## 1. Induzierte Spannung:

$$U_{\text{ind}} = -\dot{\Phi_m}(t)$$

$$U_{\text{ind}} = -L \cdot \dot{I}$$

## 2. Potentialdifferenz:

$$dU_{\text{ind}} = E_{\text{ind}} \cdot dl = v \cdot B \cdot dl$$

# 3. Induktivität: $L = \frac{\Phi_m}{I}$

$$L = \frac{\Phi_m}{I}$$

## 4. Ampere-Maxwell Gesetz:

$$\oint \mathbf{B} \, d\mathbf{s} = \mu_0 \int \mathbf{j} \, d\mathbf{A} + \mu_0 \cdot \varepsilon_0 \int \dot{\mathbf{E}} \, d\mathbf{A} 
\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \cdot \mathbf{j} + \mu_0 \cdot \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

## 2.7 Schaltvorgänge, Wechselstrom und Schwingkreis

## 1. Einschaltvorgang:

Induktivität:

$$U_0 - L \cdot \dot{I} = I \cdot R$$
$$I(t) = \frac{U_0}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

Kapazität:

$$\begin{aligned} U_0 - RI &= \frac{Q}{C} \\ - R\dot{I} &= \frac{I}{C} \\ I(t) &= \frac{U_0}{R} \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{R \cdot C}} \\ U(t) &= U_0 \cdot \left( 1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{R \cdot C}} \right) \end{aligned}$$

## 2. Ausschaltvorgang:

Induktivität:

$$I(t) = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$U(t) = I(t) \cdot R = U_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

Kapazität:

$$I(t) = -I_0 \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$
$$U(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

## 3. RLC-Stromkreis:

Leistung:

$$P(t) = U \cdot I = U_0 I_0 \cos^2 \omega t$$
$$\bar{P} = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

Stromstärke:

$$I = \frac{1}{L} \int_0^r U_0 \cos \omega t' \, dt' = \frac{U_0}{\omega L} \sin \omega t$$

Widerstand:

$$Z_C = \frac{1}{\omega C}$$
$$Z_L = \omega L$$

Komplexe Beschreibung:

$$U(t) = \hat{U}e^{i\omega t}$$

$$I(t) = \hat{I}e^{i\omega t}$$

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C}$$

$$Z_L = i\omega L$$

## 4. RLC-Schwingkreis:

Differentialgleichung:

a. 
$$0 = L \cdot \ddot{I} + \dot{I} \cdot R + \frac{I}{C}$$
  
b.  $\omega \cdot U_0 \cdot e^{i\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)} = L \cdot \ddot{I} + \dot{I} \cdot R + \frac{I}{C}$ 

Lösung $^{a}$ :

$$\begin{split} I_a(t) &= C_1 \cdot \mathrm{e}^{-\gamma t} \cdot \mathrm{e}^{i\omega_R t} + C_2 \cdot \mathrm{e}^{-\gamma t} \cdot \mathrm{e}^{-i\omega_R t} \\ I_b(t) &= \rho \cdot \mathrm{e}^{i\varphi} \cdot \mathrm{e}^{i\omega t} \\ \rho &= \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \\ \varphi &= \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{\gamma \omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \end{split}$$

## 5. Transformator

Spannung:

$$U_i = -N_i \cdot \dot{\Phi}_M$$

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} U_1$$

Leistung:

$$P = U_2 I_2 = U_1 I_1$$

## 6. Elektrische und magnetische Energie:

RC-Kreis:

$$\begin{split} P &= C \cdot U \cdot \dot{U} \\ E_{RC} &= \int_0^t P(t') \; \mathrm{d}t' = \frac{CU(t)^2}{2} \\ W_{\mathrm{el}} &= \frac{1}{2} \varepsilon \cdot \varepsilon_0 \cdot V \cdot E^2 = \frac{DE}{2} \end{split}$$

LC-Kreis:

$$\begin{split} P &= L \cdot I \cdot \dot{I} \\ E_{LC} &= \frac{LI(t)^2}{2} \\ W_{\text{mag}} &= \frac{1}{2} \mu \cdot \mu_0 \cdot V \cdot H^2 = \frac{BH}{2} \end{split}$$

Elekromagnetische Energiedichte:

$$w_{\rm em} = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H})$$

$${}^a\gamma=rac{R}{L}$$
: Dämpfung  ${}^b\omega_R=\sqrt{\omega_0^2+\gamma^2}$ : Eigenfrequenz

## warum hat die Zusamenfassung ihr ganzes Unterkapitel:/

### 2.9 Elektromagnetische Wellen

$$y(\mathbf{x}, t) = A \sin(\mathbf{k}\mathbf{x} \pm \omega t) + B \cos(\mathbf{k}\mathbf{x} \pm \omega t)$$

## 2. Kugelwelle:

$$y(r,t) = \frac{A}{r} e^{i(kr \pm \omega t)}$$

## 3. Inverse Wellenlänge:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

# 4. Phasengeschwindigkeit: $v_{\mathrm{Phase}} = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$

$$v_{\mathrm{Phase}} = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

## 5. Interferenz gleicher Amplitude:

$$\Psi(x,t) = \Psi_1 + \Psi_2$$

$$= 2A \cdot \cos\left(\frac{k_1 + k_2}{2}x - \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

$$\cdot \cos\left(\frac{k_1 - k_2}{2}x - \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right)$$

6. Wellengleichung: 
$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = 0$$

7. Amplitudenfunktion: 
$$A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x,0) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} dx$$

8. Wellenfunktion:  

$$\Psi(\mathbf{x},t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} A(k) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} dk$$

## 9. Geschwindigkeit:

Phase: 
$$v_{\text{phase}} = \frac{\omega}{k}$$

Gruppe: 
$$v_{\text{Gruppe}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$$

## 10. Elektromagnetische Wellengleichung:

$$\Delta \mathbf{E} = -\nabla \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

## 11. Verhältnis E zu B:

$$E = cB$$

## 12. Poynting Vektor:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$

$$S = \frac{B_0 E_0}{\mu_0} \cos^2 (\omega t - kx)$$

### 2.10Wellenoptik

## 1. Huygensches Prinzip:

Aus jedem Punkt eines ebenen Wellen-

frontes wird eine Kugelwelle erzeugt.

## 2. Gangunterschied: ab

Max: 
$$\Delta x = d \sin \theta = m\lambda$$
  
Min:  $\Delta x = d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ 

# 3. Abstand auf Schirm: $x_m = \frac{\lambda Lm}{d}$

$$x_m = \frac{\lambda Lm}{d}$$

4. Phasenwinkel: 
$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = k d \sin \theta$$

## 5. Intensität:

$$I = I_0 \cdot E^2 \langle S \rangle$$

## 6. Fermatsche's Prinzip:

Licht nimmt den Weg so, dass die Zeit bis zum Ziel (lokal) minimiert wird.

## 7. Brechung:

$$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

 $^a\theta$ : Winkel zwischen Lichtstrahl und Schirm

 $^{b}m$ : Ordnungszahl