Pannellum

Hogar (https://pannellum.org/) Funciones (https://pannellum.org/features/)

Descargar (https://pannellum.org/download/)

Documentación (https://pannellum.org/documentation/overview/)

Descripción general y tutorial (https://pannellum.org/documentation/overview/)

Ejemplos (https://pannellum.org/documentation/examples/simple-example/)

Referenciade configuración (https://pannellum.org/documentation/reference/)

API (https://pannellum.org/documentation/api/)

API

Renderizador

Crea un nuevo renderizador panorámico.

Parámetros

 container HTMLElement (https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element) Elemento contenedor del representador.

Init

Inicializar el renderizador.

Parámetros

- _image
- _imageType
- _dynamic
- haov número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Ángulo de visión horizontal inicial.
- vaov **número** (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Ángulo de visión vertical inicial.
- voffset número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Ángulo de desplazamiento vertical inicial.
- callback función (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/function) Función de devolución de llamada de carga.

- params ¿Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)? Otros parámetros de configuración (, ,). horizonPitch horizonRoll backgroundColor
- image (Imagen (https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/HTMLImageElement/Image) | Matriz (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array) | Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)) Imagen de entrada; El formato varía en función de . Para , esta es una imagen; para , esta es una matriz de imágenes para las caras del cubo en el archivo orden [+z, +x, -z, -x, +y, -y]; para , este es un objeto de configuración. imageType equirectangular cubemap multires
- imageType cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String) El tipo de imagen:,,o. equirectangular cubemap multires
- dynamic booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) Si la imagen es dinámica o no (por ejemplo, vídeo).

destruir

Destruye el renderizador.

redimensionar

Cambiar el tamaño del renderizador (llamar después de cambiar el tamaño del contenedor).

setPose

Establezca el horizonte de inclinación y balanceo del renderizador.

Parámetros

- horizonPitch
- horizonRoll

hacer

Renderizar una nueva vista panorámica.

Parámetros

- pitch número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Pitch a renderizar (en radianes).
- yaw número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Guiñada para renderizar en (en radianes).
- hfov número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Campo de visión horizontal con el que se va a renderizar (en radianes).
- params ¿Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)?
 Parámetros de configuración adicionales.
 - params.roll número
 (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? Rollo de cámara
 (en radianes).
 - o params.returnImage ¿Booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean)? ¿Devolver la imagen renderizada?

isLoading

Compruebe si las imágenes se están cargando.

Devuelve booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) Si las imágenes se están cargando o no.

getCanvas

Recupere el lienzo del renderizador.

Devuelve el lienzo del representador HTMLElement (https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element).

Espectador

Crea un nuevo visor panorámico.

Parámetros

- container (HTMLElement (https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element) | cadena
 (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String)) El elemento contenedor
 (div) para el elemento visor, o su ID.
- initialConfig Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) Configuración inicial para el visor.

isLoaded

Comprueba si se ha cargado o no una panorámica.

Devuelve un valor booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) si se carga una panorámica, de lo contrario true false

isLoaded

Compruebe si se ha cargado una panorámica.

Devuelve **booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean)** True si se carga una panorámica, de lo contrario false

getPitch

Devuelve el tono del centro de la vista.

Devuelve el número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Pitch en grados

setPitch

Establece la inclinación del centro de la vista.

Parámetros

 pitch número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Tono en grados

- animated (booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) | número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)) Duración de la animación en milisegundos o false para ninguna animación (opcional, predeterminado 1000)
- callback función (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/function)? Función
 a la que se llamará cuando finalice la animación
- callbackArgs ¿Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)? Argumentos para pasar a la función de devolución de llamada

Visor de devoluciones this

getPitchBounds

Devuelve los tonos mínimos y máximos permitidos (en grados).

Devuelve Array (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)<number (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)> [tono mínimo, tono máximo]

setPitchBounds

Establezca los pasos mínimos y máximos permitidos (en grados).

Parámetros

bounds Número < matriz (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)>
 (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) [paso mínimo, paso
 máximo]

Visor de devoluciones this

getYaw

Devuelve la guiñada del centro de la vista.

Devuelve **el número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)** de guiñada en grados

setYaw

Establece la guiñada del centro de la vista.

Parámetros

- yaw **número** (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Guiñada en grados [-180, 180]
- animated (booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) | número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)) Duración de la animación en milisegundos o false para ninguna animación (opcional, predeterminado 1000)
- callback función (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/function)? Función
 a la que se llamará cuando finalice la animación
- callbackArgs ¿Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)?
 Argumentos para pasar a la función de devolución de llamada

Visor de devoluciones this

getYawBounds

Devuelve los tonos mínimos y máximos permitidos (en grados).

Devuelve el número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) < matriz (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)> [paso de guiñada, guiñada máxima]

setYawBounds

Establezca las guiñadas mínimas y máximas permitidas (en grados [-180, 180]).

Parámetros

bounds Número < matriz (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)>
 (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) [guiñada mínima,
 guiñada máxima]

Visor de devoluciones this

getHfov

Devuelve el campo de visión horizontal.

Devuelve el número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Campo de visión horizontal en grados

setHfov

Define el campo de visión horizontal.

Parámetros

- hfov número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) Campo de visión horizontal en grados
- animated (booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) |
 número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)) Duración de la
 animación en milisegundos o false para ninguna animación (opcional, predeterminado 1000)
- callback función (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/function)? Función
 a la que se llamará cuando finalice la animación
- callbackArgs ¿Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)?
 Argumentos para pasar a la función de devolución de llamada

Visor de devoluciones this

getHfovBounds

Devuelve los campos de visión horizontales mínimos y máximos permitidos (en grados).

Devuelve Array (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)<number (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)> [hfov mínimo, hfov máximo]

setHfovBounds

Establezca los campos de visión horizontales mínimos y máximos permitidos (en grados).

Parámetros

bounds Array (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)<number
 (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)> [hfov mínimo, hfov máximo]

Visor de devoluciones this

lookAt

Establezca una nueva vista. Los parámetros no especificados siguen siendo los mismos.

Parámetros

- pitch número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? Tono objetivo
- yaw número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? Guiñada de objetivo
- hfov número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? Objetivo hfov
- animated (booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) | número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)) Duración de la animación en milisegundos o false para ninguna animación (opcional, predeterminado 1000)
- callback función (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/function)? Función
 a la que se llamará cuando finalice la animación
- callbackArgs ¿Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object)?
 Argumentos para pasar a la función de devolución de llamada

Visor de devoluciones this

getNorthOffset

Devuelve el desplazamiento norte de la panorámica.

Devuelve el número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)
Desplazamiento norte en grados

setNorthOffset

Establece el desplazamiento norte de la panorámica.

Parámetros

heading número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)
 Desplazamiento norte en grados

Visor de devoluciones this

getHorizonRoll

Devuelve el giro del horizonte de la panorámica.

Devuelve el número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) de desplazamiento del horizonte en grados

setHorizonRoll

Establece el giro del horizonte de la panorámica.

Parámetros

• roll número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)
Desplazamiento del horizonte en grados [-90, 90]

Visor de devoluciones this

getHorizonPitch

Devuelve el tono del horizonte de la panorámica.

Devuelve el número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number) de inclinación del horizonte en grados

setHorizonPitch

Establece la inclinación del horizonte de la panorámica.

Parámetros

pitch número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)
 Inclinación del horizonte en grados [-90, 90]

Visor de devoluciones this

startAutoRotate

Inicie la rotación automática.

Antes de iniciar la rotación, el visor se desplaza a . pitch

Parámetros

- speed **número** (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? Velocidad / dirección de rotación automática. Si no se especifica, se utiliza el valor anterior.
- pitch número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? El tono en el que se va a rotar. Si no se específica, se utiliza el paso inicial.

Visor de devoluciones this

stopAutoRotate

Detenga la rotación automática.

Visor de devoluciones this

stopMovimiento

Detiene todo movimiento.

getRenderer

Devuelve el renderizador panorámico.

Devuelve el renderizador

setUpdate

Establece el indicador de actualización para el contenido dinámico.

Parámetros

• bool booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) Si el visor debe actualizarse o no incluso cuando está quieto

Visor de devoluciones this

mouseEventToCoords

Calcule la inclinación panorámica y la guiñada a partir de la ubicación del evento del ratón.

Parámetros

 event MouseEvent (https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MouseEvent) Evento de desplazamiento del ratón del documento.

Devuelve Array (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array)<number (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)> [cabeceo, guiñada]

loadScene

Cambiar la escena que se está viendo.

Parámetros

- sceneId cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String) Identificador de la escena a la que se va a cambiar.
- pitch número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? Pitch para usar con la nueva escena
- yaw número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? Guiñada para usar con la nueva escena
- hfov número (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number)? HFOV para usar con una nueva escena

Visor de devoluciones this

getScene

Obtener el ID de la escena actual.

Devuelve el identificador de cadena

(https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String) de la escena actual

addScene

Añade una nueva escena.

Parámetros

- sceneId cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String) El
 identificador de la nueva escena
- config cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String) La configuración de la nueva escena

Visor de devoluciones this

removeScene

Eliminar una escena.

Parámetros

 sceneId cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String) El ID de la escena

Devuelve el booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) False si la escena es la escena actual o si la escena no existe, de lo contrario true

togglePantalla completa

Alternar pantalla completa.

Visor de devoluciones this

getConfig

Obtener la configuración de la escena actual.

Devuelve la configuración del objeto

(https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) de la escena actual

getContainer

Obtener el elemento contenedor del visor.

Devuelve el elemento contenedor HTMLElement (https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML/Element) div

addHotSpot

Agregue un nuevo punto caliente.

Parámetros

- hs Objeto (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object) La configuración del punto caliente
- sceneId ¿Cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String)? Agrega un punto caliente a la escena especificada si se proporciona, de lo contrario a la escena actual
- Arroja cualquier Produce un error si se proporciona el ID de escena, pero no es válido

Visor de devoluciones this

removeHotSpot

Elimine un punto caliente.

Parámetros

- hotSpotId cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String) El ID del punto caliente
- sceneId ¿Cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String)? Elimina el punto caliente de la escena especificada si se proporciona, de lo contrario, de la escena actual

Devuelve booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) True si la eliminación se realiza correctamente, de lo contrario false

redimensionar

Se debe llamar a este método si se cambia el tamaño del contenedor del visor.

isOrientationSupported

Compruebe si el control de orientación del dispositivo es compatible.

Devuelve booleano (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) True si se admite, de lo contrario false

stopOrientation

Deje de usar la orientación del dispositivo.

startOrientation

Comience a usar la orientación del dispositivo (no hace nada si no es compatible).

isOrientationActive

Compruebe si el control de orientación del dispositivo está activado actualmente.

Devuelve **booleano** (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Boolean) True si está activo, de lo contrario false

en

Suscriba el agente de escucha al evento especificado.

Parámetros

- type cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String) Tipo de evento al que suscribirse.
- listener Función (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/function) Función de escucha para suscribirse al evento.

Visor de devoluciones this

destruir

Destructor.

apagado

Elimine un detector (o oyentes) de eventos.

Parámetros

- type ¿Cuerda (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String)? Tipo de evento del que se van a eliminar los agentes de escucha. Si no se especifica, se eliminan todos los agentes de escucha.
- listener ¿Función (https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/function)? Función de escucha que se va a eliminar. Si no se especifica, se eliminan todos los agentes de escucha del tipo especificado.

Visor de devoluciones this

API

Renderizador

Parámetros

Init

Parámetros

destruir

redimensionar

setPose

Parámetros

hacer

Parámetros

isLoading

getCanvas

Espectador

Parámetros

isLoaded

is Loaded

getPitch

setPitch Parámetros

getPitchBounds

setPitchBounds

Parámetros

getYaw

setYaw

Parámetros

getYawBounds

setYawBounds

Parámetros

getHfov

setHfov

Parámetros

getHfovBounds

setHfovBounds Parámetros lookAt Parámetros getNorthOffset setNorthOffset Parámetros getHorizonRoll setHorizonRoll Parámetros getHorizonPitch setHorizonPitch Parámetros startAutoRotate Parámetros stopAutoRotate stop Movimien togetRenderer setUpdate Parámetros mouseEventToCoords Parámetros loadScene Parámetros getScene addScene Parámetros removeScene Parámetros togglePantalla completa getConfig getContainer addHotSpotParámetros removeHotSpot Parámetros redimensionar is Orientation SupportedstopOrientation startOrientation isOrientationActive en Parámetros destruir apagado Parámetros

Pannellum está desarrollado en **GitHub (https://github.com/mpetroff/pannellum)** por **Matthew Petroff** (https://mpetroff.net/).

CDN a través de KeyCDN (https://www.keycdn.com/).