Tecnología Digital IV: Redes de Computadoras

Clase 11: Nivel de Transporte - Parte 5

Lucio Santi & Emmanuel Iarussi

Licenciatura en Tecnología Digital Universidad Torcuato Di Tella

10 de abril de 2025

Agenda

- Servicios del nivel de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte no orientado a conexión: UDP
- Transferencia de datos confiable
- Transporte orientado a conexión: TCP
- Protocolos modernos: QUIC
- Introducción al control de congestión

El protocolo QUIC

Evolución del nivel de transporte

- TCP y UDP han sido los principales protocolos de transporte durante 40 años
- En el transcurso, se desarrollaron distintas variantes de TCP para abordar escenarios específicos, e.g.:

Escenario	Características
Redes inalámbricas	Pérdidas por enlaces inalámbricos
	"ruidosos" (TCP lo interpreta como
	congestión) [TCP/NC]
Caminos con capacidad y	Ventanas de congestión muy grandes
RTTs grandes	[HSTCP]
Redes de datacenters	Sensibilidad a delays [DCTCP]
Flujos de tráfico en background	Flujos TCP de baja prioridad [TCP Nice]

- Más recientemente, se optó por trasladar funcionalidad del nivel de transporte al nivel de aplicación (sobre UDP)
 - HTTP/3: QUIC

TD4 2025 4


QUIC: ¿Qué es?

QUIC (Quick UDP Internet Connections) es un **protocolo de transporte confiable y seguro**, construido sobre **UDP**, que:

- Ofrece bajo retardo en el establecimiento de conexión.
- Integra seguridad de extremo a extremo (como TLS
 1.3) directamente en la capa de transporte.
- Soporta múltiples flujos simultáneos sin interferencia entre ellos (multiplexación).
- Está optimizado para aplicaciones web modernas.

QUIC: Quick UDP Internet Connections

- QUIC [RFC 9000] es un protocolo de aplicación que corre sobre UDP
 - Permite aumentar el rendimiento de HTTP (HTTP/3, RFC 9114)
 - Desplegado en servidores y apps de Google (e.g. Chrome, YouTube)
 - Alrededor del 8% del tráfico de Internet corre sobre QUIC (abril 2025)




QUIC: Quick UDP Internet Connections

Incorpora diversos enfoques de TCP: establecimiento de conexión, control de errores y control de congestión (que veremos luego)


- Control de errores y congestión:
 - "Readers familiar with TCP's loss detection and congestion control will find algorithms here that parallel well-known TCP ones." [fragmento del RFC 9002]
- Establecimiento de conexión: define estado para confiabilidad, control de congestión, autenticación y encriptación sólo en un RTT
- Multiplexa diversos streams de aplicación sobre una misma conexión
 - Mantiene separado por stream la confiabilidad y la seguridad
 - Control de congestión compartido

QUIC: establecimiento de conexión



TCP (estado para confiabilidad y control de congestión) + **TLS** (estado para autenticación y encriptación)


Dos handshakes en serie




QUIC: estado para confiabilidad, control de congestión, autenticación y encriptación

Un handshake

Streams en QUIC





HTTP/1.1

HTTP/3 + QUIC (sin *HOL blocking*)

aplicación

:ransporte

¿Porqué usar QUIC y no TCP?

Problema con TCP	Cómo lo soluciona QUIC
Handshake lento (3 pasos + TLS)	Handshake rápido: 1 solo round-trip con cifrado incluido
Bloqueo por cabeza de línea	Múltiples flujos independientes (multiplexación)
Retransmisiones lentas y congestión	Mejor manejo de pérdidas y control de congestión
Cambios lentos en el estándar TCP	Va sobre UDP, permite evolución rápida sin cambiar el SO

Intro al Control de Congestión

Demoras en una red

Es el tiempo que tarda un paquete en viajar desde su origen hasta su destino.

Este retardo está compuesto por:

Demora de procesamiento en cada router
Demora de encolamiento (tiempo en la cola del router)
Demora de transmisión (tiempo necesario para colocar
todos los bits del paquete en el canal)
Demora de propagación (tiempo que tardan las señales
en recorrer el medio físico).

En redes congestionadas, la demora de encolamiento suele ser la que más varía y contribuye a un retardo mayor.

Principios del control de congestión

Congestión

- En términos informales, múltiples emisores enviando muchos datos, colapsando los recursos de la red
- Síntomas:
 - Delays prolongados (encolamiento en routers)
 - Pérdida de paquetes (overflow de buffers en routers)
- Distinto a control de flujo:
 - Control de flujo: un emisor saturando a un receptor
- Uno de los problemas más trascendentales en redes de computadoras


104 2025


Escenario simplista:

- Un router, buffers ilimitados
- Capacidad de los enlaces: R
- Dos flujos (equivalentes)
- Sin retransmisiones


¿Qué ocurre cuando la tasa de arribo de datos λ_{in} se aproxima a R/2?

Demora total = $1/((R/2)-\lambda_{in})$






máximo throughput por conexión: R/2




delays prolongados a medida que λ_{in} se aproxima a la capacidad


- Símil caso anterior pero con buffers finitos
- El emisor retransmite paquetes perdidos
 - Tasa de arribo mensajes de aplicación: λ_{in}
 - Tasa de envío de **segmentos**: $\lambda'_{in} \ge \lambda_{in}$



Suposición: oráculo de buffers libres


 El emisor envía segmentos sólo cuando hay buffers disponibles





Suposición: oráculo de pérdidas


- Los paquetes pueden descartarse en el router por overflow
- El emisor puede saber cuándo se descartó un paquete: retransmite sólo en tal caso




Suposición: oráculo de pérdidas

 Los paquetes pueden descartarse en el router por overflow

 El emisor puede saber cuándo se descartó un paquete: retransmite sólo en tal caso





R/2


 λ_{in}

capacidad

Suposición: retransmisiones innecesarias

 Puede haber pérdida de paquetes por overflow en los routers y consecuentes retransmisiones

 Los timers del emisor pueden dispararse prematuramente, generando envíos innecesarios




capacidad desperdiciada por envíos innecesarios

al enviar a tasa R/2, algunos paquetes demandan retransmisiones, no todas realmente necesarias

Suposición: retransmisiones innecesarias

- Puede haber pérdida de paquetes por overflow en los routers y consecuentes retransmisiones
- Los timers del emisor pueden dispararse prematuramente, generando envíos innecesarios





Costos de la congestión

- Más trabajo requerido para un throughput dado (por retransmisiones)
- Retransmisiones innecesarias: el enlace transporta múltiples copias de los paquetes (degradando el throughput)

- Cuatro emisores
- Caminos multi-hop
- Timeouts y retransmisiones

Conforme aumenta λ_{in} , los paquetes del flujo azul llegando al router de más arriba se descartarán: **throughput** \rightarrow **0**






Costo de la congestión


 Cuando se descarta un paquete, se desperdician los recursos de la red empleados previamente para transportar dicho paquete

- El throughput no puede exceder la capacidad
- El delay aumenta a medida que nos aproximamos a la capacidad
- Las pérdidas/retransmisiones degradan el throughput
- Las retransmisiones innecesarias degradan el throughput aún más
- Se desperdician los recursos de la red utilizados para transportar paquetes eventualmente descartados










104 2025

Estrategias para el control de congestión

Control de congestión end-to-end

- Sin retroalimentación explícita de la red
- La congestión se "infiere" del delay y/o las pérdidas observadas
 - Enfoque adoptado por TCP




104 2025

Estrategias para el control de congestión

Control de congestión asistido por la red

- Los routers proveen feedback directo a los hosts con flujos pasando a través de ellos
- Pueden indicar el nivel de congestión o bien definir explícitamente la tasa de envío



• Implementando e.g. en la extensión **ECN** (*Explicit Congestion Notification*) de TCP