Tecnología Digital IV: Redes de Computadoras

Clase 8: Nivel de Transporte - Parte 2

Lucio Santi & Emmanuel Iarussi

Licenciatura en Tecnología Digital Universidad Torcuato Di Tella

3 de abril de 2025


Agenda

- Servicios del nivel de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte no orientado a conexión: UDP
- Transferencia de datos confiable

Protocolos confiables




servicio confiable: abstracción



servicio confiable: implementación


La **complejidad** del protocolo depende fuertemente de las particularidades del canal no confiable subyacente (ej. si corrompe, pierde y/o reordena datos)



servicio confiable: implementación


Los interlocutores **no conocen** el estado del otro (e.g., el emisor no puede saber si un mensaje fue recibido)

 La única forma de conocer dicho estado es mediante el intercambio de mensajes (que puede fallar!)



servicio confiable: implementación

API (abstracta) de un protocolo confiable




API (abstracta) de un protocolo confiable

- rdt_send(data) crea un paquete que contiene los datos (mediante la acción make_pkt(data)) y los envía a la capa subyacente (utilizando la acción udt send(packet))
- rdt_rcv(packet) recibe un paquete del canal, remueve el encabezado mediante extract(packet, data) y lo pasa a la capa del nivel superior mediante la acción deliver data(data)

Diseño de un protocolo confiable

- Vamos a diseñar incrementalmente las características de un protocolo de transmisión confiable, rdt (Reliable Data Transfer)
- Motivación para entender la complejidad de protocolos como TCP
- Consideramos flujo unidireccional de datos (pero no así de información de control)
- Utilizaremos máquinas de estados finitos (FSMs) para especificar el protocolo:




rdt1.0: transmisión confiable sobre un canal confiable

- Comenzamos asumiendo que el canal subyacente es perfectamente confiable
 - No introduce errores en los bits
 - Tampoco pierde paquetes
- Tenemos una FSM para el emisor y otra para el receptor:
 - El emisor envía datos al canal subyacente
 - El receptor lee datos del canal


rdt1.0: transmisión confiable sobre un canal confiable

- Comenzamos asumiendo que el canal subyacente es perfectamente confiable
 - No introduce errores en los bits
 - Tampoco pierde paquetes
- Tenemos una FSM para el emisor y otra para el receptor:
 - El emisor envía datos al canal subyacente
 - El receptor lee datos del canal



rdt1.0: transmisión confiable sobre un canal confiable

- Comenzamos asumiendo que el canal subyacente es perfectamente confiable
 - No introduce errores en los bits
 - Tampoco pierde paquetes
- Tenemos una FSM para el emisor y otra para el receptor:
 - El emisor envía datos al canal subyacente
 - El receptor lee datos del canal




rdt2.0: transmisión sobre un canal con errores


- El canal subyacente puede corromper bits en los paquetes
 - Se pueden detectar vía checksum
- ¿Cómo podemos recuperarnos de los errores?
 - Acknowledgements (ACKs): el receptor indica explícitamente que el paquete llegó bien
 - Negative Acknowledgements (NAKs): el receptor indica explícitamente que el paquete llegó con errores
 - El emisor retransmite el paquete al recibir un NAK


stop and wait


el emisor envía un paquete y luego espera la respuesta del receptor


104 2024



















TD4 2024 20






udt send(ACK)

TD4 2024 21



Nota: el emisor **no tiene forma** de conocer el estado del receptor a menos que el mismo se comunique explícitamente



rdt2.0: ACKs/NAKs corruptos

Este protocolo **falla** si hay corrupción en ACKs/NAKs

- El emisor no tiene forma de saber qué ocurrió en el receptor
- Podríamos retransmitir, pero puede generar datos duplicados

Manejo de duplicados:


- El emisor retransmite el paquete actual ante corrupción de ACK/NAK
- Agrega un número de secuencia a cada paquete
- El receptor descarta paquetes duplicados valiéndose de este valor

stop and wait


el emisor envía un paquete y luego espera la respuesta del receptor




emisor




emisor





emisor




emisor








receptor



receptor

```
rdt_rcv(rcvpkt) &&
!corrupt(rcvpkt) && has_seq(rcvpkt, 0)
```


extract(rcvpkt,datos)
deliver_data(datos)
sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt send(sndpkt)



receptor

```
rdt_rcv(rcvpkt) &&
!corrupt(rcvpkt) && has_seq(rcvpkt, 0)
```

```
extract(rcvpkt,datos)
deliver_data(datos)
sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt send(sndpkt)
```



rdt_rcv(rcvpkt) &&
!corrupt(rcvpkt) && has_seq(rcvpkt, 1)

extract(rcvpkt,datos)
deliver_data(datos)
sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt_send(sndpkt)


receptor

rdt_rcv(rcvpkt) &&
!corrupt(rcvpkt) && has_seq(rcvpkt, 0)

extract(rcvpkt,datos)
deliver_data(datos)
sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)

sndpkt = make_pkt(NAK, checksum)
udt send(sndpkt)



rdt rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)

sndpkt = make_pkt(NAK, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&
!corrupt(rcvpkt) && has_seq(rcvpkt, 1)

extract(rcvpkt,datos)
deliver_data(datos)
sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt_send(sndpkt)

receptor

rdt_rcv(rcvpkt) &&
!corrupt(rcvpkt) && has_seq(rcvpkt, 0)


extract(rcvpkt,datos)
deliver_data(datos)
sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)

sndpkt = make_pkt(NAK, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&
!corrupt(rcvpkt) && has seq(rcvpkt, 1)

sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt send(sndpkt)



rdt_rcv(rcvpkt) &&

!corrupt(rcvpkt) && has_seq(rcvpkt, 1)

extract(rcvpkt,datos)
deliver_data(datos)
sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt rcv(rcvpkt) && corrupt(rcvpkt)

sndpkt = make_pkt(NAK, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt_rcv(rcvpkt) &&
!corrupt(rcvpkt) && has seq(rcvpkt, 0)

sndpkt = make_pkt(ACK, checksum)
udt send(sndpkt)

rdt2.1: conclusiones

Emisor

- Agrega un número de secuencia a los paquetes
- Sólo utiliza dos números de secuencia
- Debe comprobar corrupción de los ACKs/NAKs recibidos
- Duplica la cantidad de estados
 - El estado debe recordar el número de secuencia del paquete esperado


Receptor


- Debe comprobar si el paquete recibido es un duplicado
 - El estado indica el número de secuencia del paquete esperado
- El receptor no puede saber si su último ACK/NAK llegó correctamente al emisor


- Misma funcionalidad que rdt2.1 pero sólo empleando ACKs
- En vez de un NAK, el receptor envía un ACK del último paquete recibido correctamente
 - El receptor debe indicar explícitamente el número de secuencia del paquete ACKeado
- Un ACK duplicado en el emisor dispara la misma acción que un NAK: retransmitir el paquete actual

TCP utiliza este enfoque (más sobre esto luego)

104 2024







rdt3.0: transmisión sobre un canal con errores y pérdidas

Nueva suposición: el canal subyacente, además de introducir errores, puede **perder paquetes** (datos y/o ACKs)


 Necesitamos checksums, números de secuencia, ACKs y retransmisiones, pero con esto solo no alcanza


Enfoque: el emisor espera un ACK durante cierto tiempo


- Si no llega, retransmite el paquete
- Si hay demoras (en vez de pérdidas efectivas),
 - La retransmisión causará duplicados (pero ya lo contemplamos con los números de secuencia)
 - El receptor debe indicar el número de secuencia del paquete
- La La Speral se controla con un *timer* que produce interrupciones cada cierto intervalo de tiempo (*timeout*)


1D4 2024





























rdt3.0: escenarios






(a) sin pérdida

rdt3.0: escenarios






rdt3.0: rendimiento (stop-and-wait)

Veamos cómo estimar la utilización del canal U por parte del emisor

$$U = \frac{L/R}{RTT + L/R}$$



- Si e.g. L = 8 kb, R = 1 Gbps y RTT = 30 ms, U = 0.00027
 - Rendimiento muy pobre
- El protocolo limita el rendimiento del canal subyacente