Tecnología Digital IV: Redes de Computadoras

Clase 12: Nivel de Transporte - Parte 6

Lucio Santi & Emmanuel Iarussi

Licenciatura en Tecnología Digital Universidad Torcuato Di Tella

15 de abril de 2025

Agenda

- Servicios del nivel de transporte
- Multiplexación y demultiplexación
- Transporte no orientado a conexión: UDP
- Transferencia de datos confiable
- Transporte orientado a conexión: TCP
- Protocolos modernos: QUIC
- Introducción al control de congestión

Principios del control de congestión


Congestión

- En términos informales, múltiples emisores enviando muchos datos, colapsando los recursos de la red
- Síntomas:
 - Delays prolongados (encolamiento en routers)
 - Pérdida de paquetes (overflow de buffers en routers)
- Distinto a control de flujo:
 - Control de flujo: un emisor saturando a un receptor
- Uno de los problemas más trascendentales en redes de computadoras

1D4 2025


Causas y costos de la congestión

- El throughput no puede exceder la capacidad
- El delay aumenta a medida que nos aproximamos a la capacidad
- Las pérdidas/retransmisiones degradan el throughput
- Las retransmisiones innecesarias degradan el throughput aún más
- Se desperdician los recursos de la red utilizados para transportar paquetes eventualmente descartados










Estrategias para el control de congestión

Control de congestión end-to-end

- Sin retroalimentación explícita de la red
- La congestión se "infiere" del delay y/o las pérdidas observadas
 - Enfoque adoptado por TCP




104 2025

Estrategias para el control de congestión

Control de congestión asistido por la red

- Los routers proveen feedback directo a los hosts con flujos pasando a través de ellos
- Pueden indicar el nivel de congestión o bien definir explícitamente la tasa de envío



 Implementando e.g. en la extensión ECN (Explicit Congestion Notification) de TCP

Estructura del segmento TCP

len uso CE

puerto src

checksum

ACK: nro. de secuencia del próximo byte esperado flag A: indica ACK longitud del header Mismo que en UDP (Internet checksum) flags C, E: notificación de congestión opciones de TCP flags RST, SYN, FIN: manejo de conexión

datos de la aplicación (longitud variable)

32 bits

nro, de secuencia

nro. de ACK

opciones (longitud variable)

puerto dst

ventana rec.

URG pointer

cuenta cantidad de bytes enviados por el *stream* de datos

cantidad de bytes que el receptor está dispuesto a aceptar

00: No ECN


10: ECN-capable

11: Congestion Experienced (CE)


Control de congestión en TCP

Control de congestión en TCP: AIMD

• Enfoque: los emisores pueden aumentar la tasa de envío hasta detectar pérdidas (congestión); luego, decrementan la tasa ante dicha pérdida



AIMD



TCP AIMD

En *Multiplicative Decrease*, la tasa de envío:

- Se reduce siempre a 1 MSS ante una pérdida (TCP Tahoe, versión "original" del protocolo de control de congestión, 1980s)
- Se reduce a la mitad ante una pérdida indicada por la recepción de tres ACKs duplicados (TCP Reno, fines de los 90s)
- AIMD es un algoritmo distribuido y asincrónico
- Tiene buenas propiedades, e.g.
 - Optimiza flujos congestionados a lo largo de toda la red

Es justo y estable


Estabilidad en redes

En redes de computadoras, la **estabilidad** implica que:

- 1. La red se utiliza eficientemente, es decir, la tasa de bits disponible se aprovecha sin desperdicio.
- 2. La congestión no crece indefinidamente, ni causa pérdidas masivas.
- 3. **Múltiples flujos TCP pueden coexistir** y adaptarse mutuamente, sin que uno domine o sature al resto.
- 4. El sistema **converge a un equilibrio** donde cada flujo ajusta su tasa en respuesta a las condiciones de la red.

104 2025

Control de congestión en TCP



Comportamiento del emisor:

 En esencia, enviar cwnd bytes, esperar ACKs al cabo de un RTT y enviar más bytes luego

tasa
$$\approx \frac{\text{cwnd}}{\text{RTT}}$$
 bytes/s


TCP limita la cantidad de datos en vuelo:

```
LastByteSent - LastByteAcked ≤ min(cwnd, rwnd)
```

 La ventana de congestión, cwnd, se ajusta dinámicamente en respuesta a la congestión observada en la red


Fase de Slow Start

- Al iniciar la conexión, se incrementa la tasa de envío exponencialmente hasta detectar la primera pérdida:
 - Al comienzo, cwnd = k . MSS (ej. 1 MSS, como en la figura)
 - Se duplica la cwnd en cada RTT
 - Esto se logra incrementando en una unidad la cwnd por cada ACK recibido
- La tasa inicial es lenta, pero crece exponencialmente rápido



De Slow Start a Congestion Avoidance


- Cuando cwnd alcanza cierto umbral, el incremento de la tasa de envío deja de ser exponencial y pasa a ser lineal
- Este umbral es ssthresh: se define como la mitad de la cantidad de datos en vuelo antes de detectar una pérdida



Esta nueva fase de incremento lineal se llama Congestion Avoidance

TCP Reno: máquina de estados

IW: initial windowLW: loss window




Ejercicio!

- Se tiene una conexión TCP recién establecida en la que las ventanas de recepción de los interlocutores son siempre de 20 KB
- Uno de ellos decide enviar una cantidad arbitraria de datos al otro
- Suponiendo que la red no está congestionada, calcular cuántos bytes habrá enviado el TCP de dicho emisor al momento de entrar en Congestion Avoidance
 - Asumir una cwnd inicial de 2 MSS = 4 KB y ssthresh inicial de
 64 KB

TCP CUBIC


- TCP CUBIC (2008; RFC 8312) reformula la estrategia de sondeo de capacidad de transmisión disponible en la red
- Intuición:
 - W_{max} : tasa de envío con la cual se detectó congestión
 - Luego de reducir la ventana ante una pérdida, incrementarla rápido hacia $W_{\rm max}$ al principio, pero luego acercarse despacio



TCP CUBIC

- $\emph{\textbf{K}}$: instante de tiempo en el que la ventana de congestión alcanza W_{max}
- La ventana se incrementa de acuerdo al cubo de la distancia entre el tiempo actual y K
 - Incrementos grandes al estar lejos de K
 - Incrementos chicos cerca de K


 TCP CUBIC es el algoritmo de CC predeterminado en Linux y el más utilizado en los servidores web más comunes



Explicit Congestion Notification (ECN)


Control de congestión asistido por la red en TCP/IP:

- Utiliza dos bits en el header IP (campo Type of Service) marcados por los routers para indicar congestión (decisión a cargo de los operadores de la red)
- El paquete marcado eventualmente llega al receptor TCP
- En el siguiente ACK, se enciende el bit ECE (ECN Echo) en el header TCP
- El emisor, luego, reduce a la mitad la ventana de congestión



TCP Fairness


Objetivo: si K sesiones TCP comparten el mismo enlace con capacidad R, cada una debería tener una tasa promedio de R/K



TCP Fairness

Se demostró que el algoritmo AIMD es fair bajo ciertas suposiciones

 Intuición: dos conexiones con igual RTT que comparten un router con capacidad R (sin otras conexiones o tráfico UDP)



Fairness en Internet

Tráfico UDP

- Las apps multimedia no suelen utilizar TCP
 - No quieren que la tasa de transmisión se regule vía control de congestión
- Con UDP pueden enviar a tasa constante, tolerando pérdidas
- UDP potencialmente puede "desplazar" el tráfico TCP en los routers

Conexiones TCP en paralelo

- Las apps pueden abrir múltiples conexiones en paralelo entre dos hosts (los navegadores suelen hacerlo)
- Si por ejemplo tenemos un enlace con capacidad R y 9 conexiones,
 - Si una app abre una nueva conexión, obtiene una tasa de R/10
 - Si una nueva app abre 11 conexiones, obtiene una tasa de R/2