
Apuntes de clase

1. Instalar Ubuntu Server con RAID1, LVM y cifrado

- Ventajas de usar LVM.
 - o Flexibilidad
- FDE (Full Disk Encryption)
- ¿Cual sería los pasos que hay que seguir según el asistente de instalación de ubuntu server para configurar un RAID, un LVM y cifrarlo?
- Estructura LVM



• ¿A que se refiere ubuntu cuando habla de un MD? Multi-device

2. Crear un VL y pasar Ivar a dicho VL (CentOs)

Orden de abstracción de menos a mas

Discos/Particiones Reales → Volúmenes Físicos → Grupo de Volúmenes → Volúmenes Lógicos

 $lsblk \rightarrow \underline{http://man7.org/linux/man-pages/man8/lsblk.8.html}$ df -h $\rightarrow \underline{http://man7.org/linux/man-pages/man1/df.1.html}$

cl-root = [grupo de volumenes] cl – [nombre de volumen lógico] root

/dev/mapper/cl-root → Entorno de trabajo en el que se apoya LVM encargado de organizar/mapear los volúmenes lógicos dentro del grupo de volúmenes.(obligatorio usar cuando el volumen está cifrado)

/dev/cl/root → Ruto de volumen lógico root perteneciente al grupo de volúmenes cl. Igual que mapper pero con menos potencial.

lvmdiskscan →

lvdisplay →

pvcreate /dev/sdb → Crear el volumen físico sobre el dispositivo sdb.

pvdisplay → Muestra los volúmenes físicos del sistema.

pvs → Igual que pvdisplay pero la información viene sintetizada en una tabla.

Vgcreate → Crear un nuevo grupo de volumenes.

vgdisplay → Muestra los grupos de volúmenes que hay en el equipo.

vgextend cl /dev/sdb → Añade el volumen físico /dev/sdb al grupo de volumenes cl (OJO! /dev/sdb debe de se un volumen físico previamente usando pvcreate).

lvcreate -L 4G -n newvar cl → https://linux.die.net/man/8/lvcreate (crea un nuevo volumen lógico del grupo de volúmenes cl)

mkfs -t ext4 /dev/cl/newvar → Crear el sistema de archivos de tipo ext4 para el volumen lógico newvar

El próximo paso es copiar /var a el volumen lógico newvar, pero antes deberemos de expulsar a todos los usuarios para evitar conflictos, dejando solo a root, usando el comando:

systemctl isolate runlevel1.target systemctl isolate rescue.target

cp -a /var/* /mnt/newvar → Copiamos el contenido de /dev al nuevo volumen lógico (-a para guardar enlaces simbólicos y de más)

Password → practicas,ISE

echo "/dev/mapper/cl-newvar /var ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab → Añadimos la entrada al fstab para que se monte el nuevo volumen logico nada mas arrancar el sistema.

Mount -a → Volvemos a montar todo lo que indica la tabla de fstab

Una vez hecho esto y veamos que todo funciona perfectamente, comentamos esa linea del fstab para volver a montar el /var original y eliminar todo su contenido ya que si no tendríamos información duplicada

3. Crear un VL y pasar /var a dicho VL usando RAID 1 (teniendo el contenido de /var espejado)

1. Creamos el dispositivo md0

mdadm → utilidad para gestionar RAIDs. No viene por defecto instalada (*yum install mdadm*)

```
mdadm --create /dev/md0 -level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
--create /dev/md0 → crea el multi-device (raid) md0
--level=1 → RAID de tipo 1
--raid-devices=2 → numero de dispositivos que formaran el RAID
```

Por defecto la instalación de Centos no trae la tarjeta de red configurada con una IP por lo que no tenemos acceso a internet y no podremos instalar **mdadm**.

Para solucionar esto utilizaremos el comando **dhclient -v** y nos asignará automáticamente una IP. Con **ip addr** podremos comprobar que tenemos la IP asignada.

Una vez instalado procedemos a crear el dispositivo md0 con el comando anterior.

```
[root@localhost ~ ]# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
    may not be suitable as a boot device. If you plan to
    store '/boot' on this device please ensure that
    your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
    --metadata=0.90
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

```
[root@localhost ~]# lsblk
MAME
             MAJ:MIN RM
                          SIZE RO TYPE
                                          MOUNTPOINT
               8:0
                       0
                            8G
                                 0 disk
sda
  sda1
               8:1
                       0
                             1G
                                 0 part
                                          ∕boot
                             7G
  -sda2
               8:2
                       0
                                 0 part
    cl-root 253:0
                       0
                          6,2G
                                 0 lvm
                                          [SWAP]
    cl-swap 253:1
                       0
                          820M
                                 0 lvm
               8:16
                       0
                             8G
                                 0 disk
 -md0
               9:0
                       0
                             8G
                                 0 raid1
               8:32
                       0
                             8G
                                 0 disk
               9:0
                       0
                             8G
                                 0 raid1
 -md0
              11:0
                       1 1024M
```

2. **Creamos el volumen físico** ¿con sdb?¿scd?

```
[root@localhost ~]# pvdisplay
 --- Physical volume
 PV Name
                        /dev/sda2
 UG Name
                        сl
 PV Size
                        7,00 GiB / not usable 3,00 MiB
                        yes (but full)
 Allocatable
 PE Size
                        4,00 MiB
 Total PE
                        1791
 Free PE
                        0
 Allocated PE
                        1791
                        r47gca-dpQe-ZtbY-Qhup-Nmfy-7FQH-wmuU38
 PV UUID
 "/dev/md0" is a new physical volume of "7,99 GiB"
 --- NEW Physical volume ---
 PV Name
                        /dev/md0
 UG Name
 PV Size
                        7,99 GiB
 Allocatable
                        NO
 PE Size
                        0
 Total PE
                        0
 Free PE
                        0
 Allocated PE
                        UqPm2p-s51Q-ffsd-pX1n-qWxk-1PYD-XddYuG
 PV UUID
```

3. Creamos un nuevo **grupo de volumenes** distinto de cl (grupo por defecto de Centos) donde meteremos el volumen fisico del RAID 1 para garantizar que el contenido de los volúmenes lógicos estará espejado.

```
[root@localhost ~]# vgcreate pmraid1 /dev/md0
Volume group "pmraid1" successfully created
[root@localhost ~]# vgs
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
cl 1 2 0 wz--n- 7,00g 0
pmraid1 1 0 0 wz--n- 7,99g 7,99g
```

4. Creamos un nuevo **volumen lógico** de tamaño

[root@localhost ~]# lvcreate -L 1G -n newvar pmraid1 Logical volume "newvar" created.

```
--- Logical volume
LV Path
                        /dev/pmraid1/newvar
                                                 lvdisplay
LU Name
                        newvar
UG Name
                        pmraid1
LV UUID
                        RcJeic-oW6U-nZYS-6Acs-CntF-P7fP-yGDJMt
LV Write Access
                        read/write
LV Creation host, time localhost.localdomain, 2017-10-05 16:25:01 +0200
LV Status
                        available
# open
LV Size
                        1,00 GiB
Current LE
                        256
Segments
Allocation
                        inherit
Read ahead sectors
                        auto
- currently set to
                        8192
Block device
                        253:2
```

5. **Creamos el sistema de ficheros** sobre el nuevo volumen lógico creado anteriormente, creamos una nueva carpeta para montar dicho volumen lógico y lo montamos.

```
[root@localhost ~]# mkfs -t xfs /dev/mapper/pmraid1-newvar
meta-data=/dev/mapper/pmraid1-newvar isize=512
                                                  agcount=4, agsize=65536 blks
                                 sectsz=512
                                             attr=2, projid32bit=1
                                              finobt=0, sparse=0
                                 crc=1
                                              blocks=262144, imaxpct=25
data
                                 bsize=4096
                                 sunit=0
                                              swidth=0 blks
naming
        =version 2
                                 bsize=4096
                                              ascii-ci=0 ftype=1
         =internal log
                                 bsize=4096
                                              blocks=2560, version=2
log
                                 sectsz=512
                                              sunit=0 blks, lazy-count=1
                                              blocks=0, rtextents=0
realtime =none
                                 extsz=4096
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/vartemp
[root@localhost ~]# mount /dev/pmraid1/newvar /mnt/vartemp/
```

е

6. **Creamos una carpeta** para montar el nuevo volumen lógico y **montamos** el volumen lógico en dicha carpeta.

[root@localhost ~]# mkdir /mnt/vartemp_

```
[root@localhost ~]# mount /dev/pmraid1/newvar /mnt/vartemp/
```

7. **Aislamos el sistema** y nos quedamos monousuario para realizar tareas críticas.

```
[root@localhost ~]# systemctl isolate runlevel1.target_
```

8. Copiamos el contenido de /var/* a /mnt/vartemp

```
[root@localhost ~]# cp -a /var/* /mnt/vartemp/
```

9. **Añadimos la entrada al fstab** para montar el volumen lógico nada mas arrancar nuestra máquina.

```
[root@localhost ~]# vi /etc/fstab _
```

APUNTES COMANDO vi

:wq → write and quit

:q! → Salir sin guardar

i → Entrar modo inserción | Esc → salir del modo

```
/dev/mapper/cl-swap swap swap defaults 0 0 /dev/mapper/pmraid1-newvar /var xfs defaults 0 0
```

10. Montamos de nuevo todo lo que hay en el **fstab** y así montara la nueva linea añadida con el volumen lógico.

```
[root@localhost ~]# mount -a
```

```
[root@localhost ~]# mount | grep newvar
/dev/mapper/pmraid1-newvar on /mnt/vartemp type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,
inode64,noquota)
/dev/mapper/pmraid1-newvar on /var type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,
noquota)
```

11. Desmontamos /mnt/vartemp

```
[root@localhost ~]# umount /mnt/vartemp/
[root@localhost ~]# mount | grep newvar
/dev/mapper/pmraid1-newvar on /var type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,
noquota)
```

12. Ahora deberemos eliminar/cambiar de sitio el /var original para no tener información repetida. Para ello lo desmontamos, creamos un directorio nuevo y volcamos el contenido.

```
[root@localhost ~]# umount /var
[root@localhost ~]# mount | grep var
[root@localhost ~]# ls /var
adm crash empty gopher lib lock mail opt run tmp
cache db games kerberos local log nis preserve spool yp
[root@localhost ~]#
```

```
[root@localhost ~]# mkdir /var_original
[root@localhost ~]# mv /var/* /var_original/
[root@localhost ~]# ls -l /var
total 0
```

13. Volvemos a realizar el **mount -a** para que cargue lo del fstab y monte el nuevo /var

```
[root@localhost ~]# mount -a
[root@localhost ~]# mount | grep var
/dev/mapper/pmraid1-newvar on /var type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,
noquota)
[root@localhost ~]# ls /var
adm crash empty gopher lib lock mail opt run tmp
cache db games kerberos local log nis preserve spool yp
```

14. Ahora vamos a proceder a cifrar el volumen, para ello instalamos el paquete **cryptsetup** para cifrar el contenido del nuevo /var

```
[root@localhost ~]# yum install cryptsetup_
```

15. Realizamos una copia de seguridad de /var por si hubiera cualquier problema en /var_raid

```
[root@localhost ~]# mkdir /var_raid
[root@localhost ~]# cp -a /var/* /var_raid/
```

16. Desmontamos /var previamente antes de hacer el cifrado del volumen lógico

```
[root@localhost ~]# umount /var
[root@localhost ~]# _
```

17. Tras esto ya podemos proceder con el cifrado del volumen.

YES en mayúscula y metemos la clave

```
[root@localhost ~]# cryptsetup luksFormat /dev/mapper/pmraid1-newvar

WARNING!
======

Esto sobreescribirá los datos en /dev/mapper/pmraid1-newvar de forma irrevocable

Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Introduzca la frase contraseña:
Verifique la frase contraseña:
[root@localhost ~]# _
```

18. Abrimos el dispositivo cifrado y de esta forma lo mapeamos en /dev/mapper/

```
[root@localhost ~]# cryptsetup luksOpen /dev/mapper/pmraid1-newvar pmraid1-newva
r_crypt
Introduzca la frase contraseña de /dev/mapper/pmraid1-newvar:
```

```
[root@localhost ~]# ls /dev/mapper/
cl-root cl-swap control pmraid1-newvar pmraid1-newvar_crypt
[root@localhost ~]#
```

19. Creamos el sistema de archivos...

```
ISE Centos 2 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
[root@localhost ~]# mkfs -t xfs /dev/mapper/pmraid1-newvar_crypt
meta-data=/dev/mapper/pmraid1-newvar_crypt isize=512                         agcount=4, agsize=65408
blks
                                   sectsz=512
                                                  attr=2, projid32bit=1
                                   crc=1
                                                  finobt=0, sparse=0
                                   bsize=4096
                                                  blocks=261632, imaxpct=25
data
                                   sunit=0
                                                  swidth=0 blks
naming
         =version 2
                                   bsize=4096
                                                  ascii-ci=0 ftupe=1
         =internal log
                                   bsize=4096
                                                  blocks=855, version=2
log
                                   sectsz=512
                                                  sunit=0 blks, lazy-count=1
                                                  blocks=0, rtextents=0
                                   extsz=4096
realtime =none
[root@localhost ~]#
```

20. Montamos el nuevo SA en una carpeta temporal para copiar el contenido de /var

```
[root@localhost ~]# mount /dev/mapper/pmraid1-newvar_crypt /mnt/vartemp/
[root@localhost ~]# cp -a /var/* /mnt/vartemp/
[root@localhost ~]# ls -l /mnt/vartemp/
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root 6 oct 7 04:41 cache
drwxr-xr-x. 5 root root 53 oct 19 16:12
lrwxrwxrwx. 1 root root 11 oct 7 04:41
                                                  ../run/lock
                                              ->
drwxr-xr-x. 2 root root 46 oct 19 16:12 log
lrwxrwxrwx. 1 root root
                         6 oct
                                 7 04:41 run -> ../run
                                 7 04:41 spool
drwxr-xr-x. 2 root root
                         6 oct
drwxrwxrwt. 2 root root
                          6 oct
                                 7 04:41 tmp
```

21. Editamos el fstab y añadimos la el volumen crifrado

```
[root@localhost ~]# cat /etc/fstab
 /etc/fstab
 Created by anaconda on Thu Oct 5 15:43:55 2017
 Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
 See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
/dev/mapper/cl-root
                                               xfs
                                                       defaults
UUID=4e9e51c1-6b24-4afa-a2fb-e6589bb2d258 /boot
                                                                 xfs
                                                                        defaul
         00
ts
/dev/mapper/cl-swap swap
                                               swap
                                                       defaults
/dev/mapper/pmraid1-newvar_crypt
                                                               defaults
                                       ∕var
                                                       xf s
lrootUlocalhost "l#
```

22. Ahora para que cada vez que inicie la maquina se habra el volumen cifrado sin necesidad de hacer el luksOpen modificaremos el fichero /etc/crypttab

```
[root@localhost ~]# blkid | grep crypto
/dev/mapper/pmraid1-newvar: UUID="f6bda27e-5f07-4caf-8c11-1ea2ac33086c" TYPE="<mark>cr</mark>
ypto_LUKS"
[root@localhost ~]# blkid | grep crypto >> /etc/crypttab
[root@localhost ~]# cat /etc/crypttab
/dev/mapper/pmraid1-newvar: UUID="f6bda27e-5f07-4caf-8c11-1ea2ac33086c" TYPE="cr
ypto_LUKS"
[root@localhost ~]# _
```

23. Editamos el fichero /etc/crypttab y lo dejamos de la siguiente forma

```
[root@localhost ~]# cat /etc/crypttab
pmraid1-newvar_crypt UUID=f6bda27e-5f07-4caf-8c11-1ea2ac33086c none
```

24. Ahora si reiniciamos debería de pedirnos la contraseña al iniciar el equipo, para poder abrir el volumen cifrado y así montarlo correctamente.

```
Please enter passphrase for disk pmraid1-newvar (/dev/mapper/pmraid1-newvar)!:_
```

25. Efectivamente al iniciar podremos comprobar que el volumen cifrado a sido correctamente montado en /var

```
[root@localhost ~]# mount | grep cryp
/dev/mapper/pmraid1-newvar_crypt on /var type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,in
ode64,noquota)
[root@localhost ~]# ls /var
cache lib lock log run spool tmp
[root@localhost ~]# _
```

3. Crear un VL y pasar /var a dicho VL usando RAID 1 (teniendo el contenido de /var espejado)

