## TP 1 8622 LaboratorioControl

- a). Obtener un modelo en espacio de estados no lineal. Definir las variables de estado y la acción de control, siendo "y" la salida.
- b) Linealizar alrededor del equilibrio tal que yo=1.
- c) Obtener la transferencia del sistema linealizado. Suponer que la transferencia de la planta linealizada se multiplica a la salida por,  $H(s)=(1-T4s)(1+T4s) \text{ (Ecuación A) lo cual representa en tiempo continuo, una aproximación del efecto que tiene la implementación digital de un controlador con un tiempo$

de muestreo de "T" segundos.

- d) Hacer las simulaciones lineales en Simulink con el control discretizado y mostrar que estabiliza la linealización.
- e) Armar el modelo no lineal en Simulink.
- f) Para los puntos anteriores d) y e), se debe diseñar un compensador teniendo en cuenta la Ec. "A" que tenga acción integral para una respuesta con un sobrepico del 10% y con un tiempo de establecimiento ts=1s. Explicar qué tipo de limitaciones de diseño impone la Ec.(A) y elegir el "T" lo más grande posible que cumpla con los requerimientos de diseño. Además, el margen de fase debe ser de 60° al menos. Fundamentar el diseño. Calcular el margen de estabilidad "sm".
- g) Simular el sistema NO LINEAL con el compensador diseñado en el punto f) conectado simulando una respuesta a un escalón de referencia que lleve la salida del valor de equilibrio a un valor de y=1,5. Incluir en la simulación una perturbación de entrada a la planta de tipo escalón de un 50% del valor nominal de la acción de control en el equilibrio. Debe incluirse la transferencia de la Ec. (A) en la simulación no lineal.
- h) Calcular una realimentación de estados con acción integral para este problema. Hacer la simulación lineal de este control en Simulink
- i) Ídem h) con observador

$$R = 4; L = 1e-2$$

$$m = 0,1; g = 10$$

$$v = iR$$

$$F = \frac{i}{y}$$