

DESPLIEGUE DE MYSQL

El estándar de la industria moderna prioriza entornos inmutables y reproducibles frente a las tradicionales instalaciones locales sobre sistemas hosts de desarrollo (*bare-metal*). Utilizar **Docker** y **Docker Compose** asegura que todo el alumnado trabaje en un entorno idéntico. Con este recurso aprenderás a realizar la instalación de MySQL o utilizar MySQL con contenedores Docker

Instalación de MySQL en Ubuntu

Paso 1: Actualizar el repositorio e instalar MySQL Server

Ejecuta el gestor de paquetes apt para instalar la versión oficial incluida en los repositorios de Ubuntu:

```
sudo apt update  
sudo apt install -y mysql-server
```

Paso 2: Verificar que el servicio esté activo

Una vez finalizada la instalación, verifica que el motor de la base de datos esté ejecutándose correctamente:

```
sudo systemctl status mysql
```

Deberías ver el estado en verde como active (running).

Paso 3: Configurar la seguridad inicial (mysql_secure_installation)

Ejecuta el script de seguridad integrado para establecer reglas básicas (como cambiar la política de contraseñas y eliminar usuarios anónimos):

```
sudo mysql_secure_installation
```

El asistente te hará las siguientes preguntas:

1. **VALIDATE PASSWORD COMPONENT:** Presiona y si deseas exigir contraseñas complejas, o n si prefieres contraseñas sencillas para entornos de desarrollo.
2. **Set root password:** Define una contraseña para el usuario root de MySQL.

3. **Remove anonymous users?:** Responde y (elimina usuarios anónimos).
4. **Disallow root login remotely?:** Responde y (por seguridad, se limita a root a conectarse solo localmente) y n en caso contrario
5. **Remove test database and access to it?:** Responde y (elimina la base de datos de prueba) y n en caso contrario
6. **Reload privilege tables now?:** Responde y (aplica los cambios inmediatamente).

Paso 4: Cambiar la autenticación del usuario root (Opcional pero recomendado)

En Ubuntu, el usuario root de MySQL usa por defecto el plugin auth_socket, lo que exige usar sudo mysql para entrar. Si prefieres acceder mediante usuario y contraseña tradicionales (por ejemplo, desde un cliente gráfico como DBeaver o Workbench):

1. Accede a la consola de MySQL:

```
sudo mysql
```

Cambia el método de autenticación y asigna una contraseña ejecutando la siguiente consulta SQL (reemplaza TuPasswordSegura123! por tu clave):

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password  
BY 'TuPasswordSegura123!';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Cuidado para no tener problema y poder acceder desde cualquier equipo establecer como método de autenticación mysql_native_password

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password  
BY 'TuPasswordSegura123!';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Paso 5: Comprobar el acceso local

Ahora puedes iniciar sesión en MySQL con tu usuario y contraseña mediante el cliente local:

```
mysql -u root -p
```

Instalación de MySQL en OpenSuse

Primeros pasos con MySQL

Uso de MySQL con Docker y Docker Compose

Versión avanzada 1 (2º ASIR - UT1)

Este archivo monta los directorios críticos de configuración, datos y logs sobre el volumen físico local para permitir un análisis interactivo sin perder persistencia.

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql-sysadmin-ut1
    restart: always
    command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: RootPass_2026
      MYSQL_DATABASE: sysadmin_audit
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      # Persistencia del directorio de datos del motor
      - db_data:/var/lib/mysql
      # Mapeo personalizado para aplicar configuraciones
      (/etc/mysql/conf.d/)
      - ./config:/etc/mysql/conf.d
      # Directorio de Logs mapeado para permitir análisis externo directo
      en el host
      - ./logs:/var/log/mysql
    networks:
      - asir-net
  deploy:
    resources:
      limits:
        cpus: '1.5'
        memory: 1500M
    volumes:
      db_data:
```

```
networks:  
  asir-net:  
    driver: bridge
```

```
# Iniciar contenedor  
docker compose up -d  
# Detener contenedor  
docker compose down -v  
# Comprobar contenedores activos  
docker ps  
# Reiniciar contenedor tras cambios de configuración  
docker compose restart  
# Entrar al contenedor  
docker exec -it mysql-sysadmin-ut1 bash  
# Ejecutar MySQL  
mysql -u root -p -P 3306
```

Si no tenemos instalado MySQL en el servidor necesitaremos un cliente:

```
sudo apt install mysql-client-core-8.0  
# El acceso en este caso será con:  
mysql -u root -p -h 127.0.0.1 -P 3306
```