# **SettingBundle**

## **Root.plist**

可选类型	简单含义	键和具体含义
Group	分组	键为PSGroupSpecifier,首选项逻辑编组的标题。
Mulit Value	多选	键为PSMultiValueSpecifier,下拉式列表。
Text Field	文本框输入	键为PSTextFieldSpecifier, 可编辑的文本字符串。
Toggle Switch	选择开关	键为PSToggleSwitchSpecifier,开关按钮。
Slider	滑动杆	键为PSSliderSpecifier,取值位于特定范围内的滑块。
Title	显示文本	键为PSTitleValueSpecifier,只读文本字符串。
Child Pane	子窗格	键为PSChildPaneSpecifier,子首选项页。

Item0非常重要,Item0的类型一定是Group,对应的是一个分组表格类型,然后下面的Item都在这个分组表格中,直到遇到下一个Group。

#### 基本设置

• Type: 可选类型

• Title:将要显示的名字

Identifier:name\_preferenceDefaultValue: 默认设置

(设置Identifier是为了通过ObjectForKey来查找数据。 但是indentifier和type是必须添加的,并且identifier不添加是不会显示的)

#### **Text Field**

选项	含义
Text Field is Secure 是否为 安全文本	如果设置为YES,则内容以圆点符号出现
Autocapitalization Style 自动大 写。	有四个值: None(无)、Sentences(句子首字母大写)、Words(单词首字母大写)、All Characters(所有字母大写)
Autocorrection Style 自动纠正 拼写。	有三个值: Default(默认)、No Autocorrection(不自动纠正)、Autocorrection(自动纠正)。如果开启,输入一个不存在的单词,系统会划红线提示。
Keyboard Type 键盘样式。	有五个值: Alphabet(字母表,默认)、Numbers and Punctuation(数字和标点符号)、Number Pad(数字面板)、URL(比Alphabet多出了.com等域名后缀)、Email Address(比Alphabet多出了@符合)

## **Toggle Switch**

选项	含义	
Value for ON	当开关置为ON时,取得的字符串值	
Value for OFF	当开关置为OFF时,取得的字符串值	

## Slider

选项	含义
Minimum Value	最小值, Number类型
Maximum Value	最大值, Number类型
Min Value Image Filename	最小值那一端的图片
Max Value Image Filename	最大值那一端的图片

Ps.图片大小必须小于30\*30,并且要放在Settings.bundle包内(在Finder里显示包内容,然后粘贴)。

#### Multivalue

选项	含义	
Values	值的集合	
Titles	标题的集合, <b>与值一一对应</b>	

## **Child Pane**

选项	含义
Filename	子plist的文件名