

REQ - Limites Diários da Automação Crescer Instagram

1. Objetivo

Permitir que a automação Crescer Instagram adapte automaticamente o limite diário de ações de seguir e deixar de seguir para cada perfil, utilizando sua capacidade operacional observada, de forma a reduzir o risco de restrições do Instagram, equilibrar as ações executadas e minimizar a necessidade da fase de Limpeza.

2. Contexto

A automação Crescer Instagram realiza ações automáticas de seguir usuários pertencentes aos perfis-alvo definidos pelo cliente e posteriormente executa ações de deixar de seguir para manter a quantidade de perfis seguindo sob controle.

Atualmente, todas as contas utilizam limites fixos de execução, embora cada perfil possua uma capacidade operacional diferente perante o Instagram.

Além disso, a diferença entre a quantidade de ações de seguir e deixar de seguir faz com que algumas contas atinjam o limite de 7.500 perfis seguindo, obrigando a automação a interromper temporariamente sua principal finalidade.

A nova funcionalidade permitirá que cada perfil tenha um limite operacional próprio, calculado automaticamente após a fase de Aquecimento, utilizando o histórico de execução da própria conta.

3. Requisitos Funcionais

RF01

O sistema deve iniciar toda nova automação na fase de Aquecimento.

RF02

O sistema deve manter a fase de Aquecimento durante os primeiros 15 dias da automação.

RF03

Durante a fase de Aquecimento o sistema deve executar as regras definidas para essa fase.

RF04

Ao término da fase de Aquecimento o sistema deve iniciar automaticamente a fase de Observação.

RF05

Ao iniciar a fase de Observação o sistema deve utilizar o limite operacional inicial definido pelo produto.

RF06

O sistema deve registrar diariamente a quantidade total de ações de seguir executadas por cada perfil.

RF07

O sistema deve registrar diariamente a quantidade total de ações de deixar de seguir executadas por cada perfil.

RF08

O sistema deve identificar se o dia de execução é válido para compor a janela de observação.

RF09

O sistema deve armazenar os dias válidos pertencentes à janela de observação.

RF10

O sistema deve calcular separadamente a capacidade operacional estimada para seguir.

RF11

O sistema deve calcular separadamente a capacidade operacional estimada para deixar de seguir.

RF12

O sistema deve calcular automaticamente o limite operacional utilizando a média entre as capacidades estimadas.

RF13

O sistema deve aplicar o mesmo limite operacional às ações de seguir e deixar de seguir.

RF14

O sistema deve recalcular automaticamente o limite operacional ao término de cada nova janela de observação.

RF15

O sistema deve substituir automaticamente o limite operacional anterior pelo novo limite calculado.

RF16

O sistema deve iniciar automaticamente uma nova janela de observação após cada recálculo.

RF17

O sistema deve manter a fase de Limpeza disponível para utilização em situações excepcionais.

4. Regras de Negócio

RN01

A regra adaptativa somente poderá ser aplicada após o término da fase de Aquecimento.

RN02

Nenhuma informação coletada durante a fase de Aquecimento poderá ser utilizada no cálculo da capacidade operacional estimada.

RN03

A fase de Observação deverá iniciar imediatamente após o término da fase de Aquecimento.

RN04

Cada perfil deverá possuir sua própria capacidade operacional estimada.

RN05

O comportamento de um perfil não poderá influenciar o cálculo da capacidade operacional de outro perfil.

RN06

A capacidade operacional deverá ser calculada separadamente para as ações de seguir e deixar de seguir.

RN07

O limite operacional deverá ser definido pela média aritmética entre as capacidades operacionais estimadas das ações de seguir e deixar de seguir.

RN08

Caso o resultado da média seja decimal, deverá ser utilizado o menor número inteiro.

RN09

A janela de observação deverá ser composta exclusivamente por dias válidos.

RN10

Será considerado dia válido todo dia em que a automação executar normalmente, sem interferências externas que alterem seu comportamento esperado.

RN11

As limitações impostas pelo Instagram durante o dia não descaracterizam um dia válido de observação.

RN12

Para cada dia válido deverá ser considerada a quantidade total de ações de seguir e deixar de seguir efetivamente executadas durante todo o dia, independentemente da ocorrência de limitações temporárias impostas pelo Instagram.

RN13

Não deverão ser considerados dias válidos quando ocorrer qualquer interferência externa que impeça a execução normal da automação, incluindo:

- pausa manual;
- desconexão da conta;
- ausência de perfis elegíveis;

- ausência de perfis-alvo;
 - falha da aplicação;
 - indisponibilidade de infraestrutura;
 - erro de processamento;
 - qualquer outra situação que impeça a execução normal da automação.
-

RN14

Após o cálculo do limite operacional, os dias utilizados na janela encerrada não poderão ser reutilizados em cálculos posteriores.

RN15

Após cada recálculo deverá ser iniciada automaticamente uma nova janela de observação.

RN16

O mesmo limite operacional deverá ser utilizado para seguir e deixar de seguir.

RN17

A utilização da média entre as capacidades operacionais estimadas busca equilibrar as ações executadas e maximizar o aproveitamento da capacidade operacional do perfil.

RN18

O cálculo e o recálculo da capacidade operacional deverão ocorrer automaticamente, sem necessidade de intervenção do usuário.

RN19

O recálculo do limite operacional não deverá interromper a execução da automação.

RN20

A fase de Limpeza não deverá fazer parte do fluxo operacional normal da automação.

RN21

A fase de Limpeza deverá ser utilizada exclusivamente como mecanismo de contingência para recuperação da conta.

5. Fluxo Principal

1. O usuário ativa a automação Crescer Instagram.
 2. O sistema inicia a fase de Aquecimento.
 3. Durante os primeiros 15 dias o sistema executa exclusivamente as regras da fase de Aquecimento.
 4. Ao término do Aquecimento o sistema inicia automaticamente a fase de Observação.
 5. O sistema registra diariamente a quantidade total de ações de seguir e deixar de seguir executadas.
 6. Ao final de cada dia o sistema verifica se o dia é válido para compor a janela de observação.
 7. Após acumular sete dias válidos o sistema calcula separadamente a capacidade operacional estimada para seguir e deixar de seguir.
 8. O sistema calcula a média entre ambas as capacidades.
 9. O sistema arredonda o resultado para o menor número inteiro.
 10. O sistema atualiza automaticamente o limite operacional da conta.
 11. O sistema inicia uma nova janela de observação.
 12. A automação continua executando normalmente utilizando o novo limite operacional.
-

6. Fluxos Alternativos

FA01 – Aquecimento em andamento

1. A automação ainda está dentro dos primeiros 15 dias.
 2. O sistema mantém exclusivamente as regras da fase de Aquecimento.
 3. Nenhum cálculo da capacidade operacional é realizado.
 4. Ao término do Aquecimento inicia-se automaticamente a fase de Observação.
-

FA02 – Janela de observação incompleta

1. O sistema verifica que ainda não existem sete dias válidos registrados.
 2. O cálculo do limite operacional não é realizado.
 3. O sistema continua utilizando o limite operacional atual.
 4. A observação continua normalmente.
-

FA03 – Dia inválido

1. Durante a execução ocorre alguma interferência externa.
 2. O sistema desconsidera esse dia da janela de observação.
 3. A automação continua normalmente.
 4. O sistema aguarda novos dias válidos.
-

FA04 – Nova janela concluída

1. O sistema identifica sete novos dias válidos.
 2. Calcula novamente a capacidade operacional estimada.
 3. Atualiza automaticamente o limite operacional.
 4. Inicia uma nova janela de observação.
-

7. Exceções

EX01

Falha de comunicação com o Instagram.

EX02

Falha de persistência dos dados utilizados no cálculo.

EX03

Falha inesperada durante o processamento do cálculo da capacidade operacional.

EX04

Indisponibilidade do banco de dados.

EX05

Falha inesperada durante a atualização do limite operacional.

8. Requisitos Não Funcionais

RNF01

O sistema deverá manter histórico suficiente para reproduzir os cálculos realizados para cada perfil.

RNF02

O cálculo da capacidade operacional deverá produzir o mesmo resultado sempre que executado sobre o mesmo conjunto de dados.

RNF03

O recálculo do limite operacional deverá ocorrer de forma transparente para o usuário.

RNF04

A solução deverá permitir futuras alterações na estratégia de cálculo sem necessidade de alteração na lógica principal da automação.

9. Critérios de Aceitação

- ✓ Toda nova automação inicia obrigatoriamente na fase de Aquecimento.
- ✓ Nenhum dado coletado durante o Aquecimento participa do cálculo da capacidade operacional.
- ✓ A fase de Observação inicia automaticamente após o Aquecimento.
- ✓ O sistema registra diariamente a quantidade total de ações de seguir executadas.

- ✓ O sistema registra diariamente a quantidade total de ações de deixar de seguir executadas.
- ✓ Apenas dias válidos compõem a janela de observação.
- ✓ Limitações temporárias impostas pelo Instagram não invalidam o dia de observação.
- ✓ Dias com interferências externas são desconsiderados da janela de observação.
- ✓ Após sete dias válidos o sistema calcula separadamente a capacidade operacional estimada das ações de seguir e deixar de seguir.
- ✓ O limite operacional é definido pela média entre ambas as capacidades.
- ✓ Resultados decimais são arredondados para o menor número inteiro.
- ✓ O mesmo limite operacional é aplicado às ações de seguir e deixar de seguir.
- ✓ Após cada recálculo inicia-se automaticamente uma nova janela de observação.
- ✓ O recálculo não interrompe a execução da automação.
- ✓ A fase de Limpeza permanece disponível apenas como mecanismo de contingência.