# 📌 Paso 1: Agregar los dispositivos

- 1. Dos Routers Cisco 2901:
  - o Router 1: telecom.
  - o Router 2: stark.
- 2. Dos Switches Cisco 2960:
  - Switch 1: casa.
  - Switch 2: telecable.
- 3. Seis computadoras (PCs):
  - o 3 PCs conectadas al switch casa (VLAN redesComputo).
  - 3 PCs conectadas al switch telecable (VLAN telecable).

# 📌 Paso 2: Configurar el Router "telecom"

- 1. Conectar el puerto GigabitEthernet0/0/0 al Switch "casa" en su puerto GigabitEthernet0/1.
- 2. Conectar el puerto GigabitEthernet0/0/1 al Router "stark" en su puerto GigabitEthernet0/0/1.
- 3. Acceder al router y configurar los parámetros básicos:
- 4. enable
- 5. configure terminal
- 6. hostname telecom
- 7. enable secret R3d3s
- 8. Configurar el puerto GigabitEthernet0/0/0 con DHCP y dirección IP:
- 9. interface GigabitEthernet0/0/0
- 10. ip address 192.16.1.1 255.255.255.0
- 11. no shutdown
- 12. exit
- 13. Configurar DHCP para la VLAN redesComputo:
- 14. ip dhcp excluded-address 192.16.1.1
- 15. ip dhcp pool intel4
- 16. network 192.16.1.0 255.255.255.0
- 17. default-router 192.16.1.1
- 18. dns-server 8.8.8.8
- 19. Configurar la conexión con el router Stark (enlace serial o Ethernet):
  - Si usamos un enlace serial:
  - o interface Serial 0/0/0
  - o ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
  - o no shutdown
  - o clock rate 64000
  - o exit
  - o Si usamos Ethernet:
  - interface GigabitEthernet0/0/1
  - o ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
  - o no shutdown
  - exit

#### 20. Configurar SSH en el router:

- 21. ip domain-name network3
- 22. crypto key generate rsa
- 23.1024
- 24. username admin privilege 15 secret 123456
- 25. line vty 0 4
- 26. transport input ssh
- 27. login local
- 28. exit

#### 📌 Paso 3: Configurar el Router "stark"

- 1. Acceder al router y configurar los parámetros básicos:
- 2. enable
- 3. configure terminal
- 4. hostname stark
- 5. enable secret online
- 6. Configurar el enlace con el router telecom:
  - Si usamos un enlace serial:
  - interface Serial0/0/0
  - o ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  - o no shutdown
  - exit
  - o Si usamos Ethernet:
  - interface GigabitEthernet0/0/1
  - o ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  - o no shutdown
  - exit

#### 7. Configurar el primer puerto para la red local 192.17.1.0/24:

- 8. interface GigabitEthernet0/0/0
- 9. ip address 192.17.1.1 255.255.255.0
- 10. no shutdown
- 11. exit
- 12. Configurar DHCP para la VLAN telecable:
- 13. ip dhcp excluded-address 192.17.1.1
- 14. ip dhcp pool intelligent
- 15. network 192.17.1.0 255.255.255.0
- 16. default-router 192.17.1.1
- 17. dns-server 8.8.8.8
- 18. Configurar SSH en el router:
- 19. ip domain-name network3
- 20. crypto key generate rsa
- 21.1024
- 22. username admin privilege 15 secret 123456
- 23. line vty 0 4
- 24. transport input ssh
- 25. login local
- 26. exit

### 📌 Paso 4: Configurar el Switch "casa"

- 1. Acceder al switch y configurar el nombre y la contraseña:
- 2. enable
- 3. configure terminal
- 4. hostname casa
- 5. enable secret laNetwork
- 6. Crear VLAN redesComputo y asignar puertos:
- 7. vlan 10
- 8. name redesComputo
- 9. exit
- 10.
- 11. interface FastEthernet0/2
- 12. switchport mode access
- 13. switchport access vlan 10
- 14. exit
- 15.
- 16. interface FastEthernet0/4
- 17. switchport mode access
- 18. switchport access vlan 10
- 19. exit
- 20.
- 21. interface FastEthernet0/8
- 22. switchport mode access
- 23. switchport access vlan 10
- 24. exit
- 25. Configurar el puerto de comunicación con el router "telecom":
- 26. interface GigabitEthernet0/1
- 27. switchport mode trunk
- 28. exit
- 29. Configurar SSH en el switch:
- 30. ip domain-name network3
- 31. crypto key generate rsa
- 32.1024
- 33. username admin privilege 15 secret 123456
- 34. line vty 0 4
- 35. transport input ssh
- 36. login local
- 37. exit

# 📌 Paso 5: Configurar el Switch "telecable"

- 1. Acceder al switch y configurar el nombre y la contraseña:
- 2. enable
- 3. configure terminal
- 4. hostname telecable
- 5. enable secret parangaracutimiricuaro

- 6. Crear VLAN telecable y asignar puertos:
- 7. vlan 20
- 8. name telecable
- 9. exit
- 10.
- 11. interface range FastEthernet0/1 9
- 12. switchport mode access
- 13. switchport access vlan 20
- 14. exit
- 15. Configurar el puerto de comunicación con el router "stark":
- 16. interface GigabitEthernet0/1
- 17. switchport mode trunk
- 18. exit
- 19. Configurar SSH en el switch:
- 20. ip domain-name network3
- 21. crypto key generate rsa
- 22.1024
- 23. username admin privilege 15 secret 123456
- 24. line vty 0 4
- 25. transport input ssh
- 26. login local
- 27. exit

# Paso 6: Configurar las PCs

- 1. Las computadoras de la VLAN redesComputo deben obtener su IP por DHCP.
  - o Configurar en la opción de IP "DHCP" en cada PC.
- 2. Las computadoras de la VLAN telecable deben obtener su IP por DHCP.
  - o Configurar en la opción de IP "DHCP" en cada PC.

# Paso 7: Configurar Enrutamiento entre Routers

- 1. En cada router, agregar rutas estáticas para comunicación entre redes:
  - o En telecom:
  - o ip route 192.17.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
  - o En stark:
  - o ip route 192.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

# 📌 Paso 8: Pruebas y Verificación

- 1. Verificar que las PCs de cada VLAN obtienen su IP por DHCP.
- 2. Probar comunicación entre PCs de diferentes switches usando ping.
- 3. Probar acceso SSH en routers y switches con ssh -l admin <IP>.