### **TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

TEMA: Tutorial de Configuração do Windows Server e XP

CURSO: Bacharelado em Sistemas de Informação

AUTOR: Amanda Marochi Alberti

TITULAÇÃO: Estudante de Sistemas de Informação na Universidade Positivo

E-MAIL: amandamarochi@gmail.com

AUTOR: Julia Scheffer

TITULAÇÃO: Estudante de Sistemas de Informação na Universidade Positivo

E-MAIL: jlschffr1@gmail.com

CO-AUTOR: MSc. Leandro Vasconcelos dos Reis

TITULAÇÃO: Professor e Coordenador de Pós-Graduação na Universidade Positivo

E-MAIL: leandro.reis@up.edu.br

## 1 CONFIGURAÇÃO

## 1.1 Configurar as máquinas virtuais

1º passo: Ter o Oracle VM VirtualBox instalado.

2º passo: Clicar duas vezes no arquivo (.ova) da máquina desejada.

**3º passo:** Dar um nome de sua preferência a máquina (ex: WinXP\_VM)


**4º passo:** Alocar a quantidade preferida de memória RAM para ser utilizada pela máquina.

5º passo: Clicar em Importar.

Ao final do quinto passo, sua máquina já terá sido instalada. Dentro do VirtualBox, selecione a máquina e clique em **Configurações**.




**6º passo:** Nas configurações, selecione **Rede** e configure como na imagem abaixo:



**7º passo:** Iniciar a máquina do Windows 2008 normalmente e criar uma nova senha

#### 8º passo: Ao avançar, clique em Ativar mais tarde




Agora, sua máquina terá sido iniciada e estará funcionando normalmente. Repita os passos para o WinXP.

## 1.2 Configurar a rede IPv4 de forma manual


1º passo: No canto inferior esquerdo, clique no ícone dos computadores, e clique em Central de Rede e Compartilhamento



2º passo: No canto superior esquerdo, clique em Gerenciar conexões de Rede




3º passo: Dê um duplo clique em Conexão local, em seguida clique em Propriedades, clique duas vezes em Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/Ipv4) e configure como na imagem a seguir:




4º passo: Para facilitar as configurações, em Central de Rede e Compartilhamento, no canto inferior esquerdo clique em Firewall do Windows e desabilite.

**5º passo:** Configure o **Compartilhamento e Descoberta** como na imagem a seguir:




# 1.3 Configurar o nome de cada computador


1º passo: Clique no botão Iniciar, vá para Painel de Controle > Sistema e clique em Alterar configurações



2º passo: Ao clicar, uma janela irá se abrir, clique em **Alterar** e altere o nome (ex: server01).



**3º passo:** Clique em **Mais...** e defina o Sufixo DNS como "com", como na imagem a seguir:



**4º passo:** Reiniciar a máquina virtual (para fazer logon, utilize o Right Control + Delete).

#### ...no Windows XP:

1º passo: Abrir o Windows XP, no canto inferior esquerdo, clique no ícone dos computadores duas vezes, ao abrir vá em **Propriedades > Protocolo TCP/IP** e configure como na imagem a seguir:




2º passo: Desabilite o Firewall, em Iniciar > Painel de Controle > Central de Segurança > Firewall do Windows > Desativado.

3º passo: em Painel de Controle > Sistema > Nome do Computador > Alterar altere o Grupo de trabalho para "WORKGROUP" e reinicie a máquina.


## 1.4 Configurar o acesso remoto ao server

1º passo: No Windows Server, comece criando uma pasta nos Documentos (nome ex: Portal) e com o botão direito, clique sobre ela e "Compartilhar...", em seguida digite no campo "todos" e Adicionar. Com o botão direito, clique sobre "Todos" e selecione "Parceria" e compartilhe.




2º passo: Com o botão direito na pasta, abra Propriedades > Compartilhamento > Compartilhamento Avançado... e selecione a

caixa "Compartilhar a pasta" > **Permissões** > selecione Permitir na caixa "Controle total"



#### ... no Windows XP:


1º passo: Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Windows Explorer > Meus locais de Rede e em Rede Local a pasta deverá ter aparecido como na imagem abaixo:




#### ...no Windows Server:

1º passo: Iniciar > Painel de Controle > Contas de Usuário > Gerenciar outra conta > Criar nova conta (uma como Usuário Padrão e uma outra conta como Administrador)

2º passo: Vá para Iniciar > Painel de Controle > Sistema > Alterar configurações > Remoto e selecione a opção a seguir:



**3º passo:** Clique em **Selecionar Usuários... > Adicionar...** e digite o nome do usuário criado como Administrador



#### ...no Windows XP:

1º passo: Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Conexão de Área de Trabalho Remota e digite o nome do server e o usuário do Administrador, em seguida clique em Conectar.



## 1.5 Configurar o DNS

1º passo: Gerenciador de Servidores > Adicionar Funções > selecione a caixa Servidor DNS > Próximo > Próximo > Instalar > Fechar.


2º passo: Iniciar > Ferramentas Administrativas > DNS > SERVER01

2.1: botão direito em cima de Zonas de pesquisa direta > Nova zona... > Avançar > Zona primária e avançar > Nome da zona: server01.com > Avançar > Avançar > Avançar > Concluir


2.2: botão direito em cima de Zonas de pesquisa inversa >Nova zona... > Avançar > Zona primária e avançar > Zona de pesquisa

inversa Ipv4 > Avançar > Identificação da rede: 192.168.10 > Avançar > Avançar > Concluir.

**3º passo:** Clique no **+** em Zonas de pesquisa direta > server01.com e com botão direito crie **Novo Host** com as seguintes configurações:




**4º passo:** No mesmo local, clique com o botão direito e crie **Novo Alias** com as seguintes configurações, em "Procurar..." vá até (igual a pasta pai) e clique OK:



## 1.6 Configurar o DHCP

1º passo: Gerenciador de Servidores > Funções > Add função > Próximo

2º passo: Selecionar em Servidor DHCP > Próximo



3º passo: Selecionar o Endereço IP > Próximo > Digite o Domínio Pai e valide o endereço IPv4 de Servidor DNS Preferencial conforme a imagem abaixo:




- 3.1: Digite no Domínio pai: server01.com >
- 3.2: Endereço IPv4 de Servidor DNS Preferencial: 192.166.10.1
- > Próximo

4º passo: Selecione a primeira opção (WINS não é necessário) > Próximo



**5º passo: Adicionar >** Configurar o **Escopo** como na imagem:



5.1: Nome do escopo: Geral

5.2: Endereço IP inicial: 192.168.10.1015.3: Endereço IP final: 192.168.10.200

5.4: Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0

5.5: Gataway Padrão: 192.168.10.1

5.6: Tipo de Sub-rede: Com fio

Em seguida clique em **OK** > Próximo

**6º passo:** Selecione a **segunda opção** (Desabilitar o modo sem monitoração) > Próximo



7º passo: Clique em Instalar para começar a instalação do servidor DHCP

## 1.7 Configurar IIS

1º passo: Gerenciador de Servidores > Funções > Add função


> Próximo

2º passo: Selecionar Servidor Web (IIS)



Clicar em Add recursos necessários > Próximo > Próximo

3º passo: Selecionar os serviços de função como na imagem:



> Próximo

4º passo: Instalar


## 1.8 Configurar FTP

1º passo: Iniciar > Todos os Programas > Acessórios> Windows explorer > Computador > Disco local C: > inetpub > wwwroot



> com o botão direito ir em nova pasta e criar uma nova pasta (ex nome: lvr.com)

2º passo: Na nova pasta, ir com o botão direito em Novo > Documento de texto




Nomeie "index.htm" e aperte enter


**3º passo:** index.htm > aparecerá um bloco de notas, nele, construa uma página html como na imagem abaixo:

e Salve o arquivo

4º passo: Ferramentas > Opções de pasta



Modo de exibição > Desmarcar a quarta opção (Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos)




Aplicar > OK


**5º passo:** index.htm > com o botão direito vá em renomear e apague a extensão ".txt", o arquivo deverá aparecer como na foto:



6º passo: Gerenciador de Serviços e informações da internet IIS > SERVER01 > Sites > com o botão direito ir em Add site



Configure o site adicionado como na imagem:




Em seguida dê OK

7º passo: Iniciar > Ferramentas administrativas > DNS > Zona de pesquisa direta > com o botão direito vá em Nova zona




Avançar > Marcar zona primária > Avançar > Nome da zona (ex: lvr.com) > Avançar > Avançar > Avançar > Concluir

8º passo: Zona de pesquisa direta > Ivr.com > ir com o botão direito
em Novo host > Digitar Endereço IP
8.1: Endereço IP: 192.168.10.1



#### Add Host > OK

9º passo: lvr.com > ir com botão direito em Novo Alias > configurar como na imagem:



> OK


10º passo: SERVER01 > iniciar nslookup > digitar <u>www.lvr.com</u> e conferir se os dados estão corretos como na imagem abaixo:

```
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Servidor padrao: UnKnown
Address: fe80::d5a6:1796:48df:d535


> vwv.lvr.com
Servidor: UnKnown
Address: fe80::d5a6:1796:48df:d535

DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Nome = lvr.com
Address: vwv.lvr.com
Address: vwv.lvr.com
```

# 11º passo: Abra o Windows xp > Internet explorer > Digite



12º passo: Voltando ao index.htm > ir com o botão direito em Abrir com > bloco de notas > editar o código como na imagem abaixo:




Salvar > Salvar como > **Digite "site2.htm" >** Salvar > Agora edite o código do site2 como na imagem abaixo:

#### > Salvar






**13º passo:** Na pasta **ftproot**, crie um arquivo de imagem e um de texto para teste:




**14º passo:** No canto inferior esquerdo clique em **Iniciar** > Ferramentas administrativas > Gerenciador de Serviços e informações da internet (IIS) >


15º passo: SERVER01 > clicar no ícone "+" > Sites FTP > Iniciar




16º passo: Gerenciador de Serviços e informações da internet (IIS) 6.0 > SERVER01 > Sites FTP > Default FTP site > clicar no "+" > Iniciar item



17º passo: Gerenciador de DNS > server01.com > clicar com o botão direito em novo alias




Configure como na imagem abaixo:



Em seguida clique em **OK** 

# 1.9 Configurar internet local para o server (NAT Externo) e 1.10 Configurar internet para clientes do server (NAT Interno)

1º passo: No VirtualBox, selecione Windows 2k8 e vá em Configurações > Rede > Adaptador 2 > Habilitar placa de rede > Conectado a NAT > OK




2º passo: Iniciar a máquina > Iniciar > Painel de controle > Centro de rede e compartilhamento > No canto esquerdo clique em Gerenciar conexões de rede

**3º passo: Conexão local (1) >** Com o botão direito clique em renomear e mude o nome para **rede interna** faça o mesmo com a outra conexão, porém com o nome de **rede externa** 




**4º passo: Rede interna > Propriedades > Protocolo TCP/IPv4**, as configurações devem estar como a da imagem abaixo




**5º passo: Rede externa > Habilitar >** Em seguida dar duplo clique na rede externa e ir em **Propriedades > TCP/IPv4** 



**6º passo:** Gerenciador de servidores > Informações de Segurança > Configurar ESC do IE > Desligada > Desligada > OK



**7º passo:** Abrir o Internet Explorer > No canto superior direito ir em **Ferramentas > Opções de internet > Desabilitar modo protegido** (caso esteja marcado) caso não consiga deixar como o da imagem abaixo reinicie sua máquina



#### Em seguida dê **OK**


8º passo: Gerenciador de servidores > Funções > Add função > Próximo > Selecionar e instalar Serviços de Acesso e Diretiva de rede > Próximo

9º passo: Marcar Serviços de roteamento e acesso remoto




> Próximo > Instalar

10º passo: Iniciar > Ferramentas Administrativas > Roteamento e Acesso remoto > SERVER01 > Configurar e Habilitar Roteamento e acesso remoto



Avançar > Selecionar a segunda opção (conversão de endereços de rede NAT) > Avançar > Rede externa DHCP



> Avançar > Concluir

# 2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento desse estudo possibilitou uma análise mais a fundo do assunto abordado nas aulas, assim como nos deu clareza do funcionamento das máquinas virtuais e de como configurá-las. Além disso, também permitiu que possamos usar dos nossos conhecimentos para demonstrar em um tutorial passo a passo como os sistemas operacionais utilizados no projeto devem ser manuseados e permitir que outras pessoas possam ter acesso a essa informação de forma rápida e detalhada.

# REFERÊNCIAS

Vídeos e aulas da matéria de Gestão de Sistemas Operacionais ministrada pelo professor Leandro Vasconcelos dos Reis.