M1 – Physique Fondamentale

Option « Chimie pour l'agrégation »

Enseignante : D. Baklouti

donia.baklouti@ias.u-psud.fr

Programme

24 h cours/TD + 2 séances TP (17/01 et 24/01) + 1 examen (28/02

- 1 Grandeurs thermodynamiques de réaction Premier et second principe appliqués aux réactions chimiques.
- 2 Potentiel chimique et enthalpie libre de réaction Expressions du potentiel chimique. Prévoir le sens d'évolution d'une réaction chimique.
- **3** Etude des équilibres chimiques Constante d'équilibre et lois de déplacement des équilibres.
- 4 Application 1 : le diagramme d'Ellingham
- **5** Application 2 : les équilibres binaires
- 6 Application 3 : équilibres d'oxydo-réduction et diagramme E-pH

Chapitre 1 : Grandeurs thermodynamiques de réaction

I- Réaction chimique et avancement

Réaction chimique :

$$v_1 A_1 + v_2 A_2 + \dots$$
 « réactifs » « produits »

v_i : coefficient stœchiométrique de l'espèce A_i

Avancement de la réaction : si v_1 moles de A_1 et v_2 moles de A_2 réagissent, il se formera v'₁ moles de A'₁ et v'₂ moles de A'₂

$$-\frac{dn_1}{v_1} = -\frac{dn_2}{v_2} = \frac{dn_1'}{v_1'} = \frac{dn_2'}{v_2'} = d\xi$$

Ou encore :
$$\frac{dn_i}{v_i} = d\xi$$

 dn_i : variation élémentaire de quantité de matière de l'espèce Ai

v_i : coefficient stœchiométrique algébrique de A_i $v_i > 0$ pour « produit » et < 0 pour « réactif »

 $d\xi$: <u>avancement élémentaire</u> de la réaction

II- Grandeurs de réaction

Système chimique :
$$v_1 A_1 + v_2 A_2 +$$
 $v'_1 A'_1 + v'_2 A'_2 +$

Soit X une fonction d'état extensive définie sur ce syst. chimique en évolution (exp. U, H, V, S etc...) :

$$X = X(T, P, n_1, n_2, ..., n_1, n_2, ...) = X(T, P, tous les n_i)$$

composition chimique

Ainsi,

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P,n_i} \cdot dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T,n_i} \cdot dP + \sum_{i} \left(\frac{\partial X}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} \cdot dn_i$$

On pose :
$$X_i = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$$
 <= grandeur X molaire partielle relative à Ai

 X_i est intensive et $X_i = X_i(T, P, composition du système)$

Autrement:

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P,n_i} \cdot dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T,n_i} \cdot dP + \sum_i X_i \cdot dn_i$$

II- Grandeurs de réaction

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P,n_i} \cdot dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T,n_i} \cdot dP + \sum_i X_i \cdot dn_i \qquad \text{et} \qquad dn_i = v_i d\xi$$

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P,n_i} \cdot dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T,n_i} \cdot dP + \left(\sum_i v_i \cdot X_i\right) \cdot d\xi$$

$$X = X \text{ (T, P, } \xi) \text{ et } \sum_{i} v_{i}.X_{i} = \left(\frac{\partial X}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \Delta_{r}X$$

 $\Delta_r = \sum_i v_i$: opérateur de Lewis

grandeur X de réaction

$$\Delta_r X = \Delta_r X (T, P, \xi)$$

 $\Delta_r X$ est molaire, intensive, « instantanée », défini pour une éq. bilan particulière

Finalement,

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial T}\right)_{P,n_i} \cdot dT + \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{T,n_i} \cdot dP + \Delta_r X \cdot d\xi$$

II- Grandeurs de réaction

Energie interne de réaction :

$$\sum_{i} v_{i}.U_{i} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \Delta_{r}U$$

 U_i : énergie interne molaire partielle du constituant A_i

Unité de $\Delta_r U$ et U_i : J.mol⁻¹

Enthalpie de réaction :

$$\sum_{i} v_{i}.H_{i} = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \Delta_{r}H$$

 H_i : enthalpie molaire partielle du constituant A_i

Unité de $\Delta_r H$ et H_i : J.mol⁻¹

Entropie de réaction :

$$\sum_{i} v_{i}.S_{i} = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \Delta_{r}S$$

 S_i : entropie molaire partielle du constituant A_i

Unité de $\Delta_r S$ et S_i : J.K⁻¹.mol⁻¹

Remarque sur les grandeurs molaires partielles

Point important : La grandeur molaire partielle d'un constituant Ai dans un mélange quelconque diffère généralement de celle de ce même constituant pur.

Exp du volume molaire partiel

- À 20°C et 1 atm, le volume molaire du méthanol pur est $V_m^* = \frac{V}{n} = 40,5 \ cm^3 . \ mol^{-1}$ => Si on ajoute 1 mol de méthanol à un volume initial de méthanol pur, le volume final augmentera de 40,5 ml.
- À 20°C et 1 atm, on considère un mélange eau-méthanol contenant 800 ml d'eau et 200 ml de méthanol => $x_{méthanol} = \frac{200}{1000} = 0.2$ => fraction molaire en méthanol

Si on ajoute 1 mol de méthanol à ce mélange, on constate que le volume total final augmente de 37,7 ml seulement !!

$$=> V_{m\acute{e}thanol}(eau - m\acute{e}thanol, x_{m\acute{e}thanol} = 0.2) = 37.7 \ cm^3 . \ mol^{-1} \neq V_m^*$$

Remarque sur les grandeurs molaires partielles

Explication: Pour un mélange de 2 constituants B1 et B2, des interactions différentes entre 2 molécules de B1, 2 molécules B2, et une molécule B1 avec une molécule B2, expliquent que Xi ≠ Xi* et que Xi dépend de la composition du mélange.

Modèle du mélange idéal : c'est un mélange ou une solution pour lesquels on néglige ou on suppose négligeables les différences d'interactions entre B1---B1, B2---B2 et B1---B2.

Pour un tel mélange, la grandeur molaire partielle est égale à la grandeur molaire du constituant pur pour V, U et H.

Pour tout mélange, lorsque $x_{Bi} \longrightarrow 1$ alors $X_{Bi} \longrightarrow X_{Bi}^*$

III- Grandeurs standard de réaction

La grandeur X standard de réaction est par définition :

$$\Delta_r X^\circ = \sum_i v_i . X_i^\circ$$

avec X_i° : grandeur molaire standard du constituant $\underline{A_i}$ pris dans son état standard

si
$$A_i$$
 est liq ou sd : $P = P^\circ = 1$ bar + corps pur
si A_i est gaz : $P = P^\circ = 1$ bar + gaz parfait pur

 X_i° ne dépend que de T (car P=P°= 1 bar + état standard = corps pur)

 $\Delta_r X^\circ$ est une grandeur intensive qui ne dépend que de T : $\Delta_r X^\circ$ (T)

Enthalpie standard de réaction :
$$\Delta_r H^\circ = \sum_i v_i \cdot H_i^\circ$$

Energie interne standard de réaction :
$$\Delta_r U^{\circ} = \sum_i v_i . U_i^{\circ}$$

Variation des grandeurs standard de réaction avec T

Si aucun changement d'état ni aucune réaction chimique entre To et To

Dans les conditions standard :
$$C_{Pm}^{\circ} = \frac{dH^{\circ}}{dT}$$

$$\frac{d\Delta_r H^{\circ}}{dT} = \frac{d(\sum_i v_i . H_i^{\circ})}{dT} = \sum_i v_i . \frac{dH_i^{\circ}}{dT} = \sum_i v_i . C_{Pi}^{\circ} = \Delta_r C_P^{\circ}$$

$$d\Delta_r H^{\circ} = \sum_i v_i \cdot C_{Pi}^{\circ} \cdot dT = \Delta_r C_{P}^{\circ} \cdot dT$$

En intégrant, cela donne donc :

$$\Delta_r H^{\circ}(T_1) = \Delta_r H^{\circ}(T_0) + \int_{T_0}^T (\sum_i v_i \cdot C_{Pi}^{\circ}) \cdot dT$$

Relation de Kirchhoff

Si les C_{Pi}° sont tous indépendants de T entre T_o et T₁:

$$\Delta_r H^{\circ}(T_1) = \Delta_r H^{\circ}(T_0) + (\sum_i v_i \cdot C_{Pi}^{\circ}) \times (T_1 - T_0)$$

Variation des grandeurs standard de réaction avec T

De même, si aucun changement d'état ni aucune réaction chimique

entre T_o et T₁:

Etant donné que :
$$C_{Vm}^{\circ} = \frac{dU^{\circ}}{dT}$$

Alors,

$$d\Delta_r U^{\circ} = \sum_i v_i \cdot C_{Vi}^{\circ} \cdot dT = \Delta_r C_V^{\circ} \cdot dT$$

Et ainsi:

$$\Delta_r U^{\circ}(T_1) = \Delta_r U^{\circ}(T_0) + \int_{T_0}^T (\sum_i v_i \cdot C_{Vi}^{\circ}) \cdot dT$$

Relation de Kirchhoff

S'il y a changement d'état entre To et To pour au moins l'un des constituants Ai du système, la relation de Kirchhoff n'est pas applicable telle qu'elle

- => enthalpie(s) de changement d'état à prendre en compte
- => s'appuyer sur un « cycle thermodynamique » pour faire le calcul

1- Approximation : lien avec $\Delta_r U^{\circ}$ et $\Delta_r H^{\circ}$

$$\Delta_r H(T, P, \xi) = \sum_i v_i. H_i(T, P, x_i)$$

Si mélange idéal, pour chaque $A_i: H_i(T, P, x_i) = H_i^*(T, P, pur)$

- si A_i est un gaz parfait : $H_i^*(T, P, pur) = H_i^*(T, P^o, pur) = H_i^\circ(T)$
- si A_i est un condensé : $H_i^*(T, P, pur) \approx H_i^{\circ}(T)$

Conséquences:

Si mélange idéal de GP :
$$\Delta_r H(T, P, \xi) = \sum_i v_i \cdot H_i^{\circ}(T) = \Delta_r H^{\circ}(T)$$

Si mélange ne comprenant pas que des gaz : $\Delta_r H(T, P, \xi) \approx \Delta_r H^{\circ}(T)$

$$\Delta_r H(T, P, \xi) \approx \Delta_r H^{\circ}(T)$$

Raisonnement analogue pour U:

$$\Delta_r U(T, P, \xi) = \Delta_r U^{\circ}(T)$$
 pour un mélange idéal de GP

$$\Delta_r U(T, P, \xi) \approx \Delta_r U^{\circ}(T)$$

dans tous les autres cas

2- Relation entre $\Delta_r H$ et $\Delta_r U$

$$\mathsf{H} = \mathsf{U} + \mathsf{PV} \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,P} + \left(\frac{\partial PV}{\partial \xi}\right)_{T,P} \Longrightarrow \quad \Delta_r H = \Delta_r U + \left(\frac{\partial PV}{\partial \xi}\right)_{T,P}$$

- Si phase gaz parfaite : PV = nRT

$$\left(\frac{\partial PV}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial nRT}{\partial \xi}\right)_{T,P} = RT \left(\frac{\partial n}{\partial \xi}\right)_{T,P} \quad \text{or, } n = \sum_{i} n_{i} \text{ donc } dn = \sum_{i} dn_{i} = \sum_{i} \nu_{i} d\xi$$

$$\Delta_{r}H = \Delta_{r}U + RT \sum_{i} \nu_{i} = \Delta_{r}U + RT\Delta_{r}\nu$$

- Sinon, cas général : $d(PV)_{T,P} \approx d(PV_{gaz})_{T,P}$ car $dV_{cd} \ll \ll dV_{gaz}$

$$\Delta_r H \approx \Delta_r U + RT \sum_{i,gaz} v_i = \Delta_r U + RT \Delta_r v_{gaz}$$

En conséquence, si $\Delta_r v_{gaz} = 0$ alors $\Delta_r H \approx \Delta_r U$

3- Chaleurs de réaction à T et (P ou V) constants

- Réaction à T et P constantes : $v_1 A_1 + v_2 A_2 \rightarrow v'_1 A'_1 + v'_2 A'_2$

On suppose que pas d'autre travail que celui des forces de pression

La quantité élémentaire de chaleur échangée par le syst. avec l'ext. est :

$$\delta Q_{T,P} = dH_{T,P} = \Delta_r H.d\xi$$

$$\Delta_r H = \frac{\delta Q_{T,P}}{d\xi}$$

 $\Delta_r H$ représente la chaleur molaire de réaction à T et P constantes, c'est-à-dire la quantité de chaleur par mole d'avancement de la réaction échangée dans les conditions isobares et isothermes.

Pour une durée t de réaction, la chaleur totale échangée est :

$$Q_{T,P} = \int_0^t dH_{T,P} = \int_0^t \Delta_r H \cdot d\xi \approx \int_0^t \Delta_r H^{\circ} \cdot d\xi = \Delta_r H^{\circ} \cdot \Delta \xi$$

 $(\Delta_r H^{\circ}$ ne dépend que de T)

3- Chaleurs de réaction à T et (P ou V) constants

- Réaction à T et V constantes : $v_1 A_1 + v_2 A_2 \longrightarrow v'_1 A'_1 + v'_2 A'_2$

On suppose que pas d'autre travail que celui des forces de pression

La quantité élémentaire de chaleur échangée par le syst. avec l'ext. est :

$$\delta Q_{T,V} = dU_{T,P} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} \cdot d\xi$$

 $\frac{\partial U}{\partial \xi}\Big)_{T,V}$ représente la chaleur molaire de réaction à T et V constantes, c'est-à-dire la quantité de chaleur par mole d'avancement de la réaction échangée dans les conditions isochores et isothermes.

- Si phase gaz parfaite :
$$\left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \Delta_r U = \Delta_r U^\circ$$

- Autrement :
$$\left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T,V} \approx \Delta_r U \approx \Delta_r U^\circ$$

 $\Delta_r U$ n'est pas tout à fait la chaleur molaire de réaction à T et V constants, elle ne l'est qu'en $1^{\text{ère}}$ approximation.

V- Grandeurs standards de formation

1- Etat standard de référence du corps pur :

Pour chaque corps, on définit un état standard particulier appelé état standard de référence. Celui-ci est défini comme étant l'état du corps pur en question sous sa phase thermodynamiquement stable à la température envisagée et sous la pression standard P°=1bar.

<u>Exemples</u>: Etats standard de référence de quelques corps simples (corps simple = constitué d'un seul type d'atome)

Carbone \rightarrow C_{graphite} Hydrogène \rightarrow H₂ (g)

Azote $\rightarrow N_2(g)$ Oxygène $\rightarrow O_2(g)$

Chlore $\rightarrow Cl_2(g)$ Fluore $\rightarrow F_2(g)$

Fer → Fe (sd) [phase allotropique appropriée suivant T]

Soufre → S (sd) [phase allotropique appropriée suivant T]

V- Grandeurs standards de formation

2- Réaction de formation :

La réaction de formation d'une espèce physico-chimique est la réaction de formation de cette espèce à partir des éléments simples la constituant pris dans leur état de référence à T et P considérés. Le nombre stœchiométrique de cette espèce dans l'éq. bilan de la réaction est 1. Lorsque P=P°=1 bar, cette réaction est appelée réaction standard de formation.

3- Grandeur standard de formation :

La grandeur standard de formation, $\Delta_f X^{\circ}$, d'une espèce physico-chimique est la grandeur standard, $\Delta_r X^{\circ}$, de la réaction standard de formation de l'espèce.

 $\Delta_f X^{\circ}$ (corps simple dans son état standard de référence) = 0 pour tout T

V- Grandeurs standards de formation

4- Calcul de $\Delta_r X^{\circ}$ à partir de $\Delta_f X^{\circ}$ (Loi de Hess)

Exemple: on cherche l'enthalpie de combustion de $CH_4(g)$: $\Delta_{comb}H^{\circ}(CH_4(g))$? données fournies :

$$\Delta_f H^{\circ}(CH_4(g)) = -74.8 \text{ kJ/mol}$$

 $\Delta_f H^{\circ}(CO_2(g)) = -393.5 \text{ kJ/mol}$
 $\Delta_f H^{\circ}(H_2O(\text{liq})) = -285.2 \text{ kJ/mol}$

Loi de Hess
$$\Delta_r X^\circ = \sum_i v_i. \Delta_f X_i^\circ$$
 algébriques

grandeur X standard de formation du constituant Ai

VI- Enthalpie de liaison

Définition

L'enthalpie standard de la liaison A—B est l'enthalpie standard de la réaction d'équation bilan : $A (g) + B (g) \longrightarrow A - B (g)$

- Notation : $\Delta_l H^{\circ}(A-B)$
- A et B peuvent être des atomes ou des groupes d'atomes
- $\Delta_l H^\circ(\mathsf{T}) \approx \Delta_l U^\circ(\mathsf{0} \; \mathsf{K}) \; o \; \mathsf{on} \; \mathsf{confond} \; \mathsf{souvent} \; \mathsf{les} \; \mathsf{2} \; \mathsf{et} \; \mathsf{on} \; \mathsf{parle} \; \mathsf{souvent} \; \mathsf{d'énergie} \; \mathsf{de} \; \mathsf{liaison}$
- Souvent, on peut être amené à définir une valeur moyenne de $\Delta_l H^\circ$ s'il y a plusieurs liaisons du même type sur une molécule ou pour avoir un ordre de grandeur sur l'énergie d'un type de liaison. => tables thermodynamiques
- La formation de la liaison est exothermique $\Delta_l H^{\circ}(A B) < 0$ La dissociation de la liaison est endothermique $D(A - B) = -\Delta_l H^{\circ}(A - B) > 0$

VI- Autres enthalpies de réaction utiles

Enthalpie standard d'ionisation

La réaction d'ionisation s'écrit : $M(g) \leftarrow M^+(g) + e^-$

 $\Delta_{ion} H^{\circ}(\mathsf{T})$: enthalpie standard d'ionisation de M

- M peut subir des ionisations successives => 1 ère, 2 ème etc... ionisation
- $\Delta_{ion}H^{\circ}(T) \approx \Delta_{ion}U^{\circ}(0 \text{ K})$ \rightarrow on confond souvent les 2 et on parle souvent d'énergie d'ionisation pour désigner $\Delta_{ion}H^{\circ}(T)$

Enthalpie standard d'attachement électronique

La réaction correspondante s'écrit : $M(g) + e^{-} \longrightarrow M^{-}(g)$

 $\Delta_{att} H^{\circ}(\mathsf{T})$: enthalpie standard d'attachement électronique de M

- L'affinité électronique (AE ou E_{ae}) d'une espèce est l'opposé de son énergie interne standard d'attachement électronique
- $\Delta_{att}H^{\circ}(T) \approx \Delta_{att}U^{\circ}(0 \text{ K}) \rightarrow \text{on confond souvent les 2}$

VI- Autres enthalpies de réaction utiles

Enthalpie réticulaire d'un cristal ionique

 M_aX_b : solide cristallisé constitué par un réseau 3D d'ions M^{b+} et X^{a-} (cristal ionique) L'enthalpie réticulaire correspond à la réaction où le cristal est dissocié en ses ions constitutifs à l'état gazeux et sans interactions entre eux :

$$M_a X_b$$
 (sd) \longrightarrow a M^{b+} (g) + b X^{a-} (g) $\Delta_{r
eq t} H^{\circ}$ (T)

- $\Delta_{r\acute{e}t}H^{\circ}(T) \approx \Delta_{r\acute{e}t}U^{\circ}(0 \text{ K})$ \rightarrow on confond souvent les 2 et on parle souvent d'énergie réticulaire d'un cristal pour désigner $\Delta_{r\acute{e}t}H^{\circ}(T)$
- Cycle de Born-Haber : cycle permettant la détermination de $\Delta_{r\acute{e}t}H^{\circ}(\mathsf{T})$

VII- Quelques remarques sur $\Delta_r S$

Si aucun changement d'état ni réaction chimique entre T_o et T₁

Etant donné que :
$$\frac{C_{Pm}^{\circ}}{T} = \frac{dS^{\circ}}{dT} \longrightarrow d\Delta_r S^{\circ} = \sum_i v_i \cdot \frac{C_{Pi}^{\circ}}{T} \cdot dT = \frac{\Delta_r C_P^{\circ}}{T} \cdot dT$$

$$\Delta_r S^{\circ}(T_1) = \Delta_r S^{\circ}(T_0) + \int_{T_0}^{T_1} \frac{\Delta_r C_P^{\circ}}{T} dT$$

Relation de Kirchhoff

- Le 3^{ème} principe (postulat de Nernst-Planck) permet de déterminer l'entropie molaire standard absolue des constituants, S_i° . L'entropie standard de formation $\Delta_f S^{\circ}$ s'en déduit directement par : $\Delta_r S^{\circ} = \sum_i v_i \cdot S_i^{\circ}$
- $\Delta_f S^{\circ}$ est nul pour un corps simple dans son état standard de référence mais pas S° !!!
- Le signe de $\Delta_r S^\circ$ est prévisible : $\operatorname{si} \Delta_r v_{gaz} > 0$ alors $\Delta_r S^\circ > 0$ $\operatorname{si} \Delta_r v_{gaz} < 0$ alors $\Delta_r S^\circ < 0$ $\operatorname{si} \Delta_r v_{gaz} = 0$ alors $\Delta_r S^\circ \approx 0$