V-visible

ient un ambert rée. La

leur du

à 1,5)

isé.

10 fois

ort de

les dique

ron des solles-

soou

ées

toôte ıaice

lus

Fiche n°13

Calorimétrie

La calorimétrie est une technique permettant d'évaluer des transferts d'énergie thermique durant des transformations chimiques ou physiques. Il est alors Le premier calorimètre a possible de déterminer l'enthalpie standard de la réaction modélisant la transformation ayant lieu dans un réacteur calorifugé, appelé calorimètre.

UN PEU D'HISTOIRE

été concu par Lavoisier et Laplace à la fin du 18ème

Principe de la technique

Cadre de l'étude

Considérons un système **fermé**, en équilibre avec le milieu extérieur, lieu d'une transformation physico-chimique, modélisée par une réaction chimique :

$$0 = \sum_{i} v_i B_i$$
 d'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^{\circ}(T)$.

Le système fermé considéré est l'ensemble constitué du calorimètre et des espèces physico-chimiques présentes (participant ou non à la transformation chimique) à une température ${\cal T}$ donnée et une pression ${\cal P}$ donnée.

Le système est en **équilibre de pression** à tout instant avec le milieu extérieur $(P=P_{\rm ext})$ et évolue en condition **isobare** (dP=0). Le premier principe de la thermodynamique s'écrit alors : $\Delta H = Q_{\rm P}$ où ΔH est la variation d'enthalpie du système lors de la transformation et Q_P l'énergie thermique échangée avec le milieu extérieur.

Le calorimètre étant supposé parfaitement calorifugé, la transformation est considérée comme adiabatique. La variation d'enthalpie au cours de la transformation est donc nulle:

$$\Delta H = Q_{\rm P} = 0$$

Afin de faciliter l'exploitation des mesures calorimétriques, les hypothèses suivantes sont généralement effectuées :

- les capacités thermiques (molaires ou massiques) standard à pression constante sont supposées indépendantes de la température sur la gamme étudiée;
- les capacités thermiques (molaires ou massiques) standard à pression constante des solutions aqueuses sont assimilées à celle de l'eau li-
- les densités des solutions aqueuses sont supposées proches de celle de l'eau liquide (à 25 °C, $d(H_2O_{(\ell)}) = 1$).


La capacité thermique massique standard à pression constante de l'eau liquide à 25 °C vaut $c_{P,mas}^{\circ}(H_2O_{(\ell)}) =$ $4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Détermination d'une enthalpie standard de réaction

La méthode décrite est identique à celle utilisée pour le calcul d'une température de flamme. L'enthalpie étant une **fonction d'état**, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Pour calculer cette variation d'enthalpie, un **chemin fictif** est emprunté :

- transformation chimique isobare isotherme;
- variation de température du système à composition chimique et pression fixées.

Le schéma ci-dessous fait le lien entre la transformation réelle et le chemin fictif.



La variation globale d'enthalpie du système au cours de la transformation vaut :

$$\Delta H = H_2 - H_1 = H_2 - H_{\text{fictif}} + H_{\text{fictif}} - H_1$$
$$\Delta H = \Delta H_{\text{fictif}} - 2 + \Delta H_1 \rightarrow \text{fictif} = 0$$

avec:

- $\Delta H_{1 \to \mathrm{fictif}}$ la variation d'enthalpie associée à la transformation chimique isobare isotherme $\Delta H_{1 \to \mathrm{fictif}} = \Delta_{\mathrm{r}} H^{\circ} \xi$ où ξ est l'avancement de la réaction et $\Delta_{\mathrm{r}} H^{\circ}$ l'enthalpie standard de réaction à la température T_1 ;
- $\Delta H_{\mathrm{fictif} \to 2}$ la variation d'enthalpie due à la **variation de température du système** (calorimètre, produits de la réaction, réactifs éventuellement en excès, solvant...) à pression et composition fixées qui s'exprime selon :

$$\Delta H_{\text{fictif} \rightarrow 2} = \left(C_{\text{Calo}} + \sum_{i} n_{i} c_{\text{P,mol}}^{\circ}(i) \right) (T_{2} - T_{1})$$

avec C_{Calo} la **capacité thermique propre au calorimètre et ses accessoires** (en J·K⁻¹), n_i les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans l'état fictif (en mol) et c_{Rmol}° (i) les capacités thermiques molaires standard associées (en J·K⁻¹·mol⁻¹).

L'enthalpie standard de réaction s'exprime alors selon :

$$\Delta_{\rm r} H^{\circ} = -\frac{\left(C_{\rm Calo} + \sum_{\rm i} n_{\rm i} c_{\rm P,mol}^{\circ}({\rm i})\right) (T_2 - T_1)}{\xi}$$

Les tables fournissent parfois seulement les capacités thermiques massiques standard $c_{\text{P,mas}}^{\circ}(i)$, il suffit alors de remplacer n_i par m_i la masse de l'espèce chimique associée :

$$\Delta_{\rm r} H^{\circ} = -\frac{\left(C_{\rm Calo} + \sum_{\rm i} m_{\rm i} c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm i})\right) (T_2 - T_1)}{\xi}$$

La détermination de $\Delta_r H^\circ$ nécessite donc de mesurer l'écart de température $\Delta T = T_2 - T_1$. Au préalable, il faut également estimer la capacité thermique du calorimètre $C_{\rm Calo}$.

Détermination de la capacité thermique C_{Calo}

La capacité thermique $C_{\rm Calo}$ relative à la paroi interne du calorimètre ainsi que des accessoires éventuels (dispositif d'agitation et thermomètre) peut être évaluée à l'aide de la **méthode des mélanges** : deux masses d'eau ($m_{\rm froid}$ et $m_{\rm chaud}$) de températures différentes ($T_{\rm froid}$ et $T_{\rm chaud}$) sont introduites successivement au sein du calorimètre, en commençant par la masse d'eau froide. La température du système à l'équilibre thermique notée $T_{\rm m}$ permet alors d'estimer $C_{\rm Calo}$.

L'évaluation de $C_{\rm Calo}$ peut également être envisagée à l'aide d'une réaction dont l'enthalpie standard est tabulée : dissolution d'un sel par exemple.

Le bilan enthalpique se décompose selon :

$$\Delta H = \Delta H_{\text{froid}} + \Delta H_{\text{chaud}} = 0$$

avec:

- $\Delta H_{\rm froid} = \left(C_{\rm Calo} + m_{\rm froid} c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm H_2O_{(\ell)}})\right) (T_{\rm m} T_{\rm froid})$ la variation d'enthalpie du système constitué par la paroi interne du calorimètre et ses accessoires ainsi que par l'eau froide initialement présente dans le calorimètre :
- $\Delta H_{\rm chaud} = m_{\rm chaud} c_{\rm P,mas}^{\circ} ({\rm H_2O_{(\ell)}}) (T_{\rm m} T_{\rm chaud})$ la variation d'enthalpie de l'eau initialement chaude.

La capacité thermique du calorimètre s'écrit donc :


$$C_{\rm Calo} = -c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm H_2O_{(\ell)}}) \left(m_{\rm froid} + m_{\rm chaud} \frac{T_{\rm m} - T_{\rm chaud}}{T_{\rm m} - T_{\rm froid}} \right)$$

Remarque: la masse équivalente en eau (ou valeur en eau) du calorimètre $\mu_{eau,Calo}$ qui représente la masse d'eau ayant la même capacité thermique à pression constante que le calorimètre vide et ses accessoires s'écrit :

$$\mu_{\rm eau,Calo} = \frac{C_{\rm Calo}}{c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm H_2O}_{(\ell)})}$$

Dispositif expérimental

Le vase de Dewar est un récipient dont les parois fragiles risquent d'imploser en cas de contrainte mécanique. Il est donc indispensable de le manipuler délicatement. Un calorimètre est constitué d'un vase de Dewar surmonté d'un couvercle. Il dispose de parois de verre argentées de sorte à limiter les pertes thermiques par rayonnement. L'intérieur des parois est sous vide poussé afin de minimiser les fuites par conduction thermique.



Mise en œuvre pratique

Détermination de la capacité thermique $C_{\rm Calo}$ par la méthode des mélanges

1. Peser le calorimètre et ses accessoires.

- 2. Ajouter de l'eau à température ambiante. Peser à nouveau tout le dispositif pour déterminer la masse $m_{\rm froid}$ d'eau introduite. Mesurer la température $T_{\rm froid}$ à l'équilibre thermique.
- 3. Chauffer de l'eau à environ 50 °C. Mesurer précisément la température $T_{\rm chaud}$ puis introduire ce volume d'eau chaude dans le calorimètre.
- 4. Fermer le calorimètre et agiter. Relever régulièrement la température et noter la valeur $T_{\rm m}$ à l'équilibre thermique.
- 5. Peser à nouveau tout le dispositif pour déterminer la masse $m_{\rm chaud}$ d'eau introduite.

Mesure de la variation de température lors de la réaction chimique

Le dispositif d'agitation manuelle peut également être utilisé si l'agitation magnétique est inadaptée.

La masse du calorimètre peut dépasser la masse

de certaines balances.

Dans ce cas, il suffit

de peser le bécher contenant l'eau puis de

transférer celle-ci dans le calorimètre et enfin

peser le bécher vide afin de déterminer la masse

d'eau introduite par

admissible

maximale

différence.

- 1. Placer une olive aimantée dans le calorimètre et disposer ce dernier sur un agitateur magnétique.
- 2. Introduire un premier réactif (éventuellement en solution dans un solvant) dans le calorimètre. Attendre que l'équilibre thermique soit atteint et mesurer la température T_1 .
- 3. Introduire le second réactif, refermer le calorimètre et agiter.
- 4. Relever la température T_2 atteinte par le système à l'état final.

L'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ s'écrit :

$$\Delta_{\rm r} H^{\circ} = -\frac{\left(C_{\rm Calo} + C_{\rm sol} + C_{\rm Cu_{(s)}} + C_{\rm Zn_{(s)}}\right) (T_2 - T_1)}{c_0 V_0}$$

avec $C_{\rm sol}$ la capacité thermique de la solution et $C_{\rm Cu_{(s)}}$ et $C_{\rm Zn_{(s)}}$ les capacités thermiques des solides qui s'expriment selon :

$$\begin{aligned} & - C_{\rm sol} = m({\rm sol})c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm sol}) \\ & - C_{\rm Cu_{(s)}} = m({\rm Cu_{(s),f}})c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm Cu_{(s)}}) \\ & - C_{\rm Zn_{(s)}} = m({\rm Zn_{(s),f}})c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm Zn_{(s)}}) \end{aligned}$$

Les capacités thermiques associées aux solides ($C_{\mathrm{Cu}_{(\mathrm{s})}}=0.24~\mathrm{J\cdot K^{-1}}$ et $C_{\mathrm{Zn}_{(\mathrm{s})}}=0.75~\mathrm{J\cdot K^{-1}}$) sont négligées devant celle de la solution ($C_{\mathrm{sol}}\simeq \rho(\mathrm{H}_2\mathrm{O}_{(\ell)})V_0c_{\mathrm{P,mas}}^{\circ}(\mathrm{H}_2\mathrm{O}_{(\ell)})=1\times100\times4,18=418~\mathrm{J\cdot K^{-1}})$. On obtient finalement :

$$\Delta_{\rm r} H^{\circ} \simeq -\frac{\left(C_{\rm Calo} + C_{\rm sol}\right) \left(T_2 - T_1\right)}{c_0 V_0}$$

$$\Delta_{\rm r} H^{\circ} \simeq -\frac{\left(77 + 418\right) \left(24, 6 - 20, 3\right)}{1,00.10^{-2}}$$

$$\Delta_{\rm r} H^{\circ} = -213 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

La valeur expérimentale est proche de celle tabulée : $\Delta_r H^\circ = -218,7 \, \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ avec un écart relatif de 3%.

POUR ALLER PLUS LOIN...

Existe-t-il une autre méthode pour déterminer la capacité thermique d'un calorimètre ?

La valeur de la capacité thermique d'un calorimètre peut être mesurée par une **méthode électrique**. Le calorimètre contient une masse d'eau donnée $m_{\rm eau}$ à la température d'équilibre T_1 . Une résistance électrique de valeur R est plongée dans l'eau. Le passage d'un courant d'intensité i dans la résistance pendant un temps donné Δt apporte au système (eau + calorimètre) une énergie électrique qui permet d'augmenter la température du système d'une valeur ΔT . Si l'on suppose que l'énergie électrique est intégralement transférée au système, le bilan énergétique s'écrit :

$$\left(m_{\rm eau}c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm H_2O_{(\ell)}}) + C_{\rm Calo}\right)\Delta T = Ri^2\Delta t$$

On peut ainsi déduire la valeur de la capacité thermique du calorimètre, C_{Calo} , à partir de la mesure de la variation de température du système ΔT .

Si lor $(\Delta_r H)$ le titr forte of

Peut-

Si la r miqu s'écha

avec:

La so

La ter

En ch

Pour fonct

dépe équiv tions On de 200 n 0, 1 n apacités

 $(C_{\text{sol}} \simeq$

 $\Delta_{\rm r} H^{\circ}$

e <mark>d'un</mark>

ée par onnée leur R résisnètre) stème ement

mètre, ΔT .

Peut-on effectuer un titrage à l'aide d'un calorimètre?

Si lors d'un titrage volumétrique, la réaction de titrage est exothermique $(\Delta_r H^{\circ} < 0)$: le milieu réactionnel va s'échauffer. Par exemple, considérons le titrage d'un volume V_0 d'un acide fort de concentration c_0 par une base forte de concentration c_{titrant} modélisée par l'équation de réaction suivante :

$$H_3O_{(aq)}^+ + HO_{(aq)}^- = 2H_2O_{(\ell)}$$

Si la réaction s'effectue dans un calorimètre, on considère que l'énergie thermique de la réaction de titrage est intégralement transférée à la solution qui s'échauffe d'une valeur $\Delta T = T - T_i$. Le bilan enthalpique s'écrit :

$$\Delta H = \Delta H_{\text{réaction}} + \Delta H_{\text{échauffement}} = 0$$

avec:

-
$$\Delta H_{\text{réaction}} = \Delta_{\text{r}} H^{\circ} \xi = \Delta_{\text{r}} H^{\circ} c_{\text{titrant}} V_{\text{versé}};$$

$$- \Delta H_{\text{\'echauffement}} = \left(m_{\text{solution}} c_{\text{P,mas}}^{\circ}(\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}) + C_{\text{Calo}}\right) (T - T_{\text{i}}).$$
 La somme de ces deux termes conduit à l'expression :

$$\Delta_r H^{\circ} c_{\text{titrant}} V_{\text{vers\'e}} + \left(m_{\text{solution}} c_{\text{P,mas}}^{\circ} (\text{H}_2 \text{O}_{(\ell)}) + C_{\text{Calo}} \right) (T - T_{\text{i}}) = 0$$

La température s'exprime selon :


$$T = T_{\rm i} - \frac{\Delta_r H^{\circ} c_{\rm titrant} v_{\rm vers\acute{e}}}{\rho({\rm H_2O_{(\ell)}})(V_0 + V_{\rm vers\acute{e}}) c_{\rm p,mas}^{\circ}({\rm H_2O_{(\ell)}}) + C_{\rm Calo}}$$

En choisissant le volume titré V_0 bien supérieur au volume de solution titrante $V_{\text{vers\'e}}$ ($c_0 \ll c_{\text{titrant}}$), l'expression de la température devient :

$$T = T_{\rm i} - \frac{\Delta_r H^{\circ} c_{\rm titrant}}{\rho({\rm H_2O_{(\ell)}}) V_0 c_{\rm P,mas}^{\circ}({\rm H_2O_{(\ell)}}) + C_{\rm Calo}} V_{\rm vers\acute{e}}$$

Pour $V_{\text{vers\'e}}$ compris en 0 et le volume équivalent, la température est une fonction affine de $V_{\text{vers\'e}}$ en supposant $\Delta_r H^{\circ}$ et les capacités thermiques indépendantes de la température sur le domaine considéré. Au-delà du volume équivalent, la température varie seulement du fait du mélange de deux solutions de températures différentes.

On donne l'allure de la courbe $T = f(V_{\text{vers\'e}})$ correspondant au titrage de $V_0 =$ 200 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration c_0 = $0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ par une soude de concentration $c_{\text{titrant}} = 4 \text{ mol} \cdot L^{-1}$:



Les valeurs des volumes équivalents sont déterminées par les changements de pente dans la courbe $T=f(V_{\rm vers\acute{e}})$ et ensuite exploitées comme habituellement.

Sur l'exemple ci-dessus, le volume équivalent apparait pour un volume de soude versé $V_{\rm \acute{e}q}$ = 5,0 mL. On retrouve donc la valeur de la concentration de la solution d'acide chlorhydrique :

$$c_0 = \frac{c_{\text{titrant}} V_{\text{\'eq}}}{V_0}$$

$$c_0 = \frac{4 \times 5,0}{200} = 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

De

Une synt enchaîne fois en p d'intérêt tuelleme

La prem différent quide he lides ou Les diffé appelé r appelé r Des ente duire les

_

à l'aide isobare sions d même

Les liqu

Table

En fon duites