

1^{ère} année SN – TD n°2 « Réseaux Télécoms et Mobilité » André-Luc BEYLOT

QUESTIONS:

1. De combien de canaux TCH et SDCCH a-t-on besoin pour mettre en place un double appel téléphonique dans le réseau GSM ?

2. Qu'en est-il dans le cœur du réseau téléphonique ?

3. Lors des phases de handover, certaines bribes d'appel téléphonique vont se perdre. Que doit-on faire ? Pourquoi sera-ce plus délicat dans un contexte de transmissions de données informatiques ?

4. Pourquoi le fonctionnement du GSM n'est pas adapté à de la transmission de données.

5. Le GPRS a été inventé pour justement exploiter les ressources radio de façon optimisée (dans un contexte de transmission de données). Le principe va consister à partager dynamiquement des canaux GSM/GPRS entre plusieurs utilisateurs. Sur ces canaux seront envoyés des données utilisateurs, des retransmissions des données, des accusés de réception.

a. Pourquoi le partage du support est-il forcément plus simple depuis le réseau vers les utilisateurs que dans l'autre sens ?

b. Pourquoi aura-t-on forcément besoin d'un canal en accès aléatoire ?

- c. Ce sera le réseau qui va attribuer les slots aux utilisateurs qui vont donc effectuer des requêtes pour demander des slots. Une réponse leur parviendra pour leur préciser les slots qui leur sont attribués. Une autre technique aurait pu consister à effectuer une scrutation (polling) de tous les terminaux. Quelles en auraient été les défauts et les limites ? Et un partage en TDMA ?
- d. Comment peut-on faire (simplement) pour attribuer des slots aux terminaux pour qu'ils puissent effectuer des retransmissions ou remonter des accusés de réception. Pourquoi est-ce de toute façon plus simple que pour l'envoi de données?


EXERCICE: GSM – appels internationaux

Le réseau GSM permet à des utilisateurs mobiles de recevoir et d'émettre des appels téléphoniques internationaux en particulier lors de leurs déplacements grâce à des accords commerciaux entre opérateurs.

Soit un utilisateur (mobile 1) du réseau mobile français (PLMN1) situé en France et un utilisateur (mobile 2) du réseau mobile irlandais (PLMN2) en déplacement en Angleterre et pris en charge par l'opérateur (PLMN3). On appelle CTI (centre de transit international) les passerelles/commutateur du réseau téléphonique international. L'utilisateur (mobile 2) est enregistré auprès de son VMSC/VLR, sa HLR a les informations et il n'y a pas de problème de localisation.

- 1. Décrire les différentes phases permettant de
 - 1- mettre en place un appel du mobile 2 vers le mobile 1
 - 2- mettre en place un appel du mobile 1 vers le mobile 2

On ne détaillera pas les formats des messages. Le réseau international a été simplifié (il peut y avoir plusieurs passerelles).



- 2. Où se situent les problèmes de routage ? Comment sont-ils résolus ?
- 3. Comment aurait-on pu faire autrement?

Réseaux Télécoms et Mobilité

Questions:

1) TCH: Canaux de traffic SDCCH: Canaux de signalisation.

Pour un appel. 1 TCH et 1 SDCCH

Pour un double appel: 1 TCH suffit pour véhiculer les données des 2 appels qui ne sont pas simultanés. Pour la signalisation 1 seul suffit cur c'est une communication par paquets.

- 2) Sur le cœur de réseau chaque appel aura son canal dédié et les ressources ne sont pous libérées pour éviter un temps de reconnexion trop long. Pour la signalisation, de mode paquet ne gone pour.
- 3) On ne fait rien, les utilisateurs peuvent se renyndro à nouveau et répéter. Il faut éviter la retransmission qui introduirait de la latence et génerait l'écoute. Pour des données informatiques. Pfaut retronsrettre pour ne pour perdre de données
- 4) les données informatiques arrivent de manière sporadique Hinsi lui réserver un canal serdit inutile. Il se pout que la nouvources soit insufficientes et lorsqu'elles ne sont pas utilisée, elles sont quand mêne réservées (peu d'efficacité)
- 5) GPRS: Partage dynamique des supports /canaux GSM/GPRS.
 - a) Les Station de base connaît tous les un lisateurs et connaît le traffic à envoyer, et peut donc methe en place un ordonnancevent. Dans l'aune sens on ne connaît pou la disponibilité des aunes
 - b) Permettre à un nouvel un tiseteur de le faire connaître d'un réseau pour qu'il pulise avoir un conal dédié.
 - c) Si on a un grand nombre d'utilisateur actif ce syst de polleing peut être lent et ineficace. TDMA perte d'efficacité + lenteur + partage de le tos variable de le tops.
 - d) Il faut raisonner en volume (j'ai 10 Ho à transrette.) p plutôt qu'en temps. On allouera donc un no de elet nécessaire au volume de données. Pour un aok, à chaque envoi de données, on réserve un slot d'accusé de réception en retour.

