UrBackup sur Debian

Guide d'installation et de configuration

Solution de sauvegarde open source — client/serveur

Mai 2026

1. Présentation d'UrBackup

UrBackup est une solution de sauvegarde open source de type client/serveur. Elle permet de centraliser les sauvegardes de machines Windows, Linux et macOS — que ce soit pour des fichiers, des dossiers ou des images système complètes.

Fonctionnalités clés

- Sauvegardes complètes et incrémentielles (seules les données modifiées sont copiées lors des sauvegardes incrémentales).
- Sauvegardes de fichiers/dossiers et d'images disque (format VHDZ compressé ou VHD/VHDX).
- Déduplication au niveau fichier : les fichiers identiques entre clients ne sont stockés qu'une seule fois.
- Support multi-plateforme : clients disponibles pour Windows, Linux et macOS.
- Interface web d'administration pour gérer les clients, configurer les tâches et restaurer les données.
- Alertes et notifications par e-mail.
- Sauvegardes à distance via Internet.

Plateformes serveur supportées

- Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, etc.) — paquets disponibles ou compilation depuis les sources.
- Windows Server — installeur MSI disponible sur urbackup.org.
- NAS (QNAP, TrueNAS) et Docker.

> *Important : ne pas joindre le serveur UrBackup à un domaine Active Directory (recommandation de sécurité).*

2. Installation sur Debian

Cette section décrit l'installation du serveur UrBackup sur une machine Debian (dernière version stable).

Étape 1 — Mise à jour du système

Avant toute installation, il est recommandé de mettre à jour les paquets du système :

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

Étape 2 — Installation des dépendances

UrBackup nécessite plusieurs bibliothèques de développement. Installez-les avec la commande suivante :

```
sudo apt install libcurl4-openssl-dev libcrypto++-dev zlib1g-dev cmake make g++
pkg-config uuid-dev libfuse-dev sqlite3 libsqlite3-dev
```

Étape 3 — Téléchargement et installation du paquet

Rendez-vous sur le site officiel urbackup.org pour télécharger le paquet Debian adapté à votre architecture (amd64 en général). Une fois le paquet téléchargé, installez-le avec dpkg :

```
sudo dpkg -i urbackup-server_X.X.X.X_amd64.deb
```

> *Remplacez X.X.X.X par le numéro de version réel du paquet téléchargé.*

Étape 4 — Configuration initiale du fichier de paramètres

Le fichier de configuration principal se trouve dans /etc/default/urbackup-server. Ouvrez-le pour ajuster les options de base (emplacement des sauvegardes, port, nombre de clients maximum) :

```
sudo nano /etc/default/urbackup-server
```

Sauvegardez avec Ctrl+X, puis Y et Entrée.

Étape 5 — Démarrage et activation du service

Démarrez le service UrBackup et activez son lancement automatique au boot :

```
sudo systemctl start urbackup-server
sudo systemctl enable urbackup-server
```

Le serveur est maintenant accessible via l'interface web à l'adresse :

```
http://<adresse-ip-serveur>:55414
```

3. Configuration d'UrBackup

3.1 Première connexion et sécurisation

Dès la première connexion, UrBackup affiche un avertissement concernant l'emplacement des sauvegardes. Accédez à Réglages > Serveur pour définir le Chemin du répertoire de sauvegarde, puis cliquez sur Enregistrer.

Créez immédiatement un compte administrateur (sans cela, n'importe qui peut accéder à l'interface sans mot de passe) :

- Accédez à Réglages > Utilisateurs.
- Créez un nouvel utilisateur avec les droits d'administration (évitez le nom « admin »).
- Définissez un mot de passe fort.

> *Conseil de sécurité : excluez le dossier temporaire d'UrBackup des analyses en temps réel de votre antivirus pour éviter des conflits de performance.*

3.2 Ajout et découverte des clients

UrBackup diffuse un message UDP toutes les 50 secondes sur toutes ses interfaces réseau. Les clients sur le même sous-réseau sont donc détectés automatiquement après installation du client UrBackup.

Il est également possible d'ajouter manuellement un client depuis l'interface de gestion, ce qui est souvent nécessaire lorsque le serveur et les postes ne sont pas sur le même segment réseau.

3.3 Client Linux (Debian/Ubuntu)

Pour installer le client sur une machine Linux, téléchargez et exécutez le script depuis votre serveur UrBackup :

```
TF=`mktemp` && wget
"http://<IP_SERVEUR>:55414/x?a=download_client&lang=fr&clientid=2&authkey=<CLÉ>
&os=linux" -O $TF && sudo sh $TF; rm -f $TF
```

Ouvrez ensuite le fichier de configuration du client :

```
sudo nano /etc/default/urbackupclient
```

Par défaut, INTERNET_ONLY est activé (true). En environnement local, désactivez cette option :

```
INTERNET_ONLY=false
```

Rechargez et redémarrez le service client :

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart urbackupclientbackend
```

Vérifiez son état :

```
sudo systemctl status urbackupclientbackend
```

Une fois actif, le client apparaît en ligne dans l'interface web du serveur. Vous pouvez alors définir les répertoires à sauvegarder (ex. : /etc, /home, /opt/docker-compose).

3.4 Client Windows

L'installation sur Windows peut se faire de plusieurs façons :

- Manuellement via l'exécutable téléchargé sur urbackup.org.
- Automatiquement via un package MSI déployable par GPO.
- Via Chocolatey : choco install urbackup-client.

Lors de l'installation, vous définissez la méthode de sauvegarde (images disque, fichiers, ou les deux). Ces paramètres sont également ajustables à distance depuis le serveur.

3.5 Réglages des sauvegardes

Depuis Réglages > Clients ou la fiche de chaque client, vous pouvez configurer :

- Les volumes à sauvegarder (lettre de lecteur Windows : C:, D:, ALL, ALL_NONUSB).
- La rétention des sauvegardes (nombre de sauvegardes complètes et incrémentielles à conserver).
- Le format des images disque : VHDZ (compressé, réduit la taille de ~60 %) ou VHD (lisible directement par Windows Explorer).

3.6 Groupes de clients

Les groupes permettent d'appliquer une configuration homogène à un ensemble de machines. Vous pouvez par exemple créer un groupe « Postes Windows 11 » avec une politique de sauvegarde image, et un groupe « Serveurs Linux » avec une politique orientée fichiers.

4. Restauration des données

4.1 Restaurer un fichier ou un dossier

Via l'interface web : accédez à Sauvegardes, choisissez un client, naviguez dans l'arborescence, puis cliquez sur Restaurer ou Télécharger (ZIP). La restauration se fait sur place (emplacement d'origine) ; l'utilisateur voit une confirmation s'afficher sur son poste.

Via l'Explorateur de fichiers Windows : montez une image VHD comme un disque virtuel pour parcourir directement les fichiers sauvegardés.

4.2 Restaurer une image système complète

Téléchargez l'outil UrBackup Image Restore (ISO bootable) depuis urbackup.org. Démarrez sur ce support (clé USB ou VM), puis suivez l'assistant :

- Sélection du fuseau horaire et de la disposition du clavier.
- Configuration réseau (le client et le serveur doivent être sur le même segment).
- Authentification sur le serveur UrBackup.
- Choix du client, de l'image et du disque cible (le disque sera écrasé).
- Lancement de la restauration et suivi via la barre de progression.

> *La machine est restaurée dans l'état exact où elle était au moment de la sauvegarde. L'outil est basé sur Debian 12.*

5. Fonctions avancées

5.1 Archivage des sauvegardes

L'archivage protège certaines sauvegardes de la suppression automatique. Une sauvegarde archivée est conservée pendant une durée définie, puis redevient éligible au nettoyage automatique.

La fenêtre d'archivage suit un format similaire à cron (sans la granularité des minutes) :

Champ	Description / Valeurs
Heure	0-23 (heure de la journée)
Jour du mois	1-31
Mois	1-12
Jour de la semaine	0-7 (0 et 7 = dimanche)

Exemples de fenêtres d'archivage :

- *;1;*;* — Premier jour de chaque mois
- *;*;*;5 — Tous les vendredis
- *;*;*;3,5 — Tous les mercredis et vendredis
- 22;*;*;* — Tous les jours à 22h

5.2 Sécurité

- Les flux réseau locaux sont chiffrés si l'option est activée.
- Pour les clients Internet, configurez UrBackup en HTTPS (via un certificat TLS ou un reverse proxy).
- Les sauvegardes elles-mêmes ne sont pas chiffrées nativement.

> *Testez régulièrement vos restaurations pour valider vos scénarios de reprise d'activité. Une sauvegarde non testée est une sauvegarde dont on ne peut pas être certain.*

6. Synthèse des commandes essentielles

Action	Commande
Mettre à jour le système	`sudo apt update && sudo apt upgrade`
Installer les dépendances	`sudo apt install libcurl4-openssl-dev ...`
Installer UrBackup (deb)	`sudo dpkg -i urbackup-server_X.X.X.X_amd64.deb`
Modifier la config serveur	`sudo nano /etc/default/urbackup-server`
Démarrer le service	`sudo systemctl start urbackup-server`

Action	Commande
Activer au démarrage	`sudo systemctl enable urbackup-server`
Config client Linux	`sudo nano /etc/default/urbackupclient`
Redémarrer le client Linux	`sudo systemctl restart urbackupclientbackend`
Statut du client Linux	`sudo systemctl status urbackupclientbackend`
Interface web	`http://<IP_SERVEUR>:55414`

Sources

Installation UrBackup sur Debian :
https://kb.shells.com/tutorials/Debian_Latest/UrBackup/

Configuration UrBackup (IT-Connect) : https://www.it-connect.fr/urbackup-...