PILOTER · ÉTAPE 13 / 14

Analyse des coûts et budgets

Cours rédigé · Chronologie des actions

Ce thème suit le déroulement du travail : préparer les données, réaliser le traitement, contrôler le résultat et conserver les preuves. Le cours explique les notions avant de demander un choix ou un calcul.

SA PLACE DANS LE PARCOURS
Avant : Diagnostic financier et flux. Ensuite : RSE et sobriété numérique.

COMMENT UTILISER LES TROIS SUPPORTS
Le cours développe les explications et les cas ; le mémo suit les mêmes actions ; les cartes numérotées reprennent le même ordre. Les fiches détaillées et schémas de référence complètent ce fil sans changer la séquence.

La TVA, la paie et les régularisations peuvent se répéter chaque mois. L’ordre du parcours exprime les dépendances de travail ; il ne signifie pas qu’une action n’a lieu qu’une fois dans l’année.

Le plan du cours

01. À quoi sert la comptabilité de gestion ?
02. Passer des charges comptables aux charges de gestion
03. Reconnaître les charges directes, indirectes, fixes et variables
04. Suivre la cascade des coûts, de l’achat à la vente
05. Répartir les charges indirectes avec les centres d’analyse
06. Valoriser les stocks : entrées, CUMP et PEPS
07. Relier les stocks au coût des produits vendus
08. Comprendre l’imputation rationnelle et la sous-activité
09. Calculer une marge sur coûts variables
10. Choisir le coût direct, spécifique ou marginal
11. Trouver le seuil de rentabilité
12. Lire le point mort et la marge de sécurité
13. Comprendre la méthode ABC
14. Construire un coût standard
15. Préparer les budgets puis suivre les écarts
16. Distinguer production, activité et budget flexible
17. Expliquer les écarts sur matières et main-d’œuvre
18. Décomposer les écarts indirects et agir

CHAPITRE 01 / 18

À quoi sert la comptabilité de gestion ?

Imagine un atelier qui fabrique des sacs. Le comptable sait combien l'atelier a acheté de tissu, payé de salaires et vendu de sacs. Mais le responsable veut aussi savoir combien coûte un sac, quel modèle rapporte le plus et pourquoi certains mois sont moins bons. La comptabilité de gestion l'aide à répondre à ces questions.

La comptabilité générale range les opérations selon leur nature : achats, salaires, ventes, dettes ou banque. Elle respecte un cadre comptable. La comptabilité de gestion reprend les informations utiles, puis les organise selon une question précise. Elle peut étudier un produit, une commande, un client, un chantier ou un service. Ce que l'on étudie s'appelle un objet de coût.

Un coût est un regroupement de charges pour cet objet et pour une période. Le même atelier peut calculer le coût d'un sac, celui d'une collection ou celui d'une livraison. Il faut donc toujours annoncer ce que l'on mesure. Dire « le coût est de 50 € » ne suffit pas : 50 € pour quoi, pour combien de pièces et pour quelle période ?

Cette comptabilité aide à comparer, prévoir et décider. Elle peut aussi fournir des données pour les stocks. Les méthodes de gestion sont des outils internes : leur usage ne dispense jamais de respecter les règles des comptes annuels. Une charge ne se confond pas avec un paiement. On peut consommer une matière avant de la payer et rembourser une dette sans créer une nouvelle charge.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Définir l'objet, la période et la décision. Rassembler les justificatifs, quantités, temps et montants. Choisir une méthode adaptée avant de comparer.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Un sac est vendu 15 € HT. Son coût de revient est de 11,50 €. Le résultat analytique est 15 - 11,50 = 3,50 € par sac. Ce résultat n'est pas le solde du compte bancaire : le client peut payer plus tard et l'atelier peut encore avoir des stocks.

LE POINT À VÉRIFIER
Ne pas affirmer que toute comptabilité analytique est obligatoire ou que toutes les entreprises utilisent la même méthode. Les obligations dépendent du contexte ; les règles des comptes annuels restent applicables.

CHAPITRE 02 / 18

Passer des charges comptables aux charges de gestion

Pour préparer un gâteau, tu gardes les ingrédients utiles à la recette. Pour calculer un coût, le gestionnaire choisit les charges utiles à sa question. Il part des charges comptables, explique celles qu'il retire et ajoute parfois des évaluations internes. Ce passage s'appelle le retraitement des charges.

Une charge non incorporable est écartée du calcul de gestion retenu. Par exemple, pour comparer le fonctionnement normal de deux ateliers, une pénalité exceptionnelle peut être isolée. Ce choix n'efface pas la charge dans la comptabilité générale. Il doit être expliqué, car une charge écartée d'un calcul reste un coût économique supporté par l'entreprise.

Un élément supplétif est une valeur ajoutée uniquement pour l'analyse. Un entrepreneur individuel peut estimer la valeur de son propre travail, ou le coût d'opportunité de l'argent investi. Ce sont des évaluations de gestion, pas nécessairement des paiements ni des charges comptables. On ne crée pas une écriture en 66 uniquement pour enregistrer une rémunération fictive des capitaux propres.

Il faut aussi mettre les charges sur la bonne période. Une assurance de 1 200 € couvrant douze mois représente 100 € par mois si la consommation du service est régulière. Cette répartition analytique, appelée abonnement, évite de rendre un mois artificiellement coûteux. Les ajustements doivent être rapprochés des comptes : certains ont déjà été enregistrés en comptabilité générale. On ne les applique pas deux fois.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Charges de gestion = charges comptables retenues - exclusions + éléments supplétifs +/- ajustements de période ou de valeur. Écrire un tableau de passage et justifier chaque retraitement.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Pour le mois, les charges comptables sont de 10 000 €. On isole une pénalité de 500 € et ajoute 800 € de travail de l'exploitant estimé. Les charges de gestion sont 10 000 - 500 + 800 = 10 300 €. Aucun paiement de 800 € n'est supposé.

LE POINT À VÉRIFIER
Dans une échéance d'emprunt, le capital remboursé diminue la dette ; seuls les intérêts et frais pertinents sont des charges. Exemple : capital 400 € + intérêts 20 € = paiement 420 €, mais charge d'intérêts de 20 €.

CHAPITRE 03 / 18

Reconnaître les charges directes, indirectes, fixes et variables

Pour fabriquer des sacs rouges et des sacs bleus, l'atelier connaît le tissu utilisé pour chaque modèle. Le tissu est une charge directe si on peut le rattacher au modèle sans répartition. Le loyer du local sert aux deux modèles : il est indirect par rapport à chacun. Il faudra une règle pour le partager.

Direct ou indirect dépend de l'objet étudié et des moyens de mesure. Le salaire du responsable est direct pour l'atelier entier, mais peut être indirect pour chaque sac. Une clé de répartition aide à imputer un coût indirect. Elle ne transforme pas, à elle seule, une estimation en mesure directe.

Fixe ou variable répond à une autre question : comment la charge réagit-elle à l'activité ? Dans une certaine plage et pendant une certaine période, un loyer peut rester fixe. Le tissu consommé augmente avec le nombre de sacs. Une facture d'électricité peut contenir un abonnement fixe et une consommation variable : on parle de charge mixte.

Ces deux classements se croisent. Le salaire fixe d'un salarié affecté à un seul produit peut être direct et fixe. Une énergie commune aux machines peut être indirecte et variable. Les charges variables ne sont donc pas toutes directes. Les charges fixes ne sont pas fixes pour toujours : un second atelier ou une nouvelle équipe peut créer un palier supplémentaire.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Poser séparément deux questions : peut-on rattacher la charge à l'objet ? Varie-t-elle avec l'activité dans la plage étudiée ? Décomposer les charges mixtes.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Électricité = abonnement de 100 € + 2 € par heure-machine. Pour 50 heures : 100 + 2 × 50 = 200 €. Pour 80 heures : 260 €. Le total varie, mais la partie fixe reste 100 € dans cet exemple.

LE POINT À VÉRIFIER
Ne pas classer automatiquement tous les salaires en fixe ou toute l'électricité en variable. Décrire les conditions du cas avant de classer.

CHAPITRE 04 / 18

Suivre la cascade des coûts, de l’achat à la vente

Une matière passe plusieurs étapes avant de devenir une vente. On l’achète, on la range, on la transforme, puis on vend le produit. La cascade des coûts suit ce chemin. Elle évite de comparer toutes les dépenses d’achat du mois aux seules ventes du mois alors qu’une partie reste en stock.

Le coût d’achat regroupe le prix net retenu et les frais d’approvisionnement pertinents. Les matières consommées entrent ensuite dans le coût de production, avec le travail direct et les coûts indirects de production. Un produit fini non vendu reste dans le stock de produits finis : sa fabrication ne signifie pas encore qu’il a été vendu.

Le coût de revient des produits vendus ajoute au coût de production des produits effectivement vendus les coûts hors production retenus dans le modèle de gestion, comme les frais de distribution. Le résultat analytique est le chiffre d’affaires moins ce coût de revient. Dans une entreprise qui revend simplement des marchandises sans les transformer, il n’y a pas de stade de fabrication à inventer.

Une entreprise peut avoir plusieurs matières, plusieurs ateliers et des produits en cours. Les en-cours de début augmentent les coûts à attribuer aux produits terminés ; les en-cours de fin en retirent la partie non encore terminée. Il faut éviter de compter deux fois la même matière ou le même temps de travail. Un coût unitaire se calcule toujours en divisant par la quantité qui correspond au coût étudié.

LA MÉTHODE PAS À PAS

Achat → stock de matières → matières consommées → production → stock de produits finis → produits vendus → coût de revient → résultat.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ

100 sacs terminés consomment 450 € de matières, 300 € de travail direct et 250 € de frais de production : 1 000 €, soit 10 € par sac. Sans stock initial, on en vend 80 : leur coût de production est 800 € ; 20 sacs restent en stock pour 200 €. Avec 120 € de distribution, le coût de revient des ventes est 920 €. Pour 1 200 € de ventes, le résultat est 280 €.

LE POINT À VÉRIFIER

Le coût complet de gestion n’est pas automatiquement la valeur du stock en comptabilité générale. Les frais de vente n’entrent pas dans le coût de production du stock.

CHAPITRE 05 / 18

Répartir les charges indirectes avec les centres d’analyse

Un centre d’analyse est une zone de calcul qui regroupe des charges liées à une activité assez homogène. Ce peut être l’entretien, l’approvisionnement, la production ou la distribution. On rassemble d’abord les charges dans ces centres pour pouvoir ensuite les rattacher aux produits avec une mesure cohérente.

La répartition primaire partage les charges indirectes entre les centres. Par exemple, la surface occupée peut servir à répartir certains frais de bâtiment. Une clé est une hypothèse : elle doit être compréhensible, documentée et adaptée à la charge. Utiliser la surface pour répartir un coût provoqué par le nombre de commandes serait souvent peu pertinent.

Les centres auxiliaires, comme l’entretien, rendent des services aux autres centres. La répartition secondaire transfère leurs coûts aux centres qui les consomment. Si deux centres auxiliaires se rendent des services réciproques, il faut résoudre le partage sans perdre ni créer de coûts ; un simple transfert dans un seul sens peut être insuffisant.

Une unité d’œuvre, ou UO, mesure l’activité du centre principal : heure-machine, heure de travail, kilogramme traité ou livraison. Le coût d’une UO est le coût du centre divisé par son activité. Pour un produit, on multiplie ce coût par les UO consommées. Si la base est monétaire, on parle souvent de taux de frais et on précise par exemple « euros pour 100 € d’achats ». Il faut garder les unités tout au long du calcul.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Coût d’une UO = coût du centre / nombre total d’UO. Imputation au produit = coût d’une UO × UO consommées par le produit.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
L’atelier coûte 6 000 € pour 300 heures-machine. Une heure coûte 20 €. La commande A utilise 40 heures : elle reçoit 40 × 20 = 800 € de charges indirectes. Si ses charges directes sont de 1 200 €, son coût est 2 000 €, et non 1 220 €.

LE POINT À VÉRIFIER
La formule « coûts directs + coûts indirects / UO » donne seulement un coût par UO pour la partie indirecte : il manque la multiplication par les UO de l’objet étudié.

CHAPITRE 06 / 18

Valoriser les stocks : entrées, CUMP et PEPS

Un stock garde la mémoire des biens encore présents. Pour chaque référence, on suit les entrées, les sorties et le solde. La relation en quantité est simple : stock initial + entrées - sorties = stock final. La même égalité doit aussi être vérifiée en valeur avec la méthode choisie.

Pour des biens interchangeables, le CUMP donne un coût moyen pondéré par les quantités, pas une moyenne simple des prix. On additionne les valeurs disponibles et on divise par les quantités disponibles. Le CUMP peut être calculé après chaque entrée ou sur une période adaptée au cadre comptable. Après une entrée, on utilise la quantité et la valeur réellement présentes juste avant cette entrée.

La méthode PEPS, aussi appelée FIFO, valorise d'abord les sorties avec les couches les plus anciennes. Lorsqu'une couche est épuisée, on utilise la suivante. Il s'agit d'une convention de valorisation : elle ne prouve pas que les objets ont physiquement circulé dans cet ordre. Les objets identifiables affectés à un projet particulier peuvent relever d'une identification individuelle des coûts.

Le coût d'acquisition exclut la TVA récupérable ; les réductions et les frais attribuables sont traités selon les règles applicables. Le stockage n'autorise pas à ajouter tous les frais de l'entreprise. On conserve la méthode pour des stocks comparables. À la clôture, on examine aussi une éventuelle dépréciation : un stock abîmé ou difficile à vendre ne vaut pas automatiquement son ancien coût.

LA MÉTHODE PAS À PAS

CUMP = (valeur du stock disponible + valeur de l'entrée) / (quantité disponible + quantité entrée). Pour le CUMP de période, utiliser le stock initial et les entrées de la période.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ

Stock initial : 20 kg à 4 €, soit 80 €. Entrée : 100 kg à 5,20 €, soit 520 €. CUMP = 600 / 120 = 5 €/kg. Une sortie de 90 kg vaut 450 € et le stock final de 30 kg vaut 150 €. En PEPS, cette même sortie vaut 20 × 4 + 70 × 5,20 = 444 € ; le stock final vaut 156 €. Dans les deux cas, sorties + stock final = 600 €.

LE POINT À VÉRIFIER

Ne pas présenter le CUMP comme la simple moyenne de 4 € et 5,20 €. Pour le PCG : voir notamment les articles 213-30 à 213-35 et 214-22 sur les stocks.

CHAPITRE 07 / 18

Relier les stocks au coût des produits vendus

L’atelier peut vendre ce mois-ci des sacs fabriqués le mois dernier. Il peut aussi fabriquer des sacs qui ne seront vendus que le mois prochain. Il faut donc relier les stocks au calcul des coûts. Sinon, le résultat du mois peut changer simplement parce qu’on a confondu fabrication et vente.

Les matières consommées sont les matières disponibles diminuées des matières restant en stock. Pour les produits finis, on part du stock initial, on ajoute la production terminée, puis on retire le stock final. Le montant obtenu est le coût de production des produits sortis pour la vente, à condition de valoriser tous les mouvements selon la méthode retenue.

L’inventaire permanent est un suivi continu. L’inventaire intermittent enregistre les variations de stocks périodiquement. Il ne faut pas transformer une pratique utile au calcul des coûts en obligation universelle de tenir la même méthode pour toutes les entreprises. Un suivi informatique permanent doit lui aussi être rapproché d’un comptage et des pièces. Casse, erreurs ou vols peuvent créer des écarts d’inventaire.

En comptabilité générale, les variations de stocks de marchandises ou matières concernent les comptes 603 appropriés ; la production stockée concerne les subdivisions 713 pour les produits concernés. Ce ne sont pas les mêmes familles. Pour apprendre le calcul de gestion, on peut utiliser une fiche de stock sans inventer une écriture au journal pour chaque mouvement physique. On précise toujours le système comptable utilisé.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Coût de production des produits vendus = valeur du stock initial de produits finis + coût des produits terminés - valeur du stock final, avec une valorisation cohérente.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Il n’y a pas de stock initial de sacs. La production terminée vaut 1 000 €. Le stock final vaut 200 €. Le coût de production des sacs vendus est 800 €. Si le stock final disparaissait du calcul, les ventes supporteraient à tort les 200 € des sacs encore présents.

LE POINT À VÉRIFIER
Ne pas affirmer que le stock initial est toujours vendu en priorité : cela dépend de la convention de valorisation et des mouvements réels. Le remboursement d’une dette n’est jamais une variation de stock.

CHAPITRE 08 / 18

Comprendre l’imputation rationnelle et la sous-activité

Un atelier paie 100 € de charges fixes, qu’il travaille beaucoup ou peu dans la plage étudiée. Avec 100 produits, cela représente 1 € par produit. Avec seulement 50 produits, cela représente 2 €. La hausse ne vient pas forcément d’une dépense supplémentaire : elle peut venir d’une activité plus faible.

L’imputation rationnelle choisit une activité normale, puis ajuste la part de charges fixes imputée aux coûts. Le coefficient CIR est l’activité réelle divisée par l’activité normale. On multiplie les charges fixes par ce coefficient. Les charges variables restent traitées selon les consommations retenues. Cela aide à distinguer le coût de fonctionnement et l’effet du niveau d’activité.

Dans ce support, la différence d’imputation est définie comme charges fixes imputées moins charges fixes réelles. Une différence négative correspond à une part non absorbée, souvent appelée coût de sous-activité ou coût de chômage. Une différence positive est un boni d’imputation analytique. Ce vocabulaire ne signifie pas qu’une recette ou un paiement est apparu.

Il faut distinguer cet outil interne et la valorisation comptable des stocks. Le PCG fonde l’affectation des frais fixes de production sur la capacité normale : une baisse d’activité ne doit pas gonfler artificiellement la valeur du stock. Une suractivité ne justifie pas non plus d’incorporer des frais fictifs au-delà des coûts admissibles. Une méthode peut aider à analyser les coûts sans être une autorisation d’augmenter un actif.

LA MÉTHODE PAS À PAS
CIR = activité réelle / activité normale. CF imputées = CF réelles × CIR. Différence IR = CF imputées - CF réelles. Écrire la convention de signe.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Activité normale : 400 heures ; activité réelle : 350 heures ; CF : 100 000 €. CIR = 350 / 400 = 0,875. CF imputées = 87 500 €. Différence = -12 500 € ; coût de sous-activité = 12 500 €. Avec 390 000 € de CV, le coût imputé est 477 500 €, soit 1 364,29 € par heure après arrondi final.

LE POINT À VÉRIFIER
En gestion, avec 650 heures et 100 000 € de CF, le CIR serait 1,625 et les CF imputées 162 500 €. Ce calcul interne ne permet pas de valoriser les stocks avec 62 500 € de coûts fixes fictifs supplémentaires.

CHAPITRE 09 / 18

Calculer une marge sur coûts variables

Un prix de vente ne constitue pas entièrement un bénéfice. Une partie sert d'abord à payer les coûts provoqués par les ventes : matières, emballages ou commissions selon le modèle. Ce qui reste après les coûts variables est la marge sur coûts variables, souvent abrégée MCV.

La méthode des coûts variables est une méthode de coûts partiels. Elle retient toutes les charges variables pertinentes, qu'elles soient directes ou indirectes, puis observe ce qu'il reste pour couvrir les charges fixes. La MCV n'est pas le résultat : il faut encore retirer les charges fixes du périmètre.

On peut raisonner à l'unité ou pour la période. À l'unité, on retire le coût variable unitaire du prix de vente. Pour plusieurs unités identiques, on multiplie cette marge par les quantités vendues. Le taux de MCV est la MCV divisée par le chiffre d'affaires. Le ratio 0,40 correspond à 40 %. Dans une formule de division, on utilise 0,40 et non 40.

Avec plusieurs produits, on additionne leurs marges pour couvrir les coûts fixes communs. Une marge négative est un signal d'alerte. Une marge positive ne prouve pas qu'un produit est globalement rentable. Arrêter un produit peut aussi faire perdre sa contribution sans supprimer les coûts fixes communs : la décision demande d'identifier les coûts réellement évitables.

LA MÉTHODE PAS À PAS
MCV = CA - CV. MCV unitaire = prix HT - CV unitaire. Taux MCV = MCV / CA. Résultat du modèle = MCV - CF.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Un sac est vendu 20 € HT et consomme 12 € de CV. Sa MCV unitaire est 8 €. Pour 1 000 sacs : CA = 20 000 €, CV = 12 000 €, MCV = 8 000 € et taux = 40 %. Avec 6 000 € de CF, le résultat est 2 000 €.

LE POINT À VÉRIFIER
Ne pas comparer des montants TTC avec des coûts HT. Le taux de MCV est différent d'un taux de marge commerciale calculé sur le coût d'achat.

CHAPITRE 10 / 18

Choisir le coût direct, spécifique ou marginal

Le coût direct retient les charges directement rattachables à l’objet étudié ; direct ne signifie donc pas variable. Le coût spécifique retire de la marge sur coûts variables les charges fixes propres à cet objet. Le coût marginal mesure l’accroissement de coût lié à une décision supplémentaire dans les conditions du cas.

MÉTHODE DANS L’ORDRE
Définir la décision → identifier les coûts modifiés → vérifier capacité et contraintes → comparer recette et coût supplémentaires.

EXEMPLE GUIDÉ
Produit : CA 20 000 €, CV 12 000 €, CF spécifiques 3 000 € : marge sur coût spécifique 5 000 €. Une commande additionnelle peut être étudiée par son coût marginal, sans oublier un éventuel palier de capacité.

POINT À VÉRIFIER
Une marge spécifique positive ne garantit pas le bénéfice global ; les charges fixes communes restent à couvrir.

Source : Bpifrance Création - Seuil de rentabilité

CHAPITRE 11 / 18

Trouver le seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité répond à une question : combien faut-il vendre pour couvrir les charges du modèle ? Au seuil, le résultat est égal à zéro. Il n’y a encore ni bénéfice ni perte. Au-dessus du seuil, le modèle produit un bénéfice si les hypothèses restent valables.

Chaque vente apporte une marge pour payer les charges fixes. Si les charges fixes sont de 6 000 € et que chaque sac apporte 8 €, il faut 750 sacs pour les couvrir. On peut aussi calculer le seuil en euros en divisant les charges fixes par le taux de MCV. Il faut alors utiliser le taux sous forme décimale.

Le calcul suppose notamment un prix et un coût variable unitaire stables, une structure de charges fixes donnée et une période définie. Si une nouvelle machine augmente les charges fixes ou si une remise réduit le prix, on recalcule le seuil. Un pourcentage n’est pas un raccourci magique : il représente un modèle que la réalité peut modifier.

Pour plusieurs produits, un taux moyen n’est valable que si le mélange des ventes est cohérent avec les prévisions. Vendre davantage du produit à faible marge peut augmenter le chiffre d’affaires sans atteindre le résultat attendu. Si la MCV unitaire est nulle ou négative avec des charges fixes positives, augmenter les volumes ne crée pas de seuil positif atteignable dans ce modèle.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Seuil en € HT = CF / taux MCV. Quantité théorique = CF / MCV unitaire. Pour des unités indivisibles, arrondir la quantité minimale à l’entier supérieur.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Avec un prix de 20 €, des CV de 12 € par sac et 6 000 € de CF : taux = 8 / 20 = 0,40. Seuil = 6 000 / 0,40 = 15 000 € HT, soit 750 sacs. Pour un autre cas : prix 80 €, CV 50 € et CF 500 €, la quantité théorique est 16,6667 ; il faut vendre au moins 17 unités. À 17 unités, le résultat est 10 €.

LE POINT À VÉRIFIER
Un seuil rentable ne garantit pas que la trésorerie suffit pour rembourser les emprunts et payer à temps. Un remboursement de capital relève du financement, pas de ce calcul de charges.

CHAPITRE 12 / 18

Lire le point mort et la marge de sécurité

Le seuil se mesure en euros ; le point mort indique quand ce seuil est atteint. Si les ventes sont régulières toute l'année, on peut convertir le seuil en durée. Si les ventes sont saisonnières, il vaut mieux cumuler les ventes prévues mois après mois plutôt que supposer la même vente chaque jour.

La formule simple multiplie le rapport seuil sur chiffre d'affaires de la période par le nombre de jours de cette période. On peut retenir 360 ou 365 jours selon la convention annoncée ; une période différente exige une base adaptée. Une durée de 273,75 jours signifie que le seuil est atteint au cours du 274e jour dans ce modèle, pas nécessairement à une date civile calculable sans calendrier.

La marge de sécurité est la distance entre les ventes prévues et le seuil. Elle mesure la baisse de chiffre d'affaires que le modèle peut supporter avant de devenir déficitaire. L'indice de sécurité rapporte cette marge aux ventes prévues. Il doit être interprété avec les mêmes prix, coûts et hypothèses de composition des ventes.

Un point mort au-delà de la période signifie que les prévisions de cette période n'atteignent pas le seuil. Une marge de sécurité négative annonce aussi ce problème. Les outils n'effacent pas les risques : le responsable les met à jour et les rapproche du plan de trésorerie. Être rentable sur une année ne veut pas dire disposer d'argent chaque jour.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Point mort = seuil / CA de période × jours de période, si ventes régulières. Marge de sécurité = CA - seuil. Indice de sécurité = marge de sécurité / CA.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
CA prévu : 20 000 € ; seuil : 15 000 €. Sur 365 jours réguliers : 15 000 / 20 000 × 365 = 273,75 jours. Marge de sécurité = 5 000 €. Indice = 5 000 / 20 000 = 25 %. Si les ventes dépendent de Noël, on doit utiliser leur calendrier réel.

LE POINT À VÉRIFIER
La confusion « seuil = point mort » est corrigée. La formule en jours n'est valable qu'avec l'hypothèse de répartition des ventes précisée.

CHAPITRE 13 / 18

Comprendre la méthode ABC

Deux produits peuvent utiliser la même quantité de tissu, mais demander un travail d’organisation très différent. Une commande spéciale peut nécessiter de nombreux réglages et contrôles. Répartir tous les frais uniquement selon les quantités produites risque de cacher cette différence. La méthode ABC cherche les activités qui consomment les ressources.

ABC signifie Activity Based Costing, ou calcul des coûts par activités. Les ressources financent des activités, comme lancer une série, traiter une commande ou contrôler une livraison. Les produits et commandes consomment ensuite ces activités. On choisit un inducteur pour représenter ce qui provoque le coût : nombre de lancements, de commandes ou d’heures, selon le cas.

On identifie les activités, on mesure les ressources qu’elles utilisent, on choisit les inducteurs puis on calcule leur coût unitaire. Chaque objet reçoit le coût des inducteurs qu’il consomme. On ajoute ses charges directes pour obtenir le coût correspondant au périmètre retenu. ABC peut donc servir à calculer un coût complet : ce n’est pas l’opposé de tout calcul de coût complet.

Une activité n’a pas forcément un chiffre d’affaires propre. Calculer son coût n’équivaut donc pas à calculer automatiquement son bénéfice. Le but est de mieux expliquer les consommations et les résultats des objets étudiés. Il faut aussi limiter le détail aux informations utiles : mesurer trop d’activités peut coûter plus cher que l’aide obtenue. ABC ne désigne pas ici le classement des stocks A, B, C fondé sur Pareto.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Ressources → activités → inducteurs → objets. Coût d’un inducteur = coût d’activité / volume d’inducteurs. Imputation = coût d’inducteur × consommation de l’objet.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Exemple du livret, recalculé au centime : charges directes 31 920 €. Fabrication : 700 × 12,63 = 8 841 €. Lancement : 1 × 1 580 = 1 580 €. Commandes : 45 × 7,72 = 347,40 €. Indirects : 10 768,40 €. Coût de revient : 42 688,40 €. Pour 48 000 € de CA, résultat : 5 311,60 €.

LE POINT À VÉRIFIER
Les 96 références citées dans l’énoncé source ne sont pas un inducteur utilisé dans ce calcul. Ne pas leur affecter un coût sans règle supplémentaire. Ne pas arrondir 347,40 € à 347 € sans l’annoncer.

CHAPITRE 14 / 18

Construire un coût standard

Un standard est un repère préparé avant la réalisation. C’est comme une recette : pour un produit, on prévoit une certaine quantité de matière, un certain temps et des prix de référence. Après la fabrication, on compare la réalité à cette recette pour comprendre les différences.

La fiche technique indique la nomenclature des composants et les gammes de fabrication. Une gamme décrit les opérations et le temps attendu. Les normes peuvent inclure des pertes normales clairement définies ; elles ne servent pas à cacher des gaspillages anormaux. La fiche économique apporte les prix des matières, les taux de main-d’œuvre et les coûts d’UO des centres.

On multiplie les quantités standards par les coûts standards correspondants, puis on additionne les composantes sans compter deux fois le même travail. Une heure de main-d’œuvre directe n’est pas automatiquement le coût d’une heure d’UO indirecte : ces deux montants doivent être définis séparément. Une unité d’œuvre peut utiliser l’heure de MOD comme mesure tout en représentant d’autres charges du centre.

Le coût standard unitaire multiplié par la production prévue donne le budget de cette production. Multiplié par la production réellement obtenue, il donne le coût préétabli autorisé pour cette production réelle. C’est cette seconde base qui aide à comparer les performances. Les standards sont réexaminés : un prix ancien ou une durée irréaliste peut créer de faux écarts. Leur emploi pour valoriser les stocks comptables suppose de rester proche du coût admissible.

LA MÉTHODE PAS À PAS

Standard unitaire = matières standards + MOD standard + indirects standards, selon le périmètre. Budget initial = standard unitaire × production prévue. Coût préétabli de production réelle = standard unitaire × production réelle.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ

Cas pédagogique explicite : matières 50 kg × 3 € = 150 € ; frais indirects 1,20 UO × 10 € = 12 €. Sous-total de ces seules composantes : 162 €. Pour 20 000 unités prévues : 3 240 000 €. Pour 18 000 unités réelles : 2 916 000 €. Ce n’est un coût total que si aucun autre poste pertinent n’est omis.

LE POINT À VÉRIFIER

Le livret utilise 10 € puis 50 € par heure dans des passages différents. Sans explication, on ne les mélange pas. Le cours distingue les cas et ne transforme pas le taux d’une UO indirecte en salaire direct.

CHAPITRE 15 / 18

Préparer les budgets puis suivre les écarts

Le budget traduit des hypothèses d’activité en ventes, achats, charges, investissements et trésorerie. On commence par les quantités et les prix, puis on ajoute les délais de règlement et les décaissements. Le budget de résultat utilise les charges et produits ; celui de trésorerie suit les entrées et sorties d’argent.

MÉTHODE DANS L’ORDRE
Fixer les hypothèses → construire les budgets liés → décaler les flux → calculer la trésorerie → comparer au réel et réviser.

EXEMPLE GUIDÉ
Trésorerie initiale 5 000 €, encaissements 12 000 €, décaissements 14 000 € : finale 3 000 €. Un investissement payé affecte la trésorerie immédiatement, son amortissement suit une autre logique.

POINT À VÉRIFIER
Aucune partie Excel n’est incluse. Les prévisions doivent annoncer saisonnalité, TVA et délais ; ne pas appeler budget un résultat garanti.

Source : Bpifrance Création - Indicateurs de gestion

CHAPITRE 16 / 18

Distinguer production, activité et budget flexible

La production compte les produits terminés. L'activité mesure les moyens utilisés, par exemple les heures-machine. Ce ne sont pas les mêmes unités. Si un produit demande normalement 1,20 heure, fabriquer 100 produits correspond à 120 heures autorisées. Une consommation de 130 heures révèle dix heures de plus que la norme pour ces 100 produits.

On distingue l'activité normale An, l'activité réelle Ar et l'activité préétablie Ap adaptée à la production réelle. Ap est la production réelle multipliée par le nombre standard d'UO par produit. On peut produire moins que prévu et consommer tout de même trop d'heures pour les produits réellement fabriqués. La sous-activité et le mauvais rendement ne s'excluent donc pas.

Le budget flexible répond à la question : avec les coûts de référence, combien le centre aurait-il dû coûter pour un niveau d'activité donné ? Sa partie variable suit l'activité. Sa partie fixe reste constante dans la plage étudiée. Il s'écrit $B(A) = v \times A + F$, où v est le coût variable standard d'une UO et F le montant fixe de référence.

On peut calculer ce budget pour An, Ar et Ap. En divisant B(A) par A, le coût moyen d'une UO peut changer parce que la partie fixe se partage sur plus ou moins d'heures. Ce changement ne signifie pas que le coût variable standard d'une UO a changé. On garde les décimales pendant les calculs et on arrondit à la fin.

LA MÉTHODE PAS À PAS

Ap = production réelle × UO standards par produit. $B(A) = v \times A + F$. Coût standard complet d'UO $c = v + F / An$.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ

Cas autonome : An = 1 000 h, v = 4 €/h et F = 6 000 €. Le coût standard d'UO est 10 €. Avec Ar = 900 h, B(Ar) = 9 600 €. Si la production réelle autorise Ap = 800 h, B(Ap) = 9 200 €. Ces deux budgets diffèrent, car 900 h ont été consommées pour un besoin standard de 800 h.

LE POINT À VÉRIFIER

Un emprunt remboursé n'est pas une charge fixe de production. Le poste « remboursement d'emprunt » du budget source doit être ventilé entre capital et intérêts avant tout usage comptable.

CHAPITRE 17 / 18

Expliquer les écarts sur matières et main-d’œuvre

Un coût réel peut dépasser le standard pour deux raisons simples : on a payé plus cher chaque unité, ou on en a consommé davantage. Pour comprendre, on sépare ces deux effets. Le coût de référence doit être adapté à la production réellement obtenue, afin de ne pas confondre performance et quantité produite.

Pour les matières, Qr est la quantité réellement consommée, Pr le prix réel, Qs la quantité standard autorisée pour la production réelle et Ps le prix standard. L’écart total de consommation est Qr × Pr - Qs × Ps. Dans la décomposition retenue ici, l’écart de prix utilise la quantité réelle ; l’écart de quantité utilise le prix standard. Leur somme doit exactement retrouver l’écart total.

Pour la main-d’œuvre, on remplace les quantités de matière par des heures et les prix par des taux horaires. Un écart de taux compare le taux réel et le taux standard pour les heures réelles. Un écart de temps compare les heures réelles aux heures autorisées pour la production réelle, valorisées au taux standard.

Avec la convention réel moins référence, un écart de coût positif est défavorable ; un écart négatif est favorable. Mais ce signe ne suffit pas à juger une équipe. Une matière plus chère peut produire moins de déchets ; une économie de maintenance peut entraîner des pannes ensuite. On recherche les causes et on examine la qualité, les délais et les interactions avant de décider.

LA MÉTHODE PAS À PAS
Écart prix = (Pr - Ps) × Qr. Écart quantité = (Qr - Qs) × Ps. Total = Qr × Pr - Qs × Ps. Pour la MOD : mêmes formules avec heures et taux.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ
Pour la production réelle, il fallait 100 kg à 5 €, soit 500 €. On a consommé 110 kg à 6 €, soit 660 €. Écart prix = (6 - 5) × 110 = 110 € défavorables. Écart quantité = (110 - 100) × 5 = 50 € défavorables. Total = 160 €, et 110 + 50 = 660 - 500.

LE POINT À VÉRIFIER
Un écart de prix calculé sur les achats et un écart de prix calculé sur les consommations n’ont pas automatiquement la même base. Lire l’énoncé et annoncer la convention.

CHAPITRE 18 / 18

Décomposer les écarts indirects et agir

Les charges d'un centre peuvent varier parce qu'on dépense autrement, parce qu'on utilise moins la capacité prévue ou parce qu'on consomme trop d'heures pour la production obtenue. Trois écarts permettent de séparer ces questions. On conserve les notations du chapitre précédent : Ar réelle, An normale, Ap autorisée, c coût standard complet d'UO et B budget flexible.

L'écart sur budget compare le coût réel CR à B(Ar). Il isole la dépense par rapport au budget adapté aux heures réellement consommées. L'écart sur activité compare B(Ar) à Ar × c. Il explique l'imputation des charges fixes au regard de la capacité normale. L'écart sur rendement compare Ar × c à Ap × c. Il mesure les UO consommées en plus ou en moins de la norme.

Leur somme est CR - Ap × c, l'écart global par rapport au coût préétabli de la production réelle. La vérification est indispensable : si la somme ne correspond pas, une base ou un signe a été mélangé. Certaines méthodes d'enseignement emploient d'autres noms ; il faut surtout conserver une décomposition cohérente avec ses définitions.

Le travail ne s'arrête pas au calcul. Un tableau de bord indique l'écart, son montant, sa cause probable, l'action proposée, la personne chargée du suivi et la date de contrôle. Un coût favorable peut cacher un défaut de qualité. Une sous-activité peut venir du marché et non de la vitesse des salariés. On vérifie les faits et on cherche une amélioration réaliste, plutôt qu'un responsable à désigner trop vite.

LA MÉTHODE PAS À PAS

Budget = CR - B(Ar). Activité = B(Ar) - Ar × c. Rendement = (Ar - Ap) × c. Somme = CR - Ap × c.

EXEMPLE RACONTÉ ET CALCULÉ

Avec An = 1 000 h, v = 4 €, F = 6 000 €, c = 10 €, Ar = 900 h, Ap = 800 h et CR = 9 900 € : B(Ar) = 9 600 €. Budget = 300 € ; activité = 600 € ; rendement = 1 000 €. Total = 1 900 € défavorables. Vérification : 9 900 - 800 × 10 = 1 900 €.

LE POINT À VÉRIFIER

Ne pas comparer directement 9 900 € au budget initial de 10 000 € pour conclure que la gestion est favorable : le niveau de production n'est pas le même. Ne pas interpréter le signe d'un écart de chiffre d'affaires comme celui d'un coût.

Ce qui est clarifié par rapport aux livrets

Les documents fusionnés restent inchangés. Les corrections suivantes concernent les supports rédigés et les entraînements associés. Elles évitent de recopier une imprécision de formation comme s'il s'agissait d'une règle.

J1 p. 5	Les éléments supplétifs sont des évaluations internes, pas des flux obligatoires ni une écriture fictive en compte 66.
J1 p. 7-8	Une clé ne rend pas une charge objectivement directe. Le coût d'UO doit être multiplié par les UO consommées par l'objet.
J1 p. 11-14	Le boni de suractivité est un écart analytique. Il n'autorise pas une surévaluation des stocks comptables.
J2 p. 3 et 6	Le suivi permanent est utile mais n'est pas une obligation universelle. Vendre le stock initial en priorité est une convention PEPS, pas une règle universelle.
J2 p. 8-10	Préciser les coûts admissibles du stock, les biens identifiés et les articles interchangeables ; pondérer correctement le CUMP.
J2 p. 12	La méthode variable intègre les charges variables pertinentes directes et indirectes.
J3 p. 3-5	Distinguer seuil en euros, point mort en temps et hypothèse de régularité des ventes ; arrondir les unités indivisibles au-dessus.
J3 p. 7-10	ABC est une façon de calculer notamment des coûts complets ; une activité n'a pas nécessairement un chiffre d'affaires propre.
J3 p. 12	45 × 7,72 = 347,40 € ; indirects = 10 768,40 € ; coût = 42 688,40 € ; résultat = 5 311,60 €.
J4 p. 6 et 10	Les taux de 10 € puis 50 € ne sont pas interchangeables. Distinguer MOD directe, coût indirect d'UO et composantes omises.
J4 p. 10-11	Le remboursement du capital emprunté est retiré des charges. Aucun budget corrigé n'est inventé sans connaître la part d'intérêts.
J4 p. 13-17	Définir la convention des écarts et comparer à la production réelle. Recalculer la somme des écarts indépendamment.

Sources, périmètre et méthode de contrôle

Ce support est une rédaction originale à partir des quatre livrets de formation fournis (Isabelle Daurelle, 2020). La fusion conserve les originaux à titre privé. Le cours ne reproduit pas leurs schémas et apporte les corrections indiquées. Les exemples de gestion ne constituent pas des obligations réglementaires universelles.

Livrets fournis, Isabelle Daurelle, 2020, jours 1 à 4
Documents de travail privés : 61 pages, fusion conservant les originaux.

ANC, PCG consolidé au 1er janvier 2026
https://www.anc.gouv.fr/files/anc/files/1_Normes_fran%C3%A7aises/recueil/2026/PCG--1er-janvier-2026.pdf

Bpifrance Création, seuil de rentabilité
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/previsions-financieres-business-plan/previsions-financieres/seuil-rentabilite

Bpifrance Création, taux de marge sur coûts variables
https://bpifrance-creation.fr/taux-marge-couts-variables

Bpifrance Création, charges fixes
https://bpifrance-creation.fr/charges-fixes

> **DEUX PASSAGES DE CONTRÔLE**
> 1. Relecture des notions, hypothèses, bases et limites ; recoupement des points comptables sensibles avec le PCG et des indicateurs de rentabilité avec Bpifrance. 2. Recalcul des exemples, identités de décomposition, réponses et concordance cours/mémo/carte/exercices. Ces contrôles ne sont pas une certification indépendante d’absence de toute erreur.

Le cadre des stocks renvoie notamment aux articles 213-30 à 213-35 et 214-22 du PCG 2026. Les modèles internes ABC, d’IR et d’écarts utilisent les conventions annoncées. Les calculs se font sans arrondi intermédiaire sauf indication. Une présentation à deux décimales ne remplace pas les valeurs de calcul.

Sources et cadre d’utilisation

Vérification documentaire : 27/10/2026. France, entreprises relevant du PCG, sous réserve des régimes particuliers. Les calculs de gestion reposent sur les hypothèses annoncées ; ils ne sont pas des prescriptions légales universelles.

ANC - Plan comptable général, version au 1er janvier 2026

Bpifrance Création - Seuil de rentabilité

Bpifrance Création - Indicateurs de gestion

LES GEEKS DES CHIFFRES
Les cours publics sur les écritures, les états comptables et les amortissements apportent un complément pédagogique. Les règles et dates d’application reposent sur les sources officielles. Les vidéos intégrées à ces pages n’ont pas fait l’objet d’un visionnage intégral ; aucun autre contenu n’est présenté comme vérifié.

Les Geeks des Chiffres - Cours sur les écritures comptables

Les Geeks des Chiffres - Cours sur les états comptables

Les Geeks des Chiffres - Amortissements : cours et exercices

Programme de formation fourni : pages 5 à 19 pour les compétences comptables et transversales. Excel, préparation professionnelle et dossier de compétences exclus à la demande de l’utilisateur. Les durées de formation ne sont pas reprises comme des obligations.

Contrôles : comparaison du programme et du catalogue ; recoupement ciblé des règles sensibles ; recalcul des exemples ; concordance cours/mémo/carte et vérification des fichiers. Cette revue documentaire ne constitue pas une certification indépendante de conformité de toute situation réelle.