Codificación UTF-8

Diego José Abengózar Vilar, Julio César Castro López

26/3/2021

Tabla de contenidos

1	Contexto histórico	1
2	Desarrollo Teórico	2
	2.1 Especificación	2
	2.1 Especificación	3
	2.1.2 Decodificación	
3	Desarrollo Informático 3.1 Implementación	
4	Aportaciones personales y conclusiones	5
\mathbf{R}_{0}	eferencias	5

1 Contexto histórico

En los años 60 y 70, cuando el uso de los ordenadores no era tan universal como ahora, se utilizaban unos pocos caracteres: letras del alfabeto romano sin tildes. Eran tan pocos símbolos que se podían codificar perfectamente en 7 bits, en un código llamado ASCII.

De hecho, como sobraba 1 bit para llegar a la unidad tradicional de 1 byte, los vendedores de PC de la época empezaron a darle uso a este último bit para permitir, por ejemplo, el uso de letras con tilde en el caso de muchos países europeos, o carácteres hebreos en los ordenadores vendidos en Israel. En muchos PCs europeos el caracter 130 se visualizaba como 'é" mientras que en los ordenadores de Israel se visualizaba como '2". Esto tenía el problema de que, si se enviaba un documento codificado en un ordenador con una cierta especificación a otro con una especificación distinta, se producían traducciones erróneas. El problema era aún mayor en países asiáticos, ya que el número de símbolos de sus lenguajes no cabían en 8 bits.

Con la llegada de Internet, esta codificación era insuficiente y en 1991 surgió Unicode para includir todos los caracteres de cualquier sistema de escritura del planeta. Cada símbolo está asociado a un punto de código ($code\ point$), que se suele escribir de la forma U+XXXX, donde XXXX son dígitos hexadecimales,




Figure 1: Tabla ASCII

y que luego se trasladará a un cierto número de bytes. Al principio se decidió utilizar 2 bytes para cada punto de código, pero pronto se dieron cuenta de que, en muchas ocasiones, las cadenas estaban llenas de ceros pues sobraba mucho espacio para los caracteres de uso común. Además, al utilizar 2 bytes podía haber problemas para determinar el orden de los mismos (endianness).

Para solucionar estos problemas se inventó UTF-8, que utiliza un número variable de bloques de 1 byte.

2 Desarrollo Teórico

2.1 Especificación

UTF-8 es una codificación de tamaño variable: codifica la información utilizando entre 1 y 4 octetos. Está pensado además para ser una correspondencia perfecta con el código ASCII, es decir, un texto codificado con ASCII tendría la misma codificación en UTF-8 y no hay ningún otro texto codificado en UTF-8 que pudiera ser interpretado como ASCII.

Los caracteres Unicode se designan con la notación U+XXXX, donde XXXX es una cadena de entre 4 y 6 dígitos hexadecimales.

El número de octetos que se emplean dependen del caracter a codificar:

- Los caracteres con números desde U + 0000 hasta U + 007F se codifican con un octeto de bits que va desde el valor 0x00 hasta 0x7F (0 127 en decimal). Nótese que con 7 bits se pueden codificar 128 valores ($2^7 = 128$), por lo que la cifra más significativa del octeto toma valor 0 y con las otras siete se codifica el valor correspondiente. Esto es una correspondencia exacta con ASCII.
- Los caracteres con números desde U + 0080 hasta U + 07FF se codifican con dos octetos (128 - 2047 en decimal). Los primeros tres bits del primer octeto son 110 y los dos primeros bits del segundo octecto son 10. Con los 11 bits restantes basta para codificar el valor correspondiente.
- Los caracteres con números desde U+0800 hasta U+FFFF se codifican con tres octetos (2048 65535 en decimal). Los primeros cuatro bits del primer octeto son 1110 y los dos primeros bits de los octetos siguientes son 10. Con los 16 bits restantes se codifica el valor correspondiente.
- Los caracteres con números desde U+10000 hasta U+10FFFF se codifican con tres octetos (65536 1114111 en decimal). Los primeros cinco bits del primer octeto son 11110 y los dos primeros bits de los octetos siguientes son 10. Con los 21 bits restantes se codifica el valor correspondiente.

En la siguiente tabla presentamos un resumen de los disintos formatos.

Rango de números	Tipo de codificación
0x00 - 0x7F	0xxxxxxx
0x80 - 0x7FF	110xxxxx 10xxxxxx
0x800 - 0xFFFF	$1110xxxx \ 10xxxxxx \ 10xxxxxx$
0x10000 - 0x10FFFF	$11110xxx \ 10xxxxxx \ 10xxxxxx \ 10xxxxxx$

Como vemos, el primer octeto empieza con tantos 1 como número de octetos tiene la codificación (salvo cuando solo hay uno), y los posteriores octetos empiezan con 10. Se codifican todos los valores del rango 0x0 hasta 0x10FFFF, lo que da cabida a más de un millón de caracteres.

2.1.1 Codificación

- 1. Se determina el número de octetos a partir del número de caracter.
- 2. Se colocan los bits más significativos según la tabla anterior.
- 3. Para rellenar el resto de bits se toma el bit menos significativo del número de caracter a codificar y se coloca en la posición menos significativa del último de los octetos. A continuación se toma el segundo bit menos significativo del número de caracter a codificar y se coloca en la segunda posición menos significativa del último de los octetos. Se sigue con este procedimiento hasta rellenar todos los bits, pasando al octeto siguiente cuando corresponda y completando con 0 si es necesario.

Ejemplo

Si queremos codificar U+2764, primero observamos que 0x0800 < 0x2764 < 0xFFFF, y por tanto tiene 3 octetos:

 $1110xxxx\ 10xxxxxx\ 10xxxxxx$

0x2764 en binario es 0010011101100100 y colocamos los bits menos significativos en la posiciones menos significativas:

11100010 10**011101** 10**100100**

2.1.2 Decodificación

- 1. Se inicializa un número binario con todos los bits a 0. Nótese que no hacen falta más de 21 bits.
- Se determina el número de octetos y qué posiciones contienen la información del caracter codificado.
- 3. Se colocan los bits desde la posición menos significativa del último octeto hasta la más sigificativa del primer octeto en nuestro número binario en ese mismo orden, es decir, empezando por los bits menos significativos.

Ejemplo

Si nos dan 111000101000100010011110, determinamos que tiene 3 bloques ya que empieza por 111 e identificamos los bits que codifican la información:

$1110 \mathbf{0010} \ 10 \mathbf{001000} \ 10 \mathbf{011110}$

Nos queda el número 001000100011110, lo pasamos a hexadecimal:

$$0010\ 0010\ 0001\ 1110 = 0x221E$$

Por tanto el caracter UTF-8 codificado es U + 221E.

Supongamos ahora que nos dan la secuencia 0xC0AF = 11000000101011111. Si la decodificamos siguiendo el procedimiento anterior:

110**00000** 10**101111**

$$000\ 0010\ 1111 = 0x02F = U + 002F$$

Sin embargo, si nos fijamos bien, el caracter U + 002F (0x2F = 101111) lo habríamos codificado de la siguiente manera:

0xxxxxxx

00101111 = 0x2F

Otra consideración a hacer es el caracter U+FEFF, conocido como Byte Order Mark. Si se se encuentra al comienzo, sirve para indicar el orden de los bytes (endianness). Esto es relevante para otras codificaciones Unicode que utilizan bloques de 16 o 32 bits, aunque no tiene mayor importancia en el caso de UTF-8.

3 Desarrollo Informático

https://codificacion-criptografia.gitlab.io/utf/

3.1 Implementación

No sé exactamente que deberíamos poner aquí.dddddddddd

3.2 Visualización

hola buenas

4 Aportaciones personales y conclusiones

Este es el título de la sección que propone el profesor. A saber qué poner xD.

Referencias

- [1] F. Yergeau, RFC 3629 UTF-8, un formato de transformación de ISO 10646, Internet Society, 2003
- [2] Joel Spolsky, The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!), 2003