

PremOS

Instructivo de instalaci3n, puesta en marcha y facturaci3n electr3nica ARCA

Gu3a operativa para instalar el sistema en un VPS, configurar Supabase, activar planes, preparar una demo y dejar funcionando la emisi3n de comprobantes electr3nicos.

Versi3n operativa - Junio 2026

1. Objetivo de esta guía

Este documento explica cómo poner PremOS en funcionamiento para un cliente desde cero. Está escrito para una persona que pueda seguir comandos básicos, copiar archivos de configuración y revisar un panel web, sin necesitar conocimientos profundos de programación.

La guía cubre dos escenarios: instalación comercial real del sistema y entorno demo. También incluye la implementación de factura electrónica ARCA, tanto para homologación como para producción.

Importante: no compartas ni subas a GitHub archivos .env, certificados, claves privadas, tokens ARCA ni service_role keys de Supabase.

2. Resumen de arquitectura

Componente	Qué hace	Dónde se configura
PremOS	Sistema principal usado por el cliente: ventas, pedidos, stock, reportes, ARCA, etc.	VPS del cliente o VPS propio
Supabase	Base de datos del cliente. Guarda clientes, pedidos, productos, pagos y configuración.	Panel Supabase del proyecto del cliente
Panel Admin	Panel tuyo para licencias, soporte y pagos.	admin.premoos.site o local
ARCA	Emisión de factura electrónica y consulta de padrón.	Clave fiscal / WSASS / certificados
Nginx + SSL	Conecta dominio/subdominio HTTPS con PremOS.	VPS

3. Checklist previo

- ¿ Dominio o subdominio elegido: ejemplo cliente.premoos.site o app.empresa.com.
- ¿ VPS con acceso SSH.
- ¿ Repositorio GitHub disponible.
- ¿ Proyecto Supabase creado.
- ¿ Variables de entorno preparadas.
- ¿ Si usar ARCA: CUIT, clave fiscal, certificado y autorización de web services.

4. Instalación base en VPS

4.1 Conectarse al servidor

```
ssh -p PUERTO root@IP_DEL_SERVIDOR
```

Ejemplo: si el puerto SSH es 5596 y la IP es 138.219.40.254, el comando queda:

```
ssh -p5596 root@138.219.40.254
```

4.2 Clonar el repositorio

Para un cliente real usar el repo de PremOS. Para demo usar el repo Demo-Premos.

```
cd /root
git clone https://github.com/juliparissi/PremOS.git premos-cliente
cd premos-cliente
```

Si el servidor ya tiene SSH de GitHub configurado tambi?n puede usarse `git@github.com:juliparissi/PremOS.git`.

4.3 Instalar dependencias y compilar

```
npm install
npm run build
```

Si el build finaliza con ?Compiled successfully?, el sistema est? listo para ejecutarse. Puede aparecer un warning de Turbopack relacionado a ARCA; si el build termina correctamente, no bloquea la instalaci?n.

4.4 Crear archivo .env.local

El archivo .env.local se crea dentro de la carpeta del sistema. No se sube a GitHub. Contiene claves del cliente y configuraci?n del entorno.

```
nano .env.local
```

Plantilla b?sica:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://PROYECTO.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_xxxxxxxxx
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=xxxxxxxxx

NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_API_URL=https://admin.premos.site/api/licencias
NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_KEY=cliente_xxx
NEXT_PUBLIC_PREMOS_SUPPORT_API_URL=https://admin.premos.site/api/soporte/tickets

NEXT_PUBLIC_PREMOS_DEMO_MODE=false
PREMOS_FISCAL_CONFIG_KEY=clave-interna-fiscal
```

5. Supabase

5.1 Crear proyecto

- ? Entrar a Supabase.
- ? Crear un proyecto nuevo por cliente.
- ? Copiar Project URL y Publishable/Anon key.
- ? Copiar service_role key solo para el servidor; nunca usarla p?blicamente.

5.2 Crear tablas

En Supabase, ir a SQL Editor y ejecutar el archivo de instalaci?n del esquema:

```
supabase/premos_schema_instalacion.sql
```

Despu?s ejecutar migraciones adicionales si correspondiera, por ejemplo facturaci?n interna:

```
supabase/premos_facturacion_interna.sql
```

Revisar que existan las tablas principales: clientes, productos, presupuestos, pedidos, pedido_items, pagos_pedidos, configuracion_empresa, configuracion_fiscal, proveedores, compras_suministros, movimientos_economia, etc.

6. Levantar PremOS con PM2

6.1 Iniciar aplicaci?n

```
pm2 start npm --name "PremOS-cliente" -- start -- -H 0.0.0.0 -p 3000
pm2 save
```

Si ya hay otra aplicaci?n usando el puerto 3000, usar otro puerto, por ejemplo 3001 o 3002.

```
pm2 start npm --name "PremOS-cliente" -- start -- -H 0.0.0.0 -p 3001
```

6.2 Comandos ?tiles PM2

Acci?n	Comando
Ver procesos	pm2 list
Ver logs	pm2 logs PremOS-cliente --lines 50
Reiniciar	pm2 restart PremOS-cliente
Detener	pm2 stop PremOS-cliente
Eliminar proceso	pm2 delete PremOS-cliente
Guardar procesos	pm2 save

7. Nginx, dominio y SSL

7.1 Crear configuraci?n Nginx

```
nano /etc/nginx/sites-available/cliente-premos
```

```
server {  
    listen 80;  
    server_name cliente.premos.site;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
        proxy_set_header Connection "upgrade";  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;  
    }  
}
```

7.2 Activar sitio y SSL

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/cliente-premos /etc/nginx/sites-enabled/  
nginx -t  
systemctl reload nginx  
certbot --nginx -d cliente.premos.site
```

Si el proveedor del VPS tiene firewall externo, abrir tambi?n los puertos 80 y 443 desde el panel del proveedor.

8. Modo demo

La demo debe mostrar el sistema, pero no debe permitir emisi?n real ARCA ni escritura cr?tica si se quiere un entorno controlado.

Para demo, en .env.local usar:

```
NEXT_PUBLIC_PREMOS_DEMO_MODE=true
```

Con esa variable, el modal de factura se ve, pero la emisi?n ARCA real queda deshabilitada. Esto permite mostrar la funcionalidad comercial sin riesgo de emitir comprobantes reales.

9. Configuraci?n de licencias

Cada instalaci?n PremOS usa una licencia provista por el Panel Admin. En el .env.local del cliente se cargan:

```
NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_API_URL=https://admin.premos.site/api/licencias
NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_KEY=cliente_xxx
```

Desde el Panel Admin se define plan Lite, Full o Pro, estado activo/suspendido, vencimiento y datos del cliente. Si el cliente deja de pagar, se cambia el estado a suspendido desde el panel.

10. Configuraci3n fiscal interna

En PremOS entrar a Configuraci3n > Datos Fiscales. Esa pantalla pide clave administrativa para evitar que el cliente modifique datos delicados.

La clave se define en el servidor con:

```
PREMOS_FISCAL_CONFIG_KEY=clave-interna-fiscal
```

Dentro de Datos Fiscales cargar: raz3n social, CUIT, condici3n IVA, ingresos brutos, inicio de actividades, domicilio fiscal, punto de venta, tipo de comprobante por defecto y ambiente informativo.

El ambiente real de ARCA no lo cambia el cliente desde la pantalla. Lo define el servidor con ARCA_ENV.

11. Factura electr3nica ARCA

11.1 Variables del servidor

Para activar ARCA en un cliente real, el servidor necesita:

```
ARCA_ENV=produccion
ARCA_CUIT=CUIT_DEL_CLIENTE
ARCA_CERT_PATH=/root/certificados/cliente.crt
ARCA_KEY_PATH=/root/certificados/cliente.key
OPENSSL_PATH=openssl
```

Para homologaci3n usar ARCA_ENV=homologacion y certificados de testing.

11.2 Generar clave privada y CSR

En una PC o servidor con OpenSSL:

```
openssl genrsa -out cliente.key 2048
openssl req -new -key cliente.key -subj "/C=AR/O=PremOS/CN=aliascliente/serialNumber=CUIT
20123456789" -out cliente.csr
```

Guardar la clave .key en lugar seguro. No compartirla. No subirla a GitHub.

11.3 Subir CSR en ARCA

- ? Entrar con clave fiscal del cliente.
- ? Ir a WSASS / Administraci3n de certificados seg3n corresponda.
- ? Crear o cargar certificado usando el CSR.
- ? Descargar el certificado .crt generado por ARCA.
- ? Guardar .crt y .key en el VPS, por ejemplo /root/certificados/.

11.4 Autorizar servicios en WSASS

Para facturaci3n electr3nica autorizar:

```
wsfe - Facturaci3n Electr3nica
```

Para consulta autom3tica de raz3n social por CUIT autorizar:

```
ws_sr_padron_a5
```

En ambos casos se selecciona el alias/certificado, el CUIT representado y el servicio. Al final ARCA debe mostrar que la autorizaci3n fue creada.

11.5 Probar emisi3n

- ? Reiniciar PremOS despu3s de cargar variables ARCA.
- ? Crear o abrir un pedido.
- ? Marcar ?Con factura?.
- ? Cargar CUIT/DNI, raz3n social, condici3n IVA, forma de pago y punto de venta.
- ? Presionar ?Emitir factura ARCA?.
- ? Si ARCA autoriza, PremOS guarda n3mero, CAE y vencimiento.
- ? Si ARCA rechaza, PremOS muestra el motivo devuelto por ARCA.

11.6 Producci3n vs homologaci3n

Entorno	Uso	Datos
Homologaci3n	Pruebas t3cnicas sin valor fiscal real.	Certificado de testing y base de prueba. Puede no reconocer CUIT reales en padr3n.
Producci3n	Emisi3n real con valor fiscal.	Certificado productivo, CUIT real del cliente y servicios autorizados.

12. Actualizar una instalaci3n existente

Cuando hay cambios nuevos en GitHub:

```
cd /root/premos-cliente
git pull
npm install
npm run build
pm2 restart PremOS-cliente
pm2 save
```

Si hay cambios nuevos en Supabase, ejecutar tambi3n las consultas SQL correspondientes antes o despu3s del build, seg3n el caso.

13. Diagn3stico r3pido

Problema	Qu3 revisar
La web no abre	PM2 online, Nginx correcto, puerto abierto, dominio apuntando, SSL vigente.
Build falla por Supabase	Revisar NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL y NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY.
Licencia suspendida	Revisar URL del panel admin, license key y estado del cliente.
ARCA rechaza comprobante	Leer observaci3n del alerta. Revisar punto de venta, tipo comprobante, CUIT, condici3n IVA, fecha y n3mero.
Padr3n dice que no existe persona	En homologaci3n puede pasar con CUIT reales. En producci3n deber3a usar padr3n real.

14. Checklist final antes de entregar al cliente

- ? Dominio o subdominio abre con HTTPS.
- ? PremOS inicia sesi?n correctamente.
- ? Licencia activa y plan correcto.
- ? Datos de empresa cargados.
- ? Datos fiscales cargados y protegidos con clave.
- ? Supabase conectado y tablas creadas.
- ? Backups/plan de respaldo definido.
- ? Si aplica: ARCA probado en homologaci?n o producci?n.
- ? PDFs revisados: presupuesto, nota de venta, factura, remito.
- ? Soporte/tickets conectado al Panel Admin.

15. Recomendaci?n operativa

Para clientes reales, lo m?s ordenado es ofrecer PremOS como sistema + hosting + mantenimiento + soporte + backups + mejoras menores. La facturaci?n ARCA debe venderse como opci?n incluida en planes Full/Pro, pero siempre aclarando que requiere configuraci?n fiscal y certificados del cliente.

Para tu f?brica, usar PremOS real con ARCA_ENV=produccion cuando ya tengas certificado productivo, punto de venta correcto y servicios autorizados. La demo debe permanecer con NEXT_PUBLIC_PREMOS_DEMO_MODE=true.