实践指导

吴清晏 (61522314) 东南大学吴健雄学院

前言

感谢您使用《openEuler 内核开发实践指导》!

本手册是由董恺老师发起,学生孙彦林基于《中国科学院大学 < 操作系统 > 课程实验课指导书》进行编写的课程实践指导手册。为了满足实验的最新需求和学生的学习需求,我们对原有内容进行更新与修复,通过分析和解答学生在实验中遇到的问题,以确保内容的准确性和完整性。

本手册旨在引导您进行《openEuler 内核开发实践》课程实践实验,提供全面而系统的指导。通过本实验,您将有机会亲身参与开源操作系统的开发,学习并应用现代操作系统的设计原则、调度算法、内存管理和设备驱动等关键概念。

我们特别强调实验的流程性描述,以确保您能够按照正确的顺序进行实验操作,并理解每个步骤的目的和意义。每个实验步骤都经过精心设计和验证,旨在帮助您逐步掌握内核开发所需的技能和知识。

董恺老师是一位经验丰富、富有激情的教育工作者,对操作系统领域有着深厚的知识和独到的见解。他在整个编写过程中提供了宝贵的指导和建议。同时,我们要感谢中国科学院大学《操作系统》课程实验课指导书的编写团队。他们经过精心的策划和努力,为学生们提供了一份详尽而系统的指导材料。这个团队的辛勤工作和专业知识为本手册的编写提供了坚实的基础。

我们希望通过本手册,能够帮助您更好地理解和应用操作系统内核开发的关键概念和技术。我们相信,通过实验的实践和理论的结合,您将能够获得宝贵的经验和深入的学习成果。

最后,我们衷心希望本手册能够对您的学习和实践产生积极的影响。如果您 在使用过程中遇到任何问题或困惑,我们鼓励您及时寻求指导和支持。

再次感谢董恺老师和中国科学院大学《操作系统》课程实验课指导书的编写 团队的辛勤付出!

祝您在《openEuler 内核开发实践》课程实践中取得优异的成绩! 敬祝学习愉快!

目录

1	openEuler 操作系统安装与内核编译				
	1.1 任务	1: openEuler 操作系统安装(30min)	1		
	1.2 任务	2: openEuler 内核编译与安装(30min)	3		
	1.3 任务	3: 内核模块编程(30min)	5		
2	内存管理				
	2.1 任务	1: 使用 kmalloc 分配 1KB, 8KB 的内存,并打印指针地址(20min)	7		
	2.2 任务	2: 使用 vmalloc 分别分配 8KB、1MB、64MB 的内存,打印指针地址(20min)	E		
3	进程管理				
	3.1 任务	1: 创建并运行内核线程(15min)	11		
	3.2 任务	2: 打印输出当前系统 CPU 负载情况(20min)	13		
	3.3 任务	3: 打印输出当前处于运行状态的进程的 PID 和名字(15min)	15		
	3.4 任务	4: 使用 cgroup 实现限制 CPU 核数(20min)	17		
	3.5 任务	5: 使用 cgroup 实现不允许访问 U 盘(15min)	18		
	3.6 相关	问题解决	19		
4	中断和异常管理 2				
	4.1 任务	1: 使用 tasklet 实现打印 helloworld(20min)	20		
	4.2 任务	2: 用工作队列实现周期打印 helloworld (25min)	22		
	4.3 任务	3:编写一个信号捕获程序,捕获终端按键信号(25min)	24		
5	内核时间管理				
	5.1 任务	1: 调用内核时钟接口打印当前时间(20min)	26		
	5.2 任务	2: 编写 timer, 在特定时刻打印 hello,world (25min)	28		
	5.3 任务	3: 调用内核时钟接口,监控累加计算代码的运行时间(40min)	30		
	5.4 相关	问题解决	31		
6	设备管理				
	6.1 任务	1: 编写 USB 设备驱动程序(40min)	32		
		2: 编写内核模块测试硬盘的读写速率,并与 iozone 工具的测试结果比较(45min).	37		
	6.3 相关	问题解决	36		
7	文件管理 4				
		1: 为 Ext4 文件系统添加扩展属性 (25min)			
	7.2 任务	2: 注册一个自定义的文件系统类型(15min)	42		
		3: 在/proc 下创建目录(20min)			
	7.4 任务	4: 使用 sysfs 文件系统传递内核模块参数(20min)	46		
8	网络管理 4				
	8.1 任务	1: 编写基于 socket 的 udp 发送接收程序(45min)	48		
	8.2 任务	2: 使用 tshark 抓包(10min)	50		

	8.3	任务 3:	使用 setsockopt 发送记录路由选项(25min)	51
9 内核虚拟化		53		
	9.1	任务 1:	树莓派 4B 中搭建 openEule 系统的 qemu 虚拟机(50min)	53
	9.2	任务 2:	在树莓派中搭建和使用 docker (30min)	53

1 openEuler 操作系统安装与内核编译

1.1 任务 1:openEuler 操作系统安装(30min)

1.1.1 任务描述

- 1. 下载最新版本的 openEuler 操作系统;将其安装至树莓派 4B 上。
- 2. 获取树莓派中 openEuler 系统的 IP 地址, 使用 ssh 远程登录。

1.1.2 审核要求

- 1. 在树莓派 4B 中成功安装 openEuler 操作系统,使用用户名/密码正常登陆。
- 2. 使用 ssh 远程登录成功。
- 3. 提交相关流程截图。

1.1.3 操作指南

- 1. 树莓派刷机
 - (a) 实验环境
 - windows10
 - 树莓派 4B/4G RAM
 - 16G 以上的 micro SD 卡
 - (b) 获取树莓派 img 镜像
 - https://repo.openeuler.org/openEuler-20.03-LTS-SP4/raspi_img
 - 下载 img.xz 文件
 - 可通过 sha256sum 文件校验镜像完整性
 - 若下载的镜像扩展名是 iso,可直接将下载的镜像的扩展名重命名修改为 img。
 - (c) 格式化 SD 卡
 - 使用 SDFormatter
 - 若 SD 卡之前未安装过镜像,盘符正常只有一个,直接格式化即可;
 - 如果若 SD 卡之前安装过镜像,则会出现多个盘符,格式化带有容量标记的即可。
 - 格式化结果为一个盘符,存储占用为空
 - (d) 写入 SD 卡
 - 使用管理员身份运行 Win32 Disk Imager
 - 将镜像写入格式化后的磁盘
 - 结果会产生多个盘符
 - (e) 分区扩容
 - 使用时的系统大小为 boot 盘的大小, 可调整分区为 boot 盘扩容。

• 参考https://gitee.com/openeuler/raspberrypi/blob/master/documents/%E6%A0%91% E8%8E%93%E6%B4%BE%E4%BD%BF%E7%94%A8.md

2. 启用树莓派

- (a) 启动树莓派
- (b) PC 下载 SSH 链接工具
- (c) 链接显示器获取树莓派 IP
 - 使用 HDMI 视频输出树莓派界面
 - 使用uname -a命令查看 IP 信息
- (d) 同一局域网下获取树莓派 IP
 - 树莓派与 windows10 的 PC 有线接入同一个路由器
 - PC 端登入路由, 查看 Pi4B IP
- (e) 有线链接获取树莓派 IP 方法:
 - 通过网线将树莓派与 PC 链接
 - PC 端通过命令行使用arp -a命令查看局域网所有 IP 信息
 - 在 PC 端网络连接设置界面将网络与树莓派连接共享
 - 再次使用arp -a命令,对比 IP 变化
 - 新增的内容包含树莓派 IP 地址
- (f) ssh 连接命令ssh root@[Pi4B IP]
- (g) openEuler 的用户名/密码一般是: root/openeuler

1.2 任务 2: openEuler 内核编译与安装(30min)

1.2.1 任务描述

- 1. 下载 openEuler-20.03-LTS-SP3 版本镜像对应的内核源码,编译内核源码。
- 2. 编译完成后安装/更新内核。
- 3. 由于内核编译过程耗时较长,可在编译的同时进行 [任务 3] 的实验内容。

1.2.2 审核要求

- 1. 正确编译内核源码,并完成安装。
- 2. 提交新旧内核版本的截图。

1.2.3 操作指南

1. 查看原始系统信息 (截图留存)

```
# uname -a # 查看内核版本信息
```

2. 安装文件传输工具

```
# dnf install lrzsz
```

- 该工具可以较为方便的在 PC 与树莓派之间传输文件,有助于调试与后续实验。
- 若cz和rz命令无法使用,尝试更换支持此功能的 SSH 链接工具,如 XShell。
- 该工具不可传输大文件

3. 系统备份

```
# cd ~
```

- # dnf install tar
- # tar czvf boot_origin.tgz /boot/
- # sz boot_origin.tgz #将备份文件发送到本地(可选)

4. 注册账号、密钥

- (a) 注册 gitee 账号
 - https://gitee.com/
- (b) 生成并部署 SSH key
 - http://git.mydoc.io/?t=154712
- (c) 测试 ssh 是否配置成功

```
# ssh -T git@gitee.com
```

- 如果未部署 SSH key 可以选择本地传输方式:
 - (a) 登录后将内核源码压缩包下载至 PC。

- (b) https://gitee.com/openeuler/raspberrypi-kernel/tree/openEuler-20.03-LTS/
- (c) 树莓派使用rz命令将 PC 上压缩包传输至树莓派。

5. 内核源码下载

- # dnf install wget
- # wget https://gitee.com/openeuler/raspberrypi-kernel/repository/archive/openEuler-20.03-LTS.zip
- # unzip openEuler-20.03-LTS.zip
- # cd raspberrypi-kernel
 - wget是一个在网络上进行下载的软件
 - 网站需要在 SSH 配置成功前提下才可下载
 - 网站在 PC 端需要登录后才可打开
 - **需要使用 raspberrypi-kernel 目录下的树莓派内核**,不要使用 kernel 仓库中的内核,否则本实验不会报错但是后续实验会无法进行。

6. 编译内核

在根目录下,输入:

- # dnf install gcc bison flex openssl-devel bc
- # make openeuler-raspi_defconfig
- # make -j4 Image modules dtbs #耗时长
- # make modules_install

7. 安装、升级内核

- # cp arch/arm64/boot/Image /boot/kernel8.img
- # cp arch/arm64/boot/dts/broadcom/*.dtb /boot/
- # cp arch/arm64/boot/dts/overlays/*.dtb* /boot/overlays/
- # cp arch/arm64/boot/dts/overlays/README /boot/overlays/

8. 重启系统

- # reboot
- # uname -a # 查看内核版本信息

Linux openEuler 4.19.90 #1 SMP PREEMPT Mon May 31 19:27:46

CST 2021 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux

9. 问题解决

- 如果启动失败,请把备份好的 boot_origin.tgz 解压覆盖到/boot 中并重启
- 如果编译操作系统过程中提示变量重命名,可尝试对 gcc 进行版本降级,或者修改内核源码,将二次定义变量行删除

1.3 任务 3: 内核模块编程(30min)

1.3.1 任务描述

- 1. 编写内核模块,功能是打印"hello,world!"字符串。
- 2. 编写对应 Makefile 文件,并使用 make 编译上述内核模块。
- 3. 手动加载内核模块, 查看加载内容。
- 4. 手动卸载上述内核模块。

1.3.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

1.3.3 操作指南

1. 内核预编译

```
# cd ~\raspberrypi-kernel
# make openeuler-raspi_defconfig # 加载内核配置
# make prepare && make scripts # 内核预编译(耗时短)
```

2. 创建路径、.c 文件、Makefile 文件

```
# cd ~\raspberrypi-kernel
# mkdir labwork_1.3
# cd labwork_1.3
# vim helloworld.c
# vim Makefile
```

3. 使用 vim

- 进入 vim 后,默认进入命令模式
- 命令模式依次键入 [:][q][Enter] 退出 vim
- 命令模式按 [i] 进入插入模式, 随光标键入内容
- 插入模式按 [esc] 进入命令模式
- 命令模式依次键入 [:][w][Enter] 保存, 或 [:wq] 保存退出
- 其余模式及操作请自行查阅资料
- 4. 编辑 helloworld.c

```
#include<linux/module.h>
MODULE_LICENSE("GPL");

int __init hello_init(void) {
    printk("hello_init\n");
```

```
6    printk("hello,world!\n");
7    return 0;
8  }
9    void __exit hello_exit(void) {
10     printk("hello_exit\n");
11  }
12    module_init(hello_init);
13    module_exit(hello_exit);
```

5. 编辑 Makefile

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
1
2
       obj-m := helloworld.o
3
    else
4
       KERNELDIR ?=/root/raspberrypi-kernel
5
       PWD := $(shell pwd)
6
    default:
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
7
8
    endif
9
    .PHONY:clean
10
    clean:
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
11
```

6. 执行 make 编译源码

```
[root@openEuler labwork_1.3]# make

make -C /root/raspberrypi-kernel M=/root/raspberrypi-
kernel/labwork_1.3 modules

make[1]: Entering directory '/root/raspberrypi-kernel'

Building modules, stage 2.

MODPOST 1 modules

make[1]: Leaving directory '/root/raspberrypi-kernel'
[root@openEuler labwork_1.3]#
```

7. 进行模块加载、查看、卸载

```
# dmesg -c # 查看并清空消息
# dmesg # 消息已清空
# insmod helloworld.ko # 加载
# lsmod | grep hello # 查看模块,结果中查找hello字串
# dmesg -c
# rmmod helloworld.ko # 卸载
# lsmod | grep hello
# dmesg
```

2 内存管理

2.1 任务 1: 使用 kmalloc 分配 1KB, 8KB 的内存,并打印指针地址(20min)

2.1.1 任务描述

- 1. 使用 kmalloc 分配 1KB, 8KB 的内存, 打印指针地址;
- 2. 查看已分配的内存,根据机器是32位或64位的情况,分析地址落在的区域。

2.1.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块; 且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码、运行截图以及内存分配情况的解释。

2.1.3 操作指南

1. 编辑 kmalloc.c

```
#include <linux/module.h>
2
    #include <linux/slab.h>
3
4
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
    unsigned char *kmallocmem1;
7
    unsigned char *kmallocmem2;
8
9
    static int __init mem_module_init(void){
10
       printk("Start_kmalloc!\n");
        kmallocmem1 = (unsigned char *)kmalloc(1024, GFP_KERNEL);
11
        if (kmallocmem1 != NULL){
12
13
           printk(KERN_ALERT "kmallocmem1_addr_=_\%lx\n", (unsigned long)kmallocmem1);
14
15
16
           printk("Failed_to_allocate_kmallocmem1!\n");
17
        kmallocmem2 = (unsigned char *)kmalloc(8192, GFP_KERNEL);
18
        if (kmallocmem2 != NULL){
19
20
           printk(KERN_ALERT "kmallocmem2_addr_=_%lx\n", (unsigned long)kmallocmem2);
21
        }
22
        else{
           printk("Failed_to_allocate_kmallocmem2!\n");
23
24
25
        return 0;
26
27
28
    static void __exit mem_module_exit(void){
29
        kfree(kmallocmem1):
30
        kfree(kmallocmem2);
31
        printk("Exit_kmalloc!\n");
32
33
   module_init(mem_module_init);
```

```
35 | module_exit(mem_module_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
1
2
       obj-m := kmalloc.o
3
    else
4
       KERNELDIR ?=/root/raspberrypi-kernel
5
       PWD := $(shell pwd)
6
    default:
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
    endif
9
    .PHONY:clean
10
    clean:
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载
- 5. 判断地址位于内核空间还是用户空间
 - 使用arch命令查询 CPU 位数
 - 通过getconf PAGE_SIZE命令获得页大小
 - 打开arch/arm64/configs/openeuler-raspi_defconfig文件, 其中 CONFIG_PGTABLE_LEVELS=4表明页表级数。
 - 通过获得的信息,在官方文件https://www.kernel.org/doc/Documentation/arm64/memory.txt 中检索得到用户内存与内核内存的范围。

2.2 任务 2: 使用 vmalloc 分别分配 8KB、1MB、64MB 的内存, 打印指针地址(20min)

2.2.1 任务描述

- 1. 使用 vmalloc 分配 8KB、1MB、64MB 的内存,打印指针地址;
- 2. 查看已分配的内存,根据机器是32位或64位的情况,分析地址落在的区域。

2.2.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码、运行截图以及内存分配情况的解释。

2.2.3 操作指南

1. 编辑 vmalloc.c

```
#include <linux/module.h>
    #include <linux/vmalloc.h>
3
4
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
    unsigned char *vmallocmem1;
7
    unsigned char *vmallocmem2;
    unsigned char *vmallocmem3;
10
    static int __init mem_module_init(void)
11
        printk("Start_vmalloc!\n");
12
        vmallocmem1 = (unsigned char *)vmalloc(8192);
13
14
        if (vmallocmem1 != NULL)
15
16
           printk("vmallocmem1_addr_=_%lx\n", (unsigned long)vmallocmem1);
17
18
        else
19
20
           printk("Failed_to_allocate_vmallocmem1!\n");
21
22
        vmallocmem2 = (unsigned char *)vmalloc(1048576);
23
        if (vmallocmem2 != NULL)
24
25
           printk("vmallocmem2_addr_=_\%lx\n", (unsigned long)vmallocmem2);
26
        }
27
        else
28
        {
29
           printk("Failed_{\sqcup}to_{\sqcup}allocate_{\sqcup}vmallocmem2! \n");
30
        vmallocmem3 = (unsigned char *)vmalloc(67108864);
31
32
        if (vmallocmem3 != NULL)
33
           printk("vmallocmem3_addr_=_\%lx\n", (unsigned long)vmallocmem3);
34
35
        }
36
        else
```

```
37
            printk("Failed_{\sqcup}to_{\sqcup}allocate_{\sqcup}vmallocmem3!\n");
38
39
40
        return 0;
41
42
43
    static void __exit mem_module_exit(void)
44
45
        vfree(vmallocmem1);
46
        vfree(vmallocmem2);
47
        vfree(vmallocmem3);
        printk("Exit_uvmalloc!\n");
48
49
50
51
    module_init(mem_module_init);
52
    module_exit(mem_module_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
2
       obj-m := vmalloc.o
3
    else
4
       KERNELDIR ?=/root/raspberrypi-kernel
5
       PWD := $(shell pwd)
6
    default:
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
    endif
9
    .PHONY:clean
10
    clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载
- 5. 判断地址位于内核空间还是用户空间

3 进程管理

3.1 任务 1: 创建并运行内核线程(15min)

3.1.1 任务描述

- 1. 编写内核模块, 创建一个内核线程; 并在模块退出时杀死该线程。
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

3.1.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

3.1.3 操作指南

1. 编辑 kthread.c

```
#include <linux/kthread.h>
2
    #include <linux/module.h>
3
    #include <linux/delay.h>
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
7
    #define BUF_SIZE 20
8
9
    static struct task_struct *myThread = NULL;
10
    static int print(void *data)
11
12
        while (!kthread_should_stop())
13
14
15
           printk("New_kthread_is_running.u2sec_per_msg.\n");
16
           msleep(2000);
17
18
        return 0;
    }
19
20
21
    static int __init kthread_init(void)
23
        printk("Create_kernel_thread!\n");
24
       myThread = kthread_run(print, NULL, "new_kthread");
25
        return 0;
26
27
28
    static void __exit kthread_exit(void)
29
30
        printk("Kill_new_kthread.\n");
31
        if (myThread)
32
           kthread_stop(myThread);
33
34
```

```
module_init(kthread_init);
module_exit(kthread_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
1
2
       obj-m := kthread.o
3
4
       KERNELDIR ?=/root/raspberrypi-kernel
5
       PWD := $(shell pwd)
6
    default:
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
    {\tt endif}
    .PHONY:clean
9
10
   clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

3.2 任务 2: 打印输出当前系统 CPU 负载情况(20min)

3.2.1 任务描述

- 1. 编写一个内核模块,实现读取系统一分钟内的 CPU 负载。
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

3.2.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块; 且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

3.2.3 操作指南

1. 编辑cpu_loadavg.c

```
#include <linux/module.h>
 2
    #include <linux/fs.h>
 3
 4
    MODULE_LICENSE("GPL");
 5
    char tmp_cpu_load[5] = {'\0'};
 6
 7
 8
    static int get_loadavg(void)
 9
        struct file *fp_cpu;
10
11
        loff_t pos = 0;
12
        char buf_cpu[10];
13
        fp_cpu = filp_open("/proc/loadavg", O_RDONLY, 0);
14
        if (IS_ERR(fp_cpu))
15
16
           printk("Failed_to_open_loadavg_file!\n");
17
           return -1;
18
        kernel_read(fp_cpu, buf_cpu, sizeof(buf_cpu), &pos);
19
20
        strncpy(tmp_cpu_load, buf_cpu, 4);
21
        filp_close(fp_cpu, NULL);
22
        return 0;
23
24
25
    static int __init cpu_loadavg_init(void)
26
27
        printk("Start_cpu_loadavg!\n");
28
        if (0 != get_loadavg())
29
30
            printk("Failed_{\sqcup}to_{\sqcup}read_{\sqcup}loadarvg_{\sqcup}file! \setminus n");
31
            return -1;
32
33
        printk("The_cpu_loadavg_in_one_minute_is:_\%\n", tmp_cpu_load);
34
        return 0;
35
36
```

```
37  static void __exit cpu_loadavg_exit(void)
38  {
39    printk("Exit_ucpu_loadavg!\n");
40  }
41  
42  module_init(cpu_loadavg_init);
43  module_exit(cpu_loadavg_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
1
2
       obj-m := cpu_loadavg.o
3
    else
4
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
       PWD := $(shell pwd)
6
    default:
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
    endif
    .PHONY:clean
9
10
    clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

3.3 任务 3: 打印输出当前处于运行状态的进程的 PID 和名字(15min)

3.3.1 任务描述

- 1. 编写一个内核模块, 打印当前系统处于运行状态的进程的 PID 和名字。
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

3.3.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块; 且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

3.3.3 操作指南

1. 编辑process_info.c

```
#include <linux/module.h>
2
    #include <linux/sched/signal.h>
3
    #include <linux/sched.h>
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
7
    struct task_struct *p;
8
9
    static int __init process_info_init(void)
10
11
        printk("Start \_process\_info! \n");
12
        for_each_process(p)
13
14
           if (p->state == 0)
15
              printk("1)name:%s\t2)pid:%d\t3)state:%ld\n", p->comm, p->pid, p->state);
16
17
        return 0;
    }
18
19
20
    static void __exit process_info_exit(void)
21
22
        printk("Exit_process_info!\n");
23
24
25
    module_init(process_info_init);
26
    module_exit(process_info_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
   obj-m := process_info.o

else

KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel

PWD := $(shell pwd)

default:

$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
```

```
8 endif
9 .PHONY:clean
10 clean:
11 -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

3.4 任务 4: 使用 cgroup 实现限制 CPU 核数(20min)

3.4.1 任务描述

- 1. 使用 cgroup 实现限制 CPU 核数;
- 2. 编写一个简单的 c 源程序,实现无线循环/死循环,使其占用某一进程(默认情况下会使得 cpu 资源消耗在 100);
- 3. 使用 cgexec 与 taskset 测试上述限制操作是否成功。

3.4.2 审核要求

- 1. 正确、成功地限制 CPU 核数。
- 2. 提交每一步操作以及结果显示的截图。

3.4.3 操作指南

1. 挂载 tmpfs 格式的 cgroup 文件夹

```
# mkdir /cgroup
# mount -t tmpfs tmpfs /cgroup
# cd /cgroup
```

2. 挂载 cpuset 管理子系统

```
# mkdir cpuset
# mount -t cgroup -o cpuset cpuset /cgroup/cpuset #挂载cpuset子系统
# cd cpuset
# mkdir mycpuset #创建一个控制组,删除用 rmdir 命令
# cd mycpuset
```

3. 设置 cpu 核数

```
# cat cpuset.mems
# echo 0 > cpuset.mems
# cat cpuset.cpus
# echo 0-2 > cpuset.cpus
# cat cpuset.mems
# cat cpuset.mems
# cat cpuset.cpus
# cat cpuset.cpus
```

4. 使用死循环 C 源文件while_long.c 测试验证

3.5 任务 5: 使用 cgroup 实现不允许访问 U 盘(15min)

3.5.1 任务描述

- 1. 使用 cgroup 实现不允许访问 U 盘。
- 2. 使用 cgexec 与 dd 命令验证上述限制操作是否成功。

3.5.2 审核要求

- 1. 正确、成功地限制 U 盘访问。
- 2. 提交每一步操作以及结果显示的截图。

3.5.3 操作指南

- 1. 将 U 盘插入树莓派, 使用 fdisk -l 获取该 U 盘的盘符
- 2. 调用 shell 命令 "ls -l" 获取设备号
- 3. 将 U 盘挂载到当前系统中
 - # mkdir /usb
 - # mount /dev/sda4 /usb
- 4. 挂载设备管理 devices 子系统
 - # cd /cgroup/
 - # mkdir devices
 - # mount -t cgroup -o devices devices /cgroup/devices #挂载devices子系统
 - # cd /cgroup/devices
 - # mkdir mydevices # 创建mydevices控制组
 - # cd mydevices
- 5. 设置拒绝 U 盘访问

```
# echo 'a_8:4_rwm' > /cgroup/devices/mydevices/devices.deny
```

6. 测试验证

3.6 相关问题解决

- 1. 平均负载是指什么? 系统平均负载被定义为在特定时间间隔内运行队列中的平均进程数。
- 2. 通过 screen 组件创建新终端
 - 创建一个名字为 XX 的终端:screen -S XX
 - 退出: 按 Ctrl+a, 然后再按 d
 - 查看所有的终端: screen -ls
 - 进入终端界面:screen -r name-or-id
 - 删除:screen -S name-or-id -X quit
- 3. 如果插入 U 盘后fdisk -1命令找不到设备
 - 检查 U 盘是否出现问题
 - 检查树莓派是否出现问题
 - 检查操作系统是否出现问题 操作系统问题可参考 Issue: https://gitee.com/openeuler/raspberrypi/issues/I45FML 可能是内核版本问题造成的,尝试使用新内核

4 中断和异常管理

4.1 任务 1: 使用 tasklet 实现打印 helloworld (20min)

4.1.1 任务描述

- 1. 编写内核模块,使用 tasklet 实现打印 helloworld。
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

4.1.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

4.1.3 操作指南

1. 编辑tasklet_interrupt.c

```
#include <linux/module.h>
2
    #include linux/interrupt.h>
3
4
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
    static struct tasklet_struct my_tasklet;
7
    static void tasklet_handler(unsigned long data)//处理函数
10
        printk("Hello_{\sqcup}World!_{\sqcup}tasklet_{\sqcup}is_{\sqcup}working... \n");
11
12
13
    static int __init mytasklet_init(void)
14
15
        printk("Start_tasklet_module...\n");
        tasklet_init(&my_tasklet, tasklet_handler, 0);//创建tasklet
16
        tasklet_schedule(&my_tasklet);//执行中断
17
18
        return 0;
19
20
21
    static void __exit mytasklet_exit(void)
22
23
        tasklet_kill(&my_tasklet);//移除tasklet
24
        printk("Exit_tasklet_module...\n");
25
26
27
    module_init(mytasklet_init);
    module_exit(mytasklet_exit);
```

```
1 ifneq ($(KERNELRELEASE),)
2 obj-m := tasklet_interrupt.o
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

4.2 任务 2: 用工作队列实现周期打印 helloworld (25min)

4.2.1 任务描述

- 1. 编写一个内核模块程序,用工作队列实现周期打印 helloworld。
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

4.2.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块; 且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

4.2.3 操作指南

1. 编辑workqueue_test.c

```
#include <linux/module.h>
    #include linux/workqueue.h>
3 #include <linux/delay.h>
5
   MODULE LICENSE("GPL");
    static struct workqueue_struct *queue = NULL;
    static struct delayed_work mywork;
    static int i = 0;
8
10
    // work handle
11
    void work_handle(struct work_struct *work)
12
13
        printk(KERN\_ALERT "Hello\_World!\_From\_09021230\_Yablin\_SUN\n");
14
    }
15
    static int __init timewq_init(void)
16
17
        printk(KERN_ALERT "Start_workqueue_test_module.");
18
        queue = create_singlethread_workqueue("workqueue_test");
19
20
        if (queue == NULL)
21
22
           printk(KERN_ALERT "Failed_to_create_workqueue_test!\n");
23
           return -1;
24
25
       INIT_DELAYED_WORK(&mywork, work_handle);
26
        for (; i <= 3; i++)</pre>
27
28
           queue_delayed_work(queue, &mywork, 1 * HZ);
29
           ssleep(2);
30
31
        return 0;
32
33
34
    static void __exit timewq_exit(void)
35
    {
36
        flush_workqueue(queue);
```

```
37     destroy_workqueue(queue);
38     printk(KERN_ALERT "Exit_workqueue_test_module.");
39     }
40     
41     module_init(timewq_init);
42     module_exit(timewq_exit);
```

```
1
    ifneq ($(KERNELRELEASE),)
2
       obj-m := workqueue_test.o
3
    else
4
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
5
      PWD := $(shell pwd)
    default:
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
    endif
    .PHONY:clean
9
10
    clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

4.3 任务 3:编写一个信号捕获程序,捕获终端按键信号(25min)

4.3.1 任务描述

- 1. 在用户态编写一个信号捕获程序,捕获终端按键信号。
- 2. 编译上述程序后运行,在终端输入按键信号,查看输出信息。

4.3.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 提交相关源码与运行截图。

4.3.3 操作指南

1. 编辑catch_signal.c

```
#include <signal.h>
    #include <unistd.h>
 2
 3
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
 4
 6
    void signal_handler(int sig)
 7
 8
        switch(sig){
 9
           case SIGINT:
10
               printf("\nGet_a_signal:SIGINT._You_pressed_ctrl+c.\n");
11
               break;
            case SIGQUIT:
12
13
               printf("\nGet\_a\_signal:SIGQUIT.\_You\_pressed\_ctrl+\n");
14
               break;
            case SIGTSTP:
15
16
               printf("\nGet_a_signal:SIGHUP._You_pressed_ctrl+z.\n");
17
18
19
        exit(0);
20
    }
21
22
    int main()
23
24
        printf("Current_{\sqcup}process_{\sqcup}ID_{\sqcup}is_{\sqcup}\%d \n", getpid());
25
        signal(SIGINT, signal_handler);
26
        signal(SIGQUIT, signal_handler);
27
        signal(SIGTSTP, signal_handler);
28
        for(;;);
```

- 2. gcc 编译源码
- 3. 捕获信号

5 内核时间管理

5.1 任务 1:调用内核时钟接口打印当前时间(20min)

5.1.1 任务描述

- 1. 编写内核模块,调用内核时钟接口,打印出系统当前时间。格式示例: 2020-03-09 11:54:31;
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

5.1.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

5.1.3 操作指南

1. 编辑current_time.c

```
#include <linux/module.h>
2
    #include <linux/time.h>
3
    #include <linux/rtc.h>
4
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
7
    ktime_t k_time;
    struct rtc_time tm;
10
    static int __init currenttime_init(void)
11
12
        int year, mon, day, hour, min, sec;
13
        printk("Start_current_time_module...\n");
14
        k_time = ktime_get_real();
        tm = rtc_ktime_to_tm(k_time);
15
16
        year = tm.tm_year + 1900;
17
        mon = tm.tm_mon + 1;
18
        day = tm.tm_mday;
19
       hour = tm.tm_hour + 8;
20
       min = tm.tm_min;
22
        printk("Current_time_is:_\%d-%02d-%02d\%02d:\%02d\\\tuprinted_from_\SYL\n", year, mon, day, hour, min, sec);
23
        return 0;
24
25
26
    static void __exit currenttime_exit(void)
27
28
        printk("Exit_current_time_module...\n");
29
30
31
    module_init(currenttime_init);
    module_exit(currenttime_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
2
       obj-m := current_time.o
3
4
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
5
      PWD := $(shell pwd)
6
    default:
7
      $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
    endif
9
   .PHONY:clean
10
   clean:
    -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

5.2 任务 2:编写 timer,在特定时刻打印 hello,world(25min)

5.2.1 任务描述

- 1. 编写内核模块程序,实现一个 timer,该定时器延时 10 秒后打印 "hello,world"。
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。验证超时时间并截图。

5.2.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

5.2.3 操作指南

1. 编辑timer_example.c

```
#include linux/module.h>
2
    #include <linux/timer.h>
3
4
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
    struct timer_list timer;
8
    void print(struct timer_list *timer)
9
       printk("hello,world!\tuprintedufromuSYL\n");
10
11
12
13
    static int __init timer_init(void)
14
15
       printk("Start_timer_example_module...\n");
       timer.expires = jiffies + 10 * HZ;
16
17
        timer.function = print;
18
        add_timer(&timer);
19
        return 0;
20
21
22
    static void __exit timer_exit(void)
23
24
        printk("Exit_timer_example_module...\n");
25
26
27
    module_init(timer_init);
    module_exit(timer_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)

obj-m := timer_example.o

else

KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel

PWD := $(shell pwd)
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

5.3 任务 3: 调用内核时钟接口, 监控累加计算代码的运行时间(40min)

5.3.1 任务描述

- 1. 调用内核时钟接口,编写内核模块,监控实现累加计算 sum=1+2+3+...+100000 所花时间。
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

5.3.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块; 且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

5.3.3 操作指南

1. 编辑sum_time.c

```
#include <linux/module.h>
 2
     #include linux/time.h>
 3
 4
    MODULE_LICENSE("GPL");
 5
    #define NUM 100000
 6
 8
    static long sum(int num)
 9
10
        int i;
11
        long total = 0;
12
        for (i = 1; i <= NUM; i++)</pre>
13
            total = total + i;
14
        return total;
15
16
17
    static int __init sum_init(void)
18
        ktime_t startTime = 0;
19
20
        ktime_t endTime = 0;
21
22
        long time_cost;
23
        long s;
24
25
        printk("Start_sum_time_module...\n");
26
27
        startTime = ktime_get_real();
28
        s = sum(NUM);
        endTime = ktime_get_real();
29
30
        printk("The_{\sqcup}start_{\sqcup}time_{\sqcup}is:_{\sqcup}\%lld_{\sqcup}ns_{\sqcup}\backslash n",\ startTime);
31
32
        printk("The \_sum \_of \_1 \_to \_\%d \_is : \_\%ld \n", NUM, s);
33
        printk("The_end_time_is:_\lambdalld_ns_\n", endTime);
34
35
         printk("The_cost_time_of_sum_from_1_to_%d_is:_%lld_ns_\n", NUM, endTime - startTime);
36
        return 0:
```

2. 编辑 Makefile

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
1
2
        obj-m := sum_time.o
3
    else
4
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
       PWD := $(shell pwd)
5
    default:
6
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
7
8
    .PHONY:clean
10
    clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

5.4 相关问题解决

- 1. 编译报错error: implicit declaration of function 'do_gettimeofday'
 - do_gettimeofday()函数在 linux kernel 5.x 之后淘汰
 - 修改以下注释部分代码

```
//struct timeval tv;
//struct rtc_time tm;
ktime_t k_time;
struct rtc_time tm;

//do_gettimeofday(&tv);
//rtc_time_to_tm(tv.tv_sec, &tm);
k_time = ktime_get_real();
tm = rtc_ktime_to_tm(k_time);
```

• 操作系统的时间可能因为没有校准而显示与当前时间不同。 可以通过 'date'命令查看 Linux 系统时间,并对比是否一致。 6 设备管理 32

6 设备管理

6.1 任务 1:编写 USB 设备驱动程序(40min)

6.1.1 任务描述

- 1. 参考内核源码中的 drivers/usb/usb-skeleton.c 文件,编写一个 USB 探测驱动程序
- 2. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

6.1.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

6.1.3 操作指南

1. 编辑usb_detect.c注意修改设备号

```
1
2
    * USB Detect driver
3
     * Written by 09021230 SYL
4
    * This driver is based on the 2.6.3 version of drivers/usb/usb-skeleton.c
5
6
7
    #include <linux/kernel.h>
    #include <linux/errno.h>
    #include <linux/slab.h>
   #include <linux/module.h>
   #include <linux/kref.h>
11
12 | #include linux/uaccess.h>
    #include <linux/usb.h>
13
14
    #include <linux/mutex.h>
15
16
17
    /* Define these values to match your devices */
    #define USB_DETECT_VENDOR_ID 0x0781
18
    #define USB_DETECT_PRODUCT_ID 0x5591
19
20
    /* table of devices that work with this driver */
    static const struct usb_device_id usbdetect_table[] = {
23
       { USB_DEVICE(USB_DETECT_VENDOR_ID, USB_DETECT_PRODUCT_ID) },
24
                        /* Terminating entry */
25
    };
26
    MODULE_DEVICE_TABLE(usb, usbdetect_table);
27
28
29
    /* Get a minor range for your devices from the usb maintainer */
    #define USB_DETECT_MINOR_BASE 192
30
31
32
    #define WRITES_IN_FLIGHT 8
   /* arbitrarily chosen */
```

```
/* Structure to hold all of our device specific stuff */
36
    struct usb_detect {
37
       struct usb_device *udev;
                                    /* the usb device for this device */
38
       struct usb_interface *interface; /* the interface for this device */
       struct semaphore limit_sem;  /* limiting the number of writes in progress */
39
       struct usb_anchor submitted; /* in case we need to retract our submissions */
40
41
        struct urb *bulk_in_urb;
                                     /* the urb to read data with */
42
       unsigned char
                           *bulk_in_buffer; /* the buffer to receive data */
       size_t
                   bulk_in_size; /* the size of the receive buffer */
                    bulk_in_filled; /* number of bytes in the buffer */
44
       size t
                    bulk_in_copied; /* already copied to user space */
45
       size t
                    bulk_in_endpointAddr; /* the address of the bulk in endpoint */
46
       __u8
47
        __u8
                   bulk_out_endpointAddr; /* the address of the bulk out endpoint */
48
                 errors; /* the last request tanked */
       int
                   ongoing_read; /* a read is going on */
49
       bool
       spinlock_t err_lock; /* lock for errors */
50
       struct kref kref;
51
52
       struct mutex
                        io_mutex;
                                     /* synchronize I/O with disconnect */
53
       unsigned long
                       disconnected:1;
54
        wait_queue_head_t bulk_in_wait; /* to wait for an ongoing read */
55
    };
56
    #define to detect dev(d) container of(d, struct usb detect, kref)
57
58
    static struct usb_driver usbdetect_driver;
59
    //USB 拔出中断
60
61
    static void usbdetect_delete(struct kref *kref){
       struct usb_detect *dev = to_detect_dev(kref);
62
63
       usb_free_urb(dev->bulk_in_urb);
64
65
       usb_put_intf(dev->interface);
66
       usb_put_dev(dev->udev);
67
       kfree(dev->bulk_in_buffer);
       kfree(dev);
68
69
    }
70
71
    static const struct file_operations usbdetect_fops = {};
72
73
74
    * usb class driver info in order to get a minor number from the usb core,
75
    * and to have the device registered with the driver core
76
77
    static struct usb_class_driver usbdetect_class = {
78
       .name = ">>>_{\sqcup}TEST_{\sqcup}<<<%d",
79
       .fops = &usbdetect_fops,
        .minor_base = USB_DETECT_MINOR_BASE,
80
81
    }:
82
83
    //探测函数
84
    static int usbdetect_probe(struct usb_interface *interface, const struct usb_device_id *id){
85
       struct usb detect *dev;
86
       struct usb_endpoint_descriptor *bulk_in, *bulk_out;
87
       int retval;
88
89
        /* allocate memory for our device state and initialize it */
        dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
90
        if (!dev)
```

```
92
              return -ENOMEM;
 93
 94
          kref_init(&dev->kref);
 95
          sema_init(&dev->limit_sem, WRITES_IN_FLIGHT);
 96
          mutex_init(&dev->io_mutex);
 97
          spin_lock_init(&dev->err_lock);
 98
          init_usb_anchor(&dev->submitted);
 99
          init_waitqueue_head(&dev->bulk_in_wait);
100
101
          dev->udev = usb_get_dev(interface_to_usbdev(interface));
102
          dev->interface = usb_get_intf(interface);
103
104
          /* set up the endpoint information */
105
          /* use only the first bulk-in and bulk-out endpoints */
106
          retval = usb_find_common_endpoints(interface->cur_altsetting,
107
                 &bulk_in, &bulk_out, NULL, NULL);
108
          if (retval) {
109
              dev_err(&interface->dev,
110
                  "Could_{\sqcup}not_{\sqcup}find_{\sqcup}both_{\sqcup}bulk-in_{\sqcup}and_{\sqcup}bulk-out_{\sqcup}endpoints \\ \verb|'n"|);
111
              goto error;
112
113
114
          dev->bulk_in_size = usb_endpoint_maxp(bulk_in);
115
          dev->bulk_in_endpointAddr = bulk_in->bEndpointAddress;
116
          dev->bulk_in_buffer = kmalloc(dev->bulk_in_size, GFP_KERNEL);
117
          if (!dev->bulk_in_buffer) {
             retval = -ENOMEM;
118
119
              goto error;
120
          7
          dev->bulk_in_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
121
122
          if (!dev->bulk_in_urb) {
123
              retval = -ENOMEM;
124
              goto error;
125
          }
126
127
          dev->bulk_out_endpointAddr = bulk_out->bEndpointAddress;
128
129
          /* save our data pointer in this interface device */
130
          usb_set_intfdata(interface, dev);
131
132
          /* we can register the device now, as it is ready */
133
          retval = usb_register_dev(interface, &usbdetect_class);
134
          if (retval) {
135
              /* something prevented us from registering this driver */
136
              dev_err(&interface->dev,
137
                  \verb|"Not_{\sqcup}able_{\sqcup}to_{\sqcup}get_{\sqcup}a_{\sqcup}minor_{\sqcup}for_{\sqcup}this_{\sqcup}device. \verb|'n"|);
138
              usb_set_intfdata(interface, NULL);
139
              goto error;
140
          }
141
142
          /* let the user know what node this device is now attached to */
143
          dev_info(&interface->dev,
               \verb"USB$_{\sqcup} detect$_{\sqcup} device$_{\sqcup} now$_{\sqcup} attached$_{\sqcup} to$_{\sqcup} USB detect-\%d",
144
145
              interface->minor);
146
          return 0;
147
      error:
```

```
/* this frees allocated memory */
149
150
         kref_put(&dev->kref, usbdetect_delete);
151
152
         return retval:
     }
153
154
155
     //拔出函数
156
     static void usbdetect_disconnect(struct usb_interface *interface){
157
         struct usb_detect *dev;
158
         int minor = interface->minor;
159
         dev = usb_get_intfdata(interface);
160
161
         usb_set_intfdata(interface, NULL);
162
163
         /* give back our minor */
164
         usb_deregister_dev(interface, &usbdetect_class);
165
         /* prevent more I/O from starting */
166
167
         mutex_lock(&dev->io_mutex);
168
         dev->disconnected = 1;
169
         mutex_unlock(&dev->io_mutex);
170
171
         usb_kill_anchored_urbs(&dev->submitted);
172
173
         /* decrement our usage count */
174
         kref_put(&dev->kref, usbdetect_delete);
175
176
         dev_info(&interface->dev, "USB_detect_#%d_now_disconnected", minor);
177
     }
178
179
     static struct usb_driver usbdetect_driver = {
180
         .name = ">>>_{\sqcup}TEST_{\sqcup}<<<",
181
         .probe = usbdetect_probe,
182
         .disconnect = usbdetect_disconnect,
183
         .id_table = usbdetect_table,
184
         .supports_autosuspend = 1,
185
     };
186
     //模块信息
187
188
189
     MODULE_LICENSE("GPL_v2");
190
191
     static int __init usb_detect_init(void){
192
         printk("Start_usb_detect_module...");
193
         /* register this driver with the USB subsystem */
194
195
         result = usb_register(&usbdetect_driver);
196
         if (result < 0) {</pre>
197
            printk("usb\_register_{\sqcup}failed.""Error_{\sqcup}number_{\sqcup}\%d", \ result);
198
            return -1;
199
200
         return 0;
201
202
203
     static void __exit usb_detect_exit(void)
204
         printk("Exit_usb_detect_module...");
```

```
/* deregister this driver with the USB subsystem */
usb_deregister(&usbdetect_driver);
}

208
210 module_init(usb_detect_init);
211 module_exit(usb_detect_exit);
```

```
1
    ifneq ($(KERNELRELEASE),)
2
       obj-m := usb_detect.o
3
    else
4
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
      PWD := $(shell pwd)
    default:
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
    endif
    .PHONY:clean
9
10
    clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

6.2 任务 2:编写内核模块测试硬盘的读写速率,并与 iozone 工具的测试结果比较(45min)

6.2.1 任务描述

- 1. 编写内核模块测试硬盘的读写速率,加载、卸载模块并查看模块打印信息。
- 2. 使用用户态下 iozone 工具测试硬盘的读写速率,注意:测试范围需包含与内核模块读写相同的文件 大小和块大小。
- 3. 对比用户态和内核态下测试的读写速率,并作分析。

6.2.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 正确安装使用 iozone 工具测试硬盘读写速率。(可能会比较耗时)
- 4. 提交相关源码与运行截图。

6.2.3 操作指南

1. 编辑write_to_disk.c

```
#include <linux/module.h>
    #include <linux/kernel.h>
     #include <linux/fs.h>
 3
 4
    #include <linux/rtc.h>
 6
    #define buf size 1024
 7
    #define write_times 524288
    MODULE_LICENSE("GPL");
10
    ktime_t startTime = 0;
11
12
    ktime_t endTime = 0;
13
14
    static int __init write_disk_init(void)
15
16
        struct file *fp_write;
17
        char buf[buf_size];
18
        int i;
19
        int write_time;
20
21
        printk("Start_write_to_disk_module...\n");
22
        for(i = 0; i < buf size; i++)</pre>
23
24
           buf[i] = i + '0';
25
26
        fp_write = filp_open("/home/tmp_file", O_RDWR | O_CREAT,0644);
27
        if (IS_ERR(fp_write)) {
28
            printk("Failed_{\sqcup}to_{\sqcup}open_{\sqcup}file...\backslash n");
29
            return -1;
30
        }
31
        pos = 0;
```

```
32
        startTime = ktime_get_real();
33
34
        for(i = 0; i < write_times; i++) {</pre>
35
            kernel_write(fp_write, buf, buf_size, &pos);
36
37
        endTime = ktime_get_real();
38
        filp_close(fp_write, NULL);
39
        write_time = (endTime - startTime) / 1000;
40
        printk(KERN_ALERT "Writing_to_file_costs_%d_us\n", write_time);
41
        printk("Writing_{\sqcup}speed_{\sqcup}is_{\sqcup}\%d_{\sqcup}M/s \n", buf\_size * write\_times / write\_time);
42
        return 0;
43
44
45
    static void __exit write_disk_exit(void)
46
47
        printk("Exit_write_to_disk_module...\n");
    7
48
49
50
    module_init(write_disk_init);
    module_exit(write_disk_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
1
2
       obj-m := write_to_disk.o
3
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
4
5
       PWD := $(shell pwd)
6
    default:
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
9
    .PHONY:clean
10
    clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载
- 5. 编辑write_to_disk.c

```
#include <linux/module.h>
1
    #include <linux/fs.h>
2
3
    #include <linux/rtc.h>
4
    #define buf_size 1024
6
    #define read_times 524288
7
    MODULE_LICENSE("GPL");
8
9
10
    static int __init read_disk_init(void)
11
12
        struct file *fp_read;
13
        char buf[buf_size];
14
        int i;
15
        ktime_t startTime = 0;
```

```
16
         ktime_t endTime = 0;
17
         int read_time;
18
         loff_t pos;
19
         printk("Start_read_from_disk_module...\n");
20
         fp_read = filp_open("/home/tmp_file", 0_RDONLY, 0);
21
         if (IS_ERR(fp_read)) {
22
            printk("Failed_{\sqcup}to_{\sqcup}open_{\sqcup}file...\backslash n");
23
            return -1;
24
25
         startTime = ktime_get_real();
26
27
         pos = 0;
28
         for(i = 0; i < read_times; i++) {</pre>
29
            kernel_read(fp_read, buf, buf_size, &pos);
30
         endTime = ktime_get_real();
31
32
         filp_close(fp_read, NULL);
         read_time = (endTime - startTime) / 1000;
33
34
         printk(KERN\_ALERT\ "Read_lfile_lcosts_l\%d_lus\n",\ read\_time);
35
         printk("Reading_{\sqcup}speed_{\sqcup}is_{\sqcup}\%d_{\sqcup}M/s \backslash n", \ buf\_size * read\_times / read\_time);
36
         return 0;
37
38
39
     static void __exit read_disk_exit(void)
40
     {
41
         printk("Exit_read_from_disk_module...\n");
42
43
44
    module_init(read_disk_init);
45
    module_exit(read_disk_exit);
```

6. 编辑 Makefile

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
1
2
       obj-m := read_from_disk.o
3
    else
4
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
5
       PWD := $(shell pwd)
6
    default:
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
9
    .PHONY:clean
10
    clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 7. 执行 make 编译源码
- 8. 进行模块加载、查看、卸载

6.3 相关问题解决

编译报错error: implicit declaration of function 'do_gettimeofday'

- do_gettimeofday()函数在 linux kernel 5.x 之后淘汰
- 使用ktime_t直接运算纳秒,除 1000 后即可得到原结果

7 文件管理

7.1 任务 1:为 Ext4 文件系统添加扩展属性(25min)

7.1.1 任务描述

- 1. 熟悉文件系统扩展属性 EA, 查看树莓派文件系统是否支持 EA。
- 2. 使用 setfattr 设置文件系统的用户扩展属性,并设置文本、八进制数、十六进制数与 base64 编码这四种属性值。
- 3. 使用 getfattr 获取文件系统的用户扩展属性,并在获取属性之后进行 text、hex 和 base64 这三种编码设置。
- 4. 分析总结上述实验过程。

7.1.2 审核要求

- 1. 正确使用 setfattr 设置 EA, 正确使用 getfattr 获取 EA。
- 2. 提交命令行的操作过程截图,以及实验分析总结。

7.1.3 操作指南

1. 安装 libattr

```
# dnf install -y libattr
```

2. 查看文件系统信息

```
# df -Th
# fdisk -1
# tune2fs -1 /dev/mmcblklp1 #分别查看上一命令打印的路径
# tune2fs -1 /dev/mmcblklp2 #分别查看上一命令打印的路径
```

- 3. 修改文件属性
 - 纯文本属性

```
# cd到目标文件夹
# vi file.txt #创建目标文件
# touch file.txt
# setfattr -n user.name -v SYL file.txt
# setfattr -n user.city -v "NanJing_SEU" file.txt
# getfattr -d -m file.txt #查看属性
```

• 带有转义字符的属性

```
# setfattr -n user.age -v \012 file.txt
# getfattr -d -m file.txt #查看属性
```

• 十六进制属性

```
# setfattr -n user.hex -v 0x123 file.txt
# 报错,因为0x123为错误十六进制输入
# setfattr -n user.hex -v 0x1234 file.txt
# getfattr -d -m.file.txt #查看属性
```

• Base64 属性

```
# setfattr -n user.base64 -v 0s0123abcd== file.txt
# 报错,因为0s0123abcd==为错误Base64输入
# setfattr -n user.base64 -v 正确的Base64输入 file.txt
# getfattr -d -m.file.txt #查看属性
```

• 属性类型转换为 txt 格式

```
# getfattr -d -e text file.txt
```

• 属性类型转换为十六进制格式

```
# getfattr -d -e hex file.txt
```

• 属性类型转换为 Base64 格式

```
# getfattr -d -e base64 file.txt
```

7.2 任务 2: 注册一个自定义的文件系统类型(15min)

7.2.1 任务描述

- 1. 使用文件系统注册/注销函数,注册一个自定义文件系统类型;
- 2. 加载模块后,查看系统中是否存在注册的文件系统类型。
- 3. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

7.2.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块; 且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

7.2.3 操作指南

1. 查看系统中已经注册的文件系统类型

```
# cat /proc/filesystems
```

2. 编辑register_newfs.c

```
#include <linux/module.h>
2
    #include <linux/fs.h>
3
4
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
    static struct file_system_type myfs_type = {
7
       .name = ">>\squareNewFS\square<<",
        .owner = THIS_MODULE,
9
10
    MODULE_ALIAS_FS(">>\NewFS\(<\));</pre>
11
12
    static int __init register_newfs_init(void)
13
14
        printk("Start_register_newfs_module...");
15
        return register_filesystem(&myfs_type);
16
17
18
    static void __exit register_newfs_exit(void)
19
20
        printk("Exit_register_newfs_module...");
21
        unregister_filesystem(&myfs_type);
22
23
24
    module_init(register_newfs_init);
    module_exit(register_newfs_exit);
```

```
1
    ifneq ($(KERNELRELEASE),)
2
       obj-m := register_newfs.o
3
4
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
5
       PWD := $(shell pwd)
6
    default:
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
9
    .PHONY:clean
10
   clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 4. 执行 make 编译源码
- 5. 进行模块加载、查看、卸载

```
# cat /proc/filesystems
```

7.3 任务 3: 在/proc 下创建目录(20min)

7.3.1 任务描述

- 1. 编写一个模块,在加载模块时,在/proc 目录下创建一个名称为 myproc 的目录;
- 2. 加载模块后,查看系统中是否在/proc 目录下成功创建 myproc 目录。
- 3. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

7.3.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

7.3.3 操作指南

1. 编辑proc_mkdir.c

```
#include <linux/module.h>
    #include <linux/proc_fs.h>
2
3
    MODULE_LICENSE("GPL");
4
5
6
    static struct proc_dir_entry *myproc_dir;
7
8
    static int __init myproc_init(void)
9
10
        int ret = 0;
11
        printk("Start_proc_mkdir_module...");
12
        myproc_dir = proc_mkdir("myproc",NULL);
        if(myproc_dir == NULL)
13
           return -ENOMEM;
14
15
        return ret;
    }
16
17
    static void __exit myproc_exit(void)
18
19
20
        printk("Exit_{\square}proc_{mkdir_{\square}module..."});
21
        proc_remove(myproc_dir);
22
23
24
    module_init(myproc_init);
25
    module_exit(myproc_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)

obj-m := proc_mkdir.o

else

KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel

PWD := $(shell pwd)

default:
```

```
7 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8 endif
9 .PHONY:clean
10 clean:
11 -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

7.4 任务 4: 使用 sysfs 文件系统传递内核模块参数(20min)

7.4.1 任务描述

1. 编写一个模块,该模块有三个参数:一个为字符串型,两个为整型。两个整型中,一个在/sys下不可见。

- 2. 加载模块后, 使用 echo 向模块传递参数值来改变指定参数的值。
- 3. 加载、卸载模块并查看模块打印信息。

7.4.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 正常加载、卸载内核模块;且内核模块功能满足任务所述。
- 3. 提交相关源码与运行截图。

7.4.3 操作指南

1. 编辑sysfs_exam.c

```
#include <linux/kernel.h>
    #include <linux/module.h>
3
    #include <linux/stat.h>
4
    MODULE_LICENSE("GPL");
5
6
7
    static int a = 0;
8
    static int b = 0;
    static char * c = "Hello, World";
9
10
11
    module_param(a, int, 0);
12
   MODULE_PARM_DESC(a, "Anuinvisible_int_under_sysfs");
    module_param(b, int, S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH);
13
14
    MODULE_PARM_DESC(b, "Anuvisible_int_under_sysfs");
    module_param(c, charp, S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH);
15
    MODULE_PARM_DESC(c, "Anuvisible_string_under_sysfs");
16
17
18
    static int __init sysfs_exam_init(void)
19
20
        printk("Start_sysfs_exam_module...");
21
        printk("a_{\sqcup}=_{\sqcup}%d\backslash n", a);
22
        23
        printk("c_{\square}=_{\square}'%s'\n", c);
^{24}
        return 0;
25
26
27
    static void __exit sysfs_exam_exit(void)
28
29
        printk("Exit_sysfs_exam_module...");
30
        printk("a_{\sqcup}=_{\sqcup}%d\n", a);
31
        32
        printk("c_{\square}=_{\square}'%s'\n", c);
33 }
```

```
34 |
35 | module_init(sysfs_exam_init);
36 | module_exit(sysfs_exam_exit);
```

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
1
2
        obj-m := sysfs_exam.o
3
4
       KERNELDIR ?= /root/raspberrypi-kernel
5
       PWD := $(shell pwd)
6
    {\tt default:}
7
       $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
8
    .PHONY:clean
10
    clean:
11
       -rm *.mod.c *.o *.order *.symvers *.ko
```

- 3. 执行 make 编译源码
- 4. 进行模块加载、查看、卸载

8 网络管理

8.1 任务 1:编写基于 socket 的 udp 发送接收程序(45min)

8.1.1 任务描述

- 1. 编写 C 源码,基于 socket 的 udp 发送接收程序,实现客户端与服务端的简单通信。
- 2. 客户端从命令行输入中读取要发送的内容,服务端接收后实时显示。

8.1.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 提交相关源码与运行截图。

8.1.3 操作指南

1. 编辑 client.c

```
#include <stdio.h>
    #include <string.h>
3
    #include <sys/socket.h>
4
    #include <arpa/inet.h>
5
    #include <unistd.h>
7
    #define PORT
8
    #define BUF_SIZE
                         1024
9
10
    int main(void)
11
12
        int sock_fd;
13
       char buffer[BUF_SIZE];
       int size:
14
       int len:
15
16
        int ret;
17
        struct sockaddr_in server_addr;
18
        if(-1 == (sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_IP)) ){
19
           printf("Failed_to_create_a_socket!\n");
20
           return 0:
        }
21
22
23
        //server infomation
24
        memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
25
        server_addr.sin_family = AF_INET;
26
        server_addr.sin_port = htons(PORT);
27
        server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
28
        bzero(buffer, BUF_SIZE);
29
        len = sizeof(server_addr);
30
31
        //read from stdin and send to server
32
        while(1){
33
           printf("Please\_enter\_the\_content\_to\_be\_sent: \n");
34
           size = read(0, buffer, BUF_SIZE);
35
           if(size){
               sendto(sock_fd, buffer, size, 0, (struct sockaddr*)&server_addr, len);
```

2. 编辑 server.c

```
1
    #include <stdio.h>
 2
    #include <string.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
 4
 5
    #include <arpa/inet.h>
    #include <unistd.h>
 6
 8
    #define PORT
                       40000
 9
     #define BUF_SIZE 1024
10
    int main(void)
11
12
13
        int sock_fd;
14
        int len;
15
        char buffer[BUF_SIZE];
16
        struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
        if(-1 == (sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) )
17
18
19
            printf("Failed_{\sqcup}to_{\sqcup}create_{\sqcup}a_{\sqcup}socket! \setminus n");
20
            return 0;
21
22
        //server information
        memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
23
24
        server_addr.sin_family = AF_INET;
25
        server_addr.sin_port = htons(PORT);
26
        server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
27
        if(-1 == bind(sock_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)))
28
29
            printf("Failed_{\sqcup}to_{\sqcup}bind_{\sqcup}the_{\sqcup}socket! \setminus n");
30
            return 0;
31
32
        len = sizeof(client_addr);
33
        //rec and print
34
        while(1)
35
36
        {
37
            bzero(buffer, BUF_SIZE);
38
            if(-1 != (recvfrom(sock_fd, buffer, BUF_SIZE, 0, (struct sockaddr*)&client_addr, &len)) )
39
40
                printf("The\_message\_received\_is:\_\%s", buffer);
            }
41
42
        }
43
        return 0;
```

- 3. 在同一树莓派中, 开启两个终端, 一个运行客户端, 一个运行服务端;
- 4. client 中输入发送的消息回车后, server 端即能收到。

8.2 任务 2: 使用 tshark 抓包 (10min)

8.2.1 任务描述

1. 基于任务 1 的服务端与客户端程序运行时,使用 tshark 抓取该通信数据包

8.2.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 提交相关源码与运行截图。

8.2.3 操作指南

1. 安装 wireshark(可能出现安装失败的情况,尝试安装正确的操作系统版本)

```
# dnf install -y wireshark
```

- 2. 抓包方法: tshark [options] 可通过tshark -h 查看具体选项参数
- 3. 查看网卡信息

```
# ifconfig
```

- 4. 找到回环地址1o
- 5. 抓包

```
# tshark -i lo -n -f 'udp_port_40000' #直接把抓包结果输出到命令行
# tshark -i lo -n -f 'udp_port_40000' -T pdml > /root/task2.xml #把抓包结果以指定格式输出到指定文件中
```

- 6. 按照实验一进行通信
- 7. 查看抓包结果

8.3 任务 3: 使用 setsockopt 发送记录路由选项(25min)

8.3.1 任务描述

- 1. 基于任务 1 的客户端与服务端,使用 setsockopt 发送一个带 IP 记录路由选项的数据包;
- 2. 使用 tshark 查看发送的数据包中是否包含了记录路由选项。

8.3.2 审核要求

- 1. 正确编写满足功能的源文件,正确编译。
- 2. 提交相关源码与运行截图。

8.3.3 操作指南

1. 编辑 client.c

```
# #include <stdio.h>
    #include <string.h>
3
    #include <sys/socket.h>
    #include <arpa/inet.h>
4
5
    #include <unistd.h>
7
    #define PORT
                    40000
    #define BUF_SIZE 1024
    int main(void)
10
11
12
        int sock_fd;
13
        char buffer[BUF_SIZE];
14
        char rrbuf[28];
15
        int size:
16
        int len;
17
        int ret;
18
19
        struct sockaddr_in server_addr;
20
21
        if(-1 == (sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_IP)) ){
22
           printf("Failed_to_create_a_socket!\n");
23
           return 0;
24
25
26
        //server infomation
27
        memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
28
        server_addr.sin_family = AF_INET;
29
        server_addr.sin_port = htons(PORT);
30
        server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
31
        bzero(buffer, BUF_SIZE);
32
        len = sizeof(server_addr);
33
        //read from stdin and send to server
34
35
        while(1){
36
           printf("Please\_enter\_the\_content\_to\_be\_sent: \n");
37
           size = read(0, buffer, BUF_SIZE);
           if(size){
```

```
39
              bzero(rrbuf,sizeof(rrbuf));
40
              rrbuf[0] = 0x07;
41
              rrbuf[1] = sizeof(rrbuf) - 1;
42
              rrbuf[2] = 4;
              rrbuf[sizeof(rrbuf) - 1] = 0;
43
44
45
              ret = setsockopt(sock_fd,IPPROTO_IP,IP_OPTIONS,(void*)rrbuf,sizeof(rrbuf));
46
              if(-1 == ret){
47
                  printf("setsockopt_error!\n");
48
                  return 0;
49
50
              sendto(sock_fd, buffer, size, 0, (struct sockaddr*)&server_addr, len);
51
52
              bzero(buffer, BUF_SIZE);
53
54
55
       close(sock_fd);
56
        return 0;
57
```

- 2. 使用实验一的 server.c
- 3. 编译并执行代码

```
# ./client
# ./server
# tshark -i lo -n -f 'udp_port_40000'-T pdml >./setsockopt.xml
```

4. 查看setsockopt.xml内容

9 内核虚拟化 53

9 内核虚拟化

因华为官方对系统版本维护原因,该实验目前暂时无法完成

9.1 任务 1: 树莓派 4B 中搭建 openEule 系统的 qemu 虚拟机(50min)

9.1.1 任务描述

- 1. 在树莓派 4B 中,使用 libvirt+xml 配置文件的方法,搭建 openEuler-20.03-aarch64 系统的 qemu 虚拟机运行环境。
- 2. 在 windows 主机和树莓派中安装 VNC 工具,完成虚拟机的安装与使用。

9.1.2 审核要求

- 1. 在树莓派 4B 中正确安装使用 aarch64 架构的 openEuler 虚拟机 qemu 运行环境。
- 2. 提交关键过程的截图。

9.2 任务 2: 在树莓派中搭建和使用 docker (30min)

9.2.1 任务描述

- 1. 在树莓派的 openEuler 运行环境中,安装使用 docker; 完成 docker 容器的新建、启动、守护态运行、终止与删除等操作。
- 2. 编写 Dockerfile 文件,创建基于 ubuntu 镜像,创建打印"Hello world"的 docker 镜像,并验证其可用性。

9.2.2 审核要求

- 1. 正确安装、配置与使用 docker。
- 2. 正确创建功能正常的自定义 docker 镜像。
- 3. 提交关键流程与截图。