
모바일 시스템 프로그래밍

03 Sensor Manager

2017 1학기

강승우

Sensor growth in smartphones




센서 사용 예 - Activity tracking

Moves



Google Fit



안드로이드 센서 사용 및 관리

- 관련 주요 class 및 interface
 - SensorManager
 - Sensor
 - SensorEvent
 - SensorEventListener
- 센서 관련 API의 이용
 - 사용 가능한 센서 식별, 센서의 특성/기능 파악
 - 센서 이벤트 모니터링
 - Sensor name, timestamp (이벤트 발생 시간), accuracy, raw sensor data

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html?hl=ko

SensorManager 클래스

- 안드로이드 플랫폼에서 센서를 관리하고 이용할 수 있도록 제공되는 시스템 서비스
 - 센서에 대한 정보를 제공하고, 특정 타입의 센서를 액세스 할 수 있게 해줌
 - 센서 이벤트 리스너 등록을 통해 센서 데이터를 받을 수 있음

사용예:

```
SensorManager sm = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
```

Sensor 클래스

- SensorManager 클래스의 메소드를 이용하여 사용하고자 하는 센서 객체를 얻을 수 있음
 - getDefaultSensor(int type) 메소드 이용

사용 예: Sensor accel = sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);

Sensor 클래스 메소드 float getMaximumRange()
 센서 값의 최대 범위
 int getMinDelay()
 두 개의 센서 이벤트 사이의 최소 딜레이 (ms 단위) 혹은 0 (측정 데이터에 변화가 있을 때만 값을 주는 경우

```
String getName()
float getPower()
사용 중에 소모한 파워 (mA 단위)
String getStringType()
int getType()
String getVendor()
int getVersion()
```

https://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor.html?hl=ko

센서 타입

• Sensor 클래스에 정의된 상수

(하드웨어 센서 / 소프트웨어 센서)

성수	설명	단위
TYPE_ALL	모든 센서	
TYPE_ACCELEROMETER	가속도 센서	m/sec^2
TYPE_GRAVITY	중력 센서	m/sec^2
TYPE_GYROSCOPE	자이로스코프 센서	
TYPE_ORIENTATION	방향 센서	도(degree)
TYPE_LIGHT	조도 센서	lux
TYPE_LINEAR_ACCELERATION	선형 가속 센서	
TYPE_MAGNETIC_FIELD	자지정 센서	마이크로테슬간(uT)
TYPE_PRESSURE	압력 센서	
TYPE_PROXIMITY	근접 센서	미덤
TYPE_ROTATION_VECTOR	회전 벡터 센서	
TYPE_TEMPERATURE	온도 센서	

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_motion.html?hl=ko

예제: 센서 리스트 보기

• 모든 타입의 센서 정보를 화면에 표시

• 예제 프로젝트 이름: MSP01_SensorList

전체 센서 수: 27

0 name: MPU6515 Accelerometer

power: 0.4

resolution: 5.950928E-4

range: 19.613297 vendor: InvenSense min delay: 5000

1 name: AK8963 Magnetometer

power: 5.0

resolution: 0.14953613 range: 4911.9995 vendor: AKM min delay: 16666

2 name: AK8963 Magnetometer Uncalibrated

power: 5.0

resolution: 0.14953613 range: 4911.9995 vendor: AKM min delay: 16666

3 name: MPU6515 Gyroscope

power: 3.2

resolution: 0.0010681152

range: 34.906586 vendor: InvenSense min delay: 5000

Java 소스 코드 snippet

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity main);
  String list = "";
 // SensorManager 객체를 getSystemService 메소드를 통해 얻음
   SensorManager sm = (SensorManager)getSystemService(Context. SENSOR_SERVICE);
 //모든 타입의 센서 목록을 얻음
   List<Sensor> sensors = sm.getSensorList(Sensor. TYPE ALL);
 list += "전체 센서 수: " + sensors.size() + "\n":
 int i = 0:
 for(Sensor s: sensors) {
    list += "" + i++ + " name: " + s.getName() + "\n" + "power: " + s.getPower() + "\n"
        + "resolution: " + s.getResolution() + "\n" + "range: " + s.getMaximumRange() + "\n"
        + "vendor: " + s.getVendor() + "\n" + "min delay: " + s.getMinDelay() + "\n\n";
  TextView text = (TextView)findViewByld(R.id.text);
 //TextView에 텍스트 내용이 화면 크기를 넘어서 들어갈 때 스크롤 가능하게 만들기 위한 메소드 호출
 text.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());
 text.setText(list);
```

SensorEventListener 인터페이스

- 센서 값이 변경됐을 때 SensorManager로부터 이벤트 형태로 전달 받을 수 있도록 해줌
- SensorEventListener 등록
 - SensorManager 클래스에 정의된 메소드 이용 boolean registerListener(SensorEventListener listener, Sensor sensor, int samplingPeriodUs)
 - listener: SensorEventListener 객체
 - sensor: 데이터를 받고 싶은 센서 객체 (앞에서 언급한 것처럼 SensorManager의 getDefaultSensor 메소드를 통해 얻음)
 - samplingPeriodUs: 데이터를 전달 받고자 하는 속도. SensorManager 클래스에 다음 상수가 정의되어 있음. 일정한 속도를 보장하지는 않음. 기기마다 다를 수 있음

SENSOR_DELAY_NORMAL SENSOR_DELAY_UI SENSOR_DELAY_GAME

SENSOR_DELAY_FASTEST

SensorEventListener 인터페이스

- SensorEventListener 해제
 public void unregisterListener(SensorEventListener listener, Sensor sensor)
 public void unregisterListener(SensorEventListener listener)
 - 센서 데이터 업데이트가 더 이상 필요하지 않을 때는 반드시 해제를 해주어야 함
- SensorEventListener 인터페이스 구현
 - 아래 두 개의 메소드를 구현해야 함
 - public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy)
 - ✓ 등록된 센서의 정확도가 변경됐을 때 호출
 - public void onSensorChanged(SensorEvent event)
 - ✓ 센서 값이 변했을 때 호출. SensorEvent 객체로 데이터를 전달 받게 됨


https://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEventListener.html?hl=ko

SensorEvent 클래스

- 센서로부터 센서 데이터가 업데이트 되었다는 이벤트를 나타냄
- 센서 타입, 시간(timestamp), 정확도, 센서 데이터와 같은 정보를 담고 있음

https://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html?hl=ko

SensorEvent 좌표계



- SensorEvent API에서 사용하는 좌표계
 - X축: 수평 방향, 오른쪽이 양의 방향
 - Y축: 수직 방향, 위쪽이 양의 방향
 - Z축: 화면의 전방 수직 방향이 양의 방향

센서 데이터 (타입에 따른 values 배열 값)

- Sensor.TYPE_LIGHT:
 - values[0]: 조도 (lux)
- Sensor.TYPE_PRESSURE:
 - values[0]: 대기압 (hPa)
- Sensor.TYPE_PROXIMITY:
 - values[0]: 근접도 (cm)
- Sensor.TYPE ORIENTATION:
 - values[0]: 방위각(Azimuth) 북쪽과 y축 사이 각도 (0 to 359). z축 중심 회전각 0=North, 90=East, 180=South, 270=West
 - values[1]: 피치(Pitch) x축 중심 회전각 (-180 to 180)
 - values[2]: 롤(Roll) y축 중심 회전각 (-90 to 90).

방향 센서값

방위각: 332.24887 피치: -29.534147 롤: 7.6935744

• 예제 프로젝트 이름: MSP02OrientationSensor

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener {
    private SensorManager mSensorManger;
    private Sensor mOrientation;
    TextView mText;

@Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        mSensorManger = (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
        mOrientation = mSensorManger.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ORIENTATION);
        mText = (TextView)findViewByld(R.id.text);
}
```

SensorEventListener 등록 및 해제

```
@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    // SensorEventListener 등록
    mSensorManger.registerListener(this, mOrientation, SensorManager.SENSOR_DELAY_UI);
}

@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    // SensorEventListener 하저/
    mSensorManger.unregisterListener(this);
}
```

• SensorEventListener 구현 - 2개 메소드 onSensorChanged 메소드에서 입력으로 받는 SensorEvent 객체를 통해서 센서 데이터를 얻음

```
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

public void onSensorChanged(SensorEvent event) {

if(event.sensor.getType() == Sensor. TYPE_ORIENTATION) {

mText.setText("방향 센서값\n\n방위각: " + event.values[0]

+ "\n피치: " + event.values[1] + "\n롤: " + event.values[2]);

}
```

실습: 가속도 데이터 얻기

- 가속도
 - 속도의 변화율
 - 기기의 방향 혹은 움직임을 알아내는데 사용
 - 3차원(x, y, z축)으로 표현 x축 가속도, y축 가속도, z축 가속도
 - 중력 가속도
- 센서 타입
 - Sensor.TYPE_ACCELEROMETER
 - Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION
 - 중력 가속도를 제외한 기기에 가해지는 힘에 의한 가속도 값

실습: 가속도 데이터 얻기

- 두 가지 타입의 가속도 데이터를 비교해보자
 - Sensor.TYPE_ACCELEROMETER
 - Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION

Accel: x: 0.178 y: -0.271 z: 9.643

Linear: x: -0.016 y: 0.000 z: 0.012