消息队列RabbitMQ入门与5种模式详解

1.RabbitMQ概述

简介:

- MQ全称为Message Queue,消息队列是应用程序和应用程序之间的通信方法;
- RabbitMQ是开源的,实现了AMQP协议的,采用Erlang(面向并发编程语言)编写的,可复用的企业级消息系统;
- AMQP(高级消息队列协议)是一个异步消息传递所使用应用层协议规范,为面向消息中间件设计,基于此协议的客户端与消息中间件可以无视消息来源传递消息,不受客户端、消息中间件、不同的开发语言环境等条件的限制;
- 支持主流操作系统: Linux、Windows, MacOX等;
- 支持多种客户端开发语言: Java、Python、Ruby、.NET, PHP、C/C++、Node.js等

术语说明:

- Server(Broker):接收客户端连接,实现AMQP协议的消息队列和路由功能的进程;
- Virtual Host:虚拟主机的概念,类似权限控制组,一个Virtual Host里可以有多个Exchange和Queue,权限控制的最小丽都是Virtual Host;
- Exchange:交换机,接收生产者发送的消息,并根据Routing Key将消息路由到服务器中的队列 Queue。
- ExchangeType:交换机类型决定了路由消息行为,RabbitMQ中有三种类型Exchange,分别是fanout、direct、topic;
- Message Queue:消息队列,用于存储还未被消费者消费的消息;
- Message: 由Header和body组成, Header是由生产者添加的各种属性的集合,包括Message是 否被持久化、优先级是多少、由哪个Message Queue接收等;body是真正需要发送的数据内容; BindingKey: 绑定关键字,将一个特定的Exchange和一个特定的Queue绑定起来。

2.RabbitMQ安装启动与管理

2.1 Windows64位环境下安装RabbitMQ

到RabbitMQ官网下载win64位最新版erlang和rabbitmq-server的安装包,分别是 erlang otp_win64_19.3和rabbitmq-server-3.6.9。注意安装时计算机全名最好是英文,先安装erlang,再安装 rabbitmq-server,根据安装向导,采用默认安装配置即可。安装完成后,可以从开始-所有程序中找到 RabbitMQ Server如下图所示:



点RabbitMQ Command Prompt启动命令行,输入rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

```
C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.6.9\sbin>rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
The following plugins have been enabled:
    amqp_client
    cowlib
    cowboy
    rabbitmq_web_dispatch
    rabbitmq_management_agent
    rabbitmq_management

Applying plugin configuration to rabbit@LPJ-PC... started 6 plugins.

C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.6.9\sbin>_ ** Java技术日志
```

启动管理工具,在浏览器中输入<u>http://127.0.0.1:15672/</u>即可打开管理登录界面,默认超级管理员用户名guest,密码guest



		*
Username:		
Password:		*
	Login	② Java技术目志

先安装Erlang wget http://packages.erlang-solutions-1.0-1.noarch.rpm rpm --import https://packages.erlang-solutions.com/rpm/erlang-solutions.asc sudo yum install erlang 再安装RabbitMQ rpm --import https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signing-key.asc yum install rabbitmq-server-3.6.9-1.noarch.rpm 操作命令: 启动 service rabbitmq-server start 停止 service rabbitmq-server stop 重启 service rabbitmq-server restart 设置开机启动 chkconfig rabbitmq-server on 开启web界面管理工具 rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management service rabbitmq-server restart 防火墙开放 15672端口访问 /sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 15672 -j ACCEPT /etc/rc.d/init.d/iptables save

2.3RabbitMQ管理界面添加用户和Virtual host

Admin-Users-Add a user

Usernar	me:	feiyue	•	
Password: •	•		*	
			* (confirm)	
Та	ags:	administrator	(?)	
		Set Admin Monitoring Policymaker Management Impersonator None		
Add user			之。Java技术日志	

Add a user

Tags:用户角色说明** 超级管理员(administrator)可登陆管理控制台,可查看所有的信息,并且可以对用户,策略(policy)进行操作。监控者(monitoring)可登陆管理控制台,同时可以查看rabbitmq节点的相关信息(进程数,内存使用情况,磁盘使用情况等)策略制定者(policymaker)可登陆管理控制台,同时可以对policy进行管理,但无法查看节点的相关信息。普通管理者(management)仅可登陆管理控制台,无法看到节点信息,也无法对策略进行管理。其他none无法登陆管理控制台,通常就是普通的生产者和消费者。Admin-Virtual Host-Add virtual host**

▼ Add	a new virtual host	
Name:	/test	*
Add vir	tual host	Co Java技术日志


Admin-Virtual Host

添加virtual host和用户后,需要为用户指定virtual host,之后用该用户可以登录

▼ Permissions			
Current permissions	:		
no permissions			
Set permission			
Virtual Host:	/test	•	
Configure regexp:	.*		
Write regexp:	.*		
Read regexp:	.*		
Set permission			之 Java技术日間

3.RabbitMQ的五种队列模式与实例

3.1 简单模式Hello World



简单模式Hello World

功能:一个生产者P发送消息到队列Q,一个消费者C接收**生产者实现思路**:创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,使用通道channel向队列中发送消息,关闭通道和连接。

```
private final static String QUEUE_NAME = "test_queue";
public static void main(String[] argv) throws Exception {
    // 获取到连接以及mq通道
   Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
   // 从连接中创建通道
   Channel channel = connection.createChannel();
   // 声明(创建)队列
   channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, b: false, bl: false, b2: false, map: null);
   // 消息内容
   String message = "Hello World!";
   channel.basicPublish( s: "", QUEUE_NAME, basicProperties: null, message.getBytes());
   System.out.println(" [x] Sent '" + message + "'");
   //关闭通道和连接
   channel.close();
                                                             Jaya技术日志
   connection.close();
```

生产者实现思路

消费者实现思路创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,创建消费者并监听队列,从队列中读取消息。

```
public static void main(String[] argv) throws Exception {

// 获取到连接以及mq通道
Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
Channel channel = connection.createChannel();

// 声明队列
channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, b: false, b1: false, b2: false, map: null);


// 定义队列的消费者
QueueingConsumer consumer = new QueueingConsumer(channel);

// 监听队列
channel.basicConsume(QUEUE_NAME, b: true, consumer);

// 获取消息
while (true) {
    QueueingConsumer.Delivery delivery = consumer.nextDelivery();
    String message = new String(delivery.getBody());
    System.out.println(" [x] Received '" + message + "'");
}
```

消费者实现思路

3.2 工作队列模式Work Queue



功能: 避免立即做一个资源密集型任务,必须等待它完成,而是把这个任务安排到稍后再做。我们将任务封装为消息并将其发送给队列。后台运行的工作进程将弹出任务并最终执行作业。当有多个worker同时运行时,任务将在它们之间共享。生产者实现思路: 创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,使用通道channel向队列中发送消息,2条消息之间间隔一定时间,关闭通道和连接。


```
private final static String QUEUE_NAME = "test_queue_work";
public static void main(String[] argv) throws Exception {
   // 获取到连接以及mgi甬道
   Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
   Channel channel = connection.createChannel();
    // 声明队列
   channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, b: false, bl: false, b2: false, map: null);
   for (int i = 0; i < 100; i++) {
        // 消息内容
       String message = "" + i;
       channel.basicPublish( s: "", QUEUE_NAME, basicProperties: null, message.getBytes());
       System.out.println(" [x] Sent '" + message + "'");
       Thread.sleep( millis: i * 10);
   channel.close();
                                                                 Jaya技术日志
   connection.close():
```

生产者实现思路

消费者实现思路: 创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,创建消费者C1并监听队列,获取消息并暂停10ms,另外一个消费者C2暂停1000ms,由于消费者C1消费速度快,所以C1可以执行更多的任务。

```
private final static String QUEUE_NAME = "test_queue_work";
public static void main(String[] argv) throws Exception {
   // 获取到连接以及mq诵道
   Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
   Channel channel = connection.createChannel();
   channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, b: false, b1: false, b2: false, map: null);
   // 同一时刻服务器只会发一条清息给消费者,来保证资源的合理利用
   channel.basicQos( # 1);
   // 定义队列的消费者
   QueueingConsumer consumer = new QueueingConsumer(channel);
   // 监听队列, 手动返回完成
   channel.basicConsume(QUEUE_NAME, b: false, consumer);
    // 获取消息
   while (true) {
       QueueingConsumer.Delivery delivery = consumer.nextDelivery();
       String message = new String(delivery.getBody());
       System.out.println(" [x] Received '" + message + "1");
        //休眠
       Thread.sleep( millis: 10); 时间短, 消費快
       // 返回确认状态
       channel.basicAck(delivery.getEnvelope().getDeliveryTag(), b: false);
                                                           」。 Java技术日志
   }
}
```

3.3发布/订阅模式 Publish/Subscribe



发布/订阅模式 Publish/Subscribe

功能:一个生产者发送的消息会被多个消费者获取。一个生产者、一个交换机、多个队列、多个消费者

生产者:可以将消息发送到队列或者是交换机。消费者:只能从队列中获取消息。如果消息发送到没有队列绑定的交换机上,那么消息将丢失。交换机不能存储消息,消息存储在队列中生产者实现思路:创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,使用通道channel创建交换机并指定交换机类型为fanout,使用通道向交换机发送消息,关闭通道和连接。

生产者实现思路


消费者实现思路:

创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,绑定队列到交换机,设置Qos=1,创建消费者并监听队列,使用手动方式返回完成。可以有多个队列绑定到交换机,多个消费者进行监听。

```
private final static String QUEUE_NAME = "test_queue_exchange_1";
private final static String EXCHANGE_NAME = "test_exchange_fanout";
public static void main(String[] argv) throws Exception {
   // 获取到连接以及mq通道
   Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
   Channel channel = connection.createChannel();
   // 声明队列1
   channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, b: false, b1: false, b2: false, map: null);
   // 绑定队列到交换机
   channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, s2: "");
                                           队列存储消息
   // 同一时刻服务器只会发一条消息给消费者
   channel.basicQos( : 1);
    // 定义队列的消费者
   QueueingConsumer consumer = new QueueingConsumer(channel);
    // 监听队列, 手动返回完成
   channel.basicConsume(QUEUE_NAME, b: false, consumer);
    // 获取消息
   while (true) {
       QueueingConsumer.Delivery delivery = consumer.nextDelivery();
       String message = new String(delivery.getBody());
       System.out.println(" [x] Received '" + message + "'");
       Thread.sleep( millis: 10);
       //手动确认收到消息
       channel.basicAck(delivery.getEnvelope().getDeliveryTag(),
                                                                b: false);
Java技术日志
```

消费者实现思路

3.4路由模式Routing



路由模式Routing

说明:生产者发送消息到交换机并且要指定路由key,消费者将队列绑定到交换机时需要指定路由key

生产者实现思路: 创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,使用通道channel创建交换机并指定交换机类型为direct,使用通道向交换机发送消息并指定key=b,关闭通道和连接。作者:梁朋举链接: https://www.jianshu.com/p/80eefec808e5来源:简书简书著作权归作者所有,任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。

```
private final static String EXCHANGE_NAME = "test_exchange_direct";
public static void main(String[] argv) throws Exception {
    // 获取到连接以及mgimiji
    Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
   Channel channel = connection.createChannel();
    // 声明exchange type=direct 路由模式
   channel.exchangeDeclare(EXCHANGE_NAME, s1: "direct");
    // 消息内容
   String message = "Hello World!";
    //发布消息到交换机,并指定key
    channel.basicPublish(EXCHANGE_NAME, sl: "b", basicProperties: null, message.getBytes());
    System.out.println(" [x] Sent '" + message + "'");
   channel.close();
                                                                  证。Java技术日志
   connection.close();
}
```

生产者实现思路

消费者实现思路: 创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,绑定队列到交换机,设置Qos=1,创建消费者并监听队列,使用手动方式返回完成。可以有多个队列绑定到交换机,但只要绑定key=b的队列key接收到消息,多个消费者进行监听。

```
private final static String QUEUE_NAME = "test_queue_direct_2";
private final static String EXCHANGE_NAME = "test_exchange_direct";
public static void main(String[] argv) throws Exception {
   // 获取到连接以及mq通道
   Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
   Channel channel = connection.createChannel();
   // 声明队列
   channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, b: false, b1: false, b2: false, map: null);
                                                kev
   // 绑定队列到交换机
                                               s2: "b");
   channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME,
   // 同一时刻服务器只会发一条清息给消费者
   channel.basicQos( i: 1);
   // 定义队列的消费者
   QueueingConsumer consumer = new QueueingConsumer(channel);
   // 监听队列, 手动返回完成
                                                            Java技术自志
   channel.basicConsume(QUEUE_NAME, b: false, consumer);
```

消费者实现思路

3.5通配符模式Topic

通配符模式Topic

说明:生产者P发送消息到交换机X,type=topic,交换机根据绑定队列的routing key的值进行通配符匹配;符号#:匹配一个或者多个词 lazy.# 可以匹配 lazy.irs或者lazy.irs.cor符号:只能匹配一个词 lazy.可以匹配 lazy.irs或者lazy.cor **生产者实现思路**:创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,使用通道channel创建交换机并指定交换机类型为topic,使用通道向交换机发送消息并指定key=key.1,关闭通道和连接。

```
private final static String EXCHANGE_NAME = "test_exchange_topic";

public static void main(String[] argv) throws Exception {

    // 获取到连接以及md通道
    Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
    Channel channel = connection.createChannel();

    // 声明exchange
    channel.exchangeDeclare(EXCHANGE_NAME, sl: "topic");

    // 猜息内容
    String message = "Hello Topic!";
    channel.basicPublish(EXCHANGE_NAME, sl: "key.1", basicProperties: null, message.getBytes());
    System.out.println(" [x] Sent '" + message + "'");

    channel.close();
    connection.close();
```

生产者实现思路

消费者实现思路:

创建连接工厂ConnectionFactory,设置服务地址127.0.0.1,端口号5672,设置用户名、密码、virtual host,从连接工厂中获取连接connection,使用连接创建通道channel,使用通道channel创建队列queue,绑定队列到交换机,设置Qos=1,创建消费者并监听队列,使用手动方式返回完成。可以有多个队列绑定到交换机,凡是绑定规则符合通配符规则的队列均可以接收到消息,比如key.*,key.#,多个消费者进行监听。

```
private final static String QUEUE_NAME = "test_queue_topic_1";

private final static String EXCHANGE_NAME = "test_exchange_topic";

public static void main(String[] argv) throws Exception {

    // 获取到连接以及mq通道
    Connection connection = ConnectionUtil.getConnection();
    Channel channel = connection.createChannel();

    // 声明队列
    channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, b: false, b1: false, b2: false, map: null);

    // 绑定队列到交换机 匹配key.* : key+一个词
    channel.queueBind(QUEUE_NAME, EXCHANGE_NAME, $2: "key.*");

    // 同一时刻服务器只会发一条消息给消费者
    channel.basicQos(i:1);
```

消费者实现思路

4.Spring集成RabbitMQ配置

Spring提供了AMQP的一个实现,并且spring-rabbit是RabbitMQ的一个实现,下面给出订阅者模式的事例配置如下:

1、定义连接工厂

```
<!-- 定义RabbitMQ的连接工厂 -->
<rabbit:connection-factory id="connectionFactory"
   host="127.0.0.1" port="5672" username="gseem" password="gseem"
   virtual-host="/gseem" />

定义權析」
```

2、定义模板

```
<!-- 定义Robbit模板。指定连接工厂以及定义exchange --> <rabbit:template id="amqpTemplate" connection-factory="connectionFactory" exchange="fanoutExchange" />
```

3、定义 MQ Admin-

```
<!-- MQ的管理,包括队列、交换器等 -->
<rabbit:admin connection-factory="connectionFactory" />
```

4、定义交换机,并且完成绑定关系。

5、完成队列的监听.

```
### And The Company Content of Conten
```

Spring集成RabbitMQ配置

5.总结

RabbitMQ提供6种模式,分别是Hello,Work Queue,Publish/Subscribe,Routing,Topics,RPC Request/reply,本文详细讲述了前5种,并给出代码实现和思路。其中Publish/Subscribe,Routing,Topics三种模式可以统一归为Exchange模式,只是创建时交换机的类型不一样,分别是fanout、direct、topic。Spring提供了rabbitmq的一个实现,所以集成起来很方便,本文第4章给出了订阅者模式的一种spring配置。