5. 소켓 관련 주요 옵션 및 설정

5.1 setsockopt, getsockopt

✓ setsockopt() 함수

소켓의 **옵션 값을 설정**할 때 사용됨.

```
int setsockopt(int sockfd, int level, int optname,
const void *optval, socklen_t optlen);
```

📌 매개변수 설명

인자	의미
sockfd	대상 소켓 파일 디스크립터
level	옵션 레벨 (SOL_SOCKET , IPPROTO_TCP 등)
optname	설정할 옵션 이름
optval	설정할 값 포인터
optlen	값의 크기(ex. sizeof(int))

✓ getsockopt() 함수

소켓의 **옵션 값을 조회**할 때 사용됨.

```
int getsockopt(int sockfd, int level, int optname,
void *optval, socklen_t *optlen);
```

🕝 자주 사용하는 옵션

Level	Option	의미
SOL_SOCKET	SO_REUSEADDR	TIME_WAIT 중인 포트를 즉시 재사용
SOL_SOCKET	SO_RCVBUF, SO_SNDBUF	수신/송신 버퍼 크기 설정
SOL_SOCKET	SO_KEEPALIVE	TCP 연결 유효성 주기 확인
SOL_SOCKET	SO_RCVTIMEO, SO_SNDTIMEO	수신/송신 타임아웃
IPPROTO_TCP	TCP_NODELAY	Nagle 알고리즘 비활성화 (지연 없이 송신)


```
1 int opt = 1;
2 setsockopt(server_fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
```

- 바인딩 오류 방지
- 서버 재시작 시 "Address already in use" 에러 예방

🥜 실습 예제 2: SO_RCVBUF 크기 조정

```
int bufsize = 8192;
setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &bufsize, sizeof(bufsize));
```

조회할 땐:

```
int cur_bufsize;
socklen_t len = sizeof(cur_bufsize);
getsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &cur_bufsize, &len);
printf("현재 수신 버퍼 크기: %d 바이트\n", cur_bufsize);
```



```
1  struct timeval tv;
2  tv.tv_sec = 5;
3  tv.tv_usec = 0;
4
5  setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &tv, sizeof(tv));
```

• recv() 에서 5초 이내에 수신이 없으면 -1 리턴 + errno == EAGAIN


```
int flag = 1;
setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, &flag, sizeof(flag));
```

• Nagle 알고리즘을 끄면 작은 패킷도 바로 전송됨 (레이턴시 감소)

▲ 에러 처리

```
1  if (setsockopt(...) < 0) {
2    perror("setsockopt");
3    exit(1);
4  }</pre>
```

🧠 요약

함수	용도
setsockopt()	소켓 동작을 조정할 수 있는 설정 함수
getsockopt()	현재 소켓의 옵션 값을 조회 할 때 사용
SOL_SOCKET	대부분의 일반적인 옵션이 정의된 레벨
IPPROTO_TCP	TCP 전용 설정은 이 레벨에서 다룸

5.2 SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT

✓ 1. SO_REUSEADDR

🔎 의미

- 포트를 TIME_WAIT 상태에서도 즉시 재사용 가능하게 해줌.
- 서버 재시작 시 "Address already in use" 에러 방지에 자주 사용.

🌣 사용 예시

```
1 int opt = 1;
2 setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
```

📌 효과

- 이전 연결이 **TIME WAIT**에 있어도 bind 가능.
- 단, **다른 프로세스와 동시에 같은 포트 사용**은 불가.

2. SO_REUSEPORT

🔎 의미

- 여러 개의 프로세스가 동시에 동일한 포트에 바인딩 가능하게 함.
- 커널이 자동으로 **로드 밸런싱**해줌 (Linux 3.9+ 지원).

❖ 사용 예시

```
int opt = 1;
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt));
```

★ 특징

항목	내용
커널 분산 방식	연결 요청을 프로세스 간에 분산 처리
활용 예시	Nginx 다중 워커 프로세스
조건	모든 프로세스가 동시에 SO_REUSEPORT 설정해야 동작

🥕 비교 요약

옵션	포트 재사용	다중 프로세스 바인딩	TIME_WAIT 처리	사용 시기
SO_REUSEADDR	0	X	0	서버 재시작 대비
SO_REUSEPORT	0	0	0	고성능 멀티 프로세스 서버 구현

🧠 참고: bind() 이전에 반드시 설정해야 함

```
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
int opt = 1;
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEPORT, &opt, sizeof(opt)); // 리눅스 3.9 이상에서만 가능

struct sockaddr_in addr = { ... };
bind(sockfd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
```

🏥 실습 환경 주의

- SO_REUSEPORT 는 Linux 3.9+에서만 지원됨.
 - → 확인 명령: uname -r
- setsockopt() 는 bind() 보다 **먼저 호출**해야 효과 있음

5.3 소켓 타임아웃 설정 (SO_RCVTIMEO, SO_SNDTIMEO)

☑ 개요

옵션	의미
SO_RCVTIMEO	recv(), recvfrom() 함수의 읽기 타임아웃 설정
SO_SNDTIMEO	send(), sendto() 함수의 쓰기 타임아웃 설정

둘 다 blocking 소켓 함수의 대기 시간을 제한하는 데 사용된다.

설정한 시간이 초과되면 해당 함수는 -1을 리턴하고 errno == EAGAIN 또는 EWOULDBLOCK 이 됨.

🦴 사용 방법

```
1 #include <sys/socket.h>
 2 #include <netinet/in.h>
 3 #include <arpa/inet.h>
4 #include <unistd.h>
   #include <stdio.h>
7
   int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
8
9
   // 타임아웃 시간 설정 (3초)
10 struct timeval timeout;
11 timeout.tv_sec = 3;
12 timeout.tv_usec = 0;
13
   // 수신 타임아웃
14
   setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &timeout, sizeof(timeout));
15
16
17
   // 송신 타임아웃
18
   setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_SNDTIMEO, &timeout, sizeof(timeout));
```

🔍 동작 예시

```
1 char buf[1024];
2 int n = recv(sockfd, buf, sizeof(buf), 0);
3
4 if (n < 0) {
5 if (errno == EWOULDBLOCK || errno == EAGAIN) {
6 printf("수신 타임아웃 발생\n");
7 } else {
7 perror("recv 오류");
8 perror("recv 오류");
9 }
10 }
```

🧠 참고사항

항목	설명
유효 범위	setsockopt() 를 호출한 해당 소켓에만 적용 됨
비동기와 차이	이건 여전히 blocking 소켓이지만, 시간 제한이 있는 blocking
주의	일부 시스템에서는 tv_usec 을 무시하거나 근사치로 처리함

⊙ 타임아웃과 비슷한 다른 설정과의 차이

방법	설명
SO_RCVTIMEO, SO_SNDTIMEO	제한 시간 동안 blocking 시도
O_NONBLOCK (비동기)	즉시 반환, 대기하지 않음
select(), poll(), epoll()	다중 소켓을 대상으로 타임아웃 관리

★ 언제 쓰나?

- 응답 없는 서버나 느린 클라이언트로부터의 대기 시간 제한
- 일부 네트워크 환경에서 연결 시도나 전송 지연을 방지
- 심플한 단일 소켓 프로그램에 유용

5.4 TCP_NODELAY, 버퍼 크기 조정

▼ TCP_NODELAY 옵션

목적

- Nagle **알고리즘**을 비활성화함
- 작은 패킷 전송 지연 없이 즉시 전송하고 싶을 때 사용

◆ Nagle 알고리즘이란?

- 여러 개의 작은 TCP 패킷을 하나로 묶어서 전송하여 네트워크 혼잡을 줄이는 알고리즘
- 그러나 실시간 응답이 중요한 애플리케이션(채팅, 게임, RPC 등)에서는 **오히려 지연**을 유발함

🔧 사용 예시

- 1 int flag = 1;
- 2 setsockopt(sockfd, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY, (char *)&flag, sizeof(int));

☑ 버퍼 크기 조정

◆ 기본 설명

- 소켓은 내부적으로 송신 버퍼와 수신 버퍼를 갖고 있고,
- 이 크기를 **운영체제 커널에서 동적으로 조절하거나 수동 조정**할 수 있다.

🐪 설정 방법

```
int buf_size = 65536; // 64KB

// 송신 버퍼 크기 조정
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &buf_size, sizeof(buf_size));

// 수신 버퍼 크기 조정
setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &buf_size, sizeof(buf_size));
```

▲ 실제 설정된 값은 커널의 최소/최대 값 제한에 따라 변경될 수 있음.

🔍 확인 방법

```
int actual_size;
socklen_t optlen = sizeof(actual_size);

// 수신 버퍼 크기 조회
getsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &actual_size, &optlen);
printf("수신 버퍼 크기: %d bytes\n", actual_size);
```

리눅스에서는 이 값이 실제 요청한 값의 2배로 반환되는 경우가 있음. (헤더 공간 포함)

🧠 참고 비교

옵션	목적	권장 사용 사례
TCP_NODELAY	지연 없이 바로 전송	채팅, 게임, 실시간 제어
SO_SNDBUF	송신 큐 확보	대용량 전송 시 전송 블로킹 방지
SO_RCVBUF	수신 큐 확보	높은 처리량 수신기, 패킷 손실 줄이기

★ 실무 적용 예시

상황	적용
게임/실시간 제어	TCP_NODELAY = 1
동영상 스트리밍	SO_SNDBUF, SO_RCVBUF 크게 조정
서버가 수많은 동시 접속을 수용할 때	송신/수신 버퍼를 상황에 맞게 튜닝

5.5 fcnt]을 이용한 소켓 비동기 설정

✓ fcntl 함수란?

fcnt1 (file control)은 파일 디스크립터의 **속성 설정/제어**를 위한 시스템 콜이다. 소켓은 파일 디스크립터 기반으로 동작하므로 fcnt1 로 비동기 모드 설정이 가능하다.

☑ Non-blocking 모드란?

- 기본적으로 소켓 함수(read, recv, accept 등)는 blocking 모드로 동작함.
- 비동기 모드에서는 I/O 작업이 바로 완료되지 않아도 즉시 반환됨.
 예: accept() → 대기 클라이언트 없으면 -1 반환하고 errno == EAGAIN.

☑ fcnt1로 non-blocking 설정하기

◆ 사용법

```
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

int flags = fcntl(sockfd, F_GETFL, 0); // 현재 플래그 읽기

fcntl(sockfd, F_SETFL, flags | 0_NONBLOCK); // 비동기 플래그 설정
```

O_NONBLOCK 은 플래그를 **덮어쓰는 게 아니라 추가**해야 함. (연산 사용)

• 비동기 소켓 해제 (Blocking 모드 복원)

```
1 | fcntl(sockfd, F_SETFL, flags & ~O_NONBLOCK);
```

☑ 적용 예시

예: accept() 가 블로킹되지 않도록 하기

```
int listen_fd = socket(...);
 2
    fcntl(listen_fd, F_SETFL, fcntl(listen_fd, F_GETFL, 0) | O_NONBLOCK);
 3
4
   while (1) {
 5
       int client_fd = accept(listen_fd, NULL, NULL);
        if (client_fd == -1) {
 6
 7
            if (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK) {
8
                // 대기 중인 클라이언트 없음 → sleep 또는 continue
9
                continue;
10
            } else {
11
                perror("accept");
12
                break;
13
            }
```

```
14 }
15 16 // 정상적인 클라이언트 연결 처리
17 }
```

☑ 비동기 처리가 필요한 이유

상황	설명
이벤트 기반 서버 (select, poll, epoll)	모든 I/O를 non-blocking으로 설정해야 이벤트 루프가 멈추지 않음
GUI 앱, 로봇 등 실시간성 요구 시스템	I/O 대기 중 블로킹되면 전체 시스템 응답 지연
수천 개의 동시 접속 처리 서버	블로킹 모드로는 연결 수 제한 및 성능 저하 발생

📌 관련 참고

함수	설명
fcntl(fd, F_GETFL)	파일 상태 플래그 읽기
fcntl(fd, F_SETFL, flags)	플래그 설정
O_NONBLOCK	비동기 설정 플래그