운영체제

- 정리 및 요약

목차

원문 범위와 출처 읽는 법 3
제1장. 서론 6
제2장. 운영체제 구조 25
제3장. 프로세스 27
제4장. 스레드와 병행성 48
제5장. CPU 스케줄링 65
제9장. 메인 메모리 89
제10장. 가상 메모리 103
제11장. 대용량 저장장치 구조 123
제12장. 입출력 시스템 145
원문 기반 복습 질문과 정답 164
제1장. 서론 165
제3장. 프로세스 166
제4장. 스레드와 병행성 167
제5장. CPU 스케줄링 168
제9장. 메인 메모리 169
제10장. 가상 메모리 170
제11장. 대용량 저장장치 구조 171
제12장. 입출력 시스템 172

원문 범위와 출처 읽는 법

제공된 615쪽 PDF의 모든 페이지를 대상으로 목차·본문·표·그림·수식·알고리즘·각주와 장말 자료를 검토한 학습 자료다. 실제 본문이 있는 제1장과 제3~15장, 제1·3·4·5·6·7부 도입을 정리한다. 원본 책 전체가 제공된 것은 아니므로, 책 전체의 완전한 요약으로 표시하지 않는다.

기존 상세 내용을 원문 장·절 순서로 유지하면서 항목별 근거 번호, 정의 중심 용어 표, 원문 요약·조언에 근거한 장 요약과 복습 정답을 보강했습니다. 문장 끝의 인쇄 쪽수는 원본 스캔의 쪽수입니다. 별도 근거표에는 원본 PDF 면 번호도 병기했습니다.

같은 [U장-항목] 번호는 세 PDF에서 같은 내용을 가리킵니다. 원문에 없는 예시·해설·실행 결과를 보충하지 않았습니다. 당시의 표준·기능 상태와 원문 내부의 의심 표기는 원문 확인 메모와 함께 보존했습니다.

수록 한계

제2장 운영체제 구조 본문은 제공되지 않았다. 목차에서 제목·절 이름·시작 위치만 확인할 수 있어 제2장에는 미제공 안내만 남겼다.

제16~21장, 부록과 원본 찾아보기는 목차에만 있고 실제 본문이 없다. 이들 장의 학습 내용을 새로 작성하지 않았다.

인쇄 2, 60~116, 174, 280, 282, 318, 348, 382, 384, 490, 578, 616, 654쪽은 제공 파일에서 확인되지 않는다. 장 경계의 누락도 빈 페이지라고 추정하지 않았다.

마지막 PDF 615쪽은 제7부 보안과 보호의 도입이다. 그 도입에서 확인되는 정의만 정리하며, 뒤의 보안·보호 장 내용을 읽은 것으로 표시하지 않는다.

원문은 이미지 스캔이다. OCR은 독서 보조로 사용하고, 수록한 코드·수식·수치 예제와 중요한 그림은 원문 이미지로 대조하거나 원문 이미지를 그대로 보존했다. 의심되는 표기는 원문 확인 필요, 확인할 수 없는 내용은 원문에서 확인 불가으로 표시한다.

장말 연습문제는 점검하는 개념을 확인하는 데 사용했다. 원문에 없는 새 문제나 풀이·실행 결과를 만들지 않았으며, 외부 자료로 설명을 보충하지 않았다.

장별 원문 범위

장	원문 위치
제1장. 서론	(제1장. 서론, 인쇄 p.3-59 / PDF p.7-63)
제2장. 운영체제 구조	(제2장. 운영체제 구조, PDF p.1)
제3장. 프로세스	(제3장. 프로세스, 인쇄 p.117-173 / PDF p.64-120)
제4장. 스레드와 병행성	(제4장. 스레드와 병행성, 인쇄 p.175-218 / PDF p.121-164)
제5장. CPU 스케줄링	(제5장. CPU 스케줄링, 인쇄 p.219-279 / PDF p.165-225)
제9장. 메인 메모리	(제9장. 메인 메모리, 인쇄 p.385-426 / PDF p.325-366)
제10장. 가상 메모리	(제10장. 가상 메모리, 인쇄 p.427-488 / PDF p.367-428)
제11장. 대용량 저장장치 구조	(제11장. 대용량 저장장치 구조, 인쇄 p.491-534 / PDF p.430-473)
제12장. 입출력 시스템	(제12장. 입출력 시스템, 인쇄 p.535-576 / PDF p.474-515)

운영체제는 사용자와 하드웨어 사이의 중개자이며, 프로그램을 편리하고 효율적으로 실행할 환경을 제공한다. [U00-001] (부 도입, 인쇄 p.1)

하드웨어를 관리하면서 시스템의 정상 동작을 지키고, 설계 목표와 각 구성 부분의 입력·출력·동작을 명확히 해야 한다. [U00-002] (부 도입, 인쇄 p.1)

병행 또는 병렬로 실행되는 **스레드**가 데이터를 공유할 때 접근을 제어하지 않으면 경쟁 조건으로 값이 손상될 수 있다. [U00-003] (부 도입, 인쇄 p.281)

동기화 도구는 공유 데이터 접근을 제어하지만, 잘못 사용하면 교착 상태나 성능 저하를 일으킬 수 있다. [U00-004] (부 도입, 인쇄 p.281)

실행 중인 프로그램과 접근하는 데이터의 적어도 일부는 **메인 메모리**에 있어야 한다. [U00-005] (부 도입, 인쇄 p.383)

여러 **프로세스**를 메모리에 유지하는 관리 기법의 효과는 상황에 따라 다르며, 선택은 하드웨어 설계와 지원의 영향을 받는다. [U00-006] (부 도입, 인쇄 p.383)

대용량 저장장치는 **파일**과 데이터를 영구 저장한다. [U00-007] (부 도입, 인쇄 p.489)

장치는 전송 단위·접근 방식·동기성·공유 여부·읽기와 쓰기·속도가 다양하다. [U00-008] (부 도입, 인쇄 p.489)

입출력 서브시스템은 이를 제어하면서 단순한 인터페이스를 제공하고, 병목을 줄이도록 입출력을 최적화한다. [U00-009] (부 도입, 인쇄 p.489)

파일은 작성자가 정의한 관련 정보의 모음이다. [U00-010] (부 도입, 인쇄 p.577)

파일 시스템은 **파일**을 물리적 저장장치에 매핑하고 사용자·프로그램의 접근과 조작 방법을 제공한다. [U00-011] (부 도입, 인쇄 p.577)

느릴 수 있는 물리 장치의 효율적인 접근과 공유·원격 접근 요구를 함께 고려한다. [U00-012] (부 도입, 인쇄 p.577)

제1장. 서론

(제1장. 서론, 인쇄 p.3-59)

학습 목표·범위

운영체제는 컴퓨터 하드웨어를 관리하고 응용 프로그램 실행 환경을 제공하는 소프트웨어이다. [U01-001] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

인터럽트는 하드웨어가 **운영체제**와 상호 작용하는 주요 방법이며 **인터럽트** 핸들러에 의해 관리된다. [U01-002] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

가상화에는 컴퓨터 하드웨어를 여러 가지 실행 환경으로 추상화하는 작업이 포함된다. [U01-003] (1.12 요약, 인쇄 p.57)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

1.1 운영체제가 할 일

운영체제는 컴퓨터 하드웨어를 관리하고 응용 프로그램의 실행 기반을 제공하며 사용자와 하드웨어 사이를 중재하는 소프트웨어이다. [U01-004] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)

하드웨어는 CPU·메모리·입출력 장치로 기본 계산 자원을 제공한다. [U01-005] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)

응용 프로그램은 이 자원을 사용해 사용자의 문제를 해결하며, **운영체제**는 여러 사용자와 프로그램 사이의 하드웨어 사용을 제어하고 조정한다. [U01-006] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)

관점	핵심 역할과 조건
사용자 관점 [U01-007] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)	개인용 컴퓨터에서는 사용의 편리함이 주요 목표이다. 모바일 장치는 터치·음성 인터페이스를 제공한다. 내장형 컴퓨터는 사용자 개입 없이 동작하기도 한다. [U01-008] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)
시스템 관점 [U01-009] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)	자원 할당자로서 CPU 시간·메모리·저장공간·입출력 장치의 상충하는 요청을 효율적이고 공정하게 처리한다. 제어 프로그램으로서 부적절한 사용을 방지한다. [U01-010] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)

운영체제에 포함되는 요소에는 보편적으로 합의된 경계가 없다. [U01-011] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)

원문은 항상 실행되는 프로그램인 **커널**, 관리에 쓰이는 시스템 프로그램, 개발자에게 추가 서비스를 제공하는 미들웨어를 구별한다. [U01-012] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)

커널과 관련된 프로그램이라도 반드시 **커널**의 일부인 것은 아니다. [U01-013] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)

모바일 **운영체제**에는 데이터베이스·멀티미디어·그래픽 지원 **프레임**워크도 포함된다. [U01-014] (1.1 운영체제가 할 일, 인쇄 p.4-6)

1.2 컴퓨터 시스템의 구성

범용 컴퓨터는 하나 이상의 CPU, **공유 메모리**, 공통 **버스**로 연결된 장치 **컨트롤러**로 구성된다. [U01-015] (1.2 컴퓨터 시스템의 구성, 인쇄 p.7)

컨트롤러는 특정 유형의 장치를 담당하고 로컬 **버퍼**와 특수 목적 레지스터를 가진다. [U01-016] (1.2 컴퓨터 시스템의 구성, 인쇄 p.7)

장치 드라이버는 **컨트롤러**의 특성을 알고 **운영체제**의 다른 부분에 일관된 인터페이스를 제공한다. [U01-017] (1.2 컴퓨터 시스템의 구성, 인쇄 p.7)

CPU와 장치 **컨트롤러**가 병렬로 작동하므로 **공유 메모리** 접근은 동기화되어야 한다. [U01-018] (1.2 컴퓨터 시스템의 구성, 인쇄 p.7)

1.2.1 인터럽트

인터럽트는 하드웨어가 CPU의 처리가 필요한 이벤트를 알리는 핵심 수단이다. [U01-019] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

드라이버가 **컨트롤러** 레지스터에 값을 적재하면 **컨트롤러**가 작업을 시작하고, 완료 후 **인터럽트**로 알린다. [U01-020] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

CPU는 하던 실행을 중단하고 서비스 루틴으로 제어를 옮긴 뒤 중단된 연산을 재개한다. [U01-021] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

인터럽트 처리의 기본 순서

1. CPU는 명령어 실행을 마칠 때 **인터럽트** 요청 라인을 검사한다. [U01-022] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

2. 인터럽트 번호를 **인터럽트** 벡터의 인덱스로 사용해 해당 핸들러로 이동한다. [U01-023] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

3. 핸들러는 변경될 상태를 저장하고 원인을 확인하여 필요한 처리를 수행한다. [U01-024] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

4. 상태를 복원하고 **인터럽트** 복귀 명령으로 이전 실행을 재개한다. [U01-025] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

인터럽트 벡터는 서비스 루틴 주소의 배열이다. [U01-026] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

중간 검색 루틴을 거치지 않고 적절한 루틴을 호출하여 처리 시간을 줄인다. [U01-027] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

장치 수가 벡터 항목 수보다 많으면 각 항목에 핸들러 리스트를 연결하는 **인터럽트 체인**을 사용하고 요청을 처리할 핸들러를 찾을 때까지 호출한다. [U01-028] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

구분	원문의 설명
마스크 불가능 **인터럽트** [U01-029] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)	복구할 수 없는 메모리 오류 같은 이벤트를 위해 예약한다. [U01-030] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)
마스크 가능 인터럽트 [U01-031] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)	중요한 명령 시퀀스 실행 전에 잠시 끌 수 있으며 장치의 서비스 요청에 사용된다. [U01-032] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)
우선순위 레벨 [U01-033] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)	낮은 우선순위 처리를 연기하고 높은 우선순위 **인터럽트**가 낮은 우선순위 실행을 **선점**하게 한다. [U01-034] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

인터럽트 서비스는 빈번하고 시간에 민감하므로 효율적이어야 한다. [U01-035] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

복귀 주소와 변경되는 레지스터 상태를 보존하지 않으면 원래 실행을 올바르게 재개할 수 없다. [U01-036] (1.2.1 인터럽트, 인쇄 p.7-12)

1.2.2 저장장치 구조

실행할 프로그램은 먼저 **메인 메모리**에 적재되어야 한다. [U01-037] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

일반적인 **메인 메모리**는 DRAM으로 구현되는 휘발성 저장장치이다. [U01-038] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

전원을 켤 때 **운영체제**를 적재하는 **부트스트랩 프로그램**은 RAM에 영구 보관할 수 없으므로 EEPROM 등 비휘발성 펌웨어를 사용한다. [U01-039] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

적재(load)는 **메인 메모리**의 바이트 또는 워드를 CPU 레지스터로 옮기고, 저장(store)은 반대로 옮긴다. [U01-040] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

명령 실행은 명령 인출·해독·피연산자 인출·연산·결과 저장으로 진행될 수 있다. [U01-041] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

메모리는 주소가 생성된 방법이나 그 내용이 명령인지 데이터인지를 구별하지 않고 주소의 연속으로 취급한다. [U01-042] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

메인 메모리는 모든 프로그램과 데이터를 영구 저장하기에는 작고 전원 손실 시 내용을 잃는다. [U01-043] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

보조저장장치는 이를 확장해 대량의 데이터를 영구 보존한다. [U01-044] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

HDD와 NVM은 프로그램이 메모리에 적재되기 전 저장소이며, 처리 중 데이터의 원천과 목적지가 되기도 한다. [U01-045] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

구분	원문의 범위
휘발성 저장장치 [U01-046] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)	전원 제거 시 내용을 잃는다. 안전하게 보존할 데이터는 비휘발성 장치에 기록해야 한다. [U01-047] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)
기계적 **비휘발성 저장장치** [U01-048] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)	**HDD**·광 디스크·**자기 테이프** 등. 일반적으로 전기적 장치보다 용량이 크고 바이트당 비용이 낮다. [U01-049] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)
전기적 **비휘발성 저장장치** (NVM) [U01-050] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)	플래시·FRAM·NRAM·SSD 등. 일반적으로 더 빠르지만 비싸고 용량이 작다. [U01-051] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)
3차 저장장치 [U01-052] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)	백업·드물게 쓰는 데이터·장기 보관을 위한 느리고 큰 저장장치이다. [U01-053] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

저장 계층은 속도·용량·비용·휘발성을 함께 고려한다. [U01-054] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

작고 빠른 메모리는 CPU에 가깝게 두며, 접근 시간이나 전송 속도 차이가 큰 두 수준 사이에는 **캐시**를 둘 수 있다. [U01-055] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

원문은 1바이트=8비트, 워드를 구조 본연의 데이터 단위로 설명한다. [U01-056] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

저장장치의 바이트 단위와 네트워킹의 비트 단위를 구별한다. [U01-057] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.12-15)

그림 1.6 저장장치 계층 구조



그림 1.6 저장장치 계층 구조

그림 1.6 저장장치 계층 구조 [U01-058] (1.2.2 저장장치 구조, 인쇄 p.14)

1.2.3 입출력 구조

소량 데이터에는 **인터럽트** 구동 입출력이 적합하지만 대량 전송에서 바이트마다 **인터럽트**를 발생시키면 오버헤드가 커진다. [U01-059] (1.2.3 입출력 구조, 인쇄 p.15-16)

직접 메모리 접근(DMA)은 **버퍼**·포인터·입출력 카운트를 설정한 후 **컨트롤러**가 CPU 개입 없이 메모리와 장치 **버퍼** 사이에서 **블록** 전체를 전송하게 한다. [U01-060] (1.2.3 입출력 구조, 인쇄 p.15-16)

블록 전송이 끝날 때 **인터럽트**를 발생시키므로 그동안 CPU는 다른 작업을 할 수 있다. [U01-061] (1.2.3 입출력 구조, 인쇄 p.15-16)

스위치 구조는 공유 **버스** 경쟁 없이 여러 구성요소의 동시 통신을 허용하여 **DMA**를 더 효과적으로 만들 수 있다. [U01-062] (1.2.3 입출력 구조, 인쇄 p.15-16)

1.3.1 단일 처리기 시스템

원문은 단일 처리 코어를 가진 범용 CPU가 하나인 경우를 단일 처리기 시스템으로 설명한다. [U01-063] (1.3.1 단일 처리기 시스템, 인쇄 p.16-17)

디스크·키보드·그래픽 **컨트롤러**의 전용 처리기는 제한된 명령어만 실행하고 사용자 **프로세스**를 실행하지 않는다. [U01-064] (1.3.1 단일 처리기 시스템, 인쇄 p.16-17)

그러한 전용 처리기가 있다고 해서 **다중 처리기 시스템**이 되는 것은 아니다. [U01-065] (1.3.1 단일 처리기 시스템, 인쇄 p.16-17)

코어는 명령을 실행하고 로컬 데이터용 레지스터를 갖는 기본 계산 단위이다. [U01-066] (1.3.1 단일 처리기 시스템, 인쇄 p.16-17)

1.3.2 다중 처리기 시스템

다중 처리기 시스템은 여러 처리기가 **버스**와 메모리·주변 장치 등을 공유한다. [U01-067] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

처리기를 늘리면 처리량이 증가하지만 협력 오버헤드와 공유 자원 경합 때문에 N개 처리기의 속도 향상이 반드시 N배가 되지는 않는다. [U01-068] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

대칭형 다중 처리(SMP)에서는 각 CPU가 **운영체제** 기능과 사용자 **프로세스**를 포함한 모든 작업을 수행한다. [U01-069] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

각 CPU는 자체 레지스터와 로컬 **캐시**를 가지며 물리 메모리를 공유한다. [U01-070] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

한 CPU가 유휴이고 다른 CPU가 과부하인 상태를 줄이려면 작업과 자료구조를 적절히 공유해야 한다. [U01-071] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

다중 코어는 한 칩 안에 여러 계산 코어를 두는 방식이다. [U01-072] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

칩 내부 통신의 효율과 낮은 전력 소모가 이점이며 로컬 **캐시**와 공유 **캐시**를 결합할 수 있다. [U01-073] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

운영체제에는 N개 코어가 N개 CPU처럼 보인다. [U01-074] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

공유 **버스** 경합이 확장성의 병목이 되면 **NUMA** 구조에서 각 CPU 또는 CPU 그룹에 로컬 메모리를 둔다. [U01-075] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

모든 CPU는 하나의 **물리 주소** 공간을 공유하지만 로컬 메모리보다 원격 메모리 접근 지연이 크다. [U01-076] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

운영체제의 스케줄링과 메모리 관리가 이 단점을 줄여야 한다. [U01-077] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

블레이드 서버는 각 보드가 독립적으로 부팅하고 자신의 **운영체제**를 실행한다는 점에서 전통적인 공유형 다중 처리기와 다르다. [U01-078] (1.3.2 다중 처리기 시스템, 인쇄 p.17-20)

1.3.3 클러스터형 시스템

클러스터형 시스템은 둘 이상의 독립적인 노드를 네트워크로 연결한 약결합 시스템이다. [U01-079] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)

일반적으로 저장장치를 공유하고 LAN이나 고속 상호 연결망을 사용한다. [U01-080] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)

노드가 서로를 감시하다가 고장 노드의 저장장치 소유권을 넘겨받고 응용을 다시 실행함으로써 높은 가용성을 제공한다. [U01-081] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)

구성	동작
비대칭형 클러스터 [U01-082] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)	다른 호스트가 응용을 실행하는 동안 긴급 대기 호스트는 감시만 하다가 고장 시 활성 서버가 된다. [U01-083] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)
대칭형 클러스터 [U01-084] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)	여러 호스트가 응용을 실행하며 서로 감시한다. 모든 하드웨어를 이용하지만 여러 응용이 실행 가능해야 효율적이다. [U01-085] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)

남은 하드웨어 수준에 비례해 서비스를 계속하는 것이 우아한 성능 저하이며, 결함허용 시스템은 단일 구성요소 오류에도 계속 작동하도록 감지·진단·수정 기법을 둔다. [U01-086] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)

고성능 계산에 클러스터를 사용하려면 응용을 병렬화하여 각 노드가 일부 문제를 해결한 뒤 결과를 합쳐야 한다. [U01-087] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)

공유 데이터의 병렬 접근에는 충돌을 막는 접근 제어·잠금이 필요하며 원문은 분산 잠금 관리자(DLM)를 예로 든다. [U01-088] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)

SAN은 여러 호스트가 여러 저장장치에 연결되도록 한다. [U01-089] (1.3.3 클러스터형 시스템, 인쇄 p.20-22)

1.4 운영체제의 작동

부팅 시 펌웨어의 **부트스트랩 프로그램**이 CPU 레지스터·**컨트롤러**·메모리를 초기화하고 **커널**을 찾아 메모리에 적재한다. [U01-090] (1.4 운영체제의 작동, 인쇄 p.23-24)

커널이 실행되면 서비스를 제공하고, 일부 서비스는 부팅 때 적재되어 계속 실행되는 시스템 데몬이 맡는다. [U01-091] (1.4 운영체제의 작동, 인쇄 p.23-24)

원문은 Linux의 systemd를 다른 데몬을 시작하는 시스템 프로그램으로 제시한다. [U01-092] (1.4 운영체제의 작동, 인쇄 p.23-24)

실행할 일이 없으면 시스템은 이벤트를 기다린다. [U01-093] (1.4 운영체제의 작동, 인쇄 p.23-24)

하드웨어 **인터럽트** 외에 **트랩(예외)**은 0으로 나누기·유효하지 않은 메모리 접근 등의 오류나 사용자 프로그램의 특정 요청으로 발생하는 소프트웨어 **인터럽트**이다. [U01-094] (1.4 운영체제의 작동, 인쇄 p.23-24)

사용자 요청은 시스템 콜을 통해 **운영체제** 서비스를 요구한다. [U01-095] (1.4 운영체제의 작동, 인쇄 p.23-24)

원문의 Hadoop 보충 설명은 분산 **파일** 시스템·YARN의 자원 및 작업 관리·MapReduce의 병렬 처리가 클러스터에서 결합됨을 보여 준다. [U01-096] (1.4 운영체제의 작동, 인쇄 p.23-24)

1.4.1 다중 프로그래밍과 다중 태스킹

다중 프로그래밍은 여러 **프로세스**를 메모리에 유지하여 한 **프로세스**가 입출력 등을 기다릴 때 다른 **프로세스**를 실행한다. [U01-097] (1.4.1 다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)

실행 가능한 일이 있는 동안 CPU를 유휴로 두지 않아 이용률을 높이는 것이 목적이다. [U01-098] (1.4.1 다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)

다중 태스킹은 이를 확장하여 **프로세스** 전환을 자주 수행함으로써 사용자에게 빠른 응답을 제공한다. [U01-099] (1.4.1 다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)

여러 **프로세스**를 동시에 유지하려면 메모리 관리가, 준비된 여러 **프로세스** 중 다음 대상을 고르려면 **CPU 스케줄링**이 필요하다. [U01-100] (1.4.1 다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)

가상 메모리는 일부만 메모리에 적재된 **프로세스**도 실행하게 하여 논리 메모리를 물리 메모리와 분리한다. [U01-101] (1.4.1 다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)

파일·저장장치 관리, 자원 보호, 통신·동기화와 교착 상태 처리도 여러 **프로세스**의 질서 있는 실행과 연결된다. [U01-102] (1.4.1 다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)

1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용

운영체제와 사용자 코드가 자원을 공유하므로 하드웨어는 **사용자 모드**와 **커널 모드**를 구별한다. [U01-103] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

원문의 모드 비트 예에서는 **커널 모드**가 0, **사용자 모드**가 1이다. [U01-104] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

부팅은 **커널 모드**에서 시작하고 사용자 프로그램으로 제어를 넘길 때 **사용자 모드**로 전환한다. [U01-105] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

인터럽트·트랩·시스템 콜이 발생하면 하드웨어가 **커널 모드**로 바꾼다. [U01-106] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

특권 명령은 **커널 모드**에서만 허용한다. [U01-107] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

입출력 제어·**타이머** 관리·**인터럽트** 관리 등이 그 예이다. [U01-108] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

사용자 모드에서 실행하려 하면 불법 명령으로 트랩을 발생시켜 **운영체제**로 제어를 넘긴다. [U01-109] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

모드는 둘 이상으로 확장될 수 있으며 원문은 Intel 보호 링, **ARMv8**의 여러 모드, 가상 머신 관리자를 위한 모드를 소개한다. [U01-110] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

시스템 콜의 제어 흐름

1. 사용자 **프로세스**가 **운영체제**의 작업 수행을 요청한다. [U01-111] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

2. 트랩과 **인터럽트** 벡터를 통해 서비스 루틴으로 제어가 이동하고 **커널 모드**가 된다. [U01-112] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

3. 커널이 호출 종류와 인수의 정확성·합법성을 검사하여 요청을 수행한다. [U01-113] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

4. 사용자 모드로 바꾸고 시스템 콜 다음 명령으로 복귀한다. [U01-114] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

프로그램이 불법 명령이나 자신의 영역 밖 메모리에 접근하면 하드웨어가 오류를 검출한다. [U01-115] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

운영체제는 적절한 오류 메시지를 제공하고 비정상 종료시킬 수 있으며, 원문은 조사·수정을 위한 메모리 덤프도 설명한다. [U01-116] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26-28)

그림 1.13 사용자 모드에서 커널 모드로의 전환



그림 1.13 사용자 모드에서 커널 모드로의 전환

그림 1.13 **사용자 모드**에서 **커널 모드**로의 전환 [U01-117] (1.4.2 이중 모드와 다중 모드 운용, 인쇄 p.26)

1.4.3 타이머

타이머는 사용자 프로그램의 무한 루프나 서비스 미호출 때문에 **운영체제**가 CPU 제어를 잃는 일을 방지한다. [U01-118] (1.4.3 타이머, 인쇄 p.28-29)

지정한 시간 후 **인터럽트**를 발생시키며 가변 **타이머**는 고정률 클록과 계수기로 구현할 수 있다. [U01-119] (1.4.3 타이머, 인쇄 p.28-29)

운영체제가 계수기를 설정하고 매 틱마다 감소시켜 0일 때 **인터럽트**를 발생시킨다. [U01-120] (1.4.3 타이머, 인쇄 p.28-29)

제어를 사용자에게 넘기기 전에 설정되어야 하며 **타이머** 값 변경은 **특권 명령**이다. [U01-121] (1.4.3 타이머, 인쇄 p.28-29)

원문 Linux 보충 설명에서 HZ는 초당 **타이머 인터럽트** 빈도, jiffies는 부팅 이후 **인터럽트** 누적 개수이다. [U01-122] (1.4.3 타이머, 인쇄 p.28-29)

1.5.1 프로세스 관리

프로세스는 실행 중인 프로그램의 인스턴스이며 CPU 시간·메모리·**파일**·입출력 장치와 초기화 데이터를 필요로 한다. [U01-123] (1.5.1 프로세스 관리, 인쇄 p.29-30)

프로그램은 디스크에 놓인 수동적 개체이지만 **프로세스**는 다음 명령을 가리키는 프로그램 카운터를 갖는 능동적 개체이다. [U01-124] (1.5.1 프로세스 관리, 인쇄 p.29-30)

동일 프로그램을 실행해도 별도의 **프로세스**가 될 수 있다. [U01-125] (1.5.1 프로세스 관리, 인쇄 p.29-30)

단일 **스레드**에는 한 실행 순서가, 다중 **스레드**에는 각 **스레드**의 프로그램 카운터가 있다. [U01-126] (1.5.1 프로세스 관리, 인쇄 p.29-30)

사용자·시스템 **프로세스**를 생성하고 제거한다. [U01-127] (1.5.1 프로세스 관리, 인쇄 p.29-30)

프로세스와 **스레드**에 CPU를 스케줄하고 중지·재개한다. [U01-128] (1.5.1 프로세스 관리, 인쇄 p.29-30)

프로세스 동기화와 통신을 위한 기법을 제공한다. [U01-129] (1.5.1 프로세스 관리, 인쇄 p.29-30)

종료 시 재사용 가능한 자원을 회수한다. [U01-130] (1.5.1 프로세스 관리, 인쇄 p.29-30)

1.5.2 메모리 관리

메인 메모리는 CPU와 입출력 장치가 공유하는 바이트 배열이며 각 바이트에는 주소가 있다. [U01-131] (1.5.2 메모리 관리, 인쇄 p.30-31)

프로그램을 실행하려면 메모리에 적재하고 절대 주소로 매핑해야 한다. [U01-132] (1.5.2 메모리 관리, 인쇄 p.30-31)

여러 프로그램을 메모리에 유지하면 CPU 이용률과 응답성을 높일 수 있지만 메모리 관리가 필요하다. [U01-133] (1.5.2 메모리 관리, 인쇄 p.30-31)

운영체제는 사용 중인 영역과 소유 **프로세스**를 추적하고, 공간을 할당·회수하며, 적재하거나 제거할 **프로세스** 또는 그 일부를 결정한다. [U01-134] (1.5.2 메모리 관리, 인쇄 p.30-31)

관리 기법의 효율은 상황에 따라 달라지고 필요한 하드웨어 지원의 영향을 받는다. [U01-135] (1.5.2 메모리 관리, 인쇄 p.30-31)

1.5.3 파일 시스템 관리

운영체제는 물리 저장 매체의 차이를 감추고 **파일**이라는 논리 저장 단위를 정의한다. [U01-136] (1.5.3 파일 시스템 관리, 인쇄 p.31-32)

파일은 생성자가 정의한 관련 정보의 집합이며 프로그램과 데이터를 표현할 수 있다. [U01-137] (1.5.3 파일 시스템 관리, 인쇄 p.31-32)

운영체제는 **파일**을 물리 매체로 매핑하고 디렉터리로 조직하며 사용자별 접근을 통제한다. [U01-138] (1.5.3 파일 시스템 관리, 인쇄 p.31-32)

파일·디렉터리 생성과 제거, 조작 프리미티브, 보조저장장치 매핑, 안정적인 매체로의 백업이 책무이다. [U01-139] (1.5.3 파일 시스템 관리, 인쇄 p.31-32)

1.5.4 대용량 저장장치 관리

HDD·NVM 같은 보조저장장치는 적재 전 프로그램과 데이터의 주요 온라인 저장소이다. [U01-140] (1.5.4 대용량 저장장치 관리, 인쇄 p.32)

운영체제는 마운팅·언마운팅, 가용 공간 관리, 저장장소 할당, 디스크 스케줄링, 분할과 보호를 맡는다. [U01-141] (1.5.4 대용량 저장장치 관리, 인쇄 p.32)

매우 빈번하게 사용되므로 장치와 알고리즘의 효율이 전체 시스템 속도에 영향을 줄 수 있다. [U01-142] (1.5.4 대용량 저장장치 관리, 인쇄 p.32)

백업·장기 보존용 3차 저장장치는 덜 빈번하게 쓰이더라도 장치 할당·반환과 데이터 이주 등의 관리가 필요하다. [U01-143] (1.5.4 대용량 저장장치 관리, 인쇄 p.32)

1.5.5 캐시 관리

캐싱은 정보를 더 빠른 저장장치에 일시 복사하는 원리이다. [U01-144] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

먼저 **캐시**를 검사하여 있으면 직접 쓰고, 없으면 원래 저장장치에서 가져와 사용하면서 **캐시**에 둔다. [U01-145] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

캐시는 제한된 크기이므로 크기와 교체 정책이 중요하다. [U01-146] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

CPU 레지스터는 **메인 메모리**의 고속 **캐시**처럼 볼 수 있으며 레지스터 할당은 프로그래머·컴**파일**러가 정한다. [U01-147] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

하드웨어만으로 관리되는 **캐시**는 이 책의 **운영체제** 제어 대상과 구별한다. [U01-148] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

한 데이터의 복사본이 디스크·**메인 메모리**·**캐시**·레지스터에 동시에 존재하면 값의 갱신 시점이 서로 달라진다. [U01-149] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

다중 태스킹에서는 각 **프로세스**가 최신 값을 보도록 해야 한다. [U01-150] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

다중 처리기에서는 여러 로컬 **캐시**의 복사본을 일치시키는 **캐시 일관성** 문제가 생기며 통상 하드웨어에서 처리한다. [U01-151] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

분산 환경의 **파일** 복제본 갱신은 더욱 복잡하다. [U01-152] (1.5.5 캐시 관리, 인쇄 p.33-34)

1.5.6 입출력 시스템 관리

입출력 서브시스템은 장치의 구체적인 특성을 사용자와 **운영체제**의 나머지 부분에서 숨긴다. [U01-153] (1.5.6 입출력 시스템 관리, 인쇄 p.34-35)

버퍼링·**캐싱**·**스풀**링을 포함하는 메모리 관리 부분, 일반 **장치 드라이버** 인터페이스, 특정 하드웨어 드라이버로 구성된다. [U01-154] (1.5.6 입출력 시스템 관리, 인쇄 p.34-35)

해당 장치의 특성을 직접 아는 것은 그 **장치 드라이버**이다. [U01-155] (1.5.6 입출력 시스템 관리, 인쇄 p.34-35)

1.6 보안과 보호

개념	정의와 역할
보호(protection) [U01-156] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)	프로그램·**프로세스**·사용자의 자원 접근을 제어한다. 허가된 사용과 허가되지 않은 사용을 구분하고 제어 명세와 강제 시행 방법을 제공한다. [U01-157] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)
보안(security) [U01-158] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)	시스템 외부와 내부의 공격을 방어한다. 보호 기능이 작동해도 인증 정보가 도난되면 자료가 복사·삭제될 수 있다. [U01-159] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)

운영체제는 사용자 이름과 유일한 사용자 식별자를 연결하고 로그인 인증에서 이를 결정한다. [U01-160] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)

식별자는 사용자의 **프로세스**·**스레드**에 연관된다. [U01-161] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)

그룹 식별자는 여러 사용자에게 공통 접근 권한을 부여할 때 사용한다. [U01-162] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)

제한된 작업에 권한 상승이 필요할 수 있으며 원문은 UNIX setuid를 통해 **파일** 소유자의 유효 사용자 식별자로 실행하는 경우를 제시한다. [U01-163] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)

보호와 보안은 사용자를 구별하는 기반에 의존하지만 동일한 개념은 아니다. [U01-164] (1.6 보안과 보호, 인쇄 p.35-36)

1.7 가상화

가상화는 한 컴퓨터의 하드웨어를 여러 실행 환경으로 추상화하여 각 환경이 독립된 컴퓨터에서 실행되는 듯하게 만드는 기술이다. [U01-165] (1.7 가상화, 인쇄 p.36-38)

VMM은 게스트 **운영체제**를 실행하고 자원 사용을 관리하며 게스트 사이를 보호한다. [U01-166] (1.7 가상화, 인쇄 p.36-38)

원문은 호스트 **운영체제** 위의 응용 형태 VMM과 호스트 자체 역할을 하는 VMM을 모두 소개한다. [U01-167] (1.7 가상화, 인쇄 p.36-38)

원문의 구별에서 에뮬레이션은 소스와 대상 CPU가 다를 때 하드웨어를 소프트웨어로 모의하고 명령을 번역하므로 비용이 크다. [U01-168] (1.7 가상화, 인쇄 p.36-38)

가상화에서는 동일 CPU용으로 컴**파일**된 **운영체제**를 다른 **운영체제** 환경에서 실행한다. [U01-169] (1.7 가상화, 인쇄 p.36-38)

활용 사례는 다른 **운영체제**의 응용 사용, 여러 플랫폼용 개발·시험·디버깅, 데이터 센터의 자원 관리이다. [U01-170] (1.7 가상화, 인쇄 p.36-38)

1.8 분산 시스템

분산 시스템은 물리적으로 떨어진 이기종 컴퓨터가 네트워크로 연결된 집합이다. [U01-171] (1.8 분산 시스템, 인쇄 p.38-39)

자원 공유는 계산 속도·기능·데이터 가용성·신뢰성을 높일 수 있다. [U01-172] (1.8 분산 시스템, 인쇄 p.38-39)

운영체제는 원격 접근을 **파일** 접근처럼 일반화하거나 네트워크 기능을 명시적으로 호출하게 한다. [U01-173] (1.8 분산 시스템, 인쇄 p.38-39)

네트워크는 프로토콜·거리·매체에 따라 다르며 원문은 LAN·WAN·MAN·PAN과 TCP/IP를 소개한다. [U01-174] (1.8 분산 시스템, 인쇄 p.38-39)

네트워크 **운영체제**의 컴퓨터는 다른 컴퓨터와 **파일**·메시지를 공유하지만 서로 자율적으로 동작한다. [U01-175] (1.8 분산 시스템, 인쇄 p.38-39)

분산 **운영체제**는 컴퓨터들이 밀접하게 통신하여 하나의 **운영체제**가 전체 네트워크를 제어하는 것처럼 보이게 하므로 자율성이 더 낮다. [U01-176] (1.8 분산 시스템, 인쇄 p.38-39)

1.9.1 리스트·스택·큐

배열은 각 원소에 직접 접근한다. [U01-177] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)

리스트는 데이터를 순서로 나타내며 연결 리스트는 포인터로 항목을 연결한다. [U01-178] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)

단일 연결 리스트는 후속 항목, 이중 연결 리스트는 앞뒤 항목을 가리키고 원형 연결 리스트의 마지막은 첫 항목을 가리킨다. [U01-179] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)

가변 수 항목의 삽입·삭제는 쉽지만 길이 n인 리스트의 특정 항목을 찾는 최악 성능은 O(n)이다. [U01-180] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)

구조	순서·연산	원문의 사용
스택 [U01-181] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)	후입선출(LIFO), push·pop [U01-182] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)	함수 인수·지역 변수·복귀 주소를 보관하고 복귀 시 제거한다. [U01-183] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)
큐 [U01-184] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)	선입선출(**FIFO**) [U01-185] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)	인쇄 작업이나 CPU 실행 대기 **태스크**를 순서대로 조직한다. [U01-186] (1.9.1 리스트·스택·큐, 인쇄 p.39-41)

1.9.2 트리

트리는 **부모·자식** 관계로 계층을 나타낸다. [U01-187] (1.9.2 트리, 인쇄 p.41)

일반 트리는 임의 수의 **자식**, 이진 트리는 최대 두 **자식**을 가진다. [U01-188] (1.9.2 트리, 인쇄 p.41)

이진 탐색 트리는 값의 순서 관계를 추가하지만 형태에 따라 최악의 탐색이 O(n)이 될 수 있다. [U01-189] (1.9.2 트리, 인쇄 p.41)

균형 이진 탐색 트리는 깊이를 제한하여 최악의 탐색 O(lg n)을 보장한다. [U01-190] (1.9.2 트리, 인쇄 p.41)

원문은 Linux **CPU 스케줄링**의 red-black 트리를 예로 든다. [U01-191] (1.9.2 트리, 인쇄 p.41)

1.9.3 해시 함수와 맵

해시 함수는 데이터에 산술 연산을 수행해 테이블 인덱스로 쓸 수 있는 수를 반환한다. [U01-192] (1.9.3 해시 함수와 맵, 인쇄 p.41-42)

구현에 따라 인출 성능이 O(1)만큼 좋아질 수 있다. [U01-193] (1.9.3 해시 함수와 맵, 인쇄 p.41-42)

서로 다른 입력이 같은 인덱스로 매핑되는 **해시 충돌**은 각 항목에 연결 리스트를 두어 처리할 수 있지만 충돌이 늘면 효율이 떨어진다. [U01-194] (1.9.3 해시 함수와 맵, 인쇄 p.41-42)

해시 맵은 키와 값을 연결하며 키에 **해시 함수**를 적용해 값을 찾는다. [U01-195] (1.9.3 해시 함수와 맵, 인쇄 p.41-42)

1.9.4 비트맵

비트맵은 n개 자원의 상태를 n개 비트로 나타낸다. [U01-196] (1.9.4 비트맵, 인쇄 p.42-43)

원문의 예에서는 0이 사용 가능, 1이 사용 불가능을 뜻하지만 반대로 정할 수도 있다. i번째 비트는 i번째 자원에 대응한다. [U01-197] (1.9.4 비트맵, 인쇄 p.42-43)

한 자원에 8비트 부울 값을 쓰는 것보다 공간을 절약하므로 디스크 **블록**처럼 많은 자원의 가용성을 표시할 때 유용하다. [U01-198] (1.9.4 비트맵, 인쇄 p.42-43)

1.10.1 전통적 계산

웹 포털·무선 연결·모바일 접근이 사무실과 가정의 전통적인 계산 환경 경계를 넓힌다. thin client는 웹 기반 계산을 이해하는 터미널로 보안과 유지보수 측면에서 워크스테이션을 대체하기도 한다. [U01-199] (1.10.1 전통적 계산, 인쇄 p.43-44)

배치 시스템은 미리 정해진 입력을 대량 처리하고 대화형 시스템은 사용자 입력을 기다린다. [U01-200] (1.10.1 전통적 계산, 인쇄 p.43-44)

시분할의 **타이머**·스케줄링 기법은 현대 워크스테이션과 서버에서도 **프로세스**에 계산 시간을 빈번하게 제공하는 데 사용된다. [U01-201] (1.10.1 전통적 계산, 인쇄 p.43-44)

1.10.2 모바일 컴퓨팅

모바일 컴퓨팅은 가볍고 휴대 가능한 스마트폰·태블릿 환경이다. [U01-202] (1.10.2 모바일 컴퓨팅, 인쇄 p.44-45)

GPS·가속도계·자이로스코프를 활용하는 응용과 증강현실을 지원한다. [U01-203] (1.10.2 모바일 컴퓨팅, 인쇄 p.44-45)

무선망이나 휴대 전화 데이터망으로 온라인 서비스에 접근한다. [U01-204] (1.10.2 모바일 컴퓨팅, 인쇄 p.44-45)

원문은 PC에 비해 메모리·처리 능력이 제한되고 전력 소모가 중요한 설계 조건임을 설명하며 iOS와 Android를 예로 든다. [U01-205] (1.10.2 모바일 컴퓨팅, 인쇄 p.44-45)

이 설명과 수치는 원문 집필 시점의 환경이다. [U01-206] (1.10.2 모바일 컴퓨팅, 인쇄 p.44-45)

1.10.3 클라이언트·서버 컴퓨팅

클라이언트가 생성한 요청을 서버가 충족시키는 분산 구조이다. [U01-207] (1.10.3 클라이언트·서버 컴퓨팅, 인쇄 p.45-46)

계산 서버는 작업 요청 인터페이스를 제공하고 수행 결과를 돌려준다. [U01-208] (1.10.3 클라이언트·서버 컴퓨팅, 인쇄 p.45-46)

파일 서버는 **파일** 생성·갱신·읽기·제거 인터페이스를 제공하며 웹 서버가 브라우저에 **파일**을 전달하는 경우가 예이다. [U01-209] (1.10.3 클라이언트·서버 컴퓨팅, 인쇄 p.45-46)

1.10.4 피어 간 계산

피어 간(P2P) 시스템에서는 클라이언트와 서버가 고정적으로 구별되지 않고 각 노드가 요청·제공 상황에 따라 두 역할을 맡는다. [U01-210] (1.10.4 피어 간 계산, 인쇄 p.46-47)

서비스가 여러 노드로 분산되어 전통적인 서버 병목을 줄일 수 있다. [U01-211] (1.10.4 피어 간 계산, 인쇄 p.46-47)

서비스 발견에는 중앙 검색 서비스에 등록하는 방법과 요청을 방송하고 제공자가 응답하는 방법이 있다. [U01-212] (1.10.4 피어 간 계산, 인쇄 p.46-47)

원문은 Napster·Gnutella·Skype로 이 구성을 설명한다. [U01-213] (1.10.4 피어 간 계산, 인쇄 p.46-47)

1.10.5 클라우드 컴퓨팅

클라우드 컴퓨팅은 계산·저장·응용을 네트워크 서비스로 제공한다. [U01-214] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)

가상화를 기반으로 이용할 수 있으며 사용자는 사용한 자원에 따라 비용을 지불할 수 있다. [U01-215] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)

공중·사유·혼합형이라는 운영 범위의 구별과 SaaS·PaaS·IaaS라는 제공 자원의 구별은 서로 독립적인 배타 분류가 아니다. [U01-216] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)

유형	원문 의미
공중·사유·혼합형 [U01-217] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)	누구나 비용을 지불하고 사용하는 서비스 / 한 회사용 / 두 방식을 포함하는 방식 [U01-218] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)
SaaS [U01-219] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)	인터넷으로 사용하는 응용 [U01-220] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)
PaaS [U01-221] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)	응용에 맞게 준비된 소프트웨어 스택 [U01-222] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)
IaaS [U01-223] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)	인터넷으로 사용하는 서버·저장장치 [U01-224] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)

클라우드 하부구조에는 전통적 **운영체제**, 가상 머신을 관리하는 VMM, VMM과 클라우드 자원·인터페이스를 관리하는 도구가 결합될 수 있다. [U01-225] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)

원문 그림 1.24는 IaaS 공중 클라우드의 고객 인터페이스·관리 서비스·가상 머신·저장장치·부하 분배 관계를 보여 준다. [U01-226] (1.10.5 클라우드 컴퓨팅, 인쇄 p.47-49)

1.10.6 실시간 내장형 시스템

내장형 시스템은 특정 작업을 수행하며 사용자 인터페이스가 거의 없을 수 있다. [U01-227] (1.10.6 실시간 내장형 시스템, 인쇄 p.48-49)

범용 **운영체제**와 전용 응용, 제한된 기능의 내장형 **운영체제**, **운영체제** 없이 ASIC만 사용하는 형태가 모두 존재한다. [U01-228] (1.10.6 실시간 내장형 시스템, 인쇄 p.48-49)

실시간 시스템은 데이터 흐름이나 처리에 엄격한 시간 제약이 있어 정해진 제한 시간 안에 올바른 결과를 내야 정확하게 동작한 것으로 간주된다. [U01-229] (1.10.6 실시간 내장형 시스템, 인쇄 p.48-49)

단순히 빠른 응답이 바람직한 일반 시스템과 이 조건을 구별한다. [U01-230] (1.10.6 실시간 내장형 시스템, 인쇄 p.48-49)

1.11 무료 및 공개 소스 운영체제

무료·공개 소스 **운영체제**는 소스 코드 형태로 제공되어 분석·수정·컴**파일**·실행을 통한 학습을 가능하게 한다. [U01-231] (1.11 무료 및 공개 소스 운영체제, 인쇄 p.50)

원문의 **자유 소프트웨어**는 소스 공개뿐 아니라 사용·재배포·수정을 허용하는 라이선스를 요구한다. [U01-232] (1.11 무료 및 공개 소스 운영체제, 인쇄 p.50)

따라서 **자유 소프트웨어**는 공개 소스이지만 모든 공개 소스가 같은 자유를 보장하는 것은 아니다. [U01-233] (1.11 무료 및 공개 소스 운영체제, 인쇄 p.50)

반면 비공개 소스는 컴**파일**된 이진 코드만 제공할 수 있다. [U01-234] (1.11 무료 및 공개 소스 운영체제, 인쇄 p.50)

이진 코드에서 역공학으로 원래 소스와 주석을 완전히 복원하는 것은 어렵다. [U01-235] (1.11 무료 및 공개 소스 운영체제, 인쇄 p.50)

1.11.1 역사

초기에는 사용자 집단과 제조업체가 프로그램을 소스 코드와 함께 교환·배포했지만 소프트웨어의 사용 대상을 제한하고 경쟁자로부터 아이디어를 보호하려는 목적에서 이진 **파일**만 배포하는 관행이 확산되었다. [U01-236] (1.11.1 역사, 인쇄 p.51)

원문은 이러한 변화가 자유·공개 소스 운동의 배경임을 설명한다. [U01-237] (1.11.1 역사, 인쇄 p.51)

1.11.2 무료 운영체제

Richard Stallman의 GNU와 **자유 소프트웨어** 운동에서 자유는 가격보다 사용자의 권리를 뜻한다. [U01-238] (1.11.2 무료 운영체제, 인쇄 p.51-52)

실행, 분석·수정, 수정 없이 배포·판매, 수정해서 배포·판매할 자유가 핵심이다. [U01-239] (1.11.2 무료 운영체제, 인쇄 p.51-52)

카피레프트는 재배포 후에도 이러한 자유를 유지하게 한다. [U01-240] (1.11.2 무료 운영체제, 인쇄 p.51-52)

원문은 GPL에서 바이너리와 함께 소스를 배포하고 수정본을 포함한 사본에 동일 GPL을 적용한다고 설명한다. [U01-241] (1.11.2 무료 운영체제, 인쇄 p.51-52)

1.11.3 GNU/Linux

GNU가 개발한 컴**파일**러·도구와 Linus Torvalds의 Linux **커널**이 결합하여 GNU/Linux를 이룬다. [U01-242] (1.11.3 GNU/Linux, 인쇄 p.52-53)

원문은 **커널**만을 Linux, GNU 도구까지 포함한 전체를 GNU/Linux로 구별한다. [U01-243] (1.11.3 GNU/Linux, 인쇄 p.52-53)

배포판은 기능·유틸리티·응용·하드웨어 지원·인터페이스·목적에서 차이가 난다. [U01-244] (1.11.3 GNU/Linux, 인쇄 p.52-53)

라이브 CD·DVD는 설치 없이 부팅하여 사용할 수 있고 가상 머신 이미지는 기존 호스트에서 별도의 **운영체제**를 학습하게 한다. [U01-245] (1.11.3 GNU/Linux, 인쇄 p.52-53)

원문에 수록된 다운로드 주소와 설치 지시는 학습 사례로만 검토하였다. [U01-246] (1.11.3 GNU/Linux, 인쇄 p.52-53)

1.11.4 BSD UNIX

BSD UNIX는 AT&T UNIX에서 출발하였고 원문은 4.4BSD-lite 및 FreeBSD·NetBSD·OpenBSD·DragonFlyBSD를 소개한다. [U01-247] (1.11.4 BSD UNIX, 인쇄 p.53-54)

소스 트리와 버전 제어를 이용하면 **파일** 변경 이력과 동시 수정 충돌을 관리할 수 있다. macOS의 공개 소스 핵심인 Darwin은 BSD UNIX에 기반하고 **커널** 패키지 이름은 xnu이다. [U01-248] (1.11.4 BSD UNIX, 인쇄 p.53-54)

1.11.5 Solaris

원문은 Solaris의 BSD UNIX와 System V 기반 이력, OpenSolaris 공개, 그 기반에서 발전한 Illumos를 설명한다. [U01-249] (1.11.5 Solaris, 인쇄 p.54)

이 이력은 제공된 본문의 설명 범위이며 이후 프로젝트의 현황을 외부 자료로 보충하지 않는다. [U01-250] (1.11.5 Solaris, 인쇄 p.54)

1.11.6 학습 도구로서 공개 소스 시스템

소스가 공개되면 동작 관찰이나 문헌만으로 추측하던 구현을 직접 검토할 수 있다. [U01-251] (1.11.6 학습 도구로서 공개 소스 시스템, 인쇄 p.54-55)

프로그램을 수정·시험하고 다양한 목표·라이선스·구현을 비교할 수 있다. [U01-252] (1.11.6 학습 도구로서 공개 소스 시스템, 인쇄 p.54-55)

가상화와 하드웨어 시뮬레이터는 전용 기계 없이 여러 **운영체제**나 역사적 시스템을 탐구하게 한다. [U01-253] (1.11.6 학습 도구로서 공개 소스 시스템, 인쇄 p.54-55)

원문은 소스 공개의 학습 가치와 다양성을 강조한다. [U01-254] (1.11.6 학습 도구로서 공개 소스 시스템, 인쇄 p.54-55)

1.12 요약과 원문 복습 범위

원문 요약은 하드웨어 관리, **인터럽트**, 저장 계층, **다중 프로그래밍**·태스킹, 실행 모드, **프로세스**·메모리·**파일** 관리, 보호·**가상화**·계산 환경·공개 소스를 연결한다. [U01-255] (1.12 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.56-59)

장말 연습문제 1.1~1.11은 **운영체제** 목적, 실시간 제약, 구성 범위, **특권 명령**, **캐시**, 클라이언트·서버와 P2P를 점검한다. [U01-256] (1.12 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.56-59)

추가 자료와 참고문헌은 존재와 주제를 검토했으며 그 외부 문헌의 내용이나 새 풀이를 포함하지 않는다. [U01-257] (1.12 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.56-59)

주요 비교표

다중 프로그래밍과 다중 태스킹

항목	다중 프로그래밍	다중 태스킹
목적 [U01-258] (다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)	실행할 일이 있으면 CPU를 계속 사용 [U01-259] (다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)	**프로세스**를 빈번하게 전환하여 빠른 응답 [U01-260] (다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)
관계 [U01-261] (다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)	여러 프로그램을 메모리에 유지 [U01-262] (다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)	**다중 프로그래밍**의 논리적 확장 [U01-263] (다중 프로그래밍과 다중 태스킹, 인쇄 p.24-26)

핵심 용어 표

용어	원문 정의·설명
운영체제	**운영체제**는 컴퓨터 하드웨어를 관리하고 응용 프로그램 실행 환경을 제공하는 소프트웨어이다. [U01-001] (1.12 요약, 인쇄 p.56)
인터럽트	**인터럽트**는 하드웨어가 **운영체제**와 상호 작용하는 주요 방법이며 **인터럽트** 핸들러에 의해 관리된다. [U01-002] (1.12 요약, 인쇄 p.56)
메인 메모리	**메인 메모리**는 프로세서가 직접 액세스할 수 있는 유일한 대용량 저장장소이다. [U01-264] (1.12 요약, 인쇄 p.56)
비휘발성 저장장치	**비휘발성 저장장치**는 **메인 메모리**의 확장이며 대량의 데이터를 영구적으로 보유할 수 있다. [U01-265] (1.12 요약, 인쇄 p.56)
다중 프로그래밍	**다중 프로그래밍**은 여러 작업을 동시에 메모리에 적재하여 CPU가 실행할 작업이 있게 한다. [U01-266] (1.12 요약, 인쇄 p.56)
다중 태스킹	**다중 태스킹**은 **CPU 스케줄링** 알고리즘이 **프로세스** 간에 빠르게 전환하여 빠른 응답 시간을 제공하는 **다중 프로그래밍**의 확장이다. [U01-267] (1.12 요약, 인쇄 p.56)
특권 명령어	특권을 가진 명령어는 **커널 모드**에서만 실행될 수 있다. [U01-268] (1.12 요약, 인쇄 p.56)
가상화	**가상화**에는 컴퓨터 하드웨어를 여러 가지 실행 환경으로 추상화하는 작업이 포함된다. [U01-003] (1.12 요약, 인쇄 p.57)

장 요약

요약 기준: 1.12 요약

운영체제는 컴퓨터 하드웨어를 관리하고 응용 프로그램 실행 환경을 제공하는 소프트웨어이다. [U01-001] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

인터럽트는 하드웨어가 **운영체제**와 상호 작용하는 주요 방법이며 **인터럽트** 핸들러에 의해 관리된다. [U01-002] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

저장장치 시스템은 속도와 비용에 따른 계층 구조로 구성되며, 계층이 내려갈수록 일반적으로 비트당 비용은 감소하고 액세스 시간은 증가한다. [U01-269] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

다중 태스킹은 **CPU 스케줄링** 알고리즘이 **프로세스** 간에 빠르게 전환하여 빠른 응답 시간을 제공하는 **다중 프로그래밍**의 확장이다. [U01-267] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

특권을 가진 명령어는 **커널 모드**에서만 실행될 수 있다. [U01-268] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

제2장. 운영체제 구조

(제2장. 운영체제 구조, PDF p.1)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

2 본문 미제공 안내

제공 PDF는 인쇄 59쪽 다음에 117쪽으로 이어진다. [U02-001] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)

제2장 본문은 원문에서 확인 불가. [U02-002] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)

아래는 목차에서 확인한 절 이름이며, 해당 개념의 정의나 작동 원리를 요약한 것으로 표시하지 않는다. [U02-003] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)

목차의 절	절 이름
2.1 [U02-004] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	**운영체제** 서비스 [U02-005] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.2 [U02-006] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	사용자와 **운영체제** 인터페이스 [U02-007] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.3 [U02-008] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	시스템 콜 [U02-009] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.4 [U02-010] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	시스템 서비스 [U02-011] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.5 [U02-012] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	링커와 로더 [U02-013] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.6 [U02-014] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	응용 프로그램이 **운영체제**마다 다른 이유 [U02-015] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.7 [U02-016] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	**운영체제** 설계 및 구현 [U02-017] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.8 [U02-018] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	**운영체제** 구조 [U02-019] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.9 [U02-020] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	**운영체제** 빌딩과 부팅 [U02-021] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.10 [U02-022] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	**운영체제** 디버깅 [U02-023] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)
2.11 [U02-024] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)	요약 [U02-025] (2 본문 미제공 안내, PDF p.1)

원문 확인 메모

목차는 인쇄 61~112쪽의 장·절을 안내하지만 실제 파일은 인쇄 59쪽 다음에 117쪽으로 넘어간다. 본문 내용을 목차 제목에서 추정하지 않았다.

제2장 운영체제 구조는 목차의 제목·절 구조만 제공되며 본문은 첨부 원문에서 확인 불가이다. 학습 목표·용어·요약·문제·치트시트 내용을 임의로 보충하지 않았다.

제3장. 프로세스

(제3장. 프로세스, 인쇄 p.117-173)

학습 목표·범위

프로세스는 실행 중인 프로그램이며 현재 활동 상태는 프로그램 카운터와 다른 레지스터로 나타낸다. [U03-001] (3.9 요약, 인쇄 p.169)

공유 메모리를 사용하는 **프로세스** 간 통신에서는 두 개 이상의 **프로세스**가 동일한 메모리 영역을 공유한다. [U03-002] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

원격 프로시저 호출(**RPC**)은 다른 컴퓨터의 **프로세스**에서 함수를 호출할 수 있는 방식으로 함수 호출 개념을 추상화한다. [U03-003] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

3.1.1 프로세스

프로세스는 실행 중인 프로그램이다. [U03-004] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

현재 활동은 프로그램 카운터와 프로세서 레지스터의 내용으로 표현된다. [U03-005] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

프로그램은 명령어를 저장한 수동적 **파일**이지만 **프로세스**는 다음 명령과 자원의 집합을 가진 능동적 개체이다. [U03-006] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

실행 **파일**이 메모리에 적재되면 **프로세스**가 된다. [U03-007] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

같은 프로그램에 연관되어도 각 **프로세스**의 실행 순서와 데이터·힙·스택은 별개일 수 있다. [U03-008] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

메모리 섹션	내용과 변화
텍스트 [U03-009] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)	실행 코드. 실행 중 크기는 고정된다. [U03-010] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)
데이터 [U03-011] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)	전역 변수. 실행 중 크기는 고정된다. [U03-012] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)
힙 [U03-013] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)	실행 중 동적으로 할당되는 메모리. 할당·반환에 따라 변한다. [U03-014] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)
스택 [U03-015] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)	함수 매개변수·복귀 주소·지역 변수 등 임시 데이터. 호출 시 활성화 레코드를 넣고 복귀 시 제거한다. [U03-016] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

스택과 힙은 동적으로 커지더라도 서로 겹치지 않아야 한다. [U03-017] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

원문의 C 메모리 배치 보충 설명은 전역 데이터를 초기화된 데이터와 bss로 구별하고 argc·argv 저장 영역도 보인다. size 명령의 text·data·bss와 그 합계를 나타내는 dec·hex 필드를 설명한다. [U03-018] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

JVM처럼 **프로세스** 자체가 다른 프로그램의 실행 환경이 될 수도 있다. [U03-019] (3.1.1 프로세스, 인쇄 p.118-120)

3.1.2 프로세스 상태

상태	정의
새로운(new) [U03-020] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)	생성 중이다. [U03-021] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)
실행(running) [U03-022] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)	명령어를 실행하고 있다. [U03-023] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)
대기(waiting) [U03-024] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)	입출력 완료나 **신호** 등 이벤트를 기다린다. [U03-025] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)
준비(ready) [U03-026] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)	처리기 할당을 기다린다. [U03-027] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)
종료(terminated) [U03-028] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)	실행이 끝났다. [U03-029] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)

이름과 세부 구분은 **운영체제**마다 다를 수 있다. [U03-030] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)

한순간 한 처리기 코어에서 실행되는 **프로세스**는 하나이지만 준비·대기 상태에는 여러 **프로세스**가 있을 수 있다. [U03-031] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)

준비와 대기는 각각 CPU와 이벤트를 기다린다는 차이가 있다. [U03-032] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)

그림 3.2 프로세스 상태 다이어그램



그림 3.2 프로세스 상태 다이어그램

그림 3.2 **프로세스** 상태 다이어그램 [U03-033] (3.1.2 프로세스 상태, 인쇄 p.121)

3.1.3 프로세스 제어 블록

프로세스 제어 블록(PCB)은 **운영체제**에서 각 **프로세스**를 표현하는 **커널** 자료구조이다. [U03-034] (3.1.3 프로세스 제어 블록, 인쇄 p.121-122)

실행을 시작하거나 다시 시작하는 데 필요한 상태와 회계 정보를 저장한다. [U03-035] (3.1.3 프로세스 제어 블록, 인쇄 p.121-122)

프로세스 상태와 다음 명령의 주소인 프로그램 카운터 [U03-036] (3.1.3 프로세스 제어 블록, 인쇄 p.121-122)

인터럽트 후 복원을 위해 보존할 CPU 레지스터와 상태 코드 [U03-037] (3.1.3 프로세스 제어 블록, 인쇄 p.121-122)

우선순위·스케줄링 큐 포인터·매개변수 [U03-038] (3.1.3 프로세스 제어 블록, 인쇄 p.121-122)

기준·한계 레지스터, **페이지**·세그먼트 테이블 등 메모리 관리 정보 [U03-039] (3.1.3 프로세스 제어 블록, 인쇄 p.121-122)

CPU 시간·경과 시간·제한·계정·**프로세스** 식별 정보 [U03-040] (3.1.3 프로세스 제어 블록, 인쇄 p.121-122)

할당된 입출력 장치와 열린 **파일** 목록 [U03-041] (3.1.3 프로세스 제어 블록, 인쇄 p.121-122)

3.1.4 스레드

단일 실행 **스레드**를 가진 **프로세스**는 한 번에 하나의 실행 흐름을 수행한다. [U03-042] (3.1.4 스레드, 인쇄 p.122-123)

여러 **스레드**를 허용하면 입력 처리와 철자 검사처럼 한 **프로세스**의 여러 일을 함께 수행할 수 있다. [U03-043] (3.1.4 스레드, 인쇄 p.122-123)

다중 처리기에서는 **스레드**가 병렬 실행될 수 있다. [U03-044] (3.1.4 스레드, 인쇄 p.122-123)

스레드 지원을 위해 PCB에 **스레드**별 정보를 포함하는 등 시스템 전체의 수정이 필요하며 상세 내용은 제4장에 이어진다. [U03-045] (3.1.4 스레드, 인쇄 p.122-123)

3.2 프로세스 스케줄링

프로세스 스케줄러는 실행 가능한 **프로세스** 가운데 CPU 코어에 할당할 대상을 선택한다. [U03-046] (3.2 프로세스 스케줄링, 인쇄 p.123)

다중 프로그래밍은 CPU 이용을 최대화하고 시분할은 빈번한 교체로 사용자 상호 작용을 지원한다. [U03-047] (3.2 프로세스 스케줄링, 인쇄 p.123)

메모리에 있는 **프로세스** 수는 **다중 프로그래밍** 정도이다. [U03-048] (3.2 프로세스 스케줄링, 인쇄 p.123)

입출력에 더 많은 시간을 쓰는 I/O 바운드와 계산에 더 많은 시간을 쓰는 CPU 바운드의 일반적 동작을 함께 고려해야 한다. [U03-049] (3.2 프로세스 스케줄링, 인쇄 p.123)

3.2.1 스케줄링 큐

준비 큐는 CPU에서 실행되기를 기다리는 **프로세스**를, **대기 큐**는 입출력 완료 등 특정 이벤트를 기다리는 **프로세스**를 담는다. [U03-050] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

준비 큐는 PCB를 연결한 리스트로 구현할 수 있다. [U03-051] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

새 **프로세스**는 **준비 큐**에서 디스패치를 기다린다. [U03-052] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

실행 중 프로세스의 이동

1. 입출력을 요청하면 해당 **대기 큐**에서 완료를 기다린다. [U03-053] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

2. 자식을 생성한 뒤 종료를 기다리면 **자식** 종료 **대기 큐**로 간다. [U03-054] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

3. 타임 슬라이스 만료나 **인터럽트**로 코어에서 제거되면 **준비 큐**로 돌아갈 수 있다. [U03-055] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

4. 이벤트 완료 후 대기에서 준비로 돌아와 다시 스케줄된다. 종료하면 큐에서 제거되고 PCB와 자원이 반환된다. [U03-056] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

Linux 보충 설명에서 task_struct는 **프로세스** 상태·스케줄링·**부모**와 **자식**·열린 **파일**·주소 공간을 표현한다. [U03-057] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

활성 **프로세스**는 이중 연결 리스트로 조직되고 current가 현재 실행 **프로세스**를 가리킨다. [U03-058] (3.2.1 스케줄링 큐, 인쇄 p.123-126)

3.2.2 CPU 스케줄링

CPU 스케줄러는 **준비 큐**에서 하나를 골라 CPU 코어를 할당한다. [U03-059] (3.2.2 CPU 스케줄링, 인쇄 p.126)

I/O 바운드는 짧게 실행한 뒤 대기하고 CPU 바운드는 긴 계산을 요구하므로 스케줄러는 자주 실행된다. [U03-060] (3.2.2 CPU 스케줄링, 인쇄 p.126)

스와핑은 메모리 부족 등의 상황에서 **프로세스**를 디스크로 내보내 **다중 프로그래밍** 정도를 낮추고 나중에 상태를 복원해 중단 지점부터 재개하는 기법이다. [U03-061] (3.2.2 CPU 스케줄링, 인쇄 p.126)

3.2.3 문맥 교환

문맥은 PCB에 표현되는 CPU 레지스터 값·**프로세스** 상태·메모리 관리 정보 등이다. [U03-062] (3.2.3 문맥 교환, 인쇄 p.126-128)

인터럽트 후 재개하려면 현재 상태를 저장하고 복원해야 한다. [U03-063] (3.2.3 문맥 교환, 인쇄 p.126-128)

다른 **프로세스**로 CPU를 넘기는 **문맥 교환**은 이전 **프로세스**의 **문맥**을 PCB에 저장하고 다음 **프로세스**의 **문맥**을 복구한다. [U03-064] (3.2.3 문맥 교환, 인쇄 p.126-128)

교환 중에는 유용한 사용자 작업을 하지 못하므로 순수한 오버헤드이다. [U03-065] (3.2.3 문맥 교환, 인쇄 p.126-128)

메모리 속도, 저장할 레지스터 수, 특수 명령, 레지스터 집합 지원 및 메모리 관리 기법의 복잡도에 따라 시간이 달라진다. [U03-066] (3.2.3 문맥 교환, 인쇄 p.126-128)

여러 레지스터 집합이 있으면 집합 포인터 변경으로 교환할 수 있으나 활성 **프로세스**가 더 많으면 메모리 복사가 다시 필요하다. [U03-067] (3.2.3 문맥 교환, 인쇄 p.126-128)

모바일 **다중 태스킹** 보충 설명은 전경·백그라운드와 Android의 사용자 인터페이스 없는 서비스를 구별한다. [U03-068] (3.2.3 문맥 교환, 인쇄 p.126-128)

3.3.1 프로세스 생성

프로세스를 생성하는 쪽은 **부모**, 새로 생성되는 쪽은 **자식**이다. [U03-069] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

반복 생성으로 **프로세스** 트리를 이룬다. [U03-070] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

운영체제는 유일한 정수 pid로 **프로세스**를 식별한다. [U03-071] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

원문의 Linux 사례에서는 systemd가 pid 1인 루트 **부모**이며 ps·pstree로 **프로세스** 및 계층을 살펴본다. [U03-072] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

자식은 **운영체제**로부터 직접 자원을 받거나 **부모** 자원의 일부만 사용하도록 제한될 수 있다. [U03-073] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

부모가 자원을 나누거나 공유하고 초기화 데이터를 넘길 수도 있다. [U03-074] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

부모는 **자식**과 병행 실행하거나 일부·전체 **자식** 종료를 기다린다. [U03-075] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

주소 공간은 **부모**의 복사본일 수도, 새 프로그램으로 적재될 수도 있다. [U03-076] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

UNIX **fork()**는 **부모** 주소 공간의 복사본인 새 **프로세스**를 만들며 두 **프로세스**는 호출 다음부터 실행한다. [U03-077] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

부모에는 **자식** pid가, **자식**에는 0이 반환된다. **exec()**는 현재 주소 공간을 새 프로그램으로 덮어쓰며 오류가 없으면 돌아오지 않는다. [U03-078] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

부모의 **wait()**는 **자식** 종료까지 기다린다. [U03-079] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

그림 3.8 fork()로 별도 프로세스 생성 (원문 발췌)

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    pid_t pid;

    /* 새 프로세스를 생성한다(fork) */
    pid = fork();

    if (pid < 0) { /* 오류가 발생했음 */
        fprintf(stderr,"Fork Failed");
        return 1;
    }
    else if (pid == 0) { /* 자식 프로세스 */
        execlp("/bin/ls","ls",NULL);
    }
    else { /* 부모 프로세스 */
        /* 부모가 자식이 완료되기를 기다릴 것임 */
        wait(NULL);
        printf("Child Complete");
    }

    return 0;
}
```

[U03-080] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.132)

Windows **CreateProcess()**는 생성과 함께 지정된 프로그램을 **자식** 주소 공간에 적재한다. [U03-081] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

STARTUPINFO는 새 **프로세스**의 특성을, PROCESS_INFORMATION은 **프로세스**·**스레드** 핸들과 식별자를 제공한다. [U03-082] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

원문 mspaint.exe 예제는 구조체 초기화 후 생성하고 WaitForSingleObject()로 종료를 기다린 뒤 핸들을 닫는다. **fork()**처럼 **부모** 주소 공간을 먼저 복사하는 방식과 구별한다. [U03-083] (3.3.1 프로세스 생성, 인쇄 p.129-134)

3.3.2 프로세스 종료

프로세스는 마지막 문장을 끝내고 **exit()**로 삭제를 요청하며 **부모**에게 종료 상태를 반환할 수 있다. [U03-084] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

운영체제는 메모리·열린 **파일**·입출력 **버퍼**를 회수한다. [U03-085] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

부모는 자원 초과·불필요한 작업·자신의 종료 등으로 **자식**을 종료시킬 수도 있다. [U03-086] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

일부 시스템은 **부모** 종료 시 모든 후손을 종료하는 **연쇄식 종료**를 시행한다. [U03-087] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

구분	발생 조건과 처리
좀비 [U03-088] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)	종료했지만 **부모**가 **wait()**하지 않아 종료 상태를 담은 **프로세스** 테이블 항목이 남아 있다. **부모**가 상태를 수집하면 pid와 항목도 반환된다. [U03-089] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)
고아 [U03-090] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)	**부모**가 **wait()** 대신 먼저 종료한 **자식**이다. 전통적 UNIX는 init가 새 **부모**가 되어 종료 상태를 수집한다. 원문 Linux에서는 systemd 외 **프로세스**의 상속도 허용한다. [U03-091] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

Android는 자원이 부족하면 중요도가 낮은 **프로세스**부터 종료한다. [U03-092] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

원문의 중요도 순서는 전경 → 가시적 → 서비스 → 백그라운드 → 빈 **프로세스**이다. [U03-093] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

여러 조건을 만족하면 가능한 높은 등급을 지정한다. [U03-094] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

수명주기 지침은 종료 전에 상태를 보존하고 사용자가 돌아왔을 때 재개하도록 한다. [U03-095] (3.3.2 프로세스 종료, 인쇄 p.134-136)

3.4 프로세스 간 통신

다른 **프로세스**에 영향을 주거나 받는 **협력 프로세스**에는 정보 공유·계산 가속화·모듈성의 이점이 있다. [U03-096] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)

계산을 나누어 실제 속도를 높이려면 여러 처리 코어가 필요하다. [U03-097] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)

협력을 위한 **IPC**에는 **공유 메모리**와 **메시지 전달**이라는 두 기본 모델이 있다. [U03-098] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)

기준	공유 메모리	메시지 전달
정보 교환 [U03-099] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)	공유 영역을 읽고 쓴다. [U03-100] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)	메시지를 보내고 받는다. [U03-101] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)
운영체제 관여 [U03-102] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)	공유 영역 설정 후 일반 메모리 접근으로 수행한다. [U03-103] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)	통상 시스템 콜을 이용해 **커널** 개입 비용이 든다. [U03-104] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)
원문의 특징 [U03-105] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)	설정 후 빠른 통신이 가능하지만 접근 조정은 **프로세스**가 책임진다. [U03-106] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)	적은 데이터 교환에 유용하고 **분산 시스템**에서 구현하기 쉽다. [U03-107] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)

Chrome 사례는 브라우저·렌더러·플러그인 **프로세스**를 분리하여 한 사이트의 고장이 다른 사이트 전체로 퍼지는 영향을 줄이고 렌더러의 디스크·네트워크 접근을 샌드박스로 제한하는 구성을 보여 준다. [U03-108] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)

이 사례는 원문이 기술한 구조의 설명이다. [U03-109] (3.4 프로세스 간 통신, 인쇄 p.137-139)

3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신

통신 **프로세스**는 공유 세그먼트를 만들고 각자의 주소 공간에 추가한다. [U03-110] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

데이터의 형식·위치는 **프로세스**가 정하며 동일 위치의 동시 쓰기를 방지할 책임도 **프로세스**에 있다. [U03-111] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

생산자·소비자에서는 생산자가 채우고 소비자가 소모할 공유 **버퍼**와 동기화가 필요하다. [U03-112] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

무한 **버퍼**에서 생산자는 계속 생산할 수 있지만 소비자는 항목을 기다릴 수 있다. [U03-113] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

유한 **버퍼**는 비었으면 소비자가, 가득 찼으면 생산자가 대기한다. [U03-114] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

원문의 원형 배열에서 in은 다음 빈 위치, out은 다음 소비 위치이다. in == out이면 비었고 (in + 1) % BUFFER_SIZE == out이면 가득 찬 것으로 본다. [U03-115] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

그림 3.12 공유 메모리 생산자 (원문 발췌)

```
item next_produced;

while (true) {
    /* produce an item in next_produced */

    while (((in + 1) % BUFFER_SIZE) == out)
        ; /* do nothing */

    buffer[in] = next_produced;
    in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
}
```

[U03-116] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.141)

발췌 범위: 생산자 처리 부분 전체 발췌이며 공유 변수 선언은 제외하였다.

그림 3.13 공유 메모리 소비자 (원문 발췌)

```
item next_consumed;

while (true) {
    while (in == out)
        ; /* do nothing */

    next_consumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;

    /* consume the item in next_consumed */
}
```

[U03-117] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.141)

발췌 범위: 소비자 처리 부분 전체 발췌이며 공유 변수 선언은 제외하였다.

이 구현은 BUFFER_SIZE개의 배열에 최대 BUFFER_SIZE − 1개 항목만 담는다. [U03-118] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

배열 전체를 사용하는 새 해결책은 원문 연습 대상으로 남겨져 있으므로 추가하지 않는다. [U03-119] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

이 절의 예제만으로 병행 접근의 동기화 문제가 해결되는 것은 아니며 원문은 이를 제6·7장으로 연결한다. [U03-120] (3.5 공유 메모리 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.139-141)

3.6 메시지 전달 시스템에서의 프로세스 간 통신

메시지 전달은 동일 주소 공간을 공유하지 않고 통신·동기화하게 하며 네트워크로 분리된 **프로세스**에 유용하다. [U03-121] (3.6 메시지 전달 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.141-142)

최소 연산은 send(message)와 receive(message)이다. [U03-122] (3.6 메시지 전달 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.141-142)

고정 길이는 시스템 구현이 단순하지만 프로그램 작성을 어렵게 하고, 가변 길이는 프로그램 작성은 편하지만 시스템 구현이 복잡하다. [U03-123] (3.6 메시지 전달 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.141-142)

통신 링크에는 명명·동기화·**버퍼**링의 설계 선택이 있다. [U03-124] (3.6 메시지 전달 시스템에서의 프로세스 간 통신, 인쇄 p.141-142)

3.6.1 명명

직접 통신에서는 송신자와 수신자가 상대 **프로세스**를 명시한다. [U03-125] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

통신을 원하는 두 **프로세스** 사이에 링크가 자동 구성되고 각 쌍에 하나의 연결이 생긴다. [U03-126] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

대칭 주소 지정은 둘 다 상대 이름을, 비대칭은 송신자만 수신자 이름을 지정한다. [U03-127] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

이름을 코드에 직접 넣으면 이름 변경 시 모든 참조를 바꿔야 하므로 모듈성이 제한된다. [U03-128] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

간접 통신은 고유 식별자를 가진 메일박스·**포트**로 송수신한다. [U03-129] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

공유 메일박스가 있을 때만 연결되고 하나의 링크가 여러 **프로세스**와 관련되거나 한 쌍 사이에 여러 링크가 있을 수 있다. [U03-130] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

여러 수신자가 같은 메일박스를 공유하면 링크당 두 **프로세스**로 제한하거나 한 번에 하나만 수신하게 하거나 시스템이 한 수신자를 선택하는 규칙이 필요하다. [U03-131] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

프로세스 소유 메일박스는 소유자가 수신하고 종료하면 사라진다. [U03-132] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

운영체제 소유 메일박스는 독립적으로 존재하며 생성·송수신·삭제 기법이 필요하다. [U03-133] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

생성자의 소유권과 수신 권한은 적절한 시스템 콜로 이전할 수 있다. [U03-134] (3.6.1 명명, 인쇄 p.142-145)

3.6.2 동기화

방식	동작
봉쇄형 보내기 [U03-135] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)	수신 **프로세스**나 메일박스가 메시지를 받을 때까지 송신자가 기다린다. [U03-136] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)
비봉쇄형 보내기 [U03-137] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)	보낸 후 자신의 실행을 계속한다. [U03-138] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)
봉쇄형 받기 [U03-139] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)	메시지가 사용 가능할 때까지 기다린다. [U03-140] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)
비봉쇄형 받기 [U03-141] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)	유효한 메시지 또는 널을 반환받는다. [U03-142] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)

보내기와 받기가 모두 **봉쇄형**이면 송신자와 수신자의 **랑데부**가 된다. [U03-143] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)

생산자는 메시지가 전달될 때까지, 소비자는 메시지가 도착할 때까지 기다리는 방식으로 **생산자·소비자**를 표현할 수 있다. [U03-144] (3.6.2 동기화, 인쇄 p.145-146)

3.6.3 버퍼링

큐 용량	송신자의 대기 조건
무용량 [U03-145] (3.6.3 버퍼링, 인쇄 p.146)	대기 메시지를 보관하지 못하므로 수신자가 받을 때까지 기다린다. [U03-146] (3.6.3 버퍼링, 인쇄 p.146)
유한 용량 [U03-147] (3.6.3 버퍼링, 인쇄 p.146)	빈자리가 있으면 넣고 계속하지만 가득 차면 공간을 기다린다. [U03-148] (3.6.3 버퍼링, 인쇄 p.146)
무한 용량 [U03-149] (3.6.3 버퍼링, 인쇄 p.146)	메시지를 계속 보관할 수 있어 송신자는 **버퍼** 때문에 봉쇄되지 않는다. [U03-150] (3.6.3 버퍼링, 인쇄 p.146)

무용량은 **버퍼** 없는 시스템으로, 나머지는 자동 **버퍼**링으로 부른다. [U03-151] (3.6.3 버퍼링, 인쇄 p.146)

직접·**간접 통신**이라는 명명 방식과 **버퍼** 용량이라는 조건을 서로 다른 설계 기준으로 구별한다. [U03-152] (3.6.3 버퍼링, 인쇄 p.146)

3.7.1 POSIX 공유 메모리

원문 API의 순서

1. shm_open()으로 이름 있는 **공유 메모리 객체**를 만들거나 연다. 이름·열기 플래그·접근 허가권을 지정하고 **파일** 설명자를 받는다. [U03-153] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

2. ftruncate()로 바이트 단위 크기를 설정한다. [U03-154] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

3. mmap()으로 **객체**를 **프로세스**의 주소 공간에 매핑하고 반환 포인터로 읽거나 쓴다. [U03-155] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

4. 소비자는 사용을 마친 뒤 shm_unlink()로 이름 있는 **공유 메모리**를 제거한다. [U03-156] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

원문 생산자는 OS라는 4096바이트 **객체**에 Hello와 World! [U03-157] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

문자열을 쓰며 포인터를 기록한 바이트 수만큼 이동한다. [U03-158] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

MAP_SHARED는 공유하는 **프로세스**가 변경 값을 접근하도록 지정한다. [U03-159] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

아래 코드는 원본 그림으로 보존하였다. [U03-160] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

별도 실행 출력은 원문에 실행 결과 미제시. [U03-161] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

그림 3.16 POSIX 공유 메모리 생산자 코드

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/stat.h>

#include <sys/mman.h>

int main()
{
/* the size (in bytes) of shared memory object */
const int SIZE = 4096;
/* name of the shared memory object */
const char *name = "OS";
/* strings written to shared memory */
const char *message_0 = "Hello";
const char *message_1 = "World!";

/* shared memory file descriptor */
int fd;
/* pointer to shared memory obect */
char *ptr;

    /* create the shared memory object */
    fd = shm_open(name,O_CREAT | O_RDWR,0666);

    /* configure the size of the shared memory object */
    ftruncate(fd, SIZE);

    /* memory map the shared memory object */
    ptr = (char *)
      mmap(0, SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);

    /* write to the shared memory object */
    sprintf(ptr,"%s",message_0);
    ptr += strlen(message_0);
    sprintf(ptr,"%s",message_1);
    ptr += strlen(message_1);

    return 0;
}
```

그림 3.16 POSIX 공유 메모리 API를 설명하는 생산자 프로세스

그림 3.16 POSIX **공유 메모리** 생산자 코드 [U03-162] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.148)

그림 3.17 POSIX 공유 메모리 소비자 코드

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/stat.h>

#include <sys/mman.h>

int main()
{
/* the size (in bytes) of shared memory object */
const int SIZE = 4096;
/* name of the shared memory object */
const char *name = "OS";
/* shared memory file descriptor */
int fd;
/* pointer to shared memory obect */
char *ptr;

    /* open the shared memory object */
    fd = shm_open(name, O_RDONLY, 0666);

    /* memory map the shared memory object */
    ptr = (char *)
      mmap(0, SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);

    /* read from the shared memory object */
    printf("%s",(char *)ptr);

    /* remove the shared memory object */
    shm_unlink(name);

    return 0;
}
```

그림 3.17 POSIX 공유 메모리 API를 설명하는 소비자 프로세스

그림 3.17 POSIX **공유 메모리** 소비자 코드 [U03-163] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.149)

원문 확인 필요: 소비자 그림은 shm_open()에 O_RDONLY를 쓰면서 mmap() 보호 인수에는 PROT_READ | PROT_WRITE를 표시한다. [U03-164] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

원본의 플래그를 임의로 고치지 않고 그림 그대로 남겼다. [U03-165] (3.7.1 POSIX 공유 메모리, 인쇄 p.147-149)

3.7.2 Mach 메시지 전달

Mach의 **태스크** 간 통신은 대부분 **포트**로 메시지를 주고받는다. [U03-166] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

포트는 크기가 정해진 단방향 메일박스이며 여러 송신자와 하나의 수신자를 가질 수 있다. [U03-167] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

응답은 별도 **포트**로 보낸다. [U03-168] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

포트 권한은 **태스크**에 속해 같은 **태스크**의 **스레드**가 공유한다. [U03-169] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

생성자는 수신 권한을 갖고 다른 **태스크**에 송신 권한을 부여할 수 있다. [U03-170] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

Task Self·Notify **포트**와 부트스트랩 서버는 **커널** 통신·이벤트 알림·**포트** 발견을 지원한다. [U03-171] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

mach_msg()의 메시지는 고정 헤더와 가변 본체로 구성된다. [U03-172] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

헤더에는 크기·소스·대상 **포트** 등의 메타데이터가 있다. [U03-173] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

단순 메시지는 해석되지 않는 데이터, 복잡한 메시지는 out-of-line 메모리 포인터나 **포트** 권한을 포함할 수 있다. [U03-174] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

같은 송신자의 메시지는 **FIFO**로 넣지만 서로 다른 송신자 사이의 절대 순서는 보장하지 않는다. [U03-175] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

큐가 가득 차면 송신자는 무한 대기·제한 시간 대기·즉시 복귀·일시 **캐시** 중에서 선택할 수 있다. [U03-176] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

캐시 선택은 다른 요청을 계속 처리해야 하는 서버의 일회성 응답에 쓰이며 송신 **스레드**당 하나만 **커널**에 보관한다. [U03-177] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

같은 시스템 내부에서는 **가상 메모리** 매핑을 이용해 실제 데이터 복사를 피할 수 있지만 다른 시스템 사이에는 이 기법이 적용되지 않는다. [U03-178] (3.7.2 Mach 메시지 전달, 인쇄 p.149-153)

3.7.3 Windows

ALPC(고급 로컬 프로시저 호출)는 동일 기계의 **프로세스** 사이 통신에 최적화된 **메시지 전달** 설비이다. [U03-179] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)

서버가 공개 연결 **포트**를 만들면 클라이언트가 연결을 요청하고 서버는 한 쌍의 사적 통신 **포트**로 채널을 만든다. [U03-180] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)

콜백은 응답 대기 중에도 다른 요청을 처리하도록 한다. [U03-181] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)

데이터 범위	전달 방법
256바이트 이하 [U03-182] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)	**포트** 메시지 큐를 중간 저장소로 사용하여 복사한다. [U03-183] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)
큰 메시지 [U03-184] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)	채널에 연관된 **공유 메모리**인 섹션 **객체**와 그 포인터·크기를 보낸다. [U03-185] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)
섹션 **객체**보다 더 큼 [U03-186] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)	서버가 클라이언트 주소 공간을 직접 읽고 쓰는 API를 사용할 수 있다. [U03-187] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)

ALPC는 Windows API의 직접 사용 가능한 부분이 아니다. [U03-188] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)

응용은 표준 **RPC**를 호출하고 같은 시스템의 **RPC**가 간접적으로 ALPC를 통해 처리된다. [U03-189] (3.7.3 Windows, 인쇄 p.153-154)

3.7.4.1 일반 파이프

파이프는 쓰기 종단의 생산자와 읽기 종단의 소비자를 연결한다. [U03-190] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

일반 **파이프**는 단방향이므로 양방향 전송에는 서로 반대 방향의 **파이프** 두 개가 필요하다. [U03-191] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

UNIX의 pipe(fd)는 fd[0]을 읽기, fd[1]을 쓰기 종단으로 만들며 read()·write()로 접근한다. [U03-192] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

일반적으로 **부모**가 만든 뒤 **fork()**로 **자식**이 열린 **파이프**를 상속한다. [U03-193] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

원문의 Greetings 예제에서 **부모**는 쓰고 **자식**은 읽으며 양쪽은 쓰지 않는 종단을 닫는다. [U03-194] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

쓰는 쪽이 닫았을 때 읽는 쪽이 EOF를 검출하도록 하는 데 이 절차가 중요하다. [U03-195] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

Windows의 익명 **파이프**도 **부모·자식** 사이의 단방향 통신이다. [U03-196] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

CreatePipe() 이후 상속 허용과 표준 입력·출력 재지정을 명시하며 ReadFile()·WriteFile()로 읽고 쓴다. [U03-197] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

양쪽 **운영체제**의 일반 **파이프**는 동일 기계의 관련 **프로세스** 사이에서 사용한다. [U03-198] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

파이프를 비교할 때 방향, 반이중·전이중, **프로세스** 관계 요구, 네트워크 지원을 구별한다. [U03-199] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

반이중은 한순간 한 방향, 전이중은 양방향 동시 전송이다. [U03-200] (3.7.4.1 일반 파이프, 인쇄 p.155-160)

3.7.4.2 지명 파이프

구분	UNIX FIFO	Windows 지명 파이프
관계·수명 [U03-201] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)	**부모·자식**일 필요가 없고 **파일** 시스템에서 명시적으로 제거할 때까지 존재 [U03-202] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)	**부모·자식**일 필요가 없으며 여러 **프로세스**가 사용 가능 [U03-203] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)
전송 [U03-204] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)	반이중, 바이트 단위. 양방향에는 보통 두 **FIFO** 사용 [U03-205] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)	전이중, 바이트·메시지 단위 [U03-206] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)
범위 [U03-207] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)	같은 기계 [U03-208] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)	같거나 다른 기계 [U03-209] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)

UNIX는 mkfifo()로 만들고 일반 **파일**처럼 open()·read()·write()·close()한다. [U03-210] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)

원문 셸 사례 ls | less와 dir | more는 앞 명령의 출력을 뒤 명령의 입력으로 전달하여 한 화면씩 표시하는 **생산자·소비자** 관계를 보여 준다. [U03-211] (3.7.4.2 지명 파이프, 인쇄 p.160-161)

3.8.1 소켓

소켓은 통신의 극점이며 네트워크 통신에는 각 **프로세스**에 하나씩 두 **소켓**이 필요하다. [U03-212] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

IP 주소와 **포트** 번호의 조합으로 구별하고 연결은 유일한 **소켓** 쌍으로 구성된다. [U03-213] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

서버는 지정 **포트**에서 요청을 기다리고 클라이언트의 연결을 수락한다. [U03-214] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

원문은 well-known 서비스 **포트**와 클라이언트에게 부여하는 **포트**를 구별한다. [U03-215] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

Java의 Socket은 연결 기반 TCP, DatagramSocket은 비연결 UDP, MulticastSocket은 여러 수신자에게 보내는 **소켓**이다. [U03-216] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

Date 서버 예제는 **포트** 6013에서 accept()로 기다리고 연결되면 PrintWriter로 날짜·시간을 전송한 뒤 **소켓**을 닫는다. [U03-217] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

클라이언트는 127.0.0.1:6013에 연결하여 스트림으로 읽고 닫는다. 127.0.0.1은 자기 기계를 가리키는 루프백 주소이다. [U03-218] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

소켓은 효율적이고 널리 쓰이지만 구조화되지 않은 바이트 스트림만 제공하는 낮은 수준이다. [U03-219] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

데이터의 구조와 해석은 클라이언트·서버의 책임이며, 더 높은 수준의 대안이 **RPC**이다. [U03-220] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

원문의 날짜 출력에 구체적인 실제 실행 값은 원문에 실행 결과 미제시. [U03-221] (3.8.1 소켓, 인쇄 p.162-165)

3.8.2 원격 프로시저 호출

RPC는 네트워크의 다른 시스템에 있는 프로시저를 지역 프로시저처럼 호출하도록 추상화한다. [U03-222] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

메시지는 원격 서비스 주소·함수 식별자·매개변수를 포함하고 수행 결과는 별도 메시지로 반환한다. [U03-223] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

클라이언트와 서버의 **스텁**이 통신 세부사항을 숨긴다. [U03-224] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

스텁을 통한 호출

1. 클라이언트가 원격 프로시저에 대응하는 **스텁**을 호출하고 인수를 건넨다. [U03-225] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

2. 스텁이 서버 **포트**를 찾고 매개변수를 정돈(marshalling)하여 전송한다. [U03-226] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

3. 서버 **스텁**이 메시지를 받아 풀어내고 실제 프로시저를 호출한다. [U03-227] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

4. 필요한 반환값도 반대 방향으로 정돈·전달한다. [U03-228] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

기계마다 정수의 바이트 순서가 다를 수 있다. [U03-229] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

XDR 같은 기종 중립 표현은 송신 시 변환하고 수신 시 해당 기종 표현으로 되돌려 차이를 다룬다. [U03-230] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

원문은 big-endian과 little-endian 가운데 어느 쪽이 더 낫다는 문제가 아니라 구조상의 선택이라고 설명한다. [U03-231] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

네트워크 오류는 요청 손실·중복 실행 문제를 만든다. [U03-232] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

원문의 **최대 한 번** 방식은 타임스탬프와 처리 이력으로 중복 요청을 무시한다. [U03-233] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

정확히 한 번 설명은 여기에 수신·실행 ACK와 ACK 전까지의 재전송을 더한다. [U03-234] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

서버 고장과 ACK 손실의 경우는 장말 연습문제의 검토 대상이므로 별도의 보장이나 풀이를 창작하지 않는다. [U03-235] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

바인딩은 서버 **포트**를 찾는 과정이다. [U03-236] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

고정 **포트**는 컴**파일** 시 정하지만 이후 변경이 어렵다. [U03-237] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

동적 방식은 고정된 matchmaker에 **RPC** 이름을 보내 **포트**를 얻은 뒤 실제 요청을 보낸다. [U03-238] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

초기에 오버헤드가 있지만 유연하다. [U03-239] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

원문은 분산 **파일** 시스템의 read·write·rename·delete·status 요청도 활용 예로 든다. [U03-240] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.164-168)

그림 3.29 RPC의 실행



그림 3.29 RPC (remote procedure call)의 실행

그림 3.29 **RPC**의 실행 [U03-241] (3.8.2 원격 프로시저 호출, 인쇄 p.168)

3.8.2.1 Android RPC

RPC는 같은 기계의 **IPC**에도 쓰이며 Android는 바인더 **프레임**워크로 이를 제공한다. [U03-242] (3.8.2.1 Android RPC, 인쇄 p.167-169)

서비스는 사용자 인터페이스 없이 백그라운드 연산을 수행한다. bindService()가 서비스를 바인드하면 서버의 onBind()가 호출된다. [U03-243] (3.8.2.1 Android RPC, 인쇄 p.167-169)

메시지 전달의 경우 onBind()는 Messenger를 반환한다. [U03-244] (3.8.2.1 Android RPC, 인쇄 p.167-169)

단방향이므로 응답하려면 클라이언트의 Messenger를 Message의 replyTo에 포함한다. [U03-245] (3.8.2.1 Android RPC, 인쇄 p.167-169)

RPC의 경우 원격 메소드를 정의한 인터페이스를 반환하며 AIDL에서 Java 인터페이스와 **스텁**을 생성한다. [U03-246] (3.8.2.1 Android RPC, 인쇄 p.167-169)

바인더가 매개변수 정돈·전달·서비스 호출·반환값 전송을 처리한다. [U03-247] (3.8.2.1 Android RPC, 인쇄 p.167-169)

3.9 요약과 원문 복습 범위

프로세스의 메모리·상태·PCB는 스케줄링과 **문맥 교환**의 기반이다. [U03-248] (3.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.169-173)

생성·종료는 **부모·자식** 관계와 자원 회수로 이어지고 협력은 **IPC**를 요구한다. [U03-249] (3.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.169-173)

장말 연습문제 3.1~3.7은 fork 결과·**프로세스** 수·**문맥 교환**·공유 상태·**RPC** 전달 의미를 점검한다. [U03-250] (3.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.169-173)

문제의 코드도 검토하였으나 원문에 없는 실행 결과나 새 풀이를 작성하지 않았다. [U03-251] (3.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.169-173)

추가 자료·참고문헌의 외부 내용은 사용하지 않았다. [U03-252] (3.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.169-173)

주요 비교표

IPC의 기본 모델

항목	공유 메모리	메시지 전달
교환 단위 [U03-253] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)	공유 영역의 데이터 [U03-254] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)	송수신 메시지 [U03-255] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)
커널 관여 [U03-256] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)	영역 설정 후 일반 메모리 접근 [U03-257] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)	통상 각 통신에 시스템 콜 사용 [U03-258] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)
책임 [U03-259] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)	자료 형식과 동시 접근 조정 [U03-260] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)	이름·봉쇄·**버퍼**링 규칙 선택 [U03-261] (IPC의 기본 모델, 인쇄 p.137-139)

좀비와 고아

항목	좀비	고아
핵심 조건 [U03-262] (좀비와 고아, 인쇄 p.135-136)	종료한 **자식**의 상태를 **부모**가 아직 수집하지 않음 [U03-263] (좀비와 고아, 인쇄 p.135-136)	**부모**가 **자식**보다 먼저 종료 [U03-264] (좀비와 고아, 인쇄 p.135-136)
처리 [U03-265] (좀비와 고아, 인쇄 p.135-136)	**부모**의 wait가 항목을 회수 [U03-266] (좀비와 고아, 인쇄 p.135-136)	다른 **부모**가 인계받아 종료 상태를 수집 [U03-267] (좀비와 고아, 인쇄 p.135-136)

핵심 용어 표

용어	원문 정의·설명
프로세스	**프로세스**는 실행 중인 프로그램이며 현재 활동 상태는 프로그램 카운터와 다른 레지스터로 나타낸다. [U03-001] (3.9 요약, 인쇄 p.169)
프로세스 제어 블록(PCB)	**프로세스 제어 블록(PCB)**은 **운영체제**의 **프로세스**를 나타내는 **커널** 데이터 구조이다. [U03-268] (3.9 요약, 인쇄 p.170)
문맥 교환	**문맥 교환**은 한 **프로세스** 실행에서 다른 **프로세스** 실행으로 전환할 때 수행된다. [U03-269] (3.9 요약, 인쇄 p.170)
공유 메모리	**공유 메모리**를 사용하는 **프로세스** 간 통신에서는 두 개 이상의 **프로세스**가 동일한 메모리 영역을 공유한다. [U03-002] (3.9 요약, 인쇄 p.170)
메시지 전달	**메시지 전달**에서는 두 **프로세스**가 서로 메시지를 교환하여 통신한다. [U03-270] (3.9 요약, 인쇄 p.170)
파이프	**파이프**는 두 **프로세스**가 통신할 수 있는 통로를 제공하며 일반 **파이프**와 지명 **파이프**의 두 형태가 있다. [U03-271] (3.9 요약, 인쇄 p.170)
소켓	**소켓**을 사용하면 다른 시스템의 두 **프로세스**가 네트워크를 통해 통신할 수 있다. [U03-272] (3.9 요약, 인쇄 p.170)
원격 프로시저 호출(RPC)	**원격 프로시저 호출**(**RPC**)은 다른 컴퓨터의 **프로세스**에서 함수를 호출할 수 있는 방식으로 함수 호출 개념을 추상화한다. [U03-003] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

장 요약

요약 기준: 3.9 요약

프로세스는 실행 중인 프로그램이며 현재 활동 상태는 프로그램 카운터와 다른 레지스터로 나타낸다. [U03-001] (3.9 요약, 인쇄 p.169)

프로세스 제어 블록(PCB)은 **운영체제**의 **프로세스**를 나타내는 **커널** 데이터 구조이다. [U03-268] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

fork()와 **CreateProcess()** 시스템 콜은 각각 UNIX와 Windows에서 **프로세스**를 생성하는 데 사용된다. [U03-273] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

공유 메모리를 사용하는 **프로세스** 간 통신에서는 두 개 이상의 **프로세스**가 동일한 메모리 영역을 공유한다. [U03-002] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

원격 프로시저 호출(**RPC**)은 다른 컴퓨터의 **프로세스**에서 함수를 호출할 수 있는 방식으로 함수 호출 개념을 추상화한다. [U03-003] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

원문 확인 메모

소비자 공유 메모리 예제의 열기·매핑 플래그 조합은 원문 그대로 보존하고 원문 확인 필요로 표시했다.

제4장. 스레드와 병행성

(제4장. 스레드와 병행성, 인쇄 p.175-218)

학습 목표·범위

스레드는 CPU 이용의 기본 단위이며 **스레드** ID, 프로그램 카운터, 레지스터 집합과 스택으로 구성된다. [U04-001] (4.1 개요, 인쇄 p.176)

병행 시스템은 모든 작업이 진행되게 하여 둘 이상의 작업을 지원한다. [U04-002] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.179)

암묵적 스레딩은 작업을 식별하고 언어 또는 API **프레임**워크가 **스레드**를 만들고 관리할 수 있게 한다. [U04-003] (4.8 요약, 인쇄 p.216)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

4.1 개요

스레드는 CPU 이용의 기본 단위이며 **스레드** ID·프로그램 카운터·레지스터 집합·스택으로 구성된다. [U04-004] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)

같은 **프로세스**의 **스레드**는 코드·데이터·열린 **파일**·**신호** 같은 자원을 공유한다. [U04-005] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)

단일 **스레드**는 하나의 제어 흐름, 다중 **스레드**는 같은 **프로세스** 안의 여러 제어 흐름을 제공한다. [U04-006] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)

원문은 브라우저의 표시와 네트워크 검색, 문서 편집기의 입력·철자 검사, 이미지 축소판 생성 등을 예로 든다. [U04-007] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)

웹 서버는 요청을 듣는 **스레드**와 요청을 처리하는 **스레드**를 나눌 수 있다. [U04-008] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)

같은 작업을 위해 **프로세스**를 매번 새로 만드는 것보다 자원을 공유하는 **스레드**가 효율적일 수 있다. [U04-009] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)

커널도 장치·메모리 관리·**인터럽트** 처리를 담당하는 여러 **스레드**로 구성될 수 있다. [U04-010] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)

이점	의미와 조건
응답성 [U04-011] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)	일부가 봉쇄되거나 긴 연산을 해도 다른 실행 흐름이 사용자에게 응답할 수 있다. [U04-012] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)
자원 공유 [U04-013] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)	**프로세스** 간에는 명시적 **IPC**가 필요하지만 **스레드**는 같은 주소 공간과 자원을 공유한다. [U04-014] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)
경제성 [U04-015] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)	**프로세스**보다 생성에 드는 시간·메모리가 적고 **스레드** 간 **문맥 교환**이 일반적으로 빠르다. [U04-016] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)
규모 적응성 [U04-017] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)	다중 처리기에서 **스레드**를 다른 처리기에 병렬 배치할 수 있다. 단일 **스레드**는 처리기가 많아도 하나에서만 실행한다. [U04-018] (4.1 개요, 인쇄 p.176-178)

4.2 다중 코어 프로그래밍

병행성은 여러 작업이 모두 진행되도록 지원하는 것이고 **병렬성**은 여러 작업을 같은 순간 수행하는 것이다. [U04-019] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

단일 코어에서는 실행을 교대로 끼워 넣어 **병행성**을 제공할 수 있지만 병렬 실행은 하지 못한다. [U04-020] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

다중 코어는 각 코어에 다른 **스레드**를 배치하여 실제 동시 실행을 가능하게 한다. [U04-021] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

Amdahl의 법칙은 순차 부분과 병렬 부분이 있는 응용에 코어를 추가할 때 가능한 성능 이득을 나타낸다. [U04-022] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

원문에서 S는 반드시 순차 실행되는 비율이고 N은 처리 코어 수이다. [U04-023] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

> **원문 수식**: speedup $\leq 1 / (S + (1 - S) / N)$; S: 반드시 순차적으로 실행되어야 하는 부분; N: 처리 코어 수; 원문 예는 병렬 75%·순차 25%에서 2코어 약 1.6배, 4코어 2.28배를 제시한다. N이 무한히 커지면 1/S에 수렴하므로 순차 부분이 성능 향상을 제한한다. [U04-024] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

Amdahl의 법칙 그래프



Amdahl의 법칙 그래프 [U04-025] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.180)

원문 확인 필요: 같은 보충 설명은 순차 부분이 40%인 경우 최대 2.0배라고 기재한다. [U04-026] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

제시된 1/S 설명과 수치가 일치하지 않으므로 이 문구를 정답 수치로 일반화하지 않고 원문 확인이 필요한 부분으로 남긴다. [U04-027] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

임의로 수치를 고치지 않았다. [U04-028] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.178-182)

4.2.1 프로그래밍 도전과제

태스크 인식: 독립적으로 병행 실행할 수 있는 부분을 찾는다. [U04-029] (4.2.1 프로그래밍 도전과제, 인쇄 p.179-181)

균형: 나누어진 **태스크**가 전체 작업에 균등하게 기여하게 한다. [U04-030] (4.2.1 프로그래밍 도전과제, 인쇄 p.179-181)

기여가 작은 작업에 별도 코어를 쓰는 것이 항상 유리하지 않다. [U04-031] (4.2.1 프로그래밍 도전과제, 인쇄 p.179-181)

데이터 분리: 각 코어의 **태스크**가 처리할 데이터를 나눈다. [U04-032] (4.2.1 프로그래밍 도전과제, 인쇄 p.179-181)

데이터 종속성: 한 **태스크**가 다른 **태스크**의 데이터에 의존하면 실행을 동기화한다. [U04-033] (4.2.1 프로그래밍 도전과제, 인쇄 p.179-181)

시험·디버깅: 병렬 실행 경로가 다양하여 단일 **스레드**보다 검증이 어렵다. [U04-034] (4.2.1 프로그래밍 도전과제, 인쇄 p.179-181)

4.2.2 병렬 실행의 유형

유형	분배하는 것	원문 예
데이터 병렬 [U04-035] (4.2.2 병렬 실행의 유형, 인쇄 p.181-182)	데이터의 부분집합. 각 코어는 같은 연산을 한다. [U04-036] (4.2.2 병렬 실행의 유형, 인쇄 p.181-182)	배열의 앞·뒤 부분을 다른 코어가 각각 합산한다. [U04-037] (4.2.2 병렬 실행의 유형, 인쇄 p.181-182)
태스크 병렬 [U04-038] (4.2.2 병렬 실행의 유형, 인쇄 p.181-182)	각자 다른 연산을 수행하는 **태스크** [U04-039] (4.2.2 병렬 실행의 유형, 인쇄 p.181-182)	같은 배열에 대해 서로 다른 통계 연산을 수행한다. [U04-040] (4.2.2 병렬 실행의 유형, 인쇄 p.181-182)

두 방식은 상호 배타적이지 않으므로 한 응용이 혼합하여 사용할 수 있다. [U04-041] (4.2.2 병렬 실행의 유형, 인쇄 p.181-182)

데이터를 나누는지, 수행할 연산 자체를 나누는지를 구별한다. [U04-042] (4.2.2 병렬 실행의 유형, 인쇄 p.181-182)

4.3 다중 스레드 모델

사용자 스레드는 **커널** 위에서 라이브러리가 관리하고 **커널 스레드**는 **운영체제**가 직접 관리한다. [U04-043] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)

CPU에서 실행되려면 두 수준 사이의 매핑이 필요하다. [U04-044] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)

모델	매핑·이점	제약
다대일 [U04-045] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)	여러 **사용자 스레드** → **커널 스레드** 하나. 사용자 공간 관리가 효율적이다. [U04-046] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)	하나의 **봉쇄형** 시스템 콜이 전체를 봉쇄한다. 여러 코어에서 병렬 실행할 수 없다. [U04-047] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)
일대일 [U04-048] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)	**사용자 스레드**마다 **커널 스레드** 하나. 한 **스레드** 봉쇄 중 다른 **스레드**가 실행되고 병렬 실행 가능하다. [U04-049] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)	**사용자 스레드** 생성마다 **커널 스레드**가 필요하여 과도한 개수는 부담이 된다. [U04-050] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)
다대다 [U04-051] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)	많은 **사용자 스레드** → 같거나 더 적은 **커널 스레드**. **커널**이 다른 실행 **스레드**를 스케줄할 수 있다. [U04-052] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)	융통성이 있지만 구현이 어렵다. [U04-053] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)
두 수준 [U04-054] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)	다대다를 기본으로 하면서 특정 **사용자 스레드**를 특정 **커널 스레드**에 고정할 수 있다. [U04-055] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)	사용자·**커널** 수준의 협력이 필요하다. [U04-056] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)

원문은 Linux와 Windows의 일대일 모델 및 작업을 하부 **스레드**에 매핑하는 현대 병행 라이브러리를 대비한다. [U04-057] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)

커널 스레드 수를 제한하는 필요성과 **병렬성**·구현 복잡도를 함께 고려한다. [U04-058] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182-185)

4.4 스레드 라이브러리

스레드 라이브러리는 생성·관리를 위한 API를 제공한다. [U04-059] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

사용자 공간만의 라이브러리는 지역 함수 호출로 구현되고, **커널** 지원 라이브러리는 호출이 **커널** 시스템 콜로 이어진다. [U04-060] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

원문은 Pthreads·Windows·Java를 설명한다. [U04-061] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

Pthreads는 사용자 또는 **커널** 수준 구현이 가능하며 Windows 라이브러리는 **커널** 수준이다. [U04-062] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

Java는 보통 호스트 **운영체제**의 라이브러리를 사용하지만 JVM 명세가 구체적 매핑을 정하지는 않는다. [U04-063] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

비동기 스레딩은 **부모**가 **자식**을 만든 뒤 독립적으로 계속 실행한다. [U04-064] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

동기 스레딩은 **자식**들이 모두 종료하여 조인할 때까지 **부모**가 기다린 뒤 결과를 결합한다. [U04-065] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

원문의 합산 예제는 동기 방식을 사용한다. [U04-066] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

Pthreads와 Windows의 전역 변수는 같은 **프로세스 스레드**가 공유하지만 Java는 전역 데이터 개념 대신 명시적으로 공유를 조정한다. [U04-067] (4.4 스레드 라이브러리, 인쇄 p.185-186)

4.4.1 Pthreads

Pthreads는 POSIX가 정한 **스레드** 생성·동기화 **동작의 명세**이며 그 자체가 하나의 구현은 아니다. [U04-068] (4.4.1 Pthreads, 인쇄 p.186-188)

원문 합산 프로그램의 main과 runner는 sum을 공유한다. pthread_attr_init()으로 기본 속성을 설정하고 pthread_create()에 식별자·속성·시작 함수·인수를 전달한다. pthread_join()은 합산 **스레드** 종료를 기다리며 runner는 pthread_**exit()**로 종료한다. [U04-069] (4.4.1 Pthreads, 인쇄 p.186-188)

여러 **스레드**의 조인은 반복문에서 각각 기다릴 수 있다. [U04-070] (4.4.1 Pthreads, 인쇄 p.186-188)

그림 4.11 Pthreads 합산 프로그램 (1/2) (원문 발췌)

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int sum; /* this data is shared by the thread(s) */
void *runner(void *param); /* threads call this function */

int main(int argc, char *argv[])
{
    pthread_t tid; /* the thread identifier */
    pthread_attr_t attr; /* set of thread attributes */

    /* set the default attributes of the thread */
    pthread_attr_init(&attr);
    /* create the thread */
    pthread_create(&tid, &attr, runner, argv[1]);
    /* wait for the thread to exit */
    pthread_join(tid,NULL);

    printf("sum = %d\n",sum);
}

/* The thread will execute in this function */
void *runner(void *param)
{
    int i, upper = atoi(param);
    sum = 0;

    for (i = 1; i <= upper; i++)
```

[U04-071] (4.4.1 Pthreads, 인쇄 p.187)

그림 4.11 Pthreads 합산 프로그램 (2/2) (원문 발췌)

```
        sum += i;

    pthread_exit(0);
}
```

[U04-072] (4.4.1 Pthreads, 인쇄 p.187)

4.4.2 Windows 스레드

Windows의 합산 예제는 전역 Sum을 공유하고 Summation 함수에서 계산한다. [U04-073] (4.4.2 Windows 스레드, 인쇄 p.188-190)

CreateThread()에 보안 속성·스택 크기·시작 함수·인수·생성 플래그·식별자 수신 위치를 전달한다. [U04-074] (4.4.2 Windows 스레드, 인쇄 p.188-190)

부모는 WaitForSingleObject()로 완료를 기다리고 핸들을 닫은 뒤 결과를 출력한다. [U04-075] (4.4.2 Windows 스레드, 인쇄 p.188-190)

여러 **스레드**는 WaitForMultipleObjects()에 **객체** 수·핸들 배열·모든 **객체** 대기 여부·타임아웃을 지정하여 기다린다. [U04-076] (4.4.2 Windows 스레드, 인쇄 p.188-190)

4.4.3 Java 스레드

Java는 Thread를 상속하여 run()을 재정의하거나 Runnable 인터페이스를 구현한다. [U04-077] (4.4.3 Java 스레드, 인쇄 p.190-192)

Runnable **객체**를 전달해 Thread를 만들고 **start()**를 호출하면 새 **스레드**가 초기화되어 run()을 실행할 자격을 얻는다. [U04-078] (4.4.3 Java 스레드, 인쇄 p.190-192)

원문은 run()을 직접 호출하지 말 것을 명시한다. [U04-079] (4.4.3 Java 스레드, 인쇄 p.190-192)

부모는 join()으로 완료를 기다릴 수 있다. [U04-080] (4.4.3 Java 스레드, 인쇄 p.190-192)

Runnable을 람다 표현식으로 작성하는 방법도 소개한다. [U04-081] (4.4.3 Java 스레드, 인쇄 p.190-192)

4.4.3.1 Java Executor 프레임워크

Executor는 Runnable을 execute()에 전달하여 **태스크** 실행과 명시적인 Thread 생성·start 호출을 분리한다. [U04-082] (4.4.3.1 Java Executor 프레임워크, 인쇄 p.192-194)

태스크를 생산하고 실행 **스레드**가 소비하는 모델이다. [U04-083] (4.4.3.1 Java Executor 프레임워크, 인쇄 p.192-194)

Callable은 결과를 반환할 수 있으며 submit()이 반환하는 **Future**의 get()으로 결과를 얻는다. execute()는 결과를 반환하지 않는다는 차이가 있다. [U04-084] (4.4.3.1 Java Executor 프레임워크, 인쇄 p.192-194)

원문 합산 예제는 newSingleThreadExecutor()를 만들고 **Callable** 작업을 submit()한 뒤 **Future**.get()으로 결과를 기다린다. [U04-085] (4.4.3.1 Java Executor 프레임워크, 인쇄 p.192-194)

이 구성은 **스레드** 생성과 결과를 분리하므로 반드시 **스레드**의 최종 종료까지가 아니라 결과가 사용 가능해질 때까지 기다리도록 한다. [U04-086] (4.4.3.1 Java Executor 프레임워크, 인쇄 p.192-194)

4.5 암묵적 스레딩

수백·수천 개 **스레드**를 직접 만들고 관리하는 부담을 줄이기 위해 생성·관리 책임을 컴**파일**러와 실행시간 라이브러리로 옮긴다. [U04-087] (4.5 암묵적 스레딩, 인쇄 p.194)

암묵적 스레딩에서 개발자는 병렬 가능한 작업을 식별하고 라이브러리가 이를 하부 **스레드**에 매핑한다. [U04-088] (4.5 암묵적 스레딩, 인쇄 p.194)

정확성·자원 관리의 어려움 자체가 사라지는 것은 아니며 제6·8장의 문제와 연결된다. [U04-089] (4.5 암묵적 스레딩, 인쇄 p.194)

4.5.1 스레드 풀

스레드 풀 처리

1. 미리 만든 **스레드**들은 작업을 기다린다. [U04-090] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

2. 요청이 오면 새 **스레드** 대신 작업을 풀에 제출한다. [U04-091] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

3. 사용 가능한 **스레드**가 작업을 처리하고, 없으면 작업이 기다린다. [U04-092] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

4. 작업을 마친 **스레드**는 풀로 돌아가 다음 작업을 기다린다. [U04-093] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

기존 **스레드** 재사용은 생성 시간을 절약하고 동시 **스레드** 수를 제한하여 자원 고갈을 막는다. [U04-094] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

작업과 실행 방법을 분리하면 지연 실행·주기 실행도 가능하다. [U04-095] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

풀 크기는 CPU 수·메모리·최대 동시 요청 등에 따라 정하거나 활용도에 따라 동적으로 조절한다. [U04-096] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

풀 제출 작업을 비동기 실행할 수 있는 경우에 잘 작동한다. [U04-097] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

원문은 Windows QueueUserWorkItem()과 Android AIDL의 **스레드** 풀을 사례로 든다. [U04-098] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

Java의 newSingleThreadExecutor()는 하나, newFixedThreadPool(size)는 지정된 수, newCachedThreadPool()은 재사용 가능한 무제한 풀을 만든다. shutdown() 이후 새 작업은 거부하고 이미 제출된 작업이 완료되면 종료한다. [U04-099] (4.5.1 스레드 풀, 인쇄 p.195-197)

4.5.2 Fork Join

fork-join은 **부모**가 **자식** 작업을 나누고 완료를 기다린 뒤 결과를 결합하는 동기 모델이다. [U04-100] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

암묵적 방식에서는 실제 **스레드**를 직접 만들지 않고 병렬 작업을 식별하며 라이브러리가 **스레드** 수와 배정을 정한다. [U04-101] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

Java의 ForkJoinPool은 분할 정복 작업을 받는다. [U04-102] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

충분히 작으면 직접 풀고, 그렇지 않으면 하위 문제를 fork한 뒤 join하여 결과를 합친다. [U04-103] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

ForkJoinTask의 하위 클래스인 RecursiveTask는 결과를 반환하고 RecursiveAction은 반환하지 않는다. [U04-104] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

원문 SumTask 예제는 배열의 범위를 둘로 나누고 임계값 THRESHOLD=1000 아래에서 직접 합산한다. [U04-105] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

언제 충분히 작다고 볼지는 실제 타이밍 시험이 필요하다. [U04-106] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

작업 수가 **스레드** 수보다 훨씬 많을 수 있다. [U04-107] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

각 작업 **스레드**는 자신의 큐를 유지하며 큐가 비면 **work stealing**으로 다른 큐의 작업을 가져와 부하를 분산한다. [U04-108] (4.5.2 Fork Join, 인쇄 p.197-201)

4.5.3 OpenMP

OpenMP는 C·C++·FORTRAN의 API와 컴**파일**러 디렉티브 집합으로 **공유 메모리** 병렬 프로그래밍을 돕는다. [U04-109] (4.5.3 OpenMP, 인쇄 p.201-203)

개발자가 병렬 영역을 표시하면 실행시간 라이브러리가 **스레드** 실행을 관리한다. [U04-110] (4.5.3 OpenMP, 인쇄 p.201-203)

원문은 parallel 영역과 parallel for로 반복을 분배하는 예를 제시한다. [U04-111] (4.5.3 OpenMP, 인쇄 p.201-203)

스레드 수와 데이터의 공유·개별 사용 여부도 선택할 수 있다. [U04-112] (4.5.3 OpenMP, 인쇄 p.201-203)

OpenMP 병렬 for (원문 발췌)

```
#pragma omp parallel for
for (i = 0; i < N; i++) {
    c[i] = a[i] + b[i];
}
```

[U04-113] (4.5.3 OpenMP, 인쇄 p.202)

발췌 범위: 원문 병렬 반복문 전체 발췌이며 앞의 별도 parallel 영역 예제는 포함하지 않았다.

4.5.4 Grand Central Dispatch

GCD는 macOS·iOS의 실행시간 라이브러리·API·언어 확장이다. [U04-114] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)

태스크를 디스패치 큐에 넣고 큐에서 꺼낼 때 관리 중인 풀의 가용 **스레드**에 배정한다. [U04-115] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)

직렬 큐는 **FIFO**로 꺼낸 하나가 끝나야 다음 작업을 실행한다. [U04-116] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)

병행 큐도 **FIFO**로 제거하지만 여러 **태스크**를 동시에 실행할 수 있다. [U04-117] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)

서비스 품질 클래스	원문의 역할
사용자 대화형 [U04-118] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)	즉각적인 사용자 인터페이스·이벤트 반응. 작업량이 매우 작아야 한다. [U04-119] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)
사용자 시작 [U04-120] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)	**파일**·URL 열기처럼 사용자가 시작하여 완료를 기다리는 비교적 긴 작업 [U04-121] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)
유틸리티 [U04-122] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)	데이터 가져오기처럼 오래 걸리지만 즉각적인 결과가 필요하지 않은 작업 [U04-123] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)
백그라운드 [U04-124] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)	색인·백업처럼 사용자에게 보이지 않고 시간에 민감하지 않은 작업 [U04-125] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)

작업은 C 계열의 **블록** 또는 Swift closure로 나타낸다. [U04-126] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)

GCD는 POSIX **스레드** 풀의 크기를 응용 수요와 시스템 능력에 맞추어 적극적으로 늘리거나 줄인다. [U04-127] (4.5.4 Grand Central Dispatch, 인쇄 p.203-204)

4.5.5 Intel 스레드 빌딩 블록

Intel TBB는 특별한 컴**파일**러나 언어 지원 없이 C++ 병렬 응용을 돕는 템플릿 라이브러리이다. [U04-128] (4.5.5 Intel 스레드 빌딩 블록, 인쇄 p.204-206)

개발자는 **태스크**를 지정하고 스케줄러가 하부 **스레드**에 배정하며 부하 균형·**캐시** 인지를 제공한다. [U04-129] (4.5.5 Intel 스레드 빌딩 블록, 인쇄 p.204-206)

병렬 루프·원자적 연산·상호 배제 잠금 및 병행 자료구조를 포함한다. [U04-130] (4.5.5 Intel 스레드 빌딩 블록, 인쇄 p.204-206)

parallel_for는 반복 공간을 청크로 나누어 작업을 만들고 가용 **스레드**에 배정한다. [U04-131] (4.5.5 Intel 스레드 빌딩 블록, 인쇄 p.204-206)

처리 코어 수에 맞춰 직접 배열을 분할하는 방식보다 하드웨어별 분할의 세부사항을 라이브러리에 맡길 수 있다. [U04-132] (4.5.5 Intel 스레드 빌딩 블록, 인쇄 p.204-206)

원문은 apply(v[i])를 각 배열 원소에 적용하는 직렬 루프와 다음 템플릿 호출을 대비한다. [U04-133] (4.5.5 Intel 스레드 빌딩 블록, 인쇄 p.204-206)

TBB parallel_for (원문 발췌)

```
parallel_for (size_t(0), n, [=](size_t i) {apply(v[i]);});
```

[U04-134] (4.5.5 Intel 스레드 빌딩 블록, 인쇄 p.205)

발췌 범위: 원문 템플릿 호출 예제 전체 발췌이며 앞의 직렬 루프는 제외하였다.

4.6.1 fork() 및 exec() 시스템 콜

다중 **스레드**에서 **fork()**가 모든 **스레드**를 복제할지 호출한 **스레드**만 복제할지 고려해야 한다. [U04-135] (4.6.1 fork() 및 exec() 시스템 콜, 인쇄 p.206)

원문은 두 버전을 제공하는 UNIX를 설명한다. [U04-136] (4.6.1 fork() 및 exec() 시스템 콜, 인쇄 p.206)

곧 **exec()**를 할 경우 전체 **프로세스**가 대체되므로 모든 **스레드** 복제는 불필요하고, 복사본을 그대로 실행할 경우 모든 **스레드**가 필요하다. [U04-137] (4.6.1 fork() 및 exec() 시스템 콜, 인쇄 p.206)

어느 **스레드**가 **exec()**를 호출하든 지정한 새 프로그램은 모든 **스레드**를 포함한 전체 **프로세스**를 대체한다. [U04-138] (4.6.1 fork() 및 exec() 시스템 콜, 인쇄 p.206)

4.6.2 신호 처리

UNIX **신호**는 특정 이벤트에서 생성되고 **프로세스**에 전달되어 처리된다. [U04-139] (4.6.2 신호 처리, 인쇄 p.206-208)

동기식 **신호**는 불법 메모리 접근·0으로 나누기처럼 실행 연산에서 생겨 그 연산을 한 **스레드**에 전달되어야 한다. [U04-140] (4.6.2 신호 처리, 인쇄 p.206-208)

비동기 **신호**는 외부의 종료 요청·**타이머** 만료처럼 발생한다. [U04-141] (4.6.2 신호 처리, 인쇄 p.206-208)

커널의 기본 처리기를 사용자 정의 처리기로 대체할 수 있고 **신호**에 따라 무시하거나 종료할 수 있다. [U04-142] (4.6.2 신호 처리, 인쇄 p.206-208)

다중 **스레드**에서는 적용 **스레드**·모든 **스레드**·일부·전담 **스레드** 중 전달 대상을 정해야 한다. [U04-143] (4.6.2 신호 처리, 인쇄 p.206-208)

비동기 **신호**는 허용된 **스레드**에 전달될 수 있지만 한 번만 처리해야 한다. kill()은 **프로세스**, pthread_kill()은 특정 **스레드**를 지정한다. [U04-144] (4.6.2 신호 처리, 인쇄 p.206-208)

Windows의 APC는 지정된 **스레드**에 이벤트 처리 함수를 호출하므로 UNIX의 **프로세스** 전체 **신호** 처리와 다르다. [U04-145] (4.6.2 신호 처리, 인쇄 p.206-208)

4.6.3 스레드 취소

방식	동작	주의
비동기 취소 [U04-146] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)	목적 **스레드**를 즉시 종료 [U04-147] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)	공유 자료 갱신 중단과 자원 회수 누락 문제가 생길 수 있다. [U04-148] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)
지연 취소 [U04-149] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)	취소 요청을 표시하고 목적 **스레드**가 안전한 시점에 확인 [U04-150] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)	질서 있게 정리할 기회를 준다. [U04-151] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

pthread_cancel()은 취소 요청을 표시할 뿐이며 실제 동작은 목적 **스레드**의 설정에 달린다. [U04-152] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

취소 비활성 상태에서는 요청이 보류될 수 있다. [U04-153] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

기본 지연 취소는 취소 점에 도달할 때 발생한다. [U04-154] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

봉쇄형 read() 등이 취소 점이며 pthread_testcancel()로 직접 검사할 수 있다. [U04-155] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

요청이 있으면 이 함수는 복귀하지 않고 종료한다. [U04-156] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

정리 핸들러는 종료 전에 자원을 해제하도록 한다. [U04-157] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

원문은 Pthreads의 비동기 취소를 권장하지 않는다고 설명한다. [U04-158] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

Java는 interrupt()로 **인터럽트** 상태를 설정하고 **스레드**가 isInterrupted()로 검사하는 지연 취소와 유사한 정책을 사용한다. [U04-159] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

요청을 보냈다는 사실과 실제 종료했다는 사실을 구별해야 한다. [U04-160] (4.6.3 스레드 취소, 인쇄 p.208-210)

4.6.4 스레드 로컬 저장장치

TLS는 **스레드**마다 자신만 접근할 고유 데이터를 제공한다. [U04-161] (4.6.4 스레드 로컬 저장장치, 인쇄 p.210-211)

지역 변수는 한 함수 호출 동안만 보이지만 **TLS**는 여러 함수 호출에 걸쳐 보존된다. [U04-162] (4.6.4 스레드 로컬 저장장치, 인쇄 p.210-211)

정적 데이터와 비슷하지만 각 **스레드**마다 고유하다는 차이가 있다. [U04-163] (4.6.4 스레드 로컬 저장장치, 인쇄 p.210-211)

생성 과정을 직접 제어하지 못하는 풀에서도 **스레드**별 식별자 등을 저장할 수 있다. [U04-164] (4.6.4 스레드 로컬 저장장치, 인쇄 p.210-211)

원문은 Java ThreadLocal, Pthreads 키, C# ThreadStatic, gcc __thread를 소개한다. [U04-165] (4.6.4 스레드 로컬 저장장치, 인쇄 p.210-211)

4.6.5 스케줄러 액티베이션

다대다·두 수준 모델에서는 사용자 라이브러리와 **커널**이 협력하여 필요한 **커널 스레드** 수를 조정해야 한다. [U04-166] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

LWP(경량 프로세스)는 사용자 라이브러리에 가상 처리기처럼 보이고 각 LWP는 **커널 스레드** 하나에 연결된다. [U04-167] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

커널 스레드가 봉쇄되면 해당 LWP와 그 위의 **사용자 스레드**도 봉쇄된다. [U04-168] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

봉쇄와 해제를 알리는 upcall

1. **커널**이 **스레드**가 봉쇄됨과 식별자를 라이브러리에 알리고 새 가상 처리기를 제공한다. [U04-169] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

2. upcall 처리기가 상태를 저장하고 다른 실행 가능 **스레드**를 스케줄한다. [U04-170] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

3. 대기 이벤트가 끝나면 **커널**이 다시 알린다. [U04-171] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

4. 처리기가 이전 **스레드**를 실행 가능으로 표시하고 가용 가상 처리기에서 실행하도록 한다. [U04-172] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

입출력 중심 응용은 동시에 봉쇄되는 호출을 감당할 충분한 LWP가 필요할 수 있다. [U04-173] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

원문 예에서 **파일** 읽기 5개에 LWP가 4개뿐이면 다섯 번째 요청은 한 LWP가 돌아올 때까지 기다린다. [U04-174] (4.6.5 스케줄러 액티베이션, 인쇄 p.211-212)

4.7.1 Windows 스레드

Windows는 **사용자 스레드** 하나에 **커널 스레드** 하나를 대응시킨다. [U04-175] (4.7.1 Windows 스레드, 인쇄 p.213-214)

스레드는 식별자·레지스터·프로그램 카운터·사용자 및 **커널** 스택·개별 저장 영역을 가진다. [U04-176] (4.7.1 Windows 스레드, 인쇄 p.213-214)

ETHREAD는 소속 **프로세스**·시작 루틴·**KTHREAD** 포인터, **KTHREAD**는 스케줄링·동기화·**커널** 스택·**TEB** 포인터를 갖는다. [U04-177] (4.7.1 Windows 스레드, 인쇄 p.213-214)

둘은 **커널** 공간이다. [U04-178] (4.7.1 Windows 스레드, 인쇄 p.213-214)

TEB는 사용자 공간에서 식별자·사용자 스택·**TLS** 배열을 제공한다. [U04-179] (4.7.1 Windows 스레드, 인쇄 p.213-214)

그림 4.21 Windows 스레드의 자료구조



그림 4.21 Windows 스레드의 자료구조

그림 4.21 Windows **스레드**의 자료구조 [U04-180] (4.7.1 Windows 스레드, 인쇄 p.214)

4.7.2 Linux 스레드

Linux는 **프로세스**와 **스레드**를 모두 **태스크**로 다룬다. clone()의 플래그가 **부모·자식**의 공유 범위를 결정한다. [U04-181] (4.7.2 Linux 스레드, 인쇄 p.214-215)

CLONE_FS는 **파일** 시스템 정보, CLONE_VM은 메모리 공간, CLONE_SIGHAND는 **신호** 처리기, CLONE_FILES는 열린 **파일** 집합을 공유한다. [U04-182] (4.7.2 Linux 스레드, 인쇄 p.214-215)

여러 자료구조를 공유하면 **스레드**처럼, 공유하지 않으면 **fork()**에 가까운 **프로세스**처럼 동작한다. [U04-183] (4.7.2 Linux 스레드, 인쇄 p.214-215)

task_struct가 데이터 자체가 아니라 관련 자료구조의 포인터를 가지므로 필요한 부분만 같은 구조를 가리키게 할 수 있다. [U04-184] (4.7.2 Linux 스레드, 인쇄 p.214-215)

원문은 clone의 다른 플래그가 하나의 Linux **커널** 아래 격리된 시스템인 컨테이너 생성에도 연결된다고 설명한다. [U04-185] (4.7.2 Linux 스레드, 인쇄 p.214-215)

4.8 요약과 원문 복습 범위

스레드의 공유 이점과 병렬화의 어려움은 함께 고려해야 한다. [U04-186] (4.8 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.215-218)

매핑 모델과 스레딩 도구는 생성·관리 책임을 어디에 두는지 구별한다. [U04-187] (4.8 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.215-218)

장말 연습문제 4.1~4.7은 성능 이점·Amdahl·병렬 유형·사용자와 **커널 스레드**·**문맥 교환**·생성 자원·LWP를 검토한다. [U04-188] (4.8 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.215-218)

새 사례나 계산 풀이를 추가하지 않았고 추가 자료·참고문헌의 외부 내용은 사용하지 않았다. [U04-189] (4.8 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.215-218)

주요 비교표

데이터 병렬과 태스크 병렬

기준	데이터 병렬	태스크 병렬
분할 대상 [U04-190] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)	데이터 부분집합 [U04-191] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)	서로 다른 작업 [U04-192] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)
코어별 연산 [U04-193] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)	동일 [U04-194] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)	고유 연산 [U04-195] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)
관계 [U04-196] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)	두 방법을 혼합할 수 있다. [U04-197] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)	두 방법을 혼합할 수 있다. [U04-197] (데이터 병렬과 태스크 병렬, 인쇄 p.181-182)

비동기 취소와 지연 취소

기준	비동기	지연
시점 [U04-198] (비동기 취소와 지연 취소, 인쇄 p.208-210)	즉시 종료 [U04-199] (비동기 취소와 지연 취소, 인쇄 p.208-210)	안전한 취소 점에서 요청을 확인 [U04-200] (비동기 취소와 지연 취소, 인쇄 p.208-210)
자원·공유 상태 [U04-201] (비동기 취소와 지연 취소, 인쇄 p.208-210)	갱신 중 중단·자원 미반환 위험 [U04-202] (비동기 취소와 지연 취소, 인쇄 p.208-210)	정리 기회를 제공 [U04-203] (비동기 취소와 지연 취소, 인쇄 p.208-210)

핵심 용어 표

용어	원문 정의·설명
스레드	**스레드**는 CPU 이용의 기본 단위이며 **스레드** ID, 프로그램 카운터, 레지스터 집합과 스택으로 구성된다. [U04-001] (4.1 개요, 인쇄 p.176)
병행성	병행 시스템은 모든 작업이 진행되게 하여 둘 이상의 작업을 지원한다. [U04-002] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.179)
병렬성	병렬 시스템은 둘 이상의 작업을 동시에 수행할 수 있다. [U04-204] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.179)
사용자 스레드	**사용자 스레드**는 **커널** 위에서 지원되며 **커널**의 지원 없이 관리된다. [U04-205] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182)
커널 스레드	**커널 스레드**는 **운영체제**에 의해 직접 지원되고 관리된다. [U04-206] (4.3 다중 스레드 모델, 인쇄 p.182)
데이터 병렬 처리	**데이터 병렬 처리**는 동일한 데이터의 부분 집합을 다른 컴퓨팅 코어에 분산시키고 각 코어에서 동일한 연산을 수행한다. [U04-207] (4.8 요약, 인쇄 p.216)
작업 병렬 처리	**작업 병렬 처리**는 여러 코어에 작업을 분산시키며 각 작업은 고유한 연산을 수행한다. [U04-208] (4.8 요약, 인쇄 p.216)
암묵적 스레딩	**암묵적 스레딩**은 작업을 식별하고 언어 또는 API **프레임**워크가 **스레드**를 만들고 관리할 수 있게 한다. [U04-003] (4.8 요약, 인쇄 p.216)

장 요약

요약 기준: 4.8 요약

동일한 **프로세스**에 속한 **스레드**는 코드와 데이터를 포함하여 많은 **프로세스** 자원을 공유한다. [U04-209] (4.8 요약, 인쇄 p.215)

다중 **스레드** 응용 프로그램의 네 가지 주요 이점은 응답성, 자원 공유, 경제성 및 확장성이다. [U04-210] (4.8 요약, 인쇄 p.215)

사용자 수준 **스레드**는 궁극적으로 CPU에서 실행되도록 **커널 스레드**에 매핑되어야 한다. [U04-211] (4.8 요약, 인쇄 p.216)

데이터 병렬 처리는 동일한 데이터의 부분 집합을 다른 컴퓨팅 코어에 분산시키고 각 코어에서 동일한 연산을 수행한다. [U04-207] (4.8 요약, 인쇄 p.216)

암묵적 스레딩은 작업을 식별하고 언어 또는 API **프레임**워크가 **스레드**를 만들고 관리할 수 있게 한다. [U04-003] (4.8 요약, 인쇄 p.216)

원문 확인 메모

Amdahl 보충 설명의 순차 비율 40%와 최대 2.0배 문구는 제시 공식과 불일치하여 원문 확인 필요로 남겼다.

제5장. CPU 스케줄링

(제5장. CPU 스케줄링, 인쇄 p.219-279)

학습 목표·범위

CPU 스케줄링은 **준비 큐**에서 대기 **프로세스**를 선택하고 CPU를 할당하는 작업이다. [U05-001] (5.9 요약, 인쇄 p.274)

스케줄링 알고리즘은 CPU 이용률, 처리량, 총처리 시간, 대기 시간 및 응답 시간의 다섯 기준으로 평가할 수 있다. [U05-002] (5.9 요약, 인쇄 p.274)

Rate-monotonic 실시간 스케줄링은 **선점**과 **정적 우선순위** 정책을 사용하여 주기적 작업을 스케줄한다. [U05-003] (5.9 요약, 인쇄 p.275)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

5.1 기본 개념

다중 프로그래밍은 한 **프로세스**가 입출력 등을 기다리는 동안 다른 **프로세스**에 CPU를 할당하여 이용률을 높인다. [U05-004] (5.1 기본 개념, 인쇄 p.219-220)

코어가 하나면 한순간 하나만 실행하고 **다중 코어**에서는 이 개념을 각 코어에 적용한다. [U05-005] (5.1 기본 개념, 인쇄 p.219-220)

현대 **운영체제**에서 실제 스케줄 대상은 보통 **커널 스레드**이다. [U05-006] (5.1 기본 개념, 인쇄 p.219-220)

원문은 일반적 논의에서는 **프로세스** 스케줄링이라는 표현을 쓰고 **스레드**에 특화된 경우 이를 구별한다. [U05-007] (5.1 기본 개념, 인쇄 p.219-220)

5.1.1 CPU·I/O 버스트 사이클

프로세스 실행은 **CPU 버스트**와 **I/O 버스트**가 교대로 나타나는 사이클이다. [U05-008] (5.1.1 CPU·I/O 버스트 사이클, 인쇄 p.220-222)

마지막 **CPU 버스트**는 다음 입출력 대신 종료 요청으로 끝난다. [U05-009] (5.1.1 CPU·I/O 버스트 사이클, 인쇄 p.220-222)

관측상 짧은 **CPU 버스트**는 많고 긴 **버스**트는 적다. [U05-010] (5.1.1 CPU·I/O 버스트 사이클, 인쇄 p.220-222)

I/O 중심 프로그램은 짧은 **CPU 버스트**가 많고 CPU 중심 프로그램은 긴 **버스**트를 가질 수 있으므로 이 분포가 알고리즘 선택에 중요하다. [U05-011] (5.1.1 CPU·I/O 버스트 사이클, 인쇄 p.220-222)

5.1.2 CPU 스케줄러

CPU 스케줄러는 준비된 메모리 내 **프로세스** 가운데 다음 실행 대상을 선택한다. [U05-012] (5.1.2 CPU 스케줄러, 인쇄 p.220-221)

준비 큐는 반드시 **FIFO**가 아니며 우선순위 큐·트리·순서 없는 연결 리스트도 가능하다. [U05-013] (5.1.2 CPU 스케줄러, 인쇄 p.220-221)

큐의 레코드는 일반적으로 PCB이다. [U05-014] (5.1.2 CPU 스케줄러, 인쇄 p.220-221)

준비 상태라는 의미와 구현 자료구조를 혼동하지 않아야 한다. [U05-015] (5.1.2 CPU 스케줄러, 인쇄 p.220-221)

5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링

결정이 가능한 상황	선택의 성격
실행 → 대기 [U05-016] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)	현재 **프로세스**가 CPU를 내놓았으므로 다른 준비 **프로세스**를 선택해야 한다. [U05-017] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)
실행 → 준비 [U05-018] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)	현재 **프로세스**의 계속 실행과 다른 **프로세스** 사이에서 선택할 수 있다. [U05-019] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)
대기 → 준비 [U05-020] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)	새로 준비된 **프로세스**와 현재 실행 **프로세스**를 비교할 수 있다. [U05-021] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)
종료 [U05-022] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)	실행할 다른 준비 **프로세스**를 선택해야 한다. [U05-023] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)

첫 번째와 네 번째 경우에만 교체하면 **비선점(협조적)** 스케줄링이다. [U05-024] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)

할당된 CPU는 종료하거나 대기로 전환할 때까지 유지한다. [U05-025] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)

다른 상황에서도 CPU를 뺏을 수 있으면 **선점**이다. [U05-026] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)

선점은 공유 자료 갱신 도중 다른 실행이 개입하여 경쟁 조건을 만들 수 있다. [U05-027] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)

비**선점**형 **커널**은 구조가 단순해지지만 실시간 응답에 불리하다. [U05-028] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)

선점형 **커널**은 공유 **커널** 자료구조를 mutex 등으로 보호해야 한다. [U05-029] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)

인터럽트의 영향을 받는 짧은 코드 부분에서 **인터럽트**를 잠시 끌 수 있지만 자주 사용하거나 긴 명령 구간에 적용하면 안 된다. [U05-030] (5.1.3 선점 및 비선점 스케줄링, 인쇄 p.221-223)

5.1.4 디스패처

디스패처는 스케줄러가 선택한 **프로세스**에 실제 CPU 제어를 넘긴다. [U05-031] (5.1.4 디스패처, 인쇄 p.223-224)

문맥 교환, **사용자 모드** 전환, 사용자 프로그램의 적절한 재개 위치로 이동하는 작업을 수행한다. [U05-032] (5.1.4 디스패처, 인쇄 p.223-224)

하나를 멈추고 다음 실행을 시작할 때까지의 시간이 **디스패치 지연**이므로 빠르게 수행되어야 한다. [U05-033] (5.1.4 디스패처, 인쇄 p.223-224)

원문 Linux 예제는 vmstat로 시스템의 **문맥 교환**을, /proc의 **프로세스** 상태 **파일**로 개별 횟수를 관찰한다. [U05-034] (5.1.4 디스패처, 인쇄 p.223-224)

자발적 교환은 현재 사용할 수 없는 자원을 요청하여 CPU를 포기한 경우이고 **비자발적 교환**은 시간 할당량 만료·높은 우선순위 **선점** 등으로 빼앗긴 경우이다. [U05-035] (5.1.4 디스패처, 인쇄 p.223-224)

5.2 스케줄링 기준

기준	정의	일반 목표
CPU 이용률 [U05-036] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	CPU가 바쁘게 일하는 비율 [U05-037] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	최대화 [U05-038] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)
처리량 [U05-039] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	단위 시간에 완료한 **프로세스** 수 [U05-040] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	최대화 [U05-038] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)
총처리 시간 [U05-041] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	제출부터 완료까지. 준비 대기·CPU 실행·입출력 시간을 포함 [U05-042] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	최소화 [U05-043] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)
대기 시간 [U05-044] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	**준비 큐**에서 보낸 시간의 합 [U05-045] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	최소화 [U05-043] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)
응답 시간 [U05-046] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	요청 제출부터 첫 응답이 시작될 때까지 [U05-047] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)	최소화 [U05-043] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)

첫 응답까지와 응답을 모두 출력하는 데 걸리는 시간은 다르다. [U05-048] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)

평균뿐 아니라 최댓값·최솟값이나 응답 시간의 편차가 중요한 환경도 있다. [U05-049] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)

원문의 기본 수치 예제는 단일 코어, **프로세스**당 하나의 **CPU 버스트**, 밀리초 단위 및 평균대기 시간이라는 단순화 조건을 사용한다. [U05-050] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)

이 조건을 실제 모든 실행의 성능 보장으로 확대하지 않는다. [U05-051] (5.2 스케줄링 기준, 인쇄 p.225-226)

5.3.1 선입 선처리 스케줄링

FCFS는 CPU를 먼저 요청한 순서로 할당한다. [U05-052] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

준비 큐의 꼬리에 PCB를 넣고 머리에서 선택하는 **FIFO**로 구현할 수 있어 단순하다. [U05-053] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

비**선점**이므로 현재 **버스트**를 마치거나 대기할 때까지 CPU를 점유한다. [U05-054] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

긴 작업 뒤에 짧은 작업이 몰리면 평균대기 시간이 길어진다. [U05-055] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

원문의 동시 도착 예	P1	P2	P3
CPU 버스트(ms) [U05-056] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	24 [U05-057] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	3 [U05-058] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	3 [U05-058] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)
P1→P2→P3일 때 대기 [U05-059] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	0 [U05-060] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	24 [U05-057] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	27 [U05-061] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)
P2→P3→P1일 때 대기 [U05-062] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	6 [U05-063] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	0 [U05-060] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)	3 [U05-058] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

첫 순서는 평균 (0 + 24 + 27)/3 = 17ms, 두 번째는 (6 + 0 + 3)/3 = 3ms이다. [U05-064] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

같은 **버스트** 집합도 도착 순서에 따라 크게 달라진다. [U05-065] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

아래는 원문 첫 순서의 간트차트이다. [U05-066] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

FCFS의 원문 간트차트



FCFS의 원문 간트차트 [U05-067] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.227)

호위 효과는 긴 CPU 중심 **프로세스**가 CPU를 보유하는 동안 여러 I/O 중심 **프로세스**가 기다리는 현상이다. [U05-068] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

이때 장치는 쉬고, CPU 중심 작업이 입출력으로 옮기면 짧은 작업들이 빨리 실행·재대기하여 이번에는 CPU가 쉬게 될 수 있다. [U05-069] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

짧은 **프로세스**를 먼저 처리할 때보다 CPU·장치 이용률이 낮아지는 이유이다. [U05-070] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

대화형 시스템에서 규칙적인 CPU 몫을 제공하기 어렵다는 한계도 있다. [U05-071] (5.3.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.226-228)

5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링

SJF는 전체 작업 길이가 아니라 **다음 CPU 버스트**가 가장 짧은 **프로세스**를 고른다. [U05-072] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

길이가 같으면 **FCFS**로 정한다. [U05-073] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

주어진 **작업 집합**에서 짧은 **버스**트를 앞당기면 짧은 작업의 대기 감소가 긴 작업의 증가보다 커서 평균대기 시간을 최소화한다. [U05-074] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

그러나 실제 다음 **버스**트를 미리 알 수 없으므로 예측이 필요하다. [U05-075] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

프로세스	P1	P2	P3	P4
원문 **버스**트(ms) [U05-076] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	6 [U05-077] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	8 [U05-078] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	7 [U05-079] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	3 [U05-080] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)
SJF 대기(ms) [U05-081] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	3 [U05-080] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	16 [U05-082] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	9 [U05-083] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	0 [U05-084] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

동시 도착한 위 예의 실행 순서는 P4→P1→P3→P2이고 구간 경계는 0·3·9·16·24이다. [U05-085] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

평균대기는 (3 + 16 + 9 + 0)/4 = 7ms이며 원문 **FCFS** 비교값은 10.25ms이다. [U05-086] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

> **원문 수식**: $\tau_{n+1} = \alpha\, t_n + (1-\alpha)\tau_n$, $0 \le \alpha \le 1$; t_n: n번째 실제 **CPU 버스트** 길이; τ_n: 앞서 축적한 예측값; τ_{n+1}: **다음 CPU 버스트** 예측; α: 최근 실제값과 과거 예측에 줄 상대 가중치; α=0이면 과거 예측만, α=1이면 가장 최근 **버스**트만 반영한다. α=1/2이면 둘에 같은 무게를 준다. 원문 그림은 α=1/2, 초기 예측 10을 사용한다. [U05-087] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

재귀적으로 대입하면 오래된 **버스**트에 대한 가중치는 (1−α)의 거듭제곱으로 감소한다. [U05-088] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

원문의 전개식은 아래에 그대로 보존한다. [U05-089] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

지수 평균의 원문 전개식

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha)\alpha t_{n-1} + \cdots + (1-\alpha)^j \alpha t_{n-j} + \cdots + (1-\alpha)^{n+1}\tau_0.$$

지수 평균의 원문 전개식 [U05-090] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.230)

선점형 **SJF**는 새로 도착한 **버스**트와 현재 남은 시간을 비교하여 더 짧은 쪽을 실행하는 **최소 잔여 시간 우선(SRTF)**이다. [U05-091] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

비**선점**형은 현재 **버스**트가 끝나도록 한다. [U05-092] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

프로세스	P1	P2	P3	P4
도착(ms) [U05-093] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	0 [U05-084] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	1 [U05-094] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	2 [U05-095] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	3 [U05-080] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)
버스트(ms) [U05-096] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	8 [U05-078] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	4 [U05-097] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	9 [U05-083] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)	5 [U05-098] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

원문 예에서 P1이 시간 0에 시작하지만 시간 1에 남은 7보다 짧은 4의 P2가 도착하여 **선점**한다. [U05-099] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

실행 순서는 P1(0~1)→P2(1~5)→P4(5~10)→P1(10~17)→P3(17~26)이다. [U05-100] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

평균대기는 [(10−1)+(1−1)+(17−2)+(5−3)]/4 = 6.5ms이고 비**선점** 비교값은 7.75ms이다. [U05-101] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.228-230)

선점형 SJF의 원문 간트차트



선점형 **SJF**의 원문 간트차트 [U05-102] (5.3.2 최단 작업 우선 스케줄링, 인쇄 p.230)

5.3.3 라운드 로빈 스케줄링

RR은 **FCFS**에 시간 할당량 q와 **선점**을 추가한다. [U05-103] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

준비 큐를 원형으로 돌며 각 **프로세스**에 한 번씩 q를 준다. q 이전에 **버스**트가 끝나면 자발적으로 넘기고, 길면 **타이머 인터럽트** 후 큐 꼬리로 돌아간다. [U05-104] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

실행 가능한 **프로세스**가 하나가 아니면 연속 두 몫을 받지 않는다. [U05-105] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

원문의 P1=24, P2=P3=3 및 q=4 예에서는 P1(0~4)→P2(4~7)→P3(7~10) 후 P1이 나머지를 수행한다. [U05-106] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

대기는 6·4·7이고 평균은 17/3 = 5.66ms로 제시된다. [U05-107] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

원문의 시간 경계를 보존한 차트는 아래와 같다. [U05-108] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

RR의 원문 간트차트(q=4ms)



RR의 원문 간트차트(q=4ms) [U05-109] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.231)

> **원문 수식**: 다음 몫까지의 대기 상한: (n − 1)q; n: **준비 큐**의 **프로세스** 수; q: 각 시간 할당량; 각 **프로세스**가 최대 q 덩어리로 CPU의 1/n을 나누어 받는 원문 조건이다. 예를 들어 n=5, q=20ms이면 매 100ms마다 최대 20ms를 받는다. [U05-110] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

q가 매우 크면 **FCFS**와 같아지고 너무 작으면 **문맥 교환** 오버헤드가 커진다. [U05-111] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

따라서 q는 **문맥 교환** 시간보다 충분히 커야 하지만 과도하게 커서도 안 된다. q 증가가 평균 총처리 시간을 반드시 개선하는 것은 아니다. [U05-112] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

많은 **버스**트가 한 몫 안에 끝나면 개선될 수 있다. [U05-113] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

원문은 **CPU 버스트**의 약 80%가 q보다 짧아야 한다는 경험 기준을 제시한다. [U05-114] (5.3.3 라운드 로빈 스케줄링, 인쇄 p.230-233)

5.3.4 우선순위 스케줄링

우선순위 스케줄링은 가장 높은 우선순위 **프로세스**에 CPU를 준다. [U05-115] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

같은 순위는 **FCFS** 또는 **RR**로 처리할 수 있다. [U05-116] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

예상 다음 **버스**트의 역을 우선순위로 쓰는 **SJF**는 이 방식의 특수한 경우이다. [U05-117] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

숫자가 크거나 작을 때 어느 쪽이 높은 우선순위인지는 시스템마다 다르며 원문의 기본 예는 낮은 숫자가 높은 순위를 뜻한다. [U05-118] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

내부 우선순위는 시간 제한·메모리 요구·열린 **파일** 수·I/O 대 CPU 비율처럼 측정 가능한 값에서, 외부 우선순위는 중요성·비용 등의 외부 기준에서 정한다. [U05-119] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

선점형은 더 높은 순위 도착 시 현재 실행을 뺏고 비**선점**형은 다음 선택 때 반영한다. [U05-120] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

주요 한계는 낮은 순위가 끝없이 기다리는 **기아(무한 봉쇄)**이다. [U05-121] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

노화(aging)는 오래 대기한 **프로세스**의 우선순위를 점차 높여 이를 완화한다. [U05-122] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

같은 순위에 **RR**을 쓰면 우선순위 집단 안에서도 몫을 나눈다. [U05-123] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

원문은 최고 순위가 먼저 끝나고 다음 동일 순위 쌍이 q=2로 교대하는 예로 두 정책의 결합을 설명한다. [U05-124] (5.3.4 우선순위 스케줄링, 인쇄 p.233-235)

5.3.5 다단계 큐 스케줄링

다단계 큐는 순위나 **프로세스** 유형별로 **준비 큐**를 나눈다. [U05-125] (5.3.5 다단계 큐 스케줄링, 인쇄 p.235-237)

각 큐는 자체 알고리즘을 사용할 수 있다. [U05-126] (5.3.5 다단계 큐 스케줄링, 인쇄 p.235-237)

원문은 대화형 전경 큐에 **RR**, 배치 배경 큐에 **FCFS**를 쓰는 경우를 든다. [U05-127] (5.3.5 다단계 큐 스케줄링, 인쇄 p.235-237)

전형적으로 **프로세스**는 진입할 때 정해진 큐에 남는다. [U05-128] (5.3.5 다단계 큐 스케줄링, 인쇄 p.235-237)

큐 내부뿐 아니라 큐 사이에도 정책이 필요하다. [U05-129] (5.3.5 다단계 큐 스케줄링, 인쇄 p.235-237)

고정 우선순위를 쓰면 상위 큐가 비어야 하위 큐를 실행하고 상위 작업 도착 시 하위를 **선점**한다. [U05-130] (5.3.5 다단계 큐 스케줄링, 인쇄 p.235-237)

다른 방식은 큐별로 CPU 비율을 나누는 것으로 원문은 전경 80%·배경 20%를 예로 든다. [U05-131] (5.3.5 다단계 큐 스케줄링, 인쇄 p.235-237)

높은 큐의 절대 우선권과 각 큐의 시간 몫은 다른 선택이다. [U05-132] (5.3.5 다단계 큐 스케줄링, 인쇄 p.235-237)

5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링

다단계 피드백 큐는 **프로세스**가 큐 사이를 이동할 수 있다. [U05-133] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

CPU를 많이 쓰면 낮은 큐로 내려가고 I/O 중심·대화형처럼 짧은 **버스트**는 높은 큐에 머문다. [U05-134] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

오래 대기한 하위 큐 작업을 올리는 노화로 기아를 줄일 수 있다. [U05-135] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

원문의 3단계 예

1. 새 **프로세스**는 큐 0에서 8ms를 받는다. [U05-136] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

2. 끝나지 않으면 큐 1의 꼬리로 내려가고 큐 0이 비었을 때 16ms를 받는다. [U05-137] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

3. 또 끝나지 않으면 큐 2로 간다. 큐 0·1이 비었을 때 **FCFS**로 실행한다. [U05-138] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

4. 상위 큐에 새 **프로세스**가 오면 하위 큐의 실행을 **선점**한다. [U05-139] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

그림 5.9 다단계 피드백 큐



그림 5.9 다단계 피드백 큐

그림 5.9 **다단계 피드백 큐** [U05-140] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.238)

정의해야 할 매개변수는 큐 수, 각 큐 알고리즘, 승격 시기, 강등 시기, 새로 서비스가 필요할 때 들어갈 큐이다. [U05-141] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

특정 시스템에 맞게 매우 유연하지만 이 매개변수의 적절한 선택이 필요하여 복잡하다. [U05-142] (5.3.6 다단계 피드백 큐 스케줄링, 인쇄 p.237-239)

5.4.1 경쟁 범위

범위	경쟁 대상과 결정 주체
PCS(**프로세스** 경쟁 범위) [U05-143] (5.4.1 경쟁 범위, 인쇄 p.239-240)	같은 **프로세스**의 **사용자 스레드**들이 가용 LWP를 놓고 경쟁한다. **스레드 라이브러리**가 결정한다. [U05-144] (5.4.1 경쟁 범위, 인쇄 p.239-240)
SCS(시스템 경쟁 범위) [U05-145] (5.4.1 경쟁 범위, 인쇄 p.239-240)	시스템 전체의 **커널 스레드**가 물리 CPU 코어를 놓고 경쟁한다. **커널**이 결정한다. [U05-146] (5.4.1 경쟁 범위, 인쇄 p.239-240)

사용자 스레드가 LWP에 스케줄되었다고 해서 곧바로 물리 CPU에서 실행되는 것은 아니다. [U05-147] (5.4.1 경쟁 범위, 인쇄 p.239-240)

해당 **커널 스레드**도 CPU에 배정되어야 한다. [U05-148] (5.4.1 경쟁 범위, 인쇄 p.239-240)

일대일 Windows·Linux는 SCS를 사용한다. [U05-149] (5.4.1 경쟁 범위, 인쇄 p.239-240)

PCS는 통상 프로그래머가 정한 우선순위를 따르고 더 높은 순위로 **선점**할 수 있지만 동일 순위의 타임 슬라이스를 보장하지는 않는다. [U05-150] (5.4.1 경쟁 범위, 인쇄 p.239-240)

5.4.2 Pthread 스케줄링

PTHREAD_SCOPE_PROCESS는 PCS, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM은 SCS를 선택한다. [U05-151] (5.4.2 Pthread 스케줄링, 인쇄 p.240-241)

다대다에서 SYSTEM을 쓰면 **사용자 스레드**에 LWP를 만들고 연결하여 일대일에 가까운 방식이 된다. pthread_attr_getscope()는 현재 범위를 읽고 pthread_attr_setscope()는 속성에 범위를 지정한다. [U05-152] (5.4.2 Pthread 스케줄링, 인쇄 p.240-241)

오류 시 0이 아닌 값을 반환한다. [U05-153] (5.4.2 Pthread 스케줄링, 인쇄 p.240-241)

원문은 Linux·macOS에서 SYSTEM만 허용한다고 설명한다. [U05-154] (5.4.2 Pthread 스케줄링, 인쇄 p.240-241)

원문 그림 5.10은 기본 속성을 얻고 현재 범위를 출력한 뒤 SYSTEM을 설정하여 다섯 **스레드**를 생성·조인한다. [U05-155] (5.4.2 Pthread 스케줄링, 인쇄 p.240-241)

원문 확인 필요: 인쇄 240쪽 설명 중 PROCESS로 지정한다는 문장과 실제 그림의 SYSTEM 설정이 일치하지 않는다. [U05-156] (5.4.2 Pthread 스케줄링, 인쇄 p.240-241)

이 노트는 실제 코드의 SYSTEM을 기준으로 목적을 설명하고 불일치를 명시한다. [U05-157] (5.4.2 Pthread 스케줄링, 인쇄 p.240-241)

그림 5.10의 경쟁 범위 설정 부분 (원문 발췌)

```
/* set the scheduling algorithm to PCS or SCS */
pthread_attr_setscope(&attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);
```

[U05-158] (5.4.2 Pthread 스케줄링, 인쇄 p.241)

발췌 범위: 그림 5.10 중 경쟁 범위 설정의 두 줄만 발췌하였다. 속성 초기화·현재 범위 확인·스레드 생성·조인은 제외하였다.

5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법

여러 CPU는 병렬 실행과 부하 공유를 가능하게 하지만 스케줄링을 복잡하게 한다. [U05-159] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)

비대칭 다중 처리는 한 마스터가 스케줄링·입출력 등 시스템 활동을 맡아 자료 공유를 단순화하지만 마스터가 병목이 될 수 있다. [U05-160] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)

SMP는 각 처리기가 스스로 스케줄한다. [U05-161] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)

준비 큐	장점	쟁점
공통 큐 [U05-162] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)	유휴 처리기가 곧바로 작업을 선택할 수 있다. [U05-163] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)	같은 **스레드** 중복 선택·누락을 막는 동기화가 필요하며 락 경합이 병목이 될 수 있다. [U05-164] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)
처리기별 큐 [U05-165] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)	공유 큐 접근 경합을 줄이고 **캐시** 선호도를 활용한다. [U05-166] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)	큐마다 부하가 달라질 수 있어 균등화가 필요하다. [U05-167] (5.5.1 다중 처리기 스케줄링의 접근 방법, 인쇄 p.242-243)

5.5.2 다중 코어 프로세서

한 칩의 여러 코어는 **운영체제**에 개별 논리 CPU처럼 보인다. [U05-168] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

코어는 메모리 데이터가 준비되기를 기다리는 **메모리 스톨**로 계산 시간을 잃을 수 있다. [U05-169] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

하드웨어 다중 스레딩은 한 코어에 여러 하드웨어 실행 상태를 두고 한 **스레드**가 기다릴 때 다른 **스레드**로 전환한다. [U05-170] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

각 하드웨어 **스레드**는 명령 포인터·레지스터 등 상태를 가지므로 **운영체제**에는 논리 CPU로 보인다. [U05-171] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

거친 다중 스레딩은 긴 지연 이벤트에서 전환하여 **파이프**라인 정리·재충전 비용이 크다. [U05-172] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

세밀한 다중 스레딩은 명령 주기 같은 짧은 경계에서 전환하도록 회로를 제공하여 전환 비용을 낮춘다. [U05-173] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

물리 코어의 **캐시**·**파이프**라인 자원은 하드웨어 **스레드**가 공유한다. [U05-174] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

원문의 두 단계 스케줄링

1. 운영체제가 논리 CPU인 하드웨어 **스레드**에 실행할 소프트웨어 **스레드**를 배정한다. [U05-175] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

2. 코어가 실제 실행할 하드웨어 **스레드**를 선택한다. [U05-176] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

두 결정은 무관하지 않다. [U05-177] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

소프트웨어 **스레드**를 같은 코어의 하드웨어 **스레드** 둘에 넣으면 자원을 나누므로 서로 다른 코어에 배정하는 것보다 느릴 수 있다. [U05-178] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

운영체제가 자원 공유 구조를 알면 더 적절한 배정을 할 수 있다. [U05-179] (5.5.2 다중 코어 프로세서, 인쇄 p.243-246)

5.5.3 부하 균등화

부하 균등화는 어떤 처리기는 쉬고 다른 처리기에는 대기 **스레드**가 쌓이는 불균형을 줄인다. [U05-180] (5.5.3 부하 균등화, 인쇄 p.247)

주로 처리기별 큐를 사용하는 경우 필요하다. push 이주는 주기적으로 부하를 검사하여 바쁜 처리기에서 덜 바쁜 곳으로 옮기고, pull 이주는 유휴 처리기가 바쁜 쪽에서 작업을 가져온다. [U05-181] (5.5.3 부하 균등화, 인쇄 p.247)

둘은 함께 사용할 수 있다. [U05-182] (5.5.3 부하 균등화, 인쇄 p.247)

같은 **스레드** 수가 항상 같은 부하를 뜻하지 않는다. [U05-183] (5.5.3 부하 균등화, 인쇄 p.247)

우선순위나 다른 목표도 고려할 수 있으며 단순한 균등 기준은 스케줄링 목표와 충돌할 수 있다. [U05-184] (5.5.3 부하 균등화, 인쇄 p.247)

5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2)

원문 확인 필요: 이 항목의 소제목 번호는 인쇄 247쪽에서 5.5.2로 표시되어 앞의 **다중 코어** 절 번호와 중복된다. [U05-185] (5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2), 인쇄 p.247-249)

본문의 다른 참조는 5.5.4를 사용하므로 정리 순서를 구별하고 실제 인쇄 번호를 제목에 병기하였다. [U05-186] (5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2), 인쇄 p.247-249)

같은 처리기에서 계속 실행하면 최근 데이터가 남은 **warm cache**를 활용한다. [U05-187] (5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2), 인쇄 p.247-249)

다른 곳으로 이주하면 **캐시**를 무효화·재충전하는 비용이 든다. [U05-188] (5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2), 인쇄 p.247-249)

동일 처리기를 선호하되 보장하지 않는 것이 약한 선호도, 실행 가능한 CPU 집합을 지정하는 것이 강한 선호도이다. [U05-189] (5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2), 인쇄 p.247-249)

NUMA에서는 로컬 메모리가 원격 메모리보다 빠르므로 **CPU 스케줄러**와 메모리 배치가 협력해 실행 CPU에 가까운 메모리를 써야 한다. [U05-190] (5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2), 인쇄 p.247-249)

부하 균등화를 위해 이주하면 **캐시**·**NUMA**의 이점을 잃을 수 있다. [U05-191] (5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2), 인쇄 p.247-249)

따라서 균등화와 메모리 접근 지연 최소화는 상충하는 목표이며 함께 조정해야 한다. [U05-192] (5.5.4 처리기 선호도 (원문 번호 5.5.2), 인쇄 p.247-249)

5.5.5 이기종 다중 처리

HMP는 같은 명령어 집합을 실행하되 속도·전력 관리 특성이 다른 코어를 결합한다. [U05-193] (5.5.5 이기종 다중 처리, 인쇄 p.249)

작업이 모든 코어에서 실행 가능하므로 특정 마스터만 시스템 작업을 하는 **비대칭 다중 처리**와 다르다. [U05-194] (5.5.5 이기종 다중 처리, 인쇄 p.249)

원문의 ARM big.LITTLE에서 짧고 높은 성능을 요구하는 대화형 작업은 big, 긴 배경 작업은 효율적인 LITTLE에 배정할 수 있다. [U05-195] (5.5.5 이기종 다중 처리, 인쇄 p.249)

전력 절약 모드에서는 big을 끄는 방법도 설명한다. [U05-196] (5.5.5 이기종 다중 처리, 인쇄 p.249)

5.6 실시간 CPU 스케줄링

구분	보장 범위
연성 실시간 [U05-197] (5.6 실시간 CPU 스케줄링, 인쇄 p.250)	중요 실시간 **프로세스**가 일반 **프로세스**보다 우선권을 가진다. 특정 시점 실행은 보장하지 않는다. [U05-198] (5.6 실시간 CPU 스케줄링, 인쇄 p.250)
경성 실시간 [U05-199] (5.6 실시간 CPU 스케줄링, 인쇄 p.250)	**태스크**가 마감시간 안에 서비스를 받아야 한다. 기한 뒤 결과는 서비스를 받지 못한 것과 같은 문제가 된다. [U05-200] (5.6 실시간 CPU 스케줄링, 인쇄 p.250)

5.6.1 지연시간 최소화

이벤트 지연은 이벤트 발생부터 대응 서비스까지이다. [U05-201] (5.6.1 지연시간 최소화, 인쇄 p.250-252)

인터럽트 지연은 **인터럽트** 발생부터 서비스 루틴 시작까지로, 현재 명령 완료·종류 식별·상태 저장 등이 포함된다. [U05-202] (5.6.1 지연시간 최소화, 인쇄 p.250-252)

커널의 **인터럽트** 불능 시간이 영향을 주므로 매우 짧게 제한해야 한다. [U05-203] (5.6.1 지연시간 최소화, 인쇄 p.250-252)

경성 실시간에서는 단순히 짧을 뿐 아니라 정해진 한계보다 작아야 한다. [U05-204] (5.6.1 지연시간 최소화, 인쇄 p.250-252)

디스패치 지연은 현재 **프로세스**를 멈추고 다음 실행을 시작하는 시간이다. [U05-205] (5.6.1 지연시간 최소화, 인쇄 p.250-252)

선점형 **커널**이 이를 줄이는 데 효과적이다. [U05-206] (5.6.1 지연시간 최소화, 인쇄 p.250-252)

충돌 단계에는 **커널** 실행의 **선점**과 높은 순위가 필요한 자원을 낮은 순위가 해제하기까지의 대기가 포함되고, 이후 높은 순위를 CPU에 스케줄한다. [U05-207] (5.6.1 지연시간 최소화, 인쇄 p.250-252)

5.6.2 우선순위 기반 스케줄링

실시간은 필요 시 빠르게 응답하도록 **선점 우선순위 스케줄링**을 요구한다. [U05-208] (5.6.2 우선순위 기반 스케줄링, 인쇄 p.252-253)

하지만 높은 순위만 주는 것으로는 연성 기능에 그치며 경성은 기한을 지킬 추가 기법이 필요하다. [U05-209] (5.6.2 우선순위 기반 스케줄링, 인쇄 p.252-253)

원문은 주기 **태스크**의 수행 시간 t, 마감시간 d, 주기 p를 정의한다. [U05-210] (5.6.2 우선순위 기반 스케줄링, 인쇄 p.252-253)

> **원문 수식**: $0 \le t \le d \le p$, 실행 빈도 = 1/p; t: 주기마다 필요한 고정 수행 시간; d: 서비스를 완료해야 하는 마감시간; p: 반복 주기; 원문 주기 **태스크** 모델의 관계이다. 승인 제어는 기한 내 완료 가능한 요청을 허용하고 그렇지 않으면 거절한다. [U05-211] (5.6.2 우선순위 기반 스케줄링, 인쇄 p.252-253)

5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링

Rate-monotonic(RM)은 주기가 짧은 **태스크**에 높은 **정적 우선순위**를 주는 **선점** 정책이다. [U05-212] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

주기 **태스크**는 각 **버스**트에서 고정된 수행 시간을 요구한다. [U05-213] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

정적 우선순위 알고리즘 가운데 원문이 제시한 의미에서 최적이지만 모든 CPU 부하를 항상 기한 안에 처리하지는 못한다. [U05-214] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

원문 예	P1	P2
주기 p [U05-215] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)	50 [U05-216] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)	100 [U05-217] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)
수행 t [U05-218] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)	20 [U05-219] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)	35 [U05-220] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)
이용률 t/p [U05-221] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)	0.40 [U05-222] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)	0.35 [U05-223] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

총 75% 이용률이라도 P2를 먼저 실행하면 P1이 시간 55에 끝나 기한 50을 놓친다. [U05-224] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

RM에서는 P1이 0~20, P2가 20~50 실행한 뒤 다음 P1이 **선점**하여 50~70 실행하고 P2가 70~75에 끝나 두 기한을 만족한다. [U05-225] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

> **원문 수식**: $N(2^{1/N} - 1)$; N: 스케줄할 주기 **프로세스** 수; 원문이 제시한 최악의 경우 보장 가능한 CPU 이용률 경계이다. 한 **프로세스**는 100%, 두 **프로세스**는 약 83%, 수가 커지면 약 69%로 내려간다. 경계 초과는 모든 경우 실패한다는 뜻이 아니라 보장할 수 없다는 뜻이다. [U05-226] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

두 번째 예 p1=50·t1=25, p2=80·t2=35에서는 총 이용률이 원문 반올림으로 약 0.94이다. [U05-227] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

P1의 고정 우선권으로 P2가 시간 80의 기한을 놓친다. [U05-228] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

원문 차트로 그 실패 시점을 보존하였다. [U05-229] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.253-255)

그림 5.23 RM이 기한을 놓치는 예



그림 5.23 Rate-monotonic으로 스케줄 할 때, 마감시간을 충족시키지 못하는 경우

그림 5.23 RM이 기한을 놓치는 예 [U05-230] (5.6.3 Rate-Monotonic 스케줄링, 인쇄 p.255)

5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링

EDF는 마감시간이 빠를수록 높은 **동적 우선순위**를 준다. [U05-231] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

프로세스가 실행 가능해질 때 기한을 알려야 하며 새로운 기한에 맞춰 순위를 재조정한다. [U05-232] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

RM과 달리 주기적일 필요도 고정 CPU 할당량일 필요도 없다. [U05-233] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

RM이 실패한 p1=50·t1=25, p2=80·t2=35 예에서 **EDF**는 P1을 0~25에 실행한 뒤 P2를 실행한다. [U05-234] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

시간 50에도 P2의 기한 80이 새 P1의 100보다 빠르므로 **선점**하지 않고 60까지 완료한다. [U05-235] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

P1은 60~85에 실행하여 두 번째 기한을 지킨다. [U05-236] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

이후 시간 100에는 P1의 150이 P2의 160보다 빨라 **선점**한다. [U05-237] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

그림 5.24 EDF 스케줄링



그림 5.24 Earliest-deadline-first 스케줄링

그림 5.24 **EDF** 스케줄링 [U05-238] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.256)

원문은 **EDF**를 이론적으로 최적이며 가능한 부하에서 CPU를 최대한 활용할 수 있는 방식으로 설명한다. [U05-239] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

실제는 **문맥 교환·인터럽트** 비용 때문에 100%의 유효 이용이 불가능하다는 한계를 함께 둔다. [U05-240] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

기한을 지킬 수 없는 임의의 부하까지 보장한다는 뜻으로 확대하지 않는다. [U05-241] (5.6.4 Earliest-Deadline-First 스케줄링, 인쇄 p.255-256)

5.6.5 일정 비율의 몫 스케줄링

> **원문 수식**: 할당받는 CPU 시간 비율 = N/T; T: 전체 시간 몫; N: 응용에 할당한 몫; 원문 예는 T=100에서 A=50·B=15·C=20을 주어 각각 50%·15%·20%를 보장한다. 승인 제어는 남은 몫 안의 요청만 허용한다. [U05-242] (5.6.5 일정 비율의 몫 스케줄링, 인쇄 p.256-257)

위에서 이미 85몫을 배정했으므로 새 D가 30몫을 요구하면 거절한다. [U05-243] (5.6.5 일정 비율의 몫 스케줄링, 인쇄 p.256-257)

몫을 보장하려면 자원이 충분할 때만 새 응용을 받아들이는 승인 제어가 함께 필요하다. [U05-244] (5.6.5 일정 비율의 몫 스케줄링, 인쇄 p.256-257)

5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링

정책	동작
SCHED_**FIFO** [U05-245] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)	가장 높은 우선순위의 **FIFO 스레드**가 종료·봉쇄할 때까지 실행한다. [U05-246] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)
SCHED_**RR** [U05-247] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)	같은 순위에 시간 할당량을 제공하는 점을 제외하면 **FIFO**와 유사하다. [U05-248] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)
SCHED_OTHER [U05-249] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)	구체적 구현은 정의하지 않아 시스템별로 다르다. [U05-250] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)

POSIX.1b의 pthread_attr_getschedpolicy()와 pthread_attr_setschedpolicy()는 **스레드** 속성의 정책을 읽거나 설정한다. [U05-251] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)

오류 시 0이 아닌 값을 반환한다. [U05-252] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)

원문 그림 5.25는 현재 정책을 확인한 뒤 **FIFO**로 설정하고 다섯 **스레드**를 생성·조인한다. [U05-253] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)

PCS·SCS라는 경쟁 범위와 **FIFO**·**RR**이라는 실행 정책을 서로 다른 속성으로 구별한다. [U05-254] (5.6.6 POSIX 실시간 스케줄링, 인쇄 p.257-258)

5.7.1 사례: Linux 스케줄링

원문은 전통적 UNIX 변형, O(1) 스케줄러, **커널** 2.6.23부터의 **CFS**로 이어지는 역사를 설명한다. [U05-255] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

다음 내용은 제공된 책이 다루는 구현 범위이다. [U05-256] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

스케줄링 클래스마다 순위와 알고리즘을 두고 가장 높은 클래스의 **태스크**를 선택한다. [U05-257] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

기본 **CFS**와 실시간 클래스를 구별한다. [U05-258] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

CFS는 고정 길이의 순위별 시간 할당량 대신 nice 값에 따른 CPU 비율을 제공한다. nice는 −20~19이고 작은 값이 높은 순위이며 기본은 0이다. [U05-259] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

목적 지연시간은 모든 실행 가능 **태스크**가 한 번씩 실행할 시간 간격이고 **태스크** 수가 많아지면 늘어날 수 있다. [U05-260] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

vruntime은 우선순위를 반영한 가상 실행 시간이다. nice=0이면 실제 시간과 같고 낮은 우선순위는 더 빨리, 높은 우선순위는 더 느리게 증가한다. [U05-261] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

다음 실행 대상은 가장 작은 **vruntime**이다. [U05-262] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

같은 nice에서 I/O 중심은 짧게 쓰고 대기하므로 CPU 중심보다 **vruntime**이 작아져 깨어날 때 우선할 수 있다. [U05-263] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

실행 가능 **태스크**는 **vruntime**을 키로 하는 적·백 트리에 들어가며 봉쇄되면 빠진다. [U05-264] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

가장 왼쪽이 최소값이고 그 위치를 rb_leftmost에 **캐시**하여 다음 선택을 효율화한다. [U05-265] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

원문은 실시간의 **FIFO·RR**을 일반 **태스크**보다 높은 전역 순위에 배치한다. [U05-266] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

부하 균등화는 **스레드** 수만이 아니라 우선순위·평균 CPU 이용을 결합해 부하를 정의한다. [U05-267] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

캐시·NUMA 불이익을 줄이기 위해 자원을 공유하는 코어를 **스케줄링 도메인**으로 계층화하고 가까운 도메인부터 균형을 맞춘다. [U05-268] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

다른 **NUMA** 노드로의 먼 이주는 심각한 불균형에서 선택하며 전체가 바쁠 때는 로컬 접근 이점을 보존하려 한다. [U05-269] (5.7.1 사례: Linux 스케줄링, 인쇄 p.259-262)

5.7.2 사례: Windows 스케줄링

Windows는 **우선순위 기반 선점**으로 높은 **스레드**를 우선 실행한다. [U05-270] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

디스패처는 32단계 순위를 사용한다. [U05-271] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

가변 클래스는 1~15, 실시간은 16~31이며 0은 메모리 관리용이다. [U05-272] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

각 순위 큐를 높은 곳부터 조사하고 준비 **스레드**가 없으면 idle **스레드**를 실행한다. [U05-273] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

프로세스의 IDLE·BELOW_NORMAL·NORMAL·ABOVE_NORMAL·HIGH·REALTIME 클래스와 **스레드**의 상대 순위를 결합해 실제 순위를 정한다. [U05-274] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

가변 **스레드**는 몫 만료 시 기본 순위 아래로는 내려가지 않게 순위를 낮추고, I/O 대기 해제 시 종류에 따라 높인다. [U05-275] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

대화형 응답과 계산 중심 작업의 CPU 독점을 함께 고려하는 방식이다. [U05-276] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

전경 NORMAL **프로세스**에는 더 긴 시간 몫을 주는 정책도 설명한다. [U05-277] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

UMS는 **커널**과 독립적인 **사용자 모드** 생성·관리를 지원한다. [U05-278] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

앞선 fiber는 같은 **TEB**를 공유하는 제약이 있었지만 **UMS**는 각 실행 **문맥**을 따로 보관한다. [U05-279] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

원문은 직접 사용자 스케줄러를 만들기보다 Concurrency Runtime 같은 상위 도구가 이를 활용하도록 설계됨을 설명한다. [U05-280] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

다중 처리기에서는 같은 코어의 하드웨어 **스레드**를 SMT 집합으로 묶고 최근 실행·선호도를 고려한다. [U05-281] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

각 **스레드**의 이상적인 처리기를 분산하여 부하를 여러 물리 코어에 나누며 **프로세스**마다 시작 시드 값을 달리하여 첫 코어 쏠림을 피한다. [U05-282] (5.7.2 사례: Windows 스케줄링, 인쇄 p.263-266)

5.7.3 사례: Solaris 스케줄링

Solaris는 TS(시분할)·IA(대화형)·RT(실시간)·SYS(시스템)·FSS(공평 공유)·FP(고정 우선순위)라는 여섯 클래스를 전역 순위로 매핑한다. [U05-283] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

클래스별 알고리즘과 우선순위가 다르며 가장 높은 전역 순위 **스레드**를 선택한다. [U05-284] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

기본 TS는 다단계 피드백으로 순위를 동적으로 바꾸고 높은 순위에 짧은 몫, 낮은 순위에 긴 몫을 준다. [U05-285] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

몫을 다 쓰면 순위를 낮추고 수면에서 복귀하면 높여 대화형 응답과 CPU 중심 처리량을 조정한다. [U05-286] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

IA는 같은 정책을 쓰되 창 응용의 순위를 높인다. [U05-287] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

RT는 일반 클래스보다 우선하며 SYS는 **커널 스레드**용이므로 **커널 모드**에 들어간 사용자 **프로세스**와 동일하지 않다. [U05-288] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

FP는 순위를 동적으로 바꾸지 않는다. [U05-289] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

FSS는 프로젝트라는 **프로세스** 집합에 CPU 공유 권리를 부여한다. [U05-290] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

인터럽트 서비스용 **스레드**는 일반 클래스 밖의 가장 높은 범위를 사용한다. [U05-291] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

선택된 **스레드**는 봉쇄·몫 만료·더 높은 순위 **선점**까지 실행한다. [U05-292] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

원문은 Solaris 9부터 일대일 **스레드** 모델로 바뀐 것도 함께 설명한다. [U05-293] (5.7.3 사례: Solaris 스케줄링, 인쇄 p.266-269)

5.8 알고리즘의 평가

모든 환경에 최선인 알고리즘은 없다. [U05-294] (5.8 알고리즘의 평가, 인쇄 p.268-269)

먼저 이용률·처리량·응답·총처리 시간 가운데 상대 중요성과 제약을 정해야 한다. [U05-295] (5.8 알고리즘의 평가, 인쇄 p.268-269)

원문은 최대 응답 300ms를 만족하면서 이용률을 높이는 식의 목표를 예로 든다. [U05-296] (5.8 알고리즘의 평가, 인쇄 p.268-269)

그런 뒤 동일 기준으로 후보 알고리즘을 평가한다. [U05-297] (5.8 알고리즘의 평가, 인쇄 p.268-269)

5.8.1 결정론적 모델링

결정론적 모델링은 미리 정한 정확한 작업 부하에 각 알고리즘을 적용한다. [U05-298] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)

단순하고 빠르며 정확한 비교값을 주지만 그 입력에만 적용된다. [U05-299] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)

반복되는 동일 프로그램의 요구량을 정확히 측정할 수 있을 때 선택에도 쓸 수 있다. [U05-300] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)

원문의 동시 도착 입력	P1	P2	P3	P4	P5
버스트(ms) [U05-301] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)	10 [U05-302] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)	29 [U05-303] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)	3 [U05-304] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)	7 [U05-305] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)	12 [U05-306] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)

이 입력의 원문 결과는 **FCFS** 평균 28ms, 비**선점 SJF** 평균 13ms, q=10인 **RR** 평균 23ms이다. [U05-307] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)

모든 **프로세스**와 **버스트**를 시간 0에 안다는 특정 조건에서 비교한 것으로, 이후의 알 수 없는 작업 부하에 그대로 일반화하지 않는다. [U05-308] (5.8.1 결정론적 모델링, 인쇄 p.269-271)

5.8.2 큐잉 모델

작업이 날마다 달라지면 고정 입력보다 도착·CPU·**I/O 버스트**의 분포를 측정하거나 추정한다. [U05-309] (5.8.2 큐잉 모델, 인쇄 p.271-272)

CPU와 각 I/O 장치를 큐를 가진 서버로 표현하고 도착률·서비스율로 이용률·평균 길이·대기를 계산하는 것이 **큐잉 네트워크 분석**이다. [U05-310] (5.8.2 큐잉 모델, 인쇄 p.271-272)

> **원문 수식**: n = λ × W; n: 서비스 중인 **프로세스**를 제외한 평균 큐 길이; λ: 큐에 도착하는 평균률; W: 큐의 평균대기 시간; Little의 공식은 원문의 안정 상태 조건에서 도착 수와 이탈 수가 같음을 이용한다. 두 변수를 알면 나머지를 구한다. 원문 예 λ=7개/초, n=14개에서 W=2초이다. [U05-311] (5.8.2 큐잉 모델, 인쇄 p.271-272)

분석 가능한 분포·알고리즘이 제한적이고 실제와 다른 단순 분포 및 독립 가정이 필요할 수 있다. [U05-312] (5.8.2 큐잉 모델, 인쇄 p.271-272)

따라서 계산값은 실제 시스템의 근사이며 정확성에 한계가 있다. [U05-313] (5.8.2 큐잉 모델, 인쇄 p.271-272)

5.8.3 모의실험

모의실험은 주요 구성요소를 자료구조로 만들고 모형 시간을 증가시키면서 **프로세스**·장치·스케줄러의 활동을 반영해 통계를 수집한다. [U05-314] (5.8.3 모의실험, 인쇄 p.272-273)

수학적·경험적 분포의 난수로 입력을 만들 수 있지만 빈도만으로는 실제 이벤트의 순서 관계를 보존하지 못한다. [U05-315] (5.8.3 모의실험, 인쇄 p.272-273)

추적 파일은 실제 실행 이벤트의 순서를 기록하여 같은 입력으로 알고리즘들을 비교하게 한다. [U05-316] (5.8.3 모의실험, 인쇄 p.272-273)

상세할수록 정확해질 수 있지만 실행 시간·저장공간·설계와 디버깅 비용이 커진다. [U05-317] (5.8.3 모의실험, 인쇄 p.272-273)

원문 그림은 하나의 실제 추적을 **FCFS·SJF·RR 모의실험**에 각각 넣고 성능 통계를 비교한다. [U05-318] (5.8.3 모의실험, 인쇄 p.272-273)

5.8.4 구현

실제 **운영체제**에 알고리즘을 구현해 실행하면 실제 환경을 평가할 수 있지만 코드·자료구조 변경과 시험 비용이 크다. [U05-319] (5.8.4 구현, 인쇄 p.273-274)

회귀 시험으로 새 버그와 예전 버그 재발을 살펴야 한다. [U05-320] (5.8.4 구현, 인쇄 p.273-274)

환경 자체도 프로그램 변화와 사용자의 정책 적응에 따라 변하므로 같은 작업을 반복하는 도구·스크립트와 지속적인 측정이 필요하다. [U05-321] (5.8.4 구현, 인쇄 p.273-274)

관리자가 매개변수를 조정하거나 API로 우선순위를 바꾸는 유연성이 도움이 되지만 특정 응용에 맞춘 최적화가 일반 환경에서도 개선을 주는 것은 아니다. [U05-322] (5.8.4 구현, 인쇄 p.273-274)

선택 기준·입력 대표성·실제 오버헤드를 함께 검토해야 한다. [U05-323] (5.8.4 구현, 인쇄 p.273-274)

5.9 요약과 원문 복습 범위

원문 요약은 알고리즘 선택 규칙·단일 및 **다중 코어**·실시간·Linux/Windows/Solaris와 평가를 연결한다. [U05-324] (5.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.274-279)

연습문제 5.1~5.10은 **선점**, 간트차트와 대기·총처리 시간, 큐 매개변수, I/O 중심 우대, PCS·SCS 및 우선순위 재계산을 점검한다. [U05-325] (5.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.274-279)

문제의 입력·공식도 검토하였으나 새로운 계산 결과나 풀이를 만들지 않았다. [U05-326] (5.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.274-279)

추가 자료와 참고문헌은 외부 지식을 도입하는 근거로 사용하지 않았다. [U05-327] (5.9 요약과 원문 복습 범위, 인쇄 p.274-279)

주요 비교표

기본 CPU 스케줄링 선택 규칙

알고리즘	선택 기준	주의
FCFS [U05-328] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	도착·요청 순 [U05-329] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	비**선점**·**호위 효과** [U05-330] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)
SJF/SRTF [U05-331] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	짧은 다음 **버스**트/남은 시간 [U05-332] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	예측이 필요함 [U05-333] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)
RR [U05-334] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	같은 q를 순환 배정 [U05-335] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	q와 **문맥 교환**의 절충 [U05-336] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)
우선순위 [U05-337] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	가장 높은 순위 [U05-338] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	숫자 방향 확인·기아와 노화 [U05-339] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)
다단계 큐 [U05-340] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	상위 큐 우선 또는 큐별 몫 [U05-341] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	소속이 일반적으로 고정 [U05-342] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)
피드백 큐 [U05-343] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	실행 특성·대기에 따라 이동 [U05-344] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)	승격·강등 등 매개변수 선택 필요 [U05-345] (기본 CPU 스케줄링 선택 규칙, 인쇄 p.226-239)

실시간 알고리즘의 순위

기준	RM	EDF
우선순위 [U05-346] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)	주기 짧을수록 높음·정적 [U05-347] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)	기한 빠를수록 높음·동적 [U05-348] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)
대상 조건 [U05-349] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)	고정 수행 시간의 주기 **태스크** [U05-350] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)	주기·고정 수행 시간을 반드시 요구하지 않음 [U05-351] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)
필요 정보 [U05-352] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)	주기와 수행 시간 [U05-353] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)	실행 가능 시 마감시간 통지 [U05-354] (실시간 알고리즘의 순위, 인쇄 p.253-256)

평가 방법의 범위

방법	정보와 장점	한계
결정론적 [U05-355] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)	정확한 고정 입력·빠르고 명확 [U05-356] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)	해당 입력에 국한 [U05-357] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)
큐잉 [U05-358] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)	확률 분포로 평균 계산 [U05-359] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)	분포·독립 가정의 근사 [U05-360] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)
모의실험 [U05-361] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)	모형과 **추적 파일**로 실제 순서 반영 [U05-362] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)	시간·저장·모형 개발 비용 [U05-363] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)
구현 [U05-364] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)	실제 시스템 환경에서 실행 [U05-365] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)	코드 변경·회귀 시험·환경 변화 비용 [U05-366] (평가 방법의 범위, 인쇄 p.269-274)

핵심 용어 표

용어	원문 정의·설명
CPU 스케줄링	**CPU 스케줄링**은 **준비 큐**에서 대기 **프로세스**를 선택하고 CPU를 할당하는 작업이다. [U05-001] (5.9 요약, 인쇄 p.274)
선입 선처리(FCFS)	**선입 선처리**(**FCFS**) 스케줄링은 가장 간단하지만 짧은 **프로세스**가 매우 긴 **프로세스**를 기다리게 할 수 있다. [U05-367] (5.9 요약, 인쇄 p.274)
최단 작업 우선(SJF)	**최단 작업 우선**(**SJF**) 스케줄링은 최적이며 평균대기 시간이 가장 작지만 **다음 CPU 버스트**의 길이를 예측하기 어려워 구현이 어렵다. [U05-368] (5.9 요약, 인쇄 p.274-275)
라운드 로빈(RR)	**라운드 로빈**(**RR**) 스케줄링은 CPU를 시간 할당량 동안 **프로세스**에 할당하며, 만료 전에 CPU를 포기하지 않으면 **선점**한다. [U05-369] (5.9 요약, 인쇄 p.275)
우선순위 스케줄링	**우선순위 스케줄링**은 각 **프로세스**에 우선순위를 배정하고 CPU를 우선순위가 가장 높은 **프로세스**에 할당한다. [U05-370] (5.9 요약, 인쇄 p.275)
다단계 큐	**다단계 큐** 스케줄링은 **프로세스**를 우선순위에 따라 여러 큐로 분할하고 가장 높은 큐에서 실행하며, 큐마다 다른 알고리즘을 사용할 수 있다. [U05-371] (5.9 요약, 인쇄 p.275)
Rate-monotonic	**Rate-monotonic** 실시간 스케줄링은 **선점**과 **정적 우선순위** 정책을 사용하여 주기적 작업을 스케줄한다. [U05-003] (5.9 요약, 인쇄 p.275)
EDF	**EDF** 스케줄링은 마감시한에 따라 우선순위를 지정하며 마감시한이 빠를수록 우선순위가 높다. [U05-372] (5.9 요약, 인쇄 p.275)

장 요약

요약 기준: 5.9 요약

CPU 스케줄링은 **준비 큐**에서 대기 **프로세스**를 선택하고 CPU를 할당하는 작업이다. [U05-001] (5.9 요약, 인쇄 p.274)

스케줄링 알고리즘은 CPU 이용률, 처리량, 총처리 시간, 대기 시간 및 응답 시간의 다섯 기준으로 평가할 수 있다. [U05-002] (5.9 요약, 인쇄 p.274)

라운드 로빈(**RR**) 스케줄링은 CPU를 시간 할당량 동안 **프로세스**에 할당하며, 만료 전에 CPU를 포기하지 않으면 **선점**한다. [U05-369] (5.9 요약, 인쇄 p.275)

다단계 피드백 큐는 **프로세스**가 다른 큐 간에 이주할 수 있다는 점을 제외하면 **다단계 큐**와 유사하다. [U05-373] (5.9 요약, 인쇄 p.275)

EDF 스케줄링은 마감시한에 따라 우선순위를 지정하며 마감시한이 빠를수록 우선순위가 높다. [U05-372] (5.9 요약, 인쇄 p.275)

원문 확인 메모

Pthread 경쟁 범위 본문의 PROCESS 문구와 실제 그림의 SYSTEM 설정 불일치는 원문 확인 필요로 명시했다.

운영체제 사례는 제공된 책이 설명한 버전·구현의 범위를 정리하였으며 이후 변경을 보충하지 않았다.

처리기 선호도 소제목은 5.5.2로 중복 인쇄되지만 본문 참조는 5.5.4를 사용한다. 실제 번호를 제목에 병기하고 원문 확인 필요로 표시했다.

제9장. 메인 메모리

(제9장. 메인 메모리, 인쇄 p.385-426)

학습 목표·범위

메모리 관리 장치(MMU)는 **논리 주소**를 메모리의 **물리 주소**로 변환한다. [U09-001] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

페이징의 **논리 주소**는 **페이지** 번호와 **페이지 오프셋**으로 나뉘며, **페이지** 번호는 **프로세스**별 **페이지** 테이블의 인덱스이다. [U09-002] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

9.1 배경

다중 프로그래밍으로 CPU 이용률·응답성을 높이려면 여러 **프로세스**를 메모리에 유지해야 한다. [U09-003] (9.1 배경, 인쇄 p.385-393)

메모리는 고유 주소를 가진 바이트들의 배열이며 CPU는 명령 인출·해독·피연산자 인출·실행·결과 저장을 수행한다. [U09-004] (9.1 배경, 인쇄 p.385-393)

메모리는 제시된 주소에 따라 읽고 쓸 뿐 그 주소가 생성된 방식이나 내용의 의미를 알지 못한다. [U09-005] (9.1 배경, 인쇄 p.385-393)

메모리 관리 방식은 하드웨어 설계와 긴밀하게 연결된다. [U09-006] (9.1 배경, 인쇄 p.385-393)

9.1.1 기본 하드웨어

CPU가 직접 접근하는 범용 저장장치는 **메인 메모리**와 코어 레지스터이다. [U09-007] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

명령·데이터가 디스크에 있으면 처리 전 메모리로 옮겨야 한다. [U09-008] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

레지스터와 **메인 메모리**의 접근 속도 차이 때문에 CPU가 데이터 대기 중 stall될 수 있으며 **캐시**가 이를 완화한다. [U09-009] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

동시에 **운영체제**와 다른 사용자 **프로세스**의 공간을 보호해야 한다. [U09-010] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

각 **프로세스**에 독립된 합법 주소 영역을 정하고 **사용자 모드**의 모든 주소를 하드웨어가 검사한다. [U09-011] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

원문의 **기준(base) 레지스터**는 가장 작은 합법 **물리 주소**, **상한(limit) 레지스터**는 영역 크기를 저장한다. [U09-012] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

기준 이상이며 기준+상한보다 작은 범위인지 검사하는 그림 9.2의 관계가 보호 기준이다. [U09-013] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

범위를 벗어나면 **운영체제**에 트랩한다. [U09-014] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

두 레지스터는 **커널 모드**에서만 가능한 **특권 명령**으로 **운영체제**만 적재한다. [U09-015] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

커널은 사용자 영역과 **운영체제** 영역을 모두 접근할 수 있어 프로그램 적재, 오류 덤프, 시스템 콜 인수 처리, **문맥 교환** 등을 수행한다. [U09-016] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

보호 검사를 소프트웨어 호출마다 수행하는 것으로 해석하지 않는다. [U09-017] (9.1.1 기본 하드웨어, 인쇄 p.386-388)

9.1.2 주소의 할당

프로그램은 실행 **파일**에서 메모리로 적재되어 **프로세스 문맥**에 배치된다. [U09-018] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)

주소는 원시 프로그램의 심볼에서 컴**파일**러가 만드는 재배치 가능 주소, 링커·로더가 만드는 절대 주소로 바뀔 수 있다. [U09-019] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)

각 바인딩은 한 주소 공간을 다른 주소 공간에 사상한다. [U09-020] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)

시점	조건과 결과
컴**파일** 시간 [U09-021] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)	적재 위치를 미리 알면 절대 코드를 만든다. 시작 위치를 변경하려면 다시 컴**파일**한다. [U09-022] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)
적재 시간 [U09-023] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)	컴**파일** 때 위치를 모르면 재배치 가능 코드를 만든다. 실제 적재 시 바인딩하며 시작 위치가 바뀌면 다시 적재한다. [U09-024] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)
실행 시간 [U09-025] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)	실행 중 다른 메모리 위치로 이동할 수 있도록 바인딩을 실행까지 미룬다. 특별한 하드웨어 지원이 필요하다. [U09-026] (9.1.2 주소의 할당, 인쇄 p.388-390)

9.1.3 논리 대 물리 주소 공간

논리 주소는 CPU가 생성하는 주소이고 **물리 주소**는 메모리 주소 레지스터에 제시되어 메모리가 취급하는 주소이다. [U09-027] (9.1.3 논리 대 물리 주소 공간, 인쇄 p.390-391)

컴**파일**·적재 시간 바인딩에서는 두 주소가 같지만 실행 시간 바인딩에서는 다르다. [U09-028] (9.1.3 논리 대 물리 주소 공간, 인쇄 p.390-391)

이 책은 **논리 주소**와 가상 주소를 같은 뜻으로 사용한다. [U09-029] (9.1.3 논리 대 물리 주소 공간, 인쇄 p.390-391)

메모리 관리 장치(MMU)는 실행 중 **논리 주소**를 **물리 주소**로 바꾼다. [U09-030] (9.1.3 논리 대 물리 주소 공간, 인쇄 p.390-391)

단순한 동적 재배치에서는 재배치 레지스터 값을 모든 **논리 주소**에 더한다. [U09-031] (9.1.3 논리 대 물리 주소 공간, 인쇄 p.390-391)

원문의 값 14000과 **논리 주소** 346은 **물리 주소** 14346으로 연결된다. [U09-032] (9.1.3 논리 대 물리 주소 공간, 인쇄 p.390-391)

사용자 프로그램은 **논리 주소**를 생성·저장·비교할 수 있지만 실제 메모리 참조 때 하드웨어가 바인딩하므로 실제 물리 위치를 직접 접근하는 것으로 이해하면 안 된다. [U09-033] (9.1.3 논리 대 물리 주소 공간, 인쇄 p.390-391)

9.1.4 동적 적재

동적 적재(dynamic loading)는 루틴을 실제로 호출할 때까지 메모리에 올리지 않는다. [U09-034] (9.1.4 동적 적재, 인쇄 p.391-392)

루틴은 디스크에 재배치 가능 형태로 대기하고 main이 실행되다가 다른 루틴을 부르면 이미 적재됐는지 조사한다. [U09-035] (9.1.4 동적 적재, 인쇄 p.391-392)

없으면 연결 적재기가 가져오고 테이블을 갱신한 뒤 제어를 넘긴다. [U09-036] (9.1.4 동적 적재, 인쇄 p.391-392)

오류 처리처럼 실행 빈도가 낮고 큰 루틴에 유리하다. [U09-037] (9.1.4 동적 적재, 인쇄 p.391-392)

원문은 **운영체제**의 특별한 지원 없이 프로그램 설계로 가능하고 구현 라이브러리를 제공받을 수 있다고 설명한다. [U09-038] (9.1.4 동적 적재, 인쇄 p.391-392)

9.1.5 동적 연결 및 공유 라이브러리

동적 연결은 적재 자체를 미루는 동적 적재와 달리 라이브러리 연결을 실행 시점까지 미룬다. [U09-039] (9.1.5 동적 연결 및 공유 라이브러리, 인쇄 p.392-393)

정적 연결은 참조 라이브러리를 각 실행 이미지에 포함하지만 DLL은 실행할 때 찾아 주소를 조정한다. [U09-040] (9.1.5 동적 연결 및 공유 라이브러리, 인쇄 p.392-393)

여러 **프로세스**가 하나의 물리 사본을 공유할 수 있어 실행 이미지·메모리 공간을 줄인다. [U09-041] (9.1.5 동적 연결 및 공유 라이브러리, 인쇄 p.392-393)

라이브러리 갱신 뒤 새 버전을 쓰려면 정적 연결은 재연결이 필요하지만 **동적 연결**은 새 버전을 사용할 수 있다. [U09-042] (9.1.5 동적 연결 및 공유 라이브러리, 인쇄 p.392-393)

단, 여러 버전이 공존할 수 있으므로 프로그램·라이브러리에 버전 정보를 두어 원하는 버전을 구별한다. [U09-043] (9.1.5 동적 연결 및 공유 라이브러리, 인쇄 p.392-393)

동적 연결·공유에는 일반적으로 **운영체제** 지원이 필요하며 각자의 공간이 보호된 **프로세스**들이 같은 메모리를 이용할 수 있게 해야 한다. [U09-044] (9.1.5 동적 연결 및 공유 라이브러리, 인쇄 p.392-393)

9.2 연속 메모리 할당

메모리는 **운영체제** 영역과 사용자 영역으로 나뉘며 연속 할당은 각 **프로세스**에 하나의 연속된 영역을 준다. [U09-045] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

재배치 레지스터는 가장 작은 **물리 주소**, **상한 레지스터**는 **논리 주소** 범위를 유지한다. [U09-046] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

MMU는 **논리 주소**가 범위 안인지 확인하고 재배치 값을 더한다. [U09-047] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

디스패처는 **문맥 교환** 때 두 값을 적재한다. [U09-048] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

가변 크기 파티션은 각각 **프로세스** 하나를 담는다. [U09-049] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

운영체제는 사용 중·가용 영역을 기록한다. [U09-050] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

프로세스 종료로 생긴 **hole**을 다시 할당하며 요청보다 크면 분할하고 반환 영역이 인접 **hole**과 붙으면 병합한다. [U09-051] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

공간이 부족하면 거부하거나 **대기 큐**에 둘 수 있다. [U09-052] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

전략	선택 기준·검색
최초 적합 [U09-053] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)	충분히 큰 첫 공간을 고른다. 시작 또는 지난 검색 위치부터 찾고 발견하면 끝낸다. [U09-054] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)
최적 적합 [U09-055] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)	요청을 만족하는 가장 작은 공간을 고른다. 크기순이 아니면 전체를 검색하며 작은 나머지를 남긴다. [U09-056] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)
최악 적합 [U09-057] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)	가장 큰 공간을 고른다. 남은 공간도 다른 용도로 충분히 클 것을 기대한다. 크기순이 아니면 전체 검색이 필요하다. [U09-058] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

원문 **모의실험** 설명에서는 최초·최적 적합이 시간·공간 효율에서 최악 적합보다 좋다. [U09-059] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

최초와 최적 중 공간 효율이 항상 우세한 것은 없지만 최초가 일반적으로 빠르다. [U09-060] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

이는 이름의 최적을 모든 조건의 최적 성능이라고 해석하지 않아야 하는 이유이다. [U09-061] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

단편화	발생 위치·조건
외부 단편화 [U09-062] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)	가용 공간 총합은 충분해도 작은 비연속 조각으로 나뉘어 요청을 만족하지 못한다. [U09-063] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)
내부 단편화 [U09-064] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)	할당 단위 때문에 실제 요청보다 큰 영역을 주어 할당 내부의 일부를 쓰지 못한다. [U09-065] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

원문은 최초 적합에서 N개 할당 **블록**에 대해 0.5N개 **블록**이 단편화로 손실될 수 있는 **50% 규칙**을 설명한다. [U09-066] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

외부 단편화의 **압축(compaction)**은 사용 내용을 한쪽으로 모아 큰 가용 영역을 만든다. [U09-067] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

실행 시간의 동적 재배치가 있어야 가능하며 정적 바인딩에서는 할 수 없고 이동 비용도 크다. [U09-068] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

논리 공간을 비연속 물리 영역에 놓는 페이징은 다른 해결 방향이다. [U09-069] (9.2 연속 메모리 할당, 인쇄 p.393-397)

9.3 페이징

프레임은 물리 메모리의 고정 크기 **블록**, **페이지**는 논리 메모리의 같은 크기 **블록**이다. [U09-070] (9.3 페이징, 인쇄 p.397-408)

페이지를 가용 **프레임**에 놓으면 **프로세스** 물리 공간이 연속일 필요가 없어 외부 단편화와 그 압축을 피한다. [U09-071] (9.3 페이징, 인쇄 p.397-408)

논리 주소 공간 크기와 물리 메모리 용량을 분리하며 **운영체제**·하드웨어가 협력하여 구현한다. [U09-072] (9.3 페이징, 인쇄 p.397-408)

9.3.1 기본 방법

논리 주소는 **페이지** 번호 p와 **페이지 오프셋** d로 나뉜다. [U09-073] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

페이지 번호가 **프로세스**별 **페이지** 테이블의 인덱스이며 테이블에서 찾은 **프레임** 번호 f와 원래 오프셋으로 **물리 주소**를 만든다. [U09-074] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

오프셋은 변하지 않는다. [U09-075] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

MMU의 주소 변환

1. 논리 주소에서 p를 추출한다. [U09-076] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

2. 페이지 테이블에서 p에 대응하는 f를 얻는다. [U09-077] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

3. p를 f로 바꾸고 d는 유지하여 **물리 주소**를 만든다. [U09-078] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

> **원문 수식**: 논리 주소 공간 2^m, 페이지 크기 2^n 바이트 → 상위 m−n비트: p / 하위 n비트: d; m: **논리 주소**의 비트 수; n: **페이지** 안 오프셋의 비트 수; **페이지** 크기는 하드웨어가 정하며 2의 거듭제곱이므로 비트로 나누어 변환할 수 있다. [U09-079] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

페이징 하드웨어의 페이지·프레임 변환



그림 9.8 페이징 하드웨어

그림 9.8. 원문 그림. [U09-080] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.398)

원문의 4 B **페이지**·32 B 물리 메모리 예에서 **페이지** 테이블은 **페이지** 0→**프레임** 5, 1→6, 2→1, 3→2이다. [U09-081] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

논리 주소 0은 20, 3은 23, 4는 24, 13은 9로 사상된다. [U09-082] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

이들은 원문에 명시된 결과이다. [U09-083] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

프레임 단위로 할당하므로 외부 단편화는 없지만 마지막 **페이지**의 **내부 단편화**는 남는다. [U09-084] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

원문 예에서 2,048 B **페이지**와 72,766 B 요구는 마지막 **페이지**에 1,086 B를 사용하여 962 B를 낭비한다. [U09-085] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

크기와 **페이지** 크기가 무관하면 평균적으로 반 **페이지**의 **내부 단편화**가 예상된다. [U09-086] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

작은 **페이지**는 이를 줄이지만 **페이지** 테이블을 키우며 큰 **페이지**는 디스크 효율에 유리하다는 절충이 있다. [U09-087] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

운영체제는 가용 **프레임**을 배정하고 **페이지**를 적재하여 테이블을 채운다. [U09-088] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

프로그래머에게는 자기만의 연속 공간처럼 보이지만 실제 프로그램은 여러 **프레임**에 분산되고 다른 **프로세스**와 공존한다. [U09-089] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

시스템의 **프레임 테이블**은 **프레임**별 가용 여부·소유 **프로세스**·**페이지**를 기록한다. [U09-090] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

운영체제는 사용자 인수 주소를 변환하고 **문맥 교환** 때 테이블을 설정해야 하므로 페이징은 **문맥 교환** 비용도 늘린다. [U09-091] (9.3.1 기본 방법, 인쇄 p.397-402)

9.3.2 하드웨어 지원과 TLB

작은 **페이지** 테이블은 전용 레지스터로 구현할 수 있지만 각 **문맥 교환**에서 여러 값을 바꿔야 한다. [U09-092] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

큰 테이블은 **메인 메모리**에 두고 **페이지 테이블 기준 레지스터(PTBR)**가 가리키게 하면 **프로세스** 변경 때 PTBR만 바꾸면 된다. [U09-093] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

그러나 데이터를 얻기 위해 테이블과 실제 데이터에 두 번 접근하는 지연이 생긴다. [U09-094] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

TLB(translation look-aside buffer)는 **페이지** 테이블 일부를 보관하는 매우 빠른 연관 메모리이다. [U09-095] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

페이지 번호를 여러 키와 동시에 비교하여 **프레임** 번호를 얻는다. [U09-096] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

맞으면 즉시 변환하고, 없으면 테이블을 읽어 변환한 뒤 **TLB**에 추가한다. [U09-097] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

가득 차면 LRU·**라운드 로빈**·무작위 등 정책으로 바꾸며 중요한 **커널** 항목을 고정할 수 있다. [U09-098] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

각 **TLB** 항목의 **ASID(address-space identifier)**는 어느 **프로세스**의 주소 공간인지 식별한다. [U09-099] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

현재 **프로세스**와 다르면 미스로 처리하여 다른 **프로세스** 정보가 잘못 사용되는 것을 막는다. [U09-100] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

ASID가 있으면 여러 **프로세스** 항목을 함께 보관하고, 없으면 새 테이블 선택 때 **TLB**를 flush해야 한다. [U09-101] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

적중률(hit ratio)은 원하는 **페이지** 번호가 **TLB**에서 발견되는 비율이다. [U09-102] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

원문의 계산식은 메모리 접근 10 ns, 테이블 미스의 두 번 접근 20 ns를 사용하여 80% 적중 때 12 ns, 99% 때 10.1 ns를 얻는다. [U09-103] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

단일 테이블 접근을 가정한 예이며 여러 **TLB** 계층·여러 테이블 접근이면 추가 정보가 필요하다. [U09-104] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

TLB 적중률80%의 원문 계산



인쇄405쪽의 첫 계산식. [U09-105] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.405)

TLB 적중률99%의 원문 계산



인쇄405쪽의 두 번째 계산식. [U09-106] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.405)

원문 확인 필요: 같은 쪽의 앞 설명 문장에는 **TLB** 적중 시 "100 ns"가 기재되어 있으나 뒤의 식과 비교 설명은 "10 ns"를 사용한다. [U09-107] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

이를 조용히 수정하지 않고 원문 내부 표기 불일치로 남긴다. [U09-108] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

다단계 **TLB**의 일반 효과만 취하며 다른 수치를 새로 계산하지 않았다. [U09-109] (9.3.2 하드웨어 지원과 TLB, 인쇄 p.402-406)

9.3.3 보호

페이지 테이블의 **보호 비트**는 읽기·쓰기 또는 읽기 전용 같은 접근 권한을 지정한다. [U09-110] (9.3.3 보호, 인쇄 p.406-407)

주소 변환과 함께 검사하여 읽기 전용에 쓰면 보호 위반 트랩을 낸다. [U09-111] (9.3.3 보호, 인쇄 p.406-407)

유효/무효 비트는 그 **페이지**가 **프로세스**의 합법 **논리 주소** 공간에 속하는지 나타내며 접근 허용 여부를 결정한다. [U09-112] (9.3.3 보호, 인쇄 p.406-407)

페이지 단위 보호는 마지막 **페이지** 안에서 실제 사용 범위보다 넓은 주소를 유효하게 둘 수 있다. [U09-113] (9.3.3 보호, 인쇄 p.406-407)

원문의 14비트 주소·2 KB **페이지** 예에서 프로그램은 10,468까지 쓰지만 **페이지** 5 전체가 유효하여 12,287까지 유효로 취급된다. [U09-114] (9.3.3 보호, 인쇄 p.406-407)

이는 **내부 단편화**와 연결된다. [U09-115] (9.3.3 보호, 인쇄 p.406-407)

테이블 크기를 나타내는 **PTLR(page table length register)**로 유효 테이블 범위를 확인하는 방법도 제시된다. [U09-116] (9.3.3 보호, 인쇄 p.406-407)

9.3.4 공유 페이지

공통 코드는 **재진입 코드**, 즉 실행 중 자체 수정이 없는 코드이면 여러 **프로세스**가 동시에 공유할 수 있다. [U09-117] (9.3.4 공유 페이지, 인쇄 p.407-408)

각 **프로세스**는 레지스터·데이터 저장영역을 따로 가지며 같은 물리 코드 사본을 각자의 테이블에 매핑한다. [U09-118] (9.3.4 공유 페이지, 인쇄 p.407-408)

원문의 libc=2 MB·40**프로세스** 예는 각각 복사할 때 80 MB 대신 공유 사본 2 MB가 필요하다고 비교한다. [U09-119] (9.3.4 공유 페이지, 인쇄 p.407-408)

읽기 전용 속성은 코드 정확성에만 맡기지 않고 **운영체제**가 강제해야 한다. [U09-120] (9.3.4 공유 페이지, 인쇄 p.407-408)

공유 라이브러리뿐 아니라 **프로세스** 간 **공유 메모리** 통신도 같은 **프레임**에 여러 테이블을 연결하는 방식으로 구현될 수 있다. [U09-121] (9.3.4 공유 페이지, 인쇄 p.407-408)

프로세스 간 공유가 각자의 데이터까지 모두 같은 것으로 만든다는 뜻은 아니다. [U09-122] (9.3.4 공유 페이지, 인쇄 p.407-408)

9.4 페이지 테이블의 구조

주소 공간이 커지면 **페이지** 테이블 자체의 물리 메모리 비용이 커진다. [U09-123] (9.4 페이지 테이블의 구조, 인쇄 p.409-414)

원문은 계층적·해시·**역 페이지 테이블**과 SPARC Solaris 사례로 테이블 저장·탐색의 절충을 설명한다. [U09-124] (9.4 페이지 테이블의 구조, 인쇄 p.409-414)

9.4.1 계층적 페이징

32비트 주소·4 KB **페이지**·4 B 항목 예는 **페이지** 테이블만 **프로세스**당 4 MB를 요구한다. [U09-125] (9.4.1 계층적 페이징, 인쇄 p.409-411)

테이블을 연속 공간에 두는 대신 **테이블 자체를 페이징**한다. 2단계에서는 20비트 **페이지** 번호를 바깥 인덱스 10비트와 안쪽 인덱스 10비트로, 오프셋은 12비트로 나눈다. [U09-126] (9.4.1 계층적 페이징, 인쇄 p.409-411)

바깥에서 안쪽으로 변환하므로 forward-mapped라고도 부른다. [U09-127] (9.4.1 계층적 페이징, 인쇄 p.409-411)

원문의 완전한 64비트 공간·4 KB 가정은 2단계로도 바깥 테이블이 지나치게 커지고 단계를 계속 늘리면 변환의 메모리 접근이 많아지는 문제를 보인다. [U09-128] (9.4.1 계층적 페이징, 인쇄 p.409-411)

이는 다음 해시·역 테이블의 동기이다. [U09-129] (9.4.1 계층적 페이징, 인쇄 p.409-411)

이 예의 전체 64비트 가정과 뒤에서 설명하는 실제 48비트 주소 사용 사례를 혼동하지 않는다. [U09-130] (9.4.1 계층적 페이징, 인쇄 p.409-411)

9.4.2 해시 페이지 테이블

큰 주소 공간에서 가상 **페이지** 번호를 해시한 위치에 연결 리스트를 둔다. [U09-131] (9.4.2 해시 페이지 테이블, 인쇄 p.411-412)

원소는 가상 **페이지** 번호·**프레임** 번호·다음 원소 포인터를 가진다. [U09-132] (9.4.2 해시 페이지 테이블, 인쇄 p.411-412)

해시 충돌 리스트를 따라 원하는 가상 **페이지** 번호와 일치하는 항목을 찾아 물리 **프레임**을 얻는다. [U09-133] (9.4.2 해시 페이지 테이블, 인쇄 p.411-412)

클러스터 페이지 테이블은 한 항목이 한 **페이지**가 아니라 여러 **페이지**를 가리켜 넓게 퍼진 성긴 주소 공간에 유용하다. [U09-134] (9.4.2 해시 페이지 테이블, 인쇄 p.411-412)

9.4.3 역 페이지 테이블

일반 테이블은 **프로세스**별 가상 **페이지**마다 항목을 가지지만 **역 페이지 테이블**은 시스템 전체에서 물리 **프레임**마다 하나의 항목을 둔다. [U09-135] (9.4.3 역 페이지 테이블, 인쇄 p.412-413)

항목은 그 **프레임**의 **페이지** 주소와 소유 **프로세스** ID를 기록한다. [U09-136] (9.4.3 역 페이지 테이블, 인쇄 p.412-413)

원문 IBM RT 설명에서는 <process-id, page-number>를 검색하여 i번째 항목에서 찾으면 **물리 주소**는 <i, offset>이 된다. [U09-137] (9.4.3 역 페이지 테이블, 인쇄 p.412-413)

물리 메모리 기준 항목만 유지하여 공간이 줄지만 가상 주소로 테이블 전체를 찾는 데 시간이 오래 걸릴 수 있다. [U09-138] (9.4.3 역 페이지 테이블, 인쇄 p.412-413)

해시로 탐색을 줄이고 먼저 **TLB**를 확인하여 성능을 보완한다. [U09-139] (9.4.3 역 페이지 테이블, 인쇄 p.412-413)

프레임당 항목 하나라 같은 물리 **페이지**를 여러 가상 주소로 동시에 나타내는 **공유 메모리**가 복잡해진다. [U09-140] (9.4.3 역 페이지 테이블, 인쇄 p.412-413)

원문은 다른 **프로세스**가 참조하면 **페이지 폴트**와 매핑 변경을 거치는 방식의 한계를 설명한다. [U09-141] (9.4.3 역 페이지 테이블, 인쇄 p.412-413)

9.4.4 Oracle SPARC Solaris

원문의 변환 단계

1. 하드웨어가 **TLB**에서 변환 테이블 항목(TTE)을 찾는다. [U09-142] (9.4.4 Oracle SPARC Solaris, 인쇄 p.414)

2. 없으면 메모리의 변환 저장 **버퍼**(TSB)에서 최근 TTE를 찾고 **TLB**로 복사한다. [U09-143] (9.4.4 Oracle SPARC Solaris, 인쇄 p.414)

3. TSB에도 없으면 **인터럽트**하여 **커널**이 해시 테이블을 탐색한다. [U09-144] (9.4.4 Oracle SPARC Solaris, 인쇄 p.414)

4. 커널이 TTE를 만들어 TSB에 넣고 **MMU**에 제어를 돌려 변환을 끝낸다. [U09-145] (9.4.4 Oracle SPARC Solaris, 인쇄 p.414)

커널과 사용자 **프로세스**용 해시 테이블은 각 항목이 연속 가상 영역의 기준 주소와 범위를 나타내어 **페이지**마다 항목을 두는 비용을 줄인다. [U09-146] (9.4.4 Oracle SPARC Solaris, 인쇄 p.414)

하드웨어·**운영체제**가 함께 다단계 탐색을 줄이는 원문 사례로 읽는다. [U09-147] (9.4.4 Oracle SPARC Solaris, 인쇄 p.414)

9.5 스와핑

스와핑은 **프로세스**나 일부를 메모리에서 백업 저장장치로 내보냈다가 실행을 계속하려고 가져오는 기법이다. [U09-148] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)

물리 메모리보다 **프로세스** 총 공간이 커도 동시에 유지할 수 있어 **다중 프로그래밍** 정도를 높인다. [U09-149] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)

전체 **프로세스**의 표준 **스와핑**은 이미지뿐 아니라 복원할 자료구조·다중 **스레드**별 정보·메타데이터도 보존해야 한다. [U09-150] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)

방식	원문 의미와 조건
표준 **스와핑** [U09-151] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)	전체 **프로세스**를 이동한다. 유휴 **프로세스** 메모리를 활성 **프로세스**에 줄 수 있지만 큰 이동 비용이 든다. 원문은 현대 시스템에서 드물고 Solaris의 극한 부족 상황을 예외로 든다. [U09-152] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)
페이징에서의 **스와핑** [U09-153] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)	**프로세스**의 일부 **페이지**만 page-out·page-in하여 전체 복사 비용을 줄인다. [U09-154] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)
모바일 시스템 [U09-155] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)	원문은 일반적으로 **스와핑**을 피한다고 설명한다. 플래시 공간·쓰기 횟수·낮은 처리량 제약 때문이다. [U09-156] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)

원문의 iOS는 부족하면 응용이 메모리를 자발적으로 반환하게 하고 읽기 전용 코드는 제거 후 다시 읽을 수 있지만 수정한 데이터는 그렇게 제거하지 못한다. [U09-157] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)

충분히 반환하지 못하면 종료될 수 있다. [U09-158] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)

Android는 비슷하게 **프로세스**를 종료하되 상태를 플래시에 저장하여 재시작을 돕는다. [U09-159] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)

이는 제공된 원문의 서술이며 현재 제품 동작으로 확대하지 않는다. [U09-160] (9.5 스와핑, 인쇄 p.414-417)

9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조

IA-32의 변환은 **논리 주소 → 세그먼테이션 장치 → 선형 주소 → 페이징 장치 → 물리 주소**이다. [U09-161] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

두 장치가 **MMU** 역할을 나눈다. [U09-162] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

세그먼트 디스크립터는 기준·상한 정보를 가지며 **프로세스**별 LDT와 공유 GDT를 구분한다. [U09-163] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

논리 주소의 selector가 테이블·세그먼트·보호 정보를 선택하고 offset을 검사한 뒤 기준에 더해 32비트 선형 주소를 만든다. [U09-164] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

IA-32의 4 KB **페이지**는 2단계 페이징이다. [U09-165] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

상위 10비트가 CR3이 가리키는 **페이지** 디렉터리, 다음 10비트가 **페이지** 테이블, 마지막 12비트가 오프셋이다. [U09-166] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

페이지 디렉터리의 Page Size 플래그가 4 MB를 지정하면 하위 테이블 대신 **프레임**을 직접 가리키고 하위 22비트를 오프셋으로 쓴다. [U09-167] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

디스크의 **페이지** 테이블은 invalid 비트를 이용해 나중에 가져올 수 있다. [U09-168] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

PAE(page address extension)는 원문에서 32비트 처리기의 물리 공간을 확장하는 3단계 테이블로 설명된다. [U09-169] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

최상위 2비트가 **페이지** 디렉터리 포인터 테이블을 선택하고 항목을 64비트로 늘려 12비트 오프셋과 합한 36비트 **물리 주소**·64 GB를 지원한다. [U09-170] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

사용하려면 **운영체제** 지원이 필요하며 원문은 32비트 Windows 데스크톱의 4 GB 제한도 별도 언급한다. [U09-171] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

원문의 **x86-64**는 IA-32 명령 집합 확장에서 출발하며 이론적 64비트 전체와 실제 사용 비트 수를 구분한다. [U09-172] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

제시된 구조는 48비트 가상 주소·4단계 테이블·4 KB/2 MB/1 GB **페이지**와 52비트 **물리 주소**를 지원한다. [U09-173] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

이 수치는 제공된 책의 설명으로 한정한다. [U09-174] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.417-421)

x86-64 선형 주소의 원문 필드



그림 9.25 x86-64 linear address.

그림 9.25. 원문 주소 구조. [U09-175] (9.6 사례: Intel 32비트와 64비트 구조, 인쇄 p.421)

9.7 사례: ARM 구조

원문은 64비트 **ARMv8**를 대상으로 설명하며 실제 사용 가상 주소는 48비트라고 구분한다. 4 KB·16 KB·64 KB의 변환 단위가 있고 **페이지**뿐 아니라 더 큰 연속 영역 region을 표현한다. 4 KB·16 KB는 최대 4단계, 64 KB는 최대 3단계 페이징을 사용할 수 있다. [U09-176] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

변환 단위	페이지	Region
4 KB [U09-177] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)	4 KB [U09-177] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)	2 MB, 1 GB [U09-178] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)
16 KB [U09-179] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)	16 KB [U09-179] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)	32 MB [U09-180] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)
64 KB [U09-181] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)	64 KB [U09-181] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)	512 MB [U09-182] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

4 KB 예에서는 TTBR이 레벨0 테이블을 가리킨다. [U09-183] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

레벨1이 1 GB region을 직접 가리키면 하위 30비트, 레벨2가 2 MB region을 직접 가리키면 하위 21비트가 오프셋이다. [U09-184] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

네 단계 모두 사용하면 마지막 12비트가 4 KB **페이지** 안 오프셋이다. [U09-185] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

구조의 다른 레벨·영역을 임의로 덧붙이지 않는다. [U09-186] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

ARM **TLB**는 명령·데이터용 마이크로 **TLB**와 바깥 단일 메인 **TLB**로 나뉜다. [U09-187] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

마이크로 **TLB**는 ASID를 지원한다. [U09-188] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

먼저 마이크로, 다음 메인 **TLB**를 찾고 둘 다 미스이면 하드웨어가 테이블을 순회한다. [U09-189] (9.7 사례: ARM 구조, 인쇄 p.421-423)

9.8 요약

주소 생성·보호·사상은 하드웨어와 **운영체제**의 협력으로 이루어진다. [U09-190] (9.8 요약, 인쇄 p.423-426)

연속 할당의 외부 단편화를 페이징으로 피하지만 **내부 단편화**·테이블·변환 비용은 남는다. [U09-191] (9.8 요약, 인쇄 p.423-426)

TLB와 여러 테이블 구조는 그 비용을 조절한다. [U09-192] (9.8 요약, 인쇄 p.423-426)

원문 연습 문제는 단편화 구분, 주소의 비트 수, **페이지**·오프셋, 배치 전략, 일반·역 테이블 항목 수 등을 확인한다. [U09-193] (9.8 요약, 인쇄 p.423-426)

새 계산 문제나 답을 만들지 않았다. [U09-194] (9.8 요약, 인쇄 p.423-426)

핵심 용어 표

용어	원문 정의·설명
기준 레지스터	**기준 레지스터**는 가장 작은 유효한 물리 메모리 주소를 저장한다. [U09-195] (9.8 요약, 인쇄 p.423)
상한 레지스터	**상한 레지스터**는 메모리 범위의 크기를 지정한다. [U09-196] (9.8 요약, 인쇄 p.423)
논리 주소	**논리 주소**는 CPU가 생성한 주소이다. [U09-197] (9.8 요약, 인쇄 p.424)
MMU	**메모리 관리 장치(MMU)**는 **논리 주소**를 메모리의 **물리 주소**로 변환한다. [U09-001] (9.8 요약, 인쇄 p.424)
프레임	**프레임**은 물리 메모리를 나눈 고정 크기 **블록**이다. [U09-198] (9.8 요약, 인쇄 p.424)
페이지	**페이지**는 논리 메모리를 나눈 **프레임**과 같은 크기의 **블록**이다. [U09-199] (9.8 요약, 인쇄 p.424)
TLB	**TLB(translation look-aside buffer)**는 **페이지** 테이블의 하드웨어 **캐시**이며, 각 항목은 **페이지** 번호와 상응하는 **프레임**을 저장한다. [U09-200] (9.8 요약, 인쇄 p.424)
페이지 오프셋	**페이지 오프셋**은 참조되는 **프레임**의 특정 위치이다. [U09-201] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

장 요약

요약 기준: 9.8 요약

심볼릭 주소 참조를 실제 **물리 주소**에 바인딩하는 작업은 컴**파일**·적재·실행시간에 발생할 수 있다. [U09-202] (9.8 요약, 인쇄 p.423-424)

다양한 크기의 연속 메모리 파티션은 최초 적합·최적 적합·최악 적합 전략에 따라 할당될 수 있다. [U09-203] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

페이징의 **논리 주소**는 **페이지** 번호와 **페이지 오프셋**으로 나뉘며, **페이지** 번호는 **프로세스**별 **페이지** 테이블의 인덱스이다. [U09-002] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

TLB(translation look-aside buffer)는 **페이지** 테이블의 하드웨어 **캐시**이며, 각 항목은 **페이지** 번호와 상응하는 **프레임**을 저장한다. [U09-200] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

계층적 페이징은 **논리 주소**를 여러 부분으로 나누며, 계층 수가 커지는 문제를 해결하는 전략으로 해시 **페이지** 테이블과 **역 페이지 테이블**이 있다. [U09-204] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

원문 확인 메모

인쇄405쪽(PDF345쪽) TLB 적중 시간의 본문 100 ns와 식의 10 ns가 일치하지 않아 원문 확인 필요로 표시하였다.

제10장. 가상 메모리

(제10장. 가상 메모리, 인쇄 p.427-488)

학습 목표·범위

가상 메모리는 물리 메모리를 매우 큰 균일한 저장장소 배열로 추상화한다. [U10-001] (10.11 요약, 인쇄 p.483)

요구 페이징은 프로그램 실행 중 **페이지**가 필요할 때만 **페이지**를 적재하는 기법이다. [U10-002] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

10.1 배경

가상 메모리는 **프로세스** 전체가 메모리에 없어도 실행하게 하며 실제 물리 메모리와 프로그래머의 논리 메모리를 분리한다. [U10-003] (10.1 배경, 인쇄 p.427-431)

거의 실행되지 않는 오류 처리·사용되지 않는 배열 영역·드문 옵션까지 모두 올릴 필요가 없다. [U10-004] (10.1 배경, 인쇄 p.427-431)

작은 메모리로 큰 주소 공간을 제공하고 한 프로그램의 점유를 줄여 더 많은 프로그램을 수행하며 적재·스왑 I/O를 줄일 수 있다. [U10-005] (10.1 배경, 인쇄 p.427-431)

그러나 구현이 복잡하고 잘못 사용하면 성능이 크게 떨어진다. [U10-006] (10.1 배경, 인쇄 p.427-431)

프로세스의 가상 공간은 연속처럼 보이지만 물리 **프레임**은 흩어질 수 있다. [U10-007] (10.1 배경, 인쇄 p.427-431)

원문의 힙·스택 사이 **성긴 주소 공간(sparse address space)**은 공백도 주소 공간 일부이되 실제 확장 때만 물리 **페이지**를 요구한다. [U10-008] (10.1 배경, 인쇄 p.427-431)

공유 라이브러리와 **공유 메모리**는 서로 다른 **프로세스**의 가상 **페이지**를 같은 물리 **페이지**에 사상하고 fork 생성에서도 **페이지**를 공유할 수 있다. [U10-009] (10.1 배경, 인쇄 p.427-431)

10.2 요구 페이징

요구 페이징(demand paging)은 **페이지**가 필요할 때만 메모리에 올린다. [U10-010] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

접근하지 않는 **페이지**는 적재하지 않는다. [U10-011] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

유효/무효 비트는 이 **문맥**에서 **페이지**가 메모리에 있는지 구별하며 무효는 논리적으로 잘못된 **페이지**이거나 유효하지만 보조저장장치에 있는 **페이지**를 뜻할 수 있다. [U10-012] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

무효 **페이지**에 접근하면 **페이지 폴트 트랩**이 발생하므로 **운영체제**가 두 경우를 구별한다. [U10-013] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

페이지 폴트 처리

1. 프로세스 내부 테이블을 검사하여 참조가 유효한지 확인한다. [U10-014] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

2. 무효 참조면 **프로세스**를 중단하고, 유효하지만 메모리에 없으면 **페이지**를 가져온다. [U10-015] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

3. 가용 **프레임**을 찾는다. [U10-016] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

4. 보조저장장치에 그 **프레임**으로 **페이지** 읽기를 요청한다. [U10-017] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

5. 읽기가 끝나면 **페이지** 테이블과 내부 테이블을 갱신한다. [U10-018] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

6. 중단된 명령어를 다시 수행한다. [U10-019] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

순수 요구 페이징은 시작할 때 한 **페이지**도 올리지 않고 첫 명령 인출의 폴트부터 시작할 수 있다. [U10-020] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

한 명령이 명령·피연산자에 대해 여러 폴트를 낼 수 있지만 참조의 **지역성** 덕분에 특정 작은 부분을 집중적으로 사용하여 보통 만족할 성능을 낸다. [U10-021] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

유효/무효 표시가 가능한 테이블과 메모리에 없는 **페이지**를 유지할 스왑 장치가 필요하다. [U10-022] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

필수 조건은 폴트 후 명령을 정확히 재시작할 수 있다는 것이다. [U10-023] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

레지스터·조건 코드·명령 카운터 등 상태를 보존하여 같은 위치에서 실행해야 한다. [U10-024] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

여러 기억 장소를 바꾸고 원천·목적 영역이 겹칠 수 있는 이동 명령은 단순 재실행이 안 될 수 있다. [U10-025] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

원문은 수정 전 양 끝을 먼저 접근하여 필요한 **페이지**를 확보하거나, 덮어쓸 값을 임시 레지스터에 보관하여 폴트 때 원상 복구하는 방법을 설명한다. [U10-026] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

운영체제는 **가용 프레임 리스트**를 유지하며 **페이지 폴트**·스택·힙 확장에 **프레임**을 준다. [U10-027] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

Zero-fill-on-demand는 할당 전 **프레임**을 0으로 채워 이전 내용을 지운다. [U10-028] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

프레임의 이전 데이터를 남기는 것은 보안 취약점이 될 수 있다. [U10-029] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

리스트가 0 또는 임계값 아래가 되면 다시 채울 방법이 필요하다. [U10-030] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

> **원문 수식**: 실질 접근 시간 = (1−p) × ma + p × 페이지 폴트 시간; p: **페이지 폴트** 확률, $0 \le p \le 1$; ma: 메모리 접근 시간; 폴트가 없을 때의 메모리 시간과 폴트가 있을 때의 처리 시간을 확률로 가중한다. [U10-031] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

원문 상세 처리에는 트랩·상태 저장·유효성 및 디스크 위치 확인·읽기 대기와 전송·다른 **프로세스** 실행·I/O 완료 **인터럽트**·테이블 갱신·CPU 재배정·명령 재실행이 포함된다. [U10-032] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

주요 요소는 **인터럽트** 처리, **페이지** 읽기, **프로세스** 재시작이다. [U10-033] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

다른 **프로세스**를 실행하면 CPU 활용은 높지만 원래 처리 재개까지 추가 지연이 생긴다. [U10-034] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

요구 페이징의 원문 성능 계산

$$\begin{aligned} \text{실질 접근 시간} &= (1-p) \times (200) + p\ (8\ \text{milliseconds}) \\ &= (1-p) \times 200 + p \times 8{,}000{,}000 \\ &= 200 + 7{,}999{,}800 \times p. \end{aligned}$$

인쇄437쪽의 200 ns·8 ms 가정 계산식. [U10-035] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.437)

위 예에서 1,000번에 한 번 폴트이면 8.2 μs로 약 40배 느려지고, 성능 저하를 10% 이내로 하려면 $p<0.0000025$라는 원문의 조건이 나온다. [U10-036] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

폴트율을 낮추는 것이 매우 중요하다. [U10-037] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

이는 **HDD** 기반 원문 가정의 결과이며 다른 장치에 새 수치를 대입하지 않는다. [U10-038] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

스왑 공간은 **파일** 탐색·간접 할당을 거치지 않는 등 **파일** 시스템보다 I/O가 빠를 수 있다. [U10-039] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

실행 이미지를 미리 복사하면 시작 비용이 들고, 먼저 실행 **파일**에서 **요구 페이징**한 뒤 교체할 때 스왑에 쓰는 절충이 있다. [U10-040] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

수정되지 않는 실행 **페이지**는 버렸다가 **파일**에서 다시 읽을 수도 있다. [U10-041] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

파일과 관련 없는 스택·힙의 **익명 메모리**는 별도 백업이 필요하다. [U10-042] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

원문의 모바일 시스템은 읽기 전용 **페이지**를 방출·재적재하고 실행 중 생긴 **페이지**는 다른 정책으로 관리한다. [U10-043] (10.2 요구 페이징, 인쇄 p.431-438)

10.3 쓰기 시 복사

쓰기 시 복사(copy-on-write, COW)는 fork 때 **부모**의 모든 **페이지**를 바로 복사하지 않고 **부모·자식**이 먼저 공유하게 한다. [U10-044] (10.3 쓰기 시 복사, 인쇄 p.438-440)

수정 가능한 공유 **페이지**를 COW로 표시하고 둘 중 하나가 쓰면 복사본을 만들어 그 **프로세스** 주소 공간에 사상한다. [U10-045] (10.3 쓰기 시 복사, 인쇄 p.438-440)

수정하지 않는 **페이지**는 계속 공유하며 실행 코드처럼 변경 불가능한 **페이지**는 COW 표시 없이 공유할 수 있다. [U10-046] (10.3 쓰기 시 복사, 인쇄 p.438-440)

생성 직후 exec하는 **자식**을 위해 불필요한 복사를 줄이는 방법이다. [U10-047] (10.3 쓰기 시 복사, 인쇄 p.438-440)

원문의 **vfork()**는 **부모**를 보류하고 **자식**이 **부모** 주소 공간을 그대로 사용한다. [U10-048] (10.3 쓰기 시 복사, 인쇄 p.438-440)

COW를 쓰지 않으므로 **자식**의 변경이 나중에 **부모**에게 보인다. [U10-049] (10.3 쓰기 시 복사, 인쇄 p.438-440)

자식이 즉시 exec하는 용도이며 **부모 페이지**를 변경하지 않도록 주의해야 한다. [U10-050] (10.3 쓰기 시 복사, 인쇄 p.438-440)

페이지 복사가 없어 효율적이라는 원문 범위로 설명한다. [U10-051] (10.3 쓰기 시 복사, 인쇄 p.438-440)

10.4 페이지 교체

프로세스 일부만 사용한다고 예상하여 과할당하면 실제로 더 많은 **페이지**가 필요해질 때 가용 **프레임**이 없어질 수 있다. [U10-052] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

운영체제 메모리와 I/O **버퍼**도 **프레임**을 필요로 한다. [U10-053] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

논리적으로 사용자에게 투명해야 하는 페이징에서 단순 종료 대신 **페이지 교체**로 현재 **프레임**을 비워 요청 **페이지**를 올린다. [U10-054] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

교체를 포함한 폴트 처리

1. 필요한 **페이지**의 보조저장장치 위치를 찾는다. [U10-055] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

2. 가용 **프레임**이 없으면 교체 알고리즘으로 희생 **프레임**을 고른다. [U10-056] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

3. 필요하면 희생 **페이지**를 기록하고 관련 테이블을 갱신한다. [U10-057] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

4. 빈 **프레임**에 새 **페이지**를 읽고 테이블을 바꾼 뒤 명령을 재개한다. [U10-058] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

희생 **페이지** 쓰기와 새 **페이지** 읽기가 모두 필요하면 저장장치 접근 두 번이 든다. [U10-059] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

변경/더티 비트는 메모리에서 쓴 적이 있는지 표시한다. [U10-060] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

변경되지 않았고 백업 사본이 유지되면 다시 쓸 필요가 없다. [U10-061] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

읽기 전용 코드도 버렸다가 다시 읽을 수 있다. [U10-062] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

프레임 할당 알고리즘은 **프로세스**별 수를, 교체 알고리즘은 희생 **페이지**를 정한다. [U10-063] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

교체 성능은 메모리 **참조열(reference string)**과 **프레임** 수를 정하고 폴트 횟수로 평가한다. [U10-064] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

페이지 크기가 정해지면 전체 주소 대신 **페이지** 번호를 쓰고 연속한 같은 **페이지** 접근을 줄일 수 있다. [U10-065] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

원문의 다음 비교는 처음 비어 있는 **3프레임**, 참조열 **7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1**을 사용한다. [U10-066] (10.4 페이지 교체, 인쇄 p.440-454)

10.4.2 FIFO 페이지 교체

FIFO는 메모리에 가장 먼저 들어온 **페이지**를 교체한다. [U10-067] (10.4.2 FIFO 페이지 교체, 인쇄 p.444-446)

적재 시간 또는 큐를 유지하여 머리에서 빼고 새 **페이지**를 끝에 넣는다. [U10-068] (10.4.2 FIFO 페이지 교체, 인쇄 p.444-446)

이해·구현은 쉽지만 자주 쓰는 오래된 **페이지**도 내보낼 수 있다. [U10-069] (10.4.2 FIFO 페이지 교체, 인쇄 p.444-446)

잘못된 교체는 이후 폴트를 늘릴 뿐 프로그램의 논리적 실행 자체를 틀리게 하지는 않는다. [U10-070] (10.4.2 FIFO 페이지 교체, 인쇄 p.444-446)

FIFO의 원문 페이지 교체 추적

그림 10.12 FIFO 페이지 교체 알고리즘

그림 10.12. **3프레임** 참조열 추적. [U10-071] (10.4.2 FIFO 페이지 교체, 인쇄 p.445)

Belady의 모순은 **프레임**을 더 주었는데 폴트가 오히려 늘어나는 현상이다. [U10-072] (10.4.2 FIFO 페이지 교체, 인쇄 p.444-446)

원문 참조열 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5에서 **FIFO**는 **3프레임**에 9회, 4**프레임**에 10회이다. [U10-073] (10.4.2 FIFO 페이지 교체, 인쇄 p.444-446)

프레임 증가가 모든 알고리즘에서 항상 폴트를 줄인다고 단정하면 안 된다. [U10-074] (10.4.2 FIFO 페이지 교체, 인쇄 p.444-446)

10.4.3 최적 페이지 교체

OPT/MIN은 앞으로 가장 오랫동안 사용되지 않을 **페이지**를 교체한다. [U10-075] (10.4.3 최적 페이지 교체, 인쇄 p.446-447)

고정된 **프레임** 수에서 가장 낮은 폴트율을 보장하며 **Belady의 모순**이 없다. [U10-076] (10.4.3 최적 페이지 교체, 인쇄 p.446-447)

그러나 미래 참조를 미리 알아야 하므로 실제 구현이 어렵고 비교 연구의 기준으로 사용한다. [U10-077] (10.4.3 최적 페이지 교체, 인쇄 p.446-447)

최적 교체의 원문 추적



그림 10.14 최적 페이지 교체 알고리즘

그림 10.14. 같은 **3프레임**·참조열의 OPT. [U10-078] (10.4.3 최적 페이지 교체, 인쇄 p.447)

10.4.4 LRU 페이지 교체

LRU(least-recently-used)는 가장 오랫동안 사용되지 않은 **페이지**를 교체한다. [U10-079] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)

가까운 과거를 가까운 미래의 근사로 본다. [U10-080] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)

FIFO의 적재 시점, OPT의 미래 사용 시점, LRU의 마지막 사용 시점을 구별한다. [U10-081] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)

LRU의 원문 추적



그림 10.15 LRU 페이지 교체 알고리즘

그림 10.15. 같은 **3프레임**·참조열의 LRU. [U10-082] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.448)

구현	유지 정보와 비용
계수기 [U10-083] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)	**페이지**마다 마지막 사용 시간을 기록한다. 메모리 참조마다 갱신하고 희생자 선택 때 최소 시간을 탐색한다. **문맥 교환** 관리·계수 overflow도 고려한다. [U10-084] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)
스택 [U10-085] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)	참조된 **페이지**를 중간에서 제거해 꼭대기로 옮긴다. 맨 아래가 가장 오래 안 쓴 **페이지**이다. 연결 리스트 갱신 비용이 있지만 희생자 탐색은 필요 없다. [U10-086] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)

LRU·OPT는 **스택 알고리즘**이다. n**프레임**에 남는 **페이지** 집합이 n+1**프레임** 집합의 부분집합이므로 **Belady의 모순**이 없다. [U10-087] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)

두 정확한 LRU 구현은 매 참조의 갱신을 위해 하드웨어 지원이 필요하며 이를 소프트웨어 **인터럽트**로 수행하면 큰 지연이 든다. [U10-088] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)

원문 확인 필요: 인쇄448쪽의 스택 설명 첫 문장은 "LFU"라고 표기하지만 해당 절·그림·후속 설명은 LRU를 다룬다. [U10-089] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)

표기를 조용히 수정한 인용으로 제시하지 않았다. [U10-090] (10.4.4 LRU 페이지 교체, 인쇄 p.447-449)

10.4.5 LRU 근사 페이지 교체

정확한 사용 순서를 기록하는 하드웨어가 부족해도 **참조 비트**로 그동안 사용했는지는 알 수 있다. [U10-091] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

운영체제가 0으로 두고 **페이지**를 읽거나 쓸 때 하드웨어가 1로 만든다. [U10-092] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

이것은 정확한 순서는 아니지만 근사 교체의 기반이다. [U10-093] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

부가적 참조 비트는 일정 간격마다 **참조 비트**를 8비트 기록의 맨 위에 넣고 나머지를 오른쪽으로 민다. 00000000은 최근 8구간 미사용, 11111111은 구간마다 최소 한 번 사용을 뜻한다. [U10-094] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

정수로 작은 기록을 우선 교체하고 동점은 **FIFO** 등으로 처리한다. [U10-095] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

비트 수와 간격은 조절할 수 있다. [U10-096] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

2차 기회(클록) 알고리즘

1. FIFO 순서의 다음 희생 후보에서 **참조 비트**를 본다. [U10-097] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

2. 0이면 교체한다. [U10-098] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

3. 1이면 0으로 바꾸어 한 번 더 기회를 주고 다음 후보로 간다. [U10-099] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

4. 순환 큐와 포인터로 반복한다. 모두 1이면 한 바퀴 돌며 0으로 만들고 다음 바퀴에서는 **FIFO**처럼 선택한다. [U10-100] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

참조·변경 비트	개선된 2차 기회의 등급
(0,0) [U10-101] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)	최근 사용·변경이 없어 교체하기 가장 좋다. [U10-102] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)
(0,1) [U10-103] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)	최근 미사용이지만 변경되어 먼저 기록해야 한다. [U10-104] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)
(1,0) [U10-105] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)	최근 사용되어 다시 쓸 가능성이 있다. [U10-106] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)
(1,1) [U10-107] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)	최근 사용·변경되어 재사용 가능성과 기록 비용이 모두 있다. [U10-108] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

개선된 알고리즘은 순환 탐색하며 가장 낮은 등급의 첫 **페이지**를 고른다. [U10-109] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

목적은 최근 참조뿐 아니라 변경 **페이지**의 I/O 비용도 함께 고려하는 것이다. [U10-110] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

여러 바퀴 탐색할 수 있다는 조건도 남긴다. [U10-111] (10.4.5 LRU 근사 페이지 교체, 인쇄 p.449-452)

10.4.6 계수 기반 교체

기법	원문 판단과 한계
LFU [U10-112] (10.4.6 계수 기반 교체, 인쇄 p.452)	참조 횟수가 가장 적은 **페이지**를 교체한다. 초기에 집중 사용했지만 나중에 안 쓰는 **페이지**가 남을 수 있어 주기적으로 계수를 오른쪽으로 이동하여 오래된 영향력을 줄일 수 있다. [U10-113] (10.4.6 계수 기반 교체, 인쇄 p.452)
MFU [U10-114] (10.4.6 계수 기반 교체, 인쇄 p.452)	횟수가 적은 **페이지**는 최근 들어왔고 앞으로 사용할 것이라는 판단에 근거한다. [U10-115] (10.4.6 계수 기반 교체, 인쇄 p.452)

원문은 두 방식 모두 구현 비용이 크고 OPT를 잘 근사하지 못해 일반적으로 널리 쓰이지 않는다고 설명한다. [U10-116] (10.4.6 계수 기반 교체, 인쇄 p.452)

특정 응용에서 유리할 가능성과 범용 기본 정책으로 선호되는지는 구별한다. [U10-117] (10.4.6 계수 기반 교체, 인쇄 p.452)

10.4.7 페이지 버퍼링

교체 알고리즘과 함께 가용 **프레임** 풀을 유지하여 희생 **페이지**를 다 쓰기 전에 새 **페이지**부터 읽어 실행을 빨리 재개할 수 있다. [U10-118] (10.4.7 페이지 버퍼링, 인쇄 p.452-453)

희생 **페이지** 기록이 끝나면 그 **프레임**을 풀에 넣는다. [U10-119] (10.4.7 페이지 버퍼링, 인쇄 p.452-453)

변경 **페이지** 리스트를 여유 시간에 미리 기록하면 나중에 교체 때 쓰기 비용을 줄인다. [U10-120] (10.4.7 페이지 버퍼링, 인쇄 p.452-453)

가용 풀 **프레임**의 원래 **페이지**를 기억하고 내용을 덮어쓰지 않았다면 재참조 때 디스크 I/O 없이 다시 줄 수 있어 잘못된 희생자 선택의 불이익을 줄인다. [U10-121] (10.4.7 페이지 버퍼링, 인쇄 p.452-453)

10.4.8 응용과 페이지 교체

자체 **버퍼**링·메모리 관리가 있는 데이터베이스는 범용 **운영체제**보다 자기 접근을 잘 알아 이중 **버퍼**링이 오히려 메모리를 두 번 사용할 수 있다. [U10-122] (10.4.8 응용과 페이지 교체, 인쇄 p.453-454)

연속 대량 읽기를 반복하는 데이터웨어하우스는 새 **페이지**보다 옛 **페이지**를 다시 쓸 수 있어 원문은 MFU가 LRU보다 효율적일 수 있는 예로 든다. [U10-123] (10.4.8 응용과 페이지 교체, 인쇄 p.453-454)

Raw I/O는 단순 논리 **블록** 배열을 사용해 **파일** 시스템의 **요구 페이징**·잠금·선반입·이름 등의 서비스를 거치지 않는다. [U10-124] (10.4.8 응용과 페이지 교체, 인쇄 p.453-454)

이런 특수 응용과 달리 대부분은 정상 **파일** 시스템이 더 좋은 성능이라고 원문은 제한한다. [U10-125] (10.4.8 응용과 페이지 교체, 인쇄 p.453-454)

10.5 프레임의 할당

가용 **프레임**을 **프로세스**에 얼마나 줄지는 교체 정책과 별개의 선택이다. [U10-126] (10.5 프레임의 할당, 인쇄 p.454-460)

가용 **프레임**보다 많이 줄 수 없고 명령을 끝낼 수 있는 최소 수도 보장해야 한다. [U10-127] (10.5 프레임의 할당, 인쇄 p.454-460)

명령 인출·간접 참조·피연산자 등 한 명령이 필요한 **페이지**가 동시에 있어야 재실행이 끝난다. [U10-128] (10.5 프레임의 할당, 인쇄 p.454-460)

최소 수는 아키텍처가, 최대 수는 가용 물리 메모리가 정한다. [U10-129] (10.5 프레임의 할당, 인쇄 p.454-460)

10.5.2 할당 알고리즘

방법	원문 내용
균등 할당 [U10-130] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)	**운영체제** 몫을 제외한 m**프레임**을 n**프로세스**에 m/n씩 준다. 원문 9**3프레임**·5**프로세스**는 각각18, 나머지3은 풀이다. [U10-131] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)
비례 할당 [U10-132] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)	**프로세스** 크기 s_i와 전체 크기 합 S에 비례하여 $a_i = s_i / S \times m$을 준다. 최소 수 이상 정수로 조정하고 합이 m을 넘지 않게 한다. [U10-133] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)
우선순위 반영 [U10-134] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)	크기 대신 우선순위 또는 크기·우선순위 조합으로 비례시킬 수 있다. [U10-135] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)

원문 수식: $S = \Sigma s_i$, $a_i = (s_i / S) \times m$; s_i: **프로세스** p_i의 크기; m: 가용 **프레임** 전체 수; a_i: p_i에 할당하는 근사 **프레임** 수; 원문의 비례 할당식. 10**페이지**·127**페이지**에 62**프레임**을 나누는 예는 각각 약4·57**프레임**으로 제시된다. [U10-136] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)

균등·비례 모두 **다중 프로그래밍** 정도가 높아지면 각자 몫이 줄고 낮아지면 늘어난다. [U10-137] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)

단순 크기 기준은 우선순위를 똑같이 취급하므로 우선순위를 반영할지는 별도 정책이다. [U10-138] (10.5.2 할당 알고리즘, 인쇄 p.455-456)

10.5.3 전역 대 지역 할당

구분	선택 범위·영향
전역 교체 [U10-139] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)	다른 **프로세스 프레임**도 대상이다. 할당 수가 바뀌고 한 **프로세스** 성능이 다른 **프로세스** 행태에 영향을 받는다. 원문은 일반적으로 시스템 성능이 더 좋아 많이 쓰인다고 설명한다. [U10-140] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)
지역 교체 [U10-141] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)	자기 **프레임**에서만 선택한다. 외부 영향이 적지만 다른 곳의 안 쓰는 **프레임**을 쓰지 못해 낭비할 수 있다. [U10-142] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)

주요(하드) 폴트는 **페이지**가 메모리에 없어 백업 저장장치에서 읽어야 한다. [U10-143] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)

사소한(소프트) 폴트는 **페이지**가 이미 메모리에 있지만 그 **프로세스** 매핑이 없을 때 발생할 수 있다. [U10-144] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)

공유 라이브러리 매핑 또는 아직 덮어쓰지 않은 가용 풀 **페이지** 재할당은 테이블 갱신 등으로 해결하여 일반적으로 시간이 덜 든다. [U10-145] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)

전역 회수 전략은 가용 리스트가 0이 되기를 기다리지 않고 **최소 임계값** 아래에서 **커널** 리퍼(reaper)를 깨워 **최대 임계값**까지 회수한다. [U10-146] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)

충분해지면 멈추고 다시 부족하면 반복한다. [U10-147] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)

보통 LRU 근사를 사용하지만 심각한 부족에서는 더 공격적인 정책이나 원문의 Linux OOM 킬러로 **프로세스**를 종료할 수 있다. [U10-148] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)

원문은 메모리 백분율 기반 점수와 임계값 조절을 설명하며 현행 정책을 새로 보충하지 않는다. [U10-149] (10.5.3 전역 대 지역 할당, 인쇄 p.456-459)

10.5.4 비균등 메모리 접근

NUMA에서는 CPU가 자기 로컬 메모리를 다른 CPU의 메모리보다 빨리 접근한다. [U10-150] (10.5.4 비균등 메모리 접근, 인쇄 p.459-461)

따라서 모든 **프레임**을 같게 보는 대신 실행 CPU에서 지연시간이 짧은 메모리를 할당해야 한다. [U10-151] (10.5.4 비균등 메모리 접근, 인쇄 p.459-461)

스케줄러가 직전 CPU와 가까운 위치에서 실행시키고 **가상 메모리**가 가까운 **프레임**을 주면 **캐시** 적중과 지연시간에 유리하다. [U10-152] (10.5.4 비균등 메모리 접근, 인쇄 p.459-461)

여러 **스레드**가 여러 보드에서 실행되면 더 복잡하다. [U10-153] (10.5.4 비균등 메모리 접근, 인쇄 p.459-461)

원문은 Linux의 **스케줄링 도메인**·**NUMA** 노드별 가용 리스트, Solaris의 CPU·메모리를 묶는 lgroup 계층을 예로 든다. [U10-154] (10.5.4 비균등 메모리 접근, 인쇄 p.459-461)

Solaris는 그룹 안에서 충족하지 못하면 가까운 그룹에서 나머지를 찾아 전체 지연을 줄인다. [U10-155] (10.5.4 비균등 메모리 접근, 인쇄 p.459-461)

10.6 스래싱

스래싱(thrashing)은 실제 실행보다 페이징에 더 많은 시간을 쓰는 과도한 페이징이다. [U10-156] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

현재 활발히 쓰는 **페이지**를 담을 **프레임**이 부족하면 어떤 것을 교체해도 곧 다시 필요해져 폴트가 반복된다. [U10-157] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

원문의 악순환

1. 프레임이 더 필요한 **프로세스**가 다른 **프로세스**의 **페이지**를 빼앗는다. [U10-158] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

2. 그쪽도 폴트하여 페이징 장치 대기열이 늘고 **준비 큐**·CPU 이용률이 줄어든다. [U10-159] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

3. 운영체제가 낮은 CPU 이용률을 보고 **프로세스**를 더 넣으면 **프레임** 경쟁이 심해진다. [U10-160] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

4. 추가 폴트와 더 긴 대기가 다시 이용률을 낮추어 처리율이 급격히 떨어진다. [U10-161] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

이 구간에서는 **다중 프로그래밍** 정도를 **낮춰야 스래싱**을 멈춘다. [U10-162] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

지역 교체는 다른 **프로세스**의 **프레임**을 빼앗는 전파는 막지만 같은 페이징 장치 큐를 길게 하므로 영향을 완전히 없애지 못한다. [U10-163] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

필요한 **프레임** 수를 확보하는 기준이 필요하다. [U10-164] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

지역성(locality)은 함께 집중적으로 참조되는 **페이지** 집합이다. [U10-165] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

프로세스는 함수·지역 변수·일부 전역 변수 등으로 형성된 한 지역에서 다른 지역으로 이동하며 지역들은 겹칠 수 있다. [U10-166] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

현재 지역을 담으면 적재 후 안정되지만 작게 주면 계속 폴트한다. [U10-167] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

원문은 이 모델을 **캐싱**의 기본 원리와도 연결한다. [U10-168] (10.6 스래싱, 인쇄 p.461-467)

10.6.2 작업 집합 모델

작업 집합은 최근 Δ번 **페이지** 참조에 등장한 서로 다른 **페이지**들의 집합이며 **지역성**의 근사이다. [U10-169] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464-465)

활발히 사용하면 포함되고 마지막 참조 후 Δ가 지나면 제외된다. Δ가 너무 작으면 지역을 빠뜨리고 너무 크면 여러 지역을 함께 담는다. [U10-170] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464-465)

무한히 크면 실행 중 본 모든 **페이지**가 된다. [U10-171] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464-465)

작업 집합의 원문 참조 창



그림 10.22 작업 집합 모델

그림 10.22. Δ와 두 시점의 **작업 집합**. [U10-172] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464)

> **원문 수식**: $D = \Sigma\ WSS_i$; WSS_i: **프로세스** i의 **작업 집합** 크기; D: 전체 요구 **프레임** 수; m: 시스템의 전체 메모리 **프레임** 수; D>m이면 **지역성**을 담을 **프레임**이 부족해 **스래싱**을 유발한다. 원문은 **작업 집합**에 맞게 할당하고 부족하면 한 **프로세스**를 연기하여 **프레임**을 나눈다. [U10-173] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464-465)

매 참조마다 집합을 정확히 추적하기는 어렵다. [U10-174] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464-465)

일정 간격 **타이머**와 **참조 비트**의 과거 기록으로 근사할 수 있다. [U10-175] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464-465)

원문의 Δ=10,000·5,000참조 간격 예는 현재와 두 과거 비트를 검사한다. [U10-176] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464-465)

더 많은 비트·더 잦은 **인터럽트**는 정확도를 높이지만 오버헤드도 늘린다. [U10-177] (10.6.2 작업 집합 모델, 인쇄 p.464-465)

10.6.3 페이지 폴트 빈도와 현재 관행

PFF(page-fault frequency)는 폴트율의 상·하한으로 직접 제어한다. [U10-178] (10.6.3 페이지 폴트 빈도와 현재 관행, 인쇄 p.465-467)

높으면 **프레임**을 늘리고 낮으면 줄인다. [U10-179] (10.6.3 페이지 폴트 빈도와 현재 관행, 인쇄 p.465-467)

높아졌는데 줄 **프레임**이 없으면 **프로세스**를 스왑아웃하여 나눈다. [U10-180] (10.6.3 페이지 폴트 빈도와 현재 관행, 인쇄 p.465-467)

지역 전이 때 폴트율이 높아졌다 **작업 집합** 적재 후 낮아지는 원문 그래프의 맥락도 함께 본다. [U10-181] (10.6.3 페이지 폴트 빈도와 현재 관행, 인쇄 p.465-467)

원문이 제시하는 일반적인 실용 대책은 극한 상황을 제외하고 **작업 집합**을 함께 담을 충분한 물리 메모리를 갖추는 것이다. [U10-182] (10.6.3 페이지 폴트 빈도와 현재 관행, 인쇄 p.465-467)

10.7 메모리 압축

메모리 압축은 수정 **프레임**을 스왑으로 내보내는 대신 여러 **페이지**를 압축하여 적은 **프레임**에 저장한다. [U10-183] (10.7 메모리 압축, 인쇄 p.467-469)

원문은 15·3·35의 세 **프레임**을 하나의 **프레임**7에 압축하여 원래 **프레임**들을 가용 리스트로 옮기고, 나중 참조 시 폴트로 압축을 풀어 복원하는 예를 든다. [U10-184] (10.7 메모리 압축, 인쇄 p.467-469)

압축을 유지할 **프레임**도 필요하지만 전체 사용량을 줄일 수 있다. [U10-185] (10.7 메모리 압축, 인쇄 p.467-469)

원문은 Android·iOS·Windows10·macOS의 지원을 설명하고 macOS는 먼저 압축한 뒤 부족하면 페이징한다고 기술한다. [U10-186] (10.7 메모리 압축, 인쇄 p.467-469)

압축률과 계산 시간 사이에 절충이 있고 여러 코어의 병렬 압축으로 개선할 수 있다. [U10-187] (10.7 메모리 압축, 인쇄 p.467-469)

제품명·압축 알고리즘 수치는 원문 범위를 넘어 갱신하지 않는다. [U10-188] (10.7 메모리 압축, 인쇄 p.467-469)

10.8 커널 메모리의 할당

커널은 다양한 작은 자료구조를 할당하고 일부 하드웨어가 물리적으로 연속된 메모리를 요구한다. [U10-189] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

사용자 **프로세스**의 비연속 **프레임** 배정과 달리 별도 풀을 사용하는 이유이다. [U10-190] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

많은 **운영체제**가 **커널** 코드·데이터를 페이징하지 않으므로 단편화 낭비를 줄이는 것이 특히 중요하다. [U10-191] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

기법	단위·동작	장점·한계
버디 시스템 [U10-192] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)	연속 세그먼트를 2의 거듭제곱으로 나누고 요청을 가까운 위 크기로 올린다. [U10-193] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)	반환한 인접 버디를 쉽게 병합하지만 올림에 따른 **내부 단편화**가 있다. [U10-194] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)
슬랩 할당 [U10-195] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)	자료구조별 **캐시**에 미리 만든 동일 종류 **객체**를 유지한다. 슬랩은 하나 이상 연속 **페이지**이다. [U10-196] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)	필요한 **객체** 크기로 할당·반환하여 원문은 단편화 낭비를 피하고 빈번한 요청을 빠르게 처리한다고 설명한다. [U10-197] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

버디 시스템의 원문 분할



그림 10.26 버디 시스템 할당

그림 10.26. 256 KB에서 21 KB 요청을 위한 32 KB 버디까지 분할. [U10-198] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.470)

슬랩의 상태는 full(모두 사용), empty(모두 가용), partial(혼합)이다. [U10-199] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

먼저 partial의 free **객체**, 없으면 empty, 그것도 없으면 새 연속 슬랩을 사용한다. [U10-200] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

반환한 **객체**를 free로 표시하여 재사용하므로 매번 새 생성·해제 비용을 줄인다. [U10-201] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

원문은 Solaris의 도입, Linux의 SLAB·제한 메모리용 SLOB·오버헤드를 줄이는 SLUB를 비교한다. [U10-202] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

SLOB는 크기별 세 목록에 최초 적합을 쓰며 SLUB는 메타데이터와 CPU별 큐 비용을 줄여 많은 처리기에서 개선한다고 설명한다. [U10-203] (10.8 커널 메모리의 할당, 인쇄 p.469-473)

10.9 기타 고려 사항

페이지 교체·할당뿐 아니라 **프리페이징**, **페이지** 크기, **TLB reach**, 테이블 정보, 프로그램 구조 및 I/O 고정이 실제 성능과 정확성에 영향을 준다. [U10-204] (10.9 기타 고려 사항, 인쇄 p.473-479)

10.9.1 프리페이징

프리페이징은 시작·재시작의 연속 폴트를 줄이려고 필요한 일부·전체 **페이지**를 미리 가져온다. [U10-205] (10.9.1 프리페이징, 인쇄 p.473)

이전 **작업 집합**을 기억해 재개 전에 올리는 방법이 있다. s개를 가져와 실제로 α만큼 쓰면 s×α개의 폴트를 줄이는 이익과 s×(1−α) 불필요 반입 비용을 비교한다. α가 0에 가까우면 불리하고 1에 가까우면 유리하다. [U10-206] (10.9.1 프리페이징, 인쇄 p.473)

실행 코드의 필요 **페이지**는 예측이 어렵지만 순차 **파일**은 더 확실하다고 원문은 설명한다. [U10-207] (10.9.1 프리페이징, 인쇄 p.473)

10.9.2 페이지 크기

작은 페이지에 유리한 기준	큰 페이지에 유리한 기준
마지막 **페이지 내부 단편화**를 줄인다. [U10-208] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)	**페이지** 수와 테이블 크기를 줄인다. [U10-209] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)
필요한 지역을 더 정밀하게 가져와 메모리·불필요 I/O를 줄일 수 있다. [U10-210] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)	**HDD**의 탐색·회전 비용을 분산하고 한 번에 더 많이 전송한다. [U10-211] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)
정확한 필요 부분을 선택한다. [U10-212] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)	**페이지 폴트**·**인터럽트**·상태 저장·테이블 갱신 횟수를 줄인다. [U10-213] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)

한 크기가 모든 시스템에 최적이지 않다. [U10-214] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)

원문은 **페이지**가 커지면 같은 양의 데이터 전송을 한 번에 처리할 수 있지만 필요하지 않은 주변도 가져오며, 작으면 메모리는 알차지만 많은 폴트 오버헤드가 든다고 비교한다. [U10-215] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)

기존 시스템에서는 하드웨어 때문에 크기를 바꾸기 어렵다는 조건도 중요하다. [U10-216] (10.9.2 페이지 크기, 인쇄 p.473-475)

10.9.3 TLB Reach

원문 수식: TLB reach = TLB 항목 수 × 페이지 크기; **TLB reach**: **TLB**로 직접 접근 가능한 메모리 공간의 크기; **작업 집합**을 담을 수 있으면 좋다. 항목 수 증가는 연관 메모리의 가격·전력 비용이 있고 **페이지** 확대는 **내부 단편화**를 늘릴 수 있다. [U10-217] (10.9.3 TLB Reach, 인쇄 p.475-476)

여러 **페이지** 크기·거대 **페이지**는 필요한 응용에서 reach를 높이는 대안이다. [U10-218] (10.9.3 TLB Reach, 인쇄 p.475-476)

ARMv8의 contiguous 비트는 인접 **블록**을 하나의 **TLB** 항목으로 묶어 reach를 늘린다. [U10-219] (10.9.3 TLB Reach, 인쇄 p.475-476)

여러 크기를 다루는 소프트웨어 관리가 성능 비용을 더할 수 있지만 높은 적중률로 상쇄할 수 있다고 원문은 설명한다. [U10-220] (10.9.3 TLB Reach, 인쇄 p.475-476)

10.9.4 역 페이지 테이블

역 테이블은 물리 **프레임**의 현재 가상 **페이지** 정보만 유지하므로 메모리에 없는 **페이지**의 디스크 위치를 모른다. [U10-221] (10.9.4 역 페이지 테이블, 인쇄 p.476)

이를 위해 **프로세스**별 **확장 페이지 테이블**이 필요하다. [U10-222] (10.9.4 역 페이지 테이블, 인쇄 p.476)

이 테이블은 매 메모리 참조가 아닌 폴트 때만 쓰므로 자체를 페이징할 수 있다. [U10-223] (10.9.4 역 페이지 테이블, 인쇄 p.476)

폴트 처리 중 확장 테이블 때문에 다시 폴트가 날 수 있어 **커널**이 조심스럽게 처리해야 한다. [U10-224] (10.9.4 역 페이지 테이블, 인쇄 p.476)

10.9.5 프로그램 구조

자료·프로그램 구조는 **지역성**·**작업 집합**·폴트율에 영향을 준다. [U10-225] (10.9.5 프로그램 구조, 인쇄 p.476-477)

다음은 원문의 행 중심 128×128 배열과 128워드 **페이지** 비교이다. [U10-226] (10.9.5 프로그램 구조, 인쇄 p.476-477)

선언·변수·루프를 그대로 보존하며 제공되지 않은 **프레임** 수나 새 결과를 만들어 넣지 않았다. [U10-227] (10.9.5 프로그램 구조, 인쇄 p.476-477)

원문의 배열 순회: 열을 먼저 진행 (원문 발췌)

```
int i, j;
int[128][128] data;

for (j = 0; j < 128; j++)
    for (i = 0; i < 128; i++)
        data[i][j] = 0;
```

[U10-228] (10.9.5 프로그램 구조, 인쇄 p.477)

발췌 범위: 해당 원문 그림 또는 본문 코드에서 발췌하였다.

원문의 배열 순회: 행을 먼저 진행 (원문 발췌)

```
int i, j;
int[128][128] data;

for (i = 0; i < 128; i++)
    for (j = 0; j < 128; j++)
        data[i][j] = 0;
```

[U10-229] (10.9.5 프로그램 구조, 인쇄 p.477)

발췌 범위: 해당 원문 그림 또는 본문 코드에서 발췌하였다.

원문은 한쪽 끝을 쓰는 스택의 **지역성**은 높고 참조를 분산하는 해시 테이블은 낮다고 설명한다. [U10-230] (10.9.5 프로그램 구조, 인쇄 p.476-477)

단, **지역성**만이 효율 기준은 아니며 탐색 속도·총 참조·**페이지** 접근 수도 본다. [U10-231] (10.9.5 프로그램 구조, 인쇄 p.476-477)

컴**파일**러의 코드·데이터 분리와 **재진입 코드**, 로더의 **페이지** 경계 내 루틴 배치·자주 호출하는 루틴 묶기도 도움이 된다. [U10-232] (10.9.5 프로그램 구조, 인쇄 p.476-477)

10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금

I/O 처리기가 사용자 **버퍼**의 물리 **프레임**에 전송하는 동안 다른 **프로세스**의 전역 교체로 그 **프레임**이 재할당되면 잘못된 메모리에 입출력할 수 있다. [U10-233] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

원문은 두 방법을 제시한다. [U10-234] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

시스템 버퍼에서만 I/O한 뒤 사용자 **버퍼**로 옮기면 안전하지만 이중 이동 비용이 든다. [U10-235] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

또는 **잠금 비트**로 I/O **페이지**를 교체 대상에서 빼고 완료 시 해제한다. [U10-236] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

커널의 일부·전체나 데이터베이스의 특수 **버퍼**도 고정할 수 있다. [U10-237] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

악용하면 메모리 관리에 부담을 주므로 원문은 응용의 특권을 요구한다고 설명한다. [U10-238] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

새로 읽었지만 아직 한 번도 못 쓴 낮은 우선순위 **프로세스 페이지**를 첫 재실행까지 지키는 용도도 있다. [U10-239] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

잠금은 언젠가 풀려야 하며 버그로 영구 유지되면 사용할 수 없는 **프레임**이 된다. [U10-240] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

Solaris의 잠금 힌트는 메모리 상황에 따라 무시할 수 있다. [U10-241] (10.9.6 I/O 잠금과 페이지 잠금, 인쇄 p.478-479)

10.10 운영체제의 예

다음은 제공된 원문이 기술하는 Linux·Windows10·Solaris의 **가상 메모리** 사례이다. [U10-242] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

현행 버전의 사실을 외부 자료로 보충하지 않는다. [U10-243] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

공통으로 **요구 페이징**·COW와 LRU 근사 클록의 변형을 사용하지만 회수 구조와 임계값 정책은 다르다. [U10-244] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

운영체제	원문이 제시하는 관리 방식
Linux [U10-245] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)	active_list는 사용 중인 **페이지**, inactive_list는 최근 안 써 회수할 수 있는 **페이지**를 유지한다. accessed 비트·리스트 위치를 갱신하고 inactive의 재참조는 active로 옮긴다. kswapd가 주기적으로 가용량을 확인하여 부족하면 회수한다. [U10-246] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)
Windows10 [U10-247] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)	인접 **페이지**까지 읽는 클러스터 **요구 페이징**과 **작업 집합** 한계를 사용한다. 지역·전역 LRU 근사를 조합하고 부족하면 자동 **작업 집합** 트리밍을 수행한다. [U10-248] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)
Solaris [U10-249] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)	lotsfree 임계값 아래에서 pageout이 2차 기회와 유사한 두 바늘 스캔을 한다. 앞 바늘은 **참조 비트**를 지우고 뒤 바늘은 여전히0인 **페이지**를 회수한다. [U10-250] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

Windows 원문의 데이터 클러스터는 3**페이지**, 나머지는 7**페이지**이며 **작업 집합** 초기 최소50·최대345를 제시한다. hard working-set limits가 없으면 여유 때 최대를 넘거나 부족 때 최소 아래로 갈 수 있다. [U10-251] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

여유 메모리가 부족할 때 최대에 도달한 **프로세스**는 자기 집합의 지역 교체를 하고 전역 트리밍은 큰 유휴 **프로세스**를 먼저 줄인다. [U10-252] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

Solaris는 scanrate·handspread로 두 바늘 간 검사 간격을 정한다. [U10-253] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

가용량에 따라 slowscan에서 fastscan으로 늘리고 desfree가 부족하면 더 자주 수행한다. [U10-254] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

계속 부족하면 **프로세스 페이지**를 회수하고 minfree도 못 채우면 새 요청마다 pageout을 수행한다. [U10-255] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

공유 라이브러리 **페이지**를 건너뛰고 일반 **파일 페이지**와 **프로세스 페이지**를 구별하는 우선순위 페이징도 원문에 나온다. [U10-256] (10.10 운영체제의 예, 인쇄 p.480-483)

10.11 요약

가상 메모리의 유연성은 폴트·입출력·교체 비용 관리와 함께 이해해야 한다. [U10-257] (10.11 요약, 인쇄 p.483-488)

교체의 미래·과거·참조 정보, **프로세스**별 **프레임** 수, **지역성**과 **작업 집합**을 연결하고 **커널**·I/O의 별도 요구를 남긴다. [U10-258] (10.11 요약, 인쇄 p.483-488)

원문 연습 문제는 폴트 처리·비교 알고리즘·Belady 모순·요구 하드웨어·배열 순회·CPU와 디스크 이용률 등을 점검한다. [U10-259] (10.11 요약, 인쇄 p.483-488)

별도 풀이와 새 수치는 추가하지 않았다. [U10-260] (10.11 요약, 인쇄 p.483-488)

핵심 용어 표

용어	원문 정의·설명
가상 메모리	**가상 메모리**는 물리 메모리를 매우 큰 균일한 저장장소 배열로 추상화한다. [U10-001] (10.11 요약, 인쇄 p.483)
요구 페이징	**요구 페이징**은 프로그램 실행 중 **페이지**가 필요할 때만 **페이지**를 적재하는 기법이다. [U10-002] (10.11 요약, 인쇄 p.484)
페이지 폴트	현재 메모리에 없는 **페이지**에 액세스하면 **페이지 폴트**가 발생하며, 백업 저장장치에서 가용 **페이지 프레임**으로 가져와야 한다. [U10-261] (10.11 요약, 인쇄 p.484)
쓰기 시 복사	**쓰기 시 복사**는 **자식**과 **부모**가 동일 주소 공간을 공유하다가, 어느 쪽이든 **페이지**를 수정하면 **페이지** 복사본을 만드는 기법이다. [U10-262] (10.11 요약, 인쇄 p.484)
스래싱	**스래싱**은 시스템이 실행보다 페이징하는 데 더 많은 시간을 소비할 때 발생한다. [U10-263] (10.11 요약, 인쇄 p.484)
지역성	**지역성**은 함께 사용되는 일련의 **페이지**를 나타낸다. [U10-264] (10.11 요약, 인쇄 p.484)
작업 집합	**작업 집합**은 **지역성**에 기반을 두며 **프로세스**에서 현재 사용 중인 **페이지** 집합이다. [U10-265] (10.11 요약, 인쇄 p.484)
TLB reach	**TLB reach**는 **TLB**에서 액세스할 수 있는 메모리 양이며, **TLB** 항목 수에 **페이지** 크기를 곱한 값이다. [U10-266] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

장 요약

요약 기준: 10.11 요약

가상 메모리는 물리 메모리보다 큰 프로그램, 프로그램 일부만의 적재, **프로세스** 메모리 공유와 효율적인 **프로세스** 생성을 가능하게 한다. [U10-267] (10.11 요약, 인쇄 p.483)

요구 페이징은 프로그램 실행 중 **페이지**가 필요할 때만 **페이지**를 적재하는 기법이다. [U10-002] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

쓰기 시 복사는 **자식**과 **부모**가 동일 주소 공간을 공유하다가, 어느 쪽이든 **페이지**를 수정하면 **페이지** 복사본을 만드는 기법이다. [U10-262] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

페이지 교체 알고리즘에는 **FIFO**·최적·LRU가 있으며, 순수한 LRU는 구현하기에 비실용적이므로 대부분의 시스템은 LRU 근사를 사용한다. [U10-268] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

스래싱은 시스템이 실행보다 페이징하는 데 더 많은 시간을 소비할 때 발생한다. [U10-263] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

원문 확인 메모

인쇄448쪽(PDF388쪽)의 LRU 스택 설명에 LFU라는 표기가 있어 원문 확인 필요로 남겼다.

인쇄477쪽(PDF417쪽)의 int[128][128] data; 선언은 원문의 학습 예제 표기를 그대로 보존하였다. 일반 C 문법으로 임의 수정하지 않았다.

477쪽 배열 예의 페이지 폴트 수는 원문 결과로 옮겼으며 원문에 명시되지 않은 추가 프레임 조건을 추정하지 않았다.

제11장. 대용량 저장장치 구조

(제11장. 대용량 저장장치 구조, 인쇄 p.491-534)

학습 목표·범위

하드 디스크 드라이브와 비휘발성 메모리 장치는 대부분의 컴퓨터에서 주요 보조저장장치 I/O 장치이며, **논리 블록의 1차원 배열**로 구성된다. [U11-001] (11.9 요약, 인쇄 p.530)

RAID 알고리즘은 드라이브 고장 시에도 지속적인 작업과 자동 복구를 가능하게 하며, 각 레벨은 신뢰성과 높은 전송 속도의 조합을 제공한다. [U11-002] (11.9 요약, 인쇄 p.531)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

11.1 대용량 저장장치 구조의 개관

대용량 저장장치는 비휘발성 정보를 보관한다. [U11-003] (11.1 대용량 저장장치 구조의 개관, 인쇄 p.491-499)

원문은 **HDD**와 NVM을 주요 보조저장장치로, **자기 테이프**·광디스크·클라우드 저장장치 등을 느리고 큰 3차 저장장치의 예로 다룬다. [U11-004] (11.1 대용량 저장장치 구조의 개관, 인쇄 p.491-499)

여러 종류를 함께 지칭할 때 NVS(nonvolatile storage) 또는 드라이브라고 한다. [U11-005] (11.1 대용량 저장장치 구조의 개관, 인쇄 p.491-499)

물리 장치의 특성은 **운영체제**의 주소 매핑을 거쳐 논리 저장장치로 제공된다. [U11-006] (11.1 대용량 저장장치 구조의 개관, 인쇄 p.491-499)

11.1.1 하드 디스크 드라이브

HDD는 자기 물질로 덮인 원형 플래터에 정보를 기록하고, 각 표면 위의 읽기-쓰기 헤드가 자기 패턴을 감지한다. [U11-007] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

헤드들은 디스크 암에 붙어 함께 이동한다. [U11-008] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

원형 **트랙**은 다시 **섹터**로 나뉘며, 같은 암 위치의 **트랙** 집합이 **실린더**이다. [U11-009] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

섹터는 크기가 고정된 최소 전송 단위이다. [U11-010] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

전송률은 드라이브와 컴퓨터 사이의 데이터 흐름 속도이며, 위치 지정 시간(임의 접근 시간)은 원하는 **실린더**로 암을 옮기는 **탐색 시간**과 원하는 **섹터**가 헤드 아래까지 도는 **회전 지연시간**으로 구성된다. [U11-011] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

컨트롤러의 DRAM **버퍼**는 성능을 높인다. [U11-012] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

공표된 전송률은 매체에서 비트를 읽는 비율일 수 있으므로 **운영체제**에 **블록**이 실제 전달되는 전송률과 구별해야 한다. [U11-013] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

헤드는 매우 얇은 공기나 가스층 위에서 움직인다. [U11-014] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

표면에 닿는 **헤드 충돌**은 자기 표면을 손상시키며 일반적으로 수리할 수 없다. [U11-015] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

드라이브 전체를 교체해야 할 수 있고, 다른 저장장치나 **RAID**로 보호하지 않은 데이터는 손실된다. [U11-016] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

일부 섀시는 시스템 종료 없이 드라이브를 제거·교체할 수 있다. [U11-017] (11.1.1 하드 디스크 드라이브, 인쇄 p.492-493)

11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러

NVM 장치는 기계식이 아닌 전기식이다. [U11-018] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

원문은 **컨트롤러**와 플래시 NAND 다이로 구성되는 장치에 초점을 맞춘다. [U11-019] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

디스크와 유사한 외형이면 SSD라고 하며, USB 드라이브나 메모리 스틱 형태 또는 기판에 직접 실장하는 형태도 같은 원리로 취급한다. [U11-020] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

움직이는 부분이 없어 **HDD**보다 안정적이고 탐색·회전 지연이 없으며 전력 소비도 적다. [U11-021] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

반면 원문이 비교하는 시점에서는 메가바이트당 가격이 비싸고 대형 **HDD**보다 용량이 작다. [U11-022] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

버스가 성능을 제한할 수 있어 시스템 **버스**에 직접 연결하기도 한다. [U11-023] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

NAND는 **페이지** 단위로 읽고 쓰지만 기존 데이터를 그대로 덮어쓸 수 없다. [U11-024] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

덮어쓰려면 먼저 지워야 하며, 지우기는 여러 **페이지**로 된 **블록** 단위이다. [U11-025] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

읽기가 가장 빠르고, 쓰기는 읽기보다 느리지만 지우기보다는 훨씬 빠르다. [U11-026] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

여러 다이와 데이터 경로를 이용한 병렬 처리가 가능하다. [U11-027] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

지우기마다 셀이 열화되므로 쓰기 마모가 수명을 제한한다. [U11-028] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

DWPD(Drive Writes Per Day)는 보증 기간 동안 하루에 드라이브 전체 용량만큼 데이터를 몇 번 쓸 수 있는지를 나타낸다. [U11-029] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

FTL·가비지 수집·과잉 공급의 관계

1. 블록이 다시 기록되면 새 **페이지**가 현재 데이터를 보유하고 이전 **페이지**의 데이터는 무효가 된다. 플래시 변환 계층(FTL)은 유효한 논리 **블록**을 실제 **페이지**로 매핑하고 물리 **블록** 상태를 추적한다. [U11-030] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

2. 공간이 부족하면 유효하지 않은 **페이지**만 든 **블록**을 지운다. 유효·무효 **페이지**가 섞인 **블록**은 유효 데이터를 다른 위치로 복사한 뒤 지운다. 이것이 가비지 수집이다. [U11-031] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

3. 이 복사를 위한 여유 공간과 쓰기 성능을 확보하려고 장치는 과잉 공급 영역을 따로 둔다. 지운 **블록**은 장치 상태에 따라 과잉 공급 공간이나 가용 풀로 돌아간다. [U11-032] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

4. 삭제 횟수가 적은 **블록**에 데이터를 배치하여 후속 지우기를 분산한다. 이러한 마모 평준화는 일부 **블록**만 일찍 마모되어 전체 수명이 줄어드는 것을 막는다. [U11-033] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

컨트롤러는 데이터와 함께 **오류 수정** 코드를 저장하고 읽을 때 검사한다. [U11-034] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

수정 가능한 오류가 반복되는 **페이지**는 불량으로 표시하여 쓰지 않는다. [U11-035] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

그래도 장치 전체 고장이나 데이터 오염이 가능하므로 **RAID**로 보호할 수 있다. [U11-036] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

이 알고리즘들은 대체로 **컨트롤러** 내부에서 구현되지만 그 동작에 따라 성능이 달라진다. [U11-037] (11.1.2 비휘발성 메모리 장치와 NAND 컨트롤러, 인쇄 p.494-496)

11.1.3 휘발성 메모리와 자기 테이프

RAM 드라이브는 시스템 DRAM의 일부를 **장치 드라이버**가 저장장치처럼 제공하는 것이다. raw **블록** 장치로도 쓸 수 있지만 보통 **파일** 시스템을 만들어 표준 **파일** 연산으로 사용한다. [U11-038] (11.1.3 휘발성 메모리와 자기 테이프, 인쇄 p.496-498)

캐시·**버퍼**가 **운영체제**나 프로그래머에 의해 할당되는 것과 달리 사용자는 **파일**을 생성·읽기·쓰기·삭제하는 방식으로 임시 데이터를 보관한다. [U11-039] (11.1.3 휘발성 메모리와 자기 테이프, 인쇄 p.496-498)

매우 빠른 임시 **파일**·프로그램 간 데이터 공유·부팅 중 임시 루트 **파일** 시스템에 유용하다. [U11-040] (11.1.3 휘발성 메모리와 자기 테이프, 인쇄 p.496-498)

휘발성이므로 크래시·종료·전원 차단 뒤에는 내용이 지속되지 않는다. [U11-041] (11.1.3 휘발성 메모리와 자기 테이프, 인쇄 p.496-498)

원문의 별도 설명에서 **자기 테이프**는 비휘발성과 큰 용량을 제공하지만 임의 위치를 찾는 데 오래 걸리므로 보조저장장치보다는 백업·잘 쓰지 않는 정보의 보관·시스템 간 전송에 적합하다. [U11-042] (11.1.3 휘발성 메모리와 자기 테이프, 인쇄 p.496-498)

위치를 찾은 뒤에는 **HDD**와 비슷한 전송 속도로 읽고 쓸 수 있다. [U11-043] (11.1.3 휘발성 메모리와 자기 테이프, 인쇄 p.496-498)

따라서 임의 위치 접근의 지연과 위치를 찾은 후의 순차 전송 속도를 구별해야 한다. [U11-044] (11.1.3 휘발성 메모리와 자기 테이프, 인쇄 p.496-498)

11.1.4 보조저장장치 연결 방법

보조저장장치는 시스템 **버스**나 I/O **버스**에 연결된다. [U11-045] (11.1.4 보조저장장치 연결 방법, 인쇄 p.498)

원문은 ATA·SATA·eSATA·SAS·USB·FC를 예로 들고, NVM에는 PCI **버스**에 직접 연결하여 처리량을 높이고 지연을 줄이는 NVMe를 설명한다. [U11-046] (11.1.4 보조저장장치 연결 방법, 인쇄 p.498)

호스트 컨트롤러(HBA)는 컴퓨터 쪽에서 **버스** 전송을 맡고, 장치 내부 **컨트롤러**는 실제 하드웨어를 작동시킨다. [U11-047] (11.1.4 보조저장장치 연결 방법, 인쇄 p.498)

명령과 데이터 전달

1. 컴퓨터는 보통 메모리 매핑 I/O **포트**로 호스트 **컨트롤러**에 명령을 놓는다. [U11-048] (11.1.4 보조저장장치 연결 방법, 인쇄 p.498)

2. 호스트 **컨트롤러**는 장치 **컨트롤러**에 명령을 전달하고, 장치 **컨트롤러**는 드라이브를 작동시킨다. [U11-049] (11.1.4 보조저장장치 연결 방법, 인쇄 p.498)

3. 매체와 내장 **캐시** 사이에서 데이터가 이동하고, **캐시**와 호스트 DRAM 사이에는 **DMA**로 데이터가 전송된다. [U11-050] (11.1.4 보조저장장치 연결 방법, 인쇄 p.498)

11.1.5 주소 매핑

운영체제는 저장장치를 **논리 블록의 1차원 배열**로 다룬다. [U11-051] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

논리 **블록**은 최소 전송 단위이며 물리 **섹터**나 반도체 **페이지**로 매핑된다. [U11-052] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

실린더·헤드·**섹터** 또는 칩·**블록**·**페이지**의 조합보다 LBA(논리 **블록** 주소)가 다루기 쉽다. [U11-053] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

현대 드라이브에서 LBA를 실제 위치로 단순 환산하기는 어렵다. [U11-054] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

손상 **섹터**는 예비 **섹터**로 대체되고, **트랙**당 **섹터** 수가 일정하지 않을 수 있으며, 제조업체가 내부 매핑을 관리하기 때문이다. [U11-055] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

따라서 스케줄러는 보통 가까운 LBA가 가까운 물리 **블록**에 해당한다는 경향을 이용한다. [U11-056] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

구분	원문의 설명
CLV(고정 선형 속도) [U11-057] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)	**트랙**의 비트 밀도를 일정하게 유지한다. 바깥 **트랙**은 길어 더 많은 **섹터**를 담으며, 안쪽으로 갈수록 회전 속도를 높여 데이터 비율을 유지한다. CD-ROM·DVD-ROM의 예가 제시된다. [U11-058] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)
CAV(고정 각 속도) [U11-059] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)	회전 속도를 일정하게 유지하며 안쪽에서 바깥쪽으로 갈수록 비트 밀도를 줄인다. 원문은 **HDD**에서 사용하는 방법으로 설명한다. [U11-060] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

원문은 **실린더**를 구역으로 나누어 같은 구역 안에서는 **트랙**당 **섹터** 수를 일정하게 하고 구역 사이에서는 다르게 구성하는 방법도 설명한다. [U11-061] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

HDD와 NVM을 결합한 장치·볼륨 관리자는 일반 장치와 특성이 달라 **캐싱**과 스케줄링도 달라질 수 있다. [U11-062] (11.1.5 주소 매핑, 인쇄 p.498-499)

11.2 디스크 스케줄링

HDD 관리의 목표는 접근 시간을 줄이고 전송 대역폭을 높이는 것이다. [U11-063] (11.2 디스크 스케줄링, 인쇄 p.500)

장치 대역폭은 첫 요청부터 마지막 전송 완료까지의 전체 시간으로 총 전송 바이트 수를 나눈 값이다. [U11-064] (11.2 디스크 스케줄링, 인쇄 p.500)

I/O 시스템 콜은 읽기·쓰기 여부, 열린 **파일** 핸들, 메모리 주소, 데이터 양을 전달한다. [U11-065] (11.2 디스크 스케줄링, 인쇄 p.500)

장치나 **컨트롤러**가 바쁘면 요청은 큐에 대기하고, 드라이버는 큐를 재정렬할 수 있다. [U11-066] (11.2 디스크 스케줄링, 인쇄 p.500)

현대 드라이브는 실제 헤드·**트랙** 위치를 호스트에 완전히 공개하지 않는다. [U11-067] (11.2 디스크 스케줄링, 인쇄 p.500)

따라서 디스크 스케줄링은 물리적 탐색 최소화뿐 아니라 공정성·적시성·순차 요청의 병합을 고려한다. [U11-068] (11.2 디스크 스케줄링, 인쇄 p.500)

특정 요청 집합의 최적 순서를 계산하는 비용이 얻는 이익보다 클 수도 있다. [U11-069] (11.2 디스크 스케줄링, 인쇄 p.500)

11.2.1 선입 선처리 스케줄링

FCFS는 요청이 도착한 순서대로 처리한다. [U11-070] (11.2.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.501)

본질적으로 공평해 보이지만 빠른 서비스를 보장하지 않는다. [U11-071] (11.2.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.501)

원문 큐는 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67이고 시작 헤드는 53이다. [U11-072] (11.2.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.501)

이 순서 그대로 이동한 총 거리는 원문에 **640 실린더**로 제시된다. 122→14→124처럼 가까운 두 요청 사이를 크게 왕복하는 이동이 발생한다. [U11-073] (11.2.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.501)

그림 11.6 FCFS 디스크 스케줄링



그림 11.6 FCFS 디스크 스케줄링

그림 11.6 **FCFS** 디스크 스케줄링 — 원문 그림 부분 발췌 [U11-074] (11.2.1 선입 선처리 스케줄링, 인쇄 p.501)

11.2.2 SCAN 스케줄링

SCAN은 한 방향으로 이동하면서 경로상의 요청을 모두 처리한 뒤 반대로 이동한다. [U11-075] (11.2.2 SCAN 스케줄링, 인쇄 p.501-502)

원문은 한쪽 끝 또는 그 방향에 더 이상 대기 요청이 없는 경우 방향을 바꾼다고 설명하며, 엘리베이터 알고리즘이라고도 한다. [U11-076] (11.2.2 SCAN 스케줄링, 인쇄 p.501-502)

현재 위치뿐 아니라 진행 방향도 알아야 한다. [U11-077] (11.2.2 SCAN 스케줄링, 인쇄 p.501-502)

같은 큐에서 53에서 0 방향으로 출발하면 37·14를 처리하고 0에서 반전하여 65·67·98·122·124·183을 처리한다. [U11-078] (11.2.2 SCAN 스케줄링, 인쇄 p.501-502)

헤드 앞에 새 요청이 생기면 진행하며 처리할 수 있지만 뒤에 생기면 돌아올 때까지 기다린다. [U11-079] (11.2.2 SCAN 스케줄링, 인쇄 p.501-502)

모든 **실린더**에 요청이 균일하게 도착한다고 가정하면 막 통과한 쪽 끝보다 오래 방문하지 않은 반대 끝에 대기 요청이 더 많다. [U11-080] (11.2.2 SCAN 스케줄링, 인쇄 p.501-502)

이 관찰이 **C-SCAN**의 출발점이다. [U11-081] (11.2.2 SCAN 스케줄링, 인쇄 p.501-502)

11.2.3 C-SCAN 스케줄링

C-SCAN은 대기 시간을 더 균등하게 하려는 **SCAN**의 변형이다. [U11-082] (11.2.3 C-SCAN 스케줄링, 인쇄 p.502-503)

한 방향으로 움직이며 요청을 처리하지만 끝에 도달하면 반대 방향의 요청을 처리하며 돌아오지 않고 시작 쪽으로 돌아간다. [U11-083] (11.2.3 C-SCAN 스케줄링, 인쇄 p.502-503)

실린더들을 마지막에서 처음으로 이어지는 순환 리스트처럼 취급한다. [U11-084] (11.2.3 C-SCAN 스케줄링, 인쇄 p.502-503)

원문 예는 시작 53에서 199 방향으로 이동하여 큰 **실린더**의 요청들을 처리하고 0으로 돌아간 뒤 14·37을 처리한다. [U11-085] (11.2.3 C-SCAN 스케줄링, 인쇄 p.502-503)

그림 11.8 C-SCAN 디스크 스케줄링



그림 11.8 C-SCAN 디스크 스케줄링

그림 11.8 **C-SCAN** 디스크 스케줄링 — 원문 그림 부분 발췌 [U11-086] (11.2.3 C-SCAN 스케줄링, 인쇄 p.503)

11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택

성능은 요청 수와 유형에 좌우된다. [U11-087] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

큐에 요청이 하나뿐이면 모든 알고리즘이 사실상 **FCFS**처럼 동작한다. [U11-088] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

SCAN과 **C-SCAN**은 부하가 큰 시스템에서 기아 가능성을 줄이지만 완전히 없애지는 않는다. [U11-089] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

원문의 Linux **마감시간 스케줄러**는 읽기·쓰기마다 LBA 순서 큐와 **FCFS** 큐를 두어 총 네 큐를 유지한다. [U11-090] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

읽을 때 **프로세스**가 봉쇄될 가능성이 더 높아 읽기에 우선순위를 준다. [U11-091] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

LBA 순서로 배치를 처리한 뒤 **FCFS** 큐에서 오래 기다린 요청을 검사하고, 그런 요청이 있으면 그 요청이 든 LBA 큐를 다음 배치로 선택한다. [U11-092] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

원문의 기본 대기 기준은 500ms이다. [U11-093] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

원문에서 NOOP는 빠른 NVM을 쓰는 CPU 중심 시스템에 적합한 단순 스케줄러이고, CFQ는 실시간·최선 노력·유휴의 세 큐를 우선순위대로 관리한다. [U11-094] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

CFQ는 이전 기록으로 같은 **프로세스**의 후속 I/O를 예측하여 기다림으로써 참조 **지역성**과 탐색 감소를 이용하지만 배타적 우선순위로 기아가 생길 수 있다. [U11-095] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

이 설명은 책에서 제시한 배포판·버전의 사례이며 현재 설정으로 확대하지 않는다. [U11-096] (11.2.4 디스크 스케줄링 알고리즘의 선택, 인쇄 p.503-504)

11.3 NVM 스케줄링

NVM에는 움직이는 헤드가 없어 **HDD**의 이동 최소화 알고리즘의 이익이 작다. [U11-097] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

보통 간단한 **FCFS**를 쓰며 Linux NOOP는 인접 요청을 병합한다. [U11-098] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

읽기 서비스 시간은 일정하지만 플래시 쓰기 시간은 일정하지 않으므로 일부 SSD 스케줄러는 인접 쓰기만 병합하고 읽기는 **FCFS**로 처리한다. [U11-099] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

무작위 접근에서 **HDD**는 헤드 이동 때문에 제약을 받지만 NVM은 더 많은 IOPS를 처리할 수 있다. [U11-100] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

순차 전송에서는 헤드 탐색이 적어 NVM의 상대적 이득이 작아진다. [U11-101] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

NVM 쓰기는 읽기보다 느리며, 장치가 얼마나 찼는지와 얼마나 마모되었는지에 따라 성능이 달라진다. [U11-102] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

쓰기 증폭이 생기는 과정

1. 응용의 쓰기를 위해 새 **페이지**를 기록해야 하지만 유효·무효 데이터가 섞인 **블록**에서 공간 회수가 필요하다. [U11-103] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

2. 유효 **페이지**를 읽어 과잉 공급 공간으로 복사하고, 무효 데이터만 남은 **블록**을 지운다. [U11-104] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

3. 이 **블록**을 다시 여유 공간에 포함한다. 응용의 한 번 쓰기에 추가 읽기와 추가 쓰기가 생긴다. [U11-105] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

이처럼 가비지 수집과 공간 관리를 위해 장치 자체가 생성하는 추가 I/O가 **쓰기 증폭**이다. [U11-106] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

최악에는 매 쓰기마다 여러 I/O가 촉발된다. [U11-107] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

파일 삭제 사실을 장치에 알려 불필요한 **블록**을 지우게 하는 방법은 수명과 성능 개선에 도움이 된다. [U11-108] (11.3 NVM 스케줄링, 인쇄 p.504-505)

11.4 오류 감지 및 수정

오류 감지는 기록·전송·보관 중 데이터가 변했는지를 알아내어 전파를 막거나 경고하는 것이다. [U11-109] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

바이트와 함께 패리티 비트를 저장하면 모든 단일 비트 오류를 감지하지만 이중 비트 오류는 놓칠 수 있다. [U11-110] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

패리티는 XOR로 계산할 수 있고 추가 저장 공간이 필요하다. [U11-111] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

체크섬은 계산한 값을 저장·비교하는 방식이며 CRC도 다중 비트 오류를 감지하는 방법으로 제시된다. [U11-112] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

ECC(오류 수정 코드)는 감지뿐 아니라 일부 오류를 보정할 만큼 정보를 추가로 저장한다. [U11-113] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

디스크는 **섹터**별, 플래시는 **페이지**별 ECC를 사용한다. [U11-114] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

기록할 때 값을 계산해 저장하고 읽을 때 다시 계산하여 비교한다. [U11-115] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

손상 비트가 적어 수정할 수 있으면 소프트 오류이고, ECC로 수정할 수 없으면 하드 오류이다. [U11-116] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

가능한 수정 범위는 알고리즘과 저장한 추가 정보의 양에 좌우된다. [U11-117] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

컨트롤러가 통상적인 읽기·쓰기 때 이 처리를 자동 수행한다. [U11-118] (11.4 오류 감지 및 수정, 인쇄 p.505-506)

11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨

저수준(물리적) 포매팅은 **섹터·페이지**를 **컨트롤러**가 읽고 쓸 수 있는 구조로 초기화한다. [U11-119] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

헤더·데이터 영역·트레일러가 마련되며 번호와 오류 탐지·수정 정보가 저장된다. [U11-120] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

NVM은 **페이지** 초기화와 FTL 생성이 필요하다. [U11-121] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

HDD는 대체로 공장에서 포맷되어 나온다. [U11-122] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

섹터가 커지면 헤더·트레일러 비중이 줄지만 **운영체제**가 지원하는 **섹터** 크기는 제한될 수 있다. [U11-123] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

파일을 보유하기 위한 운영체제의 작업

1. 파티션: **블록**·**페이지** 그룹을 나누어 별도 장치처럼 취급한다. 파티션 정보는 정해진 형식과 위치에 기록된다. [U11-124] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

2. 볼륨 생성·관리: 파티션 하나를 바로 볼륨으로 쓰거나 여러 장치·파티션을 **RAID** 등으로 묶는다. 마운트 가능한 **파일** 시스템이나 **파일** 시스템을 담은 이미지 **파일**도 볼륨이라고 할 수 있다. [U11-125] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

3. 논리적 포매팅: 가용·할당 공간의 맵과 빈 디렉터리 등 초기 **파일** 시스템 자료구조를 기록한다. [U11-126] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

마운트하면 **파일** 시스템을 사용할 수 있다. [U11-127] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

Windows는 C:·D:처럼 볼륨을 구분하고 Linux는 루트에서 시작하는 트리 내부에 다른 **파일** 시스템을 마운트한다. [U11-128] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

파일 시스템은 **블록**을 클러스터로 묶어 순차 I/O를 늘리고 **파일** 데이터와 메타데이터를 가까이 배치하여 탐색을 줄인다. [U11-129] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

raw I/O는 파티션을 논리 **블록**의 배열로 직접 쓰며 **버퍼 캐시**·잠금·선반입·공간 할당·이름·디렉터리 같은 **파일** 시스템 서비스를 우회한다. [U11-130] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

데이터베이스나 스왑처럼 전용 관리를 원하는 경우 유용하지만 대부분의 응용은 **파일** 시스템을 사용한다. [U11-131] (11.5.1 드라이브 포매팅, 파티션, 볼륨, 인쇄 p.506-508)

11.5.2 부트 블록

원문의 부팅 과정

1. 펌웨어의 작은 부트스트랩 로더가 CPU 레지스터·**컨트롤러**·메모리 등을 초기화한다. [U11-132] (11.5.2 부트 블록, 인쇄 p.508-509)

2. 아직 전체 **장치 드라이버**가 없을 때에도 고정 위치의 부트 **블록**을 읽을 만큼의 기능으로 더 큰 **부트스트랩 프로그램**을 적재한다. [U11-133] (11.5.2 부트 블록, 인쇄 p.508-509)

3. **부트스트랩 프로그램**이 **커널**을 찾아 시작하고, **커널**이 서브시스템과 서비스를 적재한다. [U11-134] (11.5.2 부트 블록, 인쇄 p.508-509)

원문의 Windows 예에서는 첫 논리 **블록**·**페이지**인 **MBR**에 부트 코드, 파티션 표, 부트 파티션 표시가 있다. [U11-135] (11.5.2 부트 블록, 인쇄 p.508-509)

펌웨어가 **MBR**을 읽고 부트 파티션의 첫 **섹터**·**페이지**를 읽으면 그 부트 **섹터**가 **커널**로 안내한다. [U11-136] (11.5.2 부트 블록, 인쇄 p.508-509)

부트 파티션이 있는 장치를 부트 디스크 또는 시스템 디스크라고 한다. [U11-137] (11.5.2 부트 블록, 인쇄 p.508-509)

펌웨어는 갱신 가능하지만 악성 수정으로 감염될 수도 있다는 주의가 제시된다. [U11-138] (11.5.2 부트 블록, 인쇄 p.508-509)

11.5.3 손상된 블록

단순한 방식은 포맷 중이나 검사 프로그램으로 손상 **블록**을 찾아 **파일** 시스템이 할당하지 않게 표시하는 것이다. [U11-139] (11.5.3 손상된 블록, 인쇄 p.509-511)

컨트롤러가 관리하는 방식에서는 손상 목록과 **운영체제**에 보이지 않는 예비 **섹터**를 유지하고 손상 **섹터**를 교체한다. [U11-140] (11.5.3 손상된 블록, 인쇄 p.509-511)

이것이 **섹터 예비/포워딩**이다. [U11-141] (11.5.3 손상된 블록, 인쇄 p.509-511)

논리 주소는 같지만 실제 위치가 달라져 스케줄링 최적화를 약화시킬 수 있어 같은 **실린더**의 예비 **섹터**를 우선 사용할 수 있다. [U11-142] (11.5.3 손상된 블록, 인쇄 p.509-511)

섹터 밀어내기는 손상 위치부터 예비 **섹터**까지 여러 **섹터**를 옮겨 논리적 순서를 유지하는 방법이다. [U11-143] (11.5.3 손상된 블록, 인쇄 p.509-511)

원문은 논리 **블록** 17의 결함과 202 뒤의 예비 **섹터**를 이용해 202부터 차례로 뒤로 복사하는 예를 든다. [U11-144] (11.5.3 손상된 블록, 인쇄 p.509-511)

복구 가능한 소프트 오류는 사본을 만든 뒤 교체할 수 있지만 하드 오류의 데이터는 백업 등의 개입이 필요하다. [U11-145] (11.5.3 손상된 블록, 인쇄 p.509-511)

NVM은 탐색 위치를 고려할 필요가 없어 예비 **페이지**·과잉 공급 영역과 불량 **페이지** 표로 관리한다. [U11-146] (11.5.3 손상된 블록, 인쇄 p.509-511)

11.6 스왑 공간 관리

가상 메모리는 보조저장장치를 메모리의 확장으로 쓰지만 훨씬 느리므로 스왑 설계가 성능에 크게 작용한다. [U11-147] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

원문은 초기의 **프로세스** 전체 **스와핑**과 현대의 **페이지** 단위 **스와핑**을 구별한다. [U11-148] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

스왑 공간의 크기는 메모리 관리 방식·물리/**가상 메모리** 크기에 좌우된다. [U11-149] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

부족하면 **프로세스** 중단이나 시스템 크래시가 가능하고, 너무 크면 일반 **파일** 공간을 줄인다. [U11-150] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

여러 장치의 스왑 영역으로 I/O 부하를 분산할 수도 있다. [U11-151] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

위치	장점·조건	제약
파일 시스템의 스왑 **파일** [U11-152] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)	일반 **파일** 루틴으로 생성·삭제·관리하기 편하다. [U11-153] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)	**파일** 시스템을 거친다. [U11-154] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)
전용 raw 파티션 [U11-155] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)	**파일**·디렉터리를 저장하지 않고 속도에 초점을 맞춘 스왑 루틴으로 관리한다. 내용이 짧게 유지되고 부팅 때 초기화된다. [U11-156] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)	고정 크기를 늘리려면 재파티션하거나 다른 스왑 공간을 추가해야 한다. [U11-157] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

11.6.3의 Solaris 예는 실행 **파일**의 코드 **페이지**를 교체할 때 스왑에 쓰지 않고 버린 뒤 필요하면 **파일** 시스템에서 다시 읽는다. [U11-158] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

스왑은 **파일**로 뒷받침되지 않는 스택·힙·미초기화 데이터 같은 **익명 메모리**의 백업에 쓴다. [U11-159] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

이후 Solaris는 **페이지** 생성 시점이 아니라 실제 퇴출 시점에 스왑 공간을 할당한다. [U11-160] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

Linux도 **익명 메모리**에 스왑을 사용하며 **파일**이나 전용 파티션의 여러 영역을 허용한다. [U11-161] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

원문 예의 각 영역은 연속된 4KB **페이지** 슬롯으로 구성되고 **스왑 맵**의 정수 카운터가 슬롯 사용을 나타낸다. 0이면 가용, 양수이면 사용 중이며 값은 그 스왑 **페이지**를 공유하는 수이다. [U11-162] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

원문 그림의 카운터 3은 세 **프로세스**가 같은 **페이지**를 쓰는 경우이다. [U11-163] (11.6 스왑 공간 관리, 인쇄 p.511-513)

11.7 저장장치 연결

방법	접근 형태와 특징
호스트 연결 [U11-164] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)	로컬 I/O **포트**로 특정 장치의 논리 **블록**을 읽고 쓴다. USB·SATA·FC 등의 연결이 사용된다. [U11-165] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)
NAS [U11-166] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)	NFS·CIFS 등의 **RPC**로 네트워크상의 **파일**을 공유한다. 로컬 **파일** 시스템 같은 이름·접근을 제공하지만 데이터 네트워크 대역폭과 성능 비용이 있다. [U11-167] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)
iSCSI [U11-168] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)	IP 네트워크로 SCSI 명령과 논리 **블록**을 전달한다. **파일** 시스템을 제공하는 NFS·CIFS와 달리 클라이언트가 raw **블록**을 쓰거나 **파일** 시스템을 만든다. [U11-169] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)
클라우드 저장장치 [U11-170] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)	WAN·인터넷을 거쳐 원격 데이터 센터의 저장장치에 접근하며 대체로 API를 사용한다. LAN용 NAS보다 지연·연결 장애의 가능성을 고려한다. [U11-171] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)
SAN [U11-172] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)	서버와 저장장치 유닛을 저장장치 프로토콜로 연결하는 사유 네트워크이다. 동적 할당·공유가 유연하고 일반 데이터 네트워크와의 경쟁을 줄인다. [U11-173] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)

NAS의 NFS·CIFS는 **파일** 공유를 위해 잠금 기능을 제공한다. [U11-174] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)

SAN 스위치는 호스트의 접근을 허용·금지하고 여러 호스트에 저장장치를 배정한다. [U11-175] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)

SAN은 **포트**가 많아 비용이 크지만 근거리 연결이므로 NAS가 더 많은 호스트를 연결할 수도 있다. [U11-176] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)

저장장치 배열은 드라이브·**컨트롤러**·**캐시**·관리 소프트웨어를 갖춘 독립 장치이며 **RAID**·스냅숏·복제·압축·중복 제거·암호화 등을 구현할 수 있다. [U11-177] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)

SSD만 쓰거나 **HDD**와 조합하여 용도에 맞게 배치·**캐싱**할 수도 있다. [U11-178] (11.7 저장장치 연결, 인쇄 p.513-517)

11.8.1 중복으로 신뢰성 향상

RAID는 여러 드라이브를 이용하여 성능과 신뢰성을 높이는 구성이다. [U11-179] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

원문은 I가 과거 inexpensive에서 independent로 해석되는 추세도 소개한다. [U11-180] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

드라이브 수만 늘리고 데이터 사본은 하나만 유지하면 전체의 고장 가능성이 커진다. [U11-181] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

중복 정보는 보통 불필요하지만 고장 시 분실 정보를 재구성하는 데 쓰인다. [U11-182] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

원문 수식: 100,000 / 100 = 1,000시간; ; 원문의 단일 드라이브 **MTBF**가 100,000시간인 100개 드라이브 집합의 고장 간 평균 시간 예이다. [U11-183] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

미러링은 하나의 논리 드라이브를 두 물리 드라이브로 만들고 모든 쓰기를 양쪽에 수행한다. [U11-184] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

하나가 고장 나면 나머지에서 읽지만, 복구 전에 두 번째도 고장 나면 데이터가 손실된다. [U11-185] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

신뢰성은 드라이브 **MTBF**뿐 아니라 교체·복구의 평균 시간에도 좌우된다. [U11-186] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

원문 수식: $100{,}000^2 / (2 \times 10) = 500 \times 10^6$시간; ; 드라이브 고장이 독립적이고 단일 **MTBF**가 100,000시간, 평균 수리 시간이 10시간이라는 원문의 가정에서 얻는 평균 데이터 분실 시간이다. 원문은 약 57,000년으로 표현한다. [U11-187] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

이 독립성은 현실에서 보장되지 않는다. [U11-188] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

전력·재해·제조 결함은 두 드라이브에 함께 영향을 주고, 노후화·복구 중 부하도 실패 가능성을 바꾼다. [U11-189] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

두 미러 **블록**을 동시에 쓰다가 전원이 끊기면 둘 다 불완전할 수 있다. [U11-190] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

순서대로 쓰거나 보호된 NVRAM 쓰기 지연 **캐시**를 두어 완료할 수 있게 하는 대응이 제시된다. [U11-191] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.517-519)

11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상

미러의 두 드라이브로 읽기 요청을 분산하면 개별 읽기의 전송률 자체와 별도로 여러 읽기 처리 능력을 높일 수 있다. [U11-192] (11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상, 인쇄 p.519-520)

스트라이핑은 데이터를 드라이브에 나누어 저장한다. [U11-193] (11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상, 인쇄 p.519-520)

비트 수준 예는 바이트의 각 비트를 여러 드라이브에 나누어 같은 시간에 더 많은 데이터를 읽는 것이다. [U11-194] (11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상, 인쇄 p.519-520)

블록 수준에서는 **블록**을 여러 드라이브에 순환 배치하며 이것이 일반적으로 사용된다. [U11-195] (11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상, 인쇄 p.519-520)

원문 수식: (i mod n) + 1; ; 원문은 n개 드라이브에서 **파일**의 i번째 **블록**을 배치하는 드라이브 번호를 이 형태로 제시한다. 원문의 인덱스 표현을 보존한다. [U11-196] (11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상, 인쇄 p.519-520)

병렬성의 두 목적은 여러 작은 접근의 처리량을 **부하 균등화**로 높이는 것과 큰 접근의 응답 시간을 줄이는 것이다. [U11-197] (11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상, 인쇄 p.519-520)

스트라이핑 자체는 중복이 아니므로 신뢰성을 높이지 않는다. [U11-198] (11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상, 인쇄 p.519-520)

11.8.3 RAID 레벨과 구현

레벨	구성·보호	핵심 조건과 비용
0 [U11-199] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	중복 없는 **블록** 수준 **스트라이핑** [U11-200] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	전송률은 높이지만 오류 복구용 중복 정보가 없다. [U11-201] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)
1 [U11-202] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	**미러링** [U11-203] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	높은 신뢰성과 간단한 복구 대신 드라이브 사본이 필요하다. [U11-204] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)
4 [U11-205] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	**블록 스트라이핑**과 전용 패리티 드라이브 [U11-206] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	고장 **섹터**를 식별할 수 있을 때 나머지 데이터와 패리티로 복구한다. 작은 쓰기는 데이터와 패리티의 읽기-수정-쓰기가 필요하다. [U11-207] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)
5 [U11-208] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	데이터·패리티를 모든 드라이브에 분산 [U11-209] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	**RAID** 4의 전용 패리티 드라이브 집중을 줄인다. 같은 **블록**과 그 패리티는 동일 드라이브에 두지 않는다. [U11-210] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)
6 [U11-211] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	P+Q의 두 중복 정보 [U11-212] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	두 드라이브 고장을 허용한다. 같은 XOR 결과를 두 번 저장하는 것만으로는 추가 보호가 되지 않는다. [U11-213] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

레벨	구성·보호	핵심 조건과 비용
다차원 6 [U11-214] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	논리적 행·열 방향에 **RAID** 6 적용 [U11-215] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	여러 위치의 중복 정보를 이용한다. 그림은 단순화를 위해 전용 패리티 드라이브로 보이지만 실제 **블록**은 분산된다. [U11-216] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)
0+1 [U11-217] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	스트라이프 집합을 다시 **미러링** [U11-218] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	단일 고장으로 한 스트라이프가 사용 불가능해질 수 있다. [U11-219] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)
1+0 [U11-220] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	미러 쌍들을 **스트라이핑** [U11-221] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)	한 드라이브 고장 뒤에도 해당 미러와 다른 쌍이 계속 사용될 수 있다. [U11-222] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

그림 11.15 RAID 레벨



그림 11.15 **RAID** 레벨 — 원문 그림 부분 발췌 [U11-223] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.521)

RAID 4의 작은 쓰기는 이전 데이터·패리티 읽기 두 번과 새 데이터·패리티 쓰기 두 번, 총 네 드라이브 접근을 요구한다. [U11-224] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

XOR 계산·기록도 비용이다. [U11-225] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

전용 패리티 하드웨어와 NVRAM **캐시**는 CPU 부담을 줄이고 전체 스트라이프가 모이면 병렬 기록하여 읽기-수정-쓰기를 줄일 수 있다. [U11-226] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

WAFL은 0으로 초기화한 드라이브를 추가해도 패리티가 바뀌지 않는 **RAID** 4의 확장 특성을 이용한다. [U11-227] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

그림 11.16 RAID 0+1과 1+0의 단일 장애



a) RAID 0 + 1 with a single disk failure.



b) RAID 1 + 0 with a single disk failure.

그림 11.16 하나의 디스크 장애를 가진 RAID 0 + 1, 그리고 1 + 0

그림 11.16 **RAID** 0+1과 1+0의 단일 장애 — 원문 그림 부분 발췌 [U11-228] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.524)

RAID는 **커널**·볼륨 관리 소프트웨어, HBA, 저장장치 배열, SAN 내부 연결 계층에서 구현할 수 있다. [U11-229] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

위치에 따라 비용·유연성·공유 범위가 다르다. [U11-230] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

스냅숏은 갱신 전 **파일** 시스템 모습이고 복제는 다른 위치에 같은 내용을 자동 기록하는 것이다. [U11-231] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

동기 복제는 로컬·원격 기록 뒤 완료하고, 비동기 복제는 묶어서 기록하므로 빠르고 거리에 덜 제한되지만 주 사이트 고장 시 미전달 데이터가 손실될 수 있다. **hot spare**는 데이터를 담지 않고 대기하다 고장 드라이브를 자동 대체하여 복구 지연을 줄인다. [U11-232] (11.8.3 RAID 레벨과 구현, 인쇄 p.520-525)

11.8.4 RAID 레벨 선택

선택 기준에는 정상 성능뿐 아니라 고장 후 데이터를 계속 공급할 능력과 복구 시간·비용·공간 오버헤드가 포함된다. [U11-233] (11.8.4 RAID 레벨 선택, 인쇄 p.525-527)

RAID 1은 복사로 복구하여 단순하고, 패리티 방식은 다른 드라이브에 접근해 재구성한다. [U11-234] (11.8.4 RAID 레벨 선택, 인쇄 p.525-527)

큰 **RAID** 5의 복구는 오래 걸릴 수 있다. [U11-235] (11.8.4 RAID 레벨 선택, 인쇄 p.525-527)

레벨 0은 데이터를 다시 적재할 수 있는 고성능 용도, 레벨 1은 빠른 복구, 0+1·1+0은 성능과 신뢰성이 함께 중요한 용도의 예로 제시된다. [U11-236] (11.8.4 RAID 레벨 선택, 인쇄 p.525-527)

패리티 하나로 더 많은 데이터를 보호하면 공간 비용은 줄지만 복구 전 추가 고장에 노출될 수 있다. [U11-237] (11.8.4 RAID 레벨 선택, 인쇄 p.525-527)

드라이브 수를 늘리는 것도 전송률과 비용을 함께 바꾼다. [U11-238] (11.8.4 RAID 레벨 선택, 인쇄 p.525-527)

별도 사례인 InServ는 드라이브를 256MB chunklet으로 나누어 서로 다른 볼륨과 **RAID** 레벨에 쓸 수 있게 한다. [U11-239] (11.8.4 RAID 레벨 선택, 인쇄 p.525-527)

논리적으로 큰 공간을 먼저 제공하고 실제 쓰임에 따라 물리 저장장치를 할당하는 방식과 **쓰기 시 복사** 스냅숏도 설명된다. [U11-240] (11.8.4 RAID 레벨 선택, 인쇄 p.525-527)

11.8.5 확장

RAID의 중복·분산 개념은 테이프와 무선 데이터 전송에도 적용된다. [U11-241] (11.8.5 확장, 인쇄 p.527)

여러 테이프에 **스트라이핑**하면 처리량을 높이고 백업 시간을 줄일 수 있다. [U11-242] (11.8.5 확장, 인쇄 p.527)

데이터 조각과 패리티를 함께 전송하면 일부 조각을 수신하지 못해도 다른 조각에서 복구할 수 있다. [U11-243] (11.8.5 확장, 인쇄 p.527)

11.8.6 RAID의 문제점들

RAID는 물리 매체 오류를 보호하지만 모든 데이터 손상을 막지는 않는다. [U11-244] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.527-529)

잘못된 포인터, 미완료 쓰기(torn writes), 잘못된 쓰기, **컨트롤러** 고장, **RAID** 소프트웨어 버그는 여전히 위험하다. [U11-245] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.527-529)

원문 ZFS는 데이터뿐 아니라 메타데이터도 체크섬으로 검사하며, 체크섬을 해당 **블록** 자체가 아니라 **그 블록을 가리키는 포인터와 함께** 둔다. [U11-246] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.527-529)

미러에 올바른 사본이 있으면 손상 **블록**을 갱신할 수 있다. [U11-247] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.527-529)

그림 11.17 ZFS의 메타데이터·데이터 체크섬



그림 11.17 ZFS는 모든 메타데이터와 데이터에 대한 체크섬을 유지한다.

그림 11.17 ZFS의 메타데이터·데이터 체크섬 — 원문 그림 부분 발췌 [U11-248] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.528)

별도 볼륨·**파일** 시스템 크기는 수요가 변할 때 부적절해질 수 있고, 볼륨을 바꿔도 **파일** 시스템이 확장·축소를 지원하지 않을 수 있다. [U11-249] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.527-529)

ZFS는 **파일** 시스템 관리와 볼륨 관리를 통합하고 **RAID** 드라이브를 **저장장치 풀**로 묶어 여러 **파일** 시스템에 필요에 따라 할당·반환한다. [U11-250] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.527-529)

쿼터는 **파일** 시스템 크기를 제한하고 예약은 지정 크기까지 확장을 보장한다. [U11-251] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.527-529)

이 변수들은 변경 가능하다. [U11-252] (11.8.6 RAID의 문제점들, 인쇄 p.527-529)

11.8.7 객체 저장소

원문의 객체 접근 순서

1. 풀에 **객체**를 생성하고 **객체** ID를 받는다. [U11-253] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

2. 필요할 때 **객체** ID로 접근한다. [U11-254] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

3. **객체** ID로 삭제한다. [U11-255] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

객체 저장소는 일반 **파일** 시스템처럼 사용자가 디렉터리를 탐색하는 대신 프로그램이 ID로 접근하도록 설계된다. [U11-256] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

관리 소프트웨어가 위치와 복제를 결정한다. [U11-257] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

원문의 HDFS 예는 서로 다른 컴퓨터에 여러 사본을 두고 사본이 있는 컴퓨터에서 계산한 결과를 전송한다. [U11-258] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

다른 컴퓨터의 데이터 접근에는 네트워크가 필요하여 고속 임의 접근보다는 대량 저장에 사용된다. [U11-259] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

컴퓨터와 디스크를 더해 풀을 늘리는 **수평 확장성**과 내용의 설명을 포함하는 자체 설명성이 특징이다. [U11-260] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

원문은 콘텐츠를 기반으로 검색할 수 있어 콘텐츠 주소지정가능 저장소라고도 하며 형식이 정해지지 않은 구조화되지 않은 데이터를 저장한다고 설명한다. [U11-261] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

이는 원문의 **객체** 저장소 설명 범위이다. [U11-262] (11.8.7 객체 저장소, 인쇄 p.529-530)

11.9 요약과 원문 연습문제의 점검 범위

원문 요약은 논리 **블록**·연결 방식·스케줄링·오류 처리·파티션/볼륨·스왑·**RAID**·**객체** 저장소를 다시 연결한다. [U11-263] (11.9 요약과 원문 연습문제의 점검 범위, 인쇄 p.530-534)

장말 연습문제(인쇄532~533쪽)는 스케줄링의 적용 조건, 회전 지연, 장치 간 I/O 균형, 코드 **페이지**와 스왑, 안정 저장장치, 전송 크기와 유효 전송률, **RAID** 읽기, **HDD**/NVM 선택을 점검한다. [U11-264] (11.9 요약과 원문 연습문제의 점검 범위, 인쇄 p.530-534)

원문에 제시되지 않은 풀이·계산 결과를 추가하지 않는다. [U11-265] (11.9 요약과 원문 연습문제의 점검 범위, 인쇄 p.530-534)

추가 자료와 참고문헌은 존재를 확인했으며 외부 내용을 요약에 보충하지 않았다. [U11-266] (11.9 요약과 원문 연습문제의 점검 범위, 인쇄 p.530-534)

핵심 용어 표

용어	원문 정의·설명
미러링	**미러링**(mirroring)은 모든 드라이브의 복사본을 만드는 중복 도입 방법이다. [U11-267] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.518)
데이터 스트라이핑	**데이터 스트라이핑**(data striping)은 여러 드라이브에 걸쳐 데이터를 나누어 저장하여 전송 비율을 향상하는 방법이다. [U11-268] (11.8.2 병렬성을 이용한 성능 향상, 인쇄 p.519)
오류 감지	**오류 감지**는 저장·전송 문제를 발견하여 시스템에 보고하고 수정 조치를 하게 하며 오류 전파를 방지한다. [U11-269] (11.9 요약, 인쇄 p.531)
오류 수정	**오류 수정**은 사용 가능한 수정 데이터 양과 손상된 데이터 양에 따라 문제를 감지하고 복구한다. [U11-270] (11.9 요약, 인쇄 p.531)
객체	**객체**는 **파일** 이름이 아닌 **객체** ID로 지정되는 자체 정의 데이터 모음이다. [U11-271] (11.9 요약, 인쇄 p.531)
MTBF	**MTBF**(mean time between failure)는 고장 사이의 평균 시간이다. [U11-272] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.518)

장 요약

요약 기준: 11.9 요약

하드 디스크 드라이브와 비휘발성 메모리 장치는 대부분의 컴퓨터에서 주요 보조저장장치 I/O 장치이며, **논리 블록의 1차원 배열**로 구성된다. [U11-001] (11.9 요약, 인쇄 p.530)

디스크 스케줄링은 **HDD**의 유효 대역폭·평균 응답 시간·응답 시간 편차를 향상할 수 있으며, **SCAN**과 **C-SCAN**은 디스크 큐 순서를 위한 전략이다. [U11-273] (11.9 요약, 인쇄 p.531)

저장장치는 하나 이상의 공간으로 파티션되고, 각 파티션은 볼륨을 보유하거나 다중 장치 볼륨의 일부가 되며, **파일** 시스템은 볼륨 안에 생성된다. [U11-274] (11.9 요약, 인쇄 p.531)

RAID 알고리즘은 드라이브 고장 시에도 지속적인 작업과 자동 복구를 가능하게 하며, 각 레벨은 신뢰성과 높은 전송 속도의 조합을 제공한다. [U11-002] (11.9 요약, 인쇄 p.531)

객체는 **파일** 이름이 아닌 **객체** ID로 지정되는 자체 정의 데이터 모음이다. [U11-271] (11.9 요약, 인쇄 p.531)

제12장. 입출력 시스템

(제12장. 입출력 시스템, 인쇄 p.535-576)

학습 목표·범위

입출력의 가장 기본적인 하드웨어 장치는 **버스**·장치 **컨트롤러**·장치이다. [U12-001] (12.8 요약, 인쇄 p.574)

장치와 메모리 사이의 자료 이동은 CPU의 프로그램된 입출력이나 **DMA 컨트롤러**에 의해 이루어진다. [U12-002] (12.8 요약, 인쇄 p.574)

핵심 개념·동작 절차·원문 예제

12.1 개관

운영체제는 다양한 속도·기능의 입출력 장치를 관리·제어한다. [U12-003] (12.1 개관, 인쇄 p.535-536)

인터페이스 표준화는 새 장치의 결합을 쉽게 하지만 장치의 다양성도 계속 커진다. [U12-004] (12.1 개관, 인쇄 p.535-536)

포트·**버스**·**컨트롤러**라는 하드웨어 요소와 **장치 드라이버**라는 소프트웨어 모듈이 이 문제를 다룬다. [U12-005] (12.1 개관, 인쇄 p.535-536)

드라이버는 구체적인 장치 차이를 감추고 상위 **커널** I/O 서브시스템에 일관된 인터페이스를 제공한다. [U12-006] (12.1 개관, 인쇄 p.535-536)

12.2 입출력 하드웨어

포트는 장치가 연결되는 접점이다. [U12-007] (12.2 입출력 하드웨어, 인쇄 p.536-538)

버스는 여러 장치가 공유하는 선과 메시지를 교환하는 프로토콜을 포함한다. [U12-008] (12.2 입출력 하드웨어, 인쇄 p.536-538)

장치가 차례로 연결되어 **포트**로 이어지는 데이지 체인은 통상 **버스**처럼 동작한다. [U12-009] (12.2 입출력 하드웨어, 인쇄 p.536-538)

컨트롤러는 **포트**·**버스**·장치를 동작시키는 전자장치이며, 단순 칩부터 프로세서·마이크로코드·메모리를 갖춘 HBA까지 다양하다. [U12-010] (12.2 입출력 하드웨어, 인쇄 p.536-538)

원문의 PC 구조는 프로세서·메모리와 고속 장치를 PCI 계열 **버스**로 연결하고 느린 장치는 확장 **버스**에 연결한다. [U12-011] (12.2 입출력 하드웨어, 인쇄 p.536-538)

PCIe는 수신·송신 **신호** 쌍으로 구성된 레인을 사용하여 양방향 전송을 제공한다. [U12-012] (12.2 입출력 하드웨어, 인쇄 p.536-538)

디스크 자체의 **컨트롤러**는 프로토콜뿐 아니라 불량 **섹터** 매핑·선반입·**버퍼**링·**캐싱**도 담당한다. [U12-013] (12.2 입출력 하드웨어, 인쇄 p.536-538)

12.2.1 메모리 맵드 입출력

CPU는 **컨트롤러** 레지스터에 비트 패턴을 읽고 써서 I/O를 수행한다. [U12-014] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)

특수 I/O 명령으로 **포트**를 지정하는 방법과, 장치 제어 레지스터를 프로세서 주소 공간에 대응시키는 **메모리 맵드 I/O**를 구별한다. [U12-015] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)

후자는 보통의 데이터 전송 명령으로 레지스터를 접근한다. [U12-016] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)

그래픽 출력의 큰 매핑 영역처럼 많은 데이터를 다룰 때 유용하다. [U12-017] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)

레지스터	호스트의 사용과 역할
입력(data-in) [U12-018] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)	입력 데이터를 읽는다. [U12-019] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)
출력(data-out) [U12-020] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)	출력할 데이터를 쓴다. [U12-021] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)
상태(status) [U12-022] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)	명령 완료·입력 준비·오류 여부를 읽는다. [U12-023] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)
제어(control) [U12-024] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)	명령을 내리거나 통신 방식·검사·속도 등의 모드를 지정한다. [U12-025] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)

데이터 레지스터가 작더라도 **FIFO** 칩으로 **버퍼**를 확장하여 돌발적으로 많은 데이터가 들어오는 상황에 대응할 수 있다. [U12-026] (12.2.1 메모리 맵드 입출력, 인쇄 p.538-539)

12.2.2 폴링

원문의 바이트 출력 핸드셰이킹

1. 호스트는 busy 비트가 소거될 때까지 검사한다. [U12-027] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

2. 명령 레지스터의 쓰기 비트를 설정하고 data-out에 출력 바이트를 쓴다. [U12-028] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

3. command-ready 비트를 설정한다. [U12-029] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

4. 컨트롤러는 command-ready를 알아차리고 busy를 설정한다. [U12-030] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

5. 컨트롤러는 쓰기 명령과 데이터를 읽어 장치로 출력한다. [U12-031] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

6. 완료하면 command-ready·오류·busy 비트를 소거한다. 이 과정은 바이트마다 반복된다. [U12-032] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

첫 단계의 반복 검사가 **폴링(바쁜 대기)**이다. [U12-033] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

기본 검사 자체는 짧지만 준비까지 오래 걸리면 CPU가 다른 유용한 일을 못 한다. [U12-034] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

반대로 입력 장치를 너무 늦게 서비스하면 **버퍼**가 넘쳐 데이터를 잃을 수 있다. [U12-035] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

상태가 바뀌었을 때 장치가 CPU에 알리는 **인터럽트**는 긴 반복 대기를 피하는 방법이다. [U12-036] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.539-540)

12.2.3 인터럽트

인터럽트 구동 I/O

1. 드라이버가 I/O를 시작하고 CPU는 다른 명령을 수행한다. [U12-037] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

2. 컨트롤러가 입력 준비·출력 완료·오류를 알리는 **인터럽트** 요청을 보낸다. [U12-038] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

3. CPU는 상태를 저장하고 **인터럽트** 핸들러로 제어를 옮긴다. [U12-039] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

4. 핸들러가 원인을 조사하여 장치를 서비스하고 복귀 명령으로 이전 실행 상태를 회복한다. [U12-040] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

그림 12.3 인터럽트 구동식 입출력 사이클



그림 12.3 인터럽트 구동식 입출력 사이클

그림 12.3 **인터럽트** 구동식 입출력 사이클 — 원문 그림 부분 발췌 [U12-041] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.541)

현대 시스템은 **인터럽트**의 연기, 발생 장치 식별, 여러 우선순위, 예외·트랩 처리를 지원한다. [U12-042] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

마스크 불가 인터럽트는 회복 불가능한 메모리 오류 등의 긴급 상황에, **마스크 가능 인터럽트**는 필요하면 일시 중단할 수 있는 장치 요청에 사용된다. [U12-043] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

인터럽트 벡터는 핸들러 주소 테이블을 선택하고, 여러 장치가 한 항목을 공유하면 사슬의 핸들러를 차례로 조사한다. [U12-044] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

큰 테이블과 탐색 비용 사이의 절충이다. [U12-045] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

우선순위는 높은 **인터럽트**가 낮은 **인터럽트** 처리를 **선점**하게 한다. [U12-046] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

시간·자원이 제한된 처리기를 1차와 2차로 나누어 1차는 상태 저장·**문맥 교환**·큐 삽입 등을, 별도로 스케줄되는 2차는 나머지 작업을 수행할 수 있다. [U12-047] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

디스크 예에서 다음 I/O 시작은 급하지만 사용자 **버퍼**로 복사하는 작업은 덜 급하므로 우선순위를 달리한다. [U12-048] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

커널 스레드와 우선순위로 이를 구현하면 다중 처리기에서 병렬 핸들링도 가능하다. [U12-049] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

페이지 폴트는 현재 **프로세스**를 대기시키고 **페이지** 입력을 스케줄한 뒤 다른 **프로세스**를 실행하게 한다. [U12-050] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

입력 완료 **인터럽트**는 대기 **프로세스**를 **준비 큐**로 옮긴다. [U12-051] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

시스템 콜의 트랩은 인자를 마련하고 사용자 상태를 저장한 뒤 **커널 모드**의 서비스를 실행하는 경로이다. [U12-052] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

원문은 장치 **인터럽트**와 하드웨어 오류·시스템 콜을 모두 **커널** 루틴을 촉발하는 용도로 연결한다. [U12-053] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

인터럽트 처리에도 상태 저장·복귀 등의 비용이 있다. [U12-054] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

I/O 발생률이 낮을 때 **인터럽트**를 쓰다가 매우 높아져 **폴링**이 더 효율적이면 전환하는 혼합 방식도 있다. [U12-055] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

따라서 **인터럽트**가 언제나 **폴링**보다 빠르다고 단정하지 않는다. [U12-056] (12.2.3 인터럽트, 인쇄 p.540-545)

12.2.4 직접 메모리 접근(DMA)

CPU가 상태를 검사하며 바이트마다 직접 전송하는 **PIO**는 대용량 장치에 CPU 비용이 크다. [U12-057] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

DMA는 이 전송을 특수 **컨트롤러**에 맡긴다. [U12-058] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

호스트는 출발·도착 포인터와 바이트 수를 담은 명령 **블록**을 메모리에 쓰고 그 주소를 **DMA**에 알려준다. [U12-059] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

비연속 주소 목록을 사용하는 분산-수집 방식은 한 명령으로 여러 전송을 수행한다. [U12-060] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

DMA 전송

1. 장치 **컨트롤러**가 **DMA**-request로 전송을 요청한다. [U12-061] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

2. **DMA 컨트롤러**가 메모리 **버스**를 확보하고 주소를 놓은 뒤 **DMA**-acknowledge를 보낸다. [U12-062] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

3. 장치가 워드를 전송하고 요청 **신호**를 제거한다. [U12-063] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

4. 전체 전송이 끝나면 **DMA**가 CPU에 **인터럽트**로 완료를 알린다. [U12-064] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

그림 12.6 DMA 전송의 단계



그림 12.6 DMA 전송의 단계

그림 12.6 **DMA** 전송의 단계 — 원문 그림 부분 발췌 [U12-065] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.546)

DMA가 **버스**를 쓰는 동안 CPU는 **캐시**에는 접근할 수 있어도 주메모리 접근이 잠시 제한된다. [U12-066] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

이 **사이클 스틸링**은 CPU를 늦추지만 전체 I/O 성능을 개선한다. [U12-067] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

커널 버퍼를 거치면 사용자 공간으로 다시 복사하는 이중 **버퍼**링 비용이 있고, 직접 사용자 공간을 이용하면 전송 도중 수정에 주의해야 한다. [U12-068] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

DVMA는 가상 주소로 메모리 맵드 장치 사이의 전송을 지원한다. [U12-069] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

일반 **프로세스**의 직접 I/O는 성능상 이익이 있어도 보안·안정성을 해칠 수 있어 범용 **운영체제**는 메모리와 장치를 보호한다. [U12-070] (12.2.4 직접 메모리 접근(DMA), 인쇄 p.545-547)

12.2.5 입출력 하드웨어 요약

컨트롤러·**포트**·레지스터가 장치와 통신하는 기반이다. [U12-071] (12.2.5 입출력 하드웨어 요약, 인쇄 p.547-548)

호스트와 **컨트롤러**는 핸드셰이킹하고, 준비 상태는 **폴링** 또는 **인터럽트**로 확인하며, 큰 전송은 **DMA**로 위임한다. [U12-072] (12.2.5 입출력 하드웨어 요약, 인쇄 p.547-548)

이 하드웨어 차이를 상위의 일관된 인터페이스에 어떻게 수용하는지가 다음 절의 주제이다. [U12-073] (12.2.5 입출력 하드웨어 요약, 인쇄 p.547-548)

12.3 응용 입출력 인터페이스

추상화·캡슐화·계층화로 장치를 대표 범주와 표준 함수 집합으로 표현한다. [U12-074] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

장치 드라이버가 이 함수를 구체적으로 구현하므로 상위 I/O 서브시스템은 하드웨어 차이에 덜 의존한다. [U12-075] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

새 하드웨어는 기존 **컨트롤러** 인터페이스를 구현하거나 새 드라이버를 제공할 수 있다. [U12-076] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

다만 드라이버 인터페이스는 **운영체제**마다 달라 각 **운영체제**용 드라이버가 필요하다. [U12-077] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

원문의 분류 기준	구분
전송 단위 [U12-078] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)	문자 스트림 / **블록** [U12-079] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)
접근 순서 [U12-080] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)	순차 / 임의 접근 [U12-081] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)
다른 사건과의 조율 [U12-082] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)	동기식 / **비동기식** 장치 [U12-083] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)
사용자 수 [U12-084] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)	공유 가능 / 전용 [U12-085] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)
속도 [U12-086] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)	지연·**탐색 시간**·전송률·연산 간 지연 [U12-087] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)
입출력 방향 [U12-088] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)	읽기·쓰기 / 읽기 전용 / 한 번 쓰기 [U12-089] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

운영체제는 **블록**·문자 스트림·**메모리 맵드 파일**·네트워크 **소켓**·클록/**타이머** 등의 범주를 제공한다. [U12-090] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

범주에 없는 고유 명령은 UNIX의 **ioctl()** 같은 호출로 전달할 수 있다. [U12-091] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

원문의 세 인자는 장치 식별자, 명령을 나타내는 정수, 임의 자료구조를 가리키는 포인터이다. [U12-092] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

UNIX/Linux의 주(major) 번호는 드라이버·장치 유형을, 부(minor) 번호는 구체적 인스턴스를 선택한다. [U12-093] (12.3 응용 입출력 인터페이스, 인쇄 p.548-551)

12.3.1 블록 장치와 문자 장치

블록 인터페이스는 read·write·seek로 **블록** 장치를 제어하며 응용은 보통 **파일** 시스템을 거쳐 사용한다. [U12-094] (12.3.1 블록 장치와 문자 장치, 인쇄 p.551-552)

자체 **버퍼**·잠금을 쓰는 데이터베이스에는 **운영체제**의 중복 **버퍼**링·잠금이 부담이나 충돌이 될 수 있다. raw 접근은 장치 제어를 응용에 맡기고, **direct I/O**는 **파일**을 유지하되 **버퍼**링·잠금을 하지 않는 절충으로 소개된다. [U12-095] (12.3.1 블록 장치와 문자 장치, 인쇄 p.551-552)

메모리 맵드 파일은 **파일**을 가상 주소에 대응시켜 메모리 읽기·쓰기로 접근한다. [U12-096] (12.3.1 블록 장치와 문자 장치, 인쇄 p.551-552)

해당 주소가 참조될 때 데이터가 실제로 메모리에 올라와 **요구 페이징**을 이용한다. [U12-097] (12.3.1 블록 장치와 문자 장치, 인쇄 p.551-552)

실행 **파일** 적재와 스왑 접근에도 이러한 인터페이스가 쓰인다. [U12-098] (12.3.1 블록 장치와 문자 장치, 인쇄 p.551-552)

문자 장치는 put·get처럼 한 문자씩 전송하고 상위 라이브러리가 줄 단위·편집·**버퍼**링을 제공할 수 있다. [U12-099] (12.3.1 블록 장치와 문자 장치, 인쇄 p.551-552)

키보드·마우스·모뎀이나 선형 바이트 스트림 출력 장치에 적합하다. [U12-100] (12.3.1 블록 장치와 문자 장치, 인쇄 p.551-552)

12.3.2 네트워크 장치

네트워크는 디스크의 read-write-seek와 다른 **소켓 인터페이스**를 사용한다. [U12-101] (12.3.2 네트워크 장치, 인쇄 p.552)

소켓 생성, 원격 주소와 연결, 연결 완료 확인, 패킷 교환을 제공하여 하드웨어·프로토콜 내부를 감춘다. select()는 여러 **소켓** 가운데 수신할 데이터나 송신 여유가 있는 **소켓**을 알려 주어 응용의 바쁜 대기를 피한다. [U12-102] (12.3.2 네트워크 장치, 인쇄 p.552)

원문은 **FIFO**·**STREAMS**·메시지 큐·**소켓** 등 다양한 **IPC** 방식의 존재도 설명한다. [U12-103] (12.3.2 네트워크 장치, 인쇄 p.552)

12.3.3 클록과 타이머

클록·**타이머**는 현재 시각, 지난 시간, 지정 시각의 연산 실행을 제공한다. [U12-104] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

프로그램 가능 인터벌 타이머는 한 번 또는 주기적으로 **인터럽트**를 만들며 타임 슬라이스 종료, 더티 **버퍼** 기록, 네트워크 시간 제한 등에 쓰인다. [U12-105] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

소프트웨어 가상 클록은 제한된 하드웨어 채널로 더 많은 요청을 지원한다. [U12-106] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

가상 타이머 관리

1. 요청을 마감시간순으로 정렬한다. [U12-107] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

2. 하드웨어 **타이머**를 가장 이른 마감시간으로 설정한다. [U12-108] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

3. 인터럽트가 발생하면 요청자에게 알리고 다음 마감시간으로 다시 설정한다. [U12-109] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

타이머 해상도에는 하드웨어뿐 아니라 가상 클록 유지 비용도 작용한다. [U12-110] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

시스템 시각 오차는 NTP 같은 프로토콜로 보정할 수 있다는 것이 원문의 설명이다. [U12-111] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

읽을 수 있는 고정밀 카운터는 정확한 간격 측정에 사용되지만 반드시 **인터럽트** 생성에도 쓰이는 것은 아니다. [U12-112] (12.3.3 클록과 타이머, 인쇄 p.553-554)

12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력

방식	호출과 데이터·완료 관계
봉쇄형(blocking) [U12-113] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)	호출 **스레드**를 **대기 큐**로 옮기고 I/O가 끝나면 실행 가능한 상태로 돌린다. 코드 작성이 간단하다. [U12-114] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)
비봉쇄형(nonblocking) [U12-115] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)	오래 멈추지 않고 그 시점에 가능한 데이터 전송량을 반환한다. 전체 또는 일부 데이터일 수 있다. [U12-116] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)
비동기식(asynchronous) [U12-117] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)	요청을 제출한 뒤 즉시 돌아와 다른 일을 한다. 나중에 전체 작업 완료를 변수·시그널·소프트웨어 **인터럽트**·콜백 등으로 알린다. [U12-118] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)

원문은 **비봉쇄형** 읽기가 지금 얻을 수 있는 데이터를 반환하는 반면 **비동기식** 읽기는 나중에 완전한 데이터를 제공하도록 요청한다는 차이를 강조한다. [U12-119] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)

여러 **스레드**를 사용하면 일부는 **봉쇄형** 호출로 기다리고 나머지는 연산할 수도 있다. select()에 대기시간 0을 주면 봉쇄 없이 상태만 검사하지만 실제 전송에는 뒤이은 읽기·쓰기가 필요하다. [U12-120] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)

운영체제 내부에서도 쓰기나 네트워크 전송을 **버퍼**링한 뒤 먼저 응용에 복귀할 수 있다. [U12-121] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)

미기록 요청은 크래시 때 손실될 수 있어 기록 시간 제한과 명시적 플러시 방법을 둔다. [U12-122] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)

읽기는 아직 매체에 쓰지 않은 **버퍼** 내용과도 일관되어야 하며, 같은 **파일**을 여러 **스레드**가 접근하면 구현에 따라 잠금 프로토콜이 필요하다. [U12-123] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554-556)

12.3.5 벡터형 입출력

벡터형 I/O는 한 시스템 콜로 여러 **버퍼**에 대한 작업을 수행하는 분산-수집 인터페이스이다. [U12-124] (12.3.5 벡터형 입출력, 인쇄 p.556)

원문의 UNIX readv 예처럼 여러 개별 호출과 중간 대형 **버퍼** 복사를 줄여 **문맥 교환**·시스템 콜 비용을 낮춘다. [U12-125] (12.3.5 벡터형 입출력, 인쇄 p.556)

일부 구현은 전체 작업의 원자성을 보장하여 같은 **버퍼**의 동시 I/O에 의한 오염을 막는다. [U12-126] (12.3.5 벡터형 입출력, 인쇄 p.556)

원자성은 모든 버전에 무조건 있다고 확대하지 않는다. [U12-127] (12.3.5 벡터형 입출력, 인쇄 p.556)

12.4.1 I/O 스케줄링

I/O 스케줄링은 요청 실행 순서를 정한다. [U12-128] (12.4.1 I/O 스케줄링, 인쇄 p.556-557)

장치별 **대기 큐**를 재정렬하여 성능·공정성·평균 응답 시간을 개선한다. [U12-129] (12.4.1 I/O 스케줄링, 인쇄 p.556-557)

원문 예는 헤드가 시작 부분에 있고 요청들이 끝·시작·중간 순서로 들어오면 2→3→1로 바꾸는 것이다. [U12-130] (12.4.1 I/O 스케줄링, 인쇄 p.556-557)

긴급한 페이징 요청이 응용 I/O보다 우선할 수도 있다. [U12-131] (12.4.1 I/O 스케줄링, 인쇄 p.556-557)

비동기 요청은 동시에 여러 개가 진행되므로 장치 상태 테이블의 종류·주소·상태와 해당 큐를 함께 추적한다. [U12-132] (12.4.1 I/O 스케줄링, 인쇄 p.556-557)

12.4.2 버퍼링

버퍼는 두 장치 또는 장치와 프로그램 사이에서 전송 중인 데이터를 임시 저장하는 메모리이다. [U12-133] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

첫째 목적은 **생산자·소비자**의 속도 차이를 완충하는 것이다. [U12-134] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

이중 **버퍼**링에서는 한 **버퍼**를 장치에 기록하는 동안 다른 **버퍼**를 수신 데이터로 채워 두 동작의 타이밍을 분리한다. [U12-135] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

둘째는 전송 크기 차이이다. [U12-136] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

메시지를 작은 패킷으로 나누거나 수신 패킷을 조합할 때 **버퍼**를 쓴다. [U12-137] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

셋째는 **복제 시맨틱**이다. write() 이후 응용이 자기 **버퍼**를 수정해도 매체에는 호출 시점의 버전이 기록되어야 한다. [U12-138] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

간단한 구현은 응용에 복귀하기 전에 **커널 버퍼**로 복사하고 그 사본을 기록하는 것이다. [U12-139] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

복사 비용이 있지만 의미가 간단하다. [U12-140] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

원문은 **가상 메모리** 매핑과 **쓰기 시 복사** 보호로 비슷한 효과를 더 효율적으로 얻을 수도 있다고 설명한다. [U12-141] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557-559)

12.4.3 캐싱

캐시는 자주 사용할 자료의 사본을 빠른 저장 공간에 두는 것이다. [U12-142] (12.4.3 캐싱, 인쇄 p.559)

원문의 구분에서 **버퍼**는 전송 데이터의 유일한 보관 장소일 수 있고 **캐시**는 다른 곳의 원본에 대한 사본이다. [U12-143] (12.4.3 캐싱, 인쇄 p.559)

기능은 다르지만 한 메모리 영역이 두 역할을 겸할 수 있다. [U12-144] (12.4.3 캐싱, 인쇄 p.559)

파일 I/O는 먼저 **버퍼 캐시**를 검사하여 실제 I/O를 피하거나 미룰 수 있고, 지연된 쓰기를 모아 큰 단위로 스케줄할 수 있다. [U12-145] (12.4.3 캐싱, 인쇄 p.559)

12.4.4 스풀링 및 장치 예약

스풀은 프린터처럼 여러 작업을 뒤섞어 출력할 수 없는 장치의 출력 **버퍼**이다. [U12-146] (12.4.4 스풀링 및 장치 예약, 인쇄 p.559-560)

프로그램별 출력을 별도 보조저장장치 **파일**에 모으고 완성된 작업을 큐에 넣어 하나씩 출력한다. [U12-147] (12.4.4 스풀링 및 장치 예약, 인쇄 p.559-560)

디먼이나 **커널 스레드**가 관리하며 작업 열거·취소·중지 기능을 제공한다. [U12-148] (12.4.4 스풀링 및 장치 예약, 인쇄 p.559-560)

전용 장치는 한 프로그램에 할당하고 명시적으로 반납하게 하거나 열린 핸들을 하나로 제한할 수도 있다. [U12-149] (12.4.4 스풀링 및 장치 예약, 인쇄 p.559-560)

프로세스 간 협조적 배타 접근을 지원하는 방식도 있다. [U12-150] (12.4.4 스풀링 및 장치 예약, 인쇄 p.559-560)

이러한 장치 예약에서 생길 수 있는 교착 상태는 원문의 해당 시스템 예에서 응용의 책임이다. [U12-151] (12.4.4 스풀링 및 장치 예약, 인쇄 p.559-560)

12.4.5 오류 처리

일시적 오류는 읽기·전송 재시도 등으로 복구할 수 있지만 핵심 장치의 영구 고장은 완전히 극복하기 어렵다. [U12-152] (12.4.5 오류 처리, 인쇄 p.560-561)

시스템 콜은 성공·실패와 추가 오류 정보를 반환하며 UNIX errno가 예로 제시된다. [U12-153] (12.4.5 오류 처리, 인쇄 p.560-561)

SCSI의 sense key·sense code·qualifier·오류 로그는 더 세부적인 원인을 표현하지만 **운영체제**가 모든 하드웨어 정보를 응용에 전달하는 것은 아니다. [U12-154] (12.4.5 오류 처리, 인쇄 p.560-561)

12.4.6 입출력 보호

입출력 명령을 **특권 명령**으로 두어 사용자가 직접 실행하지 못하게 하고, 시스템 콜을 받은 **운영체제**가 요청의 유효성을 검사한다. [U12-155] (12.4.6 입출력 보호, 인쇄 p.561-562)

메모리 맵드 I/O·포트 영역도 메모리 보호 대상이다. [U12-156] (12.4.6 입출력 보호, 인쇄 p.561-562)

다만 그래픽 성능처럼 직접 접근을 허용할 필요가 있으면 **커널**은 영역을 적절히 할당하고 잠금으로 중복 사용을 제어해야 한다. [U12-157] (12.4.6 입출력 보호, 인쇄 p.561-562)

12.4.7 커널 자료구조

커널은 열린 **파일**·네트워크 연결·문자 통신 등의 상태를 자료구조로 관리한다. [U12-158] (12.4.7 커널 자료구조, 인쇄 p.562-563)

UNIX의 **파일** 인터페이스는 일반 **파일**·raw 장치·**프로세스** 주소 공간을 모두 read()로 접근하게 하지만 실제 처리는 다르다. [U12-159] (12.4.7 커널 자료구조, 인쇄 p.562-563)

열린 **파일** 레코드의 디스패치 테이블은 **객체** 유형에 맞는 읽기·쓰기·select·ioctl·close 함수를 가리킨다. [U12-160] (12.4.7 커널 자료구조, 인쇄 p.562-563)

원문은 독립적인 I/O 관리자와 **메시지 전달** 방식도 비교한다. [U12-161] (12.4.7 커널 자료구조, 인쇄 p.562-563)

메시지 횟수가 늘어 비용이 생기지만 **커널**을 작게 하고 구조·설계의 유연성을 높일 수 있다. [U12-162] (12.4.7 커널 자료구조, 인쇄 p.562-563)

이 비교는 원문이 설명하는 구현 사례의 범위에서 이해한다. [U12-163] (12.4.7 커널 자료구조, 인쇄 p.562-563)

12.4.8 전원 관리

운영체제는 부하에 맞춰 **프로세스**를 이동시키거나 장치·CPU 코어를 유휴 상태로 만들어 전력·발열·냉각 비용을 줄인다. [U12-164] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)

일시 중단한 코어의 상태는 저장하고 재개 시 복원한다. [U12-165] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)

모바일 **운영체제**에서는 배터리 수명이 특히 중요하다. [U12-166] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)

원문의 Android 기능	역할
전원 축소(power collapse) [U12-167] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)	개별 구성요소를 끄고 CPU를 깊은 슬립 상태로 둔다. 외부 자극·**인터럽트**에는 반응하여 빠르게 재개한다. [U12-168] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)
구성요소 수준 전원 관리 [U12-169] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)	장치 트리의 **부모**·**자식** 관계와 드라이버의 사용 여부를 추적한다. **자식**들이 모두 유휴이면 **버스** 등 상위 구성요소도 끌 수 있다. [U12-170] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)
wakelock [U12-171] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)	필요한 동안 응용이 획득하여 전원 축소 진입을 막고 작업이 끝나면 해제한다. [U12-172] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)

전체 시스템은 부팅 때뿐 아니라 실행 중 장치 추가·제거와 상태·오류·전력 변화를 관리해야 한다. [U12-173] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)

ACPI는 **커널**이 호출할 수 있는 하드웨어 관리 루틴을 제공한다. [U12-174] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)

원문의 정지 예에서는 **커널**→**장치 드라이버**→**ACPI** 루틴→장치의 순서로 지시한다. [U12-175] (12.4.8 전원 관리, 인쇄 p.563-565)

12.4.9 커널 입출력 서브시스템 요약

커널 I/O 서브시스템은 이름·접근 제어·연산 허용 여부·**파일** 공간·장치 할당·**버퍼/캐시/스풀**·스케줄링·상태 감시·오류/복구·드라이버 초기화·전원 관리를 조정한다. [U12-176] (12.4.9 커널 입출력 서브시스템 요약, 인쇄 p.565)

상위 계층은 드라이버가 제공하는 공통 인터페이스로 장치를 사용한다. [U12-177] (12.4.9 커널 입출력 서브시스템 요약, 인쇄 p.565)

12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환

파일 이름은 **파일** 시스템의 디렉터리와 할당 정보로 연결된다. [U12-178] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

FAT는 이름을 할당 테이블 항목과 **블록**으로, UNIX는 이름을 inode와 할당 정보로 매핑한다. [U12-179] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

UNIX에서는 마운트 테이블의 가장 긴 일치 접두어가 장치를 정하고, 주 장치 번호는 드라이버를, 부 장치 번호는 장치 테이블 항목을 선택하며, 여기에서 **컨트롤러 포트**·메모리 주소를 얻는다. [U12-180] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

여러 검색 테이블은 유연성과 동적 드라이버 적재를 제공하지만 잠금·오류 처리도 복잡해진다. [U12-181] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

원문의 봉쇄형 read 생애 주기

1. 열린 **파일**의 디스크립터로 read를 요청하고 **커널**이 인자를 검사한다. [U12-182] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

2. 버퍼 캐시에 데이터가 있으면 바로 반환한다. 없으면 **프로세스**를 대기시키고 I/O를 스케줄한다. [U12-183] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

3. 드라이버가 **커널 버퍼**를 확보하고 **컨트롤러** 레지스터에 명령을 기록한다. [U12-184] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

4. 장치가 데이터를 전송한다. 원문의 가정에서는 **DMA**가 완료 **인터럽트**를 발생시킨다. [U12-185] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

5. 벡터를 통해 핸들러가 드라이버에 알리고 드라이버는 완료 요청을 식별하여 I/O 서브시스템에 통지한다. [U12-186] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

6. 커널이 사용자 **버퍼**로 데이터를 옮기고 **프로세스**를 **준비 큐**로 옮긴다. [U12-187] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

7. 스케줄러가 CPU를 할당하면 **프로세스**가 시스템 콜에서 복귀한다. [U12-188] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.566-568)

그림 12.14 입출력 요청의 생애 주기



그림 12.14 입출력 요청의 생애 주기

그림 12.14 입출력 요청의 생애 주기 — 원문 그림 부분 발췌 [U12-189] (12.5 입출력 요구를 하드웨어 연산으로 변환, 인쇄 p.567)

12.6 STREAMS

STREAMS는 응용이 드라이버 코드의 **파이프**라인을 동적으로 조립하는 UNIX의 기법이다. [U12-190] (12.6 STREAMS, 인쇄 p.568-570)

스트림은 사용자 **프로세스**와 **장치 드라이버** 사이의 완전 양방향 연결이며, 스트림 헤드·0개 이상의 모듈·드라이버 엔드로 구성된다. [U12-191] (12.6 STREAMS, 인쇄 p.568-570)

각 요소에는 읽기·쓰기 큐가 있고 **메시지 전달**로 데이터를 교환한다. **ioctl()**로 모듈을 삽입할 수 있어 편집·네트워크 처리 등을 재사용한다. [U12-192] (12.6 STREAMS, 인쇄 p.568-570)

그림 12.15 STREAMS 구조



그림 12.15 STREAMS 구조

그림 12.15 **STREAMS** 구조 — 원문 그림 부분 발췌 [U12-193] (12.6 STREAMS, 인쇄 p.569)

흐름 제어를 사용하는 큐는 메시지를 **버퍼**링하고 여유가 없으면 새 메시지를 거절하여 인접 큐의 오버플로를 막는다. write/read는 바이트 스트림을, putmsg/getmsg는 메시지를 응용에 제공한다. [U12-194] (12.6 STREAMS, 인쇄 p.568-570)

내부는 비동기적으로 동작하지만 **프로세스**가 헤드에 쓸 공간이나 읽을 데이터가 없으면 봉쇄된다. [U12-195] (12.6 STREAMS, 인쇄 p.568-570)

드라이버 엔드는 외부 **인터럽트**에 응답해야 하므로 기다릴 수 없고 장치 **버퍼**가 차면 들어오는 메시지를 버릴 수 있다. [U12-196] (12.6 STREAMS, 인쇄 p.568-570)

메시지 경계·제어 정보와 모듈 재사용이 원문의 장점이다. [U12-197] (12.6 STREAMS, 인쇄 p.568-570)

12.7 성능

I/O 비용은 장치 시간에만 있지 않다. [U12-198] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

드라이버 실행·봉쇄/해제·**문맥 교환**·**인터럽트**·**캐시** 영향·장치/메모리/**커널**/사용자 사이의 복사가 CPU와 메모리 **버스**에 부하를 준다. [U12-199] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

원격 로그인에서 문자 하나를 전달하고 다시 반향하는 예는 작은 데이터도 여러 계층과 **문맥 교환**을 거칠 수 있음을 보인다. [U12-200] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

프런트 엔드 처리기와 I/O 채널은 이 부담을 주 CPU에서 덜어 준다. [U12-201] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

문맥 교환·복사·**인터럽트** 빈도를 줄인다. [U12-202] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

큰 전송, 지능형 **컨트롤러**, 바쁜 대기가 작은 **폴링**을 적절히 이용한다. [U12-203] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

DMA·채널로 CPU 부담을 낮추고 I/O와 연산을 중첩한다. [U12-204] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

원시 연산을 장치 하드웨어에서 병렬 수행하고 CPU·메모리·**버스**·I/O 부하가 균형을 이루게 한다. [U12-205] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

구현 위치	원문의 장점	비용·제약
응용 코드 [U12-206] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)	신축적이며 실험·디버깅이 쉽고 버그가 시스템 전체를 중단시킬 가능성이 작다. [U12-207] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)	**문맥 교환** 비용, **커널** 내부 서비스 이용의 제약 [U12-208] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)
커널 [U12-209] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)	성능을 높이고 **커널** 서비스와 결합할 수 있다. [U12-210] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)	**커널**이 커지고 복잡해지며 오류가 크래시·데이터 손상으로 이어질 수 있다. [U12-211] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)
장치·**컨트롤러** 하드웨어 [U12-212] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)	가장 높은 성능을 지향한다. [U12-213] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)	개발이 오래 걸리고 수정·개선·부하에 따른 정책 변경이 어렵다. [U12-214] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

원문의 저장장치 성능 그림은 용량과 지연시간이라는 서로 다른 축에서 **캐시**·DRAM·NVM·SSD·**HDD**와 네트워크 지연을 비교한다. [U12-215] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

큰 용량이 낮은 지연을 뜻하지 않으며 네트워크를 통한 접근은 추가 지연을 가진다는 관계를 읽는다. [U12-216] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

수치가 아닌 도표상의 관계 범위에서 정리한다. [U12-217] (12.7 성능, 인쇄 p.570-574)

12.8 요약과 원문 연습문제의 점검 범위

장말 문제는 기능을 **컨트롤러**에 둘 때의 장단점, 핸드셰이킹 비트, **폴링**·**인터럽트**·혼합 전략, **DMA**의 **병행성**, CPU/**버스**/장치 속도의 균형, **STREAMS**의 엔드와 모듈을 점검한다. [U12-218] (12.8 요약과 원문 연습문제의 점검 범위, 인쇄 p.574-576)

새 프로토콜·풀이를 만들지 않는다. [U12-219] (12.8 요약과 원문 연습문제의 점검 범위, 인쇄 p.574-576)

추가 자료·참고문헌의 범위는 확인했으나 외부 설명을 가져오지 않았다. [U12-220] (12.8 요약과 원문 연습문제의 점검 범위, 인쇄 p.574-576)

주요 비교표

봉쇄형·비봉쇄형·비동기식 I/O

방식	반환과 완료
봉쇄형 [U12-221] (봉쇄형·비봉쇄형·비동기식 I/O, 인쇄 p.554-556)	완료를 기다려 결과를 받는다. [U12-222] (봉쇄형·비봉쇄형·비동기식 I/O, 인쇄 p.554-556)
비봉쇄형 [U12-223] (봉쇄형·비봉쇄형·비동기식 I/O, 인쇄 p.554-556)	지금 가능한 전송량을 반환한다. [U12-224] (봉쇄형·비봉쇄형·비동기식 I/O, 인쇄 p.554-556)
비동기식 [U12-225] (봉쇄형·비봉쇄형·비동기식 I/O, 인쇄 p.554-556)	먼저 돌아온 후 전체 요청 완료를 별도로 알린다. [U12-226] (봉쇄형·비봉쇄형·비동기식 I/O, 인쇄 p.554-556)

버퍼·캐시·스풀

개념	목적
버퍼 [U12-227] (버퍼·캐시·스풀, 인쇄 p.557-560)	전송 중 임시 보관, 속도·크기 차이와 **복제 시맨틱** 지원 [U12-228] (버퍼·캐시·스풀, 인쇄 p.557-560)
캐시 [U12-229] (버퍼·캐시·스풀, 인쇄 p.557-560)	다른 곳에 있는 데이터의 빠른 사본으로 재사용 [U12-230] (버퍼·캐시·스풀, 인쇄 p.557-560)
스풀 [U12-231] (버퍼·캐시·스풀, 인쇄 p.557-560)	섞어 처리할 수 없는 장치에 작업별 출력을 모아 순차 전달 [U12-232] (버퍼·캐시·스풀, 인쇄 p.557-560)

핵심 용어 표

용어	원문 정의·설명
폴링	**폴링**(polling)은 호스트가 루프를 돌면서 비지 비트가 소거될 때까지 검사를 반복하는 바쁜 대기이다. [U12-233] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.540)
DMA	**DMA**는 CPU의 **PIO** 작업 일부를 특수 프로세서인 **DMA 컨트롤러**에 위임하여 CPU의 일을 줄인다. [U12-234] (12.2.4 직접 메모리 접근, 인쇄 p.546)
버퍼	**버퍼**는 두 장치 또는 장치와 응용 프로그램 사이에 데이터가 전송되는 동안 전송 데이터를 임시로 저장하는 메모리 영역이다. [U12-235] (12.4.2 버퍼링, 인쇄 p.557)
캐시	**캐시**는 자주 사용될 자료의 복사본을 저장하는 빠른 메모리 영역이다. [U12-236] (12.4.3 캐싱, 인쇄 p.559)
스풀	**스풀**(spool)은 인터리브하게 동작할 수 없는 프린터 같은 장치를 위해 출력 데이터를 보관하는 **버퍼**이다. [U12-237] (12.4.4 스풀링 및 장치 예약, 인쇄 p.559)
봉쇄형	**봉쇄형** 시스템 콜을 하면 호출 **스레드**는 봉쇄 상태로 들어가며, 입출력이 끝나면 실행 큐로 되돌아와 실행을 재개할 수 있다. [U12-238] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554)
비봉쇄형	**비봉쇄형** 호출은 **스레드**를 오래 멈춰 두지 않고 즉각 복귀하며, 그 시점에서 가져올 수 있는 데이터를 반환한다. [U12-239] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554)
비동기식	**비동기식** 호출은 즉각 복귀하여 코드를 계속 수행하게 하며, 입출력이 완료되면 **운영체제**가 완료 사실을 알려준다. [U12-240] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554)

장 요약

요약 기준: 12.8 요약

입출력의 가장 기본적인 하드웨어 장치는 **버스**·장치 **컨트롤러**·장치이다. [U12-001] (12.8 요약, 인쇄 p.574)

장치와 메모리 사이의 자료 이동은 CPU의 프로그램된 입출력이나 **DMA 컨트롤러**에 의해 이루어진다. [U12-002] (12.8 요약, 인쇄 p.574)

커널 입출력 서브시스템은 입출력 스케줄·**버퍼**링·**스풀**링·오류 처리·장치 예약과 이름 변환 등의 서비스를 제공한다. [U12-241] (12.8 요약, 인쇄 p.574)

STREAMS는 **장치 드라이버**와 네트워크 프로토콜 작성을 위한 모듈화된 **프레임**워크를 제공하며, 쌓인 층을 따라 데이터가 순차적으로 양방향 전송된다. [U12-242] (12.8 요약, 인쇄 p.574-575)

원문 기반 복습 질문과 정답

제1장. 서론

01-1. 운영체제는 무엇을 관리하고 어떤 환경을 제공하는가? (1.12 요약, 인쇄 p.56)

01-2. 하드웨어가 운영체제와 상호 작용하는 주요 방법과 이를 관리하는 것은? (1.12 요약, 인쇄 p.56)

01-3. 특권을 가진 명령어는 어느 모드에서 실행되는가? (1.12 요약, 인쇄 p.56)

01-4. 가상화에서 컴퓨터 하드웨어는 무엇으로 추상화되는가? (1.12 요약, 인쇄 p.57)

정답과 원문 근거

1. 운영체제는 컴퓨터 하드웨어를 관리하고 응용 프로그램 실행 환경을 제공하는 소프트웨어이다. [U01-001] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

2. 인터럽트는 하드웨어가 **운영체제**와 상호 작용하는 주요 방법이며 **인터럽트** 핸들러에 의해 관리된다. [U01-002] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

3. 특권을 가진 명령어는 **커널 모드**에서만 실행될 수 있다. [U01-268] (1.12 요약, 인쇄 p.56)

4. 가상화에는 컴퓨터 하드웨어를 여러 가지 실행 환경으로 추상화하는 작업이 포함된다. [U01-003] (1.12 요약, 인쇄 p.57)

제3장. 프로세스

03-1. 프로세스의 현재 활동 상태는 무엇으로 나타내는가? (3.9 요약, 인쇄 p.169)

03-2. 프로세스 제어 블록은 어떤 데이터 구조인가? (3.9 요약, 인쇄 p.170)

03-3. 공유 메모리 모델에서 프로세스들은 무엇을 공유하는가? (3.9 요약, 인쇄 p.170)

03-4. RPC는 어떤 호출 개념을 추상화하는가? (3.9 요약, 인쇄 p.170)

정답과 원문 근거

1. 프로세스는 실행 중인 프로그램이며 현재 활동 상태는 프로그램 카운터와 다른 레지스터로 나타낸다. [U03-001] (3.9 요약, 인쇄 p.169)

2. 프로세스 제어 블록(PCB)은 **운영체제**의 **프로세스**를 나타내는 **커널** 데이터 구조이다. [U03-268] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

3. 공유 메모리를 사용하는 **프로세스** 간 통신에서는 두 개 이상의 **프로세스**가 동일한 메모리 영역을 공유한다. [U03-002] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

4. 원격 프로시저 호출(**RPC**)은 다른 컴퓨터의 **프로세스**에서 함수를 호출할 수 있는 방식으로 함수 호출 개념을 추상화한다. [U03-003] (3.9 요약, 인쇄 p.170)

제4장. 스레드와 병행성

04-1. 스레드를 구성하는 네 요소는? (4.1 개요, 인쇄 p.176)

04-2. 병행 시스템과 달리 병렬 시스템이 할 수 있는 것은? (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.179)

04-3. 데이터 병렬 처리는 각 코어에서 어떤 연산을 수행하는가? (4.8 요약, 인쇄 p.216)

04-4. 암묵적 스레딩에서는 무엇이 스레드를 만들고 관리하는가? (4.8 요약, 인쇄 p.216)

정답과 원문 근거

1. 스레드는 CPU 이용의 기본 단위이며 **스레드** ID, 프로그램 카운터, 레지스터 집합과 스택으로 구성된다. [U04-001] (4.1 개요, 인쇄 p.176)

2. 병렬 시스템은 둘 이상의 작업을 동시에 수행할 수 있다. [U04-204] (4.2 다중 코어 프로그래밍, 인쇄 p.179)

3. 데이터 병렬 처리는 동일한 데이터의 부분 집합을 다른 컴퓨팅 코어에 분산시키고 각 코어에서 동일한 연산을 수행한다. [U04-207] (4.8 요약, 인쇄 p.216)

4. 암묵적 스레딩은 작업을 식별하고 언어 또는 API **프레임**워크가 **스레드**를 만들고 관리할 수 있게 한다. [U04-003] (4.8 요약, 인쇄 p.216)

제5장. CPU 스케줄링

05-1. CPU 스케줄링은 어느 큐에서 프로세스를 선택하는가? (5.9 요약, 인쇄 p.274)

05-2. 스케줄링 알고리즘의 다섯 평가 기준은? (5.9 요약, 인쇄 p.274)

05-3. RR에서 시간 할당량이 만료되기 전에 CPU를 포기하지 않으면 어떻게 되는가? (5.9 요약, 인쇄 p.275)

05-4. 다단계 피드백 큐와 다단계 큐의 차이는? (5.9 요약, 인쇄 p.275)

정답과 원문 근거

1. CPU 스케줄링은 **준비 큐**에서 대기 **프로세스**를 선택하고 CPU를 할당하는 작업이다. [U05-001] (5.9 요약, 인쇄 p.274)

2. 스케줄링 알고리즘은 CPU 이용률, 처리량, 총처리 시간, 대기 시간 및 응답 시간의 다섯 기준으로 평가할 수 있다. [U05-002] (5.9 요약, 인쇄 p.274)

3. 라운드 로빈(**RR**) 스케줄링은 CPU를 시간 할당량 동안 **프로세스**에 할당하며, 만료 전에 CPU를 포기하지 않으면 **선점**한다. [U05-369] (5.9 요약, 인쇄 p.275)

4. 다단계 피드백 큐는 **프로세스**가 다른 큐 간에 이주할 수 있다는 점을 제외하면 **다단계 큐**와 유사하다. [U05-373] (5.9 요약, 인쇄 p.275)

제9장. 메인 메모리

09-1. CPU가 생성한 주소와 이를 물리 주소로 변환하는 장치는? (9.8 요약, 인쇄 p.424)

09-2. 기준·상한 레지스터는 각각 무엇을 저장·지정하는가? (9.8 요약, 인쇄 p.423)

09-3. 페이징의 논리 주소는 어떤 두 부분인가? (9.8 요약, 인쇄 p.424)

09-4. TLB 항목에는 무엇이 저장되는가? (9.8 요약, 인쇄 p.424)

정답과 원문 근거

1. CPU가 생성한 주소는 **논리 주소**이며, **MMU**가 이를 메모리의 **물리 주소**로 변환한다. [U09-205] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

2. 기준 레지스터는 가장 작은 유효 **물리 주소**를 저장하고 상한은 메모리 범위의 크기를 지정한다. [U09-206] (9.8 요약, 인쇄 p.423)

3. 페이징의 **논리 주소**는 **페이지** 번호와 **페이지 오프셋**으로 나뉘며, **페이지** 번호는 **프로세스**별 **페이지** 테이블의 인덱스이다. [U09-002] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

4. TLB(translation look-aside buffer)는 **페이지** 테이블의 하드웨어 **캐시**이며, 각 항목은 **페이지** 번호와 상응하는 **프레임**을 저장한다. [U09-200] (9.8 요약, 인쇄 p.424)

제10장. 가상 메모리

10-1. 요구 페이징은 페이지를 언제 적재하는가? (10.11 요약, 인쇄 p.484)

10-2. 쓰기 시 복사에서 실제 복사본은 언제 만들어지는가? (10.11 요약, 인쇄 p.484)

10-3. 전역 교체와 지역 교체는 대상 프로세스가 어떻게 다른가? (10.11 요약, 인쇄 p.484)

10-4. 스래싱은 어떤 상태인가? (10.11 요약, 인쇄 p.484)

정답과 원문 근거

1. 요구 페이징은 프로그램 실행 중 **페이지**가 필요할 때만 **페이지**를 적재하는 기법이다. [U10-002] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

2. 쓰기 시 복사는 **자식**과 **부모**가 동일 주소 공간을 공유하다가, 어느 쪽이든 **페이지**를 수정하면 **페이지** 복사본을 만드는 기법이다. [U10-262] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

3. 전역 교체는 시스템의 모든 **프로세스**를, 지역 교체는 폴트를 발생시킨 **프로세스**를 대상으로 한다. [U10-269] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

4. 스래싱은 시스템이 실행보다 페이징하는 데 더 많은 시간을 소비할 때 발생한다. [U10-263] (10.11 요약, 인쇄 p.484)

제11장. 대용량 저장장치 구조

11-1. 미러링은 중복을 어떻게 도입하는가? (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.518)

11-2. 오류 감지와 오류 수정의 역할은? (11.9 요약, 인쇄 p.531)

11-3. 파일 시스템은 파티션·볼륨과 어떤 관계인가? (11.9 요약, 인쇄 p.531)

11-4. 객체 저장소의 객체는 무엇으로 지정되는가? (11.9 요약, 인쇄 p.531)

정답과 원문 근거

1. 미러링(mirroring)은 모든 드라이브의 복사본을 만드는 중복 도입 방법이다. [U11-267] (11.8.1 중복으로 신뢰성 향상, 인쇄 p.518)

2. 오류 감지는 문제를 발견·보고하여 전파를 막고, **오류 수정**은 수정 데이터와 손상 데이터의 양에 따라 문제를 감지·복구한다. [U11-275] (11.9 요약, 인쇄 p.531)

3. 저장장치는 하나 이상의 공간으로 파티션되고, 각 파티션은 볼륨을 보유하거나 다중 장치 볼륨의 일부가 되며, **파일** 시스템은 볼륨 안에 생성된다. [U11-274] (11.9 요약, 인쇄 p.531)

4. 객체는 **파일** 이름이 아닌 **객체** ID로 지정되는 자체 정의 데이터 모음이다. [U11-271] (11.9 요약, 인쇄 p.531)

제12장. 입출력 시스템

12-1. 폴링에서 호스트는 무엇을 반복 검사하는가? (12.2.2 폴링, 인쇄 p.540)

12-2. 버퍼와 캐시는 각각 무엇을 저장하는가? (12.4.2 버퍼링·12.4.3 캐싱, 인쇄 p.557,559)

12-3. 비봉쇄형 읽기와 비동기식 읽기의 반환·완료는 어떻게 다른가? (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554)

12-4. 커널 입출력 서브시스템의 서비스에는 무엇이 있는가? (12.8 요약, 인쇄 p.574)

정답과 원문 근거

1. 폴링(polling)은 호스트가 루프를 돌면서 비지 비트가 소거될 때까지 검사를 반복하는 바쁜 대기이다. [U12-233] (12.2.2 폴링, 인쇄 p.540)

2. 버퍼는 전송 중 데이터를 임시 저장하고, **캐시**는 자주 사용될 자료의 복사본을 빠른 메모리에 저장한다. [U12-243] (12.4.2 버퍼링·12.4.3 캐싱, 인쇄 p.557,559)

3. 비봉쇄형 읽기는 현재 가져올 수 있는 데이터를 가지고 즉시 복귀하고, **비동기식** 읽기는 입력이 완전히 끝난 후 완전한 데이터 전송을 요청한다. [U12-244] (12.3.4 봉쇄형과 비봉쇄형 입출력, 인쇄 p.554)

4. 커널 입출력 서브시스템은 입출력 스케줄·**버퍼**링·**스풀**링·오류 처리·장치 예약과 이름 변환 등의 서비스를 제공한다. [U12-241] (12.8 요약, 인쇄 p.574)