# CH07 副程式


# 副程式

- 7.1 <u>副程式</u>
- 7.2 <u>內建函數</u>
- 7.3 Function 程序
- 7.4 Sub 程序
- 7.5 傳值呼叫與參考呼叫
- 7.6 程序間陣列的傳遞

# 7.1 副程式

- 將程式中一段具有特定功能或重複出現的程式區段 獨立出來,給予特定名稱方便其他程式呼叫,這類 的程式區段稱為副程式(SubProgram)。
- 主程式呼叫副程式時,會將控制權轉移給副程式,執行完畢再交回給主程式。
- 在程式中妥善使用副程式具有下列的優點:
  - 1. 可增加程式的可讀性。
  - 2. 可縮短程式碼長度。
  - 3. 模組化使得程式容易偵錯。

● VBA中提供的副程式主要為函數(Function)與程序(Subroutine),依照其特性可細分如下圖:



● 程序分為「一般程序」和「事件處理程序」

### 一般程序

- 「一般程序」是設計者自行編寫的程式區段稱為 「使用者自定程序」簡稱為「一般程序」。
- 一般程序根據是否有傳回值,可以分成Function自定程序 (簡稱Function程序)和Sub自定程序(簡稱Sub程序)。一般程序具有下列特性:
  - 1. 程序不能單獨執行,必須被呼叫後執行。
  - 2. 程序被程式重複呼叫,或供其他專案呼叫使用。
  - 3. 程序擁有專屬的名稱。
  - 4. 程序內的變數除非有特別宣告,否則都視為 區域變數。

### 2. 事件處理程序

- ●「事件處理程序」簡稱為「事件程序」。
- VBA程式語言基本上是符合物件導向程式設計的 精神,事件的觸動會改變程式執行的流向。
- 事件處理程序的目的是為了回應,由使用者、程式碼或系統所觸發的事件。
- ●每個物件都有其所屬的事件處理程序,事件處理程序內的程式碼,則由程式設計者視需求而寫入。
- 例如:

新增工作表時,會觸動該工作表物件的Open事件,我們可以在該 Open事件程序中撰寫新增工作表時要處理的相關程式碼。

# 7.2 內建函數

- VBA提供許多內建函數(Built-in Function),微軟將一些處理數值、字串...等常用的特定功能寫成程式庫,供程式設計者直接呼叫使用。
- ●內建函數可以視為副程式的一種,使用時只要在 函數名稱後面的小括號內寫入適當的引數,函數 就會將運算結果傳回。
- ◆ VBA提供的內建函數:有數學函數、日期函數、 字串處理函數、資料型別轉換函數 ... 等。

# 7.2.1 常用數值函數

函數名稱	說明	
Fix(n)	傳回 n 的整數部份,小數部份無條件捨去。 例:Fix(50.9) ⇨ 傳回 50 Fix(-50.9) ⇨ 傳回-50	
Int(n)	傳回小於或等於 n 的最大整數。 例:Int(50.9) ⇨ 傳回 50 Int(-50.9) ⇨ 傳回-51	
Val(str)	傳回 str 字串內的數值,取數值時由字串左邊開始,碰到非數值字元就停止,如果找不到數值就傳回 0。例: Val("50.9") ⇒ 傳回 50.9 Val("-100元") ⇒ 傳回-100	

## 7.2.2 常用數學函數

函數名稱	說明
Math.Rnd()	產生 0 ~ 1 之間的隨機亂數。 例:Math.Rnd() ⇨ 傳回 0.7055475,Math.可以省略。
Math.Randomize()	若先用 Randomize()當作亂數產生器的種子時,可避免只用 Rnd()函式每次重新執行時,都產生相同順序的亂數值。
Math.Sgn(n)	判斷數值的正負值或為零,傳回值為 1 (n > 0)、0 (n = 0)、-1 (n < 0)。例:Math.Sgn(-4.8) ⇨ 傳回-1 Sgn(4.8) ⇨ 傳回 1
Math.Abs(n)	傳回 n 的絕對值。 例:Math.Abs(4.8) ⇒ 傳回 4.8 Abs(-4.8) ⇒ 傳回 4.8

# 7.2.2 常用數學函數

函數名稱	説 明		
Math.Sqr(n)	傳回 n 的平方根 例:Math.Sqr(16) ⇒ 傳回 4		
Math.Round(n)	傳回 n 的整數部份,而小數部份四捨六入,如果是 0.5 就傳回最接近的偶數。 例: Round(0.4) ⇒ 傳回 0 Round(0.8) ⇒ 傳回 1 例: Round(0.5) ⇒ 傳回 0 Round(1.5) ⇒ 傳回 2		
Math.Round(n, 位數)	依照指定的小數位數, 傳回 n 的五捨六入數值。 例: Round(1.275, 1) ⇒傳回 1.3 Round(1.275, 2) ⇒ 傳回 1.27		

# 7.2.3 常用字串函數

函數名稱	說明	
Len(s)	傳回 s 字串的長度,即字串的字元數。不論是中文字、英文字、全形或半形,一個字元的長度皆視為 1。例: Len("abc") ⇨ 傳回 3	
LCase(s)	將 s 字串中的大寫英文字母轉換成小寫字母。 例: LCase("Fir") ⇨ 傳回"fir" LCase("OK!") ⇨ 傳回"ok!"	
UCase(s)	將 s 字串中的小寫英文字母轉換成大寫字母。 例: UCase("Fir") ⇨ 傳回"FIR"	
LTrim(s)	將 s 字串前面的空白字元刪除。 例:LTrim(" I am Jack.") ⇒ 傳回"I am Jack."	

# 7.2.3 常用字串函數

函數名稱	說明	
D.T:(-)	將 s 字串後面的空白字元刪除。	
RTrim(s)	例:RTrim("Hi! ") ⇒ 傳回"Hi!"	
T-:(-)	將 s 字串前後兩邊的空白字元刪除。	
Trim(s)	例:Trim(" (^-^) ") ⇒ 傳回"(^-^)"	
I - ft/)	由 s 字串最左邊開始,往右取出 n 個字元。	
Left(s, n)	例:Left("12345", 2) ⇨ 傳回"12"	
D:-1-4()	由 s 字串最右邊開始,往左取出 n 個字元。	
Right(s, n)	例:Right("12345", 3) ⇨ 傳回"345"	
M: 4()	由 s 字串的第 m 個字元開始,往右取出 n 個字元。	
Mid(s, m, n)	例:Mid("12345", 2, 3) ⇨ 傳回"234"	

# 7.2.3 常用字串函數

函數名稱	說明		
Space(n)	傳回 n 個空白字元的字串。 例: Space(5) ⇒ 傳回" "(5 個空白字元)		
InStr([start], s , substring)	傳回 substring 字串在 s 字串首次找到的位置,start 可指定開始位置。如果找不到指定字串傳回值為 0。例: InStr("ABCABC", "BC") ⇨ 傳回 2 例: InStr(3, "ABCABC", "BC") ⇨ 傳回 5		
StrConv(s , conversion)	將 s 字串依據 conversion 參數指定的型式轉換,常用的參數 值有: vbUpperCase(大寫)、 vbLowerCase(小寫)、 vbWide(全形)、 vbNarrow(半形)。 例:StrConv("Excel", vbUpperCase) ⇨ 傳回 EXCEL 例:StrConv("Excel", vbLowerCase) ⇨ 傳回 excel 例:StrConv("Excel", vbWide) ⇨ 傳回 E x c e l		

函數名稱	說明		
	傳回目前系統的日期與時間,傳回值為 Date 資料型別。		
Now	例:Now		
Data	傳回目前系統的日期。		
Date	例: Date ⇒ 傳回 2016/12/25 (依時間而不同)		
Time	傳回目前系統的時間。		
	例: Time ⇒ 傳回 08:39:30 AM (依時間而不同)		
Timer	傳回由午夜0時0分0秒開始到目前所累計的總秒數(Single		
Timer	型別)。例: Timer ⇒ 傳回 32297.904296875 (依時間而不同)		
Vaar(d)	傳回 d 日期的西元年(Integer 型別)。		
Year(d)	例: Year("12/25/2016")或 Year(#12/25/2016#)⇒ 傳回 2016		

函數名稱	說明		
Month(d)	傳回 d 日期的月(1~12)。例:Month("12/25/2016")⇒傳回 12		
Day(d)	傳回 d 日期的日(1~31)。例:Day("12/25/2016") ⇨ 傳回 25		
Weekday(d)	傳回 d 日期的星期(1 ~ 7),代表星期日~星期六。		
	例: Weekday("12/25/2016")		
Hour(d)	傳回 d 日期的時(0 ~ 23)。例: Hour("1:23:45 AM") ⇒傳回 1		
Minute(d)	傳回 d 日期的分(0 ~ 59)。		
	例: Minute("1:23:45 AM")或 Minute(#1:23:45 AM#)⇨傳回 23		

函數名稱	說明			
Second(d)	傳回 d 日期的秒(0 ~ 59)。 例: Second("1:23:45 AM") ⇒ 傳回 45			
DateAdd(interval, number, d)	傳回 d 日期加上指定的 number 日期,資料型別為 Date。 interval 參數可以設定 number 參數的單位,常用參數值有 "yyyy"(年)、"q"(季)、"m"(月)、"ww"(周)、"d"(日)、"h"(小時)、"n"(分)、"s"(秒)。 例:DateAdd("d", 3, "2016 年 1 月 1 日") ⇨ 傳回 2016/1/4 例:DateAdd("m", 3, #12/25/2016#) ⇨ 傳回 2017/3/25			
DateDiff(interval, d1, d2)	傳回 d1、d2 日期指定的間隔日期,資料型別為 Long。interval 参數可以設定間隔日期的單位,常用參數值如上。例: DateDiff("m", "22/11/2016", "1/1/2017") ⇨ 傳回 2 例: DateDiff("d", #1/1/2017#, #22/11/2016#) ⇨ 傳回-40			

函數名稱	說明		
DateValue(日期字串)	依據日期字串傳回指定的日期(Data 資料型別)。		
Date value(白痴子中)	例: DateSerial("2016年8月8日") ⇒ 傳回 2016/8/8		
	依據參數值傳回指定的日期(Data 資料型別)。		
DateSerial(y, m, d)	例:DateSerial(2016,1,1) ⇒傳回 2016/1/1		
	例:DateSerial(2016,1,0) ⇒傳回 2015/12/31(上月最後一天)		
m. III (ntendent)	依據時間字串傳回指定的時間(Data 資料型別)。		
TimeValue(時間字串)	例: TimeValue("16 時 3 分 45 秒") ⇒ 傳回 04:03:45 PM		
TimeSerial(h, m, s)	依據參數值傳回指定的時間(Data 資料型別)。		
	例: TimeSerial(11, 59, 59) ⇨ 傳回 11:59:59 AM		

● Format函數可以將數值或字串,依照指定的格式轉換成字串,其語法如下:

```
語法:
Formate(運算式 [,fmt])
```

- 語法中的運算式可以為數值或字串運算式。
- fmt參數為轉換後字串的格式,如果省略時會直接轉成字串,數值正數前的空白字元會被刪除。
- fmt參數是由輸出格式符號所組成的字串。

### Continue...

### 一、數字預設格式

符號	說明	範例
General Number	一般的數字顯示	Format(1234.567, "General Number")  ⇒ 1234.567
Currency	貨幣的顯示方式	Format(1234.567, "Currency")  ⇒ NT\$1,234.57
Fixed	小數點以下兩位顯示	Format(1234.567, "Fixed") ⇒ 1234.57
Standard	小數點以下兩位,再加 千位號	Format(1234.567, "Standard")  ⇒ 1,234.57
Percent	百分比顯示方式	Format(1234.567, "Percent")  ⇒ 123456.70%
Scientific	科學記號顯示方式	Format(1234.567, "Scientific")  ⇒ 1.23E+03

### Continue...

### 二、數字自訂格式

符號	說明	範例
0	代表一個位數,如果沒有數值 就補上0	Format (123, "0000") ⇒ 「0123」。
#	代表一個位數,如果沒有數值 不補 0	Format (-123, "#####") ⇒ 「-123」。
	小數點	Format (12.3, "#.00") ⇒ 「12.30」。
%	以百分比顯示數值	Format (0.123, "0.00%") ⇒ 「12.30% 」。
,	千位分隔	Format (1234, "#,###") ⇒ 「1,234」。
- + \$ 空格	照左列符號字元顯示	Format (1234.5,"\$#,##0.00")  ⇒ 「\$1,234.50」
\	強制顯示其後的字元	Format(1234.5, "\台幣#,##0.0\元")  ➡「台幣 1,234.5 元」

### Continue...

例:將12.45四捨五入到小數一位,以及將12.5四捨五入 到個位數。

num1 = Format(12.45, "0.0")

num2 = Format(12.5, "0")

### 三、日期預設格式

符號	說明	範例		
General Date 顯示日期和時間		Format(Now, "General Date")  ⇒ 「2016/12/25 下午 09:32:12」		
Long Date 顯示系統完整日期設定		Format (Now, "Long Date")  ⇒ 「2016年12月25日」		
Short Date	顯示系統簡短日期設定	Format (Now, " Short Date ") ⇒ 「2016/12/25」		
Long Time	顯示系統完整時間設定	Format (Now, "Long Time") ⇒ 「下午 09:32:12」		
Medium Time	顯示時間的上下午以及 時和分	Format (Now, " Medium Time ") ⇒「下午 09:32」		
Short Time	顯示系統簡短時間設定	Format (Now, " Short Time ") ⇒ 「21:32 」		

### Continue...

### 四、日期自訂格式

符號	說明	範例
:	時間的分隔符號	Format(Now, "h:n:s") ⇒ 「4:24:59」
/	日期的分隔符號	Format(Now, "yyyy/m/d") ⇒ 「2016/12/25」
d · dd	顯示日期的日 dd 的值由 01 ~ 31	Format (#12/3/2016#, "d") ⇒ 「3」 Format (#12/3/2016#, "dd") ⇒ 「03」
ddd • dddd	顯示日期的星期。 ddd 顯示星期的簡稱 dddd 顯示全稱	Format (Now(), "ddd") ⇨「Fri」(星期五) Format (Now(), "dddd") ⇨「Friday」
m · mm · mmm · mmmm	顯示日期的月份。 mm 顯示月數由 01~12 mmm 顯示月份簡稱 mmmm 顯示月份全稱	Format(#9/3/2016#, "m") ⇒ 「9」 Format(#9/3/2016#, "mm") ⇒ 「09」 Format(#9/3/2016#, "mmm") ⇒ 「Sep」 Format(#9/3/2016#, "mmmm") ⇒ 「September」

符號	說明	範例		
yy · yyyy · ge	顯示日期的西元年份·yy 值由 00~99。民國年可用 ge。	Format(#9/3/2016#, "yy") ⇒ 「16 」 Format(#9/3/2016#, "yyyy") ⇒ 「2016 」 Format(#9/3/2016#, "ge") ⇒ 「105 」		
у	顯示日期在該年是第幾天。	Format (#2/1/2016#, "y") ⇒ 「32」(31+1)		
h · hh	顯示時間的小時數。 hh 其值由 00~24。	Format (#8:34:56 PM#, "h") ⇒ 「20 」 Format (#8:34:56 AM#, "hh") ⇒ 「08 」		
n · nn	顯示時間的分鐘值。 mm 值由 00~59。	Format (#8:34:56 PM#, "n") ⇒ 「34 」 Format (#8:4:56 PM#, "nn") ⇒ 「04 」		
s · ss	顯示時間的秒鐘值。 ss 值由 00~59。	Format (#8:34:56 PM#, "s") ⇒ 「56 」 Format (#8:34:5 PM#, "s") ⇒ 「5 」		

### 7.2.6 引用Excel工作表函數

● 在VBA中可以透過WorksheetFunction物件,來呼叫使用Excel的工作表函數。其寫法如下:

語法:

Application.WorksheetFunction.函數名稱(函數引數串列)

● 例:要計算A1:D3儲存格範圍的數值總和,可以利用工作表的SUM函數,程式寫法如下:

total = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("A1:D3"))

# 7.3 Function程序

### 7.3.1 如何定義Function程序

- Function自定程序(函數)是設計者自行定義的程序,以Function開頭,以End Function結束。
- Function程序在使用前必須先定義。
- 定義Function程序時要宣告傳入和傳回資料的資料型別。

```
語法:

[Static] [Public | Private] Function 程序名稱 ([参數串列]) As 資料型別

(程序的程式區段)

[Exit Function]

程序名稱 = 運算式
End Function
```

### 7.3.1 如何定義Function程序

- 在Function程序裡面,不可再定義Function程序。
- 在Function前面允許加Public、Private關鍵字。 若省略預設為Public,表示此自定函數宣告為 公開程序;若為Private表為私用程序。
- 參數(Parameter)串列是傳入Function程序內使用的零個或多個資料:
  - ① 參數串列的個數:可以為零或一個(含)以上,若有多個參數時,每個參數間需用逗號隔開。
  - ② 參數傳遞的方式:若參數前加ByVal關鍵字表傳值呼叫;若為ByRef表參考呼叫,省略時預設為ByRef。



### 7.3.1如何定義Function程序

- Continue...
- As 資料型別:設定自定程序執行後,所要傳回值的資料型別,若省略預設為Object資料型別。
- 例如:定義一個名稱為Add的Function程序,該程序所傳回的資料是整數,其寫法如下:
  - Function Add (ByVal num1 As Integer, ..... ) As Integer
- Function程序可使用等號指定敘述將結果傳回: 程序名稱 = 運算式
- 若傳回值有兩個(含)以上時,就無法使用上面敘述,必 須透過參考呼叫引數傳遞方式才有辦法。
- 欲中途離開Function自定程序,可在離開處插入 Exit Function,會返回原呼叫處。

### 7.3.2 如何呼叫Function程序

● 當Function程序編寫(定義)完畢後,可以依是否要將傳回值指定給變數來呼叫該Function程序:

### 語法:

語法1:程序名稱([引數串列]) 博回值不指定給變數

語法 2:變數 = 程序名稱([引數串列]) ' 傳回值指定給變數

●接在呼叫程序名稱後面的一連串變數稱為 「引數(Argument)串列」,以和程序名稱後面所 接的參數(Parameter)串列有所區隔。


### 7.3.2 如何呼叫Function程序 Continue ...

- 呼叫Function程序敘述與被呼叫Function程序兩者的名稱必須相同,變數個數及資料型別兩者也必須相同,但是兩者的變數名稱可以不相同。
- 呼叫Function程序的引數可以是常數、變數、運 算式、陣列、物件...等資料型別。



### FileName: Max.xlsm

定義一個名稱為 maxVal(x,y)的 Function 程序,該程序會將 x、y 兩數的最大值傳回,其寫法和程式執行流程如下:




請按照下列操作步驟,練習建立 maxVal(x, y) Function 程序,以及透過工作表 CommandButton1\_Click 事件程序呼叫該 maxVal 程序,結果如下圖所示:

	Α	В	С	D
1	第一數	第二數	最大數	是一數
2	5	10	10	(人) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学

### ▶解題技巧

- 新增Function程序
- 1. 新增模組:新增Module1模組。
- 2. 新增程序:執行【插入/程序】指令,在「新增





### ▶ 解題技巧

- 新增Function程序
- 3. 編寫程序
  - \*因為有兩整數要比較大小,所以在()內輸入兩個參數串列。
  - \*因為參數值不要傳回,所以加上ByVal關鍵字。
  - \*因為傳回值為整數,所以最後加上As Integer。
  - \*程序中指定maxVal等於傳回值,將運算結果傳回呼叫處。

# Step 3 編寫 Function 程序

# FileName: Max.xlsm (Module1程式碼) 01 Public Function maxVal(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer 02 If x > y Then 03 maxVal = x 04 Else 05 maxVal = y 06 End If 07 End Function

# Step 4 編寫事件程序

FileN	Vame: Max.xlsm (工作表 1 程式碼)				
01 Pr	01 Private Sub CommandButton1_Click()				
02	Dim n1, n2 As Integer				
03	n1 = Range("A2"). Value				
04	n2 = Range("B2"). Value				
05	Range("C2").Value = maxVal(n1, n2)				
06	'以上程式碼也可以改寫成如下一行程式:				
07	' Range("C2").Value = max(Range("A2").Value, Range("B2").Value)				
08 En	nd Sub				

### ▶隨堂測驗

將上面實作增加 minVal(x, y)自定程序,並使用變數來接受傳回值。

	Α	В	С	D	E	F
1	第一數	第二數	最大數	最小數	<b>基十數</b>	基小數
2	5	10	10	5	敢不数	最小數人


#### 7.3.3 儲存格如何插入Function程序


- 當Function程序編寫完畢後,在工作表的儲存格中也可以引用。
  - 1. 首先點選要插入自定 Function程序的儲存格。
  - 按工具列 插入函數 圖示鈕, 開啟「插入函數」對話方塊。
  - 3. 在「插入函數」對話方塊點選「使用者定義」的類別, 「選取函數」的清單中選取 自定程序,會開啟「函數引 數」對話方塊。



#### 7.3.3 儲存格如何插入Function程序 Continue...

4. 在「函數引數」對話方塊設定參數值來源。







File Name: Function.xlsm

定義一個名稱為 ChiDollar 的 Function 程序, 傳入數值會傳回國字大寫金額。在工作表中引用 ChiDollar 程序, 顯示國字大寫金額。

#### ▶ 輸出要求

E2	E2 $-$ : $\times$ $\checkmark$ $f_{x}$ =ChiDollar(D2)							
4	Α	В	С	D	E	F		
1	產品	單價	數量	小計	大寫金額			
2	吸塵器	5640	2	11280	新台幣壹萬壹仟貳佰捌拾元整			
3								

### ▶ 解題技巧

● 在工作表1中建立如下表格:

D2	*	] : [×	√ f <sub>x</sub>	=B2*C2		
4	Α	В	С	D	E	F
1	產品	單價	數量	小計	大寫金額	
2	吸塵器	5640	2	11280		
3						

- 建立ChiDollar程序參數為整數d,傳回值為字串。
- 在ChiDollar程序中引用Excel函數Text,使用 [DBNum2]格式將數字轉型為國字大寫字串,並在前後加上 "新台幣" 和 "元整" 字串。
- 在工作表的E2儲存格中引用ChiDollar程序。

## Step 3 編寫程式碼

#### FileName: Function.xlsm (Module1 程式碼)

- 01 Public Function ChiDollar(ByVal d As Integer) As String
- 02 ChiDollar = "新台幣" & WorksheetFunction.Text(d, "[DBNum2]") & "元整"
- 03 End Function

### ▶隨堂測驗

建立 idSex 自定程序, 傳入身分證字號會傳回性別。(提示:身分證字號的第二個字元若為 1 就是男性)

C2	C2 $\rightarrow$ : $\times$ $\checkmark$ $f_x$ $\Rightarrow$ idSex(B2)					
4	Α		В		С	D
1	姓名	身分證字	虩		性別	
2	張小城	L1234567	89		男性	
3	廖美美	L2345678	90		女性	

# 7.4 Sub程序

#### 7.4.1 如何定義Sub程序

- Sub自定程序是使用者自己定義的程序,簡稱「Sub程序」,以Sub開始和End Sub結束。
- 當Sub程序被呼叫時,會執行程序內的程式碼, 當碰到Exit Sub或End Sub敘述就離開程序。
- Sub程序沒有傳回值,所以不用As資料型別。

```
語法:

[Static] [Private | Public] Sub 程序名稱 ([參數串列])

[程序的程式區段]

[Exit Sub] ← 在欲離開 Sub 程序處
插入 Exit Sub 敘述
```

## 7.4.1 如何定義Sub程序

Continue...

- 定義Sub程序時如加上Static關鍵字,在程序內的 變數會成為「靜態變數」。
- 靜態變數在程序執行完畢後仍保有記憶體位址, 所以下次再呼叫該程序時,原變數值會被保留可 繼續使用。
- 在Sub ... End Sub程序裡,不允許再定義另一個 Sub或Function程序。
- 在Excel VBA 程式編輯器中,建立Sub程序的步 驟和前面Function程序相同,只是「型態」要選 擇Sub。

## 7.4.1 如何呼叫Sub程序

● 程式中呼叫Sub程序的方式有下面兩種方式:

#### 語法:

語法 1:程序名稱 [引數串列] **←**── 注意不加()

語法 2: Call 程序名稱 ([引數串列])

## 實作 FileName: ForSum.xlsm

設計名稱為 Fsum 的 Sub 程序,會將引數 n1、n2 當 For 迴圈的初值和終值,所得兩數間的整數連加總和,以 MsgBox()輸出對話方塊顯示。

#### ▶ 輸出要求

	Α	В	С	Microsoft Excel ×
1	初值	終值	執行、	
2	1	10	LLK#	1加到10的總和為:55
3			Ĭ	TANKE TORING TORING . 33
4				
5				確定
6				

### ▶ 解題技巧

- Sub程序fSum要建立在Module模組中。
- 因為需要有初值和終值,所以參數串列中有兩個 整數變數。
- 在程序中用For ... Next迴圈,計算出總和。 最後用MsgBox()輸出對話方塊顯示計算結果。
- 呼叫fSum程序有Call fSum(n1, n2),和fSum n1, n2兩種方式。

#### Step 3 編寫程式碼

FileN	ame: ForSum.xlsm (工作表 1 程式碼)				
01 Pri	ivate Sub CommandButton1_Click()				
02	Dim n1 As Integer, n2 As Integer				
03	n1 = Range("A2"). Value				
04	n2 = Range("B2"). Value				
05	Call fSum(n1, n2) '或 fSum n1, n2				
06 En	06 End Sub				

FileN	FileName: ForSum.xlsm (Module1 程式碼)					
01 Pu	01 Public Sub fSum(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer)					
02	Dim total As Integer					
03	For i = x To y					
04	total = total + i					
05	Next					
06	MsgBox (x & "加到" & y & "的總和為:" & total)					
07 Er	ıd Sub					

#### ▶隨堂測驗

設計一個程序名稱為 Area 的 Sub 程序,可以計算和顯示長方形面積。




# 7.5 傳值呼叫與參考呼叫

- 在VBA中,當主程式呼叫Sub或Function程序時, 允許呼叫敘述的引數串列和Sub或Function程序 內參數串列間做資料的傳遞。
- 資料傳遞機制依參數是否允許傳回值分為下列兩種方式:
- 1. 參考呼叫 (Call By Reference)
- 2. 傳值呼叫 (Call By Value )

#### 7.5.1 參考呼叫

- ●「參考呼叫」(或稱傳址呼叫),是呼叫程序的引數與被呼叫程序的參數做資料傳遞時,兩者佔用相同的記憶體位址。
- 參考呼叫傳遞引數時,會將記憶體位址傳給被呼 叫程序的參數。
- 因此,以參考呼叫傳遞引數的好處就是「被呼叫程序」可以透過該參數將值傳回給原呼叫敘述的引數,導致引數的值被改變。
- 程序若在參數之前加上ByRef,即表示將此參數的傳遞方式採參考呼叫,VBA預設為ByRef。

#### 7.5.1 參考呼叫



- Sub程序沒有傳回值,而Function程序只有一個傳見會可值,為解決上述問題就必須採用參考呼叫。
- 使用參考呼叫因為參數會傳回,所以提高了程式的效率。
- 但是如果處理不當會造成不易除錯的後果,所以 使用參考呼叫時應多加注意。



實作 FileName::Swap.xlsm

設計一個名稱為 swapVal 的 Sub 自定程序,採參考呼叫方式傳遞參數, 在自訂程序中將兩數交換。

#### ▶ 輸出要求

	Α	В	С	
1	第一數	第二數	态铯	
2	10	1	文揆	W

	A		B	С
1	第一數		第二數	z\xf <del>@</del>
2		1	10	义按

#### ▶ 解題技巧

- swapVal程序因為必須有兩個傳回值,所以要使用參考呼叫。
- 在程序內將參數s1、s2兩數做交換,因為是參考呼叫,所以數值交換結果會傳回原呼叫處。

## Step 3 編寫程式碼

FileNa	FileName: Swap.xlsm (工作表 1 程式碼)					
01 Pri	vate Sub CommandButton1_Click()					
02	Dim n1 As Integer, n2 As Integer					
03	n1 = Range("A2"). Value					
04	n2 = Range("B2"). Value					
05	Call swapVal(n1, n2)					
06	Range("A2"). Value = n1					
07	Range("B2").Value = n2					
08 En	d Sub					

Filel	FileName: Swap.xlsm (Module1 程式碼)					
09 P	09 Public Sub swapVal(ByRef s1 As Integer, ByRef s2 As Integer)					
10	Dim temp As Integer					
11	temp = s1					
12	s1 = s2					
13	s2 = temp					
14 E	nd Sub					

## ▶ 程式說明

- 第3~4行:設定n1和n2整數變數值分別為A2、 B2儲存格值,預設為10和1。
- 2. 第5行:呼叫swapVal(n1, n2)自定程序,此時會 跳至第9行,並將n1和n2引數位址指定給參數s1 和s2,即s1和n1以及s2和n2共用同一記憶體位址。

變數	記憶體位址	內容	變數
n1	10000	10	s1
n2	10004	1	s2

### ▶ 程式說明

3. 第11~13行:先將s1指定給temp,再將s2指定給s1,最後將temp指定給s2,達成兩數交換的結果。

變數	記憶體位址	內容	變數
n1	10000	<del>10</del> 1	s1
n2	10004	<del>1</del> 10	s2
	10008	10	temp

4. 第6~7行:離開swap(n1, n2) 自定程序,返回主程式的第6行。此時自定程序的s1、s2和temp變數由記憶體釋放掉,剩下主程式的n1和n2變數。

變數	記憶體位址	內容	變數
n1	10000	1	
n2	10004	10	


## ▶隨堂測驗

試設計一個 off 自定程序,有兩個參數一為原來金額(參考呼叫、整數),另一為打折數(傳值呼叫、單精確度),可以計算出打折後實收金額。

	Α	В	С	D
1	原來金額	折數	實收金額	計學
2	10000	0.85	8500	

#### 7.5.2 傳值呼叫

- 呼叫Sub或Function自定程序做資料傳遞時,只要將引數值傳給程序的參數,執行後不需將參數值回傳給原呼叫程式時,就要使用傳值呼叫。
- ●由於引數和參數兩者佔用不同的記憶體位址,程 序內參數的值改變,不會影響原來引數的值。
- 在定義程序時,在參數前面加ByVal,即表示該參數的傳遞方式為傳值呼叫。





FileName: Square.xlsm

試寫一個名稱為 squareVal 的 Function 自定程序,可以傳回參數值的平方值。

#### ▶ 輸出要求

	Α	В	С
1	數值	平方值	
2	7	49	

#### 解題技巧

● squareVal程序因為計算用的數值參數s不需要傳 回,所以要使用傳值呼叫。

Step 3 編寫程式碼

Filel	Name: Square.xlsm (工作表 1 程式碼)				
01 P	01 Private Sub CommandButton1_Click()				
02	Dim num As Integer				
03	num = Range("A2"). Value				
04	Range("B2") = square(num)				
05 E	05 End Sub				

#### FileName: Square.xlsm (Module1 程式碼)

06 Public Function squareVal(ByVal s As Integer) As Integer

- 07 s = s \* s
- 08 squareVal = s
- 09 End Function

## ▶ 程式說明

1. 第3行:設定num整數變數值為A2儲存格值,預 設為7。

2. 第4行:呼叫squareVal(num)程序,此時會跳至 第6行,並將num引數值指定給參數s。

變數	記憶體位址	內容
num	10000	7
S	10004	7

### ▶ 程式說明

3. 第7~8行:將s指定等於s \* s,然後再指定 squareVal等於s將數值傳回。

變數	記憶體位址	內容
num	10000	7
S	10004	<b>∓</b> 49

4. 第4行:離開squareVal(num)程序,返回主程式的第4行。此時s變數由記憶體釋放只剩下num變數,因為是傳值呼叫所以num變數值維持不變。

變數	記憶體位址	內容	
num	10000	7	

### ▶隨堂測驗


試設計一個 mdBetween 程序,會傳回兩參數間(含)的亂數整數值。

	Α	В	С	D
1	數值一	數值二	亂數	割數
2	1	49	32	

# 7.6 程序間陣列的傳遞

- 整個陣列或陣列中的某一個元素,都可以在程序 間藉由引數來傳遞。
- ●傳遞陣列中的某一個元素,就和傳遞一般變數一樣,參考呼叫或傳值呼叫皆可使用。
- 而傳遞整個陣列時,因為陣列名稱所存的是陣列 的起始位址,所以傳遞整個陣列就一定會是使用 參考呼叫。

- 若要將陣列當做引數傳遞給程序,引數的陣列名稱後不加(),程序的陣列參數後必須加上()。
- ●程序的陣列參數可以用ByRef宣告,讓引數和參數陣列彼此共用記憶體位址。
- 如下例將myArray陣列傳遞到passArray程序的 vAry參數中:



### 實作 FileName: ArraySum.xlsm

試寫一個 arySum 自定 Function 程序,可以傳回陣列參數的總和。將 A2:C3 儲存格範圍的數值以陣列傳給 arySum 程序,然後顯示數值的 總和。

#### ▶ 輸出要求

	Α	В	С	D	E
1	陣列值				Colores -
2	12	14	17	總和	總和
3	8	21	9	81	N

#### ▶ 解題技巧

- 先宣告一個陣列myArray()資料型別為Variant, 然後將A2:C3儲存格範圍的數值指定給myArray 陣列。
- 在arySum自定Function程序中,用For Each迴 圈將陣列值逐一加到總和total變數中,然後傳回 total變數值。

## Step 3 編寫程式碼

Filel	Name: ArraySum.xlsm (工作表 1 程式碼)
01 P	rivate Sub CommandButton1_Click()
02	Dim myArray() As Variant
03	myArray = Range("A2:C3").Value
04	Range("D3") = arySum(myArray)
05 E	nd Sub

06 Public Function arySum(ByRef vAry() As Variant) As Integer			
07 Dim total As Integer			
08 total = 0			
09 For Each v In vAry			
total = total + $v$			
11 Next			
12 arySum = total			
13 End Function			

### ▶隨堂測驗

試寫一個 aryMax 自定 Function 程序,可以傳回陣列參數的最大值。將 A2:C3 儲存格範圍的數值以陣列傳給 aryMax 程序,然後顯示陣列的最大值。

	Α	В	С	D	E
1	陣列值				1 . 4
2	12	14	17	最大值	最大值
3	8	21	9	21	