



第2章:分组密码体制

2.7 分组密码的工作模式

赵俊舟

junzhou.zhao@xjtu.edu.cn

2025年3月12日


### 分组密码的工作模式

- 分组密码输入 b 位明文分组, 输出 b 位密文分组。
- 若明文长度大于 b,则需要将明文分成 b 位一组的块。
- 每次使用相同的密钥对多个分组加密, 会引发安全问题。
- 为了将分组密码应用于各种各样的应用,NIST 定义了五种工作模式。
- 本质上,工作模式是一项增强密码算法或者使算法适应具体 应用的技术。
- 五种工作模式可使用包括 DES 和 AES 在内的任何分组密码。

- 1 电码本
- ② 密文分组链接
- ③ 密文反馈
- 4 输出反馈
- 5 计数器

- 1 电码本
- ② 密文分组链接
- ③ 密文反馈
- 4 输出反馈
- 5 计数器

## 电码本 (Electronic Codebook, ECB)




### ECB 的局限性

- 给定密钥,任何 b 位明文分组有唯一密文分组,类似于在一个很厚的密码本里查明文的相应密文,所以叫电码本模式。
- ECB 模式特别适合数据较少的情况,例如传输 DES 密钥。
- 一段明文消息中若有几个相同的明文分组,则密文也将出现几个相同的片段。
- 对于很长的消息, ECB 是不安全的, 如果消息是非常结构化的, 密码分析可能利用其结构特征来破解。
- ECB 的弱点来源于其加密过的密文分组互相独立。

- 1 电码本
- ② 密文分组链接
- ③ 密文反馈
- 4 输出反馈
- 5 计数器


# 密文分组链接(Cipher Block Chaining, CBC)



#### CBC 的优缺点

- 加密算法的输入是当前明文分组与上一个密文分组的异或。
- 每个密文分组依赖于所有之前的明文分组。
- 明文消息中的任何一点变化都会影响之后所有的密文分组。
- 发送方和接收方需要共享初始向量(Initial Value, IV)。
  - 如果 Ⅳ 被明文传送,则攻击者可以通过改变 Ⅳ 进而改变则接收者收到的 P<sub>1</sub>。
  - 因此, IV 必须是定值或者必须用 ECB 方式在消息之前加密传送。
- 如果最后一个分组不是完整的分组,则需要填充:可以填充 已知非数据值,或者在最后一块补上填充位长度。
  - eg., [ b1 b2 b3 0 0 0 0 5], i.e., 3 data bytes, then 5 bytes pad+count.

#### CBC 的一个潜在漏洞




- 如果攻击者能观察连续两个密文分组  $C_1$  和  $C_2$ ,那么通过选择下一个明文分组  $P_3 = x \oplus C_1 \oplus C_2$ ,便可以判断第二个明文分组  $P_2$  是否等于 x。
- 因为


$$C_3 = E(C_2 \oplus P_3) = E(C_2 \oplus x \oplus C_1 \oplus C_2) = E(x \oplus C_1)$$
  
当  $P_2 = x$  时,有  $C_3 = C_2$ 。

- 1 电码本
- 2 密文分组链接
- ③ 密文反馈
- 4 输出反馈
- 5 计数器

# 密文反馈 (Cipher Feedback, CFB): 加密



# 密文反馈 (Cipher Feedback, CFB): 解密




#### CFB 的优缺点

- 可以将分组密码转化成流密码的技术。
- 不再要求报文被填充成整个分组,数据以位或字节形式到达时都适用。
- 加解密使用相同方案,注意解密时仍使用加密函数。
- 密文在传输过程中发生错误时,会得到错误明文,错误会传播几个分组。

- 1 电码本
- ② 密文分组链接
- ③ 密文反馈
- 4 输出反馈
- 5 计数器

## 输出反馈 (Output Feedback, OFB)

加密:




解密:

#### OFB 的优缺点

- 优点: 密文传输过程中某位上发生的错误不会影响其他明文的恢复。
- 例如, $C_1$  中有一位发生了错误,只会影响  $P_1$  的恢复,不会影响后续明文的恢复。
- 缺点: 抗消息流篡改能力不如 CFB, 即如果密文某位取反, 则恢复出来的明文相应位也取反。

- 1 电码本
- ② 密文分组链接
- ③ 密文反馈
- 4 输出反馈
- 5 计数器

# 计数器 (Counter, CTR)



#### CTR 的优缺点

- 高效,可以做并行加密,可以用于高速网络加密中。
- 可以对被加密的分组进行随机存取。
- 相当安全。
- 简洁。
- 必须决不重复使用密钥和计数器值。

## 小结

- 1 电码本
- ② 密文分组链接
- ③ 密文反馈
- 4 输出反馈
- 5 计数器