

Informatica MDM – Product 360

Desktop UI - Anwenderhandbuch

Version 10.5 HotFix 5 (deutsch)

Informatica MDM - Product 360 - Desktop
Version 10.5 HotFix 5

© Copyright Informatica LLC 1993, 2025

This software and documentation are provided only under a separate license agreement containing restrictions on use and disclosure. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording or otherwise) without prior consent of Informatica LLC.

U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation is subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License.

Informatica and the Informatica logo are trademarks or registered trademarks of Informatica LLC in the United States and many jurisdictions throughout the world. A current list of Informatica trademarks is available on the web at https://www.informatica.com/trademarks.html. Other company and product names may be tradenames or trademarks of their respective owners.

The information in this documentation is subject to change without notice. If you find any problems in this documentation, report them to us at infa_documentation@informatica.com.

Informatica products are warranted according to the terms and conditions of the agreements under which they are provided. INFORMATICA PROVIDES THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY WARRANTY OR CONDITION OF NON-INFRINGEMENT.

Inhalt

1 Informatica MDM - Product 360 - Desktop 16

1.1 Typographische Konventionen 16

2 Produkt 360 Desktop Client starten 18

2.1 Programmschnittstelle 19
2.2 Menüs 21
2.3 Perspektiven 22
2.3.1 Perspektiven öffnen 25
2.3.2 Perspektiven anpassen 25
2.3.3 Perspektivenmenü anpassen 27
2.4 Fenster und Sichten 27
2.4.1 Sicht öffnen 29
2.4.2 Sicht sperren 30
2.4.3 Fenstergröße verändern 31
2.4.4 Anordnung verändern 31
2.5 Tabellen 32
2.5.1 Neue Daten anlegen 34
2.5.2 Tabelle sortieren 35
2.5.3 Spalten wählen 36
2.5.4 Reihenfolge der Spalten ändern 37
2.5.5 Feldqualifizierung ändern 37
2.5.6 Spaltenname ändern 37
2.5.7 Spaltenbreite ändern 38
2.5.8 Feldfilter verwenden 38
2.5.9 Tabelle filtern 40
2.5.10 Tabellen gruppieren 41
2.5.11 Gruppierung speichern 42
2.5.12 Daten speichern 43
2.5.13 Einstellungen speichern 44

3 Datenimport 45

3.1 Vorbereitung 46
3.1.1 Lieferanten 46
3.1.2 Lieferantenkataloge 47
3.1.3 Kunden 48
3.1.4 Mappings 49
3.1.5 Importprojekte 49
3.2 Importieren 50
3.2.1 Datenquelle 51
3.2.2 Repository 53
3.2.3 Inhalt 56
3.2.4 Häufigkeit 56

3.2.5 Details....56
3.2.6 Funktionen....57
3.2.7 Unterentitäten zum Löschen erstellen....59
3.2.7.1 Bearbeiten einer Unterentitätlöschkonfiguration....60
3.2.7.2 Löschen einer Unterentitätlöschkonfiguration....60
3.2.8 Felddetails....60
3.2.9 Protokoll....61
3.3 Tabellarische Daten importieren....62
3.3.1 Erste Datenquelle einbinden....63
3.3.2 Weitere Datenquellen einbinden....64
3.3.3 Sicht filtern....64
3.3.4 Mapping des ersten Arbeitsblattes....65
3.3.5 Mapping der weiteren Arbeitsblätter....65
3.3.6 Attributswerte zuordnen....65
3.3.7 Import durchführen....67
3.4 Strukturierte Daten importieren....67
3.4.1 Artikeldaten....68
3.4.2 Preise....69
3.4.3 Multimedia-Anhänge....69
3.4.4 Strukturzuweisungen und Attribute....70
3.4.5 Warengruppensystem....72
3.5 Automatischer Import....73
3.5.1 Import-Details....74
3.5.1.1 Hotfolder-Konfiguration....74
3.5.1.2 Hotfolder-Gruppen....77
3.5.2 Technische Informationen....78
3.6 Benutzerdefinierte Struktursysteme importieren....78
3.7 Multimedia-Daten aufnehmen....79
3.8 Merge....80
3.8.1 Merge-Vorschau....81
3.8.2 Merge-Einstellungen setzen....82
3.8.3 Merge einplanen....83
3.8.4 Merge von Charakteristikwerten....84
3.9 Prozessübersicht....84
3.10 Importieren von Charakteristikwerten....86
4 Datenpflege....88
4.1 Rechtschreibprüfung....88
4.1.1 Wörterbücher pflegen....90
4.1.1.1 Rechtschreibprüfung verwalten....92
4.1.2 Rechtschreibprüfung anwenden....92
4.2 Artikel oder Produkte finden....93
4.2.1 Kontextauswahl....94
4.2.2 Suche....97
4.2.2.1 Datensätze suchen....98

4.2.3 Navigation in Struktursystemen 99
4.3 Artikel bearbeiten 101
4.3.1 Allgemeine Artikeldaten 102
4.3.2 Artikel 103
4.3.2.1 Artikel anlegen 106
4.3.2.2 Objektrechte setzen 107
4.3.2.3 Artikel klonen 107
4.3.2.4 Artikel löschen 107
4.3.3 Artikeldetails (Formular) 107
4.3.4 Artikeldaten pflegen 108
4.3.4.1 Artikelstatus 109
4.3.4.2 Beschreibungen pflegen 110
4.3.4.2.1 Suchen und Ersetzen 112
4.3.4.3 Textauszeichnung verwalten 113
4.3.5 Kundenspezifische Daten pflegen 114
4.3.6 Artikelattribute pflegen 115
4.3.6.1 Artikelattribute 115
4.3.6.2 Artikelattribute zu Strukturmerkmalen zuordnen 116
4.3.6.3 Vorgabewerte für Attribute 117
4.3.6.4 Einheiten von Artikelattributen und Strukturmerkmalen 118
4.3.6.5 Mehrwertige Artikelattribute 118
4.3.6.6 Artikelattribute (kumuliert) 119
4.3.6.7 Strukturmerkmale als Artikelattribute übernehmen 120
4.3.6.8 Artikel mit Merkmalen 120
4.3.7 Artikelreferenz 122
4.3.7.1 Lieferantenbeziehungen 122
4.3.7.2 Artikelvergleich 123
4.3.8 Referenzen 124
4.3.9 Kits und Komponenten 126
4.4 Klassifizieren 128
4.4.1 Vorbereitung 129
4.4.1.1 Überblick verschaffen 129
4.4.1.2 Gewünschte Daten finden 130
4.4.2 Erstklassifikation 131
4.4.2.1 Strukturzuordnung ändern 132
4.4.2.2 Mehrfachzuordnung 132
4.4.2.3 Strukturzuordnung löschen 133
4.4.2.4 Klassifikation und Merkmale 133
4.4.2.5 Artikelklassifizierung per Import 134
4.4.2.6 Strukturgruppen anzeigen 134
4.4.3 Mehrfachklassifikation 135
4.4.3.1 Artikel über Zuordnungsempfehlung klassifizieren 136
4.4.3.2 Mehrfachklassifizierung per Import 137
4.4.3.3 Strukturgruppenzuweisungen 139
4.5 Preise, Zuschläge, Rabattgruppen 141
4.5.1 Preise 141

4.5.1.1 Einkaufspreise ... 143
4.5.1.2 Verkaufspreise ... 144
4.5.2 Preisbeispiel ... 145
4.5.3 Preisänderungen prüfen ... 146
4.5.4 Preiszuschläge ... 147
4.5.4.1 Verpackungskosten ... 148
4.5.4.2 Zuschlagsberechnung mittels Metallgehalt ... 148
4.5.4.3 Zuschlagsberechnung mittels Sprung ... 149
4.5.5 Rabattgruppen ... 149
4.5.5.1 Einkaufs- und Verkaufsrabattsätze ... 150
4.5.5.2 Einkaufsrabattgruppen ... 150
4.5.5.3 Verkaufsrabattgruppen ... 151
4.6 Produktdaten pflegen ... 151
4.6.1 Produkte anlegen ... 152
4.6.2 Produkte bearbeiten ... 153
4.6.2.1 Strukturzuweisungen erstellen ... 153
4.6.2.2 Artikel zu Produkten zuweisen ... 154
4.6.2.3 Produktreferenz erstellen ... 155
4.6.2.4 Multimedia-Anhang erstellen ... 156
4.6.2.5 Produktattribute pflegen ... 156
4.6.3 Produktdetails (Formular) ... 157
4.7 Sortimente ... 157
4.7.1 Sortiment erstellen ... 158
4.7.2 Artikel oder Produkt zu einem Sortiment hinzufügen ... 159
4.7.3 Mit Sortimentsfiltern arbeiten ... 160
4.7.4 Sortimente verwalten ... 161
4.7.5 Sichten zu Sortimenten ... 162
4.8 Versionieren ... 162
4.8.1 Version anlegen ... 163
4.8.2 Mit Versionen arbeiten ... 164
4.8.3 Versionen und Tabellen ... 165
4.8.4 Version schließen ... 166
4.8.5 Version löschen ... 166
4.9 Vergleichen ... 167
4.10 Vorschaufunktion ... 168
4.11 Wertelisten ... 169

5 Datenqualitätsprüfungen ... 171

5.1 Definitionen ... 172
5.2 Qualitätsregel-Übersicht ... 173
5.3 Qualitätsregeln anlegen ... 174
5.4 Referenzdaten pflegen ... 178
5.5 Qualitätsprüfungen planen ... 180
5.6 Qualitätsprüfungen für bestimmte Kanäle festlegen ... 182
5.7 Qualitätsprüfungen durchführen ... 186

5.8 Status ermitteln ... 187

6 Multimedia-Datenpflege ... 190

6.1 Multimedia-Datenverwaltungssysteme ... 191
6.2 Systemeinstellungen ... 192
6.3 Multimedia-Übersicht ... 192
6.3.1 Dokumentkategorien ... 194
6.3.2 Media-Asset-Datei ... 197
6.3.2.1 Dokumente ... 198
6.3.3 Abhängigkeiten ... 199
6.3.4 Multimedia-Anhänge ... 199
6.3.5 Multimedia-Anhänge des Systems ... 200
6.3.6 Multimedia-Dokumente ... 200
6.3.7 Bildvorschau ... 201
6.3.8 Miniaturansicht ... 201
6.3.9 Miniaturansicht (Dokumente) ... 203
6.4 Multimedia-Daten suchen ... 203
6.4.1 Erweiterte Multimedia-Datensuche ... 205
6.5 Multimedia-Daten und Artikel verknüpfen ... 205
6.5.1 Neuen Multimedia-Anhang erstellen ... 206
6.5.2 Dokumente zuordnen ... 207
6.5.3 Multimedia-Dokument ändern ... 207
6.5.4 Externe Dokumente zuordnen ... 208
6.5.5 Multimedia-Zuordnung kopieren ... 208
6.5.6 Änderungen anzeigen ... 208
6.5.7 Änderungen aktualisieren ... 209
6.5.8 Multimedia-Daten automatisch verknüpfen ... 210
6.6 Dokumente löschen ... 211
6.7 Multimedia-Daten und Strukturknoten verknüpfen ... 212

7 Struktursysteme ... 214

7.1 Pflegestruktur ... 215
7.2 Primärer Strukturbaum ... 215
7.3 Klassenliste ... 216
7.4 Struktursystem anlegen ... 217
7.4.1 Struktursystem löschen ... 219
7.4.2 Strukturgruppen anlegen ... 219
7.4.2.1 Strukturgruppen umbenennen ... 220
7.4.2.2 Strukturgruppen löschen ... 220
7.4.3 Klassendetails ... 221
7.4.4 Untergeordnete Strukturgruppen ... 221
7.4.5 Objektrechte auf ein Struktursystem setzen ... 222
7.5 Strukturmerkmale pflegen ... 222
7.5.1 Strukturmerkmal anlegen ... 223
7.5.2 Strukturmerkmal löschen ... 224

7.5.3 Strukturvorgabewerte anlegen....224
7.5.4 Vorgabewerte für Strukturmerkmale....224
7.6 Strukturgruppenmerkmale pflegen....225
7.6.1 Merkmalsleiste....225
7.6.2 Vorgabewerte für Strukturgruppen....226
7.6.3 Mehrwertige Gruppenmerkmale....227
7.6.4 Merkmals-Attributsabgleich....227
7.7 Merkmalsvererbung....229
7.8 Struktur oder Teilstruktur kopieren....230

8 Aufgaben....232

8.1 Standard-Aufgaben....232
8.1.1 Aufgaben anlegen....233
8.1.2 Aufgaben annehmen....235
8.1.3 Aufgaben sortieren....235
8.1.4 Aufgaben filtern....235
8.1.5 Aufgaben suchen....236
8.1.6 Aufgabengruppe anlegen....236
8.1.6.1 Aufgabengruppe zu einer Aufgabe anlegen....236
8.1.6.2 Neue Aufgabe in einer Aufgabengruppe anlegen....237
8.1.6.3 Aufgabe einer anderen Aufgabengruppe zuordnen....237
8.1.7 Aufgabe ausführen....237
8.1.8 Aufgabe als "Erledigt" markieren....238
8.1.9 Aufgaben anderen Benutzern/Benutzergruppen zuordnen....238
8.1.10 Aufgabe löschen....238
8.1.11 E-Mail-Benachrichtigung konfigurieren....238
8.1.11.1 Vorlagen erstellen....240
8.1.11.2 Aufgabenbenachrichtigung....241
8.2 Workflow-Aufgaben....242
8.2.1 Zu bearbeitende Elemente akzeptieren....243
8.2.2 Bearbeitung von Elementen abschließen/freigeben/zurückweisen....243
8.2.3 Bearbeitung von Elementen anderen Benutzern/Benutzergruppen zuweisen....244
8.2.4 Workflow für ein Element abbrechen....244
8.2.5 Hinweise zu einem Element einer Workflow-Aufgabe anzeigen....244

9 Geschäftsprozessmanagement....246

9.1 Workflow Trigger-Konfigurationen anlegen....248

10 Audit trail....250

10.1 Suchbereich Audit-Trail....250
10.1.1 Nach geänderten Objekten suchen....251
10.2 Änderungshistorie....252
10.2.1 Änderungshistorie aufrufen....253
10.2.2 Geänderte Einträge filtern....254
10.2.3 Neue Werte auf alte zurücksetzen....254

11 Dashboard 255

11.1 Dashboards verwalten 255
11.2 Dashboards aufrufen 258

12 Administration 259

12.1 Gliederung 260
12.1.1 Benutzergruppen verwalten 260
12.1.2 Lizenzen verwalten 262
12.1.3 Sichten und Perspektiven zuordnen 262
12.1.4 Aktionsrechte zuordnen 263
12.1.5 Aktionsrechte 263
12.1.6 Feldrechte verwalten 264
12.1.7 Qualifizierte Feldrechte 265
12.1.8 Objektrechte 266
12.1.8.1 Vererbung von Objektrechten 267
12.1.8.2 System-Objektrechte 268
12.1.8.3 Objektrechte verwalten 269
12.2 Benutzer verwalten 271
12.3 Benutzervorgaben 273
12.3.1 Tabelleneinstellungen 273
12.3.2 Artikelattribute 274
12.3.3 Artikelklassifizierung 275
12.3.4 Bildvorschau 276
12.3.5 Importeinstellungen 276
12.3.6 Merge-Vorschau 276
12.3.7 Miniaturansicht 277
12.3.8 Multimedia-Anhänge 277
12.3.9 Produkt 277
12.3.10 Strukturedit or 277
12.3.11 Strukturen - Basiseinstellungen 278
12.4 Der Benutzer "Administrator" 278
12.5 Systemnachrichten 278
12.5.1 Systemnachrichten erstellen 279
12.5.2 Systemnachrichten bearbeiten 280
12.5.3 Systemnachrichten deaktivieren 280
12.6 Einheiten 280
12.6.1 Einheitensysteme 281
12.6.2 Einheitensystem 281
12.6.3 Einheitenpflege 281

13 Exportieren 283

13.1 Exportmodul 284
13.1.1 Exportformatvorlagen und Exportprofile 285
13.1.2 Datenquellen, Exportparameter und Variablen 285
13.1.3 Datenfelder, Funktionen, Kommentare 286

13.1.4 Exportdateien....287
13.1.5 Einmaliger oder wiederholter Export....287
13.1.6 Prinzip des Exportvorgangs....287
13.2 Einführungsbeispiele....289
13.2.1 Einfache Exportformatvorlage erstellen mit Testexport....289
13.2.1.1 Auswahl einer Datenquelle in der Exportformatvorlage....290
13.2.1.2 Modul anlegen....292
13.2.1.3 Modul bearbeiten....293
13.2.1.4 Testexport....294
13.2.1.5 Ausgabedaten formatieren....296
13.2.2 Qualifizierbare Datenfelder und Exportprofil....297
13.2.2.1 Der Plan für die Ausgabedaten....297
13.2.2.2 Exportformatvorlage erstellen....298
13.2.2.3 Modul mit Kopfzeile für die Exportdatei erstellen....298
13.2.2.4 Modul für die Datenausgabe erstellen....299
13.2.2.5 Qualifizierbares Datenfeld verwenden....299
13.2.2.6 Artikelattribute ausgeben....300
13.2.2.7 Variable erstellen....302
13.2.2.8 Exportprofil erstellen....303
13.2.2.8.1 Exportieren....305
13.2.2.8.2 Ergebniskontrolle der Exportdateien....306
13.2.3 Untermodule und mehrere Exportdateien verwenden....306
13.2.3.1 Mit mehreren Exportdateien arbeiten....306
13.2.3.2 Mehrere Kopfzeilen erstellen....307
13.2.3.3 Modul für die Ausgabe der Artikeldaten....307
13.2.3.4 Artikelattribute....308
13.2.3.5 Untermodul erstellen....309
13.2.3.6 Untermodul referenzieren....310
13.2.3.7 Export durchführen....310
13.2.3.8 Ergebnis des Exports....311
13.3 Exportformatvorlagen erstellen....311
13.3.1 Eigenschaften einer Exportformatvorlage....314
13.3.1.1 Einstellungen....315
13.3.1.2 Datenquellen....316
13.3.1.3 Variablen....316
13.3.1.4 Datenfelder....317
13.3.1.5 Funktionen....320
13.3.1.6 Dateiverwaltung....321
13.3.1.7 Dateianhänge....323
13.3.1.8 Nachbearbeitung....323
13.3.2 Module und Untermodule erstellen....325
13.3.2.1 Eigenschaften eines Moduls....327
13.3.2.2 Moduleditor....329
13.3.2.3 Exportformatvorlage prüfen....330
13.3.3 Exportformatvorlagen verwalten....331
13.3.4 Exportformatvorlage speichern....333

13.3.5 Exportformatvorlage laden....334
13.3.6 Formatersetzungstabellen verwalten....334
13.3.7 Charakteristikwerte exportieren....335
13.4 Exportprofile erstellen....336
13.4.1 Exportprofile verwalten....338
13.4.2 Exportprofil bearbeiten....339
13.4.3 Exportprofil löschen....340
13.5 Exportieren....340
13.5.1 Sofort exportieren....342
13.5.2 Export einmalig einplanen....345
13.5.3 Wiederholter Export....346
13.5.3.1 Wiederholungsintervall....347
13.5.3.2 Wiederholungsmuster....348
13.5.4 Qualitätsprüfungen....351
13.5.5 Exporte bearbeiten....353
14 Anhang....355
14.1 Rechtegruppen für Aktionsrechte....356
14.1.1 Rechtegruppe: Allgemein....357
14.1.2 Rechtegruppe: Artikel....357
14.1.3 Rechtegruppe: Artikelsortimente....358
14.1.4 Rechtegruppe: Artikelsuche....358
14.1.5 Rechtegruppe: Audit-Trail....359
14.1.6 Rechtegruppe: Aufgaben....359
14.1.7 Rechtegruppe: Aufgabenbenachrichtigungen....359
14.1.8 Rechtegruppe: Benutzer....360
14.1.9 Rechtegruppe: Datenqualität....360
14.1.10 Rechtegruppe: Dokumentenverwaltung....360
14.1.11 Rechtegruppe: E-Mail-Vorlagen....361
14.1.12 Rechtegruppe: Einheiten....361
14.1.13 Rechtegruppe: Exportieren....361
14.1.14 Rechtegruppe: Importieren....362
14.1.15 Rechtegruppe: Kanal....362
14.1.16 Rechtegruppe: Kataloge....362
14.1.17 Rechtegruppe: Kunden....363
14.1.18 Rechtegruppe: Lieferanten....363
14.1.19 Rechtegruppe: Merge....363
14.1.20 Rechtegruppe: Multimedia-Anhänge....364
14.1.21 Rechtegruppe: Produkte....364
14.1.22 Rechtegruppe: Produktsortimente....365
14.1.23 Rechtegruppe: Produktsuche....365
14.1.24 Rechtegruppe: Prozessplanung....365
14.1.25 Rechtegruppe: Qualifizierte Feldrechte....366
14.1.26 Rechtegruppe: Rabattgruppen....366
14.1.27 Rechtegruppe: Strukturen....366
14.1.28 Rechtegruppe: Strukturgruppen....367

14.1.29 Rechtegruppe: Strukturgruppensuche....367
14.1.30 Rechtegruppe: Strukturmerkmale....367
14.1.31 Rechtegruppe: Strukturvorgabewerte....368
14.1.32 Rechtegruppe: Systemnachrichten....368
14.1.33 Rechtegruppe: Textauszeichnungen....368
14.1.34 Rechtegruppe: Unternehmensverwaltung....368
14.1.35 Rechtegruppe: Versionen....369
14.1.36 Rechtegruppe: Vordefinierte Abfragen....369
14.1.37 Rechtegruppe: Arbeitsablauf....370
14.1.38 Rechtegruppe: Wörterbücher....370
14.1.39 Rechtegruppe: Wertelisten....370
14.1.40 Rechtegruppe: Charakteristiken....371
14.2 Rechtegruppen für Sichtbarkeiten....371
14.2.1 Sichtbarkeiten beim PIM Desktop....371
14.2.2 Sichtbarkeiten beim PIM Web....378
14.3 Funktionsreferenz Import....379
14.3.1 concat....380
14.3.2 Datum....381
14.3.3 defaultBoolean....381
14.3.4 defaultDate....381
14.3.5 defaultNumber....382
14.3.6 defaultString....382
14.3.7 delete....383
14.3.8 deleteIfEmpty....383
14.3.9 format....383
14.3.10 if....383
14.3.11 left....384
14.3.12 length....384
14.3.13 logError....384
14.3.14 logInfo....385
14.3.15 logWarning....385
14.3.16 lower....386
14.3.17 mid....386
14.3.18 replace....386
14.3.19 right....387
14.3.20 round....388
14.3.21 search....388
14.3.22 select....389
14.3.23 truncate....389
14.3.24 upper....390
14.4 Funktionsreferenz Export....390
14.4.1 BMEcatDataType....392
14.4.2 BMEcatMediaAssetQuality....394
14.4.3 BMEcatMediaAssetType....394
14.4.4 BMEcatPriceType....394
14.4.5 BMEcatReferenceType....395

14.4.6 Calculate....395
14.4.7 Vergleichen....396
14.4.8 CompareBooleanValue....396
14.4.9 CompareDate....397
14.4.10 CompareIgnoreCase....397
14.4.11 CompareNumeric....398
14.4.12 Concat....399
14.4.13 CreateCDataSection....399
14.4.14 CreateXMLTagWithContent....399
14.4.15 CreateXMLTagWithValue....400
14.4.16 DatasetCounter....400
14.4.17 DatasetId....400
14.4.18 DatasetIdentifier....401
14.4.19 DateGetFirstDay....401
14.4.20 DateGetLastDay....401
14.4.21 EscapeValue....402
14.4.22 ExportMime....402
14.4.23 FillLeft....403
14.4.24 FillRight....404
14.4.25 FormatAttributeValueAsDecimal....404
14.4.26 FormatDate....406
14.4.27 FormatDecimal....407
14.4.28 FomatHierarchicalNumber....408
14.4.29 FormatSimplePattern....408
14.4.30 FormatTime....409
14.4.31 GetDate....409
14.4.32 GetDecimalSeparator....410
14.4.33 GetFirstValue....410
14.4.34 GetTime....411
14.4.35 GetValue....411
14.4.36 IfEmptyThen....412
14.4.37 IfEmptyThenNotEnc....412
14.4.38 IfNotEmptyThen....413
14.4.39 IfNotEmptyThenNotEnc....413
14.4.40 IsoCodeCurrency....413
14.4.41 IsoCodeLanguage....414
14.4.42 IsoCodeTerritory....414
14.4.43 LoopCounter....414
14.4.44 LowerCase....414
14.4.45 MimeDerivateGetUNCPath....415
14.4.46 MimeGetHtmlLink....415
14.4.47 MimeGetUNCPath....415
14.4.48 Modulo....415
14.4.49 NumberGet....416
14.4.50 NumberIncrement....416
14.4.51 NumberSet....417

14.4.52 RemoveBlanks....417
14.4.53 Ersetzen....417
14.4.54 ReplaceUmlauts....418
14.4.55 SplitKeywords....418
14.4.56 SplitText....419
14.4.57 SplitTextGetLineCount....420
14.4.58 StringIndexOf....420
14.4.59 StringIndexOfIgnoreCase....421
14.4.60 StringLastIndexOf....421
14.4.61 StringLastIndexOfIgnoreCase....422
14.4.62 StringLeftBytes....422
14.4.63 StringLength....423
14.4.64 StringRemoveLinebreak....423
14.4.65 StringTruncateAtSpace....424
14.4.66 Substring....424
14.4.67 Trim....425
14.4.68 UpperCase....425
14.4.69 UpperCaseFirst....425
14.4.70 ValueGet....426
14.4.71 ValueSet....426
14.5 Referenz der Datenquellen....427
14.5.1 Datenart: Artikel....427
14.5.1.1 Artikelliste....427
14.5.1.2 Artikel nach Produktzuordnungen....431
14.5.1.3 Geänderte und neue Artikel....434
14.5.1.4 Strukturgruppenartikel....439
14.5.2 Datenart: Einheiten....442
14.5.2.1 Alle Einheiten des Einheitensystems....442
14.5.3 Datenart: Gelöschte Beziehungen....443
14.5.3.1 Gelöschte Artikelreferenzen....443
14.5.3.2 Gelöschte Produktreferenzen....444
14.5.3.3 Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Media-Assets....444
14.5.3.4 Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Produkten....445
14.5.3.5 Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Strukturgruppen....446
14.5.3.6 Gelöschte Zuweisungen von Produkten zu Media-Assets....447
14.5.3.7 Gelöschte Zuweisungen von Produkten zu Strukturgruppen....447
14.5.3.8 Gelöschte Zuweisungen von Strukturgruppen zu Media-Assets....448
14.5.4 Datenart: Gelöschte Objekte....448
14.5.4.1 Gelöschte Artikel....448
14.5.4.2 Gelöschte Media-Assets....449
14.5.4.3 Gelöschte Produkte....449
14.5.4.4 Gelöschte Strukturgruppen....449
14.5.5 Datenart: Kunde....450
14.5.5.1 Kunden....450
14.5.6 Datenart: Lieferant....450
14.5.6.1 Lieferanten....450

14.5.7 Datenart: Media-Assets 450
14.5.7.1 Media-Assets 450
14.5.8 Datenart: Produkt 451
14.5.8.1 Geänderte und neue Produkte 451
14.5.8.2 Produkte nach Artikelzuordnung 455
14.5.8.3 Produktliste 458
14.5.8.4 Strukturgruppenprodukte 462
14.5.9 Datenart: Struktur 465
14.5.9.1 Struktursystem 465
14.5.10 Datenart: Strukturgruppe 466
14.5.10.1 Alle Gruppen des Struktursystems (mit Artikelfilter) 466
14.5.10.2 Alle Gruppen des Struktursystems (mit Produktfilter) 469
14.5.10.3 Geänderte und neue Strukturgruppen eines Struktursystems 471
14.5.10.4 Strukturgruppenliste 472
14.5.10.5 Strukturteilbaum 473
14.5.11 Datenart: Verkaufsrabattgruppen 474
14.5.11.1 Alle Verkaufsrabattgruppen 474
14.6 Glossar 475
Index 482

1 Informatica MDM - Product 360 - Desktop

Mit der Version 10.5 stellt Informatica Corporation eine neue Produktinformationsmanagement-Suite (Informatica MDM - Product 360 PIM) für die Zielgruppe der B2B-Händler und Hersteller technischer Produkte vor. Die Komplettlösung ist auf mittlere bis große Unternehmen zugeschnitten. Diese Standardsoftwarelösung deckt die gesamte Prozesskette von der Datengewinnung über das Informationsmanagement bis hin zur automatisierten Publikation und Verteilung gedruckter und elektronischer Katalogdaten ab.

Die Anwenderproduktivität bei der Verarbeitung großer Datenmengen ist das entscheidende Erfolgskriterium einer PIM-Lösung. Ihre Wettbewerbsvorteile liegen in den Mehrwerten, die Sie als Lieferanten Ihren Kunden bieten können. Globale Anbieter erkennen immer schneller, welche positiven Auswirkungen eine automatisierte PIM-Lösung auf Umsatz und Kosten ausüben kann. Im harten internationalen Wettbewerb können nur diejenigen Unternehmen ihre Ziele erreichen, die sich strukturierter und einheitlicher Prozesse bei der Verarbeitung und Verteilung ihrer Produktinformationen bedienen.

1.1 Typographische Konventionen

Dieses Handbuch verfolgt ausdrücklich nicht das Ziel, jeden tatsächlich existierenden Befehl in allen seinen Varianten zu beschreiben. In der Regel beschränkt sich die Beschreibung der Vorgehensweise und Befehlsaufrufe zu Gunsten der Lesbarkeit auf empfohlene Varianten. Es wird auch kein Unterschied zwischen Menübefehl, Dialogaufruf und Wechsel von Kategorien innerhalb eines Dialogs gemacht. Wenn Sie in der Anleitung z. B. lesen **Verwaltung > Benutzervorgaben > Strukturen - Basiseinstellungen**, bedeutet dies, dass Sie im Programm-Menü den Eintrag **Verwaltung** aufrufen und dort im Untermenü den Eintrag **Benutzervorgaben** wählen, worauf sich ein entsprechender Dialog öffnet. Innerhalb dieses Dialoges werden spezielle Kategorien angeboten. Navigieren Sie zum Eintrag **Strukturen - Basiseinstellungen**, woraufhin der Dialog entsprechende Einstell- und Auswahlmöglichkeiten anbietet.

Die Namen von Sichten und Perspektiven werden hervorgehoben, also z. B. die Sicht ***Kontextauswahl*** in der Perspektive ***Explorer (Artikel)***.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind durchnummeriert:

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Explorer (Artikel)***.
2. Wählen Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** den Knoten "Produktstamm" aus.

Hin und wieder kennzeichnen entsprechende Textauszeichnungen besondere Hinweise, Tipps oder Warnungen, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Tipp: In solchen Tipptabellen stehen nützliche Tipps.

Hinweis: In solchen Hinweistabellen stehen wichtige Informationen.

Achtung: Hier stehen Warnungen vor Fehlerquellen sowie deren Vermeidung.

Information: Hier stehen zusätzliche Informationen zum aktuellen Thema.

Daneben werden Beispiele einer fiktiven Firma "Erstein" aufgeführt, die mit dem Product 360 Desktop arbeitet und typische Geschäftsvorfälle durchläuft. Eine Beschreibung eines solches Textes wird wie folgt ausgezeichnet:


Die Erstein Handelsgesellschaft AG erstellt jedes Jahr im Mai den Jahreshauptkatalog mit allen lieferbaren Artikeln und den derzeit gültigen Preisen. Die Artikeldaten einschließlich der Bildinformationen müssen zu diesem Zeitpunkt perfekt gepflegt sein. Das anspruchsvolle Layout…

Im Zusammenhang mit der Beschreibung eines Sachverhaltes oder eines Objektes wird ein konkreter Name, z. B. der eines Katalogs, verwendet, der möglicherweise in Ihrem System nicht vorhanden ist. Zur Kennzeichnung, dass es sich um einen systemabhängigen Namen handelt, wird im Text statt des konkreten Namens <Katalogname> geschrieben.

2 Produkt 360 Desktop Client starten

Der Product 360 Desktop arbeitet nach dem Konzept "Client/Server". Um mit der Client-Anwendung arbeiten zu können, die auf Ihrem Rechner installiert ist, muss diese permanent mit dem Product 360 Desktop-Server verbunden sein. Alle Datenänderungen, die Sie mit Hilfe des Clients durchführen, werden nicht auf Ihrem Rechner, sondern direkt in der Datenbank gespeichert. Sollten mehrere Benutzer mit der Product 360 Desktop-Server verbunden sein, haben alle Zugang zu diesen Daten. Sie können von jedem Computer aus, auf dem der Product 360 Desktop-Client installiert ist, auf die Daten zugreifen. Einstellungen, die die eigene Anwendung betreffen, wie z. B. die Anordnung von Fenstern, werden jedoch lokal auf den jeweiligen Arbeitsplatzrechnern gespeichert.

Bei der Installation des Clients muss lediglich der Name des Servers oder seine IP-Adresse angegeben werden. Wollen Sie sich nach der Installation jedoch mit einem anderen Server verbinden oder den eingetragenen Namen überprüfen, halten Sie während des Starts die STRG-Taste gedrückt. Sie erhalten das folgende Bild.



Server-Verbindung

Beim Start der Anwendung können Sie auf diese Weise einen anderen Server angeben und auch den Port, über den die Kommunikation zwischen Client und Server erfolgen soll. Gewöhnlich sind hier jedoch keine Änderungen vorzunehmen.

Abhängig von den Einstellungen in der Benutzerverwaltung haben Sie die Möglichkeit sich hier mit einem anderen Namen als dem des Betriebssystembenutzers anzumelden:

1. Halten Sie im obigen Bildschirm die STRG-Taste gedrückt.
2. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Anmeldung wird fortgesetzt und dann erneut unterbrochen. Sie haben nun die Möglichkeit, sich explizit mit einem anderen Namen als dem des Betriebssystembenutzers anzumelden. Die gleiche Anzeige zeigt der Product 360 Desktop immer dann, wenn sich beim Programmstart der Client mit dem Server verbinden konnte, der Benutzername des Betriebssystems aber kein gültiger Product 360 Desktop-Benutzer ist. In diesem Fall müssen Sie sich entweder unter einem anderen Namen anmelden oder den Administrator bitten, Ihren Benutzernamen als gültiges Konto im Product 360 Desktop anzulegen.

Hinweis: Von anderen Programmen sind Sie es möglicherweise gewohnt, dass Sie bei einem Klick auf "Schließen" oder beim Aufruf der entsprechenden Funktion vom jeweiligen Programm aufgefordert werden, nicht gespeicherte Daten zu sichern. Diese Rückfrage entfällt beim Product 360 Desktop oft, da – bis auf wenige Ausnahmen – alle Daten immer und sofort im Server-System gespeichert werden.

2.1 Programmschnittstelle


Der Product 360 Desktop stellt die allgemein üblichen Methoden der Bedienung zur Verfügung. Dazu zählen

- Funktionsaufrufe über das Programm-Menü
- Funktionsaufrufe über Sichtenmenüs
- Funktionsaufrufe über kontextsensitive Menüs, die über einen Klick mit der rechten Maustaste aufgerufen werden (Kontextmenü)
- Funktionsaufrufe durch Klick auf Symbole
- Funktionsaufrufe über Tastenkombinationen (in den Kontextmenüs als Alternative angegeben)

In der Regel stehen für ein und denselben Funktionsaufruf mehrere Zugriffsmöglichkeiten zur Verfügung.

Programmoberfläche

Innerhalb des Programmfensters (1) befindet sich oben ein Menübereich (2) und am unteren Ende eine zweigeteilte Statusleiste (5) und (6). Der Menübereich (2) unterteilt sich in das Hauptmenü, einer Werkzeugleiste und der Kontext-Symbolleiste.Die Kontext-Symbolleiste bietet die Möglichkeit einen Überblick über die aktuellen Kontexteinstellungen zu bekommen. Zudem haben Sie hierdurch einen schnellen Zugriff auf auf die einzelnen Kontext-Elemente (Kataloge, Sortimente und Sprache). Sie können einzelne Elemente der Kontext-Symbolleiste unter **Verwaltung>Benutzervorgaben>Allgemein>Kontext-Symbolleisten** ein bzw. ausblenden. Während der Menübereich Programmfunktionen anbietet, erhalten Sie in der Statusleiste Rückmeldungen vom System. Sie können die Statusleiste unter **Ansicht > Statusleiste** ein- bzw. ausblenden.



Arbeitsplatz

In der Menüzeile (2) kann bei Bedarf eine Werkzeugzeile mit der Perspektivenzeile angezeigt werden. Sie können die Werkzeugzeile unter **Ansicht > Symbolleiste** ein- bzw. ausblenden. Zusätzlich können Sie die Perspektivenzeile separat unter die Werkzeugzeile einblenden:

1. Falls die Werkzeugzeile ausgeblendet ist: Wählen Sie **Ansicht > Symbolleiste**.
2. Positionieren Sie die Maus über dem Perspektiveneintrag.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Verankern > Links oben**.

   ⇨ Die Perspektivenzeile wird als separate Zeile unterhalb der Werkzeugzeile angezeigt.

   - **Verankern > Nach links** zeigt die Perspektivenzeile am linken Fensterrand an.
   - **Verankern > Rechts oben** zeigt die Perspektivenzeile innerhalb der Werkzeugzeile an.

Fenster und Sichten

Im großen Bereich zwischen Perspektiven- und Statusleiste befinden sich in der Regel Fenster (3) und (4). Jedes Fenster hat mindestens eine so genannte "Sicht". In der Abbildung hat das rechte Fenster (4) genau eine Sicht. Mehrere Sichten pro Fenster werden durch weitere "Laschen" dargestellt, sichtbar in der Abbildung im linken Fenster (3). Eine Sicht bietet immer nur eine ganz konkrete Darstellung, z. B. die baumartige Struktur einer Klassifizierung, eine Tabelle von Artikeln oder die Darstellung eines Bildes. Eine Sicht bietet Ihnen über Menüs und Symbole Funktionen zum Bearbeiten der Daten.

Tipp: Über ? in einer Sicht rechts oben können Sie die Online-Hilfe des Product 360 Desktops öffnen. Alternativ können Sie auch die F1-Taste drücken.

Sichten können untereinander in Verbindung stehen. Wenn Sie z. B. in der Sicht ***Kontextauswahl*** auf einen Katalog doppelklicken, werden der Sicht ***Artikel #1*** alle Artikel dieses Katalogs angezeigt. Klicken Sie in dieser Liste auf einen Artikel, werden z. B. in der Sicht ***Referenzen*** die zugehörigen Referenzen angezeigt. Damit dies funktioniert, müssen die beiden Sichten in einen sinnvollen Bezug gesetzt sein, d. h. eine Sicht muss auf Änderungen einer anderen Sicht "hören". In der Regel ist dieser sinnvolle Bezug automatisch bei den ausgelieferten Perspektiven hergestellt.

Der Product 360 Desktop bietet Ihnen auch unbegrenzte Darstellungsvarianten hinsichtlich der Anordnung der Sichten in Perspektiven: Sie können mit Hilfe der Maus eine Sicht von einem Fenster in ein anderes verschieben, Sie können ein Fenster innerhalb des Programmfensters frei positionieren, wo es automatisch verankert wird. Sie können ein Fenster aber auch aus dem Programmfenster vollständig "herauslösen", um es vielleicht auf einen zweiten Bildschirm zu verschieben.

2.2 Menüs

Im Product 360 Desktop werden Menüs dynamisch angezeigt, d. h. der Umfang der angezeigten Menüeinträge ist abhängig von der jeweiligen Programmsituation. Wenn keine Perspektive geöffnet ist, stehen Ihnen nur wenige Menüeinträge zur Verfügung. Ist jedoch eine Perspektive geöffnet, haben Sie ein weitaus größeres Funktionsangebot. Die Bedeutungen der Menüeinträge werden im jeweiligen Zusammenhang erläutert. An dieser Stelle sollten Sie sich Folgendes merken:

- Die Menüs verhalten sich dynamisch.
- Bestimmte Funktionen sind über Programm-Menüs erreichbar (jedoch nicht alle).
- Menüeinträge stellen entweder direkt Funktionen zur Verfügung oder sie rufen eine Perspektive auf.
- Neben den Programm-Menüs existieren noch Kontextmenüs mit speziellen Einträgen, die Sie entweder über das Sichtenmenü oder über das Kontextmenü an einem bestimmten Eintrag aufrufen.
- Es gibt Funktionen, die Sie weder über Programm- noch über Kontextmenüs erreichen können, sondern die nur über Drag & Drop ausführbar sind.

Hinweis: Aufgrund umfangreicher Rechtevergabemöglichkeiten stehen Ihnen u. U. nicht alle der im Folgenden beschriebenen Funktionalitäten oder Menüs zur Verfügung. Wenden Sie sich ggf. an Ihre Product 360 Desktop-Administration, um diesen Sachverhalt zu klären.

Um eine bestimmte Aufgabe durchzuführen, wählen Sie die dafür vorgesehene Perspektive aus.

Im Product 360 Desktop sind die einzelnen vordefinierten Perspektiven Kategorien zugeordnet, die typische Aufgabenbereiche abbilden:

- Datenübernahme
  In dieser Kategorie finden Sie Perspektiven, die zum Importieren von Lieferantenkatalogen und die Übernahme von Katalogdaten in den Produktstamm (im Product 360 Desktop wird letzteres als "Merge" bezeichnet) dienen.
- Datenpflege
  In der Kategorie Datenpflege sind alle Perspektiven zusammengefasst, die die Produktdatenpflege, die Klassifizierung der Artikel sowie die Verwaltung der Multimedia-Dateien ermöglichen und somit die Datenqualität Ihres Produktstamms verbessern. Dazu gehören auch alle Funktionen, die indirekt zur Pflege Ihres Produktstamms bzw. zur Vorbereitung der Datenausgabe benötigt werden. Dies sind vor allem die Pflege von benutzerdefinierten Struktursystemen oder die Definition von Sortimenten.
- Publikationen
  In dieser Kategorie sind Perspektiven zu finden, mit denen Artikel exportiert und publiziert werden können.
- Verwaltung
  Diese Kategorie umfasst Perspektiven, die zum Verwalten von Kunden und Lieferanten sowie von Einheiten und von Product 360 Desktop-Benutzern dienen.

2.3 Perspektiven

Im Product 360 Desktop ist eine Aufgabenstellung einer Gruppe von Fenstern und Sichten 27 zugeordnet. Diese Fenstergruppe wird "Perspektive" genannt. Der Product 360 Desktop wird mit einer ganzen Reihe von voreingestellten Perspektiven ausgeliefert. Sie können diese Perspektiven sofort verwenden oder den eigenen Bedürfnissen anpassen. Neben diesen voreingestellten Perspektiven, bietet der Product 360 Desktop auch die Möglichkeit, eigene Perspektiven zu erstellen 28. Um zu arbeiten, benötigen Sie auf jeden Fall mindestens eine Perspektive.

Kategorie	Perspektive	Beschreibung
Datenübernahme	Hotfolder	Diese Perspektive dient zur Verwaltung der Informationen und Definitionen, die für einen automatischen Importvorgang notwendig sind.
	Import	In dieser Perspektive können Sie Artikel-, Varianten-, Produkt- oder Strukturdaten laden und entsprechend der Regeln einlesen, die Sie festlegen.
	Merge	Mit Hilfe dieser Perspektive können Sie ausgewählte Artikel aus den Lieferantenkatalogen in genau spezifizierter Art und Weise in Ihren Produktstamm übernehmen.
Datenpflege	Attributszuordnung (Artikel)	In dieser Perspektive pflegen Sie Artikelattribute und die Beziehung zu den Strukturmerkmalen.


Kategorie	Perspektive	Beschreibung
	Erstklassifikation (Artikel)	Diese Perspektive stellt die erforderlichen Sichten für die Klassifizierung von Artikeln zur Verfügung.
	Explorer (Artikel)	Diese Perspektive ist die einfachste aller Perspektiven. Darin befinden sich alle wichtigen Sichten, die Sie zur Navigation und Suche in Katalogen oder im Produktstamm benötigen.
	Explorer (Produkte)	In dieser Perspektive pflegen und verwalten Sie Informationen zu Produkten.
	Mehrfach-klassifikation (Artikel)	Diese Perspektive bietet Möglichkeiten, um bereits klassifizierte Artikel einem weiteren Klassifikationssystem zuordnen zu können.
	Multimedia-Anhänge	In dieser Perspektive verwalten Sie komplexe Informationen wie z. B. Bild-Dateien, Microsoft Word- oder PDF-Dokumente. Sie können diese Informationen zu Artikeln oder Produkten zuordnen, Zuordnungen verändern oder löschen.
	Preise (Artikel)	In dieser Perspektive pflegen und kontrollieren Sie Einkaufspreise und öffentliche oder kundenspezifische Verkaufspreise.
	Rabattgruppen	In dieser Perspektive können Sie Rabatte und Rabattgruppen getrennt für den Ein- und Verkauf verwalten. Rabattgruppen können Sie Kunden zuordnen.
	Referenzen (Artikel)	Diese Perspektive dient dazu, Beziehungen von Artikeln untereinander zu kontrollieren und zu pflegen. Solche Beziehungen existieren z. B. zwischen zwei Artikeln, wenn ein Artikel ein Zubehörartikel zu einem anderen ist.
	Strukturen	Diese Perspektive benötigen Sie entweder zur Kontrolle von Merkmalen und Details eines Standardstruktursystems, z. B. eClass-8.0, oder aber zum Bearbeiten eines benutzerdefinierten Struktursystems.
	Strukturgruppen-zuweisungen	In dieser Perspektive erstellen Sie Strukturgruppen-zuweisungen für Mehrfachklassifizierungen von Artikeln.
Publikationen	Exportformat-vorlagen	In dieser Perspektive erstellen oder bearbeiten Sie Exportformatvorlagen und Exportprofile, die Sie für einen Export benötigen.

Kategorie	Perspektive	Beschreibung
Verwaltung	Aufgabenbenachrichtigung	In dieser Perspektive definieren und verwalten Sie E-Mail-Vorlagen, die mit verschiedenen Aufgaben und deren Phasen verknüpft sind. Dabei wird ein spezifisches Rollenkonzept berücksichtigt.
	Benutzer	Diese Perspektive dient der Verwaltung von Benutzern. Benutzer mit den entsprechenden Rechten können hier Benutzer anlegen oder verwalten und ihnen insbesondere durch Festlegung der Rechtegruppen-Zugehörigkeit Rechte zuweisen.
	Dokumente	In dieser Perspektive analysieren Sie die Abhängigkeiten der in Ihrem Media Asset Server gespeicherten Multimedia-Dokumente, d. h. Sie können prüfen, wo ein bestimmtes Dokument verwendet wird.
	Einheiten	In dieser Perspektive verwalten Sie die Einheitensysteme des Product 360 Desktops.
	Kunden	Diese Perspektive dient zur Verwaltung Ihrer Kunden, also Geschäftspartner, für die Sie z. B. elektronische Kataloge erstellen.
	Lieferanten	In der Perspektive werden alle Lieferanten aufgelistet. Sie können in dieser Liste direkt neue Lieferanten anlegen oder bestehende deaktivieren.
	Lieferanten-kataloge	Diese Perspektive dient zur Verwaltung Ihrer Lieferanten-kataloge.
	Organisation	Diese Perspektive dient zur Datenpflege des eigenen Unternehmens als auch zur Verwaltung von Rechtegruppen.
	Prozessübersicht	Diese Perspektive bietet Ihnen eine Übersicht über geplante, laufende und vergangene Import- und Exportvorgänge sowie weitere Vorgänge.
	Versionen	In dieser Perspektive erstellen und verwalten Sie Ihre Versionen.
	Workflows	Hier verwalten Sie alle benötigten Informationen zu Workflows.
	Wörterbücher	In dieser Perspektive pflegen Sie importierte Wörterbücher, die zur Rechtschreibprüfung benutzt werden können.

2.3.1 Perspektiven öffnen

Wenn Sie den Product 360 Desktop zum ersten Mal starten, wird automatisch die Standardperspektive ***Explorer (Artikel)*** geöffnet. Waren beim Beenden mehrere Perspektiven geöffnet, werden beim anschließenden Start alle diese Perspektiven wieder geöffnet und die zuletzt aktive Perspektive aktiviert.

Wenn Sie keine Perspektive geöffnet haben, sieht die Benutzeroberfläche wie folgt aus:



Keine Perspektive geöffnet

1. Wählen Sie **Perspektiven > Öffnen…**.
   - Der Perspektivenauswahl-Dialog öffnet sich. Die Perspektiven sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Unter "Benutzerdefiniert" befinden sich Ihre selbst erstellten Perspektiven. 28
2. Öffnen Sie eine Kategorie, z. B. **Standard > Datenpflege**.
3. Markieren Sie eine Perspektive, z. B. ***Referenzen (Artikel).***
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Perspektive wird geöffnet und ist die aktuell angezeigte Perspektive.

2.3.2 Perspektiven anpassen

Sie können Perspektiven umgestalten, indem Sie Fenster neu anordnen, 27 schließen, neue Fenster öffnen oder Abhängigkeiten zwischen Fenstern herstellen, ändern oder lösen. Dadurch kann eine Perspektive eine ganz andere Erscheinung erhalten als hier dargestellt. Um eine


Perspektive wieder in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Perspektive, sofern diese noch nicht offen ist.
2. Wählen Sie **Perspektiven > Zurücksetzen**.
   - Die Perspektive wird auf den ursprünglichen Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Eigene Perspektiven erstellen

Sie können sich eigene Perspektiven erstellen und diese nach Ihren Bedürfnissen gestalten, indem Sie bestimmte Sichten öffnen oder deren Anordnung ändern.

1. Ändern Sie eine bestehende Perspektive so ab, dass sie das gewünschte Aussehen und die gewünschte Zusammenstellung hat.
2. Wählen Sie **Perspektiven > Speichern unter...**.
   - Der Dialog zum Speichern der Perspektiven öffnet sich.



Perspektive speichern

3. Geben Sie einen neuen, sprechenden Namen für Ihre eigene Perspektive ein, damit Sie den Zweck der Perspektive später aus ihrem Namen ableiten können.
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die geänderte Perspektive wird unter dem neuen Namen abgespeichert. Die bestehende Perspektive bleibt dabei unangetastet, es sei denn, Sie haben einen bestehenden Namen gewählt. Auf diese Weise können Sie auch Ihre eigene Perspektive weiter anpassen.


Wenn Sie die Perspektive geschlossen haben, können Sie diese über den Auswahldialog für Perspektiven wieder öffnen.

> Hinweis: Die Informationen über selbst erstellte Perspektiven werden lokal auf Ihrem Computer gespeichert und zwar in einer Datei unterhalb des "workspace"-Verzeichnisses (in dem auch viele andere Einstellungen gespeichert werden). Dieses Verzeichnis kann zu administrativen Zwecken komplett gelöscht werden, wodurch alle persönlichen Einstellungen verloren gehen. Das Verzeichnis kann aber auch auf andere Computer übertragen werden.

2.3.3 Perspektivenmenü anpassen

Sie können sich einen Schnellzugriff auf häufig benötigte Perspektiven im Menü konfigurieren:

1. Wählen Sie **Perspektiven > Anpassen…**.
   - Der Dialog "Perspektiven" öffnet sich. Links sehen Sie die vorhandenen Perspektiven und rechts die Perspektiven, die im Perspektivenmenü angezeigt werden. Die Perspektiven sind in einer Baumstruktur in Kategorien geordnet.



Perspektivenmenü anpassen

2. Öffnen Sie eine Kategorie, z. B. **Standard > Datenpflege**.
3. Markieren Sie die gewünschte Perspektive, z. B. ***Referenzen (Artikel).***
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen->**.
   - Die Perspektive wird im rechten Bereich angezeigt.
5. Klicken Sie auf **OK**.
   - Der Dialog wird geschlossen. Sie können nun die Perspektive über **Perspektiven > Referenzen (Artikel)** öffnen.

Tipp: Wenn Sie mehrere Perspektiven ins Menü übernehmen, können Sie die Reihenfolge über ⇧ bzw. ⇩ im rechten Bereich verändern.

2.4 Fenster und Sichten

Eine Perspektive im Product 360 Desktop enthält mindestens ein Fenster, in der Regel sind es jedoch mehrere Fenster. Fenster haben im Product 360 Desktop folgende Eigenschaften:

- Sie enthalten mindestens eine Sicht.
- Sie sind in der Anwendung eingehängt ("verankert") oder können von dort gelöst werden.
- Sie können in der Größe verändert werden.

Das Ändern der Größe, das Herauslösen oder Verankern von Fenstern kann nur mittels der Maus erfolgen und nicht mit der Tastatur.

Fenster können ein kontextbezogenes Menü haben, dass Sie über ▽ öffnen können. Dieses wird als Sichtenmenü bezeichnet, da es sich in Abhängigkeit zur aktuell geöffneten Sicht verändert. Links daneben befinden sich eventuell weitere Symbole, die die wichtigsten Funktionen aus diesem Menü aufrufen. Wenn das Fenster nicht so breit ist, dass alle Symbole oder die Ansichtenreiter in der Kopfzeile angezeigt werden, wird automatisch eine neue Zeile für das Menü eingefügt.

Sichten werden Ihnen in vordefinierten Kategorien angeordnet angeboten, um den gezielten Zugriff zu vereinfachen. Untenstehende Tabelle zeigt eine grobe Auswahl der vorhandenen Sichten.

Kategorie	**Sichten**
Administration	Aktionsrechte, Aufgaben, Aufgabennotifizierung, Benutzer, Benutzerdetails, Benutzergruppen, E-Mail-Vorlagen, E-Mail-Vorschau, Einheitenpflege, Feldrechte, Kunden Lieferanten, Lizenzen, Mitglieder, Objektrechte (System), Qualifizierte Feldrechte, Systemnachrichten, Versionen, Wörter, Wörterbücher
Artikelsichten	Artikel, Artikel mit Merkmalen, Artikelattribute, Artikeldetails, Artikelsortimente, Artikelsuche, Attributszuordnungen, Einkaufspreise, Referenzen, Verkaufspreise
Artikelsichten (Dateianhänge)	Bildvorschau, Miniaturansicht, Multimedia-Anhänge
Artikelsichten (EKI)	Artikelvergleich (Lieferant/Produktstamm), Lieferantenbeziehungen
Dateianhänge	Bildvorschau, Miniaturansicht, Multimedia-Anhänge, Multimedia-Dokumente
Datenübernahme	Datenquelle, Details, Felddetails, Funktionen, Hotfolder-Gruppen, Hotfolder-Konfiguration, Häufigkeit, Inhalt, Merge-Vorschau, Protokoll, Repository
Dokumente	Abhängigkeiten, Dokumente, Dokumentkategorien, Miniaturansicht, System-Multimedia-Anhänge
Exportformatvorlagen	Eigenschaften, Exportformatvorlagen
Hintergrundprozesse	Aktuelle und vergangene Prozesse, Übersicht
Katalogsichten	Kontextauswahl, Lieferantenkataloge
Klassifikationen und Warengruppen	Klassendetails, Merkmalsleiste, Primärer und Sekundärer Strukturbaum, Quellstrukturzuweisungen, Strukturgruppensuche, Struktursysteme, Vorgabewerte, Zuordnungsempfehlung
Produktsichten	Produktattribute, Produktdetails, Produkte, Produkte mit Merkmalen, Produktsortimente, Produktsuche, Referenzen, Varianten, Verkaufspreise

Rabatte	Einkaufsrabattgruppen, Einkaufsrabattsätze, Verkaufsrabattgruppen, Verkaufsrabattsätze
Workflow	Profile, Workflows
Andere	Protokoll, Qualitätsprüfung, Vergleichssicht


In der Regel markieren Sie in einem Strukturbaum wie der ***Kontextauswahl*** einen Eintrag, zu dem Sie sich die Inhalte in einer Sicht anzeigen lassen wollen. Wird der Inhalt in Form einer Tabelle abgebildet, wird grundsätzlich der erste Eintrag als gewählt angezeigt. Sind mehrere Fenster und Sichten geöffnet, so "merkt" sich der Product 360 Desktop den zuletzt dargestellten Inhalt, wenn Sie den Fokus auf ein anderes Fenster wechseln. Beim Rückwechsel finden Sie somit wieder denselben Inhalt vor.

Bleiben Sie im gleichen Fenster und deselektieren Ihre Auswahl, so bewirkt dies die Darstellung der jeweils untergeordneten Informationseinheit. Sind Sie auf der untersten Ebene angelangt oder liegt keine hierarchische Struktur zugrunde, so bleiben die Sichten leer.

Diese allgemeinen Verhaltensweisen der Sichten werden durch eine Sperrung deaktiviert und greifen nicht mehr.

2.4.1 Sicht öffnen

1. Wählen Sie **Perspektiven > Sicht öffnen**.
   - Der Dialog für die Sichtenauswahl öffnet sich. Die Sichten werden in Kategorien geordnet angezeigt.



Sicht öffnen


2. Klicken Sie auf ▷ vor einer Kategorie, z. B. Artikelsichten.
   - Die Kategorie klappt auf und zeigt die verfügbaren Sichten an. Sichten, die in grauer Schrift angezeigt werden, sind in der aktuellen Perspektive bereits geöffnet.
3. Markieren Sie eine Sicht, z. B. ***Artikeldetails (Formular).***
4. Klicken Sie auf **OK**.

➪ Der Dialog wird geschlossen und die Sicht ***Artikeldetails (Formular)*** öffnet sich in der aktuellen Perspektive.

Hinweis: Alternativ können Sie den Sichtnamen als Filtertext eingeben, wenn Ihnen der Name der Sicht schon bekannt ist.

2.4.2 Sicht sperren

Normalerweise "hört" eine Sicht auf jede andere Sicht, die Sie verwenden, z. B. die Sicht ***Artikel #1*** hört sowohl auf die Sicht ***Kontextauswahl*** als auch auf die Sicht ***Aufgaben*** usw. Je nachdem welche Auswahl Sie in welcher Sicht treffen, wird die Sicht ***Artikel #1*** neu aufgebaut. Sie erkennen diese Abhängigkeit daran, dass im Sichtenmenü der Sicht ***Artikel #1*** unter **Inhalt ausschließlich beziehen aus** der Eintrag "Alle Sichten" ausgewählt ist.



Inhalt ausschließlich beziehen aus

Je nach Gegebenheit oder Aufgabenstellung können Sie diese "universelle Abhängigkeit" auf eine bestimmte Sicht einschränken, indem Sie im Sichtenmenü unter **Inhalt ausschließlich beziehen aus** eine der derzeit geöffneten Sichten auswählen. Welchen Kontext (Lieferantenkatalog oder Produktstamm) Sie gerade ausgewählt haben, zeigt die Sicht ***Artikel #1*** in ihrem Laschentext an.

Sie können aber auch die Sicht vor einem Neuaufbau schützen, indem Sie anklicken oder **Aktuellen Inhalt halten** im Sichtenmenü aufrufen. Erscheint hineingedrückt ist der "Halten-Modus" aktiviert, ansonsten deaktiviert. Wenn der Modus eingeschaltet ist, bleibt der Inhalt der Sicht von einem Kontextwechsel unberührt.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht in allen Sichten verfügbar.

Soll der Product 360 Desktop die Artikel eines bestimmten Kontextes darstellen, wird automatisch eine neue, weitere Sicht ***Artikel #1*** geöffnet, wenn keine "empfangsbereite" Sicht vorhanden ist. Die Gründe hierfür können sein:

- Es ist keine Sicht ***Artikel #1*** geöffnet.
- Der Kontext der vorhandenen Sicht ***Artikel #1*** ist nicht auf die aufrufende Sicht gerichtet.
- Die Sicht ***Artikel #1*** befindet sich im "Halten-Modus".

2.4.3 Fenstergröße verändern

1. Bewegen Sie die Maus über den Fensterrand, bis sich der Mauszeiger in einen doppelter Pfeil verwandelt.
2. Halten Sie die linke Maustaste fest.
3. Bewegen Sie die Maus in Pfeilrichtung nach rechts/links oder oben/unten.
4. Lassen Sie die Maustaste los, wenn die gewünschte Größe eingestellt ist.

Rechts oben im Fenster erscheinen zwei Symbole zur Minimierung bzw. Maximierung des Fensters:  . Das linke Symbol verkleinert dabei das Fenster auf die Größe des Fensterkopfs. Das rechte Symbol vergrößert das Fenster auf die maximale Größe. Dabei entspricht die maximale Größe dem Programmfenster.

Wurde das Fenster maximiert, stehen die folgenden Symbole zur Verfügung:  . Das linke der beiden Symbole verkleinert das Fenster, während das rechte die vorherige Größe des Fensters wiederherstellt. Wurde das Fenster verkleinert, befinden sich am nächstgelegenen Rand. Ein Klick darauf stellt die vorherige Größe des Fensters wieder her.

Hinweis: Wenn ein Fenster so schmal ist, dass nicht alle Laschentexte der darin enthaltenen Sichten dargestellt werden können, klappt der Product 360 Desktop automatisch diese Sichten auf eine passende Breite zusammen und stellt die nichtdarstellbaren Laschentexte mit Doppelpfeilen dar:  . Die darin enthaltene Zahl "2" deutet darauf hin, dass zwei Sichten auf diese Weise komprimiert wurden. Klicken Sie auf den Doppelpfeil, um über eine Auswahlliste eine der in diesem Fenster arrangierten Sichten zu öffnen.

2.4.4 Anordnung verändern

Sie können die Anordnung der Fenster innerhalb des Programmfensters beliebig verändern. Allerdings können Sie zwei Fenster nicht überlagert anordnen, wie Sie es vielleicht von anderen Windows-Programmen her kennen. Der Rahmen eines Fensters grenzt immer an andere Fensterrahmen. (Ausnahme: Das Fenster wurde aus dem Programmfenster herausgelöst.) Bei der Veränderung der Anordnung werden zwei Varianten unterschieden:

- Ein Fenster wird nach der Änderung an einer anderen Stelle im Programmfenster dargestellt. Oft werden dabei die Größen der angrenzenden Fenster verändert.
- Ein Fenster wird mit seinen Sichten nach der Änderung in einem anderen, bereits existierenden Fenster integriert.

Um die Anordnung zu verändern:

1. Klicken Sie mit der Maus auf eine freie Fläche des betreffenden Fensterkopfes.
2. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
3. Ziehen Sie das Fenster an eine andere Stelle im Programmrahmen.

- Solange Sie die Maustaste nicht loslassen, wird durch einen schwarzen Rahmen angedeutet, wo das Fenster nach dem Loslassen der linken Maustaste dargestellt werden würde. Der Mauszeiger verändert sich dabei und weist Sie durch entsprechende Symbolik auf die beiden Varianten hin: Ein Pfeilsymbol repräsentiert die erste Variante und ein Ordnersymbol die zweite Variante.

Tipp: Wenn Sie nur eine einzelne Sicht verschieben wollen, können Sie auch auf den Ansichtenreiter klicken anstatt auf die freie graue Fläche im Fensterkopf.

Da das Programmfenster des Product 360 Desktops mehrere Fenster umfassen kann, die Sie frei nach Ihren Wünschen anordnen können, muss der Product 360 Desktop die Fenster nach einem bestimmten System anordnen. Diese Anordnung kann zeilen- oder spaltenorientiert sein.

Wenn z. B. vier mosaikartig angeordnete Fenster in einer Perspektive dargestellt sind, können Sie bei einer zeilenorientierten Darstellung die Höhe der oberen, nebeneinander liegenden Fenster gleichzeitig verändern. Es spielt keine Rolle, ob Sie beim Ändern der Höhe der zwei Fenster den Rahmen des rechten oder linken Fensters mit dem Mauszeiger anfassen. In einer spaltenorientierten Perspektive können Sie gleichzeitig die Breite der übereinander liegenden Fenster verändern. Es spielt keine Rolle, ob Sie beim Ändern der Breite der zwei Fenster den Rahmen des oberen oder unteren Fensters mit dem Mauszeiger anfassen.


Tipp: Wenn Sie drei Fenster spaltenartig nebeneinander dargestellt haben, ändert sich die Breite des linken Fensters, wenn Sie die Breite des (mittleren oder) rechten Fensters ändern. Um die gewünschten Spaltenbreiten der drei Fenster optimal einzustellen, stellen Sie daher am besten zuerst die Breite des rechten Fensters ein und anschließend die Breiten der weiter links liegenden.

Das gleiche Verhalten können Sie auch bei übereinander liegenden Fenstern feststellen.

Sie können die Orientierungsart einer vom Product 360 Desktop angelegten Perspektive ändern, indem Sie den Product 360 Desktop "zwingen", diese neu aufzubauen. Dazu verteilen Sie zunächst die geöffneten Sichten auf genau zwei Fenster und ordnen diese beiden Fenster entsprechend der gewünschten Orientierung an. Danach verteilen Sie die Sichten neu.

2.5 Tabellen

Die Sicht ***Artikel #1*** ist die Standarddarstellung von Artikeln. Ähnlich einem Tabellenkalkulations-programm (EXCEL, LOTUS etc.) wird die Zeilen- und Spaltenlogik verwendet, um die Artikel darzustellen. Die Selektion bzw. Deselektion von Einträgen geschieht über windowskonforme Tastaturbefehle in Kombination mit der Maus. Die Anzahl der Einträge in dieser Tabelle wird in Klammern hinter der Beschreibung im Sichtenreiter dargestellt. Zusätzlich können Sie über das Sichtenmenü eine Statusleiste einblenden, in der die Anzahl der aktuell markierten Einträge anzeigt wird.




Tabellendarstellung

Wie Sie es von anderen tabellarischen Anwendungen gewohnt sind, können Sie sehr einfach nach einer oder mehreren Spalten auf- oder abwärts sortieren. Sie können auf einer Tabelle einen zusätzlichen Filter anwenden und mit Hilfe eines Dialogs der Tabelle Spalten hinzufügen oder aus ihr entfernen sowie ihre Reihenfolge verändern. Ein so eingestelltes "Layout" der Tabelle können Sie unter einem eigenen Namen speichern und immer verwenden.

Wenn Sie in der Sicht ohne Maus navigieren wollen, so benutzen Sie die Pfeil- und TAB-Tasten. Ein markiertes Feld können Sie editierbar machen, indem Sie die Eingabe- oder die F2-Taste benutzen. Ist zu einem Feld eine Auswahlliste vorhanden, erkennen Sie dies am gelben Pfeil am rechten Feldrand.

Unter **Verwaltung >Einstellungen > Tabelleneinstellungen** stellen Sie ein, wie viele Datensätze der Product 360 Desktop darstellen soll, wenn Sie Daten vom Server abrufen. Übersteigt die Anzahl der abgerufenen Datensätze den eingestellten Wert, so wird Ihnen eine Meldung angezeigt:



Rückfrage beim Laden großer Datenmengen

Sie haben hier folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Limitiert laden: Es wird nur die in den Tabelleneinstellungen vorgegebene Anzahl von Datensätzen geladen.
- Vollständig laden: Die in den Tabelleneinstellungen vorgegebene Anzahl wird einmalig ignoriert und es werden alle Datensätze geladen.

Achtung: Unter Umständen kann diese Einstellung abhängig von der Anzahl zu langen Ladezeiten und auch zu Speicherproblemen führen.

- Optimiert vollständig laden: Auch hier wird die in den Tabelleneinstellungen vorgegebene Anzahl ignoriert und die Daten werden über einen sogenannten "virtuellen Zugriff" geladen, der einen optimierten Umgang mit den Daten erlaubt.

Beim Wählen einer der drei Optionen wird der Wert in den Tabelleneinstellungen nicht verändert. Wenn Sie die Tabelleneinstellungen ändern wollen, setzen Sie ein Häkchen bei der Option "Für die Datenart "x" nicht mehr nachfragen".

Hinweis: Der Dialog kann je nach Datenart variieren. So ist z. B. momentan der optimierte Zugriff auf Kundendaten nicht möglich. Ihnen stehen dann nur die Optionen "Limitiert laden" und "Vollständig laden" zur Verfügung.


2.5.1 Neue Daten anlegen

Die Neuanlage von Daten ist in Tabellen immer dieselbe Vorgehensweise:

1. Klicken Sie auf + oder drücken Sie die STRG- und N-Taste.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie die Daten ein.
3. Klicken Sie auf oder drücken Sie die STRG- und S-Taste, um den neuen Datensatz zu speichern.

Hinweis: Ein neuer Datensatz wird außerdem automatisch gespeichert, wenn Sie eine andere bestehende Zeile in der Tabelle oder einer anderen Sicht auswählen, die TAB-Taste am Ende der Zeile oder die NACH-UNTEN-Taste drücken. Bei den letzten beiden wird automatisch eine neue leere Zeile hinzugefügt.

Ungültige Eingaben werden in roter Schrift hervorgehoben. Wenn Sie versuchen trotz ungültiger Eingaben zu speichern, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung. Sie können dann die Eingaben korrigieren oder den neuen Datensatz komplett verwerfen.



Fehler bei der Datensatzneuanlage

⚠ Achtung: Wenn Sie einen bestehenden Datensatz ändern, werden die Änderungen sofort übernommen. Sie müssen hier also nicht explizit auf 🖫 klicken.

2.5.2 Tabelle sortieren

Eine Tabelle besitzt Spaltenköpfe, die Sie frei konfigurieren können. Durch Klick auf einen Spaltenkopf kann die Tabelle nach diesem Kriterium auf- oder absteigend sortiert werden. Dabei gilt: Wenn Sie auf den Spaltenkopf einer unsortierten Spalte klicken, wird die Tabelle aufsteigend sortiert. Jeder weitere Klick auf den Spaltenkopf kehrt die bestehende Sortierreihenfolge um. Dies wird durch ein dreieckiges Symbol angezeigt.



Aufsteigend sortiert



Absteigend sortiert


Die Zeilennummernspalte wird nach einer Neusortierung immer automatisch aufsteigend neu nummeriert.

Sie können auch gleichzeitig nach zwei oder mehreren Spalten sortieren, indem Sie zunächst auf den Spaltenkopf der ersten Spalte klicken, dann die Umschalttaste (SHIFT-Taste) gedrückt halten und auf den Spaltenkopf einer weiteren Spalte klicken. Halten Sie die Umschalttaste auch gedrückt, wenn Sie die Sortierreihenfolge ändern wollen.

2.5.3 Spalten wählen

Über den Dialog "Feldauswahl" wählen Sie die anzuzeigenden Spalten der Tabelle aus.

1. Klicken Sie auf oder wählen Sie im Sichtenmenü **Feldauswahl**.
   - Der Dialog "Feldauswahl" wird geöffnet.



Feldauswahl-Dialog (bei Tabellenansicht)

2. Markieren Sie in der Liste links den gewünschten Eintrag. Die Felder sind in Kategorien eingeteilt, die auf- und zugeklappt werden können. Links oben können Sie über das Suchfeld gezielt nach Feldern suchen. Verwenden Sie hierbei das *-Zeichen als Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen. Standardmäßig werden alle eine Sicht verfügbaren Felder angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen ->**. (Die Schaltfläche ist inaktiv, wenn kein Eintrag ausgewählt ist.)
   - Der Eintrag erscheint nun in der Liste rechts. Diese Liste zeigt von oben nach unten die Spalten der Tabelle an wie sie von links nach rechts angezeigt werden.

Tipp: Sie können auch einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste ausführen, um diesen in die jeweils andere Liste zu übernehmen.

Spalte entfernen

1. Markieren Sie einen Eintrag in der rechten Liste.
2. Klicken Sie auf **<- Entfernen**.

Alternativ können Sie die Spalten per Drag & Drop direkt in der Sicht aus der Tabelle hinausziehen, wenn sie nicht mehr angezeigt werden sollen.

Tipp: Sie können sowohl in den Listen gleichzeitig mehrere Felder markieren und diese durch Klick auf **<-Entfernen** oder **Hinzufügen->** bewegen.

Achtung: Die Anzahl der Felder spiegelt die Anzahl der anzuzeigenden Spalten in den Tabellen wieder. Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit ist diese limitiert auf je 50 statische und 50 dynamische Felder.

2.5.4 Reihenfolge der Spalten ändern

1. Öffnen Sie den Dialog "Feldauswahl".
   - Die Liste rechts zeigt von oben nach unten die Spalten der Tabelle an, wie sie von links nach rechts angezeigt werden.
2. Markieren Sie in der Liste rechts den Eintrag, den Sie verschieben möchten.
3. Klicken Sie auf  bzw.  , um den Eintrag in der Tabelle entweder weiter links oder rechts zu positionieren.

Hinweis: Sie können ein Feld auf der obersten Position nur "nach unten" und ein Feld auf der untersten Position nur "nach oben" bewegen. Andere Felder lassen sich sowohl nach unten als auch nach oben bewegen.

Sie können auch mehrere Felder gleichzeitig auswählen und diese "nach oben" oder "nach unten" bewegen.

Alternativ können Sie auch innerhalb der Tabelle eine Spalte per Drag & Drop an eine andere Position zu ziehen.

2.5.5 Feldqualifizierung ändern

Der Product 360 Desktop stellt einige Felder zur Verfügung, die genauer "qualifiziert" werden müssen. D. h. es genügt nicht, nur anzugeben, welche Spalte dargestellt werden soll, sondern es muss angegeben werden, in welcher Ausprägung dies erfolgen soll. Dies ist z. B. dann die Frage, wenn ein Feld sprachabhängig ist oder bei Feldern zu Preisen und Attributen.

1. Öffnen Sie den Dialog "Feldauswahl".
2. Markieren Sie einen Eintrag in der rechten Liste.
3. Geben Sie die Qualifizierung des Feldes im rechten unteren Eingabebereich des Dialogs an.

Tipp: Sie können ein Feld mehrfach aufnehmen, wenn es mit unterschiedlichen Werten qualifiziert wird.

2.5.6 Spaltenname ändern

Wenn Sie ein Feld mehrfach mit unterschiedlicher Qualifizierung anzeigen lassen, ist es hilfreich, aussagekräftige Spaltenüberschriften zu haben.

1. Öffnen Sie den Dialog "Feldauswahl".

2.Markieren Sie einen Eintrag in der rechten Liste.

3.Bearbeiten Sie die Spaltenüberschrift im Textfeld "Feldname".

Tipp: Achten Sie beim Umbenennen der Felder darauf, dass Sie einem Feld keinen bereits existierenden Namen geben.

2.5.7 Spaltenbreite ändern

Um die Breite der Spalten zu verändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.Bewegen Sie die Maus im Spaltenkopf an den rechten Rand der Spalte.

2.Drücken Sie die linke Maustaste.

3.Ziehen Sie die Maus mit gedrückter Taste nach rechts oder links.

4.Wenn die gewünschte Breite eingestellt ist, lassen Sie die Maustaste los.

Tipp: Wenn Sie einen Doppelklick ausführen, wird die Spaltenbreite so eingestellt, dass auch der breiteste Eintrag in dieser Spalte noch dargestellt werden kann.

2.5.8 Feldfilter verwenden


Sie können für eine Tabelle Filter definieren, um einen Teil der Daten auszublenden. Eine Filterdefinition besteht aus einer oder mehreren Filterbedingungen auf ein Feld oder mehrere Felder (Spalten der Tabelle). Jede Tabellendarstellung verwaltet ihren eigenen Filter. Die Filterdefinition kann über aktiviert oder inaktiviert werden, d. h. eine Filterung erhalten Sie, wenn der Filter aktiviert ist. Wenn Sie einen Filter neu definieren, ist er automatisch aktiviert.

Tipp: Die Filterdefinition gilt ausschließlich für die in der Tabelle gelisteten Einträge. Bei einigen Tabellendarstellungen gibt es die Möglichkeit, den Umfang qualitativ oder quantitativ auf andere Weise einzugrenzen, z. B. in der Sicht ***Artikel #1*** über die Artikelsuche. Überprüfen Sie diese alternativen Möglichkeiten und wählen Sie die für Ihre Zwecke geeignete Einschränkungsweise.

Um eine neue Filterbedingung anzulegen:

1.Wählen Sie im Sichtenmenü **Feldfilter**.

⇨ Es öffnet sich der Dialog zur Filterdefinition. Im oberen Bereich werden bestehende Filterdefinitionen angezeigt, während im unteren Bereich neue Filter angelegt werden.



Feldfilter-Dialog

2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Spalte" dasjenige Feld aus, das mit einer Bedingung versehen werden soll. In dieser Liste stehen Ihnen nur die Felder zur Verfügung, die aktuell als Spalten in der Tabelle angezeigt werden.

Tipp: Fehlende Felder fügen Sie über den Dialog "Feldauswahl" zur Tabelle hinzu.

3. In der mittleren Kombinationsliste legen Sie die Bedingungsart fest. Sie haben dabei folgende Auswahl:
   - "enthält"
   - "enthält nicht"
   - "beginnt mit"
   - "beginnt nicht mit"
   - "gleich"
   - "ungleich"
   - "endet mit"
   - "endet nicht mit"
4. Im rechten Feld geben Sie ein oder mehrere Zeichen im Klartext ein.
5. Klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**, um diese Bedingung in die Filterdefinitionsliste zu übertragen.
6. Wenn Sie weitere Filterdefinitionen auf die gleiche Weise hinzufügen, werden bei aktiviertem Filter diejenigen Datensätze in der Tabelle angezeigt, die allen Definitionen entsprechen.
7. Klicken Sie auf **OK**, um den auf diese Weise definierten Filter zu übernehmen.
8. Um bereits definierte Filtereinträge zu entfernen, markieren Sie die entsprechende Filter-definition.
9. Klicken Sie auf **Entfernen**.
   - Alle Filterdefinitionen können Sie aus der Liste entfernen, indem Sie auf **Alle entfernen** klicken.

Tipp: Sie können eine Filterdefinition aus der Filterdefinitionsliste entfernen und bearbeiten, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag doppelklicken.

Die Filterung der Tabelle erfolgt nur auf der aktuellen Liste; es werden also Daten ausgeblendet, aber keine neuen Daten nachgeladen. Diese Tatsache ist zu berücksichtigen, wenn eine Suche mehr Treffer ergibt, als in der Tabelle angezeigt werden aufgrund von Beschränkungen in den Benutzervorgaben.

Quickfilterfunktion

Sie können Tabellen aber auch schneller filtern, indem Sie den Quickfilter in der Statusleiste benutzen. Der Quickfilter ist eine vereinfachte Alternative zum Feldfilter.

Er unterscheidet sich jedoch darin, dass die Filter-Bedingung auf "enthält" gesetzt ist.

Um den Quickfilter zu bedienen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Klicken Sie in das Quickfilter-Eingabefeld
2. Geben Sie den Filtertext ein.
3. Standardmäßig wird nach der ersten Tabellenspalte gefiltert. Wenn Sie nach anderen bzw. weiteren Feldern filtern wollen, klicken Sie rechts neben dem Eingabefeld auf den ▾ und wählen Sie die gewünschten Felder aus.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Felder auswählen, werden diejenigen Datensätze in der Tabelle angezeigt, wo der eingegebene Filtertext in mindestens einem der ausgewählten Felder vorkommt

2.5.9 Tabelle filtern

Sie können einen Feldfilter auch direkt erstellen, d. h. per Kontextmenü über einem Eintrag in der Tabelle:

1. Markieren Sie z. B. in der Sicht ***Artikel #1*** in der Spalte "Kurzbeschreibung" ein Wort oder den gewünschten Text.
2. Wählen Sie im Kontextmenü den gewünschten Filter:
   - Sie können immer den Filter "Enthält" bzw. "Enthält nicht" wählen.
   - Wenn Sie eine Zeichenkette am Anfang der Zelle markiert haben, können Sie den Filter "Beginnt mit" bzw. "Beginnt nicht mit" wählen.
   - Wenn Sie eine Zeichenkette am Ende der Zelle markiert haben, können Sie den Filter "Endet mit" bzw. "Endet nicht mit" wählen.
   - Wenn Sie den ganzen Text der Zelle markiert haben, können Sie den Filter "Gleich" bzw. "Ungleich" wählen.



Filter setzen

3. Sie können mehrere Filterkriterien nacheinander definieren. Dabei erfolgt die zweite Filterung auf dem Ergebnis der ersten Filterung usw.

Hinweis: Sie können alle definierten Feldfilter löschen, indem Sie im Sichtenmenü **Alle Feldfilter löschen** aufrufen.

2.5.10 Tabellen gruppieren

Die Gruppierungsfunktion vereinfacht die Handhabung großer Datenmengen ähnlich wie bei einer Klassifikation, Sortimentierung oder Filterung. Sie können dabei frei festlegen, nach welchen Informationen eine Tabelle gruppiert werden soll.

1. Klicken Sie auf , um den Gruppiermodus ein- oder auszuschalten.
   - Beim Einschalten des Gruppiermodus öffnet sich links von der Tabelle ein separater Bereich.
2. Ziehen Sie per Drag & Drop eine oder nacheinander mehrere eingeblendete Spalten der Tabelle hinein. Als "Anfasser" für die betreffende Spalte dient dabei der Spaltenkopf.
   - Jede Spalte stellt quasi ein Filterkriterium dar, so dass Sie schnell einen Überblick über die Daten erhalten. Die unterschiedlichen Einträge der Spalte werden im unteren Teil des Gruppierungsbereichs aufgelistet. Wenn Sie mehrere Spalten in den oberen Gruppierungsbereich hineingezogen haben, hat der untere Bereich eine baumartige Struktur, in der Sie auch navigieren können. Die Gruppierungsfunktion unterscheidet dabei zwischen Groß- und Kleinschreibung.
3. Klicken Sie auf den Spaltenkopf in der Gruppierungsspalte, um gruppierte Spalten zu sortieren. Durch einen erneuten Klick kehren Sie die Sortierreihenfolge um. Die Sortierung können Sie auch im Kontextmenü der Gruppierungsspalte ändern.





Tabelle mit eingeschalteter Gruppierungsfunktion

Alternativ können Sie auch im Kontextmenü eines ausgewählten Spaltenkopfs **Nach dieser Spalte gruppieren** wählen. Der Gruppiermodus wird dann automatisch eingeschaltet.

Wenn ein Gruppierungskriterium mehr als 500 Unterknoten beinhalten würde, weist Sie der Product 360 Desktop darauf hin, dass nicht alle Knoten dargestellt werden können. Dieser Fall tritt z. B. bei mehr als 500 Artikel in der Sicht ***Artikel #1*** auf, wenn Sie die GTIN als erstes Gruppierungskriterium festlegen.




Limitierte Darstellung bei hoher Knotenanzahl

Hinweis: Sie können immer noch nach der gruppierten Spalte sortieren, allerdings sehen Sie nur die ersten 500 Einträge bzw. die maximale Anzahl, die in den Benutzervorgaben eingetragen wurde.

2.5.11 Gruppierung speichern

Sie können die Gruppierung in einer CSV-Datei speichern, um diese statistisch auszuwerten.

1. Erstellen Sie die gewünschte Gruppierung.
2. Wählen Sie im Sichtenmenü **Gruppierungsbaum speichern** oder im Kontextmenü des Gruppierungsbaums.
   - Der Dialog "Gruppierungsbaum speichern" öffnet sich.




Gruppierungsbaum speichern

3. Legen Sie fest:
   - Wohin die Tabelle gespeichert wird.
   - Welcher Zeichensatz verwendet wird; dies ist vor allem für Sonderzeichen relevant.
   - Welches Trennzeichen verwendet wird.
   - Weitere Optionen, wie z. B. Speichern der Tabellenspalten als Kopfzeilen.
4. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

2.5.12 Daten speichern

Über das Programm-Menü **Datei > Speichern unter...** können Sie den aktuell angezeigten Inhalt einer Tabelle als einfache Textdatei (CSV) speichern.



Dialog "Speichern unter..."


Im Dialog "Tabelle speichern" legen Sie fest:

- Welcher Zeichensatz verwendet wird; dies ist vor allem für Sonderzeichen relevant.
- Welches Trennzeichen verwendet wird.
- Weitere Optionen, wie z. B. Speichern der Tabellenspalten als Kopfzeilen.

Die CSV-Dateien können Sie direkt mit anderen Programmen weiterverarbeiten. Sie können zusätzlich angeben, dass die CSV-Datei nach dem Speichern geöffnet werden soll.

2.5.13 Einstellungen speichern

Benötigen Sie verschiedene Tabelleneinstellungen, so können Sie diese als Layouts speichern und später schnell wieder aufrufen.



Tabellen-Layout kopieren

1. Stellen Sie eine Tabelle mit dem gewünschten Layout zusammen.
2. Wählen Sie im Sichtenmenü **Layout > Speichern unter...**.
3. Geben Sie im Dialog "Layout speichern" einen Namen für das Layout an.
4. Klicken Sie auf **OK**, um das Layout zu speichern.

Das gespeicherte Tabellenlayout ist nun in der aktuellen Perspektive aktiv. Der Product 360 Desktop merkt sich das Layout von Sichten in Abhängigkeit zur Perspektive, d. h. wenn Sie die Perspektive wechseln, kann die gleiche Sicht ein anderes Layout haben.

Sie können über **Layout** im Sichtenmenü zwischen den einzelnen Layouts wechseln. Wollen Sie ein Layout löschen:

1. Öffnen Sie das Layout.
2. Wählen Sie **Layout > Löschen**.
   - Das Layout wird gelöscht. Falls das Layout noch in einer anderen Perspektive verwendet wird, erhalten Sie einen Warnhinweis.

Hinweis: Nach dem Löschen wird automatisch das Standardlayout geladen. Das Standardlayout kann weder gelöscht noch umbenannt werden.

3 Datenimport

Um Daten im Product 360 Desktop zu bearbeiten, werden Sie die Daten oftmals nicht manuell erfassen, sondern in das System importieren.

Die Datenquelle ist eine externe Datei. Wenn Sie Daten in einen Lieferantenkatalog importieren und die Artikel in einem zweiten Schritt vom Lieferantenkatalog in den Produktstamm "mergen", existiert zwischen einem Lieferantenkatalogartikel und einem Produktstammartikel eine implizite Beziehung, da die Quelle für den Produktstammartikel nun ein bestimmter Artikel im Lieferantenkatalog ist. Diese Beziehung ist nützlich, wenn Sie später Updates von Ihrer Quelldatei durchführen.

- Wenn Sie Daten direkt in den Produktstamm importieren, kann der Product 360 Desktop die Artikelnummern der zu importierenden Artikel als eigene Artikelnummern verwenden. Dies ist besonders dann interessant, wenn Sie die Artikelnummern beispielsweise aus Ihrem führenden ERP-System übernehmen (Herstellerszenario).
- Wenn Sie ein Handelsunternehmen sind, ist es sinnvoll, die Daten über den Merge-Prozess in den Produktstamm zu übernehmen und im Produktstamm Ihre eigenen Artikelnummern zu pflegen (Händlerszenario).
- Wenn der Merge-Prozess Artikel in Ihrem Produktstamm nicht finden kann, legt er diesen Artikel automatisch an. Er kann aber nicht die Artikelnummer aus dem Lieferantenkatalog als Artikelnummer im Produktstamm verwenden. Stattdessen erzeugt der Product 360 Desktop über einen Artikelnummerngenerator automatisch eine neue Artikelnummer.
- Außerdem können Sie zusätzlich einen bestimmten Lieferanten eines Artikels als Haupt-lieferanten festlegen und einen oder mehrere andere Lieferanten als "alternative Lieferanten" für diesen Artikel pflegen.

Unterscheiden Sie bei der Übernahme von Daten zwischen folgenden Bereichen:

- Artikeldatenimport, einschließlich Strukturzuweisung
- Produktdatenimport, einschließlich Strukturzuweisung
- Strukturdatenimport, einschließlich Struktur-Mapping

Die Übernahme von Multimedia-Daten 102 erfolgt auf gesondertem Wege, da diese Daten nicht in den Product 360 Desktop importiert werden, sondern lediglich Verweise von Artikeln, Produkte oder Strukturgruppen darauf.

Die drei oben genannten Bereiche entsprechen mehr oder weniger komplexen Entitäten in der Product 360 Desktop-Datenbank. Je nachdem, welche Daten Sie importieren möchten, müssen die Quellinformationen den Product 360 Desktop-Entitäten zugeordnet werden. Diese Zuordnung wird als "Mapping 49" bezeichnet.

Da es im Import- wie auch im Merge-Dialog die Möglichkeit gibt, den Zeitpunkt festzulegen wann die Funktion ausgeführt werden soll, kann man von einer Quasi-Automatisierung sprechen. Dies ist für große Handelsunternehmen mit einer ERP-Schnittstelle sehr hilfreich, da diese Prozesse im Hintergrund ablaufen und somit Personal und Arbeitszeit einsparen können.

Tipp: Unterscheiden Sie bei der "Datenübernahme" zwischen "einlesen" und "importieren": Daten, die Sie aus einer Datei in den Product 360 Desktop einlesen, sind noch nicht importiert. Nach dem Einlesen einer Datei können die Daten lediglich im Product 360 Desktop dargestellt werden. Erst nach dem Importieren stehen die eingelesenen Daten für weitere Zwecke zur Verfügung.

Die Vorgehensweise[50] ist mit der neuen Programmversion anwenderfreundlicher gestaltet und muss nicht mehr über Importprojekte[49] abgewickelt werden. Strukturierungen von Datenimporten können als Mapping[49] direkt in der Datenbank gespeichert werden.

3.1 Vorbereitung

Bevor Sie Kataloge importieren können, müssen Sie zuerst die Lieferanten und Kunden und dann den Katalog selbst anlegen. Erst wenn Sie einen Katalog angelegt haben, d. h. dieser im Datenübernahmebereich existiert, können Sie Daten in diesen importieren.

- Legen Sie zuerst den Lieferanten[46] und danach den Katalog[47] an, da Sie bei der Anlage des Katalogs dessen Lieferanten angeben müssen.
- Den Kunden[48] benötigen Sie, wenn der Katalog kundenspezifische Daten enthält, die importiert werden sollen.

3.1.1 Lieferanten

Ihre Lieferanten pflegen Sie in der Perspektive ***Lieferanten***. Die Lieferantendaten werden für Katalogimporte benötigt, um den Lieferantenkatalog dem entsprechenden Lieferanten zuordnen zu können. Darüber hinaus dienen die Daten der Identifizierung der Lieferantenkataloge.

Die Perspektive selbst besteht aus den Sichten ***Lieferanten*** und ***Lieferant***. Während die Sicht ***Lieferanten*** alle eingepflegten Lieferanten auflistet, zeigt die Sicht ***Lieferant*** in einem Formular die Details eines markierten Lieferanten. Sie können die Daten zu einem Lieferanten sowohl im Formular als auch in der Tabelle pflegen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Lieferanten in der Tabellen markiert haben, sind die Felder in der Formularsicht deaktiviert, d. h. nicht beschreibbar.

Neuen Lieferanten anlegen

1. Wählen Sie **Verwaltung > Lieferanten**, um die Perspektive ***Lieferanten*** zu öffnen.
2. Klicken Sie in der Sicht ***Lieferanten*** auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
3. Geben Sie die Daten für den Lieferanten ein.
4. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Lieferanten löschen

1. Markieren Sie den entsprechenden Lieferanten in der Sicht ***Lieferanten***.
2. Drücken Sie die ENTF-Taste oder wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
3. Bestätigen Sie die Rückfrage mit **Ja**.
   - Der Lieferanten wird gelöscht.

Tipp: Sie können einen Lieferanten auch deaktivieren, ohne ihn zu löschen, indem Sie in der Spalte "Aktiv" das Häkchen entfernen.

3.1.2 Lieferantenkataloge

Ein Katalog ist eine Art Container für Artikel und deren Informationen, wobei dieser Container selbst auch einen Namen, den Katalognamen, einen Absender und einen Empfänger hat. Der Katalogersteller ist der Lieferant und der Empfänger der Kunde. Erhalten Sie einen Katalog von einem Lieferanten zur Übernahme in den Product 360 Desktop, dann sind Sie quasi der Kunde.

Lieferantenkataloge verwalten Sie in der Sicht ***Lieferantenkataloge*** in der gleichnamigen Perspektive, die Sie über **Verwaltung > Lieferantenkataloge** aufrufen.

Lieferantenkataloge anlegen

Tipp: Legen Sie zuerst den Lieferanten in der Perspektive ***Lieferanten*** an und danach den Lieferantenkatalog.

1. Klicken Sie auf ✚ in der Sicht ***Lieferantenkataloge***.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Bearbeiten Sie in der Tabelle den neuen Eintrag, indem Sie diesem eine eindeutige Katalogkennung geben. An dieser Stelle ist es auch sinnvoll, den Lieferanten anzugeben (und das optionale Feld nicht leer zu lassen).
3. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.
   - Durch die Neuanlage haben Sie die "Kataloghülle" festgelegt, der Katalog selbst ist noch leer.

Hinweis: Jede Katalogkennung darf nur einmal vorkommen, dabei spielt auch die Groß- und Kleinschreibung eine Rolle. Zwei Katalogkennungen "Katalog1" und "KATALOG1" werden also als nicht gleich behandelt. Der sprachabhängige Katalogname ist im Product 360 Desktop keine Pflichtangabe und muss daher auch nicht eindeutig sein. Zur Identifizierung Ihrer Kataloge ist es jedoch hilfreich, einen sprechenden Namen anzugeben.

Lieferantenkataloge löschen

Achtung: Bedenken Sie, dass beim Löschen eines Lieferantenkatalogs alle Artikel dieses Katalogs ebenfalls gelöscht werden.

1. Markieren Sie den Katalog in der Sicht ***Lieferantenkataloge***.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
3. Bestätigen Sie die Rückfrage mit **Ja**.
   - Der Katalog und dessen Artikel werden gelöscht.

3.1.3 Kunden

Die Perspektive ***Kunden*** öffnen Sie über **Verwaltung > Kunden**. Hier erstellen Sie neue Kunden und pflegen die bestehenden Kundendaten. Die Kundendaten sind wichtig, um kundenspezifische Daten zu pflegen oder Kundenkataloge dem jeweiligen Kunden zuzuordnen.

Die Perspektive besteht aus zwei Sichten. Während die Sicht ***Kunden*** alle eingepflegten Kunden auflistet, zeigt die Sicht ***Kunde*** in einem Formular die Details eines markierten Kunden. Selbstverständlich können Sie Daten zu einem Kunden sowohl im Formular als auch in der Tabelle pflegen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Kunden in der Tabellensicht markiert haben, sind die Felder in der Formularsicht deaktiviert, d. h. nicht beschreibbar.

Neuen Kunden anlegen

1. Klicken Sie in der Sicht ***Kunden*** auf +.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie die Daten für den Kunden ein.
3. Klicken Sie auf , um den Datensatz zu speichern.

Kunden löschen

1. Markieren Sie einen oder mehrere Kunden in der Sicht ***Kunden***.
2. Drücken Sie die ENTF-Taste oder wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
3. Bestätigen Sie die Rückfrage mit **Ja**.
   - Der oder die Kunden werden gelöscht.

Tipp: Sie können einen Kunden auch nur deaktivieren, ohne ihn zu löschen, indem Sie in der Spalte "Aktiv" das Häkchen entfernen.


3.1.4 Mappings

Mappings können direkt in der Datenbank oder als eigenständige Datei gespeichert werden.

Um den Dialog zur Verwaltung von Mappings zu öffnen, klicken Sie auf in der Import-Perspektive oder wählen **Datei>Mappings verwalten...**.

Hier können Sie gezielt auf Mappings zugreifen, indem Sie den Bestand nach Namen oder Verwendungszweck filtern. Sie können sich alle anzeigen lassen oder nur die von Ihnen erstellten. Auch Erstellungs- und Bearbeitungsdatum dienen Ihnen als Selektionsmerkmal. Individuelle Aufgaben- bzw. Rollenverteilungen sind durch gezielte Rechtevergabe realisiert und ändern das Aussehen des Dialogs durch Deaktivierung bestimmter Buttons.

Je nach Berechtigung können Sie vorhandene Mappings kopieren, um diese als Ausgangsbasis für eine Neuanlage zu nutzen oder nicht mehr benötigte Mappings durch löschen aus der Datenbank entfernen.



Mappings verwalten

Mappings können nach verschiedenen Merkmalen strukturiert verwaltet werden. Eine Zuordnung zu Kategorien, die die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten widerspiegeln oder zu ihrem Verwendungszweck - manueller Import, Anbindung an Product 360 Supplier Portal, automatischer Import - hilft Ihnen einerseits, Ordnung zu schaffen, andererseits dient sie der spezifischen Bereitstellung für das System.

3.1.5 Importprojekte

Bisher wurden Importe in einem Importprojekt gespeichert. Ein Importprojekt besteht aus der Datendatei (Quelldatei) und deren Mapping. Mit der aktuellen Version des Product 360 Desktop können Mappings direkt in der Datenbank gespeichert werden, so dass der Zugriff bei Bedarf benutzerunabhängig erfolgen kann.


Quelldateien dagegen haben meist einen größeren Umfang und können deshalb nicht in der Datenbank gespeichert werden. Über **Verwaltung > Benutzervorgaben > Importeinstellungen** können Sie festlegen. unter welchem Speicherort sie abgelegt werden sollen.

Hinweis: Eine Aufrechterhaltung des Projekt-Konzepts ist somit nicht mehr nötig. Die Einbindung vorhandener Projekte ist aber weiterhin gewährleistet.

3.2 Importieren

In der Perspektive ***Import*** können sowohl strukturierte als auch tabellarische Daten importiert werden.

Für jeden Import benötigen Sie eine Quell- und deren Zuordnungsdatei, von Product 360 Desktop als Mapping bezeichnet.



Import

Der Import von Daten erfolgt nach folgendem Schema:

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Import***, indem Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** im Kontextmenü eines neuen, leeren Lieferantenkatalogs, 47 eines bestehenden Lieferantenkatalogs oder des Produktstamms **Import** wählen.
2. Fügen Sie eine neue Datei in der Sicht ***Datenquelle*** 51 links oben hinzu. Die Datei wird in der Sicht in einer baumartigen Darstellung angezeigt, hier können Sie sich eine Vorstellung vom Aufbau, den Inhalten und dem Umfang der Datei machen, die Sie möglicherweise noch gar nicht kennen. In der Sicht ***Datenquelle*** können Sie schrittweise durch die Datei blättern oder markierte Bereiche komplett in der Sicht ***Inhalt*** 56 links unten ansehen. Ebenfalls links unten zeigt die Sicht ***Häufigkeit*** 56 zu einem in der Sicht ***Datenquelle*** markierten Feld die Inhalte plus die Anzahl deren Vorkommen in der gesamten Datei. In der Sicht ***Details*** 56 können Sie längere Texte, z. B. Langbeschreibung, zu einem in der Sicht ***Datenquelle*** angezeigten Artikel einsehen.

3. Laden Sie ein vorhandenes Mapping oder erstellen Sie ein Mapping, indem Sie zu importierende Felder aus der Sicht ***Datenquelle*** per Drag & Drop auf das entsprechende Feld in der Sicht ***Repository*** rechts oben ziehen. Rechts unten haben Sie die Möglichkeit, in der Sicht ***Funktion*** Funktionen anzugeben, die auf die Daten beim Import angewendet werden sollen.
4. Testen Sie vor dem eigentlichen Import das erstellte Mapping, indem Sie einen Testimport durchführen. In der Sicht ***Protokoll*** rechts unten werden Hinweise und ggf. Fehler angezeigt.
5. Starten Sie den Import. Hier können Sie eingeben, in welchen Katalog importiert werden soll und ob dies sofort oder zu einer bestimmten Uhrzeit durchgeführt werden soll. In der Perspektive ***Prozessübersicht*** können Sie den Verlauf des Imports überwachen sowie das Protokoll einsehen.


Tipp: Wenn Sie einen Import einplanen, können Sie im gleichen Dialog angeben, welcher Importmodus verwendet werden soll. So können Sie z. B. festlegen, dass nur bereits vorhandene Elemente aktualisiert, aber keine neuen Elemente importiert werden.

3.2.1 Datenquelle

In diesem Abschnitt wird nur der Import von Einzeldateien aufgezeigt. Wenn Sie mehrere Datenquellen importieren möchten finden Sie die Information in dem Kapitel Weitere Datenquelle .


In der Sicht ***Datenquelle*** werden die Daten dargestellt, die Sie in den Product 360 Desktop importieren möchten .

1. Klicken Sie auf 🗋 oder wählen Sie **Datei > Neuer Import**.
2. Klicken Sie auf **Auswählen** und selektieren dann die Quelldatei, die in einem der folgenden Formate vorliegen muss: Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm), CSV (*.csv, *.txt) oder XML (*.xml).
   - Die Formateinstellungen der Quelldatei werden angezeigt.



Formateinstellungen Quelldatei im XML-Format

3. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Quelldatei wird geöffnet. Hier haben Sie nochmals die Möglichkeit, Formateinstellungen anzupassen.




Import-Dialog

4. Sie können ein bereits existierendes Mapping entweder aus dem Listenfeld (a) auswählen oder aus einer Datei laden (b).
   a. Für die Selektion eines Mappings stehen Ihnen verschiedene Ordnungsmerkmale (Kategorie, Verwendungszweck) zur Verfügung.
   b. Klicken Sie auf **Auswählen** und wählen dann im sich öffnenden Dateimanager das zugehörige Mapping aus.

Um die verschiedensten Szenarien für den Datenimport unterstützen zu können, definiert der Product 360 Desktop die bereits bestehende Mapping-Funktionalität neu. Unterschiedliche Dateiformate werden bezüglich ihrer Charakteristika berücksichtigt und noch vor dem Import auf Übereinstimmung geprüft. Dabei werden drei Bewertungskriterien angewandt:

- Stimmt die Summe der Spalten in der ausgewählten Quelldatei mit der Summe im Mapping überein?
- Stimmen die Dateiformat-typischen Spezifika mit den Definitionen im Mapping überein?
- Überprüfung auf Feldebene




Mögliche Meldungen

Im Kopfbereich des Dialogs erscheint eine Meldung über die Übereinstimmung,

---

   c. Falls noch kein Mapping existiert, klicken Sie **Neues Mapping** an.

5. Die Datei wird in der Sicht ***Datenquelle*** geöffnet.



XML-Datei als Datenquelle

Hinweis: Sie können die Einstellungen auch nachträglich bearbeiten, indem Sie das Kontextmenü öffnen und auf **Formateinstellungen** klicken.

6. Über die Filterfunktion im Sichtenmenü können Sie einstellen, ob alle oder nur bestimmte Felder der Datei in der Sicht angezeigt werden. Setzen bzw. entfernen Sie das Häkchen bei den Feldern, die angezeigt bzw. ausgeblendet werden sollen.
7. In der Spalte "Auswahl" können Sie mittels der Pfeile durch die einzelnen Datensätze blättern. Wenn Sie einen Doppelklick auf das Feld machen, können Sie gezielt eine Zeilennummer eingeben.

Hinweis: In der Sicht ***Inhalt***[56] wird der vollständige Inhalt zu dem in der Sicht ***Datenquelle*** markierten Teilbereich angezeigt.


8. Sie können nun entweder in der Sicht ***Repository***[53] eine neue Zuordnung erstellen oder über **Datei > Mappings verwalten...** eine vorhandene Zuordnungsdatei öffnen. Das orangefarbene Häkchen vor dem Eintrag in der Sicht ***Datenquelle*** signalisiert, dass eine Zuordnung erstellt wurde. Ein blauer Kreis signalisiert, dass sich unterhalb des Eintrags Felder mit und ohne Zuordnungen befinden.
9. Nachdem Sie eine Zuordnung erstellt haben, klicken Sie auf , um einen Testimport durchzuführen, oder auf , um den Import zu starten. Das Ergebnis des Testimport sehen Sie in der Sicht ***Protokoll***[61]. Für den Import können Sie es dort ebenfalls sehen oder Sie wechseln in die Perspektive ***Prozessübersicht***.[84]

3.2.2 Repository

Die Zuordnungen für den Import erstellen Sie in der Sicht ***Repository***. Die Sicht zeigt in einer baumartigen Struktur alle verfügbaren Datenfelder, für die Sie Zuordnungen erstellen können. Hier legen Sie fest, welche Informationen importiert und welchen Feldern im Product 360 Desktop zugeordnet werden. Über die Filterfunktion im Sichtenmenü können Sie einstellen, ob alle oder nur bestimmte Datenbereiche in der Sicht angezeigt werden.

Die Sicht ist aufgeteilt in drei Spalten:

- Die Spalte "Struktur" zeigt Ihnen die Datenfelder an, denen Sie zu importierende Daten zuordnen.
- Die Spalte "Zuordnung" enthält die Zuordnung. Diese können Sie entweder hier oder in der Sicht ***Funktion*** bearbeiten.
- Die Spalte "Inhalt" zeigt Ihnen das Ergebnis der Zuordnung, d. h. welche Werte importiert werden. Diese Anzeige ist abhängig von dem in der Sicht ***Datenquelle*** ausgewählten Datensatz.



Sicht "Repository"

Komplexe Felder, z. B. sprachabhängige Textfelder, Preise oder Angaben zur Klassifikation, können in der Spalte "Struktur" weiter aufgeklappt werden. In diesen Fällen legen Sie Zuordnungen auf untergeordneten Elementen fest.

Nachdem Sie eine Datei in der Sicht ***Datenquelle*** geöffnet haben, können Sie eine Zuordnung auf verschiedene Arten erstellen:

- Markieren Sie eine Zeile in der Sicht ***Datenquelle*** und ziehen Sie diese per Drag & Drop auf das entsprechende Datenfeld in der Sicht ***Repository.***
- Nachdem Sie das gewünschte Datenfeld in der Sicht ***Repository*** markiert haben, ziehen Sie die Zeile der Sicht ***Datenquelle*** per Drag & Drop in die Sicht ***Funktion.***
- Nach dem gleichen Schema können Sie auch die Spalten aus der Sicht ***Inhalt*** in die Sicht ***Repository*** oder ***Funktion*** ziehen.

Ein orangefarbenes Häkchen vor einem Eintrag in der Sicht ***Datenquelle*** zeigt an, dass für ein Datenfeld ein Zuordnung besteht. Einträge ohne Häkchen werden beim Import ignoriert. Wenn Sie in der Sicht ***Repository*** eine Zuordnung anklicken, wird in der Sicht ***Datenquelle*** der betreffende Eintrag gelb hervorgehoben. Umgekehrt können Sie auch in der Sicht ***Datenquelle*** einen Eintrag markieren und so in der Sicht ***Repository*** die Zuordnung gelb hervorheben.

Eine falsche Zuordnung wird in der Sicht ***Repository*** rot hinterlegt und in der Spalte "Struktur" mit einem Ausrufezeichen versehen, z. B. wenn Sie versehentlich ein Textfeld einem Preisfeld zugeordnet haben, das jedoch einen Zahlenwert erwartet. Wenn eine fehlerhafte Zuordnung auf einem Unterknoten besteht, wird der Hauptknoten ebenfalls rot markiert, so dass eine fehlerhafte Zuordnung auch bei zugeklappten Feldern sichtbar ist.

1. Markieren Sie die falsche Zuordnung in der Sicht ***Repository.***
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Zuordnung löschen**.
   - Die Zuordnung wird gelöscht und Sie können eine neue Zuordnung erstellen.

Hinweis: Beachten Sie, dass abhängig von den zu importierenden Daten für das Datenfeld "Artikel-Nr.", "Produktnummer" oder "Strukturgruppen-Kennung" eine Zuordnung erfolgen muss. Sie erkennen dies an den Schlüsselsymbolen, die diesen Feldern vorangestellt sind. Sobald Sie für einen Unterknoten dieser Felder eine Zuordnung erstellen, wird der Knoten rot hervorgehoben, um auf den fehlenden Schlüssel hinzuweisen.

Sie können einem Datenfeld in der Sicht ***Repository*** auch einen festen Wert anstelle eines Importwerts übergeben. Wenn Sie einen festen Wert verwenden möchten, erstellen Sie keine Zuordnung, sondern tragen den Wert in der Spalte "Zuordnung" in der Sicht ***Repository*** ein. Durch die Verwendung von Funktionen in der Sicht ***Funktion*** können Sie auch feste Werte mit Zuordnungen kombinieren.

Wenn Sie einen Knoten mehrfach benötigen, z. B. weil in einer Excel- oder CSV-Datei Artikelattribute auf mehrere Spalten verteilt sind:

1. Markieren Sie den betreffenden Knoten in der Sicht ***Repository.***
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Knoten duplizieren**.
   - Der Knoten wird dupliziert, so dass Sie eine weitere Zuordnung auf dieses Datenfeld vornehmen können.

Zuordnungen speichern


Erfahrungsgemäß haben die Dateien, die Sie einlesen, immer wieder dieselbe innere Struktur. Oder Sie haben mit dem Lieferanten vereinbart, dass die Daten immer gleichartig zur Verfügung gestellt werden. In diesen Fällen können Sie die – teilweise aufwendigen – Zuordnungen für die Wiederverwendung speichern. Verwenden Sie **Datei > Mapping als Datei speichern**, um die aktuellen Zuordnungseinstellungen als Datei zu speichern.

Hinweis: Product 360 Desktop in der Version 6.0 behandelt Artikel und Produkte gleichrangig. Diese Logik ist in das Repository eingeflossen und macht eine Aktualisierung vorhandener Mappings notwendig.

3.2.3 Inhalt

In der Sicht ***Inhalt*** werden die Inhalte der in der Sicht ***Datenquelle*** markieren Dateibereiche angezeigt. Sie können in dieser Sicht wie in der Sicht ***Artikel #1*** über den Dialog "Feldauswahl" Spalten ein- oder ausblenden (jeweils im verfügbaren Kontext), nach Spalten gruppieren oder filtern.

Hinweis: Bei sehr großen Dateien werden nicht alle Inhalte angezeigt; zugunsten der Performance wird die Anzeige auf die ersten 250 Einträge limitiert.




Angezeigte Inhalte

3.2.4 Häufigkeit

In der Sicht ***Häufigkeit*** werden die Verteilungen der Werte in der Datendatei angezeigt. Markieren Sie einen Teilbereich in der Sicht ***Datenquelle,*** wird z. B. ermittelt, welche Hersteller wie oft genannt sind. Sie können in dieser Sicht wie in der Sicht ***Artikel #1*** über den Dialog "Feldauswahl" Spalten ein- oder ausblenden (jeweils im verfügbaren Kontext), nach Spalten gruppieren oder filtern.

Hinweis: Bei großen Datenmengen werden zugunsten der Performance nur die ersten 100 Vorkommen mit der größten Anzahl angezeigt.



Verteilung innerhalb der Datei

3.2.5 Details

Die Sicht ***Details*** zeigt Ihnen für einen in der Sicht ***Datenquelle*** markierten Eintrag den vollständigen Text an; dies ist insbesondere für längere Texte wie die Langbeschreibungen von Vorteil. Sie können in dieser Sicht Texte kopieren, aber nicht bearbeiten.



Detailansicht

3.2.6 Funktionen

In der Sicht ***Funktion*** können Sie Funktionen für zu importierende Werte angeben, die beim Import auf die Daten angewandt werden. Markieren Sie zunächst in der Sicht ***Repository*** 53 ein Datenfeld, um dessen Zuordnung in der Sicht ***Funktion*** zu bearbeiten.

Eine einfache Zuordnung wird über eckige Klammern dargestellt. Wenn Sie z. B. für eine BMEcat-Datei eine Zuordnung erstellen, dann wird für das Feld "Artikel-Nr." die Zuordnung in der Sicht ***Funktion*** als "[SUPPLIER_AID]" angezeigt. In der Sicht ***Repository*** sehen Sie in der Spalte "Inhalt" das Ergebnis der angewandten Funktion für den aktuell in der Sicht ***Datenquelle*** 51 ausgewählten Datensatz.

Hinweis: Datenfelder werden in der Sicht ***Funktionen***" mit eckigen Klammern dargestellt. Enthält ein Feldname wiederum eine eckige Klammer im Namen, so muss diese mittels "\" (Backslash) maskiert werden, z. B. [Name \[2\]].

Texte innerhalb von Funktionen sind mit doppelten Anführungszeichen zu schreiben. Enthält der Text selbst wiederum doppelte Anführungszeichen, müssen diese ebenfalls mit "\" maskiert werden, z. B. "20\"-Monitor". Enthält der Text "\", so muss dieser mit "\" maskiert werden.

Zahlen werden mit einem Punkt als Dezimal-Trennzeichen geschrieben, z. B. 1.75 oder -0.5.

Datumswerte werden in der Form JJJJ-MM-TT angegeben, z. B. 2012-08-18.

Als Wahrheitswerte können true (wahr) oder false (falsch) verwendet werden.

Ein spezieller Wert ist "null". Wird einem Feld dieser Wert zugewiesen, so bleibt der Inhalt des Felds unverändert.

Sie öffnen mit STRG- und Leertaste den Eingabe-Assistent, über den Sie Standardfunktionen wählen können. Eine Übersicht finden Sie hier 379.

Daneben können Sie mit Zahlenwerten einfache mathematischen Funktionen durchführen wie Plus, Minus, Mal und Geteilt. Eine Sonderstellung nimmt dabei das Pluszeichen ein, da Sie mittels des Pluszeichens auch mehrere Textteile zusammensetzen können (ähnlich wie mit der Funktion ***concat*** 380).

Operatoren	Beschreibung
+	Das Pluszeichen kann drei Bedeutungen haben: • Vorzeichen für eine positive Zahl • Addition von Zahlenwerten

Operatoren	Beschreibung
	• Verknüpfung von Zeichenketten (analog zur Funktion **concat**)
-	Das Minuszeichen kann zwei Bedeutungen haben: • Vorzeichen einer negativen Zahl • Subtraktion von Zahlenwerten
*	Multiplikation von Zahlenwerten
/	Division von Zahlenwerten
%	Modulo; ermittelt den Restwert aus einer Division zweier Zahlen.
<	kleiner (Vergleichsoperator)
<=	kleiner gleich (Vergleichsoperator)
>	größer (Vergleichsoperator)
>=	größer gleich (Vergleichsoperator)
= ==	Prüft auf Gleichheit; das Ergebnis ist ein Wahrheitswert. Eine leere Zeichenkette und der Wert "null" werden als gleich angesehen. ("=" und "==" können alternativ verwendet werden.)
!	Negation (bei Wahrheitswerten), d. h. aus "false" wird "true" und umgekehrt
!=	Prüft auf Ungleichheit; das Ergebnis ist ein Wahrheitswert. Eine leere Zeichenkette und der Wert "null" werden als gleich angesehen.
&& and	Logische Und; das Ergebnis ist ein Wahrheitswert. Der zweite Parameter wird nur ausgewertet, wenn der erste Parameter den Wert "true" hat. Nur wenn beide Parameter den Wert "true" haben, ist das Ergebnis ebenfalls "true"
|| or	Logisches Oder; das Ergebnis ist ein Wahrheitswert. Der zweite Parameter wird nur ausgewertet, falls der erste Parameter den Wert "false" hat. Das Ergebnis hat den Wert "true", wenn einer der beiden Parameter "true" ist.
;	Sequenzoperator; die Argumente werden nacheinander ausgeführt, wobei nur das letzte Ergebnis weiterverwendet wird. Dieser Operator ist nützlich, falls der erste Ausdruck einen Seiteneffekt erzeugt, z. B. für die Ausgabe eines Warnhinweises im Importprotokoll.

Sie können Funktionen verschachteln, z. B.:

```
([NETTOPREIS]*0.19)+([NETTOPREIS])
```

Diese Funktion bewirkt, dass die Mehrwertsteuer des Nettopreises berechnet und anschließend der Bruttopreis ermittelt wird.


Hinweis: Klicken Sie auf , um Änderungen in der Sicht ***Funktion*** zu speichern. Nach dem Speichern sehen Sie in der Sicht ***Repository***, wie sich die Funktion auf die zu importierenden Daten auswirkt.

3.2.7 Unterentitäten zum Löschen erstellen

Wenn Sie ein Import-Mapping definieren, können Sie festlegen, dass Unterentitäten eines Artikels, einer Variante oder eines Produkts aus der Datenbank gelöscht werden. Sie können das Löschen von Unterentitäten für den manuellen als auch den Hotfolder-Import festlegen.

Sie können außerdem bestimmte Datensätze der Unterentität für die Löschung auswählen, indem Sie die entsprechenden Qualifizierungen angeben. Die Datensätze, die zu den angegebenen Qualifizierungen passen, aber nicht in der Importdatei vorhanden sind, werden aus der Datenbank gelöscht. Die übrigen Datensätze werden entweder beibehalten oder durch den Import aktualisiert.

Im folgenden Beispiel wird das Mapping so konfiguriert, dass die englischen und deutschen Kurzbeschreibungen der jeweiligen Artikel in der Importdatei gelöscht werden.



Unterentitäten zum Löschen erstellen

1. Klicken Sie in der Perspektive **Import** im Reiter **Unterentitätlöschung** auf das Symbol **Unterentitätlöschkonfiguration erstellen** .
   - Es öffnet sich der Dialog **Neue Konfiguration**.
2. Wählen Sie die Stammentität aus, in der die betreffende Unterentität enthalten ist.
3. Wählen Sie die zu löschende Unterentität aus.
4. Führen Sie im **Panel Qualifizierungen** die folgenden Aufgaben aus, um die Qualifizierungen festzulegen:
   - Wenn Sie alle Datensätze der ausgewählten Unterentität löschen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte **Alle**.
   - Um nur bestimmte Datensätze der ausgewählten Unterentität zu löschen, wählen Sie die gewünschte Qualifizierung aus der Liste in der Spalte **Wert** aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Erstellen**.

3.2.7.1 Bearbeiten einer Unterentitätlöschkonfiguration

1.Klicken Sie in der Sicht **Unterentitätlöschung** auf die Konfiguration und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie **Konfiguration bearbeiten** aus.
- Klicken Sie doppelt auf die gewünschte Konfiguration.

  ⇨ Das Dialogfeld **Löschen einer Unterentitätlöschkonfiguration** wird geöffnet.

2. Bearbeiten Sie die Konfiguration.

3.2.7.2 Löschen einer Unterentitätlöschkonfiguration

1.Führen Sie die folgenden Aufgaben im Reiter **Unterentitätlöschung** aus:


- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Konfiguration und wählen Sie **Löschen** aus.
- Klicken Sie im Menü "Bearbeiten" auf **Löschen**.
- Drücken Sie die **Entf**-Taste auf Ihrer Tastatur.

  ⇨ Das Dialogfeld **Löschen einer Unterentitätlöschkonfiguration** wird geöffnet.

2.Klicken Sie auf **OK**.

3.2.8 Felddetails

Die Sicht ***Felddetails*** zeigt Ihnen Informationen zu einem in der Sicht ***Repository*** markierten Eintrag an.



Felddetails


Abhängig von Ihrer Auswahl werden Ihnen folgende Daten angezeigt:

- Typ (nummerischer Wert, alphanumerischer Wert, boolescher Wert oder Datumswert)
- Maximale Länge des Feldes
- Richtext: Angabe, ob das Feld Richtext enthalten darf
- Enumeration: Angabe welche Enumeration das Feld unterstützt
- Standardwert: gesetzter Standardwert, wenn keine Angabe gemacht wird
- Nachkommastellen: Anzahl der Dezimalstellen
- Wertebereich: Angabe der minimal und maximal Werte eines Wertbereichs
- Beispiel

3.2.9 Protokoll

In der Sicht ***Protokoll*** sehen Sie Protokolle des Testimports oder Imports. Drücken Sie ggf. auf die F5-Taste, um die Sicht zu aktualisieren. Sie können bei einem Fehler die entsprechende Zeile in der Sicht ***Protokoll*** markieren, dadurch wird der entsprechenden Eintrag in den Sichten ***Datenquelle*** bzw. ***Repository*** gelb hervorgehoben. Wenn Sie einen Doppelklick auf die Zeile machen, wird die vollständige Meldung in einem separaten Dialog geöffnet.

Wenn das Symbol in der Sicht ***Protokoll*** eingedrückt ist, wird das komplette Protokoll für den gesamten Testimport oder Import angezeigt. Wenn das Symbol nicht eingedrückt ist, sehen Sie nur den Protokolleintrag für den in der Sicht ***Datenquelle*** aktuell markierten Datensatz.



Protokoll eines Testimports

Protokolleinträge werden nach Status gruppiert angezeigt, so dass Sie schnell einen Überblick bekommen, in welchem Zusammenhang es zu Fehlern oder Warnungen gekommen ist. Zusätzlich helfen Ihnen die Protokoll-Kategorien, um schnell einen Überblick zu bekommen, um welche Art von Eintrag es sich handelt.

Es gibt folgende Kategorien:

- Zusammenfassung: allgemein Meldungen wie z. B. Zeitpunkt des Import- oder Exportstarts
- Eindeutigkeit: Fehler bzgl. der Eindeutigkeit der Daten, z. B. ob es einen Artikel mit dieser Artikelnummer bereits gibt
- System: allgemeine Systemfehler
- Wertebereich: Fehler bzgl. der Datenwerte, z. B. zu lange Werte für längenbegrenzte Felder
- Datentyp: Fehler bei der Datentypbehandlung
- Pflichtwert: Fehler bei Pflichtwerten, z. B. wenn kein Wert für ein Pflichtfeld angegeben wird
- Hinweis: Hinweise zum Import, z. B. fehlende Schreibrechte des Benutzers auf einzelne Felder
- Konsistenz: Fehler bei der Konsistenzprüfung, z. B. durch die Verwendung falscher Datenfelder in einer Exportformatvorlage
- Sicherheit: Fehler verursacht durch Rechte- oder Sicherheitsprobleme, z. B. versuchte Änderung einer schreibgeschützte Struktur
- Verschiedene: Es gibt mehrere verschiedenartige Fehler.

3.3 Tabellarische Daten importieren

Wenn Sie tabellarische Daten im CSV- oder Excel-Format importieren, können Excel-Dateien auch mehrere Arbeitsblätter enthalten. Die Excel-Datei kann z. B. drei Arbeitsblätter mit unterschiedlichen Daten enthalten:

1. Arbeitsblatt mit Artikelinformationen wie z. B. Artikelnummer, Beschreibungen, Klassifikation etc.
2. Arbeitsblatt mit Preisen
3. Arbeitsblatt mit Artikelattributen

Artikelnummer	Messbereich	Messschenkellänge	Gewicht
ER 123-09-09	800	150	180
ER 123-09-10	200	60	140
ER 123-09-11	300	90	150
ER 123-09-12	1000	150	300
ER 123-09-13	500	150	120
ER 123-09-15	1500	200	160
ER 123-09-18	150	40	140
ER 123-09-19	2000	200	350
ER 123-09-20	1000	150	300

Artikelattribute


Hinweis: Wenn innerhalb von Texten in einer CSV-Datei Trennzeichen vorkommen, wie z. B. Strichpunkt oder ein Zeilenumbruch, dann muss dieser Text von Anführungszeichen umschlossen werden. Enthält der Text zudem noch Anführungszeichen, so müssen die Anführungszeichen innerhalb des Textes verdoppelt werden (vgl. http://tools.ietf.org/html/rfc4180).

Im ersten Schritt binden Sie die Datenquellen ein.

3.3.1 Erste Datenquelle einbinden

Als eindeutiger Identifier wird auf den Arbeitsblättern die Artikelnummer verwendet. Im ersten Schritt laden Sie die Datei mit den verschiedenen Arbeitsblättern in die Sicht ***Datenquelle.***

1. Erstellen Sie in der Perspektive ***Lieferantenkataloge*** einen neuen Katalog.
2. Wählen Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** im Kontextmenü des Katalogs **Import**.
   - Die Perspektive ***Import*** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf 🗋 in der Sicht ***Datenquelle***, um das erste Arbeitsblatt der zu importierenden Datei hinzuzufügen.
4. Wählen Sie im Standarddialog "Hinzufügen" die zu importierende Datei.
5. Klicken Sie auf **Öffnen**.
   - In einem Dialog wird Ihnen eine Vorschau auf die Daten angezeigt.



Excel-Datei mit mehreren Arbeitsblättern

6. Geben Sie an:
   - Welches Arbeitsblatt verwendet werden soll.
   - Ob die erste Zeile Spaltenüberschriften enthält.
   - Ab welcher Zeile die Daten eingelesen werden sollen.
   - Wie viele Datensätze in der Vorschau angezeigt werden sollen, da aus Performancegründen für die Vorschau nicht alle Datensätze eingelesen werden. Jede Änderung innerhalb des Dialogs wird sofort auf die Vorschaudaten angewendet.
   - Ob leere Zellen evtl. vorhandene Inhalte überschreiben, d. h. diese werden durch den Import gelöscht.

Hinweis: Bei CSV-Dateien geben Sie in diesem Dialog zusätzlich an, welche Trennzeichen und Formateinstellungen verwendet werden sollen.

7.Klicken Sie auf **OK**, um die Daten in der Sicht ***Datenquelle*** anzuzeigen.

➪ Das erste Arbeitsblatt der Datei wird angezeigt.

Binden Sie im nächsten Schritt die weiteren Arbeitsblätter ein.

3.3.2 Weitere Datenquellen einbinden

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie nur mehrere Datenquellen einbinden können, wenn es sich um tabellarische Datenquellen (Excel und CSV aber kein XML) handelt.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Datenquellen verwenden, müssen diese miteinander kombiniert werden. Sie können nicht im gleichen Import z. B. Strukturvorgabewerte und Artikel importieren, die in keinem Zusammenhang stehen.

Über in der Sicht ***Datenquellen*** können Sie auf die gleiche Art die weiteren Arbeitsblätter einbinden, Sie können aber auch über die Verwaltung der Datenquellen gehen:

Tipp: Die Formateinstellungen der Datenquellen können Sie auch nachträglich für das ausgewählte Arbeitsblatt ändern, indem Sie das Kontextmenü öffnen und **Formateinstellungen** anklicken.


Im weiteren Schritt ändern Sie die Anzeige in der Sicht ***Repository.***

3.3.3 Sicht filtern

Bevor Sie das Mapping für den Import der Datei erstellen, bearbeiten Sie die Anzeige der Sicht ***Repository.*** Da die Datei keine Produkt- oder Strukturgruppeninformationen enthält, können Sie die entsprechenden Felder in der Sicht ***Repository*** ausblenden:

1.Öffnen Sie die Auswahlliste "Filter" im Sichtenmenü.

2.Entfernen Sie die Häkchen hinter Strukturgruppe und Kataloggruppensystem.



Mapping-Felder ausblenden

3.Klicken Sie auf **OK**.


➪ Die Sicht ***Repository*** zeigt nun nur noch die Felder für das Artikel-Mapping an.

Beginnen Sie mit dem Mapping des ersten Arbeitsblattes.

3.3.4 Mapping des ersten Arbeitsblattes

Das Mapping für das erste Arbeitsblatt erstellen Sie wie gewohnt:

1. Ziehen Sie die Artikelnummer der ersten Datenquelle per Drag & Drop aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository***.




Mappen der Artikelnummer

2. Verfahren Sie mit den weiteren Feldern der ersten Datenquelle auf die gleiche Weise.

Nehmen Sie danach das Mapping für die weiteren Arbeitsblätter vor.

3.3.5 Mapping der weiteren Arbeitsblätter

1. Ziehen Sie die Artikelnummer der zweiten Datenquelle ebenfalls per Drag & Drop auf das Feld "Artikel-Nr.".



Mappen der zweiten Artikelnummer

   ➪ Die zweite Datenquelle wird nach dem Mappen in der Sicht ***Datenquelle*** eingerückt dargestellt.

2. Erstellen Sie nun die Zuordnung für die weiteren Felder der zweiten Datenquelle.
3. Ziehen Sie die Artikelnummer der dritten Datenquelle per Drag & Drop auf das Feld "Artikel-Nr.".

   ➪ Die dritte Datenquelle wird nach dem Mappen in der Sicht ***Datenquelle*** eingerückt dargestellt.


Um die Attributswerte zuzuordnen, müssen in der Sicht ***Repository*** Knoten dupliziert werden.

3.3.6 Attributswerte zuordnen

Die Attributswerte sind im dritten Arbeitsblatt spaltenweise pro Artikel aufgeführt. Für diese Zuordnung müssen Sie Knoten duplizieren.

1. Ziehen Sie den ersten Attributswert auf das Feld "Attributswert".

2.Schreiben Sie im Feld "Attributsname" den Namen des Attributs hinein.



Attributswerte zuordnen


3.Markieren Sie den Knoten "Attribute" in der Sicht ***Repository***.

4.Wählen Sie im Kontextmenü **Knoten duplizieren**.

5.Ziehen Sie den zweiten Attributswert auf das Feld "Attributswert" des duplizierten Knotens.

6.Schreiben Sie im Feld "Attributsname" den Namen des Attributs hinein.

7.Verfahren Sie mit den weiteren Attributswerten in gleicher Weise.




Knoten duplizieren

Starten Sie mit dem Import der Datei.

3.3.7 Import durchführen

1.Klicken Sie auf , um über einen Testimport das erstellte Mapping zu prüfen.




Import-Testlauf

⇨ In der Sicht ***Protokoll*** wird Ihnen das Ergebnis des Testimports angezeigt. Wenn das Protokoll noch Fehler enthält, beheben Sie diese vor dem Import.

2.Klicken Sie auf , um den Import zu starten.

⇨ Der Dialog zur Einplanung des Imports öffnet sich.



Import einplanen

3.Sie können den Import sofort starten oder ein Datum und eine Uhrzeit für den Import festlegen. Zusätzlich geben Sie an:

- In welchen Katalog die Daten importiert werden sollen.
- Ob vorhandene Gruppenzuordnungen ergänzt oder überschrieben werden sollen.
- Welcher Importmodus verwendet werden soll.
- Welcher Fehlermodus verwendet werden soll.
- Optional können Sie hier den Testimport vor dem eigentlichen Import durchführen.

4.Klicken Sie auf **OK**, um den Import zu starten bzw. einzuplanen.

In der Perspektive ***Prozessübersicht*** können Sie den Fortschritt des Imports überwachen.

⇨ Hinweis: Wenn Sie den Testimport direkt über das Kontextmenü starten, werden automatisch die Einstellungen des letzten Imports zugrundegelegt. Handelt es sich um einen Initial-Testimport, so wird auf die Standard-Einstellungen zugegriffen.

3.4 Strukturierte Daten importieren

Wenn Sie strukturierte Daten wie z.B. einen Katalog im BMEcat-Format importieren, unterscheidet

dies sich nicht wesentlich vom Import tabellarischer Daten, allerdings ist nur eine XML Datenquelle möglich. Das folgende Beispiel ist exemplarisch, da BMEcat-Kataloge aufgrund der zahlreichen optionalen Angaben unterschiedlich ausgeprägt sein können.

Hinweis: Das Beispiel setzt voraus, dass Sie die generelle Struktur des BMEcat-Formats kennen, d. h. welche Elemente wo vorkommen können.

1. Erstellen Sie in der Perspektive ***Lieferantenkataloge*** einen neuen Katalog.
2. Wählen Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** im Kontextmenü des Katalogs **Import**.
   - Die Perspektive ***Import*** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf , um einen neuen Import zu starten.
   - Die Datei wird in die Sicht ***Datenquelle*** geladen.
4. Erstellen Sie nun die Zuordnungen für die Datei:
   - Artikeldaten
   - Preise
   - Multimedia-Anhänge
   - Strukturzuweisungen und Attribute
   - Warengruppensystem
5. Führen Sie den Import durch

3.4.1 Artikeldaten


Als eindeutiger Schlüssel wird in einer BMEcat-Datei die SUPPLIER_AID verwendet. Die Zuordnung erfolgt in der Sicht ***Repository*** unterhalb des Knotens "Kopfdaten".

1. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag SUPPLIER_AID aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Artikel-Nr.".



SUPPLIER_AID zuordnen

2. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag DESCRIPTION_SHORT aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Kurzbeschreibung".
   - In der Sicht ***Repository*** wird im Feld "Sprache" automatisch der Wert "Deutsch" eingeblendet. Sie können diese Einstellung über die Auswahlliste in der Spalte "Zuordnung" jederzeit ändern.




Sprache wählen

3. Erstellen Sie die Zuordnungen für die weiteren Felder im Bereich ARTICLE_DETAILS.

3.4.2 Preise

Ein Artikel kann mehrere Preise haben, z. B. können sich diese durch das Gültigkeitsgebiet oder den Zeitraum unterscheiden. Verwenden Sie für die Zuordnung den Knoten "Preise" in der Sicht ***Repository***.

1. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag PRICE_AMOUNT aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Preis" unterhalb des Knotens "Staffelung". Je nach angegebenem Preistyp machen Sie dies unter dem Knoten "Einkaufpreis" oder "Verkaufspreis".
   - In der Sicht ***Repository*** werden automatisch weitere Angaben wie Preistyp, Währung usw. mit den Default-Werten ergänzt. Sie können diese entweder über Auswahllisten in der Spalte "Zuordnung" ändern oder durch eine weitere Zuordnungen überschreiben.
   - Wenn Sie Artikel mit mehreren Preisen haben, wird nach dieser ersten Zuordnung in der Sicht ***Repository*** das Feld "Preis" rot hervorgehoben als Hinweis, dass hier doppelte Werte vorliegen. Durch weitere Zuordnungen stellen Sie die Eindeutigkeit her.
2. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag PRICE_CURRENCY aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Währung".
3. Erstellen Sie die Zuordnungen für die weiteren Felder im Bereich ARTICLE_PRICE_DETAILS.




Preise mit verschiedenen Gültigkeitsgebieten

3.4.3 Multimedia-Anhänge

Unter dem Knoten "Multimedia-Anhänge" in der Sicht ***Repository*** geben Sie die Zuordnungen von Multimedia-Anhängen zu Artikel an. Die Multimedia-Daten selbst importieren Sie auf eine andere Weise. 79

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Dateipfad vollständig ist. Er muss neben dem Dateinamen den vollständigen Pfad aller Dokumentkategorien enthalten, z. B. hlr-system/images/small/55922.jpg.

1. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag MIME_SOURCE aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Kennung" unterhalb des Knotens MediaAsset-Dokumente.
   - In der Sicht ***Repository*** werden automatisch weitere Angaben wie Typ, Qualität usw. mit den Default-Werten ergänzt. Sie können diese entweder über Auswahllisten in der Spalte "Zuordnung" ändern oder durch eine weitere Zuordnungen überschreiben.
   - Wenn Sie Artikel mit mehreren Multimedia-Anhängen haben, wird nach dieser ersten Zuordnung in der Sicht ***Repository*** das Feld "Kennung" rot hervorgehoben als Hinweis, dass hier doppelte Werte vorliegen. Durch weitere Zuordnungen stellen Sie die Eindeutigkeit her.
2. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag MIME_TYPE aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Qualität" unterhalb des Knotens MediaAsset-Dokumente.
3. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag MIME_PURPOSE aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Typ".
4. Erstellen Sie die Zuordnungen für die weiteren Felder im Bereich MIME_INFO.




Multimedia-Anhänge zuordnen

Hinweis: Beachten Sie, dass die Kombination aus Qualität, Sprache und Typ einen Dateianhang identifiziert, d. h. zu jeder Kombination dieser drei Angaben kann es maximal eine zugewiesene Datei geben. Sollte es schon einen Dateianhang mit diesen Eigenschaften geben, so wird dieser ggf. mit den neuen Daten überschrieben.

3.4.4 Strukturzuweisungen und Attribute

Unter "Klassifikation und Eigenschaften" in der Sicht ***Repository*** nehmen Sie die Zuordnung für die Artikelattribute vor, ebenso die Strukturzuweisung zu einem Struktursystem. Die Zuweisung zu einem Katalogstruktursystem wird gesondert vorgenommen.

1. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Strukturzuweisungen" unterhalb des Knotens "Strukturzuweisungen".
   - In der Sicht ***Repository*** wird automatisch das Feld "Struktursystem" mit dem Default-Wert ergänzt.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste in der Spalte "Zuordnung" das entsprechende Struktursystem aus.
3. Für Artikelattribute ziehen Sie die Einträge FNAME bzw. FVALUE aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf die Felder "Attributsname" unterhalb des Knotens "Attribute" bzw. "Attributswert" unterhalb der Knoten "Attribute > Attributswerte".




Attribute zuordnen

Wenn Sie Merkmale mit mehreren Werten haben, z. B. einen Wirkungsgrad von 5 bis 8 %, dann hat das Attribut "Wirkungsgrad" zwei Werte. Um beide Werte importieren zu können, müssen Sie die Importfunktion **select** verwenden.

1. Ziehen Sie den Eintrag FNAME aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Attributsname".
2. Markieren Sie in der Sicht ***Repository*** den Eintrag "Attributswert".
3. Wählen Sie in der Sicht ***Funktion*** per STRG- und Leertaste die Funktion **select.**
4. Geben Sie in der Funktion anstelle des Platzhalters "value" `[FVALUE]` ein.
5. Geben Sie in der Funktion anstelle des Platzhalters "position" den Wert 1 ein.
6. Klicken Sie auf .
7. Markieren Sie in der Sicht ***Repository*** den Eintrag "Attributswert (Max)".
8. Wählen Sie in der Sicht ***Funktion*** per STRG- und Leertaste die Funktion **select.**
9. Geben Sie in der Funktion anstelle des Platzhalters "value" `[FVALUE]` ein.
10. Geben Sie in der Funktion anstelle des Platzhalters "position" den Wert 2 ein.
11. Klicken Sie auf .

    ⇨ Beim Import wird der erste Wert von FVALUE in das Feld "Attributswert" importiert, der zweite Wert in das Feld "Attributswert (Max)".




Anwenden der Funktion "select"

3.4.5 Warengruppensystem

Eine Besonderheit beim Import von BMEcat-Katalogen sind Warengruppenstrukturen des Katalogs. Der Katalog selbst enthält ein Struktursystem, nach dem die Artikel zusätzlich klassifiziert sind. Die Zuordnung erfolgt auf folgende Weise:


1. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag GROUP_SYSTEM_ID aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Kennung" unterhalb des Knotens "Kataloggruppensystem".
2. Nehmen Sie unter dem Knoten "Strukturgruppen" die weiteren Zuordnungen vor:
   - GROUP_ID ordnen Sie dem Feld "Strukturgruppen-Kennung" zu.
   - PARENT_ID ordnen Sie dem Feld "Vater-Kennung" zu.



Warengruppen zuordnen

3. Duplizieren Sie den Knoten "Artikel", indem Sie in der Sicht ***Repository*** in dessen Kontextmenü **Knoten duplizieren** wählen.
   - Der Knoten wird als "Artikel (2)" unterhalb des vorherigen Knotens "Artikel" angezeigt, der nun "Artikel (1)" heißt.
4. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag ART_ID aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Artikel-Nr." unterhalb des Knoten "Artikel (2)".
5. Ziehen Sie per Drag & Drop den Eintrag CATALOG_GROUP_ID aus der Sicht ***Datenquelle*** in die Sicht ***Repository*** auf das Feld "Katalogstrukturzuweisungen" unterhalb der Knoten "Artikel (2) > Klassifikation und Eigenschaften > Kataloggruppenzuweisungen".

6. Markieren Sie das Feld "Katalogstruktursystem" in der Sicht ***Repository.***
7. Geben Sie in der Sicht ***Funktion*** in Anführungszeichen den Namen des Katalogstruktursystems an wie unter GROUP_SYSTEM_ID aufgeführt.



Katalogstruktursystem zuordnen

3.5 Automatischer Import

Grundsätzliches

Zur automatisierten Datenübernahme aus Warenwirtschafts-, ERP- und anderen Systemen stellt Product 360 Desktop eine geeignete Standardschnittstelle zur Verfügung: den **Hotfolder.** Diese erlaubt die Integration in bestehende IT-Landschaften.


Wiederkehrende Importe großer Datenmengen können automatisiert über einen konfigurierbaren Ablageordner abgewickelt werden. Dieser wird auf eingehende Daten überwacht, das Gefundene auf Validität geprüft und im Anschluss ein neuer Importprozess oder eine Datenaktualisierung durchgeführt.

Diese Prozesse können Daten in Transferkataloge oder direkt in den Produktstamm importieren.

Über ein Dateinamensschema wird die eingehende Datei identifiziert und mit einem entsprechend vorbereiteten Import-Mapping verknüpft.

Die Administration dieser Verknüpfungen, das Dateinamensschema und weitere Einstellungen wie z. B. der Katalog, in den importiert wird, erfolgt über die Perspektive ***Hotfolder*** 174 im Client des Product 360 Desktop und ist durch entsprechende Berechtigungen 362 geschützt.

Import-Mappings 49, die für automatisierte Importe verwendet werden, sind auf herkömmliche Art und Weise im Mapping-Studio erstellt worden. Sie werden serverseitig gespeichert und über ihren zugeordneten Verwendungszweck zur Verfügung gestellt.




Mögliche rwendungszwec

In der Perspektive ***Prozessübersicht*** 84 können Sie sich sowohl über den Verlauf der Hotfolder-Verarbeitung als auch des Importvorgangs informieren. Ein Protokoll zeigt Ihnen detaillierte Informationen, etwaige Fehlermeldungen oder Warnhinweise.

3.5.1 Import-Details

Über die Perspektive **Hotfolder** verwalten Sie die automatischen Importvorgänge.



Perspektive Hotfolder

Die Perspektive **Hotfolder** bietet die folgenden Sichten:

1	***Hotfolder-Konfigurationen***74. Verwenden Sie Hotfolder-Konfigurationen, um alle automatischen Importvorgänge zu verwalten.
2	***Hotfolder-Gruppen***77. Verwenden Sie Hotfolder-Gruppen, um alle Gruppendefinitionen anzuzeigen.

Innerhalb der Hotfolder-Perspektive können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

1. Neue Konfigurationen und Gruppen**anlegen.** Klicken Sie auf das Symbol ✚ in der jeweiligen Sicht und der entsprechende Dialog öffnet sich.
2. Bestehende Konfigurationen und Gruppen **bearbeiten.** Klicken Sie doppelt auf den entsprechenden Datensatz, um den zugehörigen Dialog zu öffnen.
3. **Suchen** Sie nach bestehenden Konfigurationen, Gruppen, Filtern oder verwenden Sie die bekannte Gruppierfunktionalität.
4. **Löschen**Sie bestehende Konfigurationen und Gruppen.


Für die Bearbeitungsmöglichkeiten können Sie sowohl das Menü **Bearbeiten** oder das Kontextmenü verwenden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie keine Hotfolder-Konfigurationen und Hotfolder-Gruppen ändern, wenn die zugehörigen Dateien im Hotfolder vorhanden sind.

3.5.1.1 Hotfolder-Konfiguration

Mehrere Hotfolder-Einträge können zu Gruppen77 zusammengefasst werden. So können Sie unterschiedliche Importszenarien gebündelt durchführen, ohne dass sich Dateien gegenseitig blockieren. Für die Ausführung eines gruppenreferenzierten Imports ist die Reihenfolge der Datenkonfiguration ein wichtiges Kriterium und sollte vor der Ausführung nochmal geprüft werden.

Klicken Sie in der Sicht **Hotfolder-Konfiguration** doppelt auf den gewünschten Datensatz, um das Dialogfeld **Hotfolder-Konfiguration** zu öffnen.



Hotfolder-Konfiguration


Feld	Beschreibung
Kennung	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Konfiguration ein.
Dateimuster	Legen Sie das Dateimuster fest. Alle Dateien, die zum festgelegten Dateimuster passen, werden für den automatischen Import berücksichtigt. Sie können reguläre Ausdrücke oder die folgenden Platzhalter im Dateimuster verwenden: • Sternchen (*). Sucht nach Dateien mit mehreren Zeichen an der Stelle des Sternchens. Das Dateimuster *_1.csv berücksichtigt beispielsweise Dateien wie product_1.csv und item_1.csv. • Fragezeichen (?). Sucht nach Dateien mit einem Zeichen an der Stelle des Fragezeichens. Das Dateimuster *_item_?.csv berücksichtigt beispielsweise Dateien wie item_1.csv und item_2.csv. • Hash (#). Sucht nach Dateien mit einem Zeichen an der Stelle des Nummernzeichens. Verwenden Sie das Hash-Zeichen, wenn Sie Dateien zur gemeinsamen Verarbeitung gruppieren möchten. Bestehen mehrere Dateimuster mit einem Hash-Zeichen in einem Hotfolder, werden die Dateien, die dieselben Werte für das Hash-Zeichen haben, zusammen verarbeitet.

Feld	Beschreibung
	Falls der Hotfolder beispielsweise Dateien mit Dateimustern wie item_#.csv und product_#.csv enthält, werden die folgenden Dateien zusammen verarbeitet: • item_1.csv und product_1.csv • item_2.csv und product_2.csv • item_a.csv und product_a.csv Sie können die gruppierten Dateien zusammen verarbeiten, egal in welcher Reihenfolge Sie im Hotfolder vorliegen.
Import-Mapping	Legen Sie das Import-Mapping fest. Mappings werden anhand ihres Ziels identifiziert. Klicken Sie auf **Auswählen**, um alle Mappings mit dem Ziel **Hotfolder** anzuzeigen. Die Angabe eines Mappings ist optional, wenn vorbereitende Importschritte dafür definiert wurden.
Hotfolder-Gruppe	Wählen Sie eine Hotfolder-Gruppe aus der Liste aus.
Katalog	Geben Sie den zu importierenden Katalog an.
Gruppenzuordnung	Legen Sie die Gruppenzuordnung fest. Sie können bestehende Zuordnungen beibehalten oder überschreiben.
Struktur	Wählen Sie für den Import von Strukturgruppen das gewünschte Struktursystem aus.
Werteliste	Wählen Sie eine Werteliste aus.
Importmodus	Wählen Sie den Importmodus aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Alle Objekte importieren bzw. aktualisieren • Nur neue Objekte importieren • Nur vorhandene Objekte aktualisieren
Fehlermodus	Wählen Sie den Fehlermodus aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: • Tolerant (Objekt wird so weit wie möglich importiert) • Restriktiv (Objekt wird im Fehlerfall nicht importiert)
Testlauf	Legen Sie einen Zeitpunkt für einen Import-Testlauf fest. Sie können den Testlauf vor dem Import ausführen und den Import im Falle eines Fehlers abbrechen.
Status	Entfernen Sie das Häkchen, um die Hotfolder-Konfiguration zeitweise zu deaktivieren. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.

Experten-Tipp: Einem Hotfolder-Eintrag muss kein Mapping zugeordnet werden. Um Dateien für den Import vorzubereiten, können ein oder mehrere vorbereitende Importschritte definiert und dem eigentlichen Importprozess vorgeschaltet werden. Die Vorgehensweise ist mit der Nachbereitung von Exporten vergleichbar. Dabei werden die Schritte sequentiell in der vorgegebenen Reihenfolge abgearbeitet. Als vorbereitende Importschritte können z. B. das Aufsplitten von Dateien oder das Entpacken von ZIP-Dateien angesehen werden.

3.5.1.2 Hotfolder-Gruppen

Mit einem Doppelklick auf den jeweiligen Datensatz in der Sicht ***Hotfolder-Gruppen*** öffnen Sie untenstehenden Dialog.



Hotfolder-Gruppe bearbeiten

Lesen Sie genauere Details zu dieser Sicht:

Feld	Beschreibung
Kennung	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Gruppe ein.
Beschreibung	Hier können Sie eine detaillierte Beschreibung einfügen.
Typ	1.Sequentielle Abarbeitung, kein Warten auf Dateien (Mehrere Mappings, mehrere Dateien): Importe einer Gruppe werden nie parallelisiert, d. h. unabhängig von einer Reihenfolge sequentiell nacheinander ausgeführt. 2.Mehrdateien-Import, warten auf alle Dateien (Ein Mapping, mehrere Dateien): Ein Multi-File-Mapping wartet, bis alle erforderlichen Quelldateien eingegangen sind, erst dann kann der Import starten. **WICHTIG:** Für diesen Gruppentyp ist die im Mapping konfigurierte Reihenfolge der Dateien ausschlaggebend. Vergewissern Sie sich vor dem Import nach den jeweiligen Einstellungen. Über den Mapping-Auswahldialog der betreffenden Hotfolder-Konfiguration gelangen Sie zu den benötigten Informationen. Beispiel: Das Mapping erwartet zwei Dateien, Preise und Texte. Dafür muss in der Hotfolder-Konfiguration an erster Stelle die Preis-Datei, an zweiter die Datei mit den Texten angelegt sein. 3.Sequentielle Abarbeitung, warten auf Dateien (Mehrere Mappings, mehrere Dateien): Die Gruppe wartet, bis alle zu ihr gehörigen Dateien eingetroffen sind und arbeitet diese dann in der vorgegebenen Reihenfolge ab 4.Mehrfaches Datenauslesen (Mehrere Mappings, eine Datei): Eine einzelne Quelldatei soll mit mehreren, unabhängigen Import-Mappings in einer vorgegebenen Reihenfolge mehrfach importiert werden.
Dateisortierer	Finden sich im Hotfolder gemäß dem Datei-Muster identische Dateien, wird standardmäßig nach dem letzten Änderungsdatum sortiert. Alternative Sortiermechanismen sind möglich.

Feld	Beschreibung
Gruppeneinträge	Wenn der Gruppe schon Hotfolder-Einträge zugeordnet worden sind, so werden diese in dieser Tabelle angezeigt.
Zeitlimit	Sind mehrere Dateien für einen Importprozess vorgesehen, können Sie hier eine maximale Zeitspanne für die Wartezeit der Gruppe auf verbleibende Dateien eintragen. Dafür müssen Sie das Kästchen **Kein Zeitlimit** abwählen.

3.5.2 Technische Informationen

Die Ordnerstrukturen, die für die automatischen Importvorgänge erforderlich sind, werden während der Installation im Server erstellt. Das Installationsprogramm erstellt standardmäßig die folgenden Ordner:

1. Ordner **Hotfolder.** Enthält Dateien, die automatisch importiert werden.
2. Order **Processing.** Enthält Dateien, die für den automatischen Import im Hotfolder ermittelt werden. In den Dateien ist ein Zeitstempel enthalten, der angibt, zu welchem Zeitpunkt sie vom Hotfolder ermittelt wurden.
3. Ordner **Archive.** Enthält Dateien mit abgeschlossenem Importvorgang.
4. Ordner **Error handling.** Enthält Dateien, die nicht importiert werden konnten.


Das System durchsucht den Hotfolder nach neuen Dateien, die dem eingestellten Dateimuster entsprechen, ordnet der jeweiligen Konfiguration ein Mapping oder eine Gruppe zu und führt den Import durch.

3.6 Benutzerdefinierte Struktursysteme importieren

Sie können benutzerdefinierte Struktursysteme über den Import in den Product 360 Desktop laden und ggf. im Strukturedeitor weiter bearbeiten. Diese Variante ist besonders dann empfehlenswert, wenn Sie von einem anderen System die Informationen erhalten haben, z. B. einem Vorsystem oder einem Kunden- oder Lieferantensystem.

1. Erstellen Sie zunächst eine neue, leere Struktur.
2. Wählen Sie in der leeren Sicht ***Primärer Strukturbaum*** im Kontextmenü **Import**.
   - Die Perspektive ***Import*** wird geöffnet.
3. Erstellen Sie ein neues Importprojekt.
4. Binden Sie die Datendatei in die Sicht ***Datenquelle*** ein.
5. Erstellen Sie eine Zuordnung wie unter Import beschrieben, dabei sind die nötigen Zuordnungen:
   - Strukturgruppen-Kennung: Eindeutige Kennung der Gruppe innerhalb des Warengruppensystems; diese ist sprachunabhängig.
   - Vater-Kennung: Kennung der übergeordneten Gruppe; wenn sich die Gruppe auf der obersten Ebene befindet, muss dieser Wert "0" sein.

- Name: Name der Warengruppe, der auch in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** angezeigt wird; er kann in mehreren Sprachen eingepflegt werden.



Mehrsprachiges Struktursystem importieren

Darüber hinaus können Sie noch eine Beschreibung, die Reihenfolge innerhalb derselben Ebene sowie eine hierarchische Nummer für jede Warengruppe angeben.

Tipp: Falls während des Strukturimports z. B. wegen eines Stromausfalls der Server ausfällt, kann es passieren, dass es Strukturgruppen gibt, die keinen Eltern-Knoten haben und daher auch nicht angezeigt werden. Wählen Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** im Kontextmenü **Versteckte Gruppen der Struktur holen**, um diese Strukturgruppen sichtbar zu machen.

Nach dem Import des benutzerdefinierten Struktursystems können Sie es verwenden, um Artikel und Produkte zu klassifizieren.


3.7 Multimedia-Daten aufnehmen

Zusammen mit einer neuen Katalogdatei importieren Sie Multimedia-Verknüpfungen, jedoch nicht die Multimedia-Dateien selbst. Um Dateien in das System aufzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Multimedia-Anhänge.***
2. Öffnen Sie in Ihrem Datei-Browser das Verzeichnis, das die Dateien enthält.
3. Ziehen Sie die gewünschte(n) Datei(en) per Drag & Drop aus Ihrem Datei-Browser auf die gewünschte Kategorie in der Sicht ***Dokumentkategorien***.
   Wollen Sie die neuen Dateien einer neuen Dokumentkategorie zuordnen, so können Sie das gesamte Verzeichnis in die Sicht ***Dokumentkategorien*** ziehen und so eine neue Dokument-kategorie anlegen, die denselben Namen trägt wie das Verzeichnis.

⇨ Es werden Kopien der ausgewählten Daten im Product 360 Desktop-Dateisystem erstellt.

4. Falls bereits eine gleichnamige Datei existiert, müssen Sie entscheiden, ob diese durch die neue Datei ersetzt werden soll.



Überschreiben einer Datei

Hinweis: Wenn Sie Zugriff auf das Verzeichnis "CatalogImages" auf dem Product 360 Desktop-Server haben, können die Multimedia-Dateien direkt in Unterverzeichnis in "CatalogImages" kopiert werden.

3.8 Merge

Hinweis: Die Informatica Corporation bemüht sich, innerhalb von Product 360 Desktops vornehmlich deutsche Begriffe zu verwenden. Für den Merge ist es jedoch nicht gelungen, einen solchen zu finden. Deutsche Übersetzungen wie "Mischen", "Einmischen", "Vermischen", "Vermengen" oder dergleichen drücken nicht ausreichend aus, welcher Prozess sich hinter "Merge" verbirgt.


Der Merge-Prozess ermöglicht es, aus einer großen Anzahl von Artikeln bestimmte Werte in den Produktstamm zu übernehmen. Der Merge-Vorgang erscheint hierbei nicht als reiner "Kopieren und Einfügen"-Prozess, sondern Sie können je nach Anforderung für einzelne Bereiche unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Anhand der Einstellungen für die einzelnen Bereiche und Daten wird entschieden, wie diese in den Produktstamm übernommen werden. Es können feine Unterscheidungen gemacht werden, wie ein Ergebnis aussehen soll, wenn ein Wert eingelesen wird. Die Einstellungen nehmen Sie entweder global in den Benutzervorgaben 273 oder katalogspezifisch vor.

Tipp: Machen Sie sich mit den Details der Merge-Einstellungen vertraut, Sie können in der Sicht ***Merge-Vorschau*** 81 die Auswirkungen der einzelnen Einstellungen simulieren.

Durch den Merge-Prozess werden in jedem Fall so viele Artikel im Produktstamm angelegt oder – falls die Artikel bereits im Produktstamm vorhanden sind – überschrieben, wie im Lieferantenkatalog (oder in einem Sortiment des Lieferantenkatalog) enthalten sind. Ein Artikel im Lieferantenkatalog wird als "identisch" mit einem Artikel im Produktstamm identifiziert, wenn eine "systeminterne Referenz" zwischen diesen beiden Objekten existiert. Diese systeminterne Referenz kann nur durch den Merge erzeugt werden.

Information: Sie können durch den Merge niemals die Artikelnummer aus dem Lieferanten-katalog in den Produktstamm übernehmen.

1. Markieren Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** 94 den entsprechenden Lieferantenkatalog. Der Merge-Prozess wird im Kontext des zu "mergenden" Lieferantenkatalog ausgeführt.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Merge**.
   - Die Perspektive ***Merge*** öffnet sich.



Aufruf des "Merge"

Tipp: Wenn Sie irrtümlich einen falschen Katalog gewählt haben, können Sie den Merge-Kontext jederzeit ändern, indem Sie den richtigen Katalog in der Sicht ***Kontextauswahl*** markieren und im Kontextmenü **Als Standardkatalog setzen** wählen.

Die Perspektive ***Merge*** besteht aus drei Fenstern, die folgende Sichten enthalten:

- oben links ***Kontextauswahl***, ***Primärer Strukturbaum*** 218 und ***Artikelsuche*** 97
- oben rechts ***Artikel #1*** 103
- unten links ***Merge-Vorschau***

Die Übersicht der Merge-Vorgänge finden Sie in der Perspektive ***Prozessübersicht.*** 84

3.8.1 Merge-Vorschau

Wenn die Sicht ***Merge-Vorschau*** noch leer ist, wählen Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** einen bestimmten Lieferantenkatalog aus und lassen Sie die Artikel in der Sicht ***Artikel #1*** anzeigen. Die Sicht ***Merge-Vorschau*** zeigt zu einem markierten Artikel die Ergebnisse eines Merge an.

Die erste Spalte der Sicht ***Merge-Vorschau*** listet die verfügbaren Datenarten in einer Baumstruktur auf. Der größere rechte Teil der Sicht besteht aus den drei Spalten "Aktueller Produktstamm (Basis)", "<Katalogname>" und "Simulierter Produktstamm". Die erste dieser drei Spalten zeigt die Werte an, die der Product 360 Desktop zu diesem Artikel im Produktstamm gefunden hat, während die mittlere Spalte die Werte des aktuell in der Sicht ***Artikel #1*** markierten Artikels darstellt. Die rechte Spalte schließlich ergibt sich aus den beiden vorangegangenen Spalten unter Berücksichtigung Ihrer Merge-Einstellungen. 82

Hinweis: Wie der Spaltenname schon sagt, handelt es sich um eine Simulation. Sie können mit den Merge-Einstellungen experimentieren und sich so mit diesen vertraut machen.

Wenn Sie in der Sicht ***Merge-Vorschau*** in der Spalte "Datenart"einen Bereich aufklappen, werden Unterschiede zwischen dem Lieferantenkatalog und dem Produktstamm rot hinterlegt angezeigt. Wenn Sie die Maus über einen Eintrag bewegen, erhalten Sie einen Tooltipp, der für den gewählten Eintrag die Unterschiede anzeigt. Sie können diesen Tooltipp mit der F2-Taste vergrößern.

In der Sicht stehen Ihnen folgende Symbole zur Verfügung:

- : öffnet alle Knoten der Spalte "Datenart"
- : schließt alle Knoten der Spalte "Datenart"
- : Hier können Sie die Merge-Einstellungen festlegen.
- : Öffnet einen Dialog, über den Sie den Merge-Vorgang einplanen können.
- : Hier können Sie auswählen, welche Knoten in der Spalte "Datenart" angezeigt werden sollen.
- : reduziert die Darstellung auf die Datensätze, die unterschiedliche Inhalte haben

Tipp: Wenn Sie bestimmte Artikel nicht mergen wollen, so verwenden Sie ein Sortiment, das diejenigen Artikel umfasst, die Sie auch tatsächlich in Ihren Produktstamm übernehmen wollen.

Multimedia-Anhänge

Wenn Multimedia-Anhänge vorhanden sind, werden sind in der Merge-Vorschau als Vorschaubild angezeigt. Wenn Sie die Maus über das Vorschaubild bewegen, erhalten Sie einen Tooltipp, der für den gewählten Eintrag die Unterschiede anzeigt. Nach dem drücken der F2-Taste können Sie diesen Tooltipp mit der Maus vergrößern.

3.8.2 Merge-Einstellungen setzen


Über die Merge-Einstellungen können Sie detailliert festlegen, welche Daten in den Produktstamm übernommen werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zu wissen:

- Welche Daten liegen bereits im Produktstamm vor?
- Welche neuen Daten stehen zur Verfügung?
- Welche Auswirkungen hat die Übernahme der neuen Daten auf die bestehenden und unter welchen Umständen soll dies geschehen?

Hinweis: Bedenken Sie, dass aufgrund Ihrer internen Geschäftsprozesse der Zustand der Informationen in Ihrem Produktstamms in einigen Bereichen wesentlich besser sein kann als die Informationen, die Sie von Ihrem Lieferanten bekommen.

Sie können die Merge-Einstellungen global in den Benutzervorgaben unter **Verwaltung > Einstellungen > Merge-Vorschau** festlegen oder katalogspezifisch anpassen, indem Sie in der Sicht ***Merge-Vorschau*** im Sichtenmenü **Merge-Einstellungen** aufrufen. Für den Merge gibt es vier verschiedene Modi:

- Ergänzen: Neue Inhalte werden ergänzt, bestehende Inhalte aber nicht verändert.
- Ersetzen: Alle Inhalte im Produktstamm werden überschrieben, darüber hinaus werden Inhalte im Produktstamm gelöscht, wenn diese nicht im Lieferantenkatalog enthalten sind.
- Ignorieren: Inhalte werden nicht übernommen.
- Überschreiben: Neue Inhalte werden ergänzt; im Produktstamm vorhandene Inhalte werden überschrieben, wenn sie im Lieferantenkatalog vorhanden sind, ansonsten bleiben sie unverändert.



Merge-Einstellungen


Jeder dieser Modi kann für einen Bereich oder für jedes Feld innerhalb dieses Bereichs eingestellt werden. In der Spalte "Datenart" sind die verschiedenen Bereiche durch Fettschrift gekennzeichnet. Durch Klick auf das Plussymbol am Beginn der Tabellenzeile werden die einzelnen Felder innerhalb dieses Bereiches angezeigt und können abweichend eingestellt werden.

Den Modus stellen Sie ein, indem Sie in der Spalte "Einstellungen" durch einen Mausklick die Auswahlliste öffnen und den gewünschten Wert setzen. Die Auswirkung der Einstellungen wird in der Sicht ***Merge-Vorschau*** anhand des aktuell gewählten Artikels simuliert.

3.8.3 Merge einplanen

Um den Merge entsprechend der eingestellten Optionen durchzuführen, müssen Sie ihn "einplanen".

1. Wählen Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Merge-Vorschau*** **Merge einplanen...**.
   - Der Dialog zum Einplanen des Merge öffnet sich.



Merge einplanen

2. Geben Sie an, ob der gesamte Katalog oder nur ein Sortiment des Katalogs "gemergt" werden soll.
3. Geben Sie an, ob der Merge entweder "So bald wie möglich" oder durch Angabe von Datum und Uhrzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt werden soll.
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Der Merge wird gestartet bzw. eingeplant. Den Merge-Vorgang können Sie in der Perspektive ***Prozessübersicht*** 84 überwachen.

3.8.4 Merge von Charakteristikwerten

> Hinweis: Charakteristiken werden in Product 360 Web verwaltet. Eine Definition von Charakteristiken und Charakterstikwerten finden Sie in der Benutzerdokumentation von Product 360 Web.

In den Mergeeinstellungen werden für Charakteristikwerte im Gegensatz zu den anderen Datenarten nur zwei Mergemodi unterstützt:

- Ignorieren
- Überschreiben

Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, die Menge der zu "mergenden" Charakteristikwerte einzuschränken, indem Sie nur bestimmte Basischarakteristiken auswählen. Es werden dann nur die Charakteristikwerte dieser Basischarakteristiken inklusive aller untergeordneten Charakteristiken (komplette Hierarchie) "gemergt".

3.9 Prozessübersicht

In der Perspektive ***Prozessübersicht*** werden Ihnen alle laufenden und abgeschlossenen Product 360 Desktop-Prozesse angezeigt. Die Sicht ***Übersicht*** auf der linken Seite zeigt in einer baumartigen Struktur die Prozesskategorien an:

- Datenübernahme: Hotfolder-Datenverarbeitung, Importvorgänge, Mergevorgänge

- Datenqualität: Datenqualität-Prüfung (einmalig), Datenqualität-Prüfung (wiederholt)
- Datenpflege: Qualitätsprüflauf, Suchen und Ersetzen, Setzen, Versionierung
- Publikationen: Exportvorgänge (einmalig), Exportvorgänge (wiederholt), Testexportvorgängef
- Systemprozesse: Aktualisierung Artikel-Strukturgruppen-Zuordnung, Aktualisierung EGD-Strukturgruppen-Zuordnung, Aktualisierung Strukturgruppenmerkmale, Aktualisierung der Bildversionen, Aktualisierung des Modifikationsdatums, Aktualisieren von Aufgaben, Entfernen gelöschte Objekte, Entfernen obsoleter Abfrageergebnisse, Entfernen obsoleter Prozesse, Entfernen obsoleter Workflows, Merkmalsübernahme der Produktartikel, Neues Derivatsschema (bei Anbindung an das Product 360 PIM Media Manager), Prüfe auf eskalierte Aufgaben, Vorschaubildgenerierung, Zuordnung des Multimedia-Anhangs.

Hinweis: Die Liste der Prozesskategorien kann bei Ihrem System abweichen, da diese von Ihrem Product 360 Desktop-Berater konfiguriert werden können.

Auch werden alte Einträge der Systemprozesse in regelmäßigen Abständen automatisch gelöscht, die Dauer ist ebenfalls durch Ihren Product 360 Desktop-Berater einstellbar.

Wählen Sie hier die Kategorie aus, zu der Sie in der Sicht ***Aktuelle und vergangene Prozesse*** die Prozesse ansehen wollen. In der Sicht ***Protokoll*** sehen Sie zu einem ausgewählten Prozess das Protokoll, wenn es dieses gibt. Wenn Sie auf eine Zeile im Protokoll doppelklicken, öffnet sich eine Detailansicht des Eintrags.

Tipp: Da diese Prozesse meist einen beträchtlichen Umfang an Daten betreffen, können die Kategorien dafür genutzt werden, um via Kontextmenü gezielt auf einen bestimmten Datenbereich zugreifen zu können. So können Sie in der Prozesskategorie "Mergevorgänge" alle in den Produktstamm überführten Artikel ermitteln, um sie einer weiteren Bearbeitung wie z. B. als Aufgabe zur Verfügung zu stellen.

Wenn Sie den Button wählen, werden nur selbst eingeplante Prozesse aufgelistet.

Hinweis: In der Spalte "Anzahl" der Sicht ***Protokoll*** sehen Sie die Anzahl der betroffenen Objekte zu einem Eintrag. Über das Kontextmenü der Zeile können Sie **Zeige Objekte** aufrufen, um diese in einer neuen Sicht anzuzeigen.

Abhängig von dem ausgewählten Prozess stehen Ihnen in der Sicht ***Aktuelle und vergangene Prozesse*** verschiedene Optionen des Kontextmenüs zur Verfügung:

Bereich	Option	Beschreibung
Import	Zeige in Import-Perspektive	Öffnet das zugehörige Importprojekt in der Perspektive Import.
	Exportiere Import-Projekt als Zip-Datei	Lädt das Importprojekt (Datendatei und Mapping-Datei) als Zip-Archiv in das von Ihnen angegebene Verzeichnis herunter.

Bereich	Option	Beschreibung
	Zeige importierte Objekte	Abhängig vom Import haben Sie über ein Untermenü weitere Auswahlmöglichkeiten, so werden Ihnen z. B. Artikel in der Sicht Artikel #1 angezeigt und Strukturgruppen in der Sicht Klassenliste.
	Performanz-Analyse	Technischer Dialog; über diesen können Consultants der Informatica Corporation Verbesserungsmöglichkeiten für den Import prüfen.
Export	Exportdatei(en) herunterladen	Lädt die exportierten Dateien in ein lokales Verzeichnis herunter. Dazu gehören die Datendateien und das Multimedia-Archiv, sofern eines erzeugt wurde. Die Dateien können dabei komprimiert werden.
	Export wiederholen	Öffnet den Dialog "Exportprofil exportieren". Der ausgewählte Exportvorgang kann mit den verwendeten Parametern wiederholt werden.

3.10 Importieren von Charakteristikwerten

Hinweis: Die Charakteristik muss vorher definiert sein.

Wichtig für den Import:

- Die Charakteristikwerte müssen zu den Charakteristiken passen
- Als übergeordneter Charakteristik ID für die Basischarakteristik muss "root" definiert werden.
- Bestehende Charakteristikwerte die nicht im aktuellen Import vorhanden sind, werden gelöscht. Dies gilt nicht für nicht vorhandene "Basischarakteristiken".
- Es können nur komplette Charakteristikhierarchien importiert werden. Bei unvollständigen Hierarchien wird der Import für den kompletten Artikel abgebrochen. Dies gilt auch für den toleranten Importmodus.

Die Spalte "Struktur" zeigt Ihnen die Datenfelder an, denen Sie zu importierende Daten zuordnen:

Struktur	Beschreibung
Artikel-Nr.	Die Artikelnummer
Datensatzkennung	Die Datensatzkennung des Charakteristikwertes ("Datensatz ID").
Elterndatensatzkennung	Die Datensatzkennung des übergeordneten Charakteristikwertes
Reihenfolge	Die Reihenfolge der Charakteristikwerte unter einem Elterndatensatz.
Charakteristik	Die Charakteristikkennung
Sprache	Die Sprache für den importieren Wert
Wert	Der importierte Wert

4 Datenpflege

Der Kern Ihres Artikeldatenbestandes ist der sogenannte Produktstamm. Der Produktstamm umfasst mindestens alle Artikel bzw. Produkte, die z. B. für einen Webshop oder Print-Katalog ausgegeben werden sollen. Produkte verwenden Sie, um artikelübergreifende Informationen zentral zu pflegen. Für manche Katalogkonzepte sind differenziertere Verzweigungen notwendig, um ein bestehendes Beziehungsgeflecht abbilden zu können. Dafür werden dann z. B. Varianten eines Produkts benötigt, die den Artikeln "vorgeschaltet" werden.

Jeder Artikel muss je nach Ausgabeziel mit entsprechenden Informationen versehen werden. Typische Artikeldaten sind:

- Angaben zur Identifizierung des Artikels, z. B. Artikelnummer
- Bestellinformationen
- Preise
- Bildinformationen
- Produktmerkmale und Produktbeschreibungen (die möglicherweise für unterschiedliche Zielsysteme unterschiedlich geführt werden)
- Einordnung in eine Katalogstruktur
- Referenzen auf andere Artikel

Darüber hinaus benötigen Sie Daten, die zur Auswahl und Strukturierung der Artikel in den auszugebenden Katalogen verwendet werden, sowie Daten, die die Katalogkopfdaten selbst betreffen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Pflege von benutzerdefinierten Klassifikationssystemen und um das Erstellen von Sortimenten. Zum anderen werden für jeden anzulegenden Katalog ein Kunde und ein Lieferant benötigt.

Die Datenpflege ist von zentraler Bedeutung im Product 360 Desktop. Für die meisten zu erledigenden Aufgaben gibt es mehrere Wege. Welchen Sie wählen, hängt von den Prozessen in Ihrem Unternehmen ab. Sie erhalten hier im Folgenden einen Überblick über die vorhandenen Funktionen.

4.1 Rechtschreibprüfung

Ein Produktinformationsmanagement-System ist, wie eingangs bereits beschrieben, eine komfortable Möglichkeit der zentralen Verwaltung aller Informationen zu Ihren Produkten. Um die Vorteile eines solchen Systems wahren zu können, müssen diese Informationen einheitlich gehandhabt und korrekt gespeichert werden. Bei vorhandenen multilingualen Texten wird die Wichtigkeit einer Prüfung auf Rechtschreibung noch deutlicher, denn diese Daten werden in der Regel veröffentlicht. Aber was bedeutet Rechtschreibung?

Die Rechtschreibung kann als Gesamtheit der Schreibkonventionen respektive Erwartungshaltungen oder Normen innerhalb einer Sprachengemeinschaft angesehen werden. Die deutsche Rechtschreibung, also die Orthographie, setzt sich aus den Worten "ortho" und "graphie" zusammen. Diese stammen aus dem Griechischen und bedeuten:

Ortho: "Richtig" schreiben in Bezug auf die Bemühungen, keine Fehler zu machen, um den Konventionen zu entsprechen.


Graphie: Richtig "schreiben" in Bezug auf die Analyse und Interpretation der geschriebenen Sprache selbst, also in Bezug auf die Bemühungen, das System der geschriebenen Sprache als solches zu realisieren.

Die Rechtschreibprüfung wird meist in zwei verschiedenen Modi angeboten:

- Während der Eingabe, auch als SCAYT (**S**pell **C**heck **A**s **Y**ou **T**ype) bekannt oder
- durch explizites Aktivieren eines dafür festgelegten Symbols als Schalterfunktionalität.

In fast jedem modernen Texteditor ist eine automatische Rechtschreibprüfung integriert, die auch als "*software-gestütztes Verfahren zur Korrektur von Rechtschreib- oder Tippfehlern in elektronisch vorliegenden Texten*" bezeichnet wird. Dazu werden Wörterbücher für die jeweils zu prüfende Sprache benötigt. Wie Sie die notwendigen Einstellungen handhaben, die gewünschten Sprachunterstützungen realisieren und letztlich die Rechtschreibprüfung anwenden, erfahren Sie in den nächsten Kapiteln.

Grundsätzlich gilt, dass Sie die administrativen Funktionalitäten nur nutzen können, wenn Sie von Ihrem Administrator die nötige Berechtigung zugewiesen bekommen haben.



Wörterbuch-Aktionsrechte

Um einem Benutzer das Recht zu geben aus dem Dialog oder Textfeld im Product 360 Desktop resp. Product 360 Web ein Wort hinzuzufügen, benötigt er nur das Recht 'Wörter zum Wörterbuch für Rechtschreibprüfung hinzuzufügen' und Objektrechte auf das Wörterbuch in der gewünschten Sprache.

Es besteht auch die Möglichkeit, Benutzern nur das Recht zu geben, Wörter vorzuschlagen: In diesem Fall werden Wörter in das Wörterbuch übernommen, aber als nicht aktiv gekennzeichnet. Nach Aktivierung durch einen berechtigten Benutzer stehen diese dann zur Verfügung.

Hinweis: Der Product 360 Desktop gibt Ihnen die Möglichkeit, frei erhältliche Wörterbücher als Grundlage der Rechtschreibprüfung einzubauen und eigene Worte einzupflegen. Ersteres ist in einer separaten Anleitung beschrieben und kann von Ihrem Product 360 Desktop-Berater realisiert werden.

4.1.1 Wörterbücher pflegen


Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten, Wörterbücher dem Product 360 Desktop hinzuzufügen. Zum einen können Sie **bestehende Wörterbücher** in einem speziellen Server-Verzeichnis ablegen.

Zum anderen können Sie Wörterbücher importieren. Diese müssen im UTF-8-Format vorliegen, um auch Sonderzeichen unterstützen zu können. Voraussetzung ist, dass die Worte zeilenweise angeordnet und durch einen Zeilenumbruch getrennt sind.

Import von Wörterbüchern

Für den Import eines Wörterbuches gehen Sie wie folgt vor:


1. Öffnen Sie die Perspektive ***Import***.
2. Durch öffnen Sie ein neues Import-Projekt.
3. Im darauf sich öffnenden Mapping-Dialog wählen Sie die Option "Neues Mapping".
4. Fügen Sie als ***Datenquelle*** das gewünschte Wörterbuch aus und bestätigen die Einstellungen.
5. Der Formateinstellungen-Dialog zeigt Ihnen die Anordnung der Felder. Übernehmen Sie diese Einstellungen und schließen den Dialog durch **OK**.
6. In der Perspektive wird das Wörterbuch in der Sicht ***Datenquelle*** angezeigt. Doppelklicken Sie auf den Eintrag des Wörterbuches, um auf den Inhalt zugreifen zu können.
7. Verfahren Sie in der Sicht ***Repository*** mit der Struktur "Wort" genauso. Durch Ziehen des Eintrags auf den Wert "Wort" erzeugen Sie eine Verknüpfung, das mit einem blauen Häkchen davor gekennzeichnet wird.
8. Starten Sie nun durch den Import. Hier können Sie eingeben, in welches Wörterbuch importiert werden soll und ob dies sofort oder zu einer bestimmten Uhrzeit durchgeführt werden soll. In der Perspektive ***Prozessübersicht*** können Sie den Verlauf des Imports überwachen sowie das Protokoll einsehen. Auf das Ergebnis des Imports können Sie über die Perspektive ***Wörterbücher*** zugreifen.



Einfacher Import eines Wörterbuches

Eigene Wortlisten pflegen

Zusätzlich können Sie bei der Bearbeitung und anschließenden Rechtschreibprüfung Wörter diesen Wörterbüchern hinzufügen. Diese sind über die Perspektive ***Wörterbücher*** einseh- und editierbar.



Wörterbücher-Perspektive


Hier können Sie

- sich über weitere Felder einblenden lassen, die Auskunft über die Anlage- resp. Bearbeitungshistorie geben.

- über ☑ in der Spalte "Aktiv" entscheiden, ob ein Wort tatsächlich ins Wörterbuch übernommen oder durch Deaktivieren des Häkchens ausgeschlossen werden soll .

4.1.1.1 Rechtschreibprüfung verwalten

Wie alle Parameter werden auch die Einstellungen für die Rechtschreibprüfung über das **Benutzereinstellungen**-Menü verwaltet.




Benutzereinstellung für die Rechtschreibprüfung

Hier können Sie die Rechtschreibprüfung aktivieren resp. deaktivieren durch Setzen resp. Entfernen des Häkchens. Außerdem bekommen Sie die Information über alle installierten Wörterbücher aufgelistet.

4.1.2 Rechtschreibprüfung anwenden

Um den Bearbeitungsfluss nicht zu stören, ist die Rechtschreibprüfung über eine Schalterfunktion implementiert. Dies bedeutet, dass Sie über die Prüfung aufrufen bzw. abstellen können. **Wichtig ist, dass bei aktivierter Prüfung keine andere Bearbeitung der Zeichenfolgen möglich ist, sondern nur einen Lesezugriff erlaubt.** Erst nachdem diese explizit beendet wurde.


Die Rechtschreibprüfung wird nur auf sprachabhängige Felder durchgeführt. Dafür wird das Wörterbuch zugrundegelegt, das der zugeordneten Sprache eines Feldes entspricht. Da Felder in unterschiedlicher Form angeboten werden, unterscheidet sich auch die Ausführungsweise der Prüfung.



einem Feld zugewiesene Sprache

Rechtschreibprüfung in einzeiligen Einträgen


In Tabellen und Dialogen werden alle Werte einzeilig dargestellt. Voreinstellung ist hier die aktivierte Rechtschreibprüfung. Über das Kontextmenü des aktuellen Feldes können Sie diese deaktivieren und die Zeichenfolgen wie gewohnt bearbeiten. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, einzelne Begriffe in das Wörterbuch hinzuzufügen.



Kontextmenü bei feldbezogener Prüfung


Rechtschreibprüfung im Texteditor

Wenn Sie mehrzeilige Einträge bearbeiten wollen, können Sie über … den Texteditor aufrufen. Hier ist eine komfortablere Bearbeitung möglich. Nach Aktivieren der Rechtschreibprüfung sieht der Editor z. B. folgendermaßen aus:



aktivierte Rechtschreibprüfung im Texteditor

Alle rot dargestellten Zeichenketten sind dem Wörterbuch unbekannt oder falsch geschrieben. Durch Klicken auf eine markierte Zeichenfolge rufen Sie das Kontextmenü auf. Hierüber können Sie die Begriffe zum Wörterbuch hinzufügen oder aus vorhandenen Vorschlägen eine alternative Schreibweise auswählen.



Kontextmenü des Texteditors

Sie müssen nicht alle markierten Zeichenketten abarbeiten. Es ist jederzeit möglich, wieder durch ABC in den Bearbeitungsmodus zurück zu wechseln.

Tipp: Der Administrator kann über das Repository-Modul Felder von der Rechtschreibprüfung ausschließen oder explizit in die Prüfung einbeziehen. Eine Beschreibung hierzu ist in einer separaten Dokumentation zu finden.

4.2 Artikel oder Produkte finden

Um Artikel, Produkte oder deren Varianten zu finden, stehen Ihnen im Product 360 Desktop umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Sie müssen stets als Erstes entscheiden, in welchem "Datentopf" Sie suchen möchten; dies kann ein bestimmter Lieferantenkatalog (nur Artikel) oder Ihr

Produktstamm (Artikel oder Produkte) sein. Um dies festzulegen, steht Ihnen die Sicht ***Kontextauswahl*** zur Verfügung.

Daneben können Sie über die Artikelsuche oder die Navigation in Struktursystemen die gewünschten Daten finden.

4.2.1 Kontextauswahl

Die Sicht ***Kontextauswahl*** ist eine zentrale Sicht zur Orientierung im Product 360 Desktop. Aktionen, Aufgaben und Darstellungen beziehen sich in der Regel immer auf einen bestimmten Kontext. In einer Baumansicht werden alle verfügbaren Kontextbereiche angezeigt, durch die Sie navigieren und so den gewünschten Kontext auswählen können. Die Hauptknoten sind:

- Datenübernahme
  Der Datenübernahmebereich umfasst in der Regel importierte Kataloge Ihrer Lieferanten. (Wenn der Knoten leer ist, haben Sie noch keine Kataloge importiert.) Im Datenübernahmebereich verwalten Sie die Eigenschaften der importierten Kataloge und prüfen sie auf ihre Vollständigkeit. Um einen neuen Katalog zu importieren, müssen Sie diesen zuerst anlegen.
- Produktstamm
  Der Produktstamm ist "Ihr" Katalog, er ist die "Zentrale". Hier werden alle Produktinformationen gepflegt, die Sie später an anderen Stellen nutzen wollen.
- Exportprofile
  Mit Exportprofilen können Sie aus Ihrem Produktstamm Artikel exportieren und diese für einen bestimmten Zweck aufbereiten. Sie können z. B. aus dem Produktstamm ein Sortiment in englischer Sprache erstellen und dies exportieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im separaten Product 360 Desktop-Exporthandbuch.

Mit der Auswahl eines bestimmten Eintrags in der Sicht ***Kontextauswahl*** "fokussieren" Sie den Product 360 Desktop auf z. B. einen Lieferantenkatalog. Dieses "Fokussieren" oder "Setzen des Kontextes" erfolgt, indem Sie über dem gewünschten Eintrag das Kontextmenü einblenden. Dort rufen Sie **Als Standardkatalog setzen** auf. Andere Darstellungselemente berücksichtigen nun in weiteren Aktionen diesen Kontext. Wenn Sie z. B. einen Artikel suchen möchten, sucht der Product 360 Desktop den Artikel im gesetzten Katalog.

Tipp: Wie der aktuelle Fokus gesetzt ist, können Sie jederzeit im Programmtitel ablesen.

Sie können im Kontextmenü eines Katalogs oder Ihres Produktstamms **Zeige Artikel** bzw. **Zeige Produkte** aufrufen – auch dann, wenn der entsprechende Kontext anders fokussiert ist. Die Funktion bewirkt, dass die enthaltenen Artikel oder Produkte in einer Tabelle aufgelistet werden. Die Tabelle ihrerseits stellt vielfältige Sortier- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung, die vielfach schon ausreichen, um den oder die Artikel bzw. Produkte zu finden.

Tipp: Stellen Sie sich die Sichten ***Kontextauswahl*** und ***Artikel #1*** bzw. ***Produkte #1*** wie einen Dateiexplorer Ihres Betriebssystems vor: links die Ordner, rechts die Daten.

In Abhängigkeit davon, welchen Kontext Sie gewählt haben, stehen Ihnen verschiedene Optionen im Kontextmenü zur Verfügung. Diese bewirken zum einen den Aufruf von Perspektiven wie z. B. die Perspektive ***Explorer*** oder ***Erstklassifikation (Artikel)***. Zum anderen haben Sie Zugriff auf Funktionen, die Sie in dieser Form sonst in keinem Menü finden können.


Wenn Sie im Bereich "Datenübernahme" einen Lieferantenkatalog markiert haben und das Kontextmenü aufrufen, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	**Beschreibung**
Zeige >	Hier legen Sie im weiteren Untermenü Kriterien fest, die die anzuzeigenden Daten eingrenzen, z. B. dass Artikel angezeigt werden sollen, die einen bestimmten Pflegestatus noch nicht erreicht haben. Bei dieser Funktion werden die Daten direkt aus der Datenbank geholt, d. h. es handelt sich nicht um einen Filter auf die aktuelle Sicht ***Artikel #1*** (oder ***Produkte #1***), die möglicherweise bereits anderweitig eingeschränkt ist. Betrachten Sie die Liste als "aktuellen Bericht", d. h. auch wenn Sie ein Objekt bearbeiten, bleibt die Liste in diesem Zustand, bis Sie die Funktion erneut aufrufen.
Explorer (Artikel)…	Öffnet die Perspektive ***Explorer (Artikel).***
Zeige Artikel	Zeigt Artikel eines Lieferantenkatalogs oder des Produktstamms in der Sicht ***Artikel #1*** an. Der Product 360 Desktop öffnet automatisch die Sicht ***Artikel #1***, wenn sich keine Sicht in der Perspektive befindet, die auf die Sicht ***Kontextauswahl*** "hört". Da **Zeige Artikel** im Kontextmenü fett hervorgehoben ist, genügt es, wenn Sie einen Doppelklick auf den entsprechenden Katalog ausführen. **Zeige Artikel** ist die Standardfunktion für das Doppelklickereignis über einem Katalog oder dem Produktstamm.
Bearbeite Artikel >	Über das Untermenü können Sie Einkaufs- oder Verkaufspreise löschen.
Als Standardkatalog setzen	Mit dieser Funktion legen Sie einen Katalog fest, in dessen Kontext Sie sich bewegen wollen.
Löschen	Löscht einen Lieferantenkatalog. Da der Löschvorgang unwiderruflich ist, werden Sie vor dem Löschen durch eine Sicherheitsabfrage darauf hingewiesen. Beantworten Sie die Frage mit **Ja**, wenn Sie den Katalog löschen wollen. **Beachten Sie, dass der Löschvorgang je nach Größe des Katalogs etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.** Verwenden Sie **Ansicht > Aktualisieren**, um die Ansicht in der Sicht ***Kontextauswahl*** neu aufbauen zu lassen. Eventuell von anderen Mitarbeitern gelöschte Kataloge werden dann nicht mehr dargestellt.

Funktion	Beschreibung
Aktualisieren	Bewirkt, dass der Product 360 Desktop die Einträge zum Knoten "Datenübernahme" neu anzeigt. Von anderen Benutzern angelegte Kataloge können so angezeigt werden. Kataloge die von anderen Benutzern gelöscht wurden, werden ebenfalls erst nach dem Aufruf von **Ansicht > Aktualisieren** aus der Sicht entfernt. Beim Neustart des Product 360 Desktops ist die Sicht immer aktuell.
Importieren	Öffnet die Perspektive ***Import***.
Merge	Öffnet die Perspektive ***Merge***.
Zeige Warengruppen-struktur	Zeigt das Warengruppensystem in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** an, sofern der Lieferantenkatalog eine Zuordnung zu einem Warengruppen-system hat.
Erstklassifikation (Artikel)…	Öffnet die Perspektive ***Erstklassifikation (Artikel)***.
Mehrfachklassifikation (Artikel)…	Öffnet die Perspektive ***Mehrfachklassifikation (Artikel)***.
Eigenschaften...	Öffnet den Dialog "Eigenschaften". In diesem sehen Sie allgemeine Informationen zum Katalog, dessen Referenzen, Versionen und den Objektrechten.
Objektrechte...	Öffnet den Dialog zur Bearbeitung der Objektrechte. Hier können Sie Benutzer oder Benutzergruppen hinzufügen und diesen folgende Berechtigungen zuordnen: • Lesen: Objekt darf nur gelesen werden. • Schreiben: Objekt darf gelesen und verändert werden. • Löschen: Objekt darf gelesen, verändert und gelöscht werden. • Vollzugriff: beinhaltet die Rechte Lesen, Schreiben, Löschen sowie das Ändern der Objektrechte

Im Kontextmenü des Produktstamms stehen Ihnen nicht alle oben aufgeführten Funktionen zur Verfügung, da diese nur im Kontext eines Lieferantenkatalogs ausführbar sind. Dagegen steht Ihnen nur im Kontextmenü des Produktstamms **Zeige Produkte** zur Verfügung. Damit zeigen Sie in der Sicht ***Produkte #1*** die Produkte an.

Hinweis: Sie können die Anzeige der Lieferantenkataloge oder Exportprofile im Baum sortieren. Wählen Sie hierfür im Kontextmenü des Knotens "Datenübernahme" bzw. "Exportprofile" **Sortieren > ...**.



Sortieren

4.2.2 Suche

Nutzen Sie zum Suchen von Artikeln, Produkten oder Strukturgruppen die Sichten ***Artikelsuche, Produktsuche*** oder ***Strukturgruppensuche.*** Die ***Artikelsuche*** ist Teil der Perspektive ***Explorer (Artikel)*** genauso wie die Sicht ***Produktsuche.***

Rufen Sie über **Perspektiven > Sicht öffnen** die Sicht ***Strukturgruppensuche*** auf. Das Suchverfahren ist in allen Sichten gleich.

Vergleichsoperatoren

Sie können die folgenden Suchoperatoren verwenden, um Datensätze zu finden:

- **ist gleich**. Sucht nach der genauen Zeichenfolge.
- **beginnt mit**. Sucht nach Datensätzen, die mit der angegebenen Zeichenfolge beginnen.
- **enthält**. Sucht nach Datensätzen, die die im Suchtext angegebenen Werte enthalten.
- **nicht gleich**. Sucht nach Datensätzen, die nicht dem eingegebenen Suchtext entsprechen.
- **Platzhaltersuche**. Unterstützt die Platzhalterzeichen Unterstrich (_) und Prozent (%) und sucht nach Datensätzen, die dem Muster des Suchtextes entsprechen.
- **verneinte Platzhaltersuche**. Unterstützt die Platzhalterzeichen Unterstrich (_) und Prozent (%) und sucht nach Datensätzen, die dem Muster des Suchtextes nicht entsprechen.

Wenn Sie vor dem Platzhalterzeichen einen umgekehrten Schrägstrich (\) verwenden, gilt das Platzhalterzeichen als reguläres Zeichen. Beispiel: Wenn Sie den Operator Platzhaltersuche verwenden und im Suchtext "Akku_bohrer_" eingeben, erhalten Sie Akku_Bohrer1 und andere entsprechend passende Einträge.

Platzhaltersuche

Verwenden Sie den Vergleichsoperator "Verneinte Platzhaltersuche", um die Ergebnisse zu erhalten, die dem Platzhalterausdruck entsprechen.

Der Vergleichsoperator "Platzhaltersuche" gibt Ergebnisse nach folgendem Muster zurück:

- Unterstrich (_). Gibt Ergebnisse zurück, die ein beliebiges Zeichen an der Stelle des Unterstrichs haben. Beispiel: Geben Sie "Artikel_234_" ein, erhalten Sie Artikel12334, Artikel612345 und andere passende Einträge.
- Prozent (%) Gibt Ergebnisse zurück, die dem Muster der Suchzeichenfolge entsprechen. Beispiel: Geben Sie "Akku%Bohrer" ein, erhalten Sie Akkubohrer, Akku-Schlagbohrer, Akku-Kompaktbohrer und andere passende Einträge.

Verneinte Platzhaltersuche


Verwenden Sie den Vergleichsoperator "Verneinte Platzhaltersuche", um die Ergebnisse zu erhalten, die dem Platzhalterausdruck nicht entsprechen.

Der Vergleichsoperator "Verneinte Platzhaltersuche" gibt Ergebnisse nach folgendem Muster zurück:

- Unterstrich (_). Gibt Ergebnisse zurück, die kein Zeichen an der Stelle des Unterstrichs haben. Beispiel: Geben Sie "Artikel_234_" ein, erhalten Sie alle Einträge außer "Artikel12334, Artikel612345 und andere passende Einträge.
- Prozent (%) Gibt Ergebnisse zurück, die dem Muster der Suchzeichenfolge nicht entsprechen. Beispiel: Geben Sie "Akku%Bohrer" ein, erhalten Sie alle anderen Eintrage außer Akkubohrer, Akku-Schlagbohrer, Akku-Kompaktbohrer und andere passende Einträge.

4.2.2.1 Datensätze suchen

Perform the following steps to find records:



Item search view


1. Click Field selection...

   The "Field selection" dialog box appears.
2. Select the field in which you wish to perform a search.
3. Click OK.
4. Select a comparison operator.
5. Enter the search term in the Comparison value field.
6. Click **Start search**.

   ➪ The ***Items #1*** or ***Class list*** view displays the search results.

If you specify more than one field as search criteria, the result set must meet both criteria. The criteria have an "AND" link. If you specify search criteria for text fields, it can be useful (when making your selection) to specify whether you want to perform a case-sensitive search. If the corresponding check mark is not set, you do not need to pay attention to the case when entering the search term.

You can save your search under a particular name and then call it up again at any time. You can edit saved searches, i.e. rename, delete and categorize them. You can perform these actions using the management dialog box.



Manage item search

Saving a search

1. In the views menu select
   ⇨ The dialog box for managing search queries opens.
2. Enter a category and search name. A more detailed description makes it easier to find it again later.
3. Selecting Release/Object rights takes you to the dialog box that enables you to define the access rights for the search you have just created.
4. Click on **Save**.

The Views menu provides you with additional functions:

- The existing search settings are undone so that you can enter new search criteria.
- Opens the management dialog box for selecting saved searches. Here, you can search using categories, names, or descriptions, and by the person who created or modified the search.
- Saves the search under the existing name.

4.2.3 Navigation in Struktursystemen

Nicht selten finden Sie gesuchte Artikel besser durch gezielte Navigation – vorausgesetzt, Ihre

Artikel wurden klassifiziert oder einer Warengruppenstruktur zugeordnet. Mit Hilfe der entsprechenden Sicht können Sie schnell zu den gesuchten Artikeln im Struktursystem navigieren und diese in der Sicht ***Artikel #1*** anzeigen lassen.

Wählen Sie zuerst den Katalog oder Produktstamm aus, in dessen Kontext Sie sich bewegen wollen. Innerhalb des gesetzten Kontextes haben Sie folgende Möglichkeiten, die gewünschten Daten zu finden:

- Wählen Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** die gewünschte Strukturgruppe.
- Um die gewünschte Strukturgruppe zu finden, können Sie innerhalb der Sicht die Suchfunktion nutzen, die Sie über im Menü einschalten.
- Wenn Sie auf klicken, werden nur die Strukturgruppen angezeigt, denen Artikel zugeordnet sind.


Wollen Sie die Artikel mehrerer Strukturgruppen unterhalb einer gemeinsamen, übergeordneten Strukturgruppe gleichzeitig bearbeiten:

1. Markieren Sie die übergeordnete Strukturgruppe.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Zeige alle Artikel unterhalb dieser Gruppe**.
   - In der Sicht ***Artikel #1*** werden alle Artikel der untergeordneten Strukturgruppen angezeigt.

Hinweis


In der aktuellen Version können Sie sich in tabellarischen Ansichten von Produkten und Artikeln zusätzlich zum Identifier den Namen der Strukturgruppe anzeigen lassen.

1. Klicken Sie auf oder wählen Sie im Sichtenmenü **Feldauswahl**.
   - Der Dialog "Feldauswahl" wird geöffnet.
2. Markieren Sie in der Liste links den Eintrag ***Gruppenname*** in der Kategorie ***Klassifikation und Eigenschaften***.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen ->**. (Die Schaltfläche ist inaktiv, wenn kein Eintrag ausgewählt ist.)
   - Der Eintrag erscheint nun in der Liste rechts. Diese Liste zeigt von oben nach unten die Spalten der Tabelle an, wie sie von links nach rechts angezeigt werden.
4. Legen Sie für diesen Eintrag das entsprechende Struktursystem fest.



Auswahl Struktursystem

5. Die Ausgabe des Strukturgruppennamens ist sprachunabhängig, d. h. die Spracheinstellung des jeweiligen Betriebssystems wird ignoriert. Die Einstellung, die Sie hier vornehmen hat Priorität.



Auswahl Sprache

6. Jetzt können Sie die Reihenfolge der Felder bestimmen, indem Sie auf  bzw.  klicken, um den Eintrag in der Tabelle entweder weiter links oder rechts zu positionieren.

4.3 Artikel bearbeiten

In der Regel werden Produktinformationen über den Import elektronischer Lieferantenkataloge und den anschließenden Merge in Ihren Produktstamm übernommen. Liegen Ihnen die Artikel nicht in elektronischer Form vor oder müssen nur wenige Artikel angelegt werden, so können Sie neue Artikel manuell anlegen.


Die Qualität und Vollständigkeit der weiteren Artikeldaten wie Beschreibungen, Bilder, Klassifizierungen und Merkmale können sehr unterschiedlich sein. Vermutlich haben Sie zudem je nach Ausgabeform verschiedene Ansprüche an die Daten Ihres Produktstamms. Ob Sie die Artikeldaten in den einzelnen Lieferantenkatalogen oder direkt im Produktstamm pflegen, hängt von Ihren festgelegten Arbeitsabläufen zur Datenpflege ab. Prinzipiell können Sie alle vorhandenen Artikeldaten sowohl in den Lieferantenkatalogen als auch im Produktstamm einsehen, prüfen und ändern oder ergänzen.

Tipp: Prüfen und korrigieren Sie nach jeder Datenübernahme in einen Lieferantenkatalog die neuen Daten. Führen Sie aber die Anreicherung der Daten mit weiteren Informationen im Produktstamm durch, so haben Sie immer einen aktuellen, fehlerfreien Produktstamm, den Sie sofort für die Datenweitergabe in elektronischen oder Print-Katalogen verwenden können.

Stellen Sie sich zunächst die zu pflegenden Artikel zusammen z. B. mit Hilfe der Artikelsuche oder der Navigation in Struktursystemen. Bestimmen Sie dann die Informationen, die in der Sicht ***Artikel #1*** angezeigt werden sollen, oder benutzen Sie spezielle Artikelsichten, um bestimmte Artikeldaten gezielt einzusehen oder zu ändern.

4.3.1 Allgemeine Artikeldaten

Der Ausgangspunkt zur Auswahl, Anzeige und Änderung der Daten ist eine Perspektive wie ***Explorer (Artikel)***, die die Sichten ***Kontextauswahl***, ***Primärer Strukturbaum***, ***Artikelsuche***, ***Aufgaben*** und ***Artikel #1*** enthält. Sie finden diese Sichten in vielen Perspektiven zur Datenpflege.



Explorer (Artikel)

Um die Funktionen des Product 360 Desktops effektiv zu nutzen, sollten Sie sich zunächst Ihren Arbeitsplatz entsprechend Ihrer Aufgabenstellung und Arbeitsweise einrichten. Diese Einstellungen nehmen Sie nur einmal vor, da sie als persönliche Einstellungen auf Ihrem Rechner lokal gespeichert werden. Sie können diese Vorgaben jederzeit wieder ändern.

- Angezeigte Strukturen
  Legen Sie fest, welches Struktursystem im primären und im sekundären Strukturbaum angezeigt werden soll.
  Sollten Sie zur Datenpflege noch ein zweites Klassifikationssystem benötigen, so können Sie den sekundären Strukturbaum unter **Perspektiven > Sicht öffnen** öffnen.
- Artikel
  Legen Sie in der Sicht ***Artikel #1*** die anzuzeigenden Spalten und deren Reihenfolge fest. Benötigen Sie verschiedene Einstellungen, so können Sie diese als Layouts speichern und später wieder aufrufen.
- Weitere Sichten
  Wenn Sie Artikeldaten nicht in der Sicht ***Artikel #1*** bearbeiten wollen, sondern in der Sicht ***Artikeldetails (Formular)***, so öffnen Sie über **Perspektiven > Sicht öffnen**.

Hinweis: Die Sicht ***Artikeldetails (Formular)*** können Sie nur in einer einzigen Ausprägung konfigurieren. Es ist hier nicht möglich, verschiedene Layouts zu speichern wie für die Sicht ***Artikel #1.***

- Anordnen der einzelnen Sichten
  Gestalten Sie die Anordnung und Größe der einzelnen Sichten nach Ihren Bedürfnissen.

4.3.2 Artikel

Die Sicht ***Artikel #1*** ist eine der wichtigsten Tabellen im Product 360 Desktop. In dieser Tabelle legen Sie neue Artikel an oder bearbeiten Artikel.

Wenn Artikel in der Sicht ***Artikel #1*** dargestellt werden, können Sie diese per Klick auf den Zeilenkopf markieren und Funktionen ausführen, die Ihnen entweder über das Kontextmenü zur Verfügung gestellt werden oder indem Sie eine Drag & Drop-Zuordnungsfunktion mit dem oder den markierten Artikeln ausführen, wie Sie es z. B. bei der Klassifizierung tun.

Funktion	Bedeutung
Kopieren	Kopiert die aktuellen Werte des oder der markierten Artikel in die Zwischenablage des Betriebssystems. Beim Einfügen der Zwischenablage in ein anderes Programm – z. B. einen Texteditor – werden die in der Tabelle dargestellten Spalten tabulator-separiert eingefügt.
Einfügen	innerhalb der Sicht nicht möglich
Löschen	Der ausgewählte Artikel wird gelöscht.
Alles auswählen	Markiert alle Artikel der Tabelle.
Aktualisieren	Aktualisiert die Tabelle. Der Inhalt einer Tabelle kann sich durch eigene Bearbeitung oder durch die Bearbeitung anderer Benutzer verändern, so dass die dargestellten Artikel nicht mehr korrekt sind. Beispiele dafür sind:

Funktion	Bedeutung
	• Sie oder ein anderer Benutzer haben Artikel verändert oder gelöscht. • Die Beschreibung der Liste, z. B. die Suchabfrage oder die Sortimentsdefinition, hat sich geändert.
Klonen	Der ausgewählte Artikel wird kopiert. Diese Funktion kann nicht benutzt werden, wenn mehrere Artikel ausgewählt sind.
Suchen/Ersetzen/Setzen…	Ruft den Dialog für das Suchen und Ersetzen von Einträgen in der aktuellen Tabelle auf. Der Dialog enthält die Funktionalitäten, wie Sie sie auch von anderen Standardprodukten her kennen.
Aufgaben	Definiert eine neue Aufgabe oder Aufgabengruppe entweder mit dem/den markierten Artikeln oder über eine dynamische Abfrage.
Vergleichen	Über diese Funktion können Sie zwei verschiedene Artikel oder die verschiedenen Versionen eines Artikels miteinander vergleichen. Die Sicht ***Vergleichssicht*** zeigt eine Gegenüberstellung, wobei Unterschiede rot hervorgehoben werden.
Versionierung	Über das Untermenü können Sie den markierten Artikel zu einer Version hinzufügen oder entfernen, aber auch alle Artikel zu einer Version hinzufügen.
Sortimentierung	Über das Untermenü können Sie folgende Auswahl zur Erstellung eines Sortiments treffen: • **Auswahl merken in:** Stellt eine explizite Verknüpfung zwischen dem oder den markierten Artikeln und einem Sortiment her. Im Untermenü kann dasjenige Sortiment ausgewählt werden, zu dem der oder die Artikel hinzugefügt werden sollen oder ein neues Sortiment erstellt werden. • **Abfrage merken in:** Stellt eine explizite Verknüpfung zwischen dem oder den markierten Artikeln und einer dynamischen Abfrage her. Im Untermenü kann dasjenige Sortiment ausgewählt werden, zu dem der oder die Artikel hinzugefügt werden sollen oder ein neues Sortiment erstellt werden. • **Auswahl entfernen aus:** Entfernt den oder die markierten Artikel aus einer vorhandenen Zuordnung zu einem Sortiment. Im Untermenü kann dasjenige Sortiment ausgewählt werden, aus dem der oder die Artikel entfernt werden sollen. Der Artikel wird aus dem Sortiment gelöscht, d. h. er kann durch eine neue Abfrage oder Auswahl wieder hinzugefügt werden.

Funktion	Bedeutung
	• **Auswahl explizit ausschließen aus:** Schließt den oder die markierten Artikel ausdrücklich aus einem Sortiment aus. Ein solcher expliziter Ausschluss "gewinnt" immer, d. h. wenn in einer anderen Regel angegeben wurde, dass der oder die markierten Artikel Teil des Sortiments ist, wird im expliziten Ausschluss die Mitgliedschaft entfernt. • **Abfrage explizit ausschließen aus:** Schließt den oder die markierten Artikel ausdrücklich aus einer dynamischen Abfrage (Sortiment) aus. • **Sortimente verwalten:** Ruft den Dialog zu Verwaltung von Sortimenten auf.
Erzeuge Produkt	Über diese Funktion erstellen Sie auf Basis des ausgewählten Artikels ein neues Produkt. Der Artikel wird automatisch dem Produkt zugeordnet. Diese Funktion steht nur an einem Artikel zur Verfügung, der noch keinem Produkt zugeordnet ist.
Zeige das übergeordnete Produkt	Öffnet die Sicht ***Produkte #1*** und zeigt das Produkt an, dem der markierte Artikel zugeordnet wurde.
Erzeuge Vorschau	Erzeugt eine HTML-Darstellung im Standard-Browser, je nach gewähltem Template in Einzel- oder Tabellenansicht.
Lösche alle Struktur-zuordnungen der selektierten Artikel zu	Falls der oder die markierten Artikel klassifiziert sind, wird diese Zuordnung beim Aufruf der Funktion entfernt. Das betreffende Struktursystem wählen Sie aus dem aufklappenden Untermenü aus.
Zeige Liste zugeordneter Strukturgruppen für	Zeigt die Strukturgruppe des markierten Artikels in der Sicht ***Klassenliste*** 216 an.
Zeige zugeordnete Strukturgruppen im Strukturbaum von	Zeigt die Strukturgruppe in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** 215 an, dem der markierte Artikel zugeordnet ist. Über das Untermenü wählen Sie das entsprechende Struktursystem aus.
Eigenschaften...	Öffnet den Dialog "Eigenschaften". In diesem sehen Sie allgemeine Informationen zum Artikel, dessen Referenzen, Versionen und den Objektrechten.
Objektrechte...	Ruft den Dialog zur Bearbeitung der Objektrechte 266 auf. Hier können Sie Benutzer oder Benutzergruppen hinzufügen und diesen folgende Berechtigungen zuordnen: • Lesen: Objekt darf nur gelesen werden. • Schreiben: Objekt darf gelesen und verändert werden. • Löschen: Objekt darf gelesen, verändert und gelöscht werden.

Funktion	Bedeutung
	• Vollzugriff: beinhaltet die Rechte Lesen, Schreiben, Löschen sowie das Ändern der Objektrechte

4.3.2.1 Artikel anlegen

Ein manuell angelegter Artikel unterscheidet sich nicht von einem importierten Artikel. Sie können dessen Daten pflegen, prüfen oder in ein Sortiment aufnehmen. Sie haben die Möglichkeit, Artikel im Produktstamm oder in einem Lieferantenkatalog direkt anzulegen. Wir empfehlen, neue Artikel im Lieferantenkatalog anzulegen und anschließend durch den Prozess des Merges 80 in den Produktstamm zu übernehmen. So können diese Artikel denselben Prozess durchlaufen, den Sie für importierte Artikeldaten festgelegt haben.

Hinweis: Es ist möglich, dass Ihr Unternehmen selbst als Lieferant fungiert und einen eigenen Lieferantenkatalog im Product 360 Desktop pflegt, in dem Artikel angelegt werden können.

Falls Sie einen Lieferantenartikel anlegen wollen, den Sie später über einen Import aktualisieren werden, so sollten Sie diesen im entsprechenden Lieferantenkatalog anlegen und nicht im Produktstamm. Durch diese Vorgehensweise erstellt der Product 360 Desktop nämlich automatisch eine Relation zwischen Lieferantenartikel und Produktstammartikel. Diese Beziehung kann natürlich auch noch nachträglich hergestellt werden, erfordert aber unter Umständen mühsame, langwierige Einstellungen (Lieferantenbeziehungen). 122

Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie keinen Tabellenfilter aktiviert haben. Dann wird zwar ein neuer Eintrag erstellt, er wäre aber je nach Filterdefinition gar nicht sichtbar, da er unmittelbar ausgefiltert würde.

1. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Katalog in der Sicht ***Kontextauswahl*** 94.
   - Die Sicht ***Artikel #1*** zeigt Ihnen die Artikel des Katalogs.
2. Klicken Sie auf ✚ in der Sicht ***Artikel #1.***
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt mit einer neuen, eindeutigen Artikelnummer.

Hinweis: Sie können keinen Artikel anlegen, ohne ihm eine eindeutige Artikelnummer zu vergeben.

3. Geben Sie alle gewünschten Daten direkt in der neuen Zeile ein.
4. Klicken Sie auf 🖫, um den neuen Datensatz zu speichern.

Tipp: Sie können auch die STRG- und S-Taste drücken, um den neuen Datensatz zu speichern. Er wird außerdem automatisch gespeichert, wenn Sie einen weiteren neuen Datensatz anlegen oder zur Bearbeitung in einen anderen Datensatz wechseln.

Sie können für die Pflege der Artikeldaten auch die Sicht ***Artikeldetails (Formular)*** 107 verwenden.

4.3.2.2 Objektrechte setzen

Mittels Objektrechten können Sie für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen den Zugriff auf bestimmte Artikel einschränken oder verbieten.

1. Markieren Sie den oder die Artikel.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Objektrechte...**.
   - Der Dialog "Objektrechte" öffnet sich. Sofern Sie keine systemseitigen Vorgaben haben, sind alle Einstellungen leer.
3. Definieren Sie die Einstellungen wie unter Objektrechte verwalten beschrieben.

4.3.2.3 Artikel klonen

Wenn Sie viele ähnliche Artikel anlegen müssen, können Sie einen Artikel klonen. Beim Klonen wird der Artikel kopiert und als ein neuer Datensatz in die Tabelle eingefügt.

Hinweis: Sie benötigen das entsprechende Aktionsrecht, um Artikel zu klonen.

1. Markieren Sie den Artikel in der Sicht ***Artikel #1,*** den Sie klonen möchten.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Klonen**.
   - Ein neuer Datensatz mit den kopierten Artikeldaten wird in die Tabelle eingefügt.
3. Bearbeiten Sie den neuen Artikel.
4. Klicken Sie auf , um den neuen Datensatz zu speichern.

4.3.2.4 Artikel löschen

Sollten Sie einen Artikel fehlerhaft angelegt haben oder wollen Sie einen Artikel aus Ihrem Produktstamm oder Lieferantenkatalog entfernen, so können Sie ihn löschen. Wollen Sie einen Artikel nur aus einem elektronischen Katalog oder einer Print-Publikation entfernen, so ändern Sie das Sortiment entsprechend.

Um einen oder mehrere Artikel zu löschen:

1. Markieren Sie den oder die entsprechenden Artikel in der Sicht ***Artikel #1.***
2. Drücken Sie die ENTF-Taste oder wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage zum Löschen der Artikel mit **Ja**.
   - Der Artikel wird gelöscht.

Hinweis: Beachten Sie, dass ein im Produktstamm gelöschter Artikel durch einen Merge dort wieder neu angelegt wird, wenn er sich im Merge-Sortiment befindet. Für diesen Artikel würde dann aber im Produktstamm automatisch eine neue Artikelnummer generiert.

4.3.3 Artikeldetails (Formular)

In der Sicht ***Artikeldetails (Formular)*** können Daten eines einzelnen Artikels dargestellt werden. Die Sicht zeigt standardmäßig die Felder:

- Artikel-Nr.
- GTIN
- Hersteller Artikel-Nr.
- Hersteller
- Kurzbeschreibung (Deutsch)

Die Formulardarstellung von Informationen eines Artikels eignet sich hervorragend, um eigene Artikeldarstellungen für bestimmte Zwecke zu verwenden. Mit dieser Sicht könnten Sie z. B. ein Formular bestehend aus den zwei Feldern "Kurzbeschreibung (Deutsch)" und "Kurzbeschreibung (Französisch)" zusammenstellen, mit dessen Hilfe Sie die Übersetzung der Kurzbeschreibungen der Artikel vornehmen.

Öffnen Sie wie in der Tabellendarstellung den Dialog "Feldauswahl" und konfigurieren Sie das Formular entsprechend Ihren Wünschen. Über das Sichtenmenü können Sie einstellen, ob die eingeblendeten Felder ein- oder zweispaltig dargestellt werden.

Hinweis: Die Langbeschreibung können Sie in dieser Sicht nicht direkt bearbeiten. Klicken Sie hier auf **Bearbeiten...**, um den Rich-Text-Editor zu öffnen.

4.3.4 Artikeldaten pflegen

In der Regel benutzen Sie bei der Datenpflege jeweils nur eine kleine Auswahl der tatsächlich vorhandenen Artikeldaten. Konfigurieren Sie daher zunächst die Artikelsicht(en), bevor Sie mit der eigentlichen Datenpflege beginnen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und lassen Sie diese in der benötigten Sicht darstellen.

Sie können die vorhandenen Artikeldaten direkt in der Sicht ***Artikel #1*** (oder ***Artikeldetails***) ändern.

1. Klicken Sie dazu in das jeweilige Feld.
2. Geben Sie die gewünschten Daten ein.
3. Sind bei einem Datenfeld nur einige spezielle Werte erlaubt, so können Sie über eine Auswahlliste einen Wert auswählen. Die Auswahlliste öffnen Sie entweder über den Pfeil rechts im Feld oder über die Tastenkombination STRG- und Leertaste.

Tipp: Wollen Sie Änderungen oder Ergänzungen an vielen Artikeln durchführen, so können Sie auch einen Import durchführen, sofern Ihnen die neuen Artikeldaten in elektronischer Form vorliegen.

Wenn Sie jedoch z. B. für alle Artikel die gleiche Änderung vornehmen möchten, können Sie auch den Dialog "Suchen und Ersetzen" zur Hilfe nehmen.

Artikelbeschreibungen prüfen

Ein typischer Anwendungsfall ist die Überprüfung, ob bei allen Artikeln sowohl die deutsche als auch die englische Kurzbezeichnung gepflegt ist. Möglicherweise möchten Sie auch die Übersetzung selbst durchführen. Blenden Sie dazu zusätzlich zur Artikelnummer die beiden entsprechenden Spalten in Sicht ***Artikel #1*** nebeneinander ein, so können Sie schnell die Texte bearbeiten. Für lange Texte eignen sich die Sichten ***Artikeldetails (Formular)*** bzw. ***Textverarbeitung (Artikel)*** besser.

Artikeldaten prüfen

Nutzen Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Artikelsuche, um die Artikeldaten zu prüfen. Finden Sie dabei Artikel, deren Daten nicht vollständig sind oder die nicht Ihren Qualitätsansprüchen genügen.

Tipp: Zur Prüfung der Klassifizierung der Artikeldaten können Sie **Zeige > Artikel die nicht klassifiziert sind nach > <Struktursystem>** verwenden, das Sie im Kontextmenü des jeweiligen Katalogs in der Sicht ***Kontextauswahl*** aufrufen.

4.3.4.1 Artikelstatus

In der Sicht ***Artikel #1*** haben Sie die Möglichkeit, über die Spalte "Status" Informationen über den Pflegezustand einzelner Artikel zu verwalten. Sie können die Spalte über den Dialog "Feldauswahl" einblenden.


Tipp: Speichern Sie je nach Aufgabe verschiedene Layouts der Sicht Artikel.

Wenn Sie Artikeldaten bearbeitet haben, wechseln Sie in die Spalte "Status". Lassen Sie sich durch gleichzeitiges Drücken der STRG- und Leertaste die Auswahlliste anzeigen und ändern Sie den Status. Den Artikelstatus "01 Neu" erhält ein manuell angelegter oder importierter Artikel automatisch. Folgende Statusinformationen können Sie manuell vergeben:

- 02 Einkaufspreise i.O.
- 03 Verkaufspreise i.O.
- 04 Kaufmännische Daten i.O.
- 05 Erstklassifikation i.O.
- 06 Langbeschreibung i.O.
- 07 Attribute i.O.
- 08 Internetbild i.O.
- 09 Printbild i.O.
- 10 Ausgabe freigegeben

Damit können Sie einen Ablauf für die Artikelpflege definieren, indem Sie festlegen, dass der Status "04 Kaufmännische Daten i.O." nur dann vergeben werden darf, wenn neben "04 Kaufmännische Daten i.O." auch die Status "02 Einkaufspreise i.O." und "03 Verkaufspreise i.O." erfüllt sind.

Über die Sicht ***Kontextauswahl*** 94 können Sie über das Kontextmenü des jeweiligen Katalogs oder des Produktstamms **Zeige > Artikel nach nicht erreichtem Status > <Status>** bzw. **Zeige > Artikel nach erreichtem Status > <Status>** aufrufen und damit gezielt nach Artikel eines bestimmten Status suchen.



Filtern nach Artikelstatus

Hinweis: Neben der Spalte "Status" gibt es auch die Spalte "Letzte Statusänderung". Hier können Sie nachverfolgen, welcher Benutzer wann zuletzt den Status des Artikels geändert hat.

4.3.4.2 Beschreibungen pflegen

In den Sichten ***Textverarbeitung (Artikel)*** bzw. ***Textverarbeitung (Strukturen)*** können Sie die Texte der Felder "Langbeschreibung" und "Weitere Anmerkungen" bzw. die Strukturbeschreibungen bearbeiten und mit Textauszeichnungen versehen. In der Menüzeile der Sicht stehen Ihnen verschiedene Standardfunktionen zur Verfügung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, mit eigenen Textauszeichnungen 113 zu arbeiten.

Sie können hier nicht nur mittels Schaltflächen Textformatierungen einfügen oder löschen, sondern auch über die integrierte Feldauswahl die Langbeschreibungen eines Artikels in verschiedenen Sprachen bearbeiten. Markieren Sie in der Sicht ***Artikel #1*** einen Artikel, um dessen Langbeschreibung in der Sicht ***Textverarbeitung (Artikel)*** anzuzeigen.

Hinweis: Sie können auch in der Sicht ***Artikel #1*** über … im Feld Langbeschreibung den Dialog "Text bearbeiten" öffnen. Dieser bietet für die Bearbeitung von Texten die gleichen Funktionen wie die Sicht ***Textverarbeitung (Artikel)***.

Die Sicht ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Links befindet sich der Texteditor, in dem Sie arbeiten, und rechts die Feldauswahl. Die Schaltflächen in der Sicht haben folgende Funktionen:

- : Schalterfunktion zur Aktivierung/Deaktivierung der Rechtschreibprüfung
- : Ausschneiden
- : Kopieren
- : Einfügen
- : als Text einfügen
- : Dialog für "Suchen und Ersetzen" öffnen
- : Dialog zum Einfügen eines Symbols öffnen
- : letzte Änderung rückgängig machen
- : letzte Änderung wieder herstellen
- : Formatierungen des markierten Texts löschen
- : Nummerierung
- : Aufzählung
- : markierten Text fett hervorheben
- : markierten Text kursiv hervorheben
- : markierten Text unterstreichen
- : Text tiefer stellen (eigene Textauszeichnung vorhanden)
- : Text hoch stellen (eigene Textauszeichnung vorhanden)
- Hinzu kommt ggf. eine Auswahlliste, wenn Sie benutzerdefinierte Textauszeichnungen angelegt haben.

Um eine Langbeschreibung oder das Feld "Weitere Anmerkungen" in weiteren Sprachen einzublenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in der Feldauswahl im rechten Teil der Sicht auf "Langbeschreibung (Deutsch)" bzw. "Weitere Anmerkungen (Deutsch)" mit dem grauen Symbol.
   - Ein Dialog zur Qualifizierung der Sprache öffnet sich.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Auswahlliste unten aus.
3. Klicken Sie auf **OK**.
   - Es wird ein neuer Eintrag mit der gewählten Sprache hinzugefügt. Dieser hat nun ein farbiges Symbol.
4. Wenn Sie diesen neuen Eintrag markieren, wird links im Texteditor der entsprechende Text angezeigt.

4.3.4.2.1 Suchen und Ersetzen

Sie können in der Sicht ***Artikel #1*** (oder auch ***Produkte #1***) gleichartige Änderungen an mehreren Artikeln auch über "Suchen und Ersetzen" durchführen. Wenn Sie "Ersetzen" ausführen, wird dies automatisch in der Änderungsprotokollierung festgehalten. Über den Dialog "Feldauswahl" können Sie hierzu die Felder "Letzte Änderung", "Letzte Änderung durch" bzw. "Letzte eigene Änderung" einblenden.

Den Dialog "Suchen und Ersetzen" öffnen Sie über das Programm-Menü unter **Bearbeiten > Suchen/Ersetzen** oder über das Kontextmenu von zuvor markierten Datensätzen. Sie haben die Möglichkeit, den Vorgang auch serverseitig durchzuführen. Im Dialog "Suchen und Ersetzen" haben Sie die zusätzliche Option "Im Hintergrund ausführen"; so können Sie im Product 360 Desktop weiterarbeiten, während serverseitig das Suchen und Ersetzen ausgeführt wird. In der Perspektive ***Prozessübersicht*** 84 können Sie den Fortschritt des Vorgangs oder das Fehlerprotokoll einsehen, wenn es zu Fehlern kam.

Tipp: Wenn Sie "Suchen und Ersetzen" serverseitig durchführen, können Sie den Client schließen, ohne dass der Vorgang abgebrochen wird. Wie Sie es vom Import und Export her kennen, arbeitet der Server den Vorgang selbständig ab.


In Zusammenhang mit dieser Option haben Sie weitere Einstellmöglichkeiten:

- Beim ersten Fehler abbrechen
  Der Vorgang bricht beim ersten Auftreten eines Fehlers automatisch ab. Wenn Sie z. B. Suchen und Ersetzen über Nacht ausführen lassen, kann unter Umständen eine große Anzahl an Fehlern auflaufen.
- Alle <n> Datensätze des Abfrageergebnisses verarbeiten
  Diese Option benutzen Sie, um auch die Artikel zu bearbeiten, die aufgrund der Tabelleneinstellung in den Benutzervorgaben 273 nicht in der Sicht ***Artikel #1*** angezeigt werden.

Hinweis: Da es nicht sinnvoll ist, einen einzelnen Artikel serverseitig mittels Suchen und Ersetzen zu bearbeiten, wird die Schaltfläche **Ersetzen** automatisch deaktiviert, sowie Sie die Option "Im Hintergrund ausführen" wählen.

Neue Werte setzen unabhängig von den vorherigen Werten

Neben den Reitern "Suchen" und "Ersetzen" gibt es den dritten Reiter "Setzen". Über den Reiter "Setzen" können Sie für alle eingestellten Spalten und Zeilen einen neuen Wert unabhängig vom ursprünglichen Wert vergeben. Ansonsten gelten die Einstellungen wie beim Ersetzen.




Neuen Wert setzen

4.3.4.3 Textauszeichnung verwalten

Im Dialog "Textauszeichnungen verwalten" legen Sie vordefinierte und eigene Textauszeichnungen an, mit denen Sie Ihre Beschreibungen pflegen und für die Ausgabe vorbereiten. Diese Einstellungen benötigen Sie sowohl in den Sichten ***Textverarbeitung (Artikel)*** und ***Artikeldetails (Formular)***, als auch im Texteditor von Product 360 Desktop und Product 360 Web.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass nur reine XHTML-Tags für selbstdefinierte Textauszeichnungen verwenden werden können.

1. Öffnen Sie den Dialog über **Verwaltung > Textauszeichnungen**.
2. Klicken Sie auf **Neue Textauszeichnung**.
3. Wählen Sie unter "Vorlage" eine Vorlage aus, im Falle eines benutzerdefinierten Tags entsprechend "Benutzerdefiniert (ud)". Außer der Vorlage "Benutzerdefiniert (ud)" können alle anderen Vorlagen nur einmal verwendet werden.
4. Geben Sie unter "Kennung" eine eindeutige Kennung für die Textauszeichnung an.
5. Geben Sie unter "Name" einen Namen für die Textauszeichnung an.
6. Nur bei benutzerdefinierten Textauszeichnungen: Geben Sie den Start- und den End-Tag an. Wollen Sie z. B. eine eigene Textauszeichnung anlegen, mit der Sie Texte rot schreiben, geben Sie als Start-Tag `<font color="red">` ein und als End-Tag `</font>`.



Textauszeichnung verwalten

Hinweis: Die Ausgabe von Textauszeichnungen im Export sind im Kapitel Export beschrieben.


4.3.5 Kundenspezifische Daten pflegen

Einige Daten in Ihrem Produktstamm pflegen Sie kundenspezifisch. Blenden Sie zu diesem Zweck in der Sicht ***Artikel #1*** die gewünschten Spalten ein.

Tipp: Ob ein Feld kundenspezifisch ist, können Sie auch daran erkennen, dass in der Liste der verfügbaren Felder hinter dem Feldnamen "(<Öffentlich>)" bzw. "Kunde wählbar" angehängt ist.

Am Beispiel der Pflege der ERP-Gruppe des Käufers wird dies im Folgenden gezeigt:

1. Klicken Sie in der Sicht ***Artikel #1*** auf .
   - Der Dialog "Feldauswahl" öffnet sich.
2. Fügen Sie die Spalte hinzu, die Sie kundenspezifisch pflegen möchten.



Pflege kundenspezifischer Daten

3. Öffnen Sie die Auswahlliste unter den Qualifizierungsmöglichkeiten.
4. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus.

4.3.6 Artikelattribute pflegen

Artikelattribute pflegen Sie in der Perspektive ***Attributszuordnung (Artikel)*** mit den speziellen Sichten ***Artikelattribute***, ***Artikelattribute (kumuliert)*** und ***Artikel mit Merkmalen***.

4.3.6.1 Artikelattribute

Die Sicht ***Artikelattribute*** stellt die bestehenden Attribute eines ausgewählten Artikels in einer Tabelle dar. Sie können in der Sicht neue Artikelattribute anlegen und bestehende bearbeiten. Neben dem eigentlichen Attribut und dessen Wert können Sie noch den Datentyp des Attributs definieren oder ihm einen Verwendungszweck zuweisen. Je nach Konfiguration Ihres Systems stehen Ihnen hier unterschiedliche Verwendungszwecke zur Verfügung.

Verwenden Sie den Dialog "Feldauswahl", um alle notwendigen Spalten in der Sicht anzuzeigen.

1. Klicken Sie auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie einen eindeutigen Namen an.
3. Geben Sie den Datentypen an.

Hinweis: Sie können den Datentyp nachträglich ändern, solange Sie keinen Wert für das Attribut gepflegt haben. Ist ein Arttributswert angegeben, kann der Datentyp nur geändert werden, wenn der neue Datentyp und der gespeicherte Attributswert übereinstimmen.

4. Geben Sie ggf. die Einheit an.
5. Geben Sie den Attributswert ein.
6. Klicken Sie auf , um den Datensatz zu speichern.

Sie können Artikelattribute bearbeiten:

- Definieren Sie Vorgabewerte
- Legen Sie mehrwertige Artikelattribute an
- Erstellen Sie Zuordnungen zu Strukturmerkmalen

Tipp: Neben sprachabhängigen Attributen können auch sprachunabhängige Attribute definiert werden. Zu diesem Zweck kann das Feld "Attributswert" auch sprachunabhängig eingeblendet werden.

Artikelattribute löschen

1. Markieren Sie einen oder mehrere Einträge.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
   - Eine Sicherheitsabfrage wird eingeblendet.
3. Klicken Sie auf **Ja**, um die Artikelattribute zu löschen.

4.3.6.2 Artikelattribute zu Strukturmerkmalen zuordnen

Hinweis: Ihr Product 360 Desktop-Systems kann so konfiguriert sein, dass bei der Klassifizierung automatisch die Strukturgruppenmerkmale als Artikelattribute angelegt werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Einstellungen zu erfragen.

Wenn Sie Artikel erstmalig klassifizieren, ist es oftmals nicht damit getan, den Artikel nur einer bestimmten Strukturgruppe zuzuordnen. Oftmals verfügt der Artikel über weitere Informationen in seinen Artikelattributen, die jedoch keine Verbindung zu Merkmalen der Strukturgruppe haben.

Wenn Sie ein Artikelattribut zu einem Strukturmerkmal zuordnen möchten:

1. Stellen Sie sicher, dass die Sicht ***Merkmalsleiste*** die Strukturmerkmale der entsprechenden Strukturgruppe anzeigt.
2. Markieren Sie den Artikel in der Sicht ***Artikel #1.***
   - Seine Attribute werden in der Sicht ***Artikelattribute*** angezeigt.
3. Markieren Sie ein Artikelattribut in der Sicht ***Artikelattribute.***
4. Ziehen Sie das Artikelattribut per Drag & Drop auf das Strukturmerkmal in der Sicht ***Merkmalsleiste.***
   - In der Spalte "Zuordnungen" wird die erstellte Zuordnung zum Strukturmerkmal angezeigt.

Durch diese Zuordnung erhält das Artikelattribut eine Referenz auf das Strukturmerkmal. Sollten Attribut und Merkmal unterschiedlich sein, wird die Einheit des Artikelattributs exportiert. Ein Artikel hat z. B. das Attribut "Gewicht", das in Kilogramm angegeben ist. Dieser Artikel hat eine Zuordnung zu einer Strukturgruppe mit dem Merkmal "Gewicht", aber die Merkmalseinheit Gramm ist, dann wird das Gewicht in "Kilogramm" exportiert.

Sie können eine Zuordnung wieder löschen, indem Sie in der Sicht ***Artikelattribute*** das Artikelattribut markieren und im Kontextmenü **Lösche Attributzuordnungen > <Struktursystem>** wählen.

Hinweis: Die Strukturmerkmale selbst können Sie nur bei Nicht-Standardstruktursystemen pflegen. Bei Standardstruktursystemen sind diese fest vorgegeben und eine Bearbeitung ist nicht erlaubt.

4.3.6.3 Vorgabewerte für Attribute

Beim Zuordnen von Attributen kann es vorkommen, dass das Merkmal, auf das zugeordnet wird, bestimmte Vorgaben bezüglich des Attributwerts hat, z. B. für das Attribut "Farbe" die Vorgabewerte "Rot", "Grün" oder "Blau".

Ein Artikelattribut, das einem Strukturmerkmal aus einer Pflegestruktur mit Vorgabewerten zugeordnet ist, bekommt dadurch in der Sicht ***Artikelattribute*** eine Vorschlagsliste zur Auswahl. Diese Vorschlagsliste erlaubt dennoch die Eingabe "freier" Werte, wenn dies vom Benutzer gewünscht ist.

Folgende Möglichkeiten sind dabei abgedeckt:

- Der Attributswert ist noch leer: Eine Warnung wird angezeigt.
- Der Attributswert ist in den Vorgabewerten vorhanden: Es wird eine Vorschlagsliste zur Verfügung gestellt, die auf den Attributswert eingestellt ist.
- Der Attributswert ist nicht in den Vorgabewerten vorhanden: Der "falsche" Wert wird rot und mit einem Ausrufezeichen links dargestellt.

Hinweis: Falls ein Artikelattribut mehreren Strukturmerkmalen zugeordnet ist, dann ergibt sich die Vorschlagsliste aus den Vorgabewerten des Strukturmerkmals der Pflegestruktur.

Tipp: Falls es in einem System sehr viele Attributszuordnungen gibt, kann der Überblick in der Sicht ***Artikelattribute*** (Spalte "Zuordnungen") unübersichtlich werden. Aus diesem Grund können Sie über **Perspektiven > Sicht öffnen** zusätzlich die Sicht ***Attributszuordnungen*** öffnen, die Ihnen alle Zuordnungen eines Attributs zu Strukturmerkmalen anzeigt.

4.3.6.4 Einheiten von Artikelattributen und Strukturmerkmalen

Beim Zuordnen von Attributen auf Merkmale kann es vorkommen, dass die Einheiten unterschiedlich sind. Ist z. B. die Einheit des Artikelattributs "Meter" und die Einheit des zugeordneten Merkmals "Millimeter", prüft der Product 360 Desktop, ob die Einheit umrechenbar ist. Ist dies der Fall, wird das Attribut in der Einheit des Merkmals angezeigt und der Wert über die in der Datenbank hinterlegten Faktoren umgerechnet. Wenn nicht, wird die Zelle in der Sicht ***Artikelattribute*** rot hervorgehoben, aber weiterhin die Einheit des Attributs verwendet.

Die zugeordneten Attribute müssen in der Einheit des Merkmals gepflegt werden, es wird aber im Hintergrund in der ursprüngliche Einheit gespeichert. Falls also ein Artikelattribut eine Zuordnung auf ein Merkmal hat, gilt Folgendes:

- Der anhand eines Umrechnungsfaktors geänderte Wert des Attributs wird angezeigt.
- Das Attributs wird in der Einheit des Merkmals angezeigt.

Beispiel: Es gibt einige Artikel (Bohrer), welche der Gruppe "Bohrer" zugeordnet sind. Diese Gruppe hat einige Merkmale, welche als Einheit "Meter" besitzen, wie z. B. Arbeitslänge, Durchmesser etc. Die Artikelattribute hingegen führen die naheliegendere Einheit "Millimeter".

Es gibt folgende Benutzervorgaben, mit denen Sie das Umrechenverhalten und die Darstellung steuern können:

- Attributswerte in Einheit des Merkmals darstellen (falls zugeordnet)
  Wenn dies aktiviert ist, dann werden in den Artikelattributssichten immer die Einheiten der zugeordneten Merkmale angezeigt, wenn die Einheit umrechenbar ist.
- Beim Attributszuordnen auf Merkmale prüfen ob Einheit umrechenbar
  Wenn aktiviert, dann wird geprüft, ob die Einheit umrechenbar ist. Falls dies nicht der Fall ist, wird eine Warnmeldung an den Benutzer ausgegeben.

Wenn im Product 360 Desktop eine Einheit umgerechnet werden soll, dies aber nicht möglich ist, erhalten Sie einen Hinweis. Andernfalls wird die erfolgreiche Zuordnung in der Spalte "Zuordnungen" dargestellt.

4.3.6.5 Mehrwertige Artikelattribute

Sie können für ein Attribut festlegen, ob dieses mehrwertig sein soll. "Mehrwertig" bedeutet hier, dass das Attribut mehrere Werte gleichzeitig annimmt. Im Gegensatz hierzu kann ein nicht-mehrwertiges Attribut immer nur einen Wert besitzen.

Um mehrwertige Attributswerte zu pflegen, benutzen Sie die Sicht ***Artikelattributswerte.***

1. Öffnen Sie zusätzlich die Sicht ***Artikelattributswerte*** über **Perspektiven > Sicht öffnen**.
2. Blenden Sie in der Sicht ***Artikelattribute*** die Spalte "Mehrwertig" ein.
3. Erstellen Sie ein neues Artikelattribut.
4. Setzen Sie in der Spalte "Mehrwertige" ein Häkchen.
   ➪ Sie können nun in der Sicht ***Artikelattributswerte*** weitere Attributswerte eingeben.

Für mehrwertige Atttributswerte geben Sie neben dem Identifier auch die Sprache an, d. h. Sie können die Werte direkt in mehreren Sprachen pflegen analog zu mehrwertigen Strukturgruppenmerkmalen in der Sicht ***Werte für Gruppenmerkmale.***

Hinweis: Nicht-mehrwertige Attributswerte haben standardmäßig den Identifier "DEFAULT".

4.3.6.6 Artikelattribute (kumuliert)

Hinweis: Für diese Sicht gelten aus Gründen der Performance besondere Einschränkungen:

- Die Felder "Name", "Attributswert" und "Zuordnung" können nur in der im Repository definierten, führenden Attributssprache angezeigt werden.
- Das Hinzufügen weiterer Felder ist nicht möglich. Daher gibt es auch keinen Dialog "Feldauswahl" in dieser Sicht.


Wenn Sie mehr als einen Artikel in der Sicht ***Artikel #1*** markiert haben, zeigt die Sicht ***Artikel-attribute (kumuliert)*** alle Artikelattribute der markierten Artikel an. Sie können allen markierten Artikeln gleichzeitig ein neues Artikelattribut hinzufügen.

1. Markieren Sie die entsprechenden Artikel in der Sicht ***Artikel #1.***
   - In der Sicht ***Artikelattribute (kumuliert)*** wird in der Hinweiszeile über dem Tabellenkopf die Anzahl der markierten Artikel angegeben.
2. Klicken Sie auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
3. Geben Sie den Namen des Attributs ein.
   - Je nach Einstellung werden Sie beim Wechseln des Feldes gefragt, ob das neue Attribut für alle markierten Artikel angelegt werden soll.
4. Bestätigen Sie mit **Ja**.
   - Das Attribut wird für alle markierten Artikel angelegt.

In der Spalte "Anzahl der Attribute" wird angegeben, wie oft das jeweilige Attribut in den markierten Artikeln verwendet wird. Wenn ein Attribut nicht bei allen markierten Artikeln geführt wird, ist die Spalte "Anzahl der Artikel" gelb hervorgehoben.

Tipp: Ungleiche Zahlen sind hervorragende Indizien für Abweichungen bei der Attributspflege, die Sie möglicherweise überprüfen möchten.

Wird in der Spalte "Attributswert" ein Wert angezeigt, so besitzen alle markierten Artikel denselben Attributswert. Wenn es unterschiedliche Attributswerte gibt, werden in der Spalte nur drei Punkte ausgegeben. Wenn sich der Attributswert aller markierter Artikel nicht unterscheiden soll, können Sie den Attributswert "kumuliert" ändern. Überschreiben Sie die drei Punkte mit dem für alle Artikel geltenden Wert.



Nicht übereinstimmende Artikelattribute

Nur in der Sicht ***Artikelattribute (kumuliert)*** haben Sie die Möglichkeit Strukturmerkmale als Artikelattribute zu übernehmen.

4.3.6.7 Strukturmerkmale als Artikelattribute übernehmen

Hinweis: Ihr Product 360 Desktop-System kann so konfiguriert sein, dass bei der Klassifizierung automatisch die Strukturgruppenmerkmale als Artikelattribute angelegt werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Einstellungen zu erfragen.


1. Stellen Sie sicher, dass die Artikel einer Strukturgruppe zugeordnet sind.
2. Markieren Sie die Artikel in der Sicht ***Artikel #1***, so dass deren Artikelattribute in der Sicht ***Artikelattribute (kumuliert)*** angezeigt werden.
3. Markieren Sie die Strukturmerkmale in der Sicht ***Merkmalsleiste***, die übernommen werden sollen.
4. Klicken Sie auf in der Sicht ***Artikelattribute (kumuliert)***.
   - Die Merkmale werden als Artikelattribute übernommen (mit Zuordnung zum Strukturmerkmal).

4.3.6.8 Artikel mit Merkmalen

Die Sicht ***Artikel mit Merkmalen*** erlaubt Ihnen in einer Tabelle, die Attribute im Merkmalskontext zu pflegen. Nachdem Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** eine Strukturgruppe markiert haben, werden Ihnen in dieser Sicht alle Artikel angezeigt, die der Strukturgruppe zugeordnet sind.

Als Spalten werden Ihnen neben der Artikelnummern und der Kurzbeschreibung die Artikelattribute gemäß den Merkmalen der Strukturgruppe angezeigt. Sie können in der Tabelle die Werte bearbeiten und ändern. Ein Filter ermöglicht Ihnen, die Ansicht nach den Charakteristika Verwendungszweck und Pflichtmerkmal zu sortieren.

Standardmäßig werden die Felder in der eingestellten Betriebssystemsprache angezeigt. Sind weitere Sprachpakete verfügbar, so werden Ihnen die Spalten paarweise angezeigt. Desweiteren ist es möglich, für manche Felder die Feldbeschriftung unabhängig von vorhandenen Übersetzungen anzeigen zu lassen. Über öffnen Sie den Dialog zur Konfiguration der Spaltenanzeige.



Artikel mit Merkmalen pflegen

Beachten Sie folgende Hinweise im Umgang mit dieser Sicht:

- In der Sicht werden nur die Merkmale der ausgewählten Strukturgruppe dargestellt. Sind für die entsprechenden, zugeordneten Attribute Zuordnungen zu Merkmalen gepflegt, sind die Einträge in der Tabelle markiert.
- Attribute werden nicht angezeigt, wenn sie nur für den Artikel gepflegt sind, aber nicht als Merkmal der Strukturgruppe existieren.
- Eine Ausnahme sind Artikelattribute, die den gleichen Namen wie ein Strukturmerkmal haben. Hier werden die Werte in der Tabelle angezeigt, jedoch ist der Eintrag nicht markiert. Sie können den Wert dem Strukturmerkmal zuordnen, indem Sie den Wert in der Tabelle anklicken und mit der Eingabetaste bestätigen. Die Änderung erkennen Sie daran, dass dieses Feld nun auch markiert ist.
- Ein Artikelattribut wird in der Sicht nicht angezeigt, wenn es zwar einem Strukturmerkmal zugeordnet wurde, jedoch einen abweichenden Namen hat. Die Sicht berücksichtigt nur Merkmalsnamen, nicht aber eine vorhandene Zuordnung bei einem abweichenden Namen des zugeordneten Strukturmerkmals.
- Die Verwendung des Dialogs "Feldauswahl" ist für diese Sicht nicht möglich, da die Inhalte und damit auch die Spalten über die Merkmale der markierten Strukturgruppe automatisch definiert werden. Aus diesem Grund kann auch das Layout der Sicht nicht geändert oder gespeichert werden.

- Die Anordnung der Merkmale als Spalten bedingt, dass die Tabelle mit steigender Anzahl an Merkmalen immer breiter und damit unübersichtlicher wird. Mehr als 50 Merkmale können in der Sicht nicht dargestellt werden.

4.3.7 Artikelreferenz

Die Sicht ***Lieferantenbeziehungen*** stellt die Beziehung oder die Beziehungen zwischen einem Artikel Ihres Produktstamms und einem oder mehreren Lieferanten dar. Die Sicht kann nur explizit über **Perspektiven > Sicht öffnen** eingeblendet werden.

Eine solche Lieferantenbeziehung repräsentiert quasi den "Einkaufsinfosatz" (EKI), wie Sie es z. B. von einem SAP-System her kennen.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Beziehung zwischen einem Produktstammartikel und einem Lieferantenartikel existiert, auch wenn der Artikel in verschiedenen Katalogen desselben Lieferanten vorkommt.


Beispiel: Für Lieferant L1 befinden sich im Datenübernahmebereich zwei Kataloge K1 und K2. Beide Kataloge enthalten den Artikel A1 mit der Artikelnummer 123. Dieser Artikel hat z. B. durch den Merge-Prozess eine Lieferantenbeziehung zu einem Produktstammartikel PA1 mit der Artikelnummer 456. Beide Artikel A1 in K1 und K2 werden gleichwertig behandelt.

Wenn Sie einen Artikel erstmalig über den Merge-Prozess in Ihren Produktstamm übernommen haben, haben Sie zugleich einen impliziten Zusammenhang zwischen dem Produktstammartikel und dem Lieferanten des Katalogs hergestellt. Damit haben Sie diesen Lieferanten als sogenannten "Hauptlieferanten" definiert. Ein Artikel kann stets nur einen Hauptlieferanten haben. Alle anderen Lieferanten sind vom Typ "Alternativer Lieferant".

4.3.7.1 Lieferantenbeziehungen

Wie im Product 360 Desktop üblich, können Sie zusätzliche Lieferantenbeziehungen per Drag & Drop herstellen.

1. Ordnen Sie zwei verschiedene Artikeltabellen so an, dass Sie sowohl den Lieferantenkatalog-artikel als auch den Produktstammartikel gleichzeitig sehen können.
2. Nutzen Sie ggf. die Möglichkeit, eine Tabelle mittels zu sperren.
3. Ziehen Sie den Lieferantenkatalogartikel per Drag & Drop auf den Produktstammartikel.
   - Der Dialog für das Drag & Drop-Ereignis wird geöffnet.



Lieferantenbeziehung erstellen

4. Entscheiden Sie, ob Sie eine Artikelreferenz oder eine Lieferantenbeziehung herstellen wollen. Entscheiden Sie sich in diesem Fall für die Lieferantenbeziehung.

Sie können beliebig viele Beziehungen zwischen einem Produktstammartikel und Artikeln aus Lieferantenkatalogen herstellen, wobei ein Lieferant nur einmal vorkommen kann. Welcher dieser Lieferanten der Hauptlieferant ist, erkennen Sie an der Spalte "Hauptlieferant".

Durch die Festlegung einer Lieferantenbeziehung können Bestellinformationen im Merge-Prozess aktualisiert werden, z. B. Einkaufspreise.

Hinweis: Artikel von "Alternativen Lieferanten" können durch den Merge-Prozess ausschließlich Informationen über Einkaufsbedingungen in den Produktstamm liefern und zwar auch bei anders lautenden Einstellungen im Merge-Prozess. Darüber hinausgehende Übernahmemöglichkeiten bleiben den Artikeln des Hauptlieferanten vorbehalten. Auf diese Weise "schützen" Sie die Qualität Ihrer Daten vor unbeabsichtigter Datenübernahme.

Wenn Sie Lieferantenbeziehungen eines oder mehrerer Artikel löschen wollen:

1. Markieren Sie den oder die Artikel in der Sicht ***Artikel #1***.
2. Markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Sicht ***Lieferantenbeziehungen***.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
   - Eine Sicherheitsabfrage öffnet sich.
4. Klicken Sie auf **Ja**.
   - Die Lieferantenbeziehung wird endgültig gelöscht.

4.3.7.2 Artikelvergleich

Die Sicht ***Artikelvergleich*** ermöglicht Ihnen Vergleiche zwischen Artikeln eines Lieferantenkatalogs und den dazu gehörenden Artikeln Ihres Produktstamms. Sie verfügt über alle Funktionen einer Tabelle.

1. Wählen Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** im Kontextmenu des Lieferantenkatalogs **Zeige > Artikelvergleich (Lieferant/Produktstamm)**.
   - In der Sicht ***Artikelvergleich*** werden die Artikel des Lieferantenkatalogs angezeigt. In der ersten Spalte namens "Im Produktstamm" kennzeichnet ein gesetztes Häkchen, dass sich dieser Artikel ebenfalls im Produktstamm befindet, d. h. dass eine interne Artikelreferenz existiert.
2. Wählen Sie über den Dialog "Feldauswahl" die Spalte(n) aus, die Sie näher betrachten möchten.
3. Wählen Sie im Kontextmenü des Spaltenkopfs der betreffenden Spalte **Korrespondierendes Produktstammfeld hinzufügen**.

- Der Product 360 Desktop blendet direkt rechts neben der betreffenden Spalte eine weitere Spalte ein, die denselben Namen hat, jedoch mit einem Präfix "PST:" versehen ist. Dies soll einen Hinweis darauf geben, dass es sich um den entsprechenden Wert aus dem Produktstamm handelt.

Hinweis: Die "PST"-Spalten können Sie nicht über den Feldfilterdialog auswählen. Wenn Sie bereits "PST"-Spalten eingeblendet haben und weitere Spalten hinzufügen oder die Reihenfolge der Spalten im Dialog "Feldauswahl" verändern möchten, wird der Product 360 Desktop anschließend immer wieder die Standarddarstellung herbeiführen und rechts neben jeder ausgewählten Spalte die "PST"-Spalte positionieren.

Unterschiedsspalte

Um sich schnell eine Übersicht zu verschaffen, können Sie neben der "PST"-Spalte noch zusätzlich eine Unterschiedsspalte einblenden.

- Wählen Sie im Kontextmenü des Spaltenkopfs **Vergleiche mit Produktstamm**.
  - Es wird eine zusätzliche Vergleichspalte eingeblendet. Dabei werden Texte als "identisch" oder "nicht identisch" unterschieden. Bei Beträgen wird der prozentuale Unterschied dargestellt.
  - Die korrespondierende Spalte des Produktstamms wird automatisch ebenfalls eingeblendet.


4.3.8 Referenzen

Referenzen benötigen Sie, wenn Sie Beziehungen zwischen zwei Artikeln, Varianten oder Produkten herstellen bzw. verwalten möchten. Referenzen werden in der Perspektive ***Referenzen (Artikel)*** verwaltet, die die spezielle Sicht ***Referenzen*** enthält. Wenn Sie in der Sicht ***Artikel #1*** einen Artikel oder in der Sicht ***Produkte #1*** ein Produkt markiert haben, können Sie in der Sicht ***Referenzen*** die Beziehungen dieses Artikels oder Produkts überprüfen und pflegen.

Hinweis: Der Product 360 Desktop erlaubt den Aufbau mehrstufiger Referenzen, d. h. ein Artikel A kann Bestandteil des Artikels B sein und Artikel B ein Bestandteil von Artikel C. Der Product 360 Desktop lässt jede beliebige Referenz zu und überlässt Ihnen die Klärung, ob eine solche Referenz auch tatsächlich schlüssig ist. So kann C wieder ein Bestandteil von A sein.

Referenzen per Drag & Drop erstellen

Sie können eine Referenz erstellen, indem Sie z. B. einen oder mehrere Artikel in der Sicht ***Artikel #1*** per Drag & Drop mit einem anderen verknüpfen. Diese Methode funktioniert sowohl innerhalb einer Tabelle als auch über zwei Tabellen hinweg. Nach dem Fallenlassen öffnet sich automatisch ein Dialog, in dem Sie die Art der Referenz angeben können.



Referenz zwischen Artikel anlegen

Folgende Referenztypen können ausgewählt werden:

- Ähnlicher Artikel: Zwei Artikel sind sich so ähnlich, dass sie ersatzweise ausgeliefert werden können.
- Alternative Bestelleinheit: Ein Artikel ist identisch zu einem anderen Artikel, wird aber in anderen Bestelleinheiten gehandelt.
- Bestandteil: Ein Artikel ist, wie bei einer Stückliste, Bestandteil eines anderen Artikels.
- Cross-Selling: Querverkauf von ergänzenden Artikeln
- Ersatzteil: Ein Artikel ist ein Ersatzteil eines anderen Artikels.
- Nachfolgeartikel: Ein Artikel ist ein Nachfolgeartikel eines anderen Artikels.
- Notwendiger Zusatzartikel: Ein Artikel ist ein notwendiger Zusatzartikel zu einem anderen Artikel.
- Optionaler Zusatzartikel: Ein Artikel ist ein optionaler Zusatzartikel zu einem anderen Artikel.
- Sonstige Referenz: Ein Artikel hat eine nicht näher spezifizierte Beziehung zu einem anderen Artikel.
- Up-Selling: Referenz auf einen höherwertigen Artikel
- Zubehör: Ein Artikel ist ein Zubehörteil eines anderen Artikels.
- Nächst niedrigere Ebene: Ein Artikel ist ein Bestandteil einer Verpackungshierarchie, die aus mehreren einzelnen Artikeln bestehen kann.

Hinweis: Gewöhnlich werden Sie die Referenz per Drag & Drop herstellen wollen. Dennoch hat die manuelle Anlage ihre Berechtigung, wenn z. B. der referenzierte Artikel nicht in Ihrem System gepflegt wird.

Referenzen manuell erstellen

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Referenzen (Artikel).***
2. Markieren Sie in der Sicht ***Artikel #1*** den Artikel, der eine Referenz erhalten soll.
3. Klicken Sie in der Sicht ***Referenzen*** auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
4. Wählen Sie den Referenztyp über die Auswahlliste aus.
5. Geben Sie den referenzierten Katalog und die Artikelnummer an.

6.Klicken Sie auf , um den neuen Datensatz zu speichern.

Folgende Felder stellt die Tabelle zur Verfügung:

Spaltenname	Beschreibung
Artikelreferenz-Typ	Art der Beziehung
Referenzierte Artikelnummer	Artikelnummer desjenigen Artikels, auf den sich die Beziehung richtet. Sie können auch einen Artikel aus einem Katalog angeben, der sich nicht in Ihrem System befindet.
Referenzierter Katalog	Name des Katalogs, in dem sich der "Referenzierte Artikel" befindet. Wird kein Katalog angegeben, wird derselbe Katalog angenommen wie der, in dem sich der referenzierende Artikel befindet. Bei der Auswahl des Katalogs können Sie entweder die Kennung des Katalogs direkt eingeben oder über die Tastenkombination STRG- und Leertaste eine Auswahlliste öffnen und aus dieser den Katalog wählen. Ihr Produktstamm wird in der Liste ebenfalls als Katalog dargestellt. Wählen Sie diesen Eintrag, wenn der referenzierte Artikel in Ihrem Produktstamm gesucht werden soll. Sie können auch den Namen eines Katalogs angeben, der sich nicht in Ihrem System befindet.
Anzahl	In Einzelfällen ist es sinnvoll, nicht nur anzugeben, ob und wie ein Artikel zu einem anderen in Beziehung steht, sondern auch wie oft. Typischerweise benötigen Sie diese Angaben, wenn Sie eine Stückliste verwalten. Geben Sie hier die Anzahl an.
im System	Der Product 360 Desktop sucht automatisch in dem angegebenen Katalog nach dem referenzierten Artikel. Wenn der Artikel gefunden wurde, wird dies durch ein Häkchen angezeigt.

Information: Per Voreinstellung sind die Felder "Referenzierter Katalog" und "im System" dieser Perspektive noch nicht verfügbar. Sie müssen erst über die Feldauswahl aktiviert werden. Da beide Felder von der Logik miteinander in Beziehung stehen, genügt die Aktivierung des referenzierten Katalogs.

4.3.9 Kits und Komponenten

Dynamisches oder variables Kit

Ein Kit ist ein Gruppe von Komponenten, die zusammen als eine Einheit dargestellt werden. Eine Komponente ist ein Element, das Teil eines Kits ist.

Hinweis: Ein Kit kann kein Bestandteil eines anderen Kits sein.

Wenn ein Kit eine Komponente eines anderen Kits sein soll, kontaktieren Sie Ihren Administrator.


Kits und Komponenten per Drag & Drop erstellen

Sie können ein Kit erstellen, indem Sie z. B. einen oder mehrere Artikel in der Sicht ***Artikel #1*** per Drag & Drop mit einem anderen verknüpfen. Diese Methode funktioniert sowohl innerhalb einer Tabelle als auch über zwei Tabellen hinweg.

- Nachdem Sie den Artikel fallen gelassen haben, öffnet sich automatisch ein Dialog, in dem Sie den Komponententyp angeben können.

Hinweis: Kits und Komponenten können nur auf Artikelebene erstellt werden.

Eine Komponente kann mehreren Kits angehören.



Drag & Drop-Ereignis

- Nach dem Bestätigen der Eingaben wird in der Sicht ***Artikel #1*** automatisch mit einem Haken angezeigt, was ein Kit und was eine Komponente ist.

Kits und Komponenten manuell erstellen

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Kits und Komponenten (Artikel)***.
2. Markieren Sie in der Sicht ***Artikel #1*** den Artikel, der einer Komponente zugeordnet werden soll.
3. Klicken Sie in der Sicht ***Kits und Komponenten*** auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
4. Wählen Sie den Typ über die Auswahlliste aus.
5. Geben Sie die Artikelnummer an.
6. Klicken Sie auf 💾, um den neuen Datensatz zu speichern.

Hinweis: Es gibt statische und dynamische Komponenten und nur dynamische Komponenten können dieselbe Sequenz haben.

Sequenz = Reihenfolge der Artikel wie sie im Kit angeordnet sind

Weitere Funktion:

Sie können durch Klicken mit der rechten Maustaste das Kontextmenü ***Kits und Komponenten*** öffnen und mit der Option ***Zeige zugehörige Kits*** die Kits anzeigen, denen die Komponente zugeordnet ist.

Sie können durch Klicken mit der rechten Maustaste das Kontextmenü ***Katalog*** öffnen und mithilfe der Optionen ***Zeige Artikel*** und ***Kits und Komponenten des Katalogs*** alle Kits und Komponenten statisch oder dynamisch anzeigen.

4.4 Klassifizieren

Um den Produktstamm und damit auch die auszuliefernden Kataloge zu strukturieren, können Sie die Artikel, Varianten und Produkte Ihres Produktstamms einem oder mehreren Klassifikationssystemen zuordnen. Daneben sollten Sie die Werte der vorgegebenen Strukturmerkmale pflegen, um die Daten zu vervollständigen und vergleichbar zu machen. Es ist ebenso möglich, weitere Artikelattribute oder Produktattribute einzupflegen, die nicht von den verwendeten Struktursystemen vorgegeben wurden.

Wenn ein Artikel einem Produkt oder einer Variante zugeordnet wird, "erbt" der Artikel die Strukturzuweisungen des Produkts resp. der Variante. Das bedeutet, dass der Artikel den gleichen Strukturgruppen zugeordnet wird, zu denen auch das Produkt eine Zuordnung hat. Vorhandenen Strukturzuweisungen des Artikels werden ggf. abgeändert. Ebenso werden auch die Merkmale der Strukturgruppen als Artikelattribute übernommen.


Zur Klassifizierung und Pflege der Artikel und Produkte können Sie die Perspektiven ***Erstklassifikation (Artikel)***, ***Mehrfachklassifikation (Artikel)*** und ***Attributszuordnung (Artikel)*** nutzen. Daneben haben Sie in der Perspektive ***Strukturen*** die Möglichkeit, eigene Struktursysteme zu erstellen bzw. zu bearbeiten (einschließlich löschen). Um die Klassifizierung effektiv vorzunehmen, sollten Sie zunächst den Product 360 Desktop optimal einrichten und sich über die Vorgehensweise klar werden.

Hinweis: Der Product 360 Desktop verwendet die Begriffe "Primärer Strukturbaum" und "Sekundärer Strukturbaum". Als routinierter Produktdatenmanager werden Sie die Erfahrung gemacht haben, dass Sie für bestimmte Aufgaben die Sicht auf zwei Struktursysteme benötigen: Sei es, dass Sie zwei Struktursysteme miteinander vergleichen oder dass Sie Beziehungen zwischen zwei Struktursystemen überprüfen möchten. In der Regel werden Sie jedoch mit einem Struktursystem pro Perspektive auskommen, wobei Sie die Sicht ***Primärer Strukturbaum*** verwenden.

4.4.1 Vorbereitung

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie das oder die zu verwendenden Struktursysteme im Product 360 Desktop zur Verfügung haben. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den Product 360 Desktop optimal eingerichtet haben.

1. Öffnen Sie die Benutzervorgaben über **Verwaltung > Benutzervorgaben > Strukturen - Basiseinstellungen**.



Einstellungen für Strukturen

2. Wählen Sie im Bereich "Primärer Strukturbaum" das Struktursystem aus, mit dem Sie am häufigsten arbeiten werden. Die Auswahlliste zeigen Ihnen alle im Product 360 Desktop zur Verfügung stehenden Struktursysteme.
3. Sie können an dieser Stelle auch das im zweiten Strukturbaum angezeigte sekundäre Struktursystem auswählen.
4. Schließen Sie den Dialog mit **OK**.

Mit diesen Einstellungen legen Sie fest, welches Struktursystem beim Start in die Sichten ***Primärer Strukturbaum*** und ***Sekundärer Strukturbaum*** geladen wird. Sie können während des Arbeitens die geladenen Struktursystemen in den beiden Struktursichten ändern, ohne die Einstellungen ändern zu müssen.

Hinweis: Unter dem Begriff "Laden" oder "Öffnen" eines Struktursystems ist zu verstehen, dass der Product 360 Desktop dieses Struktursystem präsentiert und Sie mit diesem arbeiten können. Daher benötigen Sie im Product 360 Desktop nur zwei Struktursichten, obwohl Sie möglicherweise mit wesentlich mehr Struktursystemen arbeiten.

4.4.1.1 Überblick verschaffen

Typische Fragestellungen im Zusammenhang mit der Klassifizierung sind:

- Nach welchen Struktursystemen sind die Artikel eines Lieferantenkatalogs klassifiziert?
- Welche Artikel eines Katalogs sind (noch) nicht nach einem bestimmten Struktursystem klassifiziert?
- Nach welchem Struktursystem sollen die Artikel und Produkte des Produktstamms klassifiziert werden?


Zunächst gilt es die Entscheidung zu treffen, ob Artikel der Lieferantenkataloge oder Artikel und Produkte des Produktstamms klassifiziert werden sollen. Abhängig von dieser Entscheidung müssen Sie zunächst den entsprechenden Kontext auswählen, so dass Sie die zu klassifizierenden Daten angezeigt bekommen. Die Vorgehensweise der Klassifizierung ist jedoch in beiden Fällen identisch.

Tipp: Bedenken Sie bei der Entscheidung, ob im Lieferantenkatalog oder im Produktstamm klassifiziert werden soll, dass mit jedem erneuten Katalogimport die schon eingepflegten Daten des Lieferantenkatalogs verändert werden könnten. Wenn Sie im Produktstamm klassifizieren, können Sie bei jedem Merge detailliert festlegen, ob und in welchem Modus die Klassifikationsinformationen aus dem Lieferantenkatalog in den Produktstamm übernommen werden. Auf diese Art umgehen Sie die Gefahr eines Datenverlustes bei einem Katalogimport und können trotzdem mit der Anreicherung der Daten fortfahren.

4.4.1.2 Gewünschte Daten finden

Wenn Sie zunächst die Lieferantenkataloge betrachten, klicken Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** auf den zu betrachtenden Katalog, von dem Sie ausgehen, dass er z. B. nach eClass-8.0 klassifiziert ist bzw. dessen Artikel Sie klassifizieren möchten.

1. Markieren Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** den Katalog.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Zeige > Artikel, die nicht klassifiziert sind nach > ECLASS-8.0**.



Zeige Artikel…

Die der Sicht ***Kontextauswahl*** zugeordnete Sicht ***Artikel #1*** zeigt nun alle Artikel dieses Katalogs an, die nicht nach dem ausgewählten Struktursystem klassifiziert sind. Idealerweise ist die Liste leer bzw. zeigt sie nur sehr wenige Einträge an, die nachzuklassifizieren sind. Zeigt die Liste dagegen alle Artikel an, ist der Katalog nach dem ausgewählten Struktursystem nicht klassifiziert.


Dieselbe Mimik gilt selbstverständlich auch für den Produktstamm. Markieren Sie den Produktstamm in der Sicht ***Kontextauswahl*** und wählen Sie im Kontextmenü **Zeige > Artikel, die nicht klassifiziert sind nach > ECLASS-8.0**. Als Ergebnis erhalten Sie alle Artikel, die nicht nach eClass-8.0 klassifiziert sind.

4.4.2 Erstklassifikation

Unter "Erstklassifizierung" versteht man das erstmalige Zuordnen eines Artikels zu einer Strukturgruppe eines Struktursystems.


Für die Erstklassifizierung verwenden Sie die Perspektive ***Erstklassifikation (Artikel)***. Die Perspektive enthält standardmäßig:

- Links oben: ***Kontextauswahl*** 94 und ***Artikelsuche*** 97
- Rechts oben: ***Artikel #1*** 105
- Links unten: ***Primärer Strukturbaum*** 215, ***Klassenliste*** 216 und ***Merkmalsleiste*** 225 (zeigt Einträge an, falls in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** ein Eintrag ausgewählt wurde, für den Merkmale festgelegt sind)
- Rechts unten: ***Artikel #2*** (zeigt alle Artikel, die an den ausgewählten Knoten in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** gebunden sind)



Erstklassifikation

Während die rechte obere Sicht ***Artikel #1*** ausschließlich auf die Sicht ***Kontextauswahl*** "hört", bezieht die Sicht ***Artikel #2*** ihren Inhalt aus der Sicht ***Primärer Strukturbaum***. Sie können diesen Sachverhalt daran erkennen, dass Sie im Kontextmenü der jeweiligen Sicht **Inhalt ausschließlich beziehen aus** öffnen und überprüfen, ob sich das Häkchen an der gewünschten Stelle befindet.



Überprüfen des Kontextes einer Tabelle

1. Navigieren Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** auf den Produktstamm oder Katalog, dessen Artikel Sie klassifizieren möchten. Benutzen Sie dazu alle im Product 360 Desktop zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, wie Artikelsuche, Sortierungen in der Tabelle, Feldfilter oder Sortimente. Artikel, die nicht nach einem bestimmten Struktursystem klassifiziert sind, können Sie direkt anzeigen lassen, indem Sie die entsprechende Funktion in der Sicht ***Kontextauswahl*** aufrufen.
2. Öffnen Sie links unten in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** das gewünschte Struktursystem, dem die Artikel zugeordnet werden sollen.
3. Ziehen Sie einen oder mehrere Artikel per Drag & Drop auf die entsprechenden Strukturgruppen in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** (oder der Sicht ***Klassenliste***). Nutzen Sie die umfangreichen Suchmechanismen in der Baumdarstellung bzw. die Sortiermöglichkeiten in der Listendarstellung, um schnell den Zielknoten zu finden.
   - In der Sicht ***Artikel #2*** wird nach der Drag & Drop-Aktion die Anzahl der in dem betreffenden Knoten befindlichen Artikel angezeigt.


Hinweis: Wenn Ihr System die automatische Anlage von Artikelattributen unterstützt, werden bei der Klassifizierung in eine Pflegestruktur automatisch die entsprechenden Artikelattribute angelegt und den Strukturmerkmalen zugeordnet.

4.4.2.1 Strukturzuordnung ändern

Wenn Sie einen Artikel versehentlich einem falschen Knoten zugeordnet haben und dieser in der Sicht ***Artikel #2*** angezeigt wird, können Sie ihn von dort aus in die korrekte Strukturgruppe verschieben. Wenn Sie den Artikel aus der Sicht ***Artikel #1*** erneut auf eine Strukturgruppe ziehen und fallenlassen, findet ebenfalls eine Verschiebung statt, es sei denn, Sie haben bei dieser Aktion die STRG-Taste festgehalten und das Struktursystem unterstützt eine Mehrfachzuordnung.

4.4.2.2 Mehrfachzuordnung

Sie können Mehrfachzuuordnungen erzeugen, indem Sie einen Artikel durch Drag & Drop auf eine weitere Strukturgruppe ziehen. Durch halten der STRG- Taste während dem Drag & Drop Vorgang, wird der Artikel verschoben und nicht in die andere Strukturgruppe kopiert. Nicht alle Struktursysteme unterstützen die Mehrfachzuordnung, Sie erhalten ggf. folgenden Hinweis:




Hinweis auf unerlaubte Mehrfachzuordnung

Hinweis: Verwechseln Sie nicht die Begriffe Mehrfachzuordnung und Mehrfachklassifikation. Mehrfachzuordnungen erzeugen Sie, indem Sie einen Artikel mehr als einer Strukturgruppe innerhalb eines Struktursystems zuordnen. Mehrfachklassifikation erzeugen Sie, indem Sie einen Artikel Strukturgruppen zweier unterschiedlicher Struktursysteme zuordnen.

4.4.2.3 Strukturzuordnung löschen

1. Markieren Sie in der Sicht ***Artikel #1*** den entsprechenden Artikel.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Lösche alle Strukturzuordnungen der selektierten Artikel zu > <Struktursystem>**.
3. Eine Sicherheitsabfrage-Meldung erscheint. Wenn Sie zustimmen können, klicken Sie auf **OK**.
   - Die Strukturzuordnung des Artikels wird gelöscht.



Zuordnung löschen


4.4.2.4 Klassifikation und Merkmale

Struktursysteme, z. B. eClass-8.0, können Merkmale haben, die für Artikel, die einer Strukturgruppe zugeordnet sind, gepflegt werden können (oder müssen). Diese Merkmale können oder müssen Sie nach der Klassifizierung für den Artikel mit Werten versehen.

Typische Beispiele für solche Felder sind "Hersteller", "Produktname" oder "GTIN Code". Einige Artikel verfügen bereits über derlei Informationen, deren Attribute möglicherweise sogar eine gleiche Beschriftung aufweisen.

Die Zuordnung der Artikelattribute zu Strukturgruppenmerkmalen erfolgt in der Perspektive ***Attributszuordnung (Artikel)***. Die Perspektive umfasst mehrere Sichten, wovon die wichtigsten die Sichten ***Artikelattribute*** und ***Artikelattribute (kumuliert)*** sowie ***Artikel mit Merkmalen (spezialisiert)*** sind.

Hinweis: Ihr Product 360 Desktop-System kann so konfiguriert sein, dass bei der Klassifizierung automatisch die Strukturgruppenmerkmale als Artikelattribute angelegt werden. Je nach Einstellungen werden vor der Klassifizierung vorhandene Artikelattribute gelöscht oder als freie Attribute beibehalten, wenn sie nicht einem Strukturgruppenmerkmal zugeordnet werden können. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die Einstellungen zu erfragen.



Perspektive "Attributszuordnung (Artikel)"

4.4.2.5 Artikelklassifizierung per Import


Sie können die Zuordnung von Artikeln auch per Import durchführen. Dazu benötigen Sie – im einfachsten Fall – eine zweispaltige Tabelle mit der Artikelnummer und dem Strukturgruppen-Identifier als Information. Führen Sie dann den Artikelimport auf Ihren Produktstamm durch und weisen Sie im Mapping die entsprechenden Informationen zu.

Tipp: Verdeutlichen Sie sich, dass mit dem Begriff "Import" nicht nur die Neuanlage von Artikeln erfolgen kann, sondern – und möglicherweise viel öfter – die Ergänzung, also Anreicherung der Daten geschieht.

4.4.2.6 Strukturgruppen anzeigen

1. Markieren Sie den Artikel in der Sicht ***Artikel #1***.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Zeige zugeordnete Strukturgruppen im Strukturbaum von**. Product 360 Desktop blendet im Untermenü ausschließlich diejenigen Struktursysteme ein, denen dieser Artikel zugeordnet ist.


- In der Sicht ***Primären Strukturbaum*** wird automatisch das betreffende Struktursystem geladen und der Knoten geöffnet. Anschließend wird die Sicht ***Artikel #1*** neu aufgebaut und der ursprünglich markierte Artikel erneut dargestellt, zusammen mit den weiteren Artikeln, die dieser Strukturgruppe zugeordnet sind.



Zeige zugeordnete Strukturgruppen

4.4.3 Mehrfachklassifikation

Einen Artikel können Sie nach dem Verfahren der Erstklassifikation beliebig vielen Struktursystemen zuordnen. Diese Mehrfachklassifizierung hat das Ziel, einen bereits klassifizierten Artikel einem weiteren Struktursystem zuzuordnen. Bei einer konzeptionellen Ähnlichkeit von zwei unterschiedlichen Struktursystemen ist es möglich, sich bei einer weiteren Klassifikation von den Zuordnungskonzepten der ersten unterstützen zu lassen. Verwenden Sie hierfür die Perspektive ***Mehrfachklassifikation (Artikel).***



Mehrfachklassifikationen (Artikel)

Die Perspektive besteht aus folgenden Sichten:

- oben links die Sichten ***Primärer Strukturbaum***, ***Kontextauswahl*** und ***Artikelsuche***
- oben rechts die Sicht ***Artikel #1***
- unten links die Sichten ***Sekundärer Strukturbaum*** und ***Sekundäre Klassenliste***
- unten Mitte die Sicht ***Zuordnungsempfehlung***
- unten rechts die Sicht ***Artikel #2***

Die oberen Sichten verwenden Sie, um bereits klassifizierte Artikel zu selektieren. Die sekundären Klassifikationen links unten stellen das "Zielsystem" dar. Bereits mehrfach klassifizierte Artikel eines ausgewählten Knotens werden in der Sicht ***Artikel #2*** dargestellt. Die Sicht ***Zuordnungsempfehlung*** unterstützt Sie dabei, bereits klassifizierte Artikel einem weiteren Struktursystem zuzuordnen.

4.4.3.1 Artikel über Zuordnungsempfehlung klassifizieren

Die eigentliche Mehrfachklassifikation funktioniert prinzipiell wie die Erstklassifikation. Die Sicht ***Zuordnungsempfehlung*** unterstützt Sie bei der Entscheidung, welchem Strukturknoten eines zweiten Struktursystems ein Artikel zugeordnet wird.

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Mehrfachklassifikation (Artikel)*** über **Perspektiven > Öffnen**.
2. Wählen Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** im Kontextmenü **Zeige > Artikel die nicht klassifiziert sind nach > <Struktursystem>**, um nur diejenigen Artikel anzuzeigen, die nicht nach dem zweiten Struktursystem klassifiziert sind.

   ⇨ In der Sicht ***Artikel #1*** werden die Artikel aufgelistetet.

3. Markieren Sie einen Artikel, um mit Hilfe der Sicht ***Zuordnungsempfehlung*** die Zuordnung zum zweiten Struktursystem zu wählen.
   - Aus Vorklassifikation (Mapping): Wenn Sie Gruppenzuordnungen durch den Import von Klassifikationsmapping in das System gebracht haben, kann der Product 360 Desktop auf dieser Basis qualifizierte Zuordnungen empfehlen.
   - Wildcardsuche: Verwenden Sie eine eigene Suche, um eine Zuordnungsempfehlung zu erhalten. Tragen Sie einen Suchbegriff in das standardmäßig mit den Zeichen "*?“ gefüllte Textfeld ein. Die Sicht ***Zuordnungsempfehlung*** listet nach dem Drücken der Eingabetaste alle Strukturgruppen auf, die den Suchbegriff im Namen enthalten. Die Suche unterscheidet nicht nach Groß- und Kleinschreibung.
     Die verwendeten Wildcards (Platzhalter) sind das Fragezeichen **?** für genau ein Zeichen und das Sternchen ***** für beliebig viele (auch null) Zeichen. Beispiel: Eine Suche nach "?aus“ findet alle Zeichenketten, die auf "aus“ enden und davor einen beliebigen Buchstaben haben: Haus, Raus, etc. Die Suche nach "*aus“ liefert dagegen auch "Heraus“ oder nur "aus“.
   - Ähnlichkeitssuche: Liefert die Strukturgruppen des zweiten Struktursystems, die einen ähnlichen Namen haben wie die Strukturgruppe, die Sie in der Sicht ***Primärer Struktur-baum*** ausgewählt haben.
   - Aus klassifizierten Daten:Der Product 360 Desktop nutzt Informationen über bereits zugeordnete und klassifizierte Artikel. Wenn z. B. 10 Artikel demselben Knoten des primären Struktursystems zugeordnet sind und Sie ordnen nacheinander diese Artikel einem Knoten des sekundären Struktursystems zu, kann der Product 360 Desktop bei einer bestimmten Anzahl von bereits zugeordneten Artikeln (z. B. 4) einen qualifizierten Vorschlag machen, wie mit den verbleibenden 6 Artikeln verfahren werden soll.
4. Ziehen Sie den Artikel per Drag & Drop auf die gewünschte Strukturgruppe in der Sicht ***Zuordnungsempfehlung*** oder ***Sekundärer Strukturbaum***. Sie können auch gleichzeitig mehrere Artikel klassifizieren.

Das Ändern und das Löschen einer Zuordnung und von Mehrfachzuordnungen erfolgen analog wie bei der Erstklassifizierung.

> Tipp: Markieren Sie in der Sicht ***Zuordnungsempfehlung*** die Strukturgruppe und wählen Sie im Kontextmenü **Zeige Gruppe im Baum**. Daraufhin wird in der Sicht ***Sekundärer Struktur-baum*** die Strukturgruppe angezeigt.

4.4.3.2 Mehrfachklassifizierung per Import

Durch Strukturgruppenzuordnungen ("Klassifikationsmapping") kann der komplette Produktstamm per Massendatenverarbeitung vom Quellstruktursystem auf das Zielstruktursystem klassifiziert werden. Die Vorgehensweise erfolgt dabei zweistufig:

1. Import einer Zuordnungstabelle (die Zuordnungstabelle kann dabei im CSV-, XLS- oder XML-Format vorliegen)

2.Anwendung dieser Zuordnung auf den Produktstamm.

Die Importdatei hat in der ersten Spalte den Strukturgruppen-Identifier der Quellstrukturgruppen, diesen Quellstrukturgruppen werden alle weiteren in der Datei vorhandenen Gruppen anderer Struktursysteme zugeordnet.

	A	B
1	Identifier_ECLASS	Identifier_UNSPSC
2	20010101	23151801
3	20010102	23151801
4	20020201	41101513

Zuordnungstabelle

Tipp: Die Tabelle kann selbstverständlich auch mehr Spalten enthalten, wenn Sie beabsichtigen, gleichzeitig mehrere Zuordnungen durchzuführen.

Um obige Datei als Klassifikationsmapping zu importieren:

1.Wechseln Sie in die Perspektive ***Strukturen***.

2.Öffnen Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** das Struktursystem, das als Quellstruktursystem dienen soll.


3.Wählen Sie im Kontextmenü **Import**.

- Die Perspektive ***Import*** wird geöffnet.

4.Erstellen Sie ein neues Importprojekt.

5.Fügen Sie über + in der Sicht ***Datenquelle*** die Datendatei hinzu.

6.Erstellen Sie per Drag & Drop ein Mapping für die Felder "Strukturgruppen-Kennung" und "Strukturzuweisung".




Struktur-Mapping erstellen

7.Klicken Sie auf .

- Die Zuordnungen werden ins System importiert, eventuell bestehende Zuordnungen werden überschrieben. Der Import wird aber nicht auf klassifizierte Artikel angewendet. Dies erfolgt im zweiten Schritt.

8.Wählen Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** **Klassifikationsmapping anwenden > nach <Struktursystem>**.

- Die Zuordnung wird auf die aktuell geladene Struktur (Quellstruktur) angewendet. Anschließend sehen Sie in einem Dialog, wie viele Artikel vom Mapping betroffen waren.



Anwenden eines Struktur-Mapping


Tipp: Blenden Sie in der Sicht ***Artikel #1*** zweimal die Spalten "Strukturzuordnung" ein: einmal qualifiziert nach dem ersten (z. B. eClass-8.0) und einmal qualifiziert nach dem zweiten Struktursystem (z. B. UNSPSC-5.0301). Sie haben dann sehr schnell einen Überblick, ob durch das Mapping alle Artikel Ihres Produktstamms sowohl nach dem einen als auch nach dem anderen Struktursystem klassifiziert sind bzw. ob Ihre importierten Strukturzuordnungn vollständig gewesen sind.

4.4.3.3 Strukturgruppenzuweisungen

In der Perspektive ***Strukturgruppenzuweisungen*** können Sie für die Strukturgruppen einer Struktur eine Zuordnung zu einer anderen Struktur erstellen. Ordnen Sie dann einen Artikel der ersten Struktur zu, greift automatisch auch die Zuordnung zur zweiten Struktur, sofern Ihr System entsprechend konfiguriert wurde.

Es ist nicht möglich, ein Gruppe der Quellstruktur mehreren Gruppen der Zielstruktur zuzuordnen. Jedoch können Sie mehrere Gruppen der Quellstruktur derselben Zielstrukturgruppe zuordnen. Über die zwei unteren Sichten in der Perspektive sehen Sie, welche Quellstrukturgruppen zu welchen Zielstrukturgruppen zugewiesen wurden und umgekehrt.

Hinweis: Zirkuläre Referenzen sind nicht erlaubt, d. h. die Quellstrukturguppe A hat die Zielstrukturgruppe B. Umgekehrt darf die Strukturgruppe B aber nicht auf die Strukturgruppe A als Zielstrukturgruppe verweisen.



Strukturgruppenzuweisungen

In der Sicht ***Strukturgruppenzuweisung*** wird links die Quellstruktur und rechts die Zielstruktur angezeigt. Über das Sichtenmenü können Sie wählen, welchen Strukturen jeweils angezeigt werden. Zusätzlich stehen Ihnen folgende Symbole zur Verfügung:

- : zeigt nur Gruppen, die noch keinem Ziel zugewiesen wurden (nur für Quellstrukturen)
- : zeigt nur Gruppen, die Artikel enthalten
- : reduziert alle Knoten des Strukturbaums

Über die zwei Suchleisten der Sicht ***Strukturgruppenzuweisungen*** können Sie jeweils in der Quellen- und Zielstruktur nach Einträgen suchen.

1. Geben Sie den Suchbegriff ein.
   ⇨ In der Baumstruktur werden alle Einträge angezeigt, die den Suchbegriff enthalten.
2. Um zur ungefilterten Ansicht der Struktur zurückkehren, löschen Sie das Suchwort wieder aus der Suchleiste.

Hinweis: Sollten Sie nach Stichwörtern gesucht haben, die die Struktur nicht enthält, erhalten Sie eine leere Sicht als Ergebnis.

Strukturgruppenzuweisung erstellen

1. Wählen Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Strukturgruppenzuweisung*** **Neue Quellstruktur > <Quellstruktur>**.
   ⇨ In der linken Hälfte der Sicht öffnet sich die gewählte Struktur.
2. Wählen Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Strukturgruppenzuweisung*** **Neue Zielstruktur > <Zielstruktur>**.
   ⇨ In der rechten Hälfte der Sicht öffnet sich die gewählte Struktur.

3. Öffnen Sie in der Quellstruktur die Gruppe, die zugeordnet werden soll.
4. Öffnen Sie in der Zielstruktur die Gruppe, auf die eine Zuordnung erfolgen soll.
5. Ziehen Sie die Quellstrukturgeuppe per Drag & Drop auf die Zielstrukturgruppe.
   - In den Sichten ***Quellstrukturzuweisungen*** und ***Zielstrukturzuweisungen*** können Sie die Zuweisungen kontrollieren.
6. Markieren Sie in der Sicht ***Strukturgruppenzuweisung*** die Quellstrukturgruppe.
   - In der Sicht ***Quellstrukturzuweisungen*** wird Ihnen die zugeordnete Zielstrukturgruppe angezeigt.
7. Markieren Sie in der Sicht ***Strukturgruppenzuweisung*** die Zielstrukturgruppe.
   - In der Sicht ***Zielstrukturzuweisungen*** wird Ihnen die Quellstrukturgruppen angezeigt.

Hinweis: Sie können einer Zielstrukturgruppe beliebig viele Quellstrukturgruppen zuweisen, jedoch darf eine Quellstrukturgruppe nur eine Zielstrukturgruppe haben.

Strukturgruppenzuweisungen löschen

1. Markieren Sie die Quellstrukturgruppe, deren Zuordnung gelöscht werden soll.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Lösche Strukturgruppenzuweisung**.
   - Die Zuweisung wird ohne Rückfrage gelöscht.

4.5 Preise, Zuschläge, Rabattgruppen

In der Perspektive ***Preise (Artikel)*** können Sie die vorhandenen Preise prüfen, korrigieren oder ergänzen sowie Preisänderungen kontrollieren.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass Ihr ERP-System die Preishoheit beibehalten und weiterhin notwendige, meist kundenabhängige, Preisberechnungen durchführen sollte.

Zusätzlich können Sie Preiszuschläge 147 pflegen, z. B. Metallzuschläge. Hierfür können Sie auch die Perspektive ***Explorer (Artikel)*** oder andere Perspektiven der Datenpflege verwenden. Da es sich bei Zuschlägen um preisrelevante Daten handelt, wird ihre Pflege in Zusammenhang mit der Preispflege erläutert.

In der Perspektive ***Rabattgruppen*** 148 können Sie Preisgruppen und deren Zuordnung zu Artikeln angeben.

4.5.1 Preise

Zur Pflege der Artikelpreise benutzen Sie die Perspektive ***Preise (Artikel).*** Ein Artikelpreis besteht in der Regel aus einem Preistyp, einer Währung und einem Betrag, der für einen bestimmten Zeitraum gültig ist.

Oft werden bei höheren Stückzahlen Mengenrabatte eingeräumt, die sich in Staffelpreisen niederschlagen. Werden Artikel in verschiedenen Ländern angeboten, müssen gebietsabhängige Preise gepflegt werden, eventuell werden sogar mehrere Währungen benötigt. Zudem bestehen häufig mit einzelnen Kunden besondere Verträge, die kundenspezifische Preise erfordern.


Die Preistypen werden nach Einkaufs- und Verkaufspreisen unterschieden. Während ein Einkaufspreis für den Product 360 Desktop-Betreiber bestimmt ist, werden die Verkaufspreise an die Kunden weitergegeben. Hier ist zusätzlich die Angabe des Kunden nötig, da ein Artikel für verschiedene Kunden unterschiedliche Preise besitzen kann.

Im Allgemeinen dürfen Preise nicht rückwirkend geändert werden. Ebenso sollten Preise eindeutig sein, d. h. für ein Datum darf es nur einen Preis für einen Preistyp, einen Kunden und eine Mengenstaffel geben. Ob Preise rückwirkend geändert werden dürfen, kann Ihr Administrator einstellen.

Die Sicherstellung der Preiseindeutigkeit nimmt der Product 360 Desktop für Sie vor. Es ist nicht möglich, Preise einzugeben, die sich im Gültigkeitszeitraum überschneiden. Beim Hinzufügen von Preisen ermöglicht der Product 360 Desktop die automatische Anpassung von Preiszeiträumen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Sie zeitlich begrenzte Preisaktionen einpflegen wollen. Das Prinzip der automatischen Zeitraumanpassung kommt bei der manuellen Datenpflege, beim Import und beim Merge zum Tragen. Hierbei werden die vorhandenen und die neu hinzuzufügenden Preise "übereinander gelegt", wobei die neu hinzukommenden Preisinformationen als aktueller betrachtet werden als die schon vorhandenen Preise. Die daraus entstandenen Preise ergeben eine "Kette aneinander hängender Preiszeiträume" und werden gespeichert. Dabei werden die Einstellungen zur Preispflege berücksichtigt, also eventuell keine rückwirkenden Preisänderungen vorgenommen.

In der Perspektive ***Preise (Artikel)*** pflegen und kontrollieren Sie Einkaufs- und Verkaufspreise. Dazu stehen Ihnen zusätzlich die Sichten ***Einkaufspreise*** 143 und ***Verkaufspreise*** 144 zur Verfügung. Diese Sichten zeigen Ihnen für einen Artikel alle existierenden Einkaufs- bzw. Verkaufspreise an, unabhängig davon, wann diese gültig sind. Mittels der Funktionen dieser Sichten können Sie neue Einkaufs- bzw. Verkaufspreise anlegen, weitere Preisstaffeln einfügen oder bestehende Daten ändern.

Hinweis: Im Zusammenhang mit der Preispflege steht Ihnen natürlich auch die Sicht ***Artikel #1*** zur Verfügung. Jedoch zeigt nur eine sinnvoll konfigurierte Tabelle die gewünschten Daten an. Gehen Sie deshalb bei der Auswahl der Felder sorgsam vor, damit die ausgewählten Felder korrekt mit den nötigen zusätzlichen Angaben versehen werden, z. B. Gültigkeitszeitpunkt.



Anzeige von Preisfelder

Tipp: Wollen Sie mehrere Spalten mit Preisen für verschiedene Kunden anzeigen, so ist die Umbenennung des Feldnamens hilfreich.



	Artikel-Nr.	Kurzbeschreibung (Deutsch)	Hersteller	Netto-Kundenpreis (ab 1)	Nettopreis Erstein
127	4001150...	Späneschutzschild aus Acryl oh...	Erstein	50,80	45,00
128	4001100...	Overall Image blau Größe 102/1...	Erstein	88,40	70,30
129	4001110...	Arbeitsschutzhelm 53 - 62 cm F...	Erstein	15,40	
130	4001140...	Feinstaubfiltermasken mit Ventil...	Erstein	39,90	
131	4001100...	Overall Image blau Größe 48/50 ...	Erstein	88,40	
132	4001100...	Latzhose Image blau Größe 44/4...	Erstein	71,00	
133	4001140...	Halbmaske R 60 mit Doppelfilter...	Erstein	47,80	
134	4001100...	Latzhose Image grau Größe 94/ ...	Erstein	71,00	
135	4001160...	Schaumstoff-Gehörschutzstöps...	Erstein	114,60	
136	4001100...	Gürtelhose Image blau Größe 48...	Erstein	53,60	
137	4001110...	Arbeitsschutzhelm 53 - 62 cm F...	Erstein	15,40	

Sicht mit zwei Preisspalten

4.5.1.1 Einkaufspreise

Neue Staffeln und Preise können Sie über das Kontextmenü der Sicht ***Einkaufspreise*** bzw. ***Verkaufspreise*** einfügen und sichtbar machen.

Die Sicht ***Einkaufspreise*** zeigt Ihnen für den in der Sicht ***Artikel #1*** markierten Artikel alle existierenden Preise an, unabhängig davon, wann diese gültig sind. Mittels der Funktionen dieser Sicht können Sie neue Preise anlegen, Staffeln einfügen oder bestehende Daten ändern.

Hinweis: Beachten Sie, dass Sie neu angelegte Datensätze immer mit einem Klick auf speichern müssen.

4.5.1.2 Verkaufspreise

In der Sicht ***Verkaufspreise*** pflegen Sie alle Verkaufspreise des in der Sicht ***Artikel #1*** markierten Artikels. Verkaufspreise sind bezüglich des Preistyps, Zeitpunktes und Kunden stets eindeutig. Diese Eindeutigkeit wird vom Product 360 Desktop überwacht bei:

- Neuanlage eines Preises
- Bearbeitung eines Preises

Verkaufspreis anlegen

1. Klicken Sie auf ✚, um einen neuen Preis anzulegen.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Spezifizieren Sie den Preis hinsichtlich Preistyp, Zeitraum, Kunde und Gültigkeitsgebiet.
3. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Falls die Eindeutigkeit gegeben ist, wird der Preis angelegt, andernfalls interpretiert der Product 360 Desktop den neuen Preis als zusätzlichen Preis zu einem (oder mehreren) Preisen, bei dem Preistyp, Kunde und Staffel übereinstimmen. Die Gültigkeitszeiträume des neuen Preises und der alten Preise werden miteinander verglichen und nach Rückfrage geändert. Folgende Beispiele erläutern mögliche Änderungen der Gültigkeitszeiträume:

Alter Preis	Neuer Preis	Bemerkung
Gültig von 15.6.2013 bis 15.08.2013	Gültig von 01.06.2013 bis 31.12.2013	Der alte Preis wird durch den neuen Preis vollständig ersetzt, da der neue Preis den Gültigkeitszeitraum komplett überdeckt.
Gültig von 15.6.2013 bis 15.08.2013	Gültig von 01.06.2013 bis 15.06.2013	Der neue Preis überdeckt den alten Preis zu Beginn des Gültigkeitszeitraums. Der Gültigkeitszeitraum des alten Preises wird entsprechend gekürzt und der neue Preis eingefügt.
Gültig von 15.6.2013 bis 15.08.2013	Gültig von 01.07.2013 bis 31.07.2013	Der Gültigkeitszeitraum des neuen Preises liegt innerhalb des Gültigkeitszeitraums des alten Preises. Der alte Preis wird "geteilt", d. h. der alte Preis gilt vor und nach dem eingefügten neuen Preis.
Gültig von 15.6.2013 bis 15.08.2013	Gültig von 01.08.2013 bis 31.12.2013	Der neue Preis überdeckt den alten Preis am Ende des Gültigkeitszeitraums. Der Gültigkeitszeitraum des alten Preises wird entsprechend gekürzt und der neue Preis eingefügt.

Alter Preis	Neuer Preis	Bemerkung
Preis 1: Gültig von 15.6.2013 bis 15.08.2013 Preis 2: Gültig von 16.8.2013 bis 15.10.2013	Gültig von 01.08.2013 bis 30.09.2013	Der neue Preis überdeckt den alten Preis 1 und Preis 2 zum Teil. Beide Preise werden geändert und der neue Preis eingefügt.
Gültig von 15.6.2013 bis 15.08.2013	Gültig von 16.08.2013 bis 31.12.2013	Alter und neuer Preis überschneiden sich nicht, keine Änderung des alten Preises beim Einfügen des neuen Preises.

Verkaufspreis ändern

Wenn Sie einen bestehenden Preis ändern, sind als kritische Fälle zu unterscheiden:

- Preistyp oder Kunde wird geändert: Eine Änderung ist nicht möglich, wenn der geänderte Preis dadurch nicht mehr eindeutig wäre.
- Gültigkeitszeitraum ("Gültig ab" und/oder "Gültig bis") wird geändert: Andere Preise werden verändert, deren Gültigkeitszeiträume davon betroffen sind.

Wenn Sie den Datumswert für "Gültig bis" vor den Datumswert "Gültig ab" legen, wird der Datumswert "Gültig ab" automatisch auf den gleichen Wert wie "Gültig bis" gesetzt, so dass keine negativen Zeiträume entstehen können.

Tipp: Staffeln können Sie in der Spaltenansicht schnell prüfen, die Spalten werden mittels bestehender Staffeln automatisch angezeigt. Ausreißer können dadurch schnell erkannt werden.

4.5.2 Preisbeispiel


Zu einem Artikel gibt es einen Nettokundenpreis von 12,65 EUR, der im gesamten Jahr 2009 gültig ist.



Preisgültigkeitsbeispiel (I)


Nun soll eine Preisaktion vom 1. bis 15. Dezember stattfinden, bei der der Artikel einen Nettokundenpreis von nur 11,14 EUR hat. Jetzt wird manuell oder per Import der Preis von 11,14 EUR für den Gültigkeitszeitraum 01.12.2009 bis 15.12.2009 hinzugefügt.

Für diesen Zeitraum würde es nun zwei Preise geben, weshalb eine Änderung der aktuellen Preisdaten notwendig ist. In einem Dialog wird auf diesen Sachverhalt hingewiesen.



Automatische Datensatzänderung bei Preisangaben

Der vorhandene Preis wird auf einen Tag vor dem Zeitraum des neuen Preises terminiert und ein neuer Preis mit dem Betrag des alten Preises eingefügt, dessen Gültigkeitszeitraum einen Tag nach dem Zeitraum des Aktionspreises beginnt und der bis zum Ende des ursprünglichen Zeitraumes gültig ist. In der so entstandenen "Lücke" des alten Preises gilt der Aktionspreis.



	Preistyp	Gültig ab	Gültig bis	Kunde	Preis
1	Netto-Kundenpreis	01.01.2009	30.11.2009	<Öffentlich>	12,65
2	Netto-Kundenpreis	01.12.2009	15.12.2009	<Öffentlich>	11,14
3	Netto-Kundenpreis	16.12.2009	31.12.2009	<Öffentlich>	12,65


Speicherung des Sonderpreises

4.5.3 Preisänderungen prüfen

Preisänderungen werden häufig per Import durchgeführt. Wenn Sie Preisänderungen prüfen möchten, sollten Sie dies entweder außerhalb des Product 360 Desktops durchführen oder die bestehenden Preise nicht sofort durch den Import überschreiben, sondern zunächst in eine andere (nicht benutzte) Preisspalte importieren. Sie können dann die Preisänderungen einfach verfolgen.

Um Preise für verschiedene Kunden zu prüfen, empfiehlt sich die Vergleichsansicht der Preisspalten.

1. Öffnen Sie den Dialog "Feldauswahl".
2. Fügen Sie die gewünschten Felder zur Tabelle hinzu.
3. Wählen Sie in der Liste rechts die Spalten mit den Kundenpreisen aus.
4. Klicken Sie auf  .
   - Es wird eine Vergleichsspalte für die beiden markierten Spalten eingeblendet. So sehen Sie in der Sicht ***Artikel #1*** schnell, ob die Preise korrekt sind.



Vergleichsfunktion von zwei Preisspalten

4.5.4 Preiszuschläge

Preiszuschläge werden im Normalfall über die Lieferantenkataloge in den Product 360 Desktop transportiert und an Ihre Kunden weitergegeben, so dass sich die Pflege der Preiszuschläge auf das Prüfen dieser Daten beschränkt. Es werden nur die Basisdaten für die Preiszuschläge erfasst; die Zuschlagsberechnung selbst erfolgt in Ihrem ERP-System, das auch die Rechnungsstellung übernimmt und Zugriff auf weitere benötigte Informationen besitzt, wie z. B. aktuelle Börsenkurse.

Bei Preiszuschlägen kann es sich um Metallzuschläge handeln, die nach dem Anteil im Artikel sowie dem jeweils aktuellen Börsenkurs ermittelt werden, oder um feste oder prozentuale Zuschläge wie Versicherungs- oder Materialentsorgungskosten.

Dementsprechend haben Sie zur Angabe von Preiszuschlägen folgende Möglichkeiten:

- Zuschlagstyp und fester bzw. prozentualer Betrag bei einem Zuschlag, der sich nicht auf einen im Artikel enthaltenen Rohstoff bezieht, z. B. Verpackungskosten. Diese Zuschlagstypen finden Sie als "Anderer Zuschlag (Art des Zuschlages)".
- Metallart, Rohstoffbasis, prozentualer bzw. absoluter Zuschlag sowie Sprung bei Zuschlägen in Abhängigkeit der Rohstoffnotierung
- Metallart, Rohstoffbasis und Metallgewicht (Gehalt des Metalls im Artikel) bei Zuschlägen, die über den jeweiligen Gewichtsanteil im Artikel berechnet werden

Hinweis: Beachten Sie, dass die angezeigten Werte von der jeweiligen Systemkonfiguration abhängig sind. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Nutzen Sie zur Pflege der Preiszuschläge die Perspektive ***Explorer (Artikel)*** oder eine der Perspektiven, die die Sicht ***Artikel #1*** beinhalten. Bevor Sie beginnen können, müssen Sie die Sicht ***Artikel #1*** bzw. ***Artikeldetails (Formular)*** so konfigurieren, dass die gewünschten Spalten bzw. Felder angezeigt werden. Geben Sie dazu im Dialog "Feldauswahl" an, welche Spalten bzw. Felder für welche Zuschlagsarten angezeigt werden sollen.

Tipp: Legen Sie sich zur Zuschlagsdatenpflege ein eigenes Layout der Sicht ***Artikel #1*** an, das Sie für diesen Zweck immer wieder verwenden können.


Beispiele:

- Verpackungskosten
- Zuschlagsberechnung mittels Metallgehalt
- Zuschlagsberechnung mittels Sprung

4.5.4.1 Verpackungskosten

Für einen verpackungsintensiven Artikel sollen 5 % Verpackungskosten erhoben werden. Folgende Artikeldaten sind damit bekannt:

- Zuschlagsart: Verpackungskosten
- Zuschlag: 5 %




Verpackungskosten

Bei der Preisberechnung wird ein Aufschlag von 5 % des Artikelpreises als Verpackungskostenzuschlag erhoben.

4.5.4.2 Zuschlagsberechnung mittels Metallgehalt

Ein Kabel enthält 430 g Kupfer pro 10 m, es wird in Einheiten zu je 10 m verkauft. Der Preis des Kabels wird aus der jeweils aktuellen Kupfernotierung errechnet. Um einen Richtpreis für den Artikel zu erhalten, wurde ein Wert von 150 EUR pro 100 kg Kupfer für die Kupfernotierung angenommen. Folgende Artikeldaten sind damit bekannt:

- Bestelleinheit: 10 m
- Metallart: Kupfer
- Rohstoffgehalt: 430 g (Gewicht (in Gramm): 430)
- Rohstoffbasis: 150 EUR pro 100 kg Kupfer (Basis: 150, Währung: Euro, Rohstoffbasismenge: 100 (Standardwert), Einheit für Rohstoffbasismenge: Kilogramm (Standardwert))



Zuschlagsberechnung mittels Metallgehalt


Zum Zeitpunkt der Preisberechnung wird Kupfer mit 270 EUR pro 100 kg notiert. Es muss eine Preisdifferenz berücksichtigt werden von: 270 EUR – 150 EUR = 120 EUR pro 100 Kilogramm.

Für die im Kabel enthaltenen 430 g Kupfer wird ein Kupferaufschlag ermittelt von: 120 EUR/100 kg * 430 g = 0,52 EUR.

4.5.4.3 Zuschlagsberechnung mittels Sprung

Der Preis einer Zinkdachrinne hängt von der Zinknotierung ab. In den Preis ist bereits ein Zinkanteil eingerechnet. Ist die Zinknotierung höher als die bereits berücksichtigte von 250 EUR pro 100 kg Zink, so wird ein Aufschlag erhoben, der durch eine Staffelung der Zinknotierung festgelegt wird: Bei einem Sprung der Zinknotierung von jeweils 20 EUR soll ein Aufschlag von 1,20 EUR erhoben werden. Folgende Artikeldaten sind damit bekannt:

- Metallart: Zink
- Rohstoffbasis: 250 EUR pro 100 kg Zink (Basis: 250, Währung: Euro, Rohstoffbasismenge: 100 (Standardwert), Einheit für Rohstoffbasismenge: Kilogramm (Standardwert))
- Sprung: 20 EUR
- Zuschlag: 1,20 EUR



Zuschlagsberechnung mittels Sprung

Zum Zeitpunkt der Preisberechnung wird Zink mit 380 EUR notiert. Das ist ein Sprung von 130 EUR gegenüber dem im Preis einberechneten. Der angegebene Sprung von 20 EUR wird 6-mal überschritten, weshalb ein Aufschlag von 6 x 1,20 = 7,20 € auf den Artikelpreis erhoben wird.

4.5.5 Rabattgruppen

Üblicherweise werden Artikelpreise als Netto- oder Bruttopreise mit Rabattangabe festgelegt. Die Rabatte werden über die Zuordnung der Artikel zu Rabattgruppen spezifiziert. Dies gilt für Einkaufs- und Verkaufspreise, wobei die Einkaufsrabattgruppen eher zu Informationszwecken in den Datenbestand aufgenommen werden, da sie vom jeweiligen Lieferanten festgelegt werden. Die Verkaufsrabattgruppen bestimmen die Kundenpreise, welche als Nettopreise oder als Bruttopreise mit Rabattangaben an die Kunden weitergegeben werden. Für diese Daten ist Ihr ERP-System führend. Es ist möglich, die im Product 360 Desktop gepflegten Preisgruppeninformationen in Ihr ERP-System zu übermitteln, das in jedem Falle die auszuführenden Berechnungen übernehmen sollte. Über die Anbindung des Product 360 Desktops an Ihr ERP-System kann Ihnen Ihr Product

360 Desktop-Berater nähere Auskünfte erteilen.

Innerhalb der Perspektive ***Rabattgruppen*** pflegen Sie Einkaufs- und Verkaufsrabattgruppen und die jeweils dazugehörigen Rabattsätze. In der Standarddarstellung der Perspektive befinden sich links übereinander die Einkaufsrabattgruppen und ihre Einkaufsrabattsätze, rechts die entsprechenden Sichten für die Verkaufsseite.

4.5.5.1 Einkaufs- und Verkaufsrabattsätze

Einkaufs- und Verkaufsrabattgruppen beinhalten Rabattsätze, die eine zeitliche Gültigkeit besitzen. Einkaufsrabattsätze werden wie Verkaufsrabattsätze tabellarisch in den Sichten ***Einkaufsrabattsätze*** bzw. ***Verkaufsrabattsätze*** verwaltet, die sich in ihrer Bedienung nicht unterscheiden. Zu jeder Rabattgruppe können Sie einen oder mehrere Rabattsätze anlegen, nachdem Sie eine Rabattgruppe ausgewählt haben. Rabatte haben immer einen festen Startzeitpunkt und einen Wert.

1. Wählen Sie z. B. eine Verkaufsrabattgruppe in der Sicht ***Verkaufsrabattgruppen.***
2. Klicken Sie auf ✚ in der Sicht ***Verkaufsrabattsätze.***
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
3. Geben Sie an, ab wann der Rabattsatz gültig ist.
4. Geben Sie den Rabattsatz an.
5. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Um einen Artikel einer Rabattgruppe zuzuordnen:

1. Öffnen Sie die Sichten ***Kontextauswahl*** und ***Artikel #1***, z. B. in der Perspektive ***Explorer (Artikel)***.
2. Blenden Sie die Spalte "Rabattgruppe (Verkauf)" über den Dialog "Feldauswahl" ein, wobei Sie den Kunden für dieses Feld spezifizieren müssen.
3. Wählen Sie über die Auswahlliste die gewünschte Rabattgruppe aus.

4.5.5.2 Einkaufsrabattgruppen

Die Sicht ***Einkaufsrabattgruppen*** dient zur Verwaltung von Rabatten, die Sie mit Ihren Lieferanten ausgehandelt haben. Demzufolge werden Sie Rabatte in der Regel lieferantenbezogen pflegen.

1. Klicken Sie auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie eine aussagefähige Rabattgruppennummer und einen sprechenden Namen an. Diese Angaben helfen Ihnen bei der späteren Zuordnung zu einem Artikel.
3. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Objektrechte für Einkaufsrabattgruppen setzen

1. Markieren Sie die entsprechende Rabattgruppe.
2. Klicken Sie auf **Objektrechte**.

Der Dialog zum Einstellen der Objektrechte öffnet sich.

3. Bearbeiten Sie die Objektrechte für die Einkaufsrabattgruppe.

4. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie eine oder mehrere Rabattgruppen gepflegt haben, können Sie die Rabattgruppe einem Artikel zuordnen. In analoger Weise pflegen Sie die zu jeder Rabattgruppe gehörenden Rabatte. Wenn Sie einen Eintrag in der Sicht ***Einkaufs-*** bzw. ***Verkaufsrabattgruppen*** markiert haben, können Sie zu diesem in der Sicht ***Einkaufs- bzw. Verkaufsrabattsätze*** neue Einträge erstellen, bestehende bearbeiten oder löschen.

Tipp: Wenn Sie in der Sicht ***Einkaufsrabattgruppen*** über den Dialog "Feldauswahl" zusätzlich die Spalten "Gültig ab" und "Rabattsatz" einblenden, zeigt Ihnen der Product 360 Desktop den für den an diesem Tag geltenden Rabattsatz an.

4.5.5.3 Verkaufsrabattgruppen

In der Sicht ***Verkaufsrabattgruppen*** können Sie neue Rabattgruppen für den Verkauf anlegen. Eine Rabattgruppe muss hinsichtlich ihrer Rabattgruppennummer stets eindeutig sein. Zusätzlich müssen Sie angeben, ob die Rabattgruppe für alle Kunden oder für einen bestimmten Kunden gilt. Die Sicht wird wie die Sicht ***Einkaufsrabattgruppen*** bedient.


4.6 Produktdaten pflegen

Ein Produkt ist im Product 360 Desktop ein Datensatz, der als ein Container für gleichartige Artikel dient. Sie können ein Produkt als eine Art abstrakter Oberbegriff betrachten, der sich durch das Hinzufügen von Eigenschaften, Attributen oder Merkmalen zu realen, bestellbaren Artikeln konkretisiert. Sie können z. B. keine Fahrkarte kaufen - an jedem Fahrkartenschalter würde man Sie zumindest nach dem Zielort fragen. Aber Sie können eine Zugfahrkarte der 2. Klasse für die einfache Fahrt von München nach Stuttgart zu einem bestimmten Preis kaufen. Aus diesem Grund pflegen Sie für Produkte eventuell andere Informationen wie für Artikel. Produkte werden ausschließlich im Produktstamm angelegt und gepflegt.

Hinweis: Hier möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass für manche Katalogkonzepte differenziertere Verzweigungen notwendig sind, um ein bestehendes Beziehungsgeflecht abbilden zu können. Dafür werden dann z. B. Varianten eines Produkts benötigt, die den Artikeln "vorgeschaltet" werden.

Hinweis: Einem Produkt können mehrere Artikel zugewiesen sein, aber ein Artikel kann nur einem Produkt zugewiesen sein. Ein Produkt kann auf ein anderes Produkt referenzieren, z. B. als Bestandteil eines anderen Produkts. Sie können Produkte als Artikel klassifizieren oder Produktattribute pflegen. Produkte und Artikel befinden sich somit auf der gleichen Beziehungsebene.

Für die Pflege von Produkten steht Ihnen die Perspektive ***Explorer (Produkte)*** zur Verfügung. In der Perspektive ***Explorer (Produkte)*** haben Sie neben der Sicht ***Kontextauswahl*** die Sicht ***Produkte #1***, mit der Sie arbeiten können, wie Sie es von der Sicht ***Artikel #1*** her gewöhnt sind.



Explorer (Produkte)


In der Sicht ***Kontextauswahl*** können Sie sich im Kontextmenü des Produktstamms über **Zeige Produkte** alle Produkte anzeigen lassen. Alternativ können Sie in einem Struktursystem navigieren, um die den Strukturgruppen zugeordneten Produkte anzuzeigen.

Indem Sie ein Produkt auswählen, aktualisieren Sie die Sicht ***Alle Varianten eines Produkts.*** Eine Artikelzuweisung oder eine Produktreferenz erstellen Sie per Drag & Drop.

4.6.1 Produkte anlegen

Um Produkte anzulegen, können Sie diese entweder importieren oder manuell anlegen. Wenn Sie Produktdaten importieren wollen, gehen Sie vor wie unter "Datenimport" 48 beschrieben.

Achtung: Wählen Sie beim Import eines Produkts im Mapping den richtigen Objekttyp:



Objekttyp beim Import-Mapping

Daneben haben Sie die Möglichkeit, Produkte im Produktstamm manuell anzulegen:

1. Wechseln Sie in die Perspektive ***Explorer (Produkte)***.
2. Wählen Sie in der Sicht ***Kontextauswahl*** 94 im Kontextmenü des Produktstamms **Zeige Produkte** auf.
   - In der Sicht ***Produkte #1*** werden Ihnen die Produkte angezeigt.

3.Klicken Sie auf ✚.

➪ In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt mit einer neuen, eindeutigen Produktnummer.

4.Geben Sie die Produktdaten ein.

5.Klicken Sie auf 💾, um den Datensatz zu speichern.

Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie in dieser Situation keinen Tabellenfilter aktiviert haben. Es würde zwar ein neuer Eintrag erstellt, er wäre aber je nach Filterdefinition möglicherweise gar nicht sichtbar, da er unmittelbar ausgefiltert sein könnte.

Produkt über einen Artikel anlegen

Sie können ein Produkt neu anlegen, indem Sie zu einem Artikel ein Produkt erzeugen. Dies ist nur mit einem Artikel möglich, der noch keinem Produkt zugeordnet wurde, da der Artikel automatisch dem neuen Produkt zugeordnet wird.

1.Markieren Sie den Artikel.

2.Wählen Sie im Kontextmenu **Erzeuge Produkt**.

➪ Auf Basis der Artikeldaten wird ein neues Produkt erstellt und der Artikel wird dem Produkt zugeordnet.

4.6.2 Produkte bearbeiten

Sie arbeiten mit Produkten, wie Sie auch mit Artikeln arbeiten. So erstellen Sie z. B. ein Produktsortiment auf die gleiche Weise wie ein Artikelsortiment.

Generell arbeiten Sie bei der Pflege von Produkten mit dem Drag & Drop Verfahren:

- Strukturzuweisungen erstellen
- Artikel zu Produkten zuweisen
- Produktreferenzen erstellen
- Multimedia-Anhang erstellen
- Produktattribute pflegen

4.6.2.1 Strukturzuweisungen erstellen

Sie erstellen für ein Produkt eine Strukturzuweisung, indem Sie entweder die Zuordnungen importieren oder manuell eine Zuordnung erstellen. Um eine manuelle Strukturzuordnung zu erstellen:

1.Öffnen Sie das betreffende Struktursystem in der Sicht ***Primärer Strukturbaum***.

2.Lassen Sie sich in der Sicht ***Produkte #1*** die Produkte anzeigen.

3.Markieren Sie ein Produkt.

4.Ziehen Sie das Produkt per Drag & Drop auf die Strukturgruppen, zu der es zugeordnet werden soll.

Das Ergebnis Ihrer Zuweisung können Sie überprüfen, indem Sie in der Sicht ***Produkte #1*** die Spalte "Strukturzuweisungen" einblenden. Achten Sie darauf, die Spalte richtig zu qualifizieren. Hier können Sie bestehende Zuweisungen auch löschen.

Hinweis: Ein Artikel "erbt" automatisch die Strukturzuweisungen des Produkts, dem er zugeordnet ist.


4.6.2.2 Artikel zu Produkten zuweisen

Ein Artikel kann genau einem Produkt zugewiesen sein, ein Produkt dagegen kann mehrere Artikel haben. Um einem Produkt einen oder mehrere Artikel zuzuweisen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Explorer (Produkte)***.
2. Lassen Sie sich die benötigen Produkte in der Sicht ***Produkte #1*** anzeigen, z. B. mittels Navigation in der Sicht ***Primärer Strukturbaum.***
3. Öffnen Sie die Sicht ***Artikel #1,*** in der Sie die Artikel anzeigen lassen, die Sie einem Produkt zuweisen wollen.
4. Ziehen Sie einen Artikel per Drag & Drop aus der Sicht ***Artikel #1*** auf ein Produkt in der Sicht ***Produkte #1.***

Hinweis: Ein Artikel "erbt" automatisch die Strukturzuweisungen des Produkts, dem er zugeordnet ist.

Das Ergebnis Ihrer Zuweisung können Sie in der Sicht ***Varianten des Produkts*** überprüfen. Hier bekommen Sie für ein in der Sicht ***Produkte #1*** markiertes Produkt alle zugewiesenen Artikel angezeigt. Alternativ können Sie auch in der Sicht ***Artikel #1*** im Kontextmenu eines Artikel **Zeige das übergeordnete Produkt** aufrufen.



Varianten eines Produkts

Um eine bestehende Zuordnung eines Artikels zu einem Produkt zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Markieren Sie den Artikel in der Sicht ***Referenzierte Artikel eines Produkts.***
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Lösche Produktzuordnung**.
3. Bestätigen Sie die Rückfrage mit **Ja**.

➪ Die Zuordnung des Artikels wird gelöscht.

Tipp: Haben Sie einen Artikel versehentlich einem falschen Produkt zugeordnet, dann müssen Sie zuerst am Artikel die Produktzuordnung löschen. Danach können Sie den Artikel einem anderem Produkt zuordnen.


4.6.2.3 Produktreferenz erstellen

Produktreferenzen benötigen Sie, wenn Sie Beziehungen zwischen Produkten herstellen bzw. verwalten möchten. Beispiele für solche Beziehungen sind: Ein Produkt ist ein Ersatzteil eines anderen Produkts oder zwei Produkte sind so ähnlich, dass sie ersatzweise ausgeliefert werden können usw. Im Product 360 Desktop sind verschiedene Arten von Beziehungen bereits vorgesehen.

Um eine Produktreferenz zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Sicht ***Produkte #1*** mit den entsprechenden Produkten.
2. Ziehen Sie das Produkt per Drag & Drop auf das andere Produkt, das die Referenz erhalten soll.

   ➪ Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Art der Referenz festlegen.



Produktreferenz-Dialog

3. Wählen Sie die Referenzart aus:
   - Ähnlicher Artikel: Zwei Produkte sind sich so ähnlich, dass sie ersatzweise ausgeliefert werden können.
   - Alternative Bestelleinheit: Ein Produkt ist identisch zu einem anderen Produkt, wird aber in anderen Bestelleinheiten gehandelt.
   - Bestandteil: Ein Produkt ist Bestandteil eines anderen Produkts.
   - Cross-Selling: Querverkauf von ergänzenden Produkten
   - Ersatzteil: Ein Produkt ist ein Ersatzteil eines anderen Produkts.
   - Nachfolgeartikel: Ein Produkt ist ein Nachfolgeprodukt eines anderen Produkts.
   - Notwendiger Zusatzartikel: Ein Produkt ist ein notwendiges Zusatzprodukt zu einem anderen Produkt.
   - Optionaler Zusatzartikel: Ein Produkt ist ein optionales Zusatzprodukt zu einem anderen Produkt.

- Sonstige Referenz: Ein Produkt hat eine nicht näher spezifizierte Beziehung zu einem anderen Produkt.
- Up-Selling: Referenz auf ein höherwertiges Produkt
- Zubehör: Ein Produkt ist ein Zubehörteil eines anderen Produkts.

4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Referenz wird erstellt.

Das Ergebnis Ihrer Zuweisung können Sie überprüfen, indem Sie in der Sicht ***Produkte #1*** das Produkt markieren. In der Sicht ***Referenzen*** werden Ihnen dessen Referenzen angezeigt. In dieser Sicht haben Sie auch die Möglichkeit, Produktreferenzen zu löschen.

4.6.2.4 Multimedia-Anhang erstellen

Um einen Multimedia-Anhang zu erstellen, können Sie entweder den Import benutzen oder eine Zuordnung per Drag & Drop erstellen. Um die Zuordnung manuell zu erstellen:

1. Öffnen Sie Perspektive ***Explorer (Produkte)***.
2. Lassen Sie sich die gewünschten Produkte in der Sicht ***Produkte #1*** anzeigen.
3. Öffnen Sie zusätzlich die Sicht ***Dokumente*** mit den entsprechenden Bildern.
4. Öffnen Sie ggf. die Sicht ***Dokumentkategorien***, um die Bilder für die Sicht ***Dokumente*** auszuwählen.
5. Ziehen Sie ein Bild per Drag & Drop auf das entsprechende Produkt.
   - Der Dialog zur Anlage eines neuen Multimedia-Anhangs wird geöffnet.

Das weitere Vorgehen ist identisch mit der Pflege von Multimedia-Anhängen bei Artikeln.

4.6.2.5 Produktattribute pflegen

Für die Pflege von Produktattributen stehen Ihnen die Sichten ***Produktattribute***, ***Produktattribute (kumuliert)*** und ***Produkte mit Merkmalen (spezialisiert)*** zur Verfügung. Die Bedienung der Sichten ist analog zu den Sichten ***Artikelattribute***, ***Artikelattribute (kumuliert)*** und ***Artikel mit Merkmalen (spezialisiert)***.

Die Sicht ***Produktattribute*** stellt die bestehenden Attribute eines ausgewählten Produkts in einer Tabelle dar. Sie können in der Sicht neue Produktattribute anlegen, bestehende bearbeiten oder löschen. Wie in der Sicht ***Artikelattribute*** können Sie über den Dialog "Feldauswahl" die Spalte "Verwendungszweck" einblenden. Über diese Spalte weisen Sie einem Produktattribut einen Verwendungszweck zu.

Die Sicht ***Produktattribute (kumuliert)*** stellt die gemeinsamen Merkmale der in der Sicht ***Produkt #1*** ausgewählten Produkte dar. Sie können den ausgewählten Produkten auf einmal neue Produktattribute hinzufügen oder Strukturmerkmale als Produktattribute übernehmen.

4.6.3 Produktdetails (Formular)

In der Sicht ***Produktdetails (Formular)*** können Daten eines einzelnen Produkts dargestellt werden. Die Sicht zeigt standardmäßig die Felder:

- Produkt-Nr.
- Hersteller Produkt-Nr.
- Hersteller
- Kurzbeschreibung (Deutsch)

Die Formulardarstellung von Informationen eines Produkts eignet sich hervorragend, um eigene Produktdarstellungen für bestimmte Zwecke zu verwenden. Mit dieser Sicht könnten Sie z. B. ein Formular bestehend aus den zwei Feldern "Kurzbeschreibung (Deutsch)" und "Kurzbeschreibung (Französisch)" zusammenstellen, mit dessen Hilfe Sie die Übersetzung der Kurzbeschreibungen der Artikel vornehmen.

Öffnen Sie wie in der Tabellendarstellung den Dialog "Feldauswahl" und konfigurieren Sie das Formular entsprechend Ihren Wünschen. Über das Sichtenmenü können Sie einstellen, ob die eingeblendeten Felder ein- oder zweispaltig dargestellt werden.

Hinweis: Die Langbeschreibung können Sie in dieser Sicht nicht direkt bearbeiten. Klicken Sie hier auf **Bearbeiten…**, um den Rich-Text-Editor zu öffnen.

4.7 Sortimente

Sortimente sind Teilmengen eines Katalogs oder des Produktstamms, die Sie unter einem bestimmten Namen verwalten. Ein Sortiment umfasst genau diejenigen Artikel, Varianten oder Produkte, die Sie z. B. für eine Publikation benötigen. Stellen Sie sich ein Sortiment wie eine Sicht auf Ihren Produktstamm vor, die bestimmte Artikel, Varianten oder Produkte ein- oder ausschließt. Sortimente legen aus diesem Grund lediglich fest, welche Artikel, Varianten oder Produkte berücksichtigt werden und welche nicht. Sortimente sind sehr viel dynamischer, flexibler und möglicherweise kurzlebiger als Struktursysteme.

Ob ein Artikel, eine Variante oder ein Produkt Teil eines Sortiments ist, können Sie auf zwei verschiedene Arten definieren:

- Explizit: Der markierte Artikel (Variante oder Produkt) wird über seinen internen Identifier im Sortiment gespeichert.
- Dynamisch als Anfrage: Im Gegensatz dazu wird bei der Abfrage die Logik gespeichert, die z. B. zur Ermittlung einer Artikelliste führt. Das bedeutet, dass bei einer Abfrage sich die Sortimentsmenge ändern kann, wenn Artikel hinzukommen, die die Bedingungen erfüllen.

Beide Sortimentsregeln können sowohl für einschließende als auch für ausschließende Defintionen verwendet werden. Bei der Auswertung werden erst alle einschließenden Regeln ausgewertet und addiert. Anschließend werden die ausschließenden Regeln abgezogen. Sie können z. B. ein Sortiment definieren, dass alle Artikel einer Strukturgruppe G1 enthält (einschließende dynamische Regel), aber nicht die Artikel A1, A5 und A8 (ausschließende explizite Regel), auch wenn diese Artikel der Strukturgruppe G1 zugeordnet sind.

Tipp: Verwechseln Sie Sortimente nicht mit Artikelgruppen Ihres Unternehmens. Verwenden Sie für eine Strukturierung Ihrer Artikel oder deren Aufteilung in Artikelgruppen die Klassifizierung.

Sortimente werden für jeden einzelnen Katalog bzw. den Produktstamm getrennt verwaltet. Sortimente beinhalten ausschließlich Referenzen auf Produkte bzw. Artikel des Produktstamms oder eines einzelnen Katalogs. Ein Sortiment kann also niemals einen Artikel oder ein Produkt aus einem Bereich speichern, unter dem es nicht verwaltet wird. Ein Artikel oder Produkt kann keinem, einem oder mehreren Sortimenten zugeordnet sein. Sortimente gleichen Namens dürfen existieren, jedoch nicht innerhalb eines Katalogs bzw. des Produktstamms.

Sortimente müssen im Vorfeld der Bereitstellung vorliegen. Möchten Sie z. B. eine Preisliste erzeugen, müssen Sie zuerst das Sortiment anlegen, bevor Sie es für die Ausgabe der Preisliste verwenden können. Sie können Sortimente dauerhaft abspeichern und für die spätere Verwendung immer wieder aufrufen.

4.7.1 Sortiment erstellen

Hinweis: Sie müssen nicht zwingend zuerst ein Sortiment erstellen, sondern Sie können auch ein neues Sortiment bei der Artikel- oder Produktzuordnung erstellen.

1. Wählen Sie **Verwaltung > Artikelsortimente**.
   - Der Dialog zur Sortimentsverwaltung öffnet sich.
2. Klicken Sie auf **Neu**.
   - Ein neues, leeres Sortiment wird erstellt.




Neues Sortiment erstellen

3. Geben Sie einen sprechenden, eindeutigen Namen ein. Bedenken Sie, dass Sie eventuell viele Sortimente verwalten möchten.
4. Geben Sie eine Kategorie ein. Dies erleichtert Ihnen die Verwaltung der Sortimente. Sortimente werden gruppiert nach Kategorien dargestellt. Sortimente, die ohne Kategorie verwaltet werden, werden im Knoten "<Nicht kategorisiert>" zusammengefasst.
5. Sie können zusätzlich noch eine Beschreibung angeben, aus der sich z. B. ein sinnvoller Verwendungszweck des Sortiments ableiten lässt.
6. Klicken Sie auf **Schließen**.

Mit der Erstellung eines Sortiments haben Sie innerhalb einer Katalogs oder des Produktstamms lediglich eine "Hülle" und einen Namen festgelegt, unter dem Sie das Sortiment aufrufen und verwenden. D. h. das Sortiment existiert, es ist aber noch leer. Sie sehen dies daran, dass rechts "0 Artikel" angezeigt wird. Sie müssen nun noch Artikel oder Produkte zu dem Sortiment hinzufügen.

4.7.2 Artikel oder Produkt zu einem Sortiment hinzufügen

1. Markieren Sie in der Sicht ***Artikel #1*** bzw. ***Produkte #1*** die gewünschten Artikel bzw. Produkte.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Sortimentierung**. Über das Untermenü können Sie nun Artikel oder Produkte zu Sortimenten hinzufügen oder entfernen.



Sortiment füllen

3. Klicken Sie auf **Sortimentierung > Auswahl merken in > Mehr...**, um den Auswahldialog für Sortimente zu öffnen und eine explizite Sortimentszuordnung zu erstellen.
4. Klicken Sie in diesem Dialog auf ein vorhandenes Sortiment, um die ausgewählten Artikel dem Sortiment zuzuordnen. Das zuletzt verwendete Sortiment wird direkt im Menü angezeigt, so dass Sie schnell ein Sortiment zusammenstellen können.
5. Sie können auch ein neues Sortiment erstellen, indem Sie auf **Verwalten** klicken.

Weitere Möglichkeiten, die Ihnen im Kontextmenü zur Verfügung stehen:

- Jede Sicht ***Artikel #1*** (bzw. ***Produkte #1***) stellt das Ergebnis einer Suche dar (z. B. alle Artikel einer Strukturgruppe). Unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Artikel (Produkte) können Sie diese Abfrage einem dynamischen Sortiment über **Sortimentierung > Abfrage merken in** zuordnen. Werden nun Artikel (Produkte) gelöscht oder ändert sich die Strukturzuordnungen, verändert sich auch das Ergebnis der Abfrage. Aktualisieren Sie in diesem Fall das Sortiment, um den korrekten Umfang zu erhalten.

Hinweis: Bei Verwendung von Suchergebnissen in Sortimenten ist zu beachten, dass der Umfang des Suchergebnisses möglicherweise die Anzahl der darstellbaren Artikel übersteigt. Ungeachtet dessen können jedoch alle Artikel der Abfrage dem Sortiment dynamisch zugeordnet werden!

- Genauso wie Sie Artikel (Produkte) explizit einem Sortiment zuordnen können, können Sie Artikel (Produkte) aus einem Sortiment ausschließen.
- Sie können eine Kombination aus der "expliziten" und der "dynamischen" Zuordnung herstellen, dabei werden zuerst die einschließenden und dann die ausschließenden Regeln ausgewertet. Mit Hilfe von Kombinationen der Möglichkeiten "Ein- und Ausschluss" von Artikelmengen und einzelnen Artikeln können beliebige Sortimente beschrieben werden.

Tipp: Überprüfen Sie, ob selbst erstellte gespeicherte Suchen nicht bereits Ihren Anforderungen entsprechen.

4.7.3 Mit Sortimentsfiltern arbeiten

Der Product 360 Desktop merkt sich die Einstellung für jeden Katalog und den Produktstamm, so dass Sie beim Kontextwechsel von einem Katalog zum anderen oder von einem Katalog zum Produktstamm den jeweils für den Katalog bzw. Produktstamm zuletzt verwendeten Sortimentsfilter anwenden.

Sortimentsfilter aktivieren

1. Wählen Sie **Ansicht > Artikelsortimente**.
   - Der Dialog für die Sortimentsauswahl öffnet sich.
2. Wählen Sie das Sortiment, auf das Sie einschränken wollen.
   - Der Dialog wird geschlossen.
3. Laden Sie den Katalog oder Produktstamm erneut, um mit dem aktivierten Sortimentsfilter zu arbeiten.
   - In der Statusleiste des Programmfensters wird Ihnen der gewählte Sortimentsfilter angezeigt.

Sortimentsfilter deaktivieren

1. Wählen Sie **Ansicht**.
   - Das Menü öffnet sich. Unterhalb des Eintrags "Artikelsortimente" steht der aktuelle Sortimentsfilter.



Sortimentsfilterung deaktivieren

2. Klicken Sie auf den Eintrag des Sortimentsfilters, um diesen zu deaktivieren.
3. Laden Sie den Katalog oder Produktstamm erneut, um diesen ohne Sortimentsfilter anzuzeigen.

4.7.4 Sortimente verwalten

Im Dialog der Sortimentsverwaltung können Sie weitere Aktionen durchführen. Den Dialog öffnen Sie unter **Verwaltung > Artikelsortimente**.

Sortimente kopieren

1. Markieren Sie das entsprechende Sortiment.
2. Klicken Sie auf **Kopieren**.
   - Eine Kopie des Sortiments wird angelegt. Sie können diese z. B. umbenennen oder die Sortimentsregeln bearbeiten.

Sortimentsregel löschen

1. Zeigen Sie die Sortimentsregeln an, indem Sie das Sortiment über den Pfeil links aufklappen.
   - Sie sehen die ein- und ausschließenden Regeln des Sortiments, dahinter ist die Anzahl der betroffenen Artikel angegeben.
2. Markieren Sie die zu löschende Regeln.
3. Klicken Sie auf **Löschen**.
   - Eine Sicherheitsabfrage öffnet sich.
4. Klicken Sie auf **Ja**, um die Sortimentsregel zu löschen.

Sortiment löschen

1. Markieren Sie das entsprechende Sortiment.
2. Klicken Sie auf **Löschen**.
   - Eine Sicherheitsabfrage öffnet sich.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**, um das Sortiment endgültig zu löschen.

Sortiment aktualisieren

1. Markieren Sie das entsprechende Sortiment.
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
   - Die ein- und ausschließenden Sortimentsregeln werden ausgewertet und das Sortiment aktualisiert.

Sortiment versionieren

1. Markieren Sie das entsprechende Sortiment.
2. Klicken Sie auf **Versionierung**.
   - Der Dialog für die Versionsauswahl öffnet sich.
3. Wählen Sie ein bestehende Version oder erstellen Sie eine neue Version.
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Version wird angelegt und die Objekte ermittelt, die dieser Version zugeordnet werden sollen. In einem weiteren Dialog wird Ihnen mitgeteilt, wie viele Objekte betroffenen sind.
5. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Objekte werden der Version zugeordnet.


Objektrechte für Sortimente setzen

1. Markieren Sie das entsprechende Sortiment.
2. Klicken Sie auf **Objektrechte**.
   - Der Dialog zum Einstellen der Objektrechte öffnet sich.
3. Bearbeiten Sie die Objektrechte für das Sortiment.
4. Klicken Sie auf **OK**.

4.7.5 Sichten zu Sortimenten

In der Sicht ***Artikelsortimente*** können Sie sich einen Überblick über die vorhandenen Sortimente verschaffen. Diese Sicht öffnen Sie explizit über **Perspektiven > Sicht öffnen**.

Über den Filter "Quellkatalog" im oberen Bereich der Sicht können Sie eingrenzen, ob Sie nur die Sortimente des aktuellen Katalogs oder alle Sortimente sehen wollen. Über das Kontextmenü können Sie hier Sortimente bearbeiten, aktualisieren, duplizieren, versionieren, löschen oder die Objektrechte bearbeiten.



Artikelsortimente

4.8 Versionieren

Hinweis: Die Versionierung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie von Ihrem Administrator die nötige Berechtigung zugewiesen bekommen haben.

In der Perspektive ***Versionen*** verwalten Sie verschiedene Versionen Ihrer Daten. Versionen dienen dazu, einen bestimmten Informationsstand "einzufrieren", so dass mit den Daten der Arbeitsversion weiter gearbeitet werden kann. Die Daten einer Version, z. B. für einen Print-Katalog, sind quasi "archiviert" und der Print-Katalog kann auch zu einem späteren Zeitpunkt unverändert publiziert werden. Folgende Entitäten können versioniert werden:

- Artikel
- Produkte
- Strukturgruppen und Strukturen
- Preisgruppen

Wenn Sie Artikel versionieren, werden nicht nur die Artikel selbst versioniert, sondern auch deren Referenzen, Strukturzuweisungen und Produkte. Bei der Versionierung von Produkten oder Strukturgruppen werden diese jedoch ohne zugeordnete Artikel versioniert.

Sie arbeiten nicht in den Versionen selbst, sondern in der Arbeitsversion, d. h. einen Import können Sie immer nur in die Arbeitsversion machen. Sie können Artikel oder Produkte in Versionen freigeben und so die Versionen bearbeiten, solange diese nicht geschlossen wurden. Wenn eine Version geschlossen ist, kann diese nicht verändert werden.

Die Sicht ***Versionen*** zeigt Ihnen daneben noch, von wem und wann eine Version angelegt wurde und ob diese geschlossen ist. Über das Kontextmenü einer Version können können Sie:

- Version schließen oder wieder öffnen
- Aufgaben erstellen
- Vergleichen
- Objektrechte festlegen

4.8.1 Version anlegen

Um eine neue Version anzulegen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:

- Legen Sie eine neue, leere Version in der Perspektive ***Versionen*** an und füllen Sie diese anschließend.
- Wählen Sie zuerst die Artikel oder Produkte aus und erstellen Sie in deren Kontext eine neue Version.

Neue leere Version anlegen


1. Öffnen Sie die Perspektive ***Versionen*** unter **Verwaltung > Versionen**.
2. Klicken Sie auf ✚ in der Sicht ***Versionen***.
   ⇨ In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
3. Geben Sie in der neuen Zeile eine eindeutige Kennung, einen Namen und eine Beschreibung für die Version an.
4. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

5. Sie können nun im nächsten Schritt die Version füllen.

Neue Version im Kontext anlegen

Sie können eine neue Version anlegen, indem Sie zuerst die Artikel bzw. Produkte auswählen, die versioniert werden sollen.

1. Stellen Sie z. B. die gewünschten Artikel in der Sicht ***Artikel #1*** zusammen.
2. Markieren Sie die Artikel.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Versionierung > Auswahl hinzufügen zu> Mehr…**.
   - Es öffnet sich der Dialog zur Auswahl der Version, über diesen können Sie auch eine neue Version anlegen.



Neue Version anlegen

4. Wählen Sie in der Auswahlliste den Eintrag "<Neue Version anlegen>" aus.
5. Geben Sie eine Kennung, einen Namen und eine Beschreibung für die Version an.
6. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Version wird angelegt und die Objekte ermittelt, die dieser Version zugeordnet werden sollen. In einem weiteren Dialog wird Ihnen mitgeteilt, wie viele Objekte betroffenen sind.
7. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Objekte werden der Version zugeordnet.

4.8.2 Mit Versionen arbeiten

Um einer bestehenden Version Artikel hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die gewünschten Artikel z. B. über eine Artikelsuche.
2. Markieren Sie die Artikel.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Versionierung > Auswahl hinzufügen zu > <Version>**.

Hinweis: Auf die gleiche Art können Sie über **Versionierung > Auswahl entfernen aus...** Artikel aus einer Version entfernen.

Wollen Sie alle angezeigten Artikel zu Version hinzufügen, müssen Sie nicht alle markieren. Verwenden Sie **Versionierung > Alle Objekte hinzufügen zu > Mehr…**, um alle angezeigten Artikel zu versionieren.

Sie können zwischen den Versionen wechseln, indem Sie im Programm-Menü **Ansicht > Versionen** aufrufen. Über einen Dialog wählen Sie die gewünschte Version aus. In der Statusleiste des Programmfensters wird Ihnen angezeigt, in welcher Version Sie derzeit arbeiten.




Version wählen

Dass Sie sich nun im Kontext einer offenen Version bewegen, erkennen Sie daran, dass die Felder z. B. in der Sicht ***Artikel #1*** gelb hinterlegt sind, während bei einer geschlossenen Version die Felder grau hinterlegt sind.

4.8.3 Versionen und Tabellen

Sie können über den Dialog "Feldauswahl" Spalten mit verschiedenen Versionen anzeigen lassen, indem Sie in der Feldqualifizierung die Version angeben:




Feldqualifizierung mit Version

Sie können aber auch im Kontext einzelner Spalten die Version anzeigen oder wechseln. Blenden Sie hierfür das Kontextmenü des Spaltenkopfs ein:

- **Versionierung > Zeige > <Version>**: Blendet eine weitere Spalte in der entsprechenden Version neben der markierten Spalte ein.

- **Versionierung > Wechsle zu > <Version>**: Wechselt den Kontext der aktuell markierten Spalte in die gewählte Version.
- **Versionierung > Vergleiche mit > <Version>**: Blendet neben der markierten Spalte die entsprechende Spalte der Version und die Vergleichsspalte ein.



Version anzeigen

4.8.4 Version schließen

Wenn Sie eine Version schließen, können dieser keine neuen Elemente hinzugefügt oder bestehende Elemente bearbeitet werden. Um eine Version zu schließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie unter **Verwaltung > Versionen** die Perspektive ***Versionen***.
2. Markieren Sie die entsprechende Version.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Schließe Version**.
   - Es erscheint eine Rückfrage, ob die Version wirklich geschlossen werden soll.
4. Bestätigen Sie mit **Ja**.
   - Die Version wird geschlossen. Sie erkennen dies an dem Schlosssymbol in der Spalte "Status".

Hinweis: Sollten Sie nachträglich Änderungen an einer geschlossenen Version durchführen wollen, müssen Sie diese explizit wieder öffnen. Sie können ein Version wieder öffnen, indem Sie im Kontextmenü **Öffne Version** wählen.

4.8.5 Version löschen

Wenn Sie eine Version löschen, bedeutet dies, dass Sie die Version und alle darin enthaltenen Entitäten löschen. Gehen Sie hierfür folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Versionen*** unter **Verwaltung > Versionen**.
2. Markieren Sie die gewünschte Version.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
   - Es öffnet sich eine Rückfrage, ob Sie die Version wirklich löschen wollen.
4. Bestätigen Sie mit **Ja**.
   - Die Version und alle enthaltenen Entitäten werden gelöscht.


4.9 Vergleichen

In der Sicht ***Vergleichssicht*** können Sie die verschiedenen Versionen von Artikeln, Produkten, Strukturgruppen usw. oder aber auch verschiedene Artikel, Produkte, Strukturgruppen usw. miteinander vergleichen. Unterschiede werden in der Sicht rot hervorgehoben, wobei die erste Inhaltsspalte als Bezugsbasis dient.

Hinweis: Aus Performance-Gründen können nur maximal 20 Elemente in der Sicht verglichen werden.

Um z. B. die verschiedenen Versionen eines Artikels miteinander zu vergleichen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Markieren Sie den Artikel in der Sicht ***Artikel #1***.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Vergleichen > Unterschiedliche Versionen...**.
   - Es öffnet sich ein Dialog mit einer Auswahlliste der Versionen.
3. Öffnen Sie die Auswahlliste.
4. Wählen Sie die Version aus, indem Sie ein Häkchen an der gewünschten Version setzen.
5. Klicken Sie in der Auswahlliste auf **OK**.
6. Bestätigen Sie den Dialog mit **OK**.
   - Die Sicht ***Vergleichssicht*** wird geöffnet.



Vergleichssicht

Ähnlich wie in der Sicht ***Merge-Vorschau*** 81 können Sie alle Knoten der Spalte "Datenart" öffnen oder nur die Zeilen anzeigen lassen, die Unterschiede enthalten. In der Sicht stehen Ihnen folgende Symbole zur Verfügung:

- : Öffnet alle Knoten der Spalte "Datenart".
- : Schließt alle Knoten der Spalte "Datenart".
- : Wählen Sie, welche Knoten in der Spalte "Datenart" angezeigt werden sollen.
- : Reduziert die Darstellung auf die Datensätze, die unterschiedliche Inhalte haben.

Tipp: Wenn Sie die Bezugsbasis ändern wollen, ziehen Sie einfach die Spalte, die die neue Bezugsbasis sein soll, mit der Maus nach links, so dass sie als erste Spalte nach der Spalte "Datenart" steht.

Verschiedene Artikel vergleichen

Um z. B. zwei verschiedene Artikel miteinander zu vergleichen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Markieren Sie z. B. die beiden Artikel in der Sicht ***Artikel #1***.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Vergleichen > Miteinander**.
   - Die Sicht ***Vergleichssicht*** wird mit der Gegenüberstellung der beiden Artikeln geöffnet.


4.10 Vorschaufunktion

Um Ihnen die Einschätzung auf Vollständigkeit respektive Qualität Ihrer Daten zu erleichtern, hat Product 360 Desktop in der aktuellen Version eine Funktion implementiert, die eine optische Darstellung jenseits von Tabellen oder Formularen anbietet. Der Product 360 Desktop erlaubt die Darstellung von **Produkten**, ihren **Varianten**,von **Artikeln** und **Strukturgruppen** in einer browser-basierten Vorschau via Mausklick.


Die Vorschauen werden als Exportformatvorlagen definiert und mit dem Verwendungszweck **Vorschau** gekennzeichnet. Sie können je nach Einstellung entweder für einzeln ausgewählte Objekte oder auch für eine Mehrfachselektion gelten. Sie werden - passend in Bezug auf ihre Datenart - im Kontextmenü unter **Erzeuge Vorschau** der jeweiligen Objekttabelle angeboten und können direkt ausgeführt werden. Mit einer kurzen zeitlichen Verzögerung öffnet sich der Standard-Browser des Betriebssystems mit der Vorschau.

Da mit einer Vorschau immer eine Inanspruchnahme von unterschiedlich viel Arbeitsspeicher einhergeht, sind sie systemseitig limitiert. So ist die standardmäßige **Maximalzahl** an Datensätzen auf **100** festgelegt. Sind mehr Datensätze markiert, so ist die Vorschau ausgegraut und somit inaktiv. Auch wenn der Aufbau zu viel Zeit in Anspruch nimmt (momentanes Maximum 20 Sekunden), wird die Aktion abgebrochen. Eine Fehlermeldung informiert Sie über die Ursache.

Vorschaubeispiele



Vorschau als Einzelansicht



Vorschau bei Mehrfachselektion

4.11 Wertelisten

Wertelisten definieren einen bestimmten Satz zulässiger Werte für ein spezifisches Datenfeld. Beispielsweise enthält eine Werteliste "Herkunftsländer" alle verfügbaren Länder, die ein Geschäftsbenutzer auswählen kann, wenn ein Wert für ein Datenfeld festgelegt wird, dem die Liste zugewiesen ist.

Die Perspektive Wertelisten bietet die Möglichkeit eigene Wertelisten zu erstellen und zu verwalten.

1.Öffnen Sie die Perspektive ***Wertelisten*** unter **Perspektiven > Öffnen > Standard >Verwaltung > Wertelisten**.

2.Klicken Sie auf ✚ in der Sicht ***Wertelisten***.

⇨ In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.

3.Geben Sie in der neuen Zeile eine eindeutige Kennung an

4.Folgende weitere Informationen können angegeben werden:

Bezeichnung	**beliebiger Text**	**sprachabhängige Bezeichnung**
Bezeichnungsschema	Code Code-Name Name Name(Code)	Je nach ausgewählter Einstellung, ändert sich die Darstellung der Werte, wenn die Liste geöffnet wird.

5.Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Werte hinzufügen

6.Öffnen Sie die **Sicht > Werte- "Name der Werteliste"** in der Perspektive ***Wertelisten.***

7.Klicken Sie auf ✚ in der Sicht ***Werte***.

⇨ In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.

8.Geben Sie in der neuen Zeile einen eindeutigen Code an.

9.Folgende weitere Informationen können angegeben werden:

Aktiv	Nur aktive Werte werden im Rest der Applikation angezeigt.
Code (System wählbar)	Möglichkeit einen Code für andere Systeme anzugeben
Bezeichung	Sprachspezifischer Name
Reihenfolge	Gibt die Reihenfolge innerhalb der Liste an.

Werte editieren

Sie können die vorhandenen Werte direkt in der Sicht > Werte "Name der Werteliste" editieren.

1.Klicken Sie dazu in das jeweilige Feld.

2.Geben Sie die gewünschten Daten ein.

3.Speichern erfolgt automatisch, wenn Sie aus dem Feld raus klicken.

Werte löschen

Sie können vorhandene Werte über den Eintrag "Löschen" im Kontextmenü oder mit der Entfernen Taste löschen.

5 Datenqualitätsprüfungen

Für ein optimales Produktdaten-Management ist es nicht nur notwendig, immer den aktuellsten Bearbeitungsstand aller Produkte und Artikel und ihrer Beziehungen zu kennen. Auch die Qualität der Daten ist von äußerster Wichtigkeit. Da in einem Produktinformationsmanagement-System Informationen von diversen Mitarbeitern respektive unterschiedlichen Lieferanten aus multiplen Quellen zusammenfließen, ist es essentiell für den wirtschaftlichen Erfolg, die Qualität der Daten in regelmäßigen Zyklen zu optimieren.

Was aber bedeutet Datenqualität?

Kriterien für die Qualität von Daten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Korrektheit: Die Daten müssen den Sachverhalt in der Realität abbilden.
- Konsistenz: Ein Datensatz darf in sich und zu anderen Datensätzen keine Widersprüche aufweisen.
- Zuverlässigkeit: Die Entstehung der Daten muss nachvollziehbar sein.
- Vollständigkeit: Ein Datensatz muss alle notwendigen Attribute enthalten.
- Genauigkeit: Die Daten müssen in der jeweils geforderten Exaktheit vorliegen (Beispiel: Anzahl Nachkommastellen)
- Aktualität: Alle Datensätze müssen jeweils dem aktuellen Zustand der abgebildeten Realität entsprechen.
- Redundanzfreiheit: Innerhalb der Datensätze dürfen keine Dubletten vorkommen.
- Relevanz: Der Informationsgehalt von Datensätzen muss den jeweiligen Informationsbedarf erfüllen.
- Einheitlichkeit: Die Informationen eines Datensatzes müssen einheitlich strukturiert sein.
- Eindeutigkeit: Jeder Datensatz muss eindeutig interpretierbar sein.
- Verständlichkeit: Die Datensätze müssen in ihrer Begrifflichkeit und Struktur mit den Vorstellungen der Fachbereiche übereinstimmen.


In die aktuellen Version vom Product 360 Desktop ist eine Informatica Data Quality-Komponente integriert worden. Das bedeutet:

- ✓Dort definierte Regelwerke können Sie nun auch hier anwenden und an Ihre Anforderungen anpassen.
- ✓Aus unterschiedlichen Situationen heraus können Sie Qualitätsprüfungen für Ihre Daten anstoßen.
- ✓Ein Status zeigt den daraus resultierenden "Zustand" Ihrer Daten und kann wiederum als Kriterium für einen weiteren Prüflauf oder die Erstellung von Sortimenten und Aufgaben benutzt werden.
- ✓Auch ist es möglich Daten für die Ausgabe in bestimmte Kanäle zu optimieren, in dem Sie spezifische Prüfläufe konfigurieren.

5.1 Definitionen

Kriterien für Datenqualität


Qualitätsprüfungen verfolgen die Einhaltung gewisser Standards in Bezug auf Datenqualitäts-management. Deren Relevanz bezieht sich immer auf den jeweiligen Verwendungszweck und verfolgt in den seltensten Fällen die Einhaltung aller Kriterien.



Entweder geht es um eine Vervollständigung, Aktualisierung, Fehlerbehebung oder Vereinheitlichung. Jede Analyse zeigt die Abweichungen und bietet die Chance, gezielte Abhilfe zu schaffen.

Natural Language Processing

Da viele Informationen in PIM-Systemen in Form von unstrukturiertem Text vorliegen, muss das System einen Weg finden, wie diese Daten für die Analysen zur Verfügung gestellt werden können. Für einige Regeln wird ein Teilbereich der Computerlinguistik (NLP = Natural Language Processing) angewandt, um die Daten entsprechend aufzubereiten.



Stufen des Verstehens in natürlichen Sprachen


Auch hier gilt, dass die Schritte der sequentiellen Aufbereitung von der gestellten Regel, also dem Verwendungszweck abhängt. Bei allen Phasen werden landesspezifische Sprach- und Kulturregeln berücksichtigt.

5.2 Qualitätsregel-Übersicht

Qualitätsregeln werden als fest konfigurierte Prüfungsspezifikationen gespeichert und können somit immer wieder zum Einsatz gebracht werden. Sie sind auf charakteristische Anwendungsfälle zugeschnitten, die zur Aufrechterhaltung der Datenqualität eingesetzt werden können. Folgende Anwendungsfälle sind denkbar:

- Fehlerhafte Werte
- Unzulässige Werte
- Fehlende Werte
- Duplikate
- Fehlerhafte Zuordnung

Die Verwaltung aller Qualitätsprüfungen wird über die Perspektive ***Datenqualität*** durchgeführt.



Perspektive mit allen Sichten zur Verwaltung von Qualitätsprüfungen

Diese rufen Sie über **Perspektive > Öffnen > Verwaltung > Datenqualität** auf.

Im linken Bildschirmbereich sind die Ausgabekanäle als Akkordeon angelegt. Dies bedeutet, dass die Reiter der Kanäle sich horizontal öffnen, wenn sie angeklickt werden. Der rechte Bildschirmbereich beinhaltet die Reiter "Datenqualitätskonfiguration" und "Datenqualitätseinplanung".

Hier folgt eine Übersicht mit der Bedeutung der einzelnen Symbole:


Symbol	Bedeutung
	Kategorie zur Klassifizierung von Regeln
	Gruppierung von Regeln
	Einzelne Regel mit den eingestellten Beschreibungen und Parametern

Die in Product 360 Desktop gepflegten Qualitätsregeln können sich auf alle Datenobjekte beziehen. Da für Datenbereinigungen immer eine Quelle und ein Ziel notwendig sind, gibt es den Eingangs- und den Ausgangs-Port. Beide müssen auf den selben Datentyp referenziert sein. Regeln für die Datenausgabe können sich aber auch auf untergeordnete Einheiten des selben Datentyps beziehen. Zur Sicherheit werden diese automatisch referenziert und zur Auswahl angeboten.

Wie Sie die Qualitätsprüfungen ändern bzw. neu anlegen, für spezifische Ausgabekanäle anpassen oder einplanen können, erfahren Sie in den folgenden Kapiteln.

5.3 Qualitätsregeln anlegen

Das Anlegen resp. Editieren aller Regeln von Qualitätsprüfungen geschieht über die Perspektive ***Datenqualität***. In dieser Perspektive können Sie eine oder mehrere Regeln editieren. Diese rufen Sie über **Perspektive > Öffnen > Verwaltung > Datenqualität** auf. Der standardmäßig aktive Reiter "Datenqualitätskonfiguration" bietet hierfür die notwendige Umgebung.



Sicht zur Neuanlage und Verwaltung von Qualitätsprüfungen

Hier folgt eine Übersicht mit der Bedeutung der einzelnen Symbole:

Symbol	Bedeutung
	Öffnet den Eingabebereich zur Neuanlage einer Kategorie
	Öffnet den Eingabebereich zur Neuanlage einer Regelgruppe
	Öffnet den Eingabebereich zur Neuanlage einer Regel
	Speichert die vorgenommenen Modifikationen
	Verwirft die vorgenommenen Modifikationen resp. löscht den aktuell markierten Datensatz

Grundsätzlich ist zu beachten:

- Alle Felder mit einem ***nachgestellten*** "*" sind sogenannte Muss-Felder, die eine Eingabe erfordern.
- Datensätze mit einem ***vorgestellten*** "*" sind in Bearbeitung. Die Speicherung wird bei Verlassen der Sicht automatisch vorgenommen, kann aber auch jederzeit explizit manuell vorgenommen werden.

Achtung: Zur besseren Übersicht sind die Regeln in Gruppen zusammengefasst und Kategorien zugeordnet. Wenn Sie Regeln neu anlegen und diese weder in eine vorhandene Kategorie resp. Gruppe eingeordnet werden kann, ist es notwendig, zumindest eine neue Kategorie zu erstellen.

Neuanlage von Prüfungskategorien

Zur Neuanlage einer Kategorie gehen Sie wie folgt vor:


1. Klicken Sie .
2. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen und eine kurze Beschreibung in die entsprechenden Felder ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit oder verwerfen diese mit .

Bestehende Regeln bearbeiten

Bevor Sie neue Regeln anlegen sollten Sie prüfen ob sie bestehende Regeln wiederverwenden können. Sie können auch mehrere Regeln auswählen und bearbeiten.

Um bestehende Regeln zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen sie in der Sicht "Datenqualitätskonfiguration" eine Kategorie aus.
2. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü.
3. Über das Kontextmenü können Sie :




Neuanlage von Regelgruppen

Zur Neuanlage von Regeln gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen sie in der Sicht "Datenqualitätskonfiguration" eine Kategorie aus.

2.Klicken Sie .

3.Geben Sie einen aussagekräftigen Namen und eine kurze Beschreibung in die entsprechenden Felder ein.



Neuanlage einer Regelgruppe

4.Legen Sie den Datentyp und damit das Objekt fest, für die diese Regelgruppe gelten soll.

5.Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit oder verwerfen diese mit .

Neuanlage von Regeln

Zur Neuanlage von Regeln gehen Sie wie folgt vor:

1.Wählen sie in der Sicht "Datenqualitätskonfiguration" eine Gruppe aus.

2.Klicken Sie .

3.Geben Sie einen aussagekräftigen Namen und eine kurze Beschreibung in die entsprechenden Felder ein.


4.Öffnen Sie mit den Auswahldialog.

Der Dialog bietet Ihnen einerseits die Möglichkeit, aus bereits vorhandenen Regeln auszuwählen. Alle konfigurierten Parameter werden angezeigt. Andererseits können Sie auch eigene Regeln und eventuell benötigte Referenzdateien hinzuzufügen.

Achtung: Für die Erstellung eigener Regeln werden Kenntnisse von Informatica Data Quality vorausgesetzt.

5.Wählen Sie hier den gewünschten Eintrag aus und bestätigen mit **OK**.

6.Alle Einstellungen der selektierten Regel werden übertragen.



Neuanlage einer Regel

7.Die Ausgaben selbst können Feldern direkt zugewiesen werden. Hierzu können Sie den Feldauswahl-Dialog aufrufen.

8.Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit 💾 oder verwerfen diese mit ✖.

Individuelle Felder für den Eingangs-Port festlegen

Manche Anwendungsfälle sind mit vorkonfigurierten Regeln nicht zu realisieren, da auf individuell festgelegte Datenstrukturen zugegriffen werden soll. Im Product 360 Desktop haben Sie die Möglichkeit, für den Eingangs-Port das Feld selbst festlegen zu können. Folgende Szenarien sind denkbar:

1.Sie wählen eine Regel der Kategorie "Unstructured Text" aus. Wie in obigem Bild ist die Spalte "Feld" leer und kann wie in einem Texteditor beliebig befüllt werden.

2.Wenn von einem anderen Benutzer ein individuell eingegebenes Feld nicht auf Ihre Situation anzuwenden ist, können Sie mit ... den Auswahldialog öffnen.

⇨ Hier können Sie auf vordefinierte Felder zugreifen und für Ihre Regel auswählen.

3.Um selbst eine eigene Feldeingabe vornehmen zu können, müssen Sie diese Zuordnung mit ✖ entfernen, anschließend erneut auf die Regel zugreifen und die entsprechenden Änderungen vornehmen.

5.4 Referenzdaten pflegen

Manche Qualitätsregeln referenzieren Daten wie z.B. Standardisierungswörterbücher um beispielsweise Farben von Artikeln zu standardisieren, unzulässige Wörter wie Schimpfwörter aus dem Artikel-Content zu entfernen oder die Schreibweise von Herstellernamen zu vereinheitlichen. Nach dem Anlegen solcher Regeln müssen die Referenzdaten zunächst in das System eingespielt werden und können dann zu einem späteren Zeitpunkt ggf. noch nachgepflegt werden.

Referenzdaten einspielen/aktualisieren

Die Referenzdaten resp. Standardisierungswörterbücher werden über die Konfiguration der referenzierenden Datenqualitätsregeln eingespielt. Bereits eingespielte Referenzdaten können auf dieselbe Art und Weise aktualisiert werden.

Hinweis: Die einzuspielenden/zu aktualisierenden Standardisierungswörterbücher müssen das Dateiformat DIC aufweisen und dürfen maximal zwei Spalten enthalten. Alle einzuspielenden/zu aktualisierenden Standardisierungswörterbücher müssen in einer ZIP-Datei zusammengepackt sein.

Das Einspielen bzw. Aktualisieren geschieht in der Perspektive ***Datenqualität***, die Sie über **Perspektive > Öffnen > Verwaltung > Datenqualität** aufrufen können. Gehen Sie dort wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf dem Reiter "Datenqualitätskonfiguration" die Regelkategorie und darin die Regelgruppe aus, die die betreffende Regel enthält.
2. Klicken Sie hinter dem Regel-Namen auf ...
3. Klicken Sie auf **Referenzdaten aus einer Datei hinzufügen**.
4. Wählen Sie die ZIP-Datei aus, die die einzuspielenden Standardisierungswörterbücher enthält.
   - Die in der Datei enthaltenen Standardisierungswörterbücher werden im Dialog "Hinzufügen von Referenzdaten" aufgelistet. Standardisierungswörterbücher, die mehr als zwei Spalten aufweisen, werden mit einem vorangestellten ⊗-Symbol markiert.
5. Wählen Sie Über die Spalte "Aktion" aus, was mit dem jeweiligen Standardisierungswörterbuch geschehen soll. Es gibt folgende Optionen:

Aktion	Beschreibung
"Importieren"	Das Standardisierungswörterbuch wird importiert. Es wird zur Auswertung der referenzierenden Regeln benutzt und kann über die Product 360 Desktop-Benutzeroberfläche eingesehen und gepflegt werden.
"Kopieren"	Das Standardisierungswörterbuch wird auf den Product 360 Desktop-Server kopiert. Es wird zur Auswertung der referenzierenden Regeln benutzt, kann aber nicht über die Product 360 Desktop-Benutzeroberfläche eingesehen und gepflegt werden.
"Ignorieren"	Das Standardisierungswörterbuch wird weder importiert noch kopiert.


6. Wenn Sie die Option "Importieren" ausgewählt haben, Müssen Sie zusätzlich in der Spalte "Importmodus" den gewünschten Importmodus auswählen. Es gibt folgende Importmodi:

Importmodus	Beschreibung
"Alle Objekte importieren bzw. aktualisieren"	Es werden alle Wörterbucheinträge importiert. Wenn das Standardisierungswörterbuch bereits im System vorhanden ist, werden alle bereits vorhandenen Wörterbucheinträge überschrieben.
"Nur neue Objekte importieren"	Wenn das Standardisierungswörterbuch bereits im System vorhanden ist, werden nur die neuen Wörterbucheinträge hinzugefügt. Beim initialen Einspielen werden alle Einträge importiert.
"Nur vorhandene Objekte aktualisieren"	Wenn das Standardisierungswörterbuch bereits im System vorhanden ist, werden nur die vorhandenen Wörterbucheinträge überschrieben. Neue Einträge werden nicht hinzugefügt. Beim initialen Einspielen werden alle Einträge importiert.

7. Wenn Sie die Option "Importieren" ausgewählt haben, können Sie über das Kontrollkästchen "Synchronisieren" festlegen, ob das Standardisierungswörterbuch nach dem Import sofort bei den Datenqualitätsprüfungen verwendet werden soll. Wenn Sie kein Häkchen setzen, wird das Standardisierungswörterbuch zwar importiert, aber noch nicht bei der Datenqualitätsprüfung verwendet. Das Standardisierungswörterbuch können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt freischalten.
8. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Standardisierungswörterbucher werden in das System eingespielt.

Standardisierungswörterbücher pflegen

Standardisierungswörterbücher, die wie oben beschrieben in das System importiert wurden, können über die Product 360 Desktop-Benutzeroberfläche eingesehen und gepflegt werden. Die Pflege erfolgt über die Perspektive ***Wörterbücher***, die Sie über **Perspektive > Öffnen > Verwaltung > Wörterbücher** aufrufen können.



Standardisierungswörterbücher

Die Sicht ***Standardisierungswörterbücher*** listet die im System vorhandenen Standardisierungswörterbücher auf. Neben den eindeutigen Kennungen werden die sprachspezifischen Namen und Beschreibungen der Standardisierungswörterbücher aufgeführt. Die Spalte "Synchronisiert" zeigt an, ob im Falle von Änderungen an einem Wörterbuch die Änderungen schon dem System übergeben wurden.

In dieser Sicht können Sie:

- **Neue Standardisierungswörterbücher anlegen**: Klicken Sie dazu auf + und geben Sie eine eindeutige Kennung ein.
- **Standardisierungswörterbücher löschen**: Wählen Sie dazu das zu löschende Standardisierungswörterbuch aus, wählen Sie im Kontextmenü **Löschen** und bestätigen Sie.
- **Standardisierungswörterbücher synchronisieren/freischalten**: Wenn Sie Änderungen an einem Standardisierungswörterbuch vorgenommen haben oder nach dem Import eines Standardisierungswörterbuchs das Wörterbuch freischalten wollen, wählen Sie das betreffende Wörterbuch aus und klicken Sie auf .

Die Sicht ***Einträge*** listet die Wörterbucheinträge des in der Sicht ***Standardisierungswörterbücher*** ausgewählten Standardisierungswörterbuchs auf. Ein Wörterbucheintrag besteht dabei aus einem eindeutigen Wert und einem sogenannten standardisierten Wert. Der standardisierte Wert ist der Wert, durch den der eindeutige Wert über die referenzierende Qualitätsregel bei einer Qualitätsprüfung ersetzt wird. In der o.a. Abbildung ist ein Auszug aus einem Standardisierungswörterbuch zum Standardisieren von Farben abgebildet. In diesem Beispiel wird bei einer Qualitätsprüfung beispielsweise der Wert "dunkelrot" durch den Wert "bordeaux" ersetzt. Der standardisierte Wert muss hingegen nicht eindeutig sein. Im o.a. Beispiel wird z.B. auch der Wert "weinrot" durch den Wert "bordeaux" ersetzt.


In dieser Sicht können Sie:

- **Neue Wörterbucheinträge anlegen**: Klicken Sie dazu auf + und geben Sie einen eindeutigen Wert sowie den standardisierten Wert ein.
- **Wörterbucheinträge löschen**: Wählen Sie dazu den zu löschenden Eintrag aus, wählen Sie im Kontextmenü **Löschen** und bestätigen Sie.
- **Wörterbucheinträge aktivieren/deaktivieren**: Über Setzen bzw. Entfernen des Häkchens in der Spalte "Aktiv" entscheiden Sie, ob ein Eintrag bei einer Qualitätsprüfung tatsächlich berücksichtigt wird.

5.5 Qualitätsprüfungen planen

Hinweis: Sie können bei Bedarf Qualitätsprüfungen durchführen,hpm_dataq indem Sie das Kontextmenü für einen ausgewählten Datensatz aufrufen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie bestimmte Daten oder Ereignisse definiert und konfiguriert werden, die eine Qualitätsprüfung auslösen.

Alle Auslöser für Qualitätsprüfungen können mithilfe der Perspektive ***Datenqualität*** erstellt und bearbeitet werden. Klicken Sie zum Öffnen der Perspektive ***Datenqualität*** auf **Perspektive > Öffnen > Verwaltung > Datenqualität**. Wechseln Sie vom standardmäßig aktiven Reiter "Datenqualitätskonfiguration" in den Reiter "Datenqualitätseinplanung".



Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren Auslöser zum Planen von Qualitätsprüfungen:

Symbol	Bedeutung
	Zeitgesteuert: Löst eine Qualitätsprüfung an einem bestimmten Datum aus, entweder als einmaliges Ereignis oder zu festgelegten Intervallen.
	Entität geändert: Löst eine Qualitätsprüfung aus, wenn eine Entität geändert wird.
	Entität erzeugt: Löst eine Qualitätsprüfung aus, wenn eine Entität erzeugt wird.
	Export begonnen: Löst eine Qualitätsprüfung zum Filtern der Daten vor dem Export aus.
	Import abgeschlossen: Löst eine Qualitätsprüfung nach Abschluss eines Importvorgangs aus. Wurde der Import automatisch über eine Hotfolder-Konfiguration durchgeführt, ist auch immer die Angabe des dort festgelegten Importprofils notwendig.
	Merge abgeschlossen und Merge begonnen: Löst eine Qualitätsprüfung vor oder nach einem Mergevorgang aus.

Grundsätzlich ist zu beachten:

- Alle Felder mit einem ***nachgestellten*** "*" sind Pflichtfelder, die eine Eingabe erfordern.
- Datensätze mit einem ***vorgestellten*** "*" befinden sich in Bearbeitung. Die Einstellungen werden bei Verlassen der Sicht automatisch gespeichert, Sie können diese aber auch jederzeit manuell speichern.
- Kataloge können als ***fixe*** Werte definiert werden, indem Sie einen bestimmten aus dem Auswahlfeld auswählen.
- Kataloge können aber auch als ***dynamische*** Werte definiert werden, indem Sie den von Ihnen festgelegten Standardkatalog auswählen.

Neuanlage eines Auslösers von Qualitätsprüfungen

Zur Neuanlage eines Auslösers von Qualitätsprüfungen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Sicht "Datenqualitätseinplanung" eine Kategorie aus.
2. Klicken Sie auf ✚.
3. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein.
4. Wählen Sie aus dem Auswahlfeld den gewünschten Datentyp aus.


5. Die zeitliche Terminierung erfolgt analog der Exportplanung und kann einmalig zu einem bestimmten Termin oder wiederholt in einem festgelegten Intervall definiert werden.
6. Bestimmen Sie jetzt die zu prüfende Datenmenge durch die Auswahl einer geeigneten Abfrage, die automatisch auf den festgelegten Datentyp bezogen angeboten wird.
7. Als weitere Auswahlkriterien zur Festlegung der zu prüfenden Datenmenge
   A. können Sie für eine bestimmte Abfrage einen Katalog festlegen
   B. oder sich optional für einen Kanal mit bereits zugewiesenen Regeln entscheiden. Dafür können Sie im rechten Fensterbereich den gesuchten Kanal über das Auswahlfenster auswählen
      ⇨ alle zugeordneten Regelgruppen und Regeln sind schon aktiviert.
8. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit oder verwerfen Sie diese mit .

Unterscheidungen von Import und Merge als Auslöser von Qualitätsprüfungen

Das Importieren von Daten benötigt ebenso wie das Zusammenführen einen Bestimmungsort, eine Destination. Dabei kann es sich um den Produktstamm handeln oder um einen bestimmten Katalog. Der jeweils referenzierte Lieferant kann als zusätzliche Bedingung festgelegt werden.


5.6 Qualitätsprüfungen für bestimmte Kanäle festlegen

Die Strategie einer mehrgleisigen Distribution unterstützt das Ziel, den Kunden auf unterschiedlichsten Kommunikationswegen erreichen zu können. Dabei ist es möglich, Mehrkanalsysteme sowohl stationär zu realisieren, indem sie sich ausschließlich auf das Management von mehreren Vertriebslinien konzentrieren, als auch die Ausgabe in verschiedene Medienformate zu ermöglichen, aus denen der Kunde den für ihn geeigneten auswählen kann. In beiden Fällen ist es wichtig, die charakteristischen Unterschiede auch für Qualitätsprüfungen berücksichtigen zu können.



Arten der verschiedenen Ausgabemöglichkeiten in entsprechende Kanäle

Über die Perspektive "Datenqualität" können Sie dies verwirklichen. Diese rufen Sie über **Perspektive > Öffnen > Verwaltung > Datenqualität** auf. Alle Ausgabekanäle sind im linken Bildschirmbereich als Akkordeon angelegt. Dies bedeutet, dass die Reiter der Kanäle sich horizontal öffnen, wenn sie angeklickt werden. Im oberen Bildschirmbereich sind alle Kanäle unsortiert aufgelistet. Jeder der Reiter beinhaltet eine Untermenge, die einer bestimmten Kanalkategorie zugeordnet ist. Um einem Benutzer oder einer Benutzergruppe Zugriff auf einen Kanal zu geben, können diese mit Objektrechten versehen werden.



Kanalsicht

Information: Standardmäßig beziehen sich die Kategorien auf die am meisten genutzten Vertriebskanäle. Möchten Sie diese erweitern, ist eine entsprechende Anpassung über das "Repository-Modul" möglich.


Hier folgt eine Übersicht mit der Bedeutung der einzelnen Symbole:

Symbol	Bedeutung
✚	Öffnet den Eingabebereich zur Neuanlage eines Kanals.
↩	Kehrt zur Kanalübersicht zurück.
✖	Verwirft die vorgenommenen Modifikationen resp. löscht den aktuell markierten Datensatz.

Neuanlage von Kanälen

Zur Neuanlage von Kanälen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen sie in der Sicht "Kanäle" eine Kategorie aus oder bleiben im Gesamtverzeichnis, wenn Sie noch keine Zuordnung wünschen oder keine zutreffende momentan vorhanden ist.
2. Klicken Sie ✚.
3. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen und eine kurze Beschreibung in die entsprechenden Felder ein.




Neuanlage eines Ausgabekanals

4. Fügen Sie das gewünschte Logo hinzu, indem Sie mit **Durchsuchen...** den Windows-Dateimanager öffnen und den entsprechenden Speicherort des Bildes referenzieren.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK** oder verwerfen diese mit **Abbrechen**.
   - Der Dateimanager-Dialog wird geschlossen.
6. Wenn Sie schon wissen, für welche Kategorie der Kanal vorgesehen ist, wählen Sie diese aus dem Auswahlfeld aus. Andernfalls bleibt der Kanal unkategorisiert im Gesamtverzeichnis.
7. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Speichern** oder verwerfen diese mit **Abbrechen**.
   - Der Dialog wird geschlossen.

Zuweisung von Regelkategorien, -gruppen oder einzelnen Regeln

Zur Zuweisung von Regelkategorien, -gruppen oder einzelnen Regeln gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen sie in der Sicht "Kanäle" den gewünschten Eintrag aus.
2. Machen Sie einen Doppelklick auf diesen Eintrag.



Kanal mit zugeordneten

3. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:
   A. Sich über die Filterzeile gezielt eine Regel aussuchen zu lassen und anschließend aktivieren/deaktivieren.
   B. Direkt in den gewünschten Regelgruppen resp. Regeln die Aktivierung/Deaktivierung vorzunehmen
   C. Sich eine Kategorie auszuwählen
   ⇨ alle zugeordneten Regelgruppen und Regeln sind schon aktiviert.
4. Über kehren Sie wieder in die Kanalübersicht zurück und alle Änderungen werden automatisch übernommen.

Hinweis: Die Sichtbarkeit der Regeln wird durch die Objektrechte des Kanals beeinflusst. Es gilt:

1. Ein Benutzer sieht nur alle Regeln, welche in seinen Kanälen verwendet werden
2. Ein Benutzer sieht alle Regeln, welche keinen Kanälen zugeordnet sind.

Hier folgt eine Übersicht mit der Bedeutung der einzelnen Symbole:

Symbol	Bedeutung
	Ein festgelegter Teilbereich einer Kategorie ist ausgewählt.
	Die jeweilige Regel ist aktiv.
	Die jeweilige Regel ist inaktiv.
	Kategorie zur Klassifizierung von Regeln
	Gruppierung von Regeln
	Einzelne Regel mit den eingestellten Beschreibungen und Parametern

5.7 Qualitätsprüfungen durchführen


Qualitätsprüfungen können unterschiedlich angestoßen werden:

1. durch ein festgelegtes Ereignis resp. einen fixen Termin oder
2. durch eine direkte Anfrage

Den ersten Fall haben wir in einem vorherigen Kapitel beschrieben. Hier beschreiben wir, wie Sie eine unmittelbare Qualitätsprüfung durchführen können.

Unmittelbare Qualitätsprüfungen durchführen

1. Öffnen Sie eine Perspektive, die die Objekte enthält, die Sie einer Qualitätsprüfung unterziehen möchten.
2. Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie prüfen möchten.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Datenqualität-Regeln ausführen**.
   - Folgender Dialog erscheint:



Parameter für Qualitätsregeln einstellen .

4. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:
   A. Sich über die Filterzeile gezielt eine Regel aussuchen zu lassen und anschließend aktivieren/deaktivieren
   B. Direkt in den gewünschten Kategorien resp. Regelgruppen die Aktivierung/Deaktivierung vorzunehmen
   C. Sich einen Kanal oder mehrere Kanäle auszuwählen
      - alle zugeordneten Regelgruppen und Regeln sind schon aktiviert.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Ausführen** oder verwerfen diese mit **Abbrechen**
   - Der Dialog wird geschlossen.

5.8 Status ermitteln

Eine komplette Übersicht aller Qualitätsprüfläufe können Sie über **Verwaltung > Prozessübersicht** aufrufen. Dort sind alle Prüfungen ihrer Konfiguration gemäß aufgelistet und geben den jeweils aktuellen Prozess-Status wieder. Über das darunter eingeblendete Protokoll erhalten Sie Einblick in Meldungen und Hinweise, die genaue Informationen zum Prüfungsverlauf auflisten.

Status des referenzierten Objektes

In der Hauptsache werden Sie Artikel oder Produkte einer Qualitätsprüfung unterziehen. Deshalb haben Sie in den spezifischen Sichten für Artikel und Produkte (z. B. ***Artikel#1***) die Möglichkeit, sich den jeweils aktuellen Status einer Prüfung anzeigen zu lassen. Für alle anderen Objekte können Sie dementsprechend verfahren.

Über den Feldauswahldialog36 können Sie sich zusätzliche Felder anzeigen lassen, die folgende Informationen ausgeben:


<table>
<tr><th>Feld</th><th>Bedeutung</th></tr>
<tr><td>Qualitäts-meldung (Regel wählbar)</td><td>Gibt eine Textmeldung, bezogen auf die gewählte Regel, aus. Dabei kann auch eine Angabe von Gründen möglich sein, warum eine Regel nicht angewandt resp. ausgeführt werden konnte.</td></tr>
<tr><td>Qualitäts-status (Regel wählbar)

Qualitäts-übersicht (Kanal wählbar)</td><td>Zeigt ein Symbol für den Status, bezogen auf die gewählte Regel resp. den gewählten Kanal.
<table>
<tr><th>Symbol</th><th>Bedeutung</th></tr>
<tr><td></td><td>Die Prüfung ist fehlerfrei durchgeführt worden.</td></tr>
<tr><td></td><td>Die Prüfung hat Fehler aufgedeckt.</td></tr>
<tr><td></td><td>Nicht vollständig geprüftes Objekt resp. Objekt wurde seit letzter Prüfung modifiziert.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Dies ermöglicht Ihnen, einen direkten Qualitätsprüflauf186 auf einen bestimmten Datenbestand gezielt ausführen zu können.


Statusübersicht

Damit Sie sich einen Gesamteindruck über den aktuellen der Qualitätsprüfungen verschaffen können, wurde die Perspektive ***Übersicht (Artikel)*** um die Sicht "Qualitätsstatus" erweitert.



Auflistung aller Status von Datenqualitäts-Prüfungen

Die Bedeutung der Felder im Einzelnen:

Feld	Bedeutung
Auswahl des Kanals	Alle Kanäle: Alle Qualitätsprüflaufergebnisse des ausgewählten Artikels werden angezeigt. In erster Linie natürlich die Ergebnisse für alle Kanäle, aber auch alle anderen, die keinem Kanal zugeordnet sind.
	Auswahl eines bestimmten Kanals: Alle vorhandenen Qualitätsprüflaufergebnisse für diesen Kanal des ausgewählten Artikels werden angezeigt. Zusätzlich wird durch ein Symbol gekennzeichnet, dass für bestimmte Regeln noch Prüfläufe erwartet werden. 
Regel	Gibt den in der Definition hinterlegten Namen der Regel an.
Beschreibung	Die in der Definition eingegebene Beschreibung der Regel wird hier angezeigt.
Status	Symbol für den Status der ausgeführten Regel
Meldung	Textausgabe zum Status mit eventueller Fehlermeldung. Für eine bessere Anschaulichkeit können Sie diese durch Doppelklicken in einem separaten Fenster aufrufen.
Ignorieren	Unter bestimmten Bedingungen können sie Ergebnisse von Prüfungen ausschließen. Aktivieren von ☑ protokolliert in den folgenden Feldern, wer und wann diese Exklusion veranlasst hat. Das Ignorieren einer Regel hat Auswirkungen auf die Qualitätsübersicht. Eine ignorierte Regel wird wie eine Regel mit dem Ergebnis "OK" bewertet.

Feld	Bedeutung
Punktzahl	Bei Sprach-Identifizierungsregeln wird hier ein Übereinstimmungsfaktor angegeben, der analog einer prozentualen Entsprechung anzusehen ist.
Kanäle	Alle Kanäle, für die die jeweilige Regel angewendet werden soll, werden hier angezeigt.
Letzte Ausführung	Das Datum der letzten Ausführung ermöglicht Ihnen abzuschätzen, ob bzw. wann ein erneuter Prüflauf notwendig ist.


6 Multimedia-Datenpflege

Information: Multimedia-Dateien können mittels dem **Media Asset Manager** oder dem **Informatica MDM - Product 360 - Media Manager** verwaltet werden. Die grundlegenden Unterschiede werden hier beschrieben. Wenn kein explizites System angegeben wird, so gilt die Beschreibung für beide Systeme.

Sie können Multimedia-Daten pflegen, ohne einen Bezug zu Artikeln zu berücksichtigen. Ebenso können Sie Multimedia-Dateien mit Artikeln, Produkten, deren Varianten oder Strukturgruppen direkt verknüpfen. Daher gibt es unterschiedliche Perspektiven, die Ihnen die jeweils benötigten Sichten und Daten zur Verfügung stellen.

Wollen Sie vorhandene Multimedia-Dateien verwalten, so wählen Sie die Perspektive ***Dokumente.*** In dieser Perspektive analysieren Sie die Abhängigkeiten der im Media Asset Server gespeicherten Multimedia-Dokumenten, d. h. Sie können prüfen, wo ein bestimmtes Dokument verwendet wird. Diese Perspektive enthält die Sichten:

- ***Dokumentkategorien*** (oben links)
- ***Dokumente*** und ***Miniaturansicht (Dokumente)*** (oben Mitte)
- ***Bildvorschau*** (oben rechts)
- ***Abhängigkeiten*** (unten)




Dokumente

Um Multimedia-Anhängen Artikeln zuzuordnen, benutzen Sie die Perspektive ***Multimedia-Anhänge***, die folgende Sichten enthält:

- ***Kontextauswahl***, ***Artikelsuche***, ***Primärer Strukturbaum*** und ***Dokumentkategorien*** (oben links)
- ***Artikel #1*** (oben rechts)

- ***Dokumente*** (unten links)
- Liste der ***Multimedia-Anhänge*** des ausgewählten Artikels (unten Mitte, oberer Bereich)
- Liste der ***Multimedia-Dokumente*** (unten Mitte, unterer Bereich)
- ***Bildvorschau*** (unten rechts)



Multimedia-Anhänge

6.1 Multimedia-Datenverwaltungssysteme

Media Asset Manager

Informatica MDM - Product 360 PIM bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen zwei Systemen für die Pflege und Verwaltung Ihrer Multimedia-Dokumente auszuwählen. Es gibt den **Media Asset Manager**, der auf den Prinzipien eines Dateiverwaltungssystems basiert. Dies bedeutet, dass z. B. das Löschen einer Dokumentenkategorie immer auch das physikalische Entfernen der enthaltenen Dateien impliziert. Der Product 360 Desktop selbst greift mit Hilfe dieser Schnittstelle auf die Multimedia-Anhänge zu. Die Bereitstellung des Media Asset Managers ermöglicht die einfache Anbindung anderer Software-Systeme.

Product 360 PIM Media Manager

Als Teil der Informatica MDM - Product 360 PIM-Lösung ermöglicht Product 360 PIM Media Manager eine konsistente Verwaltungs- und Bearbeitungsmöglichkeit aller Multimedia-Dateien, die in einem Produktinformationsmanagement-System benötigt werden. Es existiert eine eigene Online-Hilfe resp. ein Benutzerhandbuch für die einzelnen Funktionen. Hier gehen wir auf die Schnittstellen-Funktionalitäten innerhalb von Product 360 Desktop ein.

⚠ Achtung: Zur Anbindung von Software-Systemen an den Media Asset Manager wenden Sie sich an Informatica Corporation oder an einen autorisierten Product 360 Desktop-Partner.

6.2 Systemeinstellungen

Über **Verwaltung > Einstellungen > Multimedia-Anhänge** gelangen Sie in die Maske, über der Sie die Einstellungen für die Bearbeitung der Multimedia-Dateien anpassen oder auf die Standard-Vorgaben zurücksetzen können. Die verschiedenen Themengebiete sind in entsprechenden Unterverzeichnissen zusammengefasst wie:

- Bildvorschau:
  Hier können Sie die Hintergrundfarbe individuell vergeben und die Größe des Vorschaubildes selektieren.
- Media-Portal-Anbindung:
  Hier können Sie aktivieren/deaktivieren, ob Sie Sicherheitsabfragen bei folgenden Arbeitsschritten bekommen möchten: zuweisen zu weiteren Kategorien, entfernen oder verschieben von Kategoriereferenzen. Außerdem legen Sie hier die maximale Anzahl der Dokumente fest, die in der Sicht ***Dokumente*** pro Seite angezeigt werden sollen. Durch diese Begrenzung entlasten Sie den Arbeitsspeicher, da immer nur die eingestellte Menge bereitgehalten werden muss und die jeweils weiteren Dokumente erst beim Aufbau weiterer Seiten durch Blättern aktiviert werden.
  ⇨ Im Unterverzeichnis werden die Informationen zum Product 360 PIM Media Manager-Server gespeichert.
- Miniaturansicht:
  Die Parameter für die Miniaturansicht beziehen sich auf deren maximalen Menge und Spaltenanzahl pro Seite.
- Multimedia-Anhänge:
  Hier legen Sie fest, welche Dateitypen vom Product 360 Desktop anhand deren Dateiendung erkannt und als Multimedia-Anhang akzeptiert werden soll.

6.3 Multimedia-Übersicht

Katalogartikel beinhalten nicht nur "nackte" Daten, sondern auch Zusatzinformationen in Form von z. B. Bildern oder Textdokumenten. Solche Informationen werden als MIMEs bezeichnet (MIME = Multipurpose Internet Mail Extensions, ein Internetstandard). Die Begriffe "MIME-Daten" bzw. "MIME-Informationen" und "Multimedia-Anhänge" werden oft synonym verwendet.

In der Regel bekommen Sie MIME-Daten vom Hersteller in elektronischen Form zur Verfügung gestellt und ordnen diese den Artikeln zu. Wenn Sie Hersteller sind, werden Sie diese MIME-Daten entweder selbst herstellen oder von einer Agentur herstellen lassen. Konkret haben Sie es danach mit folgenden Arbeitsschritten zu tun:

- MIME-Daten in das System kopieren
  Sie müssen immer dann MIME-Daten in das System einspielen, wenn Sie neue oder aktualisierte Daten in den Product 360 Desktop übertragen wollen.
- Vorhandene mit neu gelieferten MIME-Daten vergleichen
  Nachdem Sie neue MIME-Daten in den Product 360 Desktop transferiert haben, müssen Sie diese gegen die vorhandenen Daten prüfen und ggf. austauschen.
- Weitere Formate erzeugen
  Je nach Ausgabeziel der Artikeldaten müssen die MIME-Daten in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Aus für Print-Kataloge geeigneten, hochwertigen und großen Bildern müssen für elektronische Kataloge internettaugliche, kleine Bilddateien erzeugt werden. Aus einem vorhandenen Word-Dokument erstellen Sie internetgeeignete PDF-Dokumente (z. B. Sicherheitsdatenblatt).



- MIME-Daten bearbeiten
  Genügen die vorliegenden Multimedia-Dateien nicht Ihren Ansprüchen, müssen Sie diese ggf. bearbeiten. Korrigieren Sie z. B. die Auflösung eines Bildes, um es für bestimmte Zwecke zu optimieren.
- MIME-Daten im System einsortieren (Kategorie, Dateiname)
  Um eine übersichtliche Verwaltung und ein schnelles Auffinden der gewünschten Informationen zu ermöglichen, werden die MIME-Daten in einer hierarchischen Struktur abgelegt.
- MIME-Daten mit Artikeln verknüpfen
  Um die Multimedia-Informationen für elektronische Kataloge oder Publikationen zu nutzen, verknüpfen Sie diese mit den zugehörigen Artikeln oder Produkten.


Beispiel: Sie möchten eine Reihe von Artikeln auf einem französischsprachigen Webshop mit Bildern versehen. Dazu benötigen Sie die Bilddateien, die für die Darstellung im Internet optimiert sind, und französischsprachige Alternativtexte, die als Tooltip angezeigt werden, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Bild bewegt. Im Gegenzug dazu brauchen Sie ganz andere Bildinformationen, wenn Sie dieselben Artikel für einen gedruckten englischsprachigen Katalog ausgeben möchten. Entsprechend des Ausgabeziels benötigen Sie also für ein und dasselbe Bildmotiv unterschiedliche Qualitätsstufen ("Internet" bzw. "Druck") und Sprachversionen (französisch bzw. englisch).

Multimedia-Anhänge können unabhängig von Zuweisungen zu Artikeln gepflegt werden. Sie können z. B. auch mehreren Artikeln denselben Multimedia-Anhang zuweisen. Somit haben Sie die Möglichkeit, die Pflege der Multimedia-Daten einerseits und die Artikeldatenpflege andererseits zu trennen. Es ist ebenso möglich, für jeden Artikel eigene Multimedia-Anhänge zu verwenden.

Hinweis: Wenn Sie Multimedia-Anhänge für mehrere Artikel verwenden wollen, so bedenken Sie, dass sich die Änderung eines Multimedia-Anhangs auf alle mit ihm verknüpften Artikel auswirkt.

6.3.1 Dokumentkategorien

Zur Strukturierung der Multimedia-Daten pflegen Sie Dokumentkategorien, denen Sie die Dokumente zuordnen. In der Sicht ***Dokumentkategorien*** werden die vorhandenen Kategorien in einem Baum dargestellt. Der grün eingefärbte Hauptknoten "hlr-system" entspricht der Dokumentkategorie, die standardmäßig dem Produktstamm zugeordnet ist.



Dokumentkategorien

Kontextmenü öffnen:


1. Wählen Sie **Perspektiven > Sicht öffnen**.
2. Wählen Sie Media-Asset-Datei aus.
3. Rechtsklicken Sie auf die Media-Asset-Datei.
   - Das Kontextmenü öffnet sich.


Hinweis: Sie dürfen keinen Namen für eigene Kategorien verwenden, der mit "hlr_" beginnt. Sie dürfen auch keinen Namen verwenden, der unter Ihrem Betriebssystem ungültig ist, also z. B. Zeichen wie "/", "\" oder "?" und "*" enthalten. Die Länge darf zudem nicht die vom Betriebssystem maximal vorgegebene Länge überschreiten (z. B. 255 Zeichen).

Die Dokumentkategorien werden über Funktionen gepflegt, die Sie im Kontextmenü entweder über einer bestimmten Kategorie oder im freien Bereich der Sicht aufrufen. Eine Kategorie kann z. B. die Multimedia-Daten eines Lieferantenkatalogs umfassen. Darunter können sich weitere Unterkategorien befinden, die die Dateien z. B. nach dem Verwendungszweck ordnen.

Hinweis: Beachten Sie, dass Sie für die meisten Funktionen über entsprechende Rechte im Dateisystem verfügen müssen.

Funktion	Bedeutung
Kopieren	Kopiert eine markierte Kategorie in die Zwischenablage (um sie unter einer anderen Kategorie wieder einzufügen).

Funktion	Bedeutung
Einfügen	Fügt eine Kategorie inklusive eventueller Unterkategorien aus der Zwischenablage an der markierten Kategorie als Unterkategorie ein. (Das Einfügen ist nicht möglich, wenn dort bereits eine Unterkategorie gleichen Namens besteht.)
Löschen	Löscht die markierte Kategorie samt Unterkategorien. **Bedenken Sie, dass dies einem Löschen im Dateisystem entspricht.** Eine Sicherheitsabfrage informiert Sie über die Verwendung der zu löschenden Kategorie. Werden Dokumente der Dokumentkategorie referenziert, können Sie sich die Details anzeigen lassen. Wenn Sie das Löschen bestätigen, werden alle bestehenden Referenzen auf die zu löschenden Dokumente ebenfalls gelöscht.  **Löschen einer referenzierten** Hinweis: Wenn Sie mit dem Product 360 PIM Media Manager arbeiten, ist kein physisches Löschen gemeint, da die Kategorien primär als Verweis-Container eingesetzt werden. Nicht kategorisierte Multimedia-Anhänge werden automatisch in ein gleichnamiges Verzeichnis abgelegt und sind somit auch über die Baumansicht verfügbar.
Aktualisieren	Liest das Verzeichnis des Media Asset Servers neu ein und stellt die Struktur in der Sicht dar. **Bedenken Sie, dass die Verzeichnisstruktur auch von anderen Programmen bearbeitet werden könnte.**
Umbenennen	Umbenennen einer Kategorie Falls die Kategorie referenziert wird, sehen Sie in einem Dialog, wie viele Artikel von der Umbenennung der Kategorie betroffen sind. Wenn Sie die Umbenennung bestätigen, werden alle Referenzen aktualisiert.

Funktion	Bedeutung
	 **Umbenennen einer referenzierten**
Erzeuge Vorschaubilder	Wenn Sie einen Knoten markiert haben, werden für alle (registrierten) Datentypen unterhalb des markierten Knotens Vorschaubilder erzeugt. Voraussetzung für die Erzeugung ist die Verfügbarkeit von Konvertern. Standardmäßig können aus folgenden Datentypen Vorschaubilder erzeugt werden: GIF, JPG, TIF, PNG und BMP. Weitere Datentypen sind durch die Einbindung entsprechender Bibliotheken möglich. Für die Verwendung solcher Bibliotheken sind ggf. lizenzrechtliche Fragen zu klären. Die Vorschaubilder werden in vier verschiedenen Größen erstellt (Standardeinstellung): • "Thumbnails": sehr kleine Bilder, die z. B. in Tabellen verwendet werden • "Miniaturbilder": kleine Bilder, in der Standardgröße 100x100 Pixel, werden in der Sicht ***Miniatursicht*** verwendet • "Große Bilder": sind z. Zt. noch nicht über die Oberfläche sichtbar, Standardeinstellung ebenfalls 100x100 Pixel (derzeit nicht verwendet) • "Standardvorschaubilder": Standardgröße, dieselbe Größe wie das Originalbild, jedoch mit einer geringeren Farbtiefe (72 dpi), wird in der Sicht ***Bildvorschau*** verwendet Die Einstellungen zu den Größen und Farbtiefen, die für die Berechnungen verwendet werden, sind durch Ihren Product 360 Desktop-Berater einstellbar.
Kategorie hinzufügen	Erstellt eine neue Kategorie auf der obersten Ebene.
Unterkategorie hinzufügen	Erstellt eine neue Unterkategorie unterhalb der markierten Kategorie.

Wenn Sie die Struktur der Dokumentkategorien ändern wollen, ziehen Sie die zu kopierenden bzw. zu verschiebenden Kategorien per Drag & Drop an die gewünschte Stelle im Baum.


Entscheiden Sie dabei, ob die Kategorie mit allen Unterkategorien und Dokumenten kopiert oder verschoben werden soll. Standardmäßig wird eine Kategorie kopiert, was Sie am Plussymbol des Mauszeigers erkennen. Wollen Sie die Kategorie verschieben, so drücken Sie während des Ziehens die Umschalttaste und das Plussymbol verschwindet.

Wenn Sie eine Dokumentkategorie verschieben, werden alle bestehenden Referenzen angepasst. Beim Kopieren werden alle vorhandenen Dateien in die neue Kategorie kopiert. Die bestehenden Referenzen bleiben erhalten.

6.3.2 Media-Asset-Datei

Hinweis: Die Media-Asset-Datei Sicht ist nur vorhanden, wenn Sie denProduct 360 PIM Media Manager verwenden.

Die Media-Asset-Datei Sicht zeigt Ihnen alle Medien-Dateien einer Dokumentenkategorie an. In der Media-Asset-Datei Sicht können Sie nach gewünschten Attributen suchen.



Media-Asset-Datei

Media-Asset-Datei öffnen:

1. Wählen Sie **Perspektiven > Sicht öffnen**.
2. Wählen Sie Media-Asset-Datei aus.
3. Doppellicken Sie die gewünschte Media-Asset-Datei.
   - Die Datei wird in einem externen Programm geöffnet.

Welche Anwendung für welches Dateiformat gewählt wird, können Sie in den Benutzervorgaben "Multimedia-Anhänge" einstellen.

Wenn Sie Informationen suchen wollen finden Sie näheres zur Erweiterterten Suche unter Erweiterte Multimedia-Datensuche

Media-Asset-Details (Formular)


In der Media-Asset-Details (Formular) Ansicht, können Sie die Meta-Daten eines Media-Assets bearbeiten.

Wählen Sie **Perspektiven > Sicht öffnen**.

➪ Der Dialog für die Sichtauswahl öffnet sich. Die Sichten werden in Kategorien geordnet angezeigt.

Öffnen Sie die Sicht Media-Asset-Details (Formular) unter der Kategorie "Dokumente".


➪ Der Dialog für die Sichtauswahl öffnet sich. Wählen Sie Media-Asset-Details (Formular) aus.



6.3.2.1 Dokumente

Diese tabellarische Sicht zeigt Ihnen alle Dateien einer Dokumentkategorie unabhängig davon, ob diese Dateien tatsächlich verwendet werden oder nicht.

Hinweis: Beachten Sie dabei, dass Sie hier nicht die Gesamtliste aller Dokumente sehen, sondern nur die der ausgewählten Dokumentkategorie, d. h. wenn die Kategorie Unterkategorien enthält, werden die Dokumente der Unterkategorie nicht angezeigt.



Dokumente

Im Sichtenmenü können Sie einen Filter aufrufen, der Ihnen nur die Bilder anzeigt, die auch verwendet werden (**Zeige benutzte**) bzw. alle unbenutzten Bilder (**Zeige unbenutzte**).

In den Benutzervorgaben "Miniaturansicht" können Sie die Größe der Vorschaubilder in der Sicht einstellen. Über den Dialog "Feldauswahl" blenden Sie wie in anderen Tabellen Spalten ein oder aus.

Hinweis: Die Spalten der Sicht ***Dokumente*** können je nach verwendetem Media Asset Manager variieren.

Wollen Sie eine Datei anschauen, die kein Bild darstellt oder ein Bild in einem neuen Fenster öffnen:


1. Markieren Sie den Eintrag in der Sicht ***Dokumente.***
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Öffnen**.
   - Die Datei wird in einem externen Programm geöffnet.

Welche Anwendung für welches Dateiformat gewählt wird, können Sie in den Benutzervorgaben "Multimedia-Anhänge" einstellen.

6.3.3 Abhängigkeiten

Die Sicht ***Abhängigkeiten*** zeigt die Referenzen eines Multimedia-Dokuments in den verschiedenen Bereichen an.

1. Markieren Sie ein Multimedia-Dokument in der Sicht ***Dokumente*** oder ***Multimedia-Dokumente.***
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Verwendungsnachweis**.
   - Die Sicht ***Abhängigkeiten*** öffnet sich und zeigt an, wie viele Objekte das ausgewählte Multimedia-Dokument referenzieren.




Abhängigkeiten eine

Tipp: Wenn Sie über einem Eintrag dessen Kontextmenü aufrufen, haben Sie die Möglichkeit, sich über z. B. **Zeige Artikel** die betreffenden Artikel in der Sicht ***Artikel #1*** anzeigen zu lassen.

6.3.4 Multimedia-Anhänge

Diese Liste enthält alle Multimedia-Anhänge, die dem ausgewählten Artikel oder der ausgewählten Strukturgruppe zugewiesen sind.



Multimedia-Anhänge (Artikel)

Hinweis: Beachten Sie, dass sich Multimedia-Anhänge im Typ unterscheiden müssen, damit sie eindeutig identifiziert werden können.

In der Spalte "Kategorie" können Sie einen Text oder Stichwörter eingeben, die den jeweiligen Multimedia-Anhang weiter beschreiben. Diese Kategorie kann Ihnen behilflich sein, wenn Sie später Multimedia-Anhänge finden wollen, indem Sie nach diesem Feld filtern.

Um einen neuen Multimedia-Anhang zu erstellen:

1. Klicken Sie auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Wählen Sie in der Spalte "Typ" in der Auswahlliste den Typ des Multimedia-Anhangs aus.
3. Geben Sie die weiteren Daten für den Multimedia-Anhang ein.
4. Klicken Sie auf 💾, um den Datensatz zu speichern.


6.3.5 Multimedia-Anhänge des Systems

Diese Liste zeigt Ihnen alle im System vorhandenen Multimedia-Anhänge. In der Spalte "Kategorie" können Sie einen Text oder Stichwörter eingeben, die den jeweiligen Multimedia-Anhang weiter beschreiben. Diese Kategorie kann Ihnen behilflich sein, wenn Sie später Multimedia-Anhänge finden wollen, denn Sie können nach diesem Feld filtern.

Hinweis: Beachten Sie, dass sich Multimedia-Anhänge im Typ unterscheiden müssen, damit sie eindeutig identifiziert werden können.

6.3.6 Multimedia-Dokumente

Diese Liste zeigt Ihnen alle Multimedia-Dokumente an, die zum in der Sicht ***Multimedia-Anhänge*** ausgewählten Eintrag existieren. Wie in der Sicht ***Dokumente*** können Sie hier eine Vorschau des Bildes einblenden.



Multimedia-Dokumente

Die zu einem Multimedia-Anhang gehörenden Multimedia-Dokumente müssen sich, in der Qualität oder in der Sprache unterscheiden.

6.3.7 Bildvorschau

Diese Sicht zeigt das Bild, das entweder über die Sicht ***Multimedia-Dokumente*** oder ***Dokumente*** ausgewählt wurde, d. h. die Sicht "hört" auf zwei Sichten.



Bildvorschau


- Klicken Sie auf bzw. , um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Sie können den gleichen Effekt erzielen, wenn Sie mit der linken bzw. rechten Maustaste auf das Bild klicken.
- Klicken Sie auf , um das Bild in der Originalgröße anzuzeigen.
- Über das Sichtenmenü können Sie zudem das Bild in einem externen Programm öffnen, seine Eigenschaften ansehen oder es herunterladen.

Eine eingestellte Vergrößerung behält den Vergrößerungsgrad bei, auch wenn Sie auf ein anderes Multimedia-Dokument klicken. Damit können Sie einen Größenvergleich zwischen zwei ähnlichen Bildern machen.

Tipp: Wenn Sie kein Bild sehen, obwohl Sie sicher sind, dass sich hinter dem Multimedia-Dokument Bildmaterial verbirgt, überprüfen Sie, ob nicht mit der Lupenfunktion das Bild derart verkleinert wurde, dass es nicht mehr dargestellt wird.

6.3.8 Miniaturansicht

Wenn Sie in der Sicht ***Artikel #1*** oder ***Produkte #1*** einen oder mehrere Einträge markiert haben, werden in der Sicht ***Miniaturansicht*** die zugehörigen Multimedia-Dokumente angezeigt.



Miniaturansicht

Im Sichtenmenü stehen Filterfunktionen zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie sich z. B. nur Standardbilder anzeigen lassen können. Wenn Sie das Kontextmenü eines Multimedia-Dokuments aufrufen, können Sie folgende Funktionen ausführen:

Funktion	Beschreibung
Öffnen	Öffnet das markierte Objekt in einer externen Anwendung. Wenn es sich z. B. um eine Datei des Typs HTML handelt, öffnet sich Ihr Internetbrowser. Welche Anwendung verwendet wird, können Sie in den Benutzervorgaben "Multimedia-Anhänge" einstellen.
Kopieren	Kopiert den vollständigen Identifizierer des Multimedia-Dokuments in die Zwischenablage. Sie können diesen dann z. B. in der Sicht ***Multimedia-Dokumente*** einfügen, indem Sie mit der Maus in den leeren Bereich der Sicht klicken und im Kontextmenü **Einfügen** wählen. Der Dialog "Neues Multimedia-Dokument" wird geöffnet, in dem Sie weitere Angaben machen.
Download	Lädt die Datei vom Media Asset Server herunter, z. B. auf einen lokalen Datenträger.
Zeige Strukturgruppen	Listet in der Sicht ***Klassenliste*** die Strukturgruppe auf, die dieses Multimedia-Dokument referenziert. Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn die Sicht ***Miniaturansicht*** Multimedia-Dokumente von Strukturgruppen anzeigt.
Zeige Artikel	Listet in der Sicht ***Artikel #1*** alle Artikel auf, die dieses Multimedia-Dokument referenzieren. Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn die Sicht ***Miniaturansicht*** Multimedia-Dokumente einen Artikel anzeigt.
Eigenschaften	Zeigt in einem Dialog die Eigenschaften des Originalobjekts an (nicht die des Miniaturbilds). Die Information werden vom Media Asset Server bereitgestellt. Bei einem JPEG-komprimierten Bild wären dies z. B.: • Identifier: eindeutiger Identifizierer, den das Media-Asset-System für einen Dateinamen verwendet (Dies kann der Dateiname sein oder eine laufende Nummer.) • Name • Zuletzt geändert: Datum, an dem das Objekt zuletzt geändert wurde • Dateigröße (in Byte) • Höhe (in Pixel) • Breite (in Pixel) • Tiefe (Farbtiefe des Bildes in bit) • Ebenen (bei den meisten Bildformaten 1, TIFF-Formate können jedoch mehrere Ebenen aufweisen) • Format (Komprimierungsart) • Größe (Breite x Höhe)

6.3.9 Miniaturansicht (Dokumente)

In dieser Sicht bekommen Sie alle Dokumente einer Kategorie in Form von Miniaturansichten angezeigt. Sie können per Doppelklick ein Dokument öffnen oder über das Sichtmenü bestimmte Teilmengen der Kategorie auswählen:

- Erzeuge Vorschaubilder
- Zeige alle
- Zeige benutzte
- Zeige unbenutzte

Wenn Sie das Kontextmenü eines Multimedia-Dokuments aufrufen, können Sie folgende Funktionen ausführen:

Funktion	Beschreibung
Öffnen	Öffnet das markierte Objekt in einer externen Anwendung. Wenn es sich z. B. um eine Datei des Typs HTML handelt, öffnet sich Ihr Internet browser. Welche Anwendung verwendet wird, können Sie unter den Benutzervorgaben "Multimedia-Anhänge" einstellen.
Öffnen mit…	Öffnet das markierten Objekts mit einer alternativen Anwendung, die Sie im Untermenü auswählen. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn unter den Benutzervorgaben "Multimedia-Anhänge" mehrere Angaben gemacht wurden.
Kopieren	Kopiert den vollständigen Identifizierer des Multimedia-Dokuments in die Zwischenablage.
Verwendungs-nachweis	Zeigt in der Sicht ***Abhängigkeiten - Übersicht*** an, wo das Dokument verwendet wird.
Download	Lädt die Datei vom Media Asset Server herunter, z. B. auf einen lokalen Datenträger.
Löschen	Löscht das Dokument.
Umbenennen…	Öffnet ein Eingabefenster zum Umbenennen des Dokuments.
Aktualisieren	Aktualisiert die Darstellung in der Sicht.
Eigenschaften	Zeigt in einem Dialog die Eigenschaften des Originalobjekts an.

6.4 Multimedia-Daten suchen

Die Multimedia-Datensuche ermöglicht es Ihnen Multimedia-Dateien gezielt zu suchen. Es stehen Ihnen Suchmethoden zur Verfügung

- Einfache Multimedia-Datensuche
- Erweiterete Multimedia-Datensuche

Einfache Multimedia-Datensuche

Im Folgendem wird beschrieben wie Sie eine Multimedia-Datei mithilfe der einfachen Suche auffinden können:

1. Öffnen Sie die Sicht 'Dokumente'.
2. Geben Sie einen Suchbegriff in das Eingabefeld 'Suche' ein.
3. Klicken Sie auf  .
   - Das Suchergebnis wird in der Tabelle aufgelistet.

Hinweis: Die Groß- und Kleinschreibung wird in der Multimedia-Datensuche nicht berücksichtigt.

Mehrere Begriffe

Sie können im Eingabefeld auch mehrere Suchbegriffe eingeben, die mit Leerzeichen von einander abgesetzt sind. Diese werden per "Und" miteinander verknüpft, d. h. ein Treffer muss alle Wörter enthalten.

Tipp: Wenn Sie einen Begriff suchen, der aus zusammengesetzten Wörtern bestehen könnte, zerlegen Sie diesen in mehrere Wörter.

Beispiel: Mit dem Suchbegriff `Stahlmülleimer` finden Sie keine Artikel, die als "Mülleimer aus Stahl" beschrieben sind, wohl aber mit den Suchbegriffen `Stahl Mülleimer`.

Die Suche mit mehreren Suchbegriffen liefert Ergebnisse in der Rangfolge ihrer Trefferquote. Wenn alle Begriffe bei einem Artikel gefunden wurden, ist die Trefferquote höher als bei einem Artikel, bei dem nur ein Teil der Suchbegriffe gefunden wurde. Die Trefferquote ist am geringsten, wenn nur ein Begriff oder der Suchbegriff nur als Wortteil vorkommt.

Phrasensuche

Setzen Sie den Begriff in doppelte Anführungszeichen (Phrasensuche), wenn das Leerzeichen als Bestandteil des Suchbegriffes verwendet werden soll.

Beispiel: Die Eingabe `Home Office` liefert alle Artikel, die die Begriffe `Home` und `Office` enthalten. Verwenden Sie doppelte Anführungszeichen – also `"Home Office"` – wenn Sie genau nach dieser Schreibweise suchen wollen.

Hinweis: Beachten Sie, dass Zeichen wie Schrägstrich (/), Ausrufezeichen (!) oder Semikolon (;) etc. bei der Suche ignoriert werden.

Jokersuche

Geben Sie Suchbegriffe vollständig an oder verwenden Sie die Stellvertreterzeichen * (beliebig viele beliebige Zeichen) und ? (ein beliebiges Zeichen), wenn Sie nur Teile des Suchbegriffs eingeben wollen. Wenn der Suchbegriff mit * beginnt oder endet, wird die Suche automatisch als Jokersuche durchgeführt.

Beispiel: mit dem Begriff `*ring` suchen Sie nach allen Begriffen, die mit "ring" aufhören wie `Ring, Gummiring, Rotring, Spring.`

Tipp: Mit der Joker-Suche ist es möglich, Teile von Dateinamen einzugeben. Der Suchbegriff `123*` liefert alle Multimedia-Dateien, deren Namen mit "123" beginnen.

6.4.1 Erweiterte Multimedia-Datensuche

Die erweiterte Multimedia-Datensuche ermöglicht es Ihnen eine spezifische Suche durchzuführen.

Gehen Sie bei der Suche nach Medienobjekten folgendermaßen vor:


- Um alle Medienobjekte anzuzeigen klicken Sie auf in der Menüleiste.
- Um gezielt nach bestimmten Medienobjekten zu suchen, geben Sie den Dateinamen, die ID, die Bezeichnung oder einen beliebigen Bestandteil, in das Eingabefeld in der Menüleiste ein und klicken Sie auf .
- Möchten Sie gezielt in bestimmten Feldern und/oder nach mehreren logisch verknüpften Suchkriterien suchen:

1. Klicken Sie auf in der Menüleiste rechts neben .
   - Der Bereich für die erweiterte Suche wird aufgeklappt:



Erweiterte Suche

2. Wählen Sie in den Listenfeldern aus,
   - in welchem Feld Sie suchen möchten und
   - in welcher Beziehung das Ergebnis zum Suchkriterium stehen soll.
3. Geben Sie im Eingabefeld das Suchkriterium an.
4. Wenn Sie mehrere Suchkriterien miteinander verknüpfen möchten, klicken Sie auf .
   - Eine neue Suchreihe erscheint:



Neue Suchreihe

5. Wählen Sie aus, wie die Suchkriterien miteinander verknüpft werden sollen.
6. Durch einen Klick auf können Sie die letzte Suchreihe wieder löschen.
7. Klicken Sie auf , um Ihre Suche auszuführen.
   - Die gefundenen Medienobjekte werden angezeigt.

6.5 Multimedia-Daten und Artikel verknüpfen

Um Artikel und Multimedia-Dateien zu verknüpfen, verwenden Sie die Perspektive ***Multimedia-Anhänge***, die Sie unter **Perspektiven > Öffnen** öffnen. In diesem Bereich stehen Ihnen zahlreiche Funktionen zur Verfügung.

Tipp: Um gleichzeitig viele Multimedia-Dokumente zuzuweisen, können Sie den Import verwenden. Dabei importieren Sie nicht die Dateien selbst in das Product 360 Desktop-System, sondern die Verknüpfungen der Artikel oder Produkte zu den Dateien.


Sie können:

- Einen neuen Multimedia-Anhang für einen Artikel erstellen.
- Ein Dokument zu einem bereits bestehenden Multimedia-Anhang hinzufügen.
- Bestehende Multimedia-Anhänge und Multimedia-Dokumente ändern.

6.5.1 Neuen Multimedia-Anhang erstellen

Um einen neuen Multimedia-Anhang zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Ziehen Sie das Dokument aus der Sicht ***Dokumente*** in die Sicht ***Multimedia-Anhänge***, die die Liste der Multimedia-Anhänge des betreffenden Artikels anzeigt. Ziehen Sie es nicht auf einen bestehenden Multimedia-Anhang, sondern in den leeren Bereich.
   - Der Dialog "Neues MediaAsset" wird geöffnet, das Feld "Quellpfad" ist mit dem Dokument vorbelegt.



Neues Media Asset

2. Geben Sie einen Namen und ggf. eine Beschreibung an.
3. Wählen Sie den Typ, die Qualität und die Sprache aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Der Multimedia-Anhang wird mit dem entsprechenden Multimedia-Dokument angelegt.

Wenn Sie ein Multimedia-Anhang einem Artikel zuweisen, der bereits einen Anhang besitzt, erhalten Sie eine Rückmeldung. Sie können dann entscheiden, ob Sie den bestehenden Anhang überschreiben wollen.




Rückfrage beim Überschreiben eines Media-Asset

6.5.2 Dokumente zuordnen

Um ein Dokument zu einem bestehenden Multimedia-Anhang zuzuordnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie das Dokument aus der Sicht ***Dokumente*** auf den gewünschten Multimedia-Anhang eines Artikels in der Sicht ***Multimedia-Anhänge***.
   - Der Dialog "Neues Multimedia-Dokument" wird geöffnet, das Feld "Quellpfad" ist mit dem Dokument vorbelegt.




Neues Multimedia-Dokument

2. Wählen Sie die Qualität und die Sprache aus.
3. Vergeben Sie die Priorität (dieses Feld ist Optional und muss in der Repository aktiviert werden).
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Das Dokument wird als neues Multimedia-Dokument angelegt.

6.5.3 Multimedia-Dokument ändern

1. Ziehen Sie das Dokument aus der Sicht ***Dokumente*** auf das Multimedia-Dokument in der Sicht ***Multimedia-Dokumente***, das geändert werden soll.
   - Der Dialog "Neues Multimedia-Dokument" wird geöffnet, das Feld "Quellpfad" ist mit dem Dokument vorbelegt.



Neues Multimedia-Dokument

2. Kontrollieren Sie die Daten in die Felder des Dialogs.
3. Klicken Sie auf **OK**.
   - Das Multimedia-Dokument wird geändert.

6.5.4 Externe Dokumente zuordnen

Wollen Sie einem Artikel ein Dokument zuordnen, das nicht im System ist, müssen Sie dieses nicht vorab in den Product 360 Desktop aufnehmen. Weisen Sie dem Artikel das Dokument per Drag & Drop direkt zu.

Eine direkte Zuweisung kann erfolgen, indem Sie z. B. eine Multimedia-Datei per Drag & Drop aus dem Windows Explorer in den Product 360 Desktop ziehen und über einem Artikel fallen lassen. Die Datei wird automatisch ins System übertragen, weitere benötigte Daten werden automatisch angelegt wie Multimedia-Anhang und Multimedia-Dokument. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei Neuer Multimedia-Anhang erstellen.

6.5.5 Multimedia-Zuordnung kopieren

Sie können den Multimedia-Anhang eines Artikels auch für andere Artikel verwenden


- Ziehen Sie das Multimedia-Dokument aus der Sicht ***Multimedia-Dokumente*** per Drag & Drop auf einen anderen Artikel in der Sicht ***Artikel #1***
  - Das Multimedia-Dokument wird dem Artikel zugeordnet. Besitzt der Artikel schon ein Multimedia-Dokument, das denselben Namen und Typ hat, so wird dieses überschrieben.

6.5.6 Änderungen anzeigen

Für ein optimales Katalog-Management ist es notwendig, immer den aktuellsten Bearbeitungsstand aller Produkte und Artikel zu kennen. Dafür wollen Sie aber nicht immer auf den Gesamtbestand zugreifen. Oft reicht es aus, für einen Delta-Export nur die letzten Änderungen zur Bearbeitung herausfiltern zu können.

In der aktuellen Version werden alle Informatica MDM - Product 360 PIM-Objekte als geändert gekennzeichnet, deren referenzierte Objekte wie z. B. Bilder oder Dokumentenanhänge auf Seiten des Media Portals geändert wurden.

Öffnen Sie dafür die Perspektive ***Prozessübersicht.*** Wählen Sie in der Sicht ***Übersicht*** die Prozesskategorie **Aktualisierung des Modifikationsdatums**.



Prozessübersicht Aktualisierung Modifikationsdatum

Die Änderung wird als Datum-/Zeitstempel auf Ebene des PIM-Objekts (Produkt, Artikel, Strukturgruppe) im Feld "Letzte Änderung" hinterlegt, sowie am entsprechenden Media Asset auf Seiten des Product 360 Desktops. Als Benutzer, der diese Veränderung durchgeführt hat, wird in diesem Fall immer "System" angezeigt.


Voraussetzung ist ein Workflow, der im Media Portal angelegt worden ist. Hierfür wird ein Ereignisüberwachter Watchpoint definiert, der Änderungen an Medienobjekten registriert. Ein Actionpoint erzeugt entsprechende Einträge (mit Angabe der ID des jeweiligen Objekts) in die Message-Queue. Diese wird von Product 360 Desktop zeitnah ausgelesen und sofort in der Prozessübersicht aktualisiert.

Hinweis: Nähere Informationen zur Workflow-Erstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch für Product 360 PIM Media Manager.

6.5.7 Änderungen aktualisieren

Wie Sie bereits im vorhergehenden Kapitel erfahren haben, ist eine Verknüpfung mit dem Media Portal über dort definierte Workflows eine komfortable Sache. Wenn Sie außerhalb des dort festgelegten Zeitraums eine Aktualisierung der geänderten Multimedia-Dateien benötigen, können Sie dies in der Sicht "Dokumentkategorien" anstoßen.

1. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Sicht "Dokumentkategorien" aus.



Dokumentkategorien

2. Klicken Sie .
3. Alle Multimedia-Daten der Arbeitsversion werden auf Änderungen geprüft (außer versionierte Daten) und gegen neuere verfügbare Versionen aus dem Media Portal getauscht. Diese Aktion läuft über einen server-seitigen Job, der in der Prozessübersicht einsehbar ist.

Hinweis: Nähere Informationen zur Workflow-Erstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch für Product 360 PIM Media Manager.

6.5.8 Multimedia-Daten automatisch verknüpfen

Hinweis: Auf diese Funktionalität können Sie nur zugreifen, wenn Sie zusätzlich Product 360 PIM Media Manager installiert haben.

Wenn Sie regelmäßig eine große Anzahl von Multimedia-Dateien in Ihren Produktstamm integrieren und dementsprechend viele Artikel-Verknüpfungen vornehmen müssen, stellt die automatisierte Dokumenten-Zuordnung eine echte Erleichterung dar.


Im Zusammenspiel mit dem Media Portal ist es möglich, über eine von Ihnen festgelegte Namenskonvention Dateien zu erkennen, die für eine automatische Zuordnung vorgesehen sind. Hierfür wird der Dateiname des Mediendokuments gemäß der Konvention in einzelne Komponenten zerlegt, die eine eindeutige Zuordnung gewährleisten.

Als Namensparameter können folgende Informationen verwendet werden: Objektart (Produkt oder Artikel), Identifier (abhängig vom Objekttyp eindeutige Produkt- bzw. Artikelnummer), Multimedia-Typ, Datenqualität, Sprache. Einige dieser Parameter können auch mit einem fixen Vorgabewert belegt werden; in diesem Fall muss der Parameter nicht Bestandteil des Dateinamens sein. Die Standardkonfiguration ist serverseitig in einer Properties-Datei abgelegt.

Tipp: Über Parameter in einer Properties-Datei können Sie ebenfalls festlegen, dass die automatische Verknüpfung für Strukturgruppen ermöglicht wird. Ihr Product 360 Desktop-Berater wird dies gern für Sie einrichten.

Voraussetzung ist ein Workflow, der im Media Portal angelegt worden ist. Hierfür wird ein Ereignis-überwachter Watchpoint definiert, der Änderungen in einem definierten Archivordner registriert. In diesen Ordner werden die zu importierenden Multimedia-Dateien abgelegt. Ein Actionpoint erzeugt entsprechende Einträge (mit Angabe der ID des jeweiligen Objekts) in die Message-Queue. Diese wird von Product 360 Desktop zeitnah ausgelesen und sofort als Zuordnung im festgelegten Katalog (Produktstamm oder Lieferantenkatalog) ausgewiesen.

Über den jeweils aktuellen Stand können Sie sich in der Perspektive ***Prozessübersicht*** informieren. Wählen Sie dazu in der Sicht ***Übersicht*** die Prozesskategorie **Zuordnung des HMM-Dokuments**.




Prozessübersicht Zuordnung des HMM-Dokuments

Die Zuordnungsläufe werden tabellarisch aufgelistet. Zu jedem eingeplanten Lauf wird ein Protokoll angelegt, das nähere Informationen, etwaige Warnungen oder Fehler anzeigt. Als Benutzer, der diese automatische Zuordnung durchgeführt hat, wird in diesem Fall immer "System" angezeigt.

Hinweis: Nähere Informationen zur Workflow-Erstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch für Product 360 PIM Media Manager.

6.6 Dokumente löschen


1. Markieren Sie das zu löschende Dokument in der Sicht ***Dokumente***.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Löschen** oder drücken Sie die ENTF-Taste.
   - Wird das Dokument nicht als Multimedia-Anhang verwendet, so erhalten Sie folgende Rückmeldung:



Löschen nicht referenzierter Dokumente

3. Klicken Sie auf **Ja**, um das Dokument zu löschen.

Wenn das Dokument in einem Multimedia-Anhang verwendet wird, erhalten Sie einen Dialog, in dem die betroffenen Bereiche aufgeführt sind.



Löschen referenzierter Dokumente

Sie können sich über **Details anzeigen** alle bestehenden Verknüpfungen anzeigen lassen. Dabei wird der Vorgang abgebrochen und die Sicht ***Abhängigkeiten*** geöffnet. Wenn Sie das Löschen mit **OK** bestätigen, werden alle bestehenden Referenzen ebenfalls gelöscht.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Dateien in einem Durchgang löschen wollen, markieren Sie die Checkbox "***Auf alle anwenden***", jedes Multimedia-Dokuemnt wird auf mögliche Zuweisungen geprüft.

6.7 Multimedia-Daten und Strukturknoten verknüpfen

Nicht nur Artikeldaten können mit Bildern verknüpft werden, sondern auch Struktursysteme. Die Verknüpfung zwischen Multimedia-Daten und einer Strukturgruppe erfolgt prinzipiell per Drag & Drop. Sie können ein Struktursystem auch als Liste in der tabellarischen Sicht ***Klassenliste*** darstellen, wodurch Sie alternative Filter- und Suchmöglichkeiten haben.

Hinweis: Bedenken Sie, dass Sie Strukturgruppen einiger Standardstruktursysteme keine Multimedia-Dateien zuordnen können, wie z. B. eClass-8.0.

1. Öffnen Sie in der Sicht ***Dokumente*** die Bilder, die Strukturgruppen zugeordnet werden sollen.
2. Klappen Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** die gewünschte Strukturgruppe auf.
3. Ziehen Sie ein Multimedia-Dokument per Drag & Drop auf die Strukturgruppe.
   - Der Dialog "Neues MediaAsset" öffnet sich.
4. Geben Sie die Daten für den Multimedia-Anhang ein.

5.Klicken Sie auf **OK**.


- Das Multimedia-Dokument wird der Strukturgruppe zugeordnet.

7 Struktursysteme

Standardstruktursysteme und benutzerdefinierte Struktursysteme sind mächtige und vielseitige Organisations-, Navigations- und Darstellungsinstrumente im Product 360 Desktop. Struktursysteme sind hierarchisch aufgebaut und erleichtern es Ihnen, in sehr großen Datenmengen den Überblick zu behalten.

Weil Struktursysteme eine zentrale Rolle haben, gibt es zahlreiche Funktionen zur Verwaltung von Struktursystemen. Eine besondere Rolle spielt dabei das Editieren von Strukturen, das verwendet wird, um neue Strukturen anzulegen oder bestehende Nicht-Standardstruktursysteme zu bearbeiten oder zu importieren. Hierfür verwenden Sie die Perspektive ***Strukturen***, in der Sie neue benutzerdefinierten Struktursysteme erstellen und bearbeiten können. In der Perspektive kontrollieren und bearbeiten Sie auch Merkmale und Details von Struktursystemen.

Hinweis: Standardstruktursysteme wie z. B. eClass-8.0 können Sie nur kontrollieren, aber nicht bearbeiten.



Strukturen

Die Perspektive ***Strukturen*** besteht aus mehreren Sichten, unter anderem der Sicht ***Primärer Strukturbaum***. Diese Sicht steht Ihnen in in verschiedenen Perspektiven zur Verfügung, in der Perspektive ***Strukturen*** verfügt sie jedoch über einige zusätzliche Funktionen.

7.1 Pflegestruktur

Pflegestrukturen haben den Zweck Produkte durch ihre Eigenschaft eindeutig zu klassifizieren. Alle Merkmale sind in dieser Struktur definiert und nach Verwendungszweck getrennt. Sie dienen als Grundlage zum Erstellen der Attribute. Für die Attribute werden die Pflichtfelder festgelegt und zulässige Werte definiert.

Für Pflegestrukturen gelten folgende Regeln:

1. Es ist keine Mehrfachzuordnung erlaubt.
2. Die Zuordnung ist nur auf der untersten Ebenen möglich.
3. Es gibt immer genau eine primäre Pflegestruktur. Zusätzlich besteht die M6öglichkeit, eine oder mehrere sekundäre Pflegestrukturen anzulegen.

7.2 Primärer Strukturbaum

Die Sicht ***Primärer Strukturbaum*** stellt das ausgewählte Struktursystem in Form eines hierarchischen Baums dar. Neben der hierarchischen Sicht ***Primärer Strukturbaum*** gibt es die tabellarische Sicht ***Klassenliste.*** In beiden Sichten können Sie unabhängig voneinander unterschiedliche Struktursysteme anzeigen lassen.

Hinweis: Die Sicht ***Sekundärer Strukturbaum*** stellt dasjenige Struktursystem dar, die Sie in den Benutzervorgaben als "sekundär" festgelegt haben. Sie können jederzeit auch ein anderes Struktursystem in dieser Sicht darstellen lassen. Ansonsten gelten alle Aussagen wie für die Sicht ***Primärer Strukturbaum.***

Um in dem angezeigten Struktursystem zu navigieren, klappen Sie die "Äste" auf und zu.

- Klicken Sie auf ▷, um einen Ast zu öffnen.
- Klicken Sie auf ◢, um einen geöffneten Ast zu schließen.
- Klicken Sie auf , um alle geöffneten Äste wieder zuzuklappen. Alternativ können Sie im Sichtenmenü **Alle Gruppen reduzieren** wählen.
- Wählen Sie im Sichtenmenü **Alle Gruppen erweitern**, um alle Äste zu öffnen.

Achtung: Bei mächtigen Struktursystemen wie eClass-8.0 dauert das Aufklappen des gesamten Baumes länger.

- Klicken Sie auf , um im Strukturbaum nur diejenigen Strukturgruppen anzuzeigen, denen Artikel bzw. Produkte zugeordnet sind. Alternativ wählen Sie im Sichtenmenü **Zeige nur Gruppen mit Artikeln**.
- Klicken Sie auf , um im Strukturbaum nur diejenigen Strukturgruppen anzuzeigen, deren Artikel bzw. Produkte für eine Mehrfachklassifikation vorgesehen sind. Diese Artikel sind bereits einem Struktursystem zugeordnet und stehen nun für eine weitere Zuordnung bereit.

- Wählen Sie im Sichtenmenü **Struktur in neuer Sicht öffnen**, um die ausgewählte Struktur in einer zweiten Sicht öffnen. (Diese Funktion ist nicht in der Perspektive ***Strukturen*** verfügbar.)

Hinweis: Nur in der Perspektive ***Strukturen*** können Sie benutzerdefinierte Struktursysteme löschen, indem Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** **Struktur löschen** aufrufen.

In Strukturen suchen

1. Klicken Sie auf , um die Struktur zu durchsuchen.
   - Ein Eingabefeld öffnet sich.
2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Noch während der Eingabe des Suchbegriffs wird die Ergebnismenge reduziert, d. h. schon wenige Buchstaben genügen, um den Zielknoten zu finden.
3. Wenn Sie zusätzlich auf klicken, wird nur der Ast durchsucht, den Sie aktuell markiert haben. Der Suchmodus ist aktiviert, wenn das Symbol eingedrückt erscheint.

Tipp: Sie müssen nicht die Eingabetaste drücken, um im Strukturbaum zu suchen.


Angezeigte Struktur ändern

1. Wählen Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** im Sichtenmenü **Struktur öffnen**.
2. Wählen Sie im aufklappenden Untermenü das gewünschte Struktursystem aus.
   - Auf diese Weise können Sie jedes im System vorhandene Struktursystem öffnen.

Auf die gleiche Weise können Sie über **Andere Strukturspache** das aktuelle Struktursystem in einer anderen Sprache öffnen. Wenn eine Sprache ausgewählt wird, die nicht im System gepflegt ist, werden die Strukturgruppen mit den Namen "Unbenannte Strukturgruppe" angezeigt.

7.3 Klassenliste

Struktursysteme können hierarchisch wie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** 215 oder tabellarisch wie in der Sicht ***Klassenliste*** dargestellt werden. Die Spalte "Gruppentyp" gibt an, ob eine Strukturgruppe ein Knoten oder ein Blatt ist. Eine Strukturgruppe wird als Knoten bezeichnet, wenn dieser Strukturgruppe weitere, untergeordnete Strukturgruppen zugeordnet sind. Eine Strukturgruppe der untersten Ebene wird als Blatt bezeichnet. Einige Struktursysteme lassen bestimmte Funktionen und Eigenschaften nur auf Knoten und andere nur auf Blätter zu.



Klassenliste

Sind daneben die hierarchischen Nummern im Struktursystem gepflegt, können Sie aus diesen die Zugehörigkeit einer Strukturgruppe zu einer übergeordneten Strukturgruppe ableiten.

Wenn Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** eine andere Struktur öffnen, wird die angezeigte Struktur in der Sicht ***Klassenliste*** nicht automatisch geändert. Dies ermöglicht einen Vergleich unterschiedlicher Strukturen. Wenn Sie in der Sicht ***Klassenliste*** die gleiche neue Struktur darstellen wollen, öffnen Sie diese im Sichtenmenü unter **Struktur öffnen**.

Hinweis: Die Sicht ***Sekundäre Klassenliste*** stellt diejenige Klassifikation dar, die Sie als "sekundär" festgelegt haben. Sie können jederzeit auch ein anderes Struktursystem in dieser Sicht darstellen lassen. Ansonsten verhält sich die Sicht wie die Sicht ***Klassenliste.***

Strukturgruppen verschieben#

Achtung: Sie verlieren die Sortierreihenfolge der verschobenen Strukturgruppe.


In der Sicht ***Klassenliste*** können Sie mehr als eine Strukturgruppe markieren. Sie können per Drag & Drop die Hierarchie der markierten Knoten ändern.

Achtung: Sie können dieses Verfahren nicht anwenden, wenn Sie in der Sicht ***Klassenliste*** ein anderes Struktursystem geladen haben als in der Sicht ***Primärer Strukturbaum***.

7.4 Struktursystem anlegen


Wenn Sie Struktursysteme anlegen wollen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die Perspektive ***Strukturen***.
2. Wählen Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** im Sichtenmenü **Neue Struktur**.
   - Es öffnet sich ein Assistenten, mit dem Sie für das neue Struktursystem einen Namen und eine Beschreibung angeben.



Primär- und Sekundärstruktur

3. Geben Sie den Namen und die Kennung des Struktursystems ein.
4. Wählen Sie unter Strukturtyp den gewünschten Strukturtyp aus.
5. Wechseln Sie auf den Reiter **Details**
6. Unter dem Reiter **Details**, legen Sie fest ob das Struktursystem in der Tiefe beschränkt ist und ggf. wie viele Ebenen es höchstens besitzen soll.
7. Legen Sie fest:
   - Ob eine Mehrfachzuordnung von Artikel erlaubt ist.
   - Ob eine Zuordnung auf alle Ebenen möglich ist.
   - Mit welchem Nummerierungsschema das Struktursystem gekennzeichnet sein soll.
   - Ob freie Attribute gelöscht werden sollen (Näheres zum löschen von freien Attributen finden Sie unter Merkmalsleiste 225.



Struktur bearbeiten

7. Klicken Sie auf **OK**.

Das Struktursystem wird angelegt und in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** geladen.

8. Beginnen Sie nun mit dem Aufbau der Strukturgruppen oder importieren Sie ein Struktursystem.

Tipp: In der Perspektive ***Strukturen*** können Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** **Struktur bearbeiten/Details ansehen** aufrufen. Sie öffnen damit den obigen Dialog, in dem Sie das Struktursystem nachträglich bearbeiten können.

Hinweis: Das Löschen von freien Attributen ist nur in der primären und in der sekundären Pflegestruktur möglich.

7.4.1 Struktursystem löschen

Wenn Sie Struktursysteme löschen wollen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die Perspektive ***Strukturen***.
2. Wählen Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** im Sichtenmenü **Struktur löschen**.
   - Eine Sicherheitsabfrage mit der Anzahl der zugeordneten Artikeln, Strukturgruppen und Strukturmerkmalen wird angezeigt.
3. Bestätigen Sie mit **Ja**.
   - Das Struktursystem und deren Strukturgruppen und Strukturmerkmale werden gelöscht und die Strukturzuordnungen an den Artikeln und Artikelattributen entfernt.

Hinweis: Wenn für die Struktur "**Lösche freie Attribute**" eingestellt ist, werden alle diesem Struktursystem zugeordneten Artikelattribute mit gelöscht, sofern sie keine weiteren Zuordnungen haben.

7.4.2 Strukturgruppen anlegen


Bei benutzerdefinierten Struktursystemen können Sie neue Strukturgruppen anlegen bzw. bestehende Strukturgruppen bearbeiten oder löschen.

1. Klicken Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** auf ✚, um eine neue Strukturgruppe innerhalb der aktuell markierten Gruppenebene anzulegen.
2. Geben Sie einen Namen für die neue Strukturgruppe ein.
3. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
4. Sie können weitere Angaben zu der Strukturgruppe in der Sicht ***Klassendetails*** pflegen.

Wenn Sie eine untergeordnete Strukturgruppe zu einem bestimmten Knoten anlegen wollen:

1. Markieren Sie den Knoten.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Neue untergeordnete Strukturgruppe**.

- Eine neue Strukturgruppe wird unterhalb der markierten Gruppe erstellt. Wenn Sie eine neue erste untergeordnete Strukturgruppe anlegen, ist die bisherige Strukturgruppe nun selbst kein "Blatt" mehr, sondern ein "Knoten". Sie erkennen dies an der Änderung des vorangestellten Symbols.



Strukturgruppe mit untergeordneter

3. Sie können weitere Angaben zur untergeordneten Strukturgruppe in der Sicht ***Untergeordnete Strukturgruppen*** pflegen.

Reihenfolge der Strukturgruppen ändern

Sie können die Reihenfolge der Strukturgruppen per Drag & Drop ändern sowie die Hierarchien neu anordnen. Bei sehr großen Strukturen kann die Neuberechnung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Sie können Strukturgruppen auch nachträglich umbenennen oder löschen.

7.4.2.1 Strukturgruppen umbenennen

Gehen Sie folgendermaßen vor wenn Sie eine Strukturgruppe umbenennen wollen:

1. Markieren Sie die Strukturgruppe.
2. Doppelklicken Sie auf den Namen oder drücken Sie die **F2**-Taste.
3. Ändern Sie den Namen.
4. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
   - Die Strukturgruppe ist umbenannt.

7.4.2.2 Strukturgruppen löschen

Wenn Sie Strukturgruppen löschen wollen gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die zu löschende Strukturgruppe.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Strukturgruppe löschen** oder drücken Sie die ENTF-Taste.
   - Eine Sicherheitsabfrage mit der Anzahl der zugeordneten Artikel wird angezeigt.
3. Bestätigen Sie mit **Ja**.
   - Die Strukturgruppe wird gelöscht und die Strukturzuordnungen an den Artikeln und Artikelattributen entfernt.


Hinweis: Wenn für die Struktur "**Lösche freie Attribute**" eingestellt ist, werden alle dieser Strukturgruppe zugeordneten Artikelattribute mit gelöscht, sofern sie keine weiteren Zuordnungen haben.

7.4.3 Klassendetails

Die Sicht ***Klassendetails*** stellt in einem Formular die Strukturgruppe dar, die Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** markiert haben.


Über den Dialog "Feldauswahl" blenden Sie weitere Felder ein oder aus. Standardmäßig ist das Feld "Hierarchische Nummer" eingeblendet. Abhängig von Ihren Einstellungen kann der Product 360 Desktop die hierarchische Nummer auswerten und in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** abbilden.

Wenn Sie eine hierarchischen Nummer eingeben, prüft der Product 360 Desktop, ob die Eingabe dem vorgegebenen Muster des Strukturysystems entspricht. Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben:



Meldung für eine fehlerhafte hierarchische Nummer

Beispiel: Bei der Formateinstellung für die hierarchische Nummer wurde der vorgeschlagene Ausdruck "##-##-##-##" übernommen. Die Erstein-Strukturgruppe umfasst drei Strukturgruppen und hat zwei Ebenen. Als Nummer für die erste Ebene werden 10-00-00-00 (Gewindestangen), 20-00-00-00 (Schrauben) und 30-00-00-00 (Muttern) vergeben. Untergeordnete Strukturgruppen verfügen als erste beide Ziffern über die ersten beiden der jeweiligen übergeordneten Strukturgruppe. Die untergeordnete Strukturgruppe "Maschinenschrauben" erhält daher die Nummer 20-10-00-00. Im Strukturbaum werden die Knoten nur mit denjenigen Nummern angezeigt, die auf ihrer Ebene signifikant sind:




Die Beschreibung einer Strukturgruppe können Sie über den Dialog "Text bearbeiten" ändern, den Sie über **Bearbeiten...** in der Sicht aufrufen, wenn das Feld "Beschreibung (Deutsch)" angezeigt wird. Alternativ können Sie die Sicht ***Textverarbeitung (Strukturgruppe)*** verwenden, die analog zur Sicht ***Textverarbeitung (Artikel)*** bedient wird.

7.4.4 Untergeordnete Strukturgruppen

Die Sicht ***Untergeordnete Strukturgruppen*** verwenden Sie bei der Bearbeitung eines eigenen, hierarchischen Struktursystemens. Sie können dieses Darstellungsmittel auch verwenden, wenn Sie ein Standardstruktursystem betrachten. Ein Standardstruktursystem können Sie jedoch nicht bearbeiten.

In der Sicht können Sie über den Dialog "Feldauswahl" weitere Spalten einblenden, z. B. die Spalte "Hierarchische Nummer". Auf diese Weise können Sie schnell erkennen, ob alle untergeordneten Strukturgruppen eine hierarchische Nummer haben, da Felder mit einer hierarchischen Nummer gelb hinterlegt sind.



Bearbeiten der hierarchischen Nummern

In dieser Sicht können Sie auch neue Strukturgruppen anlegen:

1. Klicken Sie in der Sicht auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie den Namen und die hierarchische Nummer ein.
3. Klicken Sie auf 🖫, um den neuen Datensatz zu speichern.

7.4.5 Objektrechte auf ein Struktursystem setzen

Mittels Objektrechte können Sie für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen den Zugriff auf ein Struktursystem einschränken oder verbieten.

1. Wählen Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** **Objektrechte...**.
   - Der Dialog "Objektrechte" öffnet sich. Sofern Sie keine systemseitigen Vorgaben haben, sind alle Einstellungen leer.
2. Bearbeiten Sie die Objektrechte.
3. Wenn Sie die Option "Rechte werden an Kindobjekte (Strukturgruppe) weiteregegeben" aktivieren, dann erben ebenfalls alle Strukturgruppen der Struktur die Einstellungen.

7.5 Strukturmerkmale pflegen

Die einer Strukturgruppe zugeordneten Artikel bzw. Produkte sind meist so ähnlich, dass sie auch ähnliche Eigenschaften haben. In einigen Struktursystemen sind daher Strukturgruppen feste "Merkmale" zugeordnet, die so das Vergleichen der Artikel oder Produkte einer Strukturgruppe erleichtern. Zudem bestehen die Merkmale nicht nur aus Bezeichnungen und Datentyp, sondern erlauben auch die Angabe von Einheiten oder Verwendungszweck.

Sie können Merkmale global in der Struktur anlegen, um diese dann in einzelnen Strukturgruppen zu verwenden. Sie können auch für einzelne Strukturgruppen neue Merkmale definieren, die dann automatisch global angelegt werden. Alle Merkmale werden in der Sicht ***Strukturmerkmale*** angezeigt und verwaltet. Normalerweise werden Sie ein Strukturmerkmal zuerst global anlegen, um es dann an einzelnen Strukturgruppen zu verwenden.

Für ein Strukturmerkmal können Sie neben der Kennung und dem Namen weitere Einstellungen machen, z. B.:

- Einheit: Legen Sie die Einheit fest, in der die Werte des Merkmals angegeben werden.
- Datentyp: Definieren Sie den Datentyp des Merkmals. Über den Datentyp können Sie bestimmte Eingaben erzwingen, z. B. die Eingabe eines Datums anstelle einer Zahl.
- Attributstyp: Geben Sie an, ob ein Merkmal nur für Artikelattribute, nur für Produktattribute oder für beide gelten soll. Abhängig von der Definition werden bei der Zuordnung z. B. eines Artikels nur die Strukturmerkmale als Artikelattribut angelegt, die entweder den Attributstyp "Artikelattribut" oder "Alle" haben.
- Verwendungszweck: Geben Sie über eine Auswahlliste einen oder mehrere Verwendungszwecke für das Strukturmerkmal an.
- Mehrwertig: Geben Sie an, ob das Merkmal mehrere Werte gleichzeitig annehmen darf oder immer nur einen Wert hat.

7.5.1 Strukturmerkmal anlegen

Neue Merkmale legen Sie in der Sicht ***Strukturmerkmale*** an, die Ihnen alle Merkmale einer Struktur anzeigt. Im Gegensatz dazu zeigt die Sicht ***Merkmalsleiste*** nur die Merkmale der ausgewählten Strukturgruppe an.

1. Klicken Sie in der Sicht ***Strukturmerkmale*** auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie eine Kennung und einen Namen für das Strukturmerkmal ein.
3. Geben Sie ggf. den Datentyp, die Einheit, den Attributstyp und den Verwendungszweck für das Strukturmerkmal an.
4. Setzen Sie ggf. ein Häkchen in der Spalte "Mehrwertig", wenn Sie ein mehrwertiges Strukturmerkmal anlegen wollen.
5. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

> Tipp: Wenn Sie mehrsprachig arbeiten, fügen Sie über den Dialog "Feldauswahl" die Spalte "Name" in die weiteren Sprachen ein.

Die Vorgabewerte für Strukturmerkmale verwalten Sie in der Sicht ***Strukturvorgabewerte***, unabhängig vom jeweiligen Strukturmerkmal. Möchten Sie die Vorgabewerte eines bestimmten Strukturmerkmals bearbeiten, verwenden Sie die Sicht ***Vorgabewerte für Strukturmerkmal***.

7.5.2 Strukturmerkmal löschen

Wenn Sie Strukturmerkmale löschen wollen gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie das Strukturgruppenmerkmal aus welches Sie löschen wollen.
2. Rechtsklicken Sie auf das ausgewählte Strukturgruppenmerkmal
3. Wählen Sie **Löschen** aus.

Hinweis: Wenn für die Struktur "**Lösche freie Attribute**" angehakt ist, werden die dem Strukturmerkmal zugeordneten Artikelattribute mit gelöscht sofern sie keine weiteren Merkmalszuordnungen haben.

7.5.3 Strukturvorgabewerte anlegen

In der Sicht ***Strukturvorgabewerte*** werden alle vorhandenen Vorgabewerte eines Struktursystems gelistet unabhängig vom Strukturmerkmal. In dieser Sicht haben Sie die Möglichkeit, Vorgabewerte anzulegen, zu bearbeiten oder löschen.

1. Klicken Sie auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt mit einer automatisch generierten Kennung.
2. Ändern Sie ggf. die Kennung.
3. Geben Sie mindestens einen Namen für den Vorgabewert an. Sie können Vorgabewerte auch in mehreren Sprachen pflegen.
4. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Hinweis: Wollen Sie einen Vorgabewert löschen, markieren Sie ihn und wählen im Kontextmenü **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, um den Vorgabewert zu löschen.

7.5.4 Vorgabewerte für Strukturmerkmale

In der Sicht ***Vorgabewerte für Strukturmerkmale*** pflegen Sie die Vorgabewerte eines bestimmten Strukturmerkmals. In dieser Sicht geben Sie auch die Reihenfolge der Vorgabewerte an, die Sie z. B. für die Ausgabe in Print-Publikationen benötigen.

1. Klicken Sie auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste einen bestehenden Strukturvorgabewert aus.
3. Geben Sie die Reihenfolge des Vorgabewerts an.
4. Klicken Sie auf 🖫, um den neuen Datensatz zu speichern.

7.6 Strukturgruppenmerkmale pflegen

Ähnlich wie die Strukturmerkmalen pflegen Sie für die Strukturgruppen die Strukturgruppenmerkmale. Dabei verwenden Sie die Sicht ***Merkmalsleiste*** für das Anlegen neuer Strukturgruppenmerkmale. Die Vorgabewerte für ein einzelnes Strukturmerkmal pflegen Sie in der Sicht ***Vorgabewerte für Gruppenmerkmale.*** Dabei können Sie entweder auf bereits vorhandene Strukturmerkmal zurückgreifen oder für die Strukturgruppe neue Merkmale definieren.

Arbeiten Sie mit mehrwertigen Strukturgruppenmerkmalen, benötigen Sie für deren Pflege die Sicht ***Werte für Gruppenmerkmale.***

7.6.1 Merkmalsleiste

Die Sicht ***Merkmalsleiste*** stellt die Merkmale der markierten Strukturgruppe dar, wobei es keinen Unterschied macht, ob Sie diese Strukturgruppe in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** oder in der Sicht ***Klassenliste*** markieren. Es werden nur Einträge angezeigt, wenn die ausgewählte Strukturgruppe in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** bzw. ***Klassenliste*** auch Merkmale besitzt.

Zwei Dinge sind zu berücksichtigen:

- Nicht alle Struktursysteme verfügen über Merkmale.
- Bei vielen Struktursystemen sind Merkmale nur auf unterster Ebene gestattet bzw. gepflegt.

Strukturgruppenmerkmal anlegen

Bei Nicht-Standardstruktursystemen, insbesondere eigenen Struktursystemen, können Sie in der Sicht ***Merkmalsleiste*** eigene Gruppenmerkmale anlegen, bzw. bestehende bearbeiten oder löschen.

1. Blenden Sie über den Dialog "Feldauswahl" zuerst alle benötigten Spalten ein.
2. Klicken Sie auf ✚.
   ⇨ In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
3. Geben Sie einen eindeutigen Namen an oder wählen Sie über die Auswahlliste ein Strukturmerkmal aus.
4. Wählen Sie den Datentyp des Merkmals.
5. Geben Sie ggf. eine Merkmalseinheit an.
6. Wählen Sie einen oder mehrere Verwendungszwecke aus.
7. Geben Sie den Attributstyp an, ob das Merkmal für Artikel oder Produkte oder für beide gilt.
8. Geben Sie an, ob das Strukturgruppenmerkmal mehrwertig ist.
9. Geben Sie den Merkmalswert an. Bei mehrwertigen Strukturgruppenmerkmalen verwenden Sie hierfür die Sicht ***Werte für Gruppenmerkmal.*** Nicht-mehrwertige Merkmalswerte haben standardmäßig den Identifier "DEFAULT".
10. Klicken Sie auf 💾, um den Datensatz zu speichern.

Hinweis: Solange für ein Merkmal noch kein Wert eingegeben wurde, können Sie den Datentyp jederzeit ändern. Wenn bereits ein Wert eingegeben wurde, wird geprüft, ob der neue Datentyp und der Wert übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, kann der Datentyp nicht geändert werden.

Wollen Sie alle Merkmale einer Struktur pflegen, z. B. für eine Übersetzung, können Sie die Sichten ***Strukturmerkmale*** und ***Strukturvorgabewerte*** verwenden. Diese Sicht zeigt Ihnen im Gegensatz zur Sicht ***Merkmalsleiste*** alle Merkmale einer Struktur an. Über den Dialog "Feldauswahl" können Sie sich die Spalten mehrsprachig einblenden.

Sie können außerdem für ein Strukturgruppenmerkmal abweichende Vorgabewerte definieren, hierfür verwenden Sie die Sicht ***Vorgabewerte für Gruppenmerkmal.***

Strukturgruppenmerkmal löschen

1. Wählen Sie das Strukturgruppenmerkmal aus welches Sie löschen wollen.
2. Rechtsklicken Sie auf das ausgewählte Strukturgruppenmerkmal
3. Wählen Sie **Löschen** aus.

Hinweis: Wenn für die Struktur "**Lösche freie Attribute**" eingestellt ist, werden die dem Strukturgruppenmerkmal zugeordneten Artikelattribute mit gelöscht, sofern sie keine weiteren Merkmalszuordnungen haben.

7.6.2 Vorgabewerte für Strukturgruppen

In der Sicht ***Vorgabewerte für Gruppenmerkmal*** werden alle Vorgabewerte eines Strukturgruppenmerkmals gelistet. In dieser Sicht haben Sie die Möglichkeit, Vorgabewerte anzulegen, zu bearbeiten oder löschen.

1. Klicken Sie auf ✚.
   - In der Tabelle wir eine neue Zeile angelegt.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste eine Strukturvorgabewert aus.
3. Geben Sie die Reihenfolge für den Vorgabewert an.
4. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Hinweis: Die Reihenfolge des Vorgabewerts benötigen Sie z. B. für die Ausgabe in Print-Publikationen.


Wollen Sie einen Vorgabewert für eine Strukturgruppe löschen:

1. Markieren Sie den Vorgabewert in der Sicht ***Vorgabewerte für Gruppenmerkmal.***
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Löschen**.
   - Eine Sicherheitsabfrage öffnet sich.
3. Bestätigen Sie mit **Ja**.
   - Der Vorgabewert wird für die Strukturgruppe gelöscht.

7.6.3 Mehrwertige Gruppenmerkmale

Mehrwertige Strukturgruppenmerkmale erlauben, dass das Merkmal mehr als einen Wert hat, z. B. haben Sie ein Gruppenmerkmal "Farbe", dass z. B. die Merkmalswerte "Blau", "Rot", "Gelb" und "Grün" hat. In der Sicht ***Werte für Gruppenmerkmale*** pflegen Sie die Vorgabewerte eines mehrwertigen Strukturgruppenmerkmals. Diese können Sie hier auch gleich mehrsprachig anlegen. Blenden Sie hierzu zusätzlich die Spalte "Sprache des Wertes" über den Dialog "Feldauswahl" ein.

1. Klicken Sie auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie die Kennung für den Merkmalswert ein.
3. Geben Sie den Merkmalswert ein.
4. Geben Sie die Merkmalswertreihenfolge ein; diese benötigen Sie z. B. für Print-Publikationen.
5. Wenn Sie mehrsprachig arbeiten, wählen Sie in der Spalte "Sprache des Wertes" die Sprache aus.
6. Klicken Sie auf 💾, um den neuen Datensatz zu speichern.



Mehrwertiges Gruppenmerkmal


7.6.4 Merkmals-Attributsabgleich

Wenn in einer Pflegestruktur einer Strukturgruppe neue Merkmale hinzugefügt, alte gelöscht oder vorhandene geändert werden, können Sie mit dem "Merkmals-Attributsabgleich" diese Änderungen auf die bereits klassifizierten Artikel übertragen. Der Merkmals-Attributsabgleich kann auf drei verschiedenen Wegen vorgenommen werden:

1. Für eine spezifische Strukturgruppe in der Sicht **Merkmalsleiste**
2. Für mehrere Strukturgruppen in der Sicht **Klassenliste**
3. Als einmaliger oder wiederkehrender Vorgang für ein alle Strukturgruppen eines Struktursystems.

Merkmals-Attributsabgleich für eine spezifische Strukturgruppe

Wählen Sie hierzu die Schaltfläche (Symbol) in der Sicht Merkmalsleiste aus. Es werden alle Merkmale der Strukturgruppe auf die Artikel übertragen.



Feature Attribute Match


Merkmals-Attributsabgleich für mehrere Strukturgruppen

1.Öffnen Sie die Sicht Klassenliste.

2.Öffnen Sie Ihr Struktursystem über das Sichtenmenü.

3.Wählen Sie in der Sicht Klassenliste die Strukturgruppen aus, deren Merkmale Sie abgleichen wollen.

4.Wählen Sie im Kontextmenü **Merkmals-Attributsabgleich ausführen** aus.



Trigger multiple groups

Merkmals-Attributsabgleich für alle Strukturgruppen eines Struktursystems


Der Merkmals-Attributsabgleich kann auch für alle Strukturgruppen eines Struktursystems durchgeführt werden, indem er als einmaliger oder wiederkehrender Vorgang eingeplant wird.

Gehen sie wie folgt vor:

1.Öffnen Sie die Sicht "Primärer Strukturbaum"


2.Wählen Sie über das Sichtenmenü "Struktur öffnen" die gewünschte Pflegstruktur aus.

3.Wählen Sie im Sichtenmenü "Merkmals- Attributsabgleich einplanen" aus.



Merkmals-
Attributsabgleich

⇨Es öffnet sich der Dialog "Merkmals-Attributsabgleich einplanen". Zum mehrmaligen Wiederholen des Abgleichs stehen Ihnen die Optionen "Wiederholungsintervall" sowie "Wiederholungsmuster" zur Verfügung.




Merkmals-Attributsabgleich einplanen

Sie können beim Einplanen bestimmen, ob und wann die Serie automatisch beendet werden soll. Sie haben aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, eine Serie in der Sicht **Prozessübersicht** abzubrechen, indem Sie den Vorgang in der Kategorie Datenpflege_Merkmals-Attributsabgleich löschen.

Hinweis: Den Merkmals-Attributsabgleich können Sie nur für Pflegestrukturen bzw. deren Gruppen vornehmen.

7.7 Merkmalsvererbung

Neue Merkmale von Strukturgruppen können Sie in der Sicht ***Merkmalsleiste*** erstellen. Wenn Sie für eine Strukturgruppe ein Merkmal erstellen, können Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** angeben, ob die Merkmale dieser Strukturgruppe an die untergeordneten Strukturgruppen vererbt werden sollen.



Vererbung von Merkmalen

- Ersetzen. Gibt alle Merkmale der übergeordneten Strukturgruppe an alle untergeordneten Strukturgruppen weiter. Entfernt die vorhandenen Merkmale der untergeordneten Strukturgruppen.
- Überschreiben. Gibt alle Merkmale der übergeordneten Strukturgruppe an alle untergeordneten Strukturgruppen weiter. Falls sowohl die übergeordnete als auch die untergeordnete Strukturgruppe die gleichen Merkmale besitzen, werden die Merkmale der untergeordneten Strukturgruppe durch die Merkmale der übergeordneten Strukturgruppe überschrieben. Alle anderen Merkmale werden beibehalten.
- Ergänzen. Gibt alle Merkmale der übergeordneten Strukturgruppe an alle untergeordneten Strukturgruppen weiter. Bereits vorhandene Merkmale werden nicht geändert.

Daneben haben Sie die Möglichkeit, nur bestimmte Merkmale einer Strukturgruppe an ihre untergeordneten Strukturgruppen zu vererben.

1. Markieren Sie in der Sicht ***Primärer Strukturbaum*** die Strukturgruppe.
   ⇨ Die Sicht ***Merkmalsleiste*** zeigt alle Gruppenmerkmale der Strukturgruppe an.
2. Markieren Sie in der Sicht ***Merkmalsleiste*** die Gruppenmerkmale, die an die untergeordneten Strukturgruppen vererbt werden sollen.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Merkmalsvererbung** aus.
4. Wählen Sie im Untermenü die gewünschte Vererbungsart aus.
   ⇨ Die Merkmale werden auf die untergeordneten Strukturgruppen übertragen.

7.8 Struktur oder Teilstruktur kopieren

Sie können ein benutzerdefiniertes Struktursystem komplett oder nur einen Teilbereich (Teilbaum) kopieren. Sie kopieren hierbei sowohl die Strukturmerkmale, Vorgabewerte und Sprachinformationen sowie – je nach Einstellungen – die Artikel- und Produktzuordnungen.

Struktursystem kopieren

1. Wählen Sie **Struktur kopieren** im Sichtenmenü der Sicht ***Primärer Strukturbaum***.
   ⇨ Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie einen neuen Namen für das Struktursystem angeben.

2.Klicken Sie auf **Fertig stellen**.


Hinweis: Beachten Sie, dass während des Kopierens das Struktursystem für andere Benutzer gesperrt ist. Das Kopieren kann je nach Umfang des Struktursystems mehrere Minuten dauern.

Teilbaum innerhalb des Struktursystems kopieren

1.Markieren Sie den zu kopierenden Teilbaum.

2.Verschieben Sie den Teilbaum per Drag & Drop mit gedrückter STRG-Taste.

Sie erhalten folgenden Dialog angezeigt:



Struktur kopieren

3.Klicken Sie auf **OK**, um den Teilbaum innerhalb des Struktursystems zu kopieren.

Hinweis: Beim Kopieren einer Pflegestruktur ist es nicht möglich, die Objektzuordnungen mit zu kopieren.

Teilbaum in ein anderes Struktursystem kopieren

1.Wählen Sie im Kontextmenü desTeilbaums **Kopieren in anderes Struktursystem > <Struktursystem>** oder verschieben Sie den Teilbaum per Drag & Drop mit gedrückter STRG-Taste.

Bei der zweiten Variante wird der Dialog "Strukturgruppenkopie" angezeigt.

2.Aktivieren Sie im angezeigten Dialog die Option "Diese Gruppe in ein anderes Struktursystem kopieren".

3.Wählen Sie über die Auswahlliste das gewünschte Struktursystem aus.

4.Klicken Sie auf **OK**, um den Teilbaum in das angegebene Struktursystem zu kopieren.

8 Aufgaben

In der Sicht ***Aufgaben*** werden in einer Baumstruktur Aufgaben angezeigt, die manuell oder durch einen Workflow erstellt wurden. Der Baum ist in drei Hauptknoten aufgeteilt. Diese sind:

- Meine Aufgaben
  Hierunter werden alle eigenen Aufgaben aufgelistet, die Sie akzeptiert haben.
- Nicht akzeptierte Aufgaben
  Aufgaben, die Ihnen oder Ihrer Benutzergruppe zugewiesen wurden, die Sie aber noch nicht akzeptiert haben
- Eigene Verantwortlichkeit
  Aufgaben, für die Sie verantwortlich sind, die jedoch von anderen Benutzern bearbeitet werden

Es gibt je nach Benutzerrechten noch zwei weitere Hauptknoten im Baum:

- Aufgaben anderer Benutzer
  Aufgaben, die anderen Benutzern aus anderen Benutzergruppen zugewiesen oder von denen akzeptiert wurden.
- Benutzer meiner Benutzergruppen
  Aufgaben, die anderen Benutzern Ihrer Benutzergruppen zugewiesen oder von denen akzeptiert wurden.

Es gibt zwei verschiedene Aufgabentypen:

1. Standard-Aufgaben
2. Workflow-Aufgaben

8.1 Standard-Aufgaben

Standard-Aufgaben können Sie :

- anlegen
- akzeptieren
- sortieren und
- filtern.


Des weiteren können Sie Aufgabengruppen anlegen. Nähere Informationen finden Sie unter: Aufgabengruppen anlegen

8.1.1 Aufgaben anlegen

Sie können auf zwei Arten eine neue Aufgabe anlegen: Erstellen Sie eine neue leere Aufgabe in der Sicht ***Aufgaben*** und weisen dieser anschließend per Drag & Drop die Artikel oder Produkte zu oder wählen Sie zuerst die gewünschten Artikel oder Produkte aus und erstellen Sie in deren Kontext die Aufgabe oder Aufgabengruppe. Die letztere Vorgehensweise ist die häufigere Variante und wird im Folgenden erläutert.

1. Führen Sie eine Suche durch, um z. B. Artikel zu finden, die den Status "03 Verkaufspreise i.O." noch nicht erreicht haben.
2. Markieren Sie die Artikel in der Sicht ***Artikel #1.***
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Aufgaben > Auswahl merken in** bzw. **Aufgaben > Abfrage merken in**.


Hinweis: Es gibt dynamische und statische Aufgabentypen. Über das Untermenü "Abfrage merken in" erstellen Sie eine dynamische Aufgabe, da sich die Ergebnismenge der Abfrage z. B. durch einen Import ändern kann. Über das Untermenü "Auswahl merken in" erstellen Sie eine statische Aufgabe, da Sie die exakte Anzahl der Artikel benennen.



Neue Aufgabe erstellen

4. Geben Sie in diesem Untermenü an, ob Sie eine neue Aufgabe oder Aufgabengruppe anlegen wollen, oder wählen Sie eine bestehende Aufgabengruppe aus.
5. Geben Sie in dem sich öffnenden Dialog neben einem Namen und einer Beschreibung an, wer der Beauftragte, sein Stellvertreter und der Verantwortliche für die Aufgabe ist. Der Beauftragte ist der Benutzer, dem Sie die Aufgabe zuordnen. Alternativ können Sie die Aufgabe auch einer Benutzergruppe zuweisen.
   Für eine neue Aufgabengruppe geben Sie zusätzlich deren Namen und Beschreibung an.

Hinweis: Geben Sie den Aufgaben eindeutige und sprechende Namen. Dies erleichtert Ihnen die Verwaltung der Aufgaben.



Eigenschaften einer Aufgabe

6. Wählen Sie aus den Notifizierungsstufen die für diese Aufgabe erforderliche Einstellung.
7. Legen Sie für Aufgaben einen Fristablauf und Eskalationstermin fest.
   Wenn ein Eskalationstermin weniger als 24 Stunden bevorsteht, wird die Aufgabe in der Sicht in orangener Schrift hervorgehoben. Wird die Aufgabe nicht fertig gestellt, dann wird sie bei Erreichen des Eskalationstermins dem eingetragenen Stellvertreter zugeteilt. Aufgaben, bei denen sowohl der Eskalationstermin als auch die Frist verstrichen sind, werden dem Verantwortlichen zugeordnet und in der Sicht in roter Schrift dargestellt.

Hinweis: Bei den Feldern "Fristablauf am", "Eskalation am" und "Vorauss. fertig am" stellen Sie über einen Datumswähler das Datum ein. Zusätzlich können Sie hinter dem Datum auch eine Uhrzeit angeben. Ihr Eintrag würde dann z. B. so aussehen: "31.10.2011 14:00".

8. Wählen Sie ggf. aus dem Auswahlfeld die Vorlage aus, die im Product 360 Web zur Darstellung der Aufgabe verwendet werden soll.
9. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die neu erstellte Aufgabe wird unter dem beauftragten Benutzer unter Konten "Nicht akzeptierte Aufgaben" und dem Verantwortlichen unter dem Knoten "Verantwortlichkeit" angezeigt.
     Im Falle einer Aufgabengruppe wird eine neue Aufgabengruppe erstellt, welche die zugehörige Aufgabe enthält.

Um eine neue, leere Aufgabe zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Markieren Sie den Knoten "Meine Aufgaben" in der Sicht ***Aufgaben.***
2. Klicken Sie im Sichtenmenü auf ✚.
   - Der Dialog zum Bearbeiten einer neuen Aufgabe öffnet sich.
3. Geben Sie eine Namen für die Aufgabe an.
4. Bestimmen Sie den Beauftragten, dessen Stellvertreter und den Verantwortlichen.
5. Geben Sie ein Eskalations- und Fristablaufdatum ein.

6.Legen Sie die Priorität der Aufgabe fest.

7.Bestimmen Sie die Benachrichtigungsstufe.

8.Klicken Sie auf **OK**, um die Aufgabe zu speichern.

Sie können nun z.B. Artikel per Drag & Drop der Aufgabe zuordnen.

8.1.2 Aufgaben annehmen

Wenn Ihnen eine Aufgabe zugewiesen wurde, so steht diese zunächst unter dem Knoten "Nicht akzeptierte Aufgaben". Um die Aufgabe zu akzeptieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.Markieren Sie die Aufgabe.

2.Wählen Sie im Kontextmenü **Akzeptieren** oder klicken Sie auf .

- Die Aufgabe wird unter dem Knoten "Meine Aufgaben" angezeigt.

Nachdem Sie eine Aufgabe akzeptiert haben, können Sie diese ausführen.

Jede Aufgabe, die Sie für sich selbst erstellen, wird automatisch als akzeptiert angesehen und in den Knoten "Meine Aufgaben" abgelegt.

Hinweis: Wurde Ihnen eine Aufgabengruppe zugewiesen, können Sie die gesamte Aufgabengruppe akzeptieren, indem Sie nicht die einzelnen Aufgaben markieren, sondern den Knoten der Aufgabengruppe.

8.1.3 Aufgaben sortieren

Sie können die Reihenfolge der Aufgaben verändern:

1.Markieren Sie eine Aufgabe in der Sicht ***Aufgaben.***

2.Klicken Sie auf , um die Aufgabe nach oben zu verschieben, oder auf , um die Aufgabe nach unten zu verschieben.

- Die Aufgabe wird um eine Position nach oben oder nach unten verschoben.

Hinweis: Auf diese Weise können Sie Aufgaben innerhalb einer Aufgabengruppe verschieben, aber nicht von einer Aufgabengruppe in eine andere Aufgabengruppe. Wollen Sie eine Aufgabe in eine (andere) Aufgabengruppe verschieben, machen Sie dies per Drag & Drop.

8.1.4 Aufgaben filtern

Sie haben auch die Möglichkeit den Aufgaben Filter zuzuweisen.

Um eine Filterfunktion zuweisen zu können:

1.Klicken Sie auf

2.Wählen Sie im Erweiterungsfenster die Filterfunktion aus, welche sie aktivieren wollen.

3.Sie haben die Möglichkeit zwischen **Abgeschlossene Aufgaben ausblenden** oder **Aufgaben ohne Eskalationszeitpukt** ausblenden zu wählen.

4.Mit einem Klick auf neben dem Namen aktivieren oder deaktivieren Sie die Filterfunktion

Über den im Reiter **Aufgaben** können Sie die generelle Filterfunktion aktivieren oder deaktivieren.

8.1.5 Aufgaben suchen

Sie können nach Aufgaben suchen, indem Sie den Namen der Aufgabe in das Suchfeld eingeben.

Wenn Sie nach Aufgaben suchen möchten, gehen Sie so vor:

1.Klicken Sie in der Sicht ***Aufgaben*** auf .

2.Geben Sie im Feld **Suchen** den Namen der Aufgabe teilweise oder vollständig ein.

Die Aufgaben, die mit dem Suchbegriff übereinstimmen, werden im Navigationsbaum angezeigt.

8.1.6 Aufgabengruppe anlegen

Sind Aufgaben sehr umfangreich, so dass sie aufgeteilt werden müssen, bietet sich die Zuordnung zu einer Aufgabengruppe an. Die Koordination bestimmter Arbeitsschritte lässt sich auf diese Weise ebenso realisieren, wie die Verkürzung der Bearbeitungszeit.

Eine neue Aufgabengruppe können Sie erstellen, wenn Sie eine neue Aufgabe anlegen:

1.Öffnen Sie die Sicht ***Artikel #1.***

2.Markieren Sie die gewünschten Artikel.

3.Wählen Sie im Kontextmenü **Aufgaben > Auswahl merken in > Neuer Aufgabengruppe**.

⇨ Das Fenster "Eigenschaften der Aufgabe (in Gruppe)" öffnet sich.

4.Geben Sie den Namen der Aufgabengruppe an.

5.Geben Sie die Daten für die Aufgabe ein.

6.Bestätigen Sie mit **OK**.

⇨ Die Aufgabengruppe mit der neuen Aufgabe wird der Aufgabenliste des Beauftragten hinzugefügt.

8.1.6.1 Aufgabengruppe zu einer Aufgabe anlegen

Um zu einer Aufgabe nachträglich eine Aufgabengruppe anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.Markieren Sie die gewünschte Aufgabe in der Sicht ***Aufgaben.***

2.Wählen Sie im Kontextmenü **Als Aufgabengruppe**.

⇨ Das Fenster "Eigenschaften der Aufgabengruppe" öffnet sich.

3.Geben Sie den Name der Aufgabengruppe ein.

4.Bestätigen Sie mit **OK**.

➪ Die gewählte Aufgabe wird der neuen Aufgabengruppe zugewiesen.

Tipp: Sie können auch mehrere Aufgaben markieren und für diese eine Aufgabengruppe erstellen.

8.1.6.2 Neue Aufgabe in einer Aufgabengruppe anlegen

Sie können in einer vorhandenen Aufgabengruppe auch eine neue Aufgaben anlegen:

1.Öffnen Sie die Sicht ***Artikel #1.***

2.Markieren Sie die gewünschten Artikel.

3.Wählen Sie im Kontextmenü **Aufgaben > Auswahl merken in > Aufgabengruppe...**.

➪ Der Dialog zur Auswahl der Aufgabengruppen öffnet sich.

4.Wählen Sie eine Aufgabengruppe aus.

5.Bestätigen Sie mit **OK**.

➪ Das Fenster "Eigenschaften der Aufgabe" öffnet sich.

6.Geben Sie die Daten für die Aufgabe ein.

7.Bestätigen Sie mit **OK**.

➪ Die Aufgabe wird in der gewählten Aufgabengruppe angelegt.

8.1.6.3 Aufgabe einer anderen Aufgabengruppe zuordnen

Sie können per Drag & Drop eine Aufgabe einer anderen Aufgabengruppe zuweisen:

1.Markieren Sie die gewünschte Aufgabe in der Sicht ***Aufgaben.***

2.Ziehen Sie die Aufgabe per Drag & Drop in die gewünschte Aufgabengruppe.

➪ Die Aufgabe ist der anderen Aufgabengruppe zugeordnet.

8.1.7 Aufgabe ausführen

Um eine Aufgabe auszuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.Markieren Sie die Aufgabe in der Sicht ***Aufgaben.***

2.Wählen Sie im Kontextmenü **Öffnen** oder machen Sie einen Doppelklick auf die Aufgabe.

➪ Die Artikel werden in der Sicht ***Artikel #1*** angezeigt.

3.Bearbeiten Sie die Artikel gemäß der Aufgabe.

Nach Beendigung der Aufgabe können Sie diese als erledigt markieren.

Hinweis: Wollen Sie die Aufgabe selbst bearbeiten, weil sich z. B. ein Termin geändert hat, wählen Sie im Kontextmenü **Bearbeiten...**, um den Dialog mit den Einstellungen für die Aufgabe zu öffnen.

8.1.8 Aufgabe als "Erledigt" markieren

Sie können eine akzeptierte Aufgabe nach der Bearbeitung als erledigt kennzeichnen.

1. Markieren Sie die Aufgabe in der Sicht ***Aufgaben***.
2. Klicken Sie auf oder wählen Sie im Kontextmenü **Als erledigt markieren**.
   - Die Aufgabe erhält als Symbol anstelle von .

Sollte es nötig sein, so können Sie eine abgeschlossene Aufgabe wieder als "nicht abgeschlossen" markieren:

1. Klicken Sie ggf. auf , um eventuell auf die Sicht ***Aufgaben*** angewandte Filter zu deaktivieren.
2. Markieren Sie die Aufgabe.
3. Klicken Sie auf oder wählen Sie im Kontextmenü **Als nicht erledigt markieren**.
   - Die Aufgabe wird wieder als "nicht abgeschlossen" angezeigt.

8.1.9 Aufgaben anderen Benutzern/Benutzergruppen zuordnen

Sie können Aufgaben oder Aufgabengruppen anderen Benutzern oder Benutzergruppen zuordnen. Gehen Sie hierfür folgendermaßen vor:

1. Markieren Sie die betreffende Aufgabe oder Aufgabengruppe.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Aufgabe zuweisen** oder klicken Sie auf .
   - Es öffnet sich ein Auswahldialog mit den Benutzern und Benutzergruppen.
3. Markieren Sie den entsprechenden Benutzer oder die Benutzergruppe.
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Aufgabe oder Aufgabengruppe wird dem Benutzer bzw. der Benutzergruppe zugewiesen.

8.1.10 Aufgabe löschen

Um eine Aufgabe zu löschen:

1. Markieren Sie die gewünschte Aufgabe in der Sicht ***Aufgaben***.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Löschen** oder drücken Sie die ENTF-Taste.
   - Eine Rückfrage erscheint, ob Sie die Aufgabe wirklich löschen wollen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
   - Die Aufgabe wird gelöscht.

8.1.11 E-Mail-Benachrichtigung konfigurieren

An einer Aufgabe sind unterschiedliche Rollen beteiligt. Zusätzlich zu der Person, die die Aufgabe ausführen soll, gibt es die Person, die die Aufgabe erstellt hat und eine Person, die für die Ausführungsüberwachung zuständig ist sowie einen Beauftragten, der einschreitet und die Aufgabe ausführt, falls ein festgelegtes Zeitlimit überschritten wurde.


Eine Aufgabe durchläuft einen Lebenszyklus und kann während dieses Prozesses unterschiedliche Status haben. Einige Personen und Rollen, die Product 360 Desktop nicht ständig oder regelmäßig nutzen, müssen unmittelbar benachrichtigt werden, z. B. wenn neue Aufgaben erstellt werden oder eine Aufgabe fertiggestellt wurde.

Hinweis: In Product 360 Desktop ist es möglich, die beteiligten Personen per E-Mail zu benachrichtigen, je nach Rolle, die sie für die jeweilige Aufgabe haben und je nach aktuellem Status sowie wenn ein bestimmtes Ereignis während einer Aufgabe eintritt. Die Voraussetzung dafür ist, dass im System für diese Benutzer eine gültige E-Mail-Adresse erstellt wurde.

Im System können alle E-Mail-Vorlagen gespeichert werden. Diese werden sprachunabhängig verwaltet, d. h., wenn Benutzer, die unterschiedliche Sprachen sprechen, benachrichtigt werden müssen, müssen die Informationen in der E-Mail entweder in einer festgelegten Unternehmenssprache verfasst sein, die jeder versteht, oder sie müssen in mehreren Sprachen in der Vorlage vorliegen.

Diese Vorlagen können dann dem jeweiligen E-Mail-Status oder den Ereignissen zugeordnet werden. Es sind drei unterschiedliche Benachrichtigungsebenen verfügbar. Eine dieser Ebenen ist als Standard eingestellt. Die gezielte Auswahl einer Ebene für bestimmte Aufgaben kann mithilfe von entsprechenden Berechtigungen gesteuert werden.

Die Sicht ***Aufgabenbenachrichtigung*** dient zur Verwaltung der Vorlagen für die unterschiedlichen Szenarien in Ihrem Unternehmen.



Perspektive Aufgabenbenachrichtigung

Sie bietet die folgenden Sichten:

1	In diesem Bereich finden Sie vorkonfigurierte E-Mail-Vorlagen für eine große Vielfalt an Aufgaben, die Sie nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Klicken Sie auf +, um eine neue Vorlage zu erstellen. Mithilfe des Kontextmenüs können Sie Vorlagen umbenennen oder löschen.
2	Der Quellcode für die Vorlagen ist hier gespeichert. Es handelt sich um reinen HTML-Code, der frei konfiguriert werden kann. Wie Sie Anpassungen vornehmen können, wird in einem separaten Kapitel beschrieben.
3	Die E-Mail-Vorschau zeigt das Erscheinungsbild Ihrer Vorlage an.
	Die Sicht "Aufgabenbenachrichtigung" ist wie eine Matrix aufgebaut und bietet eine breite Palette an Konfigurationsmöglichkeiten.

Hinweis: Die Bearbeitungsoptionen sind abhängig von den Berechtigungen, die Ihr Administrator Ihnen zugewiesen hat, und können deshalb von dieser Beschreibung abweichen.


8.1.11.1 Vorlagen erstellen

Allen mitgelieferten Vorlagen liegt ein einheitliches Layout zugrunde. Hier haben Sie die Möglichkeit, die bestehenden Vorlagen individuell anzupassen oder neue zu definieren. Voraussetzungen hierfür sind HTML-Kenntnisse.

Für eine neue Vorlage geben Sie in der **Betreffzeile** den Text an, der in der E-Mail-Betreffzeile erscheinen soll.

Der darunter befindliche HTML-Quellcode wird in einem einfachen Editor zur Bearbeitung angeboten.

Im unteren Bereich (markiert) befinden sich Variablen, die Sie in die jeweilige Vorlage einfügen können. Dafür setzen Sie den Cursor an die entsprechende Position in Quell-Text oder Betreffzeile und klicken auf die gewünschte Variable.



E-Mail-Vorlagen-Editor

Die Variablen sind sprachunabhängig, das heißt, dass der Inhalt entsprechend der im Mail-Server des Empfängers eingestellten Sprache ausgefüllt wird.

Hinweis: Bei Änderungsbenachrichtigungen können Variablen den ursprünglichen Wert wiedergeben. Wenn sich z. B. der Stellvertreter geändert hat, kopiert man die Variable {&substitute} des originären Werts und hängt die Endung "_old" an. So können Sie beide Werte gegenüberstellen und die Modifikation transparent machen.

Das Erscheinungsbild der soeben erstellten Vorlage können Sie in der Vorschau begutachten. Dort befindet sich auch ein Button, über den Sie eine Test-Mail versenden können.

8.1.11.2 Aufgabenbenachrichtigung


Verwenden Sie die Perspektive der Aufgabenbenachrichtigung, um die Benachrichtigungsebenen festzulegen. Die Benachrichtigungsebene bestimmt die Anzahl von Personen, die die Benachrichtigung erhalten, wenn eine Aufgabe den Status wechselt. Um die standardmäßige Benachrichtigungsebene und E-Mail-ID festzulegen, die zum Senden von E-Mails verwendet werden soll, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Im Feld **Absender** wird die Standard-E-Mail-ID angezeigt, die vom Systemadministrator konfiguriert wurde.

Hinweis: Ist die Standard-Benachrichtigungsebene auf ***Keine*** *eingestellt,* zeigt der Dialog **Aufgabenbenachrichtigung** das Feld **Benachrichtigungsebene** nicht an.

Die unterschiedlichen Benachrichtigungsebenen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:


Benachrichtigungsebene	**Beschreibung**
Keine	Niemand wird benachrichtigt.
Niedrig	Nur der zugeordnete Benutzer und der Verantwortliche werden benachrichtigt.
Regulär	Es werden alle Personen über Änderungen des Aufgabenstatus und der Aufgabenzuordnung benachrichtigt, die direkt betroffen sind.
Detail	Es werden alle Personen über Änderungen des Aufgabenstatus und der Aufgabenzuordnung benachrichtigt, die direkt und indirekt betroffen sind.

Sie können für jedes Ereignis und jede Benachrichtigungsebene festlegen, wer per E-Mail benachrichtigt werden soll.



Benachrichtigungsebene konfigurieren

Klicken Sie dazu auf die Auswählen-Schaltfläche neben dem entsprechenden Feld.




Vorlage auswählen

Im Fenster, das geöffnet wird, befinden sich alle vorhandenen Vorlagen. Dies gewährleistet eine maximale Flexibilität bei der Darstellung einzelner Situationen.

Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. Jeder Eintrag in dieser Matrix wird automatisch gespeichert.

Im Wesentlichen spiegeln die Benachrichtigungsebenen die Priorität einer Aufgabe wider. Manchmal ist es jedoch notwendig, eine Ebene ungeachtet des Standardwerts neu zuordnen zu können. Diese Berechtigung muss explizit durch den Administrator eingerichtet werden. Dies gilt für Benutzer als auch für Benutzergruppen.



Aufgabenorientierte Aktionsrechte

8.2 Workflow-Aufgaben

Workflow-Aufgaben sind Aufgaben, die von einem Workflow-Prozess erzeugt werden.

Man kann Sie von den Standard-Aufgaben durch ihr vorangestelltes Symbol unterscheiden. Workflow-Aufgaben werden zunächst von dem jeweiligen Prozess für den jeweiligen Benutzer bzw. die jeweilige Benutzergruppe im Ordner "Nicht akzeptiert Aufgaben" angelegt. Sie enthalten ein oder mehrere zu bearbeitende Elemente (Artikel, Produkte oder Varianten), die sich in einem bestimmten Prozessstatus (z.B. "Übersetzung Kurzbeschreibung ins Französische") befinden und die der jeweilige Benutzer bearbeiten soll. Der Benutzer muss zunächst die zu bearbeitenden Elemente akzeptieren.

Daraufhin wird eine weitere Workflow-Aufgabe in dem Ordner "Meine Aufgaben" des Benutzers erstellt, die die akzeptierten Elemente enthält. Der Benutzer bearbeitet diese Elemente der jeweiligen Aufgabe entsprechend (z.B. "Übersetzung ins Französische") und schließt anschließend deren Bearbeitung ab.

8.2.1 Zu bearbeitende Elemente akzeptieren

Um ein Element zu akzeptieren:

1. Doppelklicken Sie auf die Aufgabe um sie zu öffnen
2. Markieren Sie die Elemente, die sie akzeptieren wollen.
3. Wählen Sie im Kontextmenü entweder direkt **Akzeptieren** oder **Kommentieren und ... > Akzeptieren**, wenn Sie zusätzlich ein Kommentar eingeben wollen.
   - Es wird eine Workflow-Aufgabe unter dem Knoten ***Meine Aufgaben*** erstellt, die die akzeptierten Elemente enthält.

Hinweis: Sie können zu bearbeitende Elemente auch über den Kontextmenüpunkt ***Zuweisen*** bzw. **Kommentieren und ... > Zuweisen** einem anderen Benutzer zuweisen. In diesem Fall wird eine Workflow-Aufgabe für den jeweiligen Benutzer in dessen Ordner ***Meine Aufgaben*** erstellt.

8.2.2 Bearbeitung von Elementen abschließen/freigeben/zurückweisen

Je nach Art der Workflow-Aufgabe, können Sie Elemente entweder abschließen oder freigeben bzw. zurückweisen.

Um das Bearbeiten von Elementen abzuschließen:

1. Doppelklicken Sie auf die Aufgabe um sie zu öffnen
2. Markieren Sie die gewünschten Elemente.
3. Wählen Sie im Kontextmenü entweder direkt **Bearbeitung abgeschlossen** oder **Kommentieren und Bearbeitung abgeschlossen... > Bearbeitung abgeschlossen**, wenn Sie zusätzlich ein Kommentar mit eingeben wollen.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.
   - Die Bearbeitung der ausgewählten Elemente wird abgeschlossen und die Elemente werden aus der Workflow-Aufgabe entfernt.

Um bearbeitete Elemente zu prüfen und anschließend freizugeben oder abzulehnen:

1. Doppelklicken Sie auf die Aufgabe um sie zu öffnen
2. Markieren Sie die gewünschten Elemente.
3. Wählen Sie im Kontextmenü entweder Freigeben oder Zurückweisen bzw. **Kommentieren und ... >Freigeben oder Kommentieren und ... > Zurückweisen.**
   - Im Fall einer Zurückweisung, öffnet sich in Abhängigkeit der Workflowstruktur der Dialog **Zurückweisen,** in dem Sie bestimmen können, welche Workflow-Aufgaben überarbeitet werden müssen.
   - Die Aufgabe wird als freigegeben bzw. zurückgewiesen markiert.

Hinweis: Sie können die Bearbeitung von Elementen in Workflow-Aufgaben auch über den Kontextmenüpunkt **Bearbeitung abbrechen** abbrechen.

8.2.3 Bearbeitung von Elementen anderen Benutzern/Benutzergruppen zuweisen

Um ein Element einem anderen Benutzer bzw einer anderen Benutzergruppe zuzuweisen:

1. Doppelklicken Sie auf die Aufgabe, um sie zu öffnen.
2. Markieren Sie die Elemente, die sie zuweisen wollen.
3. Wählen Sie im Kontextmenü entweder direkt Zuweisen oder **Kommentieren und... > Zuweisen,** wenn Sie zusätzlich ein Kommentar mit eingeben wollen.
   - Der Dialog ***Zuweisung*** öffnet sich
4. Wählen Sie den Benutzer oder die Benutzergruppe aus, dem bzw. der Sie die Elemente zuweisen wollen.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.
   - Die Workflow-Aufgabe wird dem Benutzer bzw. der Benutzergruppe zugewiesen.

8.2.4 Workflow für ein Element abbrechen

Um den Workflow für ein Element abzubrechen, :

1. Doppelklicken Sie auf die Aufgabe, um sie zu öffnen.
2. Markieren Sie die Elemente, für die Sie den Workflow abbrechen wollen.
3. Wählen Sie im Kontextmenü **Workflow abbrechen**.
4. Bestätigen Sie mit **OK**
   - Der Workflow wird für die Elemente abgebrochen.

8.2.5 Hinweise zu einem Element einer Workflow-Aufgabe anzeigen

Wie in den vorigen Abschnitten beschrieben, können Sie bei den einzelnen Aktionen auf Elemente von Workflow-Aufgaben zusätzlich Kommentare eingeben. Diese Kommentare lassen sich als Hinweise bei den betreffenden nachfolgenden Workflow-Aufgaben anzeigen:


1. Doppelklicken Sie auf die betreffende Workflow-Aufgabe, um sie zu öffnen.
2. Klicken Sie in der Artikel #1 Sicht bzw. in der Produkte #1 oder Varianten #1 Sicht auf **Feldauswahl**.
   - Der Dialog Feldauswahl wird geöffnet.
3. Wählen Sie in der Liste links unter Workflows den Eintrag Hinweis aus.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen .
   - Der Eintrag Hinweis erscheint nun in der Liste links.
5. Geben Sie im rechten unteren Eingabebereich des Dialogs als Wert von Status den Namen der geöffneten Workflow-Aufgabe ein.
6. Wählen Sie den Workflow aus, von dem die Workflow-Aufgabe erzeugt wurde.

Tipp: Den Namen des Workflows sowie den Namen der Workflow-Aufgabe können Sie dem Bezeichner der Workflow-Aufgabe in der Sicht Aufgaben entnehmen. Die Bezeichner von Workflow-Aufgaben sind standardmäßig nach folgendem Muster aufgebaut: <Workflow_Name> - <Name_Workflow_Aufgabe> - <Katalog_Name>.

7. Klicken Sie **OK**.
   - Die Spalte Hinweis wird der Artikel #1 Sicht bzw. der Produkte #1 oder Varianten #1 Sicht hinzugefügt.

9 Geschäftsprozessmanagement

Nutzen Sie die Perspektive ***Geschäftsprozessmanagement***, um mit bestimmten Ereignissen verbundene Trigger zu konfigurieren, die den Beginn der Workflows einleiten, wenn ein solches Ereignis eintritt.



Geschäftsprozessmanagement

Workflow Trigger Konfiguration

Nutzen Sie die Ansicht ***Workflow Trigger Konfigurationen***, um Workflow Trigger zu erstellen, die einen Workflow einleiten. Die Ereignisse, die Sie konfigurieren können, werden im linken Bereich in einer Baumstruktur angezeigt. Geben Sie im Bereich ***Startbedingungen*** die Details an, bei denen der Workflow ausgelöst wird.

Sie können Trigger für die folgenden Ereignisse konfigurieren:

- Entität erzeugt. Dieses Ereignis tritt ein, wenn ein Artikel, ein Produkt oder eine Variante erzeugt wird.
- Entität geändert. Dieses Ereignis tritt ein, wenn Änderungen an einem Sortiment, einem Produkt oder einer Variante vorgenommen werden.
- Export begonnen. Dieses Ereignis tritt nach dem Start eines Exports ein, bevor Daten in den entsprechenden Exportkanal ausgegeben werden.
- Import abgeschlossen. Dieses Ereignis tritt nach Abschluss eines Imports ein, egal ob dieser erfolgreich war oder nicht.
- Merge abgeschlossen. Dieses Ereignis tritt nach Abschluss eines Merge-Vorgangs ein, egal ob dieser erfolgreich war oder nicht.
- Merge begonnen. Dieses Ereignis tritt nach dem Start eines Merge-Vorgangs ein.

Die folgende Tabelle führt die Startbedingungen für alle Ereignisse auf, die einen Workflow auslösen:

Ereignis	Startbedingung	Beschreibung
Entität geändert	**Benutzer**	Der angegebene Benutzer ändert die Entität.
Entität geändert	**Benutzergruppe**	Die angegebene Benutzergruppe ändert die Entität.
Entität geändert	**Datentyp**	Die geänderte Entität ist vom definierten Datentyp.
Entität geändert	**Katalog**	Der angegebene Katalog enthält die geänderte Entität.
Entität geändert	**Lieferant**	Die geänderte Entität gehört zu einem Katalog des angegebenen Lieferanten.
Entität geändert	**Änderungsfeld**	Das angegebene Feld der Entität ist geändert.
Entität geändert	**Initiator**	Der angegebene Initiator ist für die Änderung der Entität verantwortlich. Die Liste der Initiatoren umfasst Umwelttransfer, Import, Merge, Revision, Service-API und Benutzer. Wenn Sie z. B. den Initiator "Import" wählen, wird der Workflow ausgelöst, wenn eine Importfunktion für das Erstellen der Entität verantwortlich ist.
Entität erzeugt	**Benutzer**	Der angegebene Benutzer erzeugt die Entität.
Entität erzeugt	**Benutzergruppe**	Die angegebene Benutzergruppe erzeugt die Entität.
Entität erzeugt	**Datentyp**	Die erzeugte Entität ist vom definierten Datentyp.
Entität erzeugt	**Katalog**	Der angegebene Katalog enthält die erzeugte Entität.
Entität erzeugt	**Lieferant**	Die erzeugte Entität gehört zu einem Katalog des angegebenen Lieferanten.
Entität erzeugt	**Initiator**	Der angegebene Initiator ist für das Erzeugen der Entität verantwortlich. Die Liste der Initiatoren umfasst Umwelttransfer, Import, Merge, Revision, Service-API und Benutzer. Wenn Sie z. B. den Initiator "Import" auswählen, wird der Workflow ausgelöst, wenn eine Importfunktion für das Erzeugen der Entität verantwortlich ist.
Export begonnen	**Katalog**	Der angegebene Katalog enthält die exportierten Artikel.
Export begonnen	**Exportformatvorlage**	Die angegebene Exportformatvorlage wird für den Export verwendet.
Export begonnen	**Exportprofil**	Das angegebene Exportprofil wird für den Export verwendet.
Export begonnen	**Exportvariable**	Das Exportprofil enthält die angegebenen Variablen.
Export begonnen	**Benutzer**	Der angegebene Benutzer startet den Export.

Ereignis	Startbedingung	Beschreibung
Export begonnen	**Benutzergruppe**	Die angegebene Benutzergruppe startet den Export.
Import abgeschlossen	**Import-Mapping**	Das angegebene Import-Mapping wird für den Import verwendet.
Import abgeschlossen	**Ziel des Import-Mappings**	Das angegebene Importziel wird verwendet.
Import abgeschlossen	**Lieferant**	Die importierte Entität gehört zu einem Katalog des angegebenen Lieferanten.
Import abgeschlossen	**Lieferantenkatalog**	Die importierte Entität gehört zum angegebenen Lieferantenkatalog.
Import abgeschlossen	**Benutzer**	Der angegebene Benutzer importiert die Entität.
Import abgeschlossen	**Benutzergruppe**	Der angegebene Benutzer importiert die Entität.
Merge abgeschlossen	**Lieferant**	Die zusammengeführte Entität gehört zu einem Katalog des angegebenen Lieferanten.
Merge abgeschlossen	**Lieferantenkatalog**	Die zusammengeführte Entität gehört zum angegebenen Lieferantenkatalog.
Merge abgeschlossen	**Benutzer**	Der angegebene Benutzer beendet den Merge-Vorgang.
Merge abgeschlossen	**Benutzergruppe**	Die angegebene Benutzergruppe beendet den Merge-Vorgang.
Merge begonnen	**Benutzergruppe zusammenführen**	Die angegebene Benutzergruppe startet den Merge-Vorgang.
Merge begonnen	**Lieferant**	Die im Merge-Vorgang befindliche Entität gehört zu einem Katalog des angegebenen Lieferanten.
Merge begonnen	**Lieferantenkatalog**	Die im Merge-Vorgang befindliche Entität gehört zum angegebenen Lieferantenkatalog.
Merge begonnen	**Benutzer**	Die angegebene Benutzergruppe startet den Merge-Vorgang.

9.1 Workflow Trigger-Konfigurationen anlegen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Workflow Trigger Konfigurationen anlegen können.

1. Öffnen Sie die Perspektive ***Geschäftsprozessmanagement***.
2. Wählen Sie in der Sicht ***Workflow Trigger Konfigurationen*** in der Baumstruktur das Ereignis aus, für das Sie einen Trigger anlegen wollen.
3. Klicken Sie auf ✚ .

- Es wird eine neue Workflow Trigger Konfiguration unter dem ausgewähltem Ereignisknoten angelegt.

4. Geben Sie einen Namen für die neue Konfiguration ein.
5. Legen Sie im Bereich **Startbedingungen** die Kriterien fest, unter denen der Workflow ausgelöst werden soll.
6. Wählen Sie im rechten Bereich den Service-Endpunkt aus, ab dem der jeweilige Workflow gestartet werden soll, wenn der Trigger ausgelöst wird.
7. Klicken Sie auf .

Hinweis: Das Auslösen von Triggern des Typs „Entität geändert“ können Sie auf Änderungen in bestimmten Feldern einschränken. Tragen Sie dazu im Feld „Geändertes Feld“ die Namen der gewünschten Felder ein, wie sie in der PIM Service API spezifiziert sind einschließlich ihrer Qualifikationen.

Beispiele:

Einfache Felder: GTIN: Article.EAN

Qualifiziertes Feld: Kurzbeschreibung (deutsch): ArticleLang.DescriptionShort(deu)

Attributsfeld: Ein Artikelattribut mit dem Namen Color im Englischen: ArticleAttributeValue.Value(Color,eng,DEFAULT)

Attributsfeld: Ein Artikelattribut mit dem Namen Color egal welche Sprache: ArticleAttributeValue.Value(Color,$[Empty],DEFAULT). Alle Artikelattribute: ArticleAttributeValue.Value($[Empty],$[Empty],DEFAULT).

10 Audit trail

Ein Audit-Trail zeichnet die Historie aller Änderungen auf, die an einem Objekt vorgenommen werden. Ein Benutzer könnte z. B. einen Artikel ändern, indem er den Preis aktualisiert. Oder ein Artikel wird durch Systemvorgänge geändert, z. B. durch einen Merge. Der Audit-Trail zeichnet sowohl die Details der Änderungen auf, die Benutzer vornehmen, als auch die Änderungen, die durch Systemvorgänge erfolgen.

Mit dem Audit-Trail können Sie die Änderungshistorie von Objekten aufrufen und alle Änderungen verfolgen. Sie können nach einem beliebigen geänderten Objekt suchen und die Historie seiner Änderungen ansehen.

Verwenden Sie zum Suchen nach geänderten Objekten die Menüzeile der Kontextauswahl **Audit Trail**. Legen Sie im Suchbereich die Suchkriterien fest und rufen Sie die geänderten Einträge auf, die Ihren Suchkriterien entsprechen.

Mithilfe des Reiters **Historie** können Sie die Historie aller Änderungen des ausgewählten Objekts aufrufen. Der Reiter **Historie** zeigt für jedes geänderte Feld das Datum und die Uhrzeit der Änderung an, den Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat und den Initiator der Änderung. Sie können die Historie in der Flex UI aufrufen. Wenden Sie sich zum Konfigurieren der Flex UI-Einstellungen an Ihren Administrator.

Sie können sehen, ob ein Datenbereich hinzugefügt, gelöscht oder geändert wurde. Sie können außerdem für jedes Feld die alten und neuen Werte sehen, diese Werte vergleichen und ggf. neue Werte auf alte Werte zurücksetzen.

10.1 Suchbereich Audit-Trail

Nutzen Sie die Menüzeile der Kontextauswahl **Audit Trail**, um nach geänderten Objekten zu suchen. Verwenden Sie die verfügbaren Filter im Suchbereich, um die Suchkriterien festzulegen.


Sie können Suchkriterien wie Kennung, Änderungstyp, Zeitraum der Änderung, Initiator der Änderung und Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat, festlegen. Wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Benutzer angeben, z. B. den Administrator, werden alle Änderungen, die vom Administrator vorgenommen wurden, in der Sicht **Liste** angezeigt. Wenn Sie alle geänderten Objekte durchsuchen möchten, können Sie die Filter leer lassen. Der Filter **Änderungstypen** ist jedoch obligatorisch.

Product 360 Desktopbehält die Suchkriterien bei, die Sie über Sitzungen hinweg festgelegt haben.

Verwenden Sie das Symbol **Aktualisieren**  , um die Suchkriterien zurückzusetzen.

In der Sicht **Liste** werden die Details wie Datentyp, Identifizierer, Container, Ereignistyp, Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat und Initiator der Änderung angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt eine Liste der Objekte, die der Administrator geändert hat.



Audit Trail Search Results

10.1.1 Nach geänderten Objekten suchen

Nutzen Sie in der Menüzeile der Kontextauswahl **Audit Trail** den Suchbereich, um nach geänderten Einträgen zu suchen. Sie können von Produkten, Varianten, Artikeln, Strukturgruppen, Suchwerten und Charakteristiken aus nach geänderten Objekten suchen.

1. Klicken Sie im Menü **Perspectives** auf **Open**.

   Das Dialogfeld **Perspektive öffnen** wird angezeigt.

2. Erweitern Sie den Knoten **Verwaltung** und klicken Sie auf **Audit Trail**.

3. Klicken Sie auf **OK**.

   Der Suchbereich wird geöffnet.

4. Verwenden Sie die folgenden Suchfelder, um Ihre Suchkriterien festzulegen:

Field	Beschreibung
Kennung	Sucht nach den geänderten Objekten anhand der angegebenen Kennung. Eine Kennung für einen Artikel ist z. B. die Artikelnummer.
Datentyp	Sucht nach den geänderten Objekten, die dem angegebenen Datentyp angehören, z. B. Strukturgruppe oder Lieferantenkatalog. Wenn Sie einen Datentyp hinzufügen möchten, klicken Sie auf .
Feldauswahl	Sucht nach bestimmten, geänderten Feldern der Objekte, die dem entsprechenden Datentyp angehören.
Änderungstypen	Sucht nach Objekten anhand des Änderungstyps, z. B. erstellt, geändert oder gelöscht.
Zeitrahmen	Sucht nach Objekten, die im angegebenen Zeitraum geändert wurden.
Initiator(en)	Sucht nach Objekten, die vom angegebenen Initiator geändert wurden. Wenn Sie beispielsweise "Import" auswählen, werden die Objekte ausgegeben, die durch den Import geändert wurden.
Benutzer	Sucht nach Objekten, die vom angegebenen Benutzer geändert wurden.

5. Klicken Sie auf **Suchen**.

   Die geänderten Objekte werden in der Sicht **Liste** auf Basis der von Ihnen festgelegten Kriterien angezeigt.

10.2 Änderungshistorie


Um die Details der Änderungen anzuzeigen, müssen Sie die gewünschte **Ansicht Änderungsverlauf** öffnen. In der **Ansicht Änderungsverlauf**werden Details wie Datum und Uhrzeit der Änderung, der Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat, der Initiator der Änderung, die geänderten Felder und die geänderten Werte angezeigt. Sie können den Änderungsverlauf mehrerer Objekte gleichzeitig anzeigen. Wenn Sie mehrere Objekte auswählen, wird die Objektkennung für jedes Ereignis im Änderungsverlauf angezeigt.

Jede Änderungshistorie wird als Knoten dargestellt und jeder Knoten hat mehrere untergeordnete Knoten. Wenn Sie die Details der Änderungen aufrufen möchten, müssen Sie die untergeordneten Knoten erweitern.

Wenn Sie beispielsweise die Änderungen aufrufen, die an den Kurz- und Langbeschreibungen eines Objekts vorgenommen wurden, sehen Sie wahrscheinlich "Texte" als Hauptknoten und "Sprachabhängig" als Unterknoten.

Wenn Sie den Unterknoten erweitern, können Sie die geänderten Werte sehen. Sie können sehen, ob ein Wert hinzugefügt, gelöscht oder geändert wurde. Es werden beide Werte angezeigt, die alten und die neuen, so dass Sie diese vergleichen und die neuen Werte oder die alten wieder ändern können.

Das folgende Bild zeigt die Änderungen eines Objekts in der **Ansicht Änderungsverlauf:**



Historv Tab

In der folgenden Tabelle werden die Benutzeroberflächenelemente des Reiters **Historie** beschrieben:

Legende	Beschreibung
	Filtert die Einträge anhand des angegebenen Benutzers, der die Änderung vorgenommen hat.
	Filtert die Änderungshistorie anhand der ausgewählten Felder.
	Filtert die Änderungen, die bis zu einem bestimmten Datum gemacht wurden.

	Erweitert oder reduziert alle Knoten.
	Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat. Zum Aufrufen des Benutzers, der die Änderung vorgenommen hat, müssen Sie die entsprechenden Rechte besitzen.
	Datum und Uhrzeit der Änderung.
	Initiator der Änderung.
	Feld, das der Benutzer geändert hat.
	Alter Wert des geänderten Feldes.
	Neuer Wert des geänderten Feldes.
	Symbol, das angibt, dass das Feld geändert wurde.
	Symbol, das angibt, dass ein neuer Wert hinzugefügt wurde.
	Setzt den ausgewählten Wert auf einen anderen älteren Wert zurück.
	Status, der angibt, dass das Objekt angelegt wurde.

10.2.1 Änderungshistorie aufrufen

Um den Änderungsverlauf von Objekten anzuzeigen, müssen Sie zuerst die gewünschte **Änderungsverlaufsansicht** öffnen und dann die Objekte auswählen.

Öffnen Sie die Ansicht Änderungsverlauf

Um die Änderungsdetails anzuzeigen, müssen Sie zunächst die entsprechende Ansicht **Änderungsverlauf** öffnen. Um beispielsweise den Änderungsverlauf von Artikeln anzuzeigen, müssen Sie die Ansicht **Änderungsverlauf (Artikel)** öffnen.

1. Klicken Sie im Menü **Perspektiven** auf **Ansicht öffnen**.

   Das Dialogfeld **Anzeigeansicht** wird angezeigt.

2. Erweitern Sie den Knoten **Audit Trail** und wählen Sie die gewünschte Ansicht **Änderungsverlauf** aus.

   Die Ansicht **Änderungsverlauf** wird geöffnet.

Anzeigen von Änderungsdetails in der Ansicht Änderungsverlauf

Nachdem Sie eine **Änderungsverlaufsansicht** geöffnet haben, können Sie den Änderungsverlauf für die ausgewählten Objekte anzeigen.

1. Navigieren Sie zum gewünschten Katalog und wählen Sie das Objekt aus.
2. Der Änderungsverlauf des ausgewählten Objekts wird als Knoten in der entsprechenden **Änderungsverlaufsansicht** angezeigt.
3. Erweitern Sie die Knoten, um die Änderungsdetails aufzurufen. Wenn Sie alle Knoten auf einmal erweitern möchten, klicken Sie auf das Symbol **Alle erweitern**

10.2.2 Geänderte Einträge filtern

Sobald die Änderungshistorie eingeblendet wird, können Sie wählen, ob Änderungen an bestimmten Feldern, Änderungen von bestimmten Benutzern oder Änderungen bis zu einem bestimmten Datum angezeigt werden sollen.

Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben im Reiter **Historie** aus:

- Wenn Sie Änderungen anzeigen möchten, die von bestimmten Benutzern vorgenommen wurden, wählen Sie in der Liste **Filtern nach Benutzername** die Benutzer aus.
- Wenn Sie sich Änderungen an bestimmten Feldern anzeigen lassen möchten, klicken Sie auf das Symbol **Feldauswahl**  und wählen die entsprechenden Felder aus. Sie können Felder auswählen, ohne Qualifizierungen hinzuzufügen.
- Wenn Sie sich Änderungen anzeigen lassen möchten, die bis zu einem bestimmten Datum gemacht wurden, klicken Sie auf das **Kalender**  und wählen ein Datum aus.

10.2.3 Neue Werte auf alte zurücksetzen

Wenn Sie die Feldknoten erweitern, sehen Sie die alten und die neuen Werte der geänderten Felder. Sie können einen aktuellen Feldwert auf einen anderen, vorherigen Wert zurücksetzen.

1. Navigieren Sie vom Reiter **Historie** zum Feldwert, indem Sie die Knoten aufklappen.

   Der alte und der neue Wert werden angezeigt.
2. Führen Sie den Mauszeiger über den neuen oder den alten Wert und klicken Sie auf **Zurücksetzen**.


   Der Dialog **Den Feldwert zurücksetzen** wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**. Die Schaltfläche **Anwenden** ist deaktiviert, wenn der aktuell aktive Wert des Objekts mit dem ausgewählten alten Wert übereinstimmt.

11 Dashboard

Dashboard ermöglicht einen schnellen Zugriff auf eine aggregierte Sicht der Datenqualität, unterschiedliche Arbeitsabläufe, Aufgabeninformationen sowie KPI-Informationen.

Visualisiert wird dies durch einzelne Komponenten, den "Widgets".

Je nach Bedarf unterscheiden sich die Dashboards bei jedem User.



Business Dashboard

11.1 Dashboards verwalten

Hinweis: Um Dashboards verwalten zu könen benötigen Sie das Aktionsrecht "Manage dashboards templates". Näheres zu Aktionsrechten finden Sie unter Organisation 260

Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie Dashboards anlegen können:

1.In dem Dialogfenster die Daten des Dashboards anlegen

2.Die Daten des Dashboards aus einer Datei laden.

Dashboard Templates anlegen

1. Klicken Sie im Menü ***Verwaltung*** auf ***Dashboard Vorlagen verwalten.***
   - Es öffnet sich der Dialog ***Dashboard Vorlagen verwalten***.
2. Klicken sie auf **Neu** und wählen Sie in der Sicht das neu angelegte Dokument ohne Namen aus.
3. Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung an.
4. Zur Gruppierung Ihrer Templates wählen Sie eine Kategorie aus oder geben Sie eine neue an.
5. Geben Sie im Bereich Template eine XML-Beschreibung für die gewünschte Benutzeroberfläche an.

6. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um den Datensatz zu speichern.

   ⇨Sie können nun in der Liste im linken Fenster das Dashboard sehen welches Sie erstellt haben.


Dashboard Template hochladen

1. Klicken Sie im Dialog ***Dashboard Vorlagen verwalten*** auf **Dashboard Vorlage aus Datei laden...**
2. Wählen Sie die XML Datei aus welches sie hochladen möchten. Beachten Sie das diese Datei den Namen und die Kategorie des Templates enthält.

Hinweis: Weitere Informationen zu Dashboard-Widgets und eine detaillierte Beschreibung der verwendeten xml-Struktur, um sie zu definieren, finden Sie im Konfigurationshandbuch im Kapitel 'Task-UI und Dashboard-Konfiguration'.

Hinweis: Falls es dieses Template mit demselben Namen schon gibt, werden Sie gefragt ob Sie diese Template überschreiben wollen.

⇨Das hochgeladene Dashboard Template ist nun im Fenster links sichtbar



⇨Sie finden das neu angelegte Template unter der Kategorie die in der Datei enthalten war.

Hinweis: Neu hinzugefügte Dashboards sind zunächst keiner Benutzergruppe zugewiesen.

Kopieren von vorhandenen Templates

Falls Sie ein schon vorhandenes Template kopieren und ändern wollen.

Klicken Sie auf das Template welches Sie kopieren wollen und klicken Sie auf **Kopieren**.

⇨ Eine Kopie des Templates wird angelegt. Sie können diese z. B. umbenennen oder bearbeiten.

Hinzufügen von Objektrechten

Über die Schaltfläche **Freigabe/Objektrechte** können Sie Objektrechte ändern, zuweisen oder anzeigen lassen.

1.Wählen Sie das Dashboard aus welches Sie ändern oder einem Objekt zuweisen wollen.

2.Klicken Sie auf "Freigabe/Objektrechte"

⇨ Es öffnet sich die Sicht zum Ändern von Objektrechten.

Näheres zu Objektrechten finden sie unter Objektrechte


Zuweisung von Dashboards zu Benutzergruppen

Öffnen Sie im Kontextmenü ***Verwaltung*** die Perspektive ***Organisation*** um Benutzergruppen zu verwalten.

1. Klicken Sie in der Sicht Benutzergruppen in das Feld **Dashboards.**

2.Wählen Sie aus der Auswahlliste die Dashboards aus, die Sie der Gruppe zuweisen möchten.

Hinweis: Wenn das Feld Dashboards nicht zur Verfügung steht, fügen Sie es im Feldauswahldialog hinzu.



Hinweis: Bitte beachten Sie das Sie Dashboards nur sehen können, wenn Sie die entsprechende Oberflächensichtbarkeitsrecht haben.

11.2 Dashboards aufrufen

Hinweis: Um Dashboards aufrufen zu können benötigen Sie das Oberflächensichtbarkeitsrecht "Business dashboards". Näheres zu Oberflächensichtbarkeisrechten finden Sie unter Organisation 262

Die Sicht **Dashboard** öffnen Sie unter **Perspektiven_Sicht öffnen**.

Näheres zum Aufrufen von Sichten finden sie unter Sichten. 29

Hinweis:Für Dashboard können Sie wie für Artikel oder Strukturgruppen ebenfalls Objektrechte verwalten. 269


12 Administration

Gemeinhin wird in der Administration die Benutzerverwaltung geregelt. Ein Berechtigungskonzept beachtet folgende Grundsätze:

- Der Benutzer bekommt nur soviel Rechte, um seine jeweilige Arbeit ohne Probleme durchführen zu können.
- Die Berechtigungen sind so zugeordnet, dass der Benutzer vor etwaigen Fehleingaben geschützt ist (durch Sperren von unzulässigen Eingabemasken resp. -feldern).
- Die Daten und das System selbst sollen vor Fremdeingriffen geschützt sein.
- Nur die notwendigsten Prüfungen werden durchgeführt, sodass das System konstant performant bleibt.

Das oberste Ziel ist, ein effektives Arbeiten der Mitarbeiter zu ermöglichen ohne die Prozesse durch zu viel "Bürokratie" zu behindern oder zu verlangsamen.

Im Product 360 Desktop können durch die Kombination der gezielten Verzahnung von Benutzergruppen mit rollenspezifischen Profilen geeignete Berechtigungspakete für bestimmte Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Die Profilgestaltung ist sehr umfangreich und gestattet die Verknüpfung von unterschiedlichen Rechtearten, die wir Ihnen in diesem Kapitel näher erläutern werden.



Desweiteren können Sie über die Administration die Übersichtlichkeit des Product 360 Desktop optimieren, indem Sie für einzelne Benutzergruppen bestimmte Perspektiven oder Sichten deaktivieren.


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Organisation verwalten 260
- Benutzer anlegen und verwalten 271
- Sichtbarkeiten verwalten 262
- Benutzerrechte zuweisen 260
- Objektrechte bearbeiten 266
- Einstellungen des Clients 273
- Einheiten verwalten 280

Hinweis: Beachten Sie, dass hier auch alle Berechtigungen für den Product 360 Web gepflegt werden. Da es sich hierbei um eine webbasierte Oberfläche handelt, unterscheiden sich die Begrifflichkeiten bei den Berechtigungen.

12.1 Gliederung

Organisationen werden als Verwaltungseinheiten betrachtet. Da es möglich ist, diese beliebig hierarchisch zu verschachteln, können Sie Firmentopologien feingranular abbilden. Je nach Firmengröße können auch Filialen als Organisation angesehen werden, selbst einzelne Geschäftsbereiche oder einfach nur verschiedene Abteilungen.



Beispiel einer typischen Organisationsstruktur

Ihr Unternehmen selbst kann auch als Lieferant bzw. Kunde auftreten. Deshalb können Sie die Daten Ihres Unternehmens in der Perspektive ***Organisation*** pflegen, die Sie unter **Verwaltung > Organisation** öffnen. Die dazu verwendete Sicht beinhaltet die Detailansicht auf Ihre Unternehmensdaten. In dieser Perspektive können Sie keine weiteren Unternehmen pflegen.

Die Perspektive enthält:

- die Sicht ***Unternehmensdaten***, in der Sie Einstellungen zum eigenen Unternehmen vornehmen
- die Sichten ***Benutzergruppen*** und ***Mitglieder***, in der Sie die Benutzergruppen und deren Mitglieder verwalten
- die Sichten ***Aktionsrechte***, ***Oberflächensichtbarkeiten***, ***Objektrechte (System)***, ***Feldrechte***, ***Qualifizierte Feldrechte*** und ***Lizenzen***

12.1.1 Benutzergruppen verwalten

Jeder Benutzer hat innerhalb der Anwendung bestimmte Rechte, über die festgelegt ist, welche Anwendungsteile benutzt werden können. Die Festlegung erfolgt dabei hinsichtlich eines bestimmten Aktionsrechts, z. B. Artikel anlegen, als auch hinsichtlich eines bestimmten Feldrechts, z. B. Kurzbezeichnung (Deutsch).

Einem einzelnen Benutzer kann niemals direkt ein Aktionsrecht oder ein Feldrecht zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt stets über die Benutzergruppe. Benutzergruppen verwalten Sie in der Perspektive ***Organisation***. Das Zuordnen eines Benutzers zu einer Benutzergruppe erfolgt in der Perspektive ***Benutzer***. Gehört ein Benutzer mehreren Benutzergruppen an, so hat er die Rechte aller Benutzergruppen in Summe.

Tipp: Legen Sie zuerst in der Perspektive ***Organisation*** die Berechtigungsstruktur fest, bevor Sie diese in der Perspektive ***Benutzer*** anwenden.

Auch wenn Sie innerhalb des Product 360 Desktops Benutzer anlegen, so kann kein Benutzer "eigene" Objekte erstellen oder verwalten. Jedes Objekt, das ein berechtigter Benutzer erstellt, gehört "allen" bzw. "niemandem". Sie können für einzelne Objekte dieses Verhalten ändern, indem Sie mit Objektrechten arbeiten.

Benutzergruppen anlegen

1. Klicken Sie in der Sicht ***Benutzergruppen*** auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung der Benutzergruppe an.
3. Überprüfen Sie, ob der Status der Benutzergruppe "aktiv" gesetzt ist.
4. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Hinweis: Benutzergruppen können Sie im Status "aktiv" oder "nicht aktiv" verwalten. Auf diese Art und Weise können Sie durch kurzzeitige Deaktivierung oder Aktivierung einer Benutzergruppe die Berechtigungssituation vieler Benutzer gleichzeitig beeinflussen.

Manchmal möchten Sie eine Benutzergruppe anlegen, die sich von einer bereits vorhandenen nur minimal unterscheidet. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, diese zu klonen. Dabei bleiben alle Berechtigungen erhalten.

Benutzergruppe klonen

1. Markieren Sie in der Sicht ***Benutzergruppen*** den zu klonenden Eintrag.
2. Duplizieren Sie ihn über den Kontextmenüeintrag **Klonen**.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile mit den eingestellten Informationen angelegt.
3. Modifizieren Sie die Angaben.
4. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Hinweis: Um Benutzergruppen klonen zu können, muss dieses Feld über das Repository-Modul von Ihrem Informatica-Berater entsprechend angepasst werden.

Mitglieder der Benutzergruppe

Um sich eine Übersicht zu verschaffen, welche Benutzer welcher Benutzergruppe zugeordnet sind:

- Markieren Sie die Benutzergruppe in der Sicht ***Benutzergruppen.***
  - Die Sicht ***Mitglieder*** zeigt alle Benutzer der markierten Benutzergruppe an.

Das Zuordnen von Benutzern zu einer Benutzergruppe erfolgt in der Perspektive ***Benutzer.***

Externe Gruppenzuordnung

Wenn Sie eine LDAP-Server konfiguriert haben, können Sie hier die externe LDAP-Gruppen auf PIM-Gruppen abbilden.

Dadurch werden Benutzer der LDAP-Gruppe beim Login automatisch angelegt und der PIM-Gruppe zugewiesen.

Die Benutzer müssen sich mit Ihren LDAP-Zugangsdaten im Product 360 Desktop anmelden.

Hinweis: Dies funktioniert sowohl für Product 360 Desktop als auch fürProduct 360 Web

12.1.2 Lizenzen verwalten

In der Sicht ***Lizenzen*** werden alle derzeit lizenzierten Zusatzmodule der Informatica Corporation aufgelistet. Ähnlich den Aktionsrechten263 können Sie einer Benutzergruppe Lizenzen zuordnen oder entziehen.

1. Markieren Sie die Benutzergruppe in der Sicht ***Benutzergruppen***.
2. Aktivieren Sie ein Software-Modul in der Sicht ***Lizenzen,*** indem Sie in der Spalte "Nutzung" ein Häkchen setzen.

Um eine oder mehrere Berechtigungen gleichzeitig der markierten Benutzergruppe zuzuordnen oder zu entziehen:

1. Markieren Sie die Benutzergruppe in der Sicht ***Benutzergruppen.***
2. Markieren Sie die Software-Module in der Sicht ***Lizenzen.***
3. Wählen Sie im Sichtenmenü **Nutzung erlauben** oder klicken Sie auf ☑.
4. Wählen Sie im Sichtenmenü **Nutzungsrecht entziehen** oder klicken Sie auf ⛔.

12.1.3 Sichten und Perspektiven zuordnen

Die Zuordnung von Sichten und Perspektiven zu bestimmten Benutzergruppen macht den Umfang von Product 360 Desktop übersichtlicher und somit die Anforderungen an die Bedienung wesentlich einfacher. Grundsätzliches zu Perspektiven22 und Sichten27 erfahren Sie in den einführenden Kapiteln.

Rechte auf Oberflächensichtbarkeiten sind aus organisatorischen Gründen in bestimmte Rechtegruppen zusammengefasst. Eine Rechtegruppe fasst einzelne Rechte zusammen, damit Sie als Benutzeradministrator ein einzelnes Recht schneller finden können.

⚠ Achtung: Neue Benutzer resp. Benutzergruppen besitzen automatisch alle Oberflächensichtbarkeitsrechte. Auch neu hinzugekommene Sichten und Perspektiven sind standardmäßig für alle Benutzer aufrufbar.

Die Sicht ***Oberflächensichtbarkeiten*** steht in Abhängigkeit zur Sicht ***Benutzergruppen.***260 Wenn Sie eine Benutzergruppe markieren, werden in der Sicht ***Oberflächensichtbarkeiten*** die Rechte der Gruppe angezeigt.

1. Markieren Sie die Benutzergruppe in der Sicht ***Benutzergruppen***.

2. Setzen Sie eine Berechtigung in der Sicht ***Oberflächensichtbarkeiten***, indem Sie in der Spalte "Erlaubt" ein Häkchen setzen.

Um eine oder mehrere Berechtigungen gleichzeitig einer Benutzergruppe zuzuordnen oder zu entziehen:

1. Markieren Sie die Benutzergruppe in der Sicht ***Benutzergruppen***.
2. Markieren Sie diese entsprechenden Rechte in der Sicht ***Oberflächensichtbarkeiten***.
3. Wählen Sie im Sichtenmenü **Berechtigung erteilen** oder klicken Sie auf ☑.
4. Wählen Sie im Sichtenmenü **Berechtigung entziehen** oder klicken Sie auf ⛔.

Eine Auflistung aller vorhandenen Oberflächensichtbarkeiten finden Sie, geordnet nach der jeweiligen Rechtegruppe, im Anhang.

Hinweis: Beachten Sie, dass sich die Berechtigungen für den Product 360 Web in Bezug auf die Visibilität unterscheiden, da hier eine webbasierte Oberfläche zum Einsatz kommt.

12.1.4 Aktionsrechte zuordnen

Das Recht, eine bestimmte Funktion auszuführen, wird als "Aktionsrecht" bezeichnet. Dieses können Sie einer Benutzergruppe zuordnen oder entziehen. Rechte sind in Rechtegruppen zusammengefasst. Sie können die Rechtegruppen über einen Filter selektieren.

Die Sicht ***Aktionsrechte*** steht in Abhängigkeit zur Sicht ***Benutzergruppen***. Wenn Sie eine Benutzergruppe markieren, werden in der Sicht ***Aktionsrechte*** die Rechte der Gruppe angezeigt.

1. Markieren Sie die Benutzergruppe in der Sicht ***Benutzergruppen***.
2. Setzen Sie eine Berechtigung in der Sicht ***Aktionsrechte***, indem Sie in der Spalte "Erlaubt" ein Häkchen setzen.

Um eine oder mehrere Berechtigungen gleichzeitig einer Benutzergruppe zuzuordnen oder zu entziehen:

1. Markieren Sie die Benutzergruppe in der Sicht ***Benutzergruppen***.
2. Markieren Sie diese entsprechenden Rechte in der Sicht ***Aktionsrechte***.
3. Wählen Sie im Sichtenmenü **Berechtigung erteilen** oder klicken Sie auf ☑.
4. Wählen Sie im Sichtenmenü **Berechtigung entziehen** oder klicken Sie auf ⛔.

12.1.5 Aktionsrechte

Aktionsrechte sind aus Gründen der Übersichtlichkeit bestimmten Rechtegruppen zugeordnet. Eine Rechtegruppe fasst einzelne Rechte zusammen, damit Sie als Benutzeradministrator ein einzelnes Recht schneller finden können.

Hinweis: Auch wenn es Parallelen zwischen einer Perspektive und der Berechtigung "genereller Zugriff" gibt, so ist es doch nicht dasselbe. Bedenken Sie, dass der "generelle Zugriff" auf eine Berechtigungsgruppe mehreren Perspektiven entsprechen kann.

Bestimmte Rechte bilden geeignete, andere eher ungeeignete Kombinationen. Das Recht "Benutzer anlegen" wird z. B. sinnvoll mit dem Recht "Benutzer ändern" vergeben.

Hinweis: Um einen Artikel zu klassifizieren oder seine Klassifikationszuordnung zu löschen, benötigt der Benutzer das Recht "Artikel bearbeiten". Andererseits hat jeder Benutzer, der Artikel bearbeiten darf, das Recht, diesen zu klassifizieren.

Eine Auflistung aller vorhandenen Aktionsrechte finden Sie, geordnet nach der jeweiligen Rechtegruppe, im Anhang 358.

12.1.6 Feldrechte verwalten

Das Recht, einen bestimmten Wert zu sehen oder zu bearbeiten, wird als "Feldrecht" bezeichnet. In der Sicht ***Feldrechte*** verwalten Sie analog die Berechtigungen hinsichtlich der einzelnen Felder im Product 360 Desktop. Die Besonderheit des Feldrechte-Konzepts liegt darin, dass jedes einzelne Feld, über dessen Berechtigungsstatus Sie im Rahmen einer Benutzergruppe entscheiden, ein Element des Repository ist. Wenn Sie weitere Felder in das Repository aufnehmen, stehen Ihnen folglich automatisch die Steuerungsmöglichkeiten im Rechtekonzept wie bei jedem anderen Feld zur Verfügung.

Alle bestehenden Feldrechte sind in Datenbereiche und ggf. Feldgruppen unterteilt. Über ein Listenfeld können Sie den gewünschten Bereich auswählen. Über die Menüsymbole oder direkt in der Tabelle legen Sie fest, welche Rechte die Benutzergruppe haben soll.

Zu unterscheiden sind Felder, die nicht qualifiziert verwaltet sind, von solchen, die qualifiziert sein müssen, um angezeigt zu werden. Sie legen hier ein Feldrecht durchgängig für jedwede Qualifizierung eines Feldes fest. Mit anderen Worten: Das Feldrecht für das Feld "Kurzbezeichnung (Deutsch)" ist immer identisch mit dem Feldrecht für das Feld "Kurzbezeichnung (Englisch)". Wollen Sie die Rechte von Benutzergruppen auf der Ebene von qualifizierten Feldern einschränken, benutzen Sie die Sicht ***Qualifizierte Feldrechte,*** 265 so dass z. B. eine Benutzergruppe die deutsche Kurzbeschreibung bearbeiten kann, nicht jedoch die Englische.

Feldrechte verwalten

Bei einem Feldrecht kann eingestellt werden, ob ein Benutzer dieses Feld sehen kann oder nicht und ob er den gespeicherten Wert ändern darf oder nicht. Sie können beide Rechte völlig unabhängig von einander vergeben. In der Regel werden Sie jedoch sinnvoller Weise das Recht "Sichtbar" immer dann vergeben, wenn das Feld auch "Änderbar" ist. Es ergeben sich folgende sinnvolle Kombinationen:

- nicht sichtbar – nicht änderbar
- sichtbar – nicht änderbar
- sichtbar – änderbar

Alle Felder sind in Datenbereiche und Feldgruppen unterteilt. Mit Hilfe der Filter können Sie schnell die gewünschten Felder auffinden. Um Rechte zu vergeben oder zu entziehen, stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Klicken Sie auf das jeweilige Häkchen.
2. Wählen Sie die entsprechende Funktion im Sichtenmenü.
3. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol im Sichtenmenü:
   - auf , um die markierten Felder sichtbar bzw. auf , um sie unsichtbar zu machen
   - auf , um die Felder änderbar, bzw. auf um sie nicht änderbar zu machen

Wenn Sie das Recht über den Funktionsaufruf oder über die Symbole in der Symbolleiste setzen, können Sie mehrere oder alle Felder eines Datenbereiches markieren und für diese auf einmal die Berechtigung setzen.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Benutzergruppen mit unterschiedlichen Feldrechten markieren, dann sind die Symbole ausgegraut. Markieren Sie zuerst eine Benutzergruppe und danach das gewünschte Feld, für das Sie die Feldrechte setzen möchten.

Bei einigen wenigen Feldern werden die Werte automatisch durch das System gepflegt, z. B. Zeitstempel. Für diese können Sie daher niemals das Änderungsrecht vergeben.

12.1.7 Qualifizierte Feldrechte

In der Sicht ***Qualifizierte Feldrechte*** können Sie die Rechte von Benutzergruppen auf der Ebene von qualifizierten Feldern weiter einschränken, so dass z. B. eine Benutzergruppe die deutsche Kurzbeschreibung bearbeiten kann, nicht jedoch die Englische. Diese "Qualifizierten Feldrechte" sind eine weitere Verfeinerung der erteilten Feldrechte. Wie bei den Feldrechten kann eingestellt werden, ob ein Benutzer ein Feld sehen kann oder nicht und ob er den gespeicherten Wert ändern darf oder nicht.

Die Felder sind nach Qualifizierungsschlüssel unterteilt, die z. B. bei Sprachen abhängig von den in Ihrem System gepflegten Sprachen sind. In der Sicht legen Sie für Benutzergruppen zusätzliche Einschränkungen über die Qualifizierungsschlüssel fest:

- Artikelkennzeichen-Typen
- Artikelreferenz-Typen
- Gültigkeitsgebiete
- Kunden
- Länder
- Lieferanten
- Preistypen
- Produktreferenz-Typen
- Sprachen

- Struktursysteme
- Währungen
- Zuschläge

Qualifizierte Feldrechte verwalten

Um Rechte zu vergeben oder zu entziehen, stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Klicken Sie auf das jeweilige Häkchen.
2. Wählen Sie die entsprechende Funktion im Sichtenmenü.
3. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol im Sichtenmenü:
   - auf , um die markierten Felder sichtbar bzw. auf , um sie unsichtbar zu machen
   - auf , um die Felder änderbar, bzw. auf um sie nicht änderbar zu machen

Wenn Sie das Recht über den Funktionsaufruf oder über die Symbole in der Symbolleiste setzen, können Sie mehrere oder alle Felder eines Datenbereiches markieren und für diese auf einmal die Berechtigung setzen.

12.1.8 Objektrechte

Mittels Objektrechte können Sie für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen den Zugriff auf bestimmte Objekte einschränken oder verbieten. Objektrechte können Sie für folgende Objekte setzen:

- Artikel und Produkte
- Sortimente
- Suchen
- Benutzer und Benutzergruppen
- Einkaufs- und Verkaufsrabattgruppen
- Import-Mappings
- Exportformatvorlagen und Exportprofile
- Lieferantenkataloge und Produktstamm
- Strukturen und Strukturgruppen
- Versionen
- Wörterbücher

Sie haben verschiedene Möglichkeiten der Abstufung:

- Lesen: Benutzer können nur lesend auf die Objekte zugreifen, aber sie dürfen keine Änderungen durchführen.
- Schreiben: Benutzer können schreibend und lesend auf die Objekte zugreifen, im Falle eines Artikel bedeutet das, dass Sie auch Preise und Attribute ändern und löschen können. Nur den Artikel selbst können Sie nicht löschen.

- Löschen: Benutzer dürfen Objekte löschen.
- Vollzugriff: Benutzer haben alle drei der oben genannten Rechte und können zudem die Objektrechte selbst bearbeiten.

Solange Sie keine Objektrechte setzen, hat jeder Benutzer mit den entsprechenden Benutzerrechten vollen Zugriff auf das Objekt, sofern für das Objekt keine Objektrechte vererbt oder systemspezifischen Objektrechte gesetzt wurden. Das Setzen von Objektrechten nehmen Sie am Objekt selbst vor.

12.1.8.1 Vererbung von Objektrechten

Eine Besonderheit der Objektrechte ist, dass diese bei Katalogen, Struktursystemen und Strukturgruppen auf Kindobjekte vererbt werden können. So kann z. B. ein Katalog seine Objektrechte auf die enthaltenen Artikel vererben. Bei der Vererbung sind folgende Besonderheiten zu beachten:


- Ein Katalog vererbt an seine Kindobjekte, also an seine Artikel.
- Ein Struktursystem vererbt Objektrechte an seine Strukturgruppen.
- Strukturgruppen vererben an die ihnen untergeordneten Strukturgruppen.
- Für ein bestimmtes Struktursystem im Produktstamm können Sie festlegen, dass dessen Strukturgruppen auch an Artikel vererben. Voraussetzung hierfür ist, dass das Struktursystem keine Mehrfachzuordnungen erlaubt und das Struktursystem nicht geändert werden darf. Welches das vererbende Struktursystem ist, kann durch Ihren Product 360 Desktop-Berater eingestellt werden.
- Wenn ein Artikel sowohl vom Produktstamm als auch vom Struktursystem erben würde, "gewinnt" das Struktursystem, d. h. dessen Objektrechte werden für den Artikel übernommen.
- Hat ein Artikel Objektrechte von seinem Vaterobjekt (Lieferantenkatalog) geerbt, so werden diese beim Merge nicht übernommen, da durch den Merge zum einen eine Kopie des Artikels im Produktstamm angelegt wird und zum anderen der Produktstamm über eigene Objektrechte verfügen kann, die er an seine Kindobjekte vererbt.

Hinweis: Produkte werden bei der Vererbung nicht berücksichtigt.

Für Objekte werden verschiedene Objektrechtarten verwaltet. Dabei wird unterschieden nach:


- "leer": keine Objektrechte gesetzt, d. h. jeder Benutzer mit den entsprechenden Benutzerrechten hat Zugriff auf das Objekt
- System: systemspezifische Objektrechte gesetzt
- Geerbt: Objekt hat Objektrechte vom Vaterobjekt, z. B. Katalog oder Strukturgruppe vererbt bekommen
- Individuell: Objektrechte des Objekts wurden individuell gesetzt.

Hat ein Artikel die Objektrechtart "Geerbt", dann werden bei einer Änderung des Vaterobjekts die Objektrechte des Artikels automatisch geändert. Hat der Artikel jedoch die Objektrechtart "Individuell", dann werden Änderungen vom Vaterobjekt nur übernommen, wenn die Option "Überschreiben erzwingen" aktiviert ist.



Objektrechte vererben

Sie können die Vererbung von Objektrechten unterbrechen, indem Sie im Objektrechte-Dialog das Häkchen an der Option "Rechte wurden vom Vaterobjekt geerbt" entfernen. Dann können Sie für das Objekt individuelle Objektrechte festlegen.




Geerbte Objektrechte

Objektrechte und Versionen

Objektrechte werden nicht versioniert, d. h. für Objekte in Versionen gelten die gleichen Objektrechte wie in der Arbeitsversion. Beim Erstellen einer Version werden alle erforderlichen Objekte versioniert, auch wenn der Benutzer diese aufgrund von einschränkenden Objektrechten nicht sehen darf. Dadurch ist sichergestellt, dass eine Version immer vollständig ist.

12.1.8.2 System-Objektrechte

In der Perspektive ***Organisation*** definieren Sie in der Sicht ***Objektrechte (System)*** für die unterschiedlichen Objekte, mit welchen Rechten neue Objekte im System angelegt werden.



Objektrechte

1. Wählen Sie im Auswahlmenü der Sicht ***Objektrechte (System)*** die Datenart aus.
2. Klicken Sie auf ✚.
   - Der Auswahldialog für Benutzer und Benutzergruppen öffnet sich. In diesem Dialog sehen Sie zuerst die Organisation selbst mit allen ihren Benutzern, danach die einzelnen Benutzergruppen mit ihren jeweiligen Benutzern.
3. Markieren Sie den oder die enstprechenden Benutzer oder Benutzergruppen.
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Benutzer oder Benutzergruppen werden hinzugefügt.
5. Setzen Sie die Häkchen für die entsprechenden Rechte.
6. Klicken Sie auf 🖫, um die Einstellungen zu speichern.


Hinweis: Sie können hier auch die "Aktuelle Benutzergruppe" bzw. den "Aktuellen Benutzer" hinzufügen und diesen Objektrechte geben. In der Regel wissen Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, welcher Benutzer ein Objekt erzeugen wird.

Wenn der "Aktuelle Benutzer" Mitglied einer Benutzergruppe ist, die über mehr Objektrechte verfügt, ersetzen diese Objektrechte die des "Aktuellen Benutzers".

12.1.8.3 Objektrechte verwalten

Das generelle Vorgehen für das Einstellen der Objektrechte wird am Beispiel einer Strukturgruppe erläutert.


1. Markieren Sie die Strukturgruppe, für den Sie die Objektrechte einschränken wollen in der Sicht ***Primärer Strukturbaum.***
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Objektrechte...**.
   - Es öffnet sich der Dialog zum Einstellen der Objektrechte. 268
3. Falls die Strukturgruppe die Objektrechte geerbt hat, müssen Sie zuerst das Häkchen bei der Option "Rechte wurden vom Vaterobjekt vererbt" entfernen, damit Sie die Einstellungen bearbeiten können.



Einstellen der Objektrechte

4. Fügen Sie Objektrechte für einen neuen Benutzer oder eine Benutzergruppe hinzu, indem Sie auf **Hinzufügen** klicken.
   - Der Dialog zur Gruppen- oder Benutzerauswahl öffnet sich. Hier werden Ihnen in einer Baumstruktur die Benutzergruppen mit ihren zugeordneten Benutzer angezeigt.
5. Klicken Sie auf den Pfeil vor der Benutzergruppe, um deren Benutzer angezeigt zu bekommen.
6. Markieren Sie entweder einen einzelnen Benutzer oder eine Benutzergruppe. Um mehrere Einträge zu markieren, halten Sie die STRG-Taste gedrückt.
7. Klicken Sie auf **OK**.
   - Der Benutzer bzw. die Benutzergruppe wird/werden im Dialog "Objektrechte" angezeigt.
8. Setzen Sie die Häkchen für die entsprechenden Rechte.
9. Wollen Sie die Objektrechte auch an Kindobjekte vererben, setzen Sie ein Häkchen bei der Option "Rechte werden an Kindobjekte weitergegeben". Zusätzlich können Sie mit der Option "Überschreiben erzwingen" angeben, ob individuelle Objektrechte bei Kindobjekten überschrieben werden sollen.
10. Klicken Sie auf **OK**.

Sie können auch mehrere Objekte markieren, um deren Objekterechte zu ändern. Falls unterschiedliche Objektrechte festgelegt sind, wird Ihnen eine entsprechende Meldung angezeigt. In diesem Fall können Sie die Objektrechte nicht an allen markierten Objekten gleichzeitig ändern.




Unterschiedliche Objektrechte

Tipp: Blenden Sie über den Dialog "Feldauswahl" die Spalten "Objektrechte" und "Objektrechtart" ein, so dass Sie nach diesen Spalten gruppieren können. So verschaffen Sie sich schnell einen Überblick, welche Objekte unterschiedliche Objektrechte haben.

Wollen Sie sich nur informieren, welche Objektrechte für ein Objekt gesetzt wurden, können Sie die Eigenschaften des Objekts aufrufen:

1. Markieren Sie z. B. einen Artikel in der Sicht ***Artikel #1.***
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Eigenschaften…**.
   - Das Eigenschaftenfenster öffnet sich.
3. Wechseln Sie in den Reiter "Objektrechte".
   - Im Reiter "Objektrechte" können Sie die gesetzten Objektrechte einsehen, diese aber nicht bearbeiten.

Soll ein Objekt wieder ohne Einschränkungen für alle Benutzer sichtbar sein, löschen Sie alle Objektrechte auf dieses Objekt.



Entfernen aller Objektrechte

12.2 Benutzer verwalten

Die Perspektive ***Benutzer*** öffnen Sie unter **Verwaltung > Benutzer**. Sie besteht aus den zwei Sichten:

- ***Benutzer:*** einer tabellarischen Benutzerliste
- ***Mitgliedschaft:*** einer Tabellen, in der die Mitgliedschaft des ausgewählten Benutzers verwaltet wird

Für Benutzer können Sie wie für Artikel oder Strukturgruppen ebenfalls Objektrechte verwalten.

Information: In der Spalte "Angemeldet" sehen Sie, welche Benutzer zurzeit angemeldet sind. Wenn Sie mit der Maus über das grüne Symbol fahren, werden Ihnen in einem Tooltip weitere Informationen angezeigt.

Benutzer anlegen

In der Sicht ***Benutzer*** werden alle bisher eingepflegten Benutzer dargestellt.

1. Klicken Sie in der Sicht ***Benutzer*** auf ✚.
   - In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt.
2. Geben Sie die Daten für den Benutzer ein. Nach Eingabe des Passworts werden Sie durch einen Dialog aufgefordert, die Eingabe zu wiederholen.
3. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Hinweis: In der Spalte "Authentifizierungsmodus" geben Sie an, welche Authentifizierung für die Benutzererkennung verwendet wird.

Wählen Sie über die Auswahlliste zwischen:

- Intern: Es wird nur die Product 360 Desktop-Kennung verwendet, d. h. der Benutzer wird über den Benutzernamen und das Passwort authentifiziert, wie sie in der Product 360 Desktop-Benutzerverwaltung hinterlegt sind.
- Extern: Die Authentifizierung des Benutzer erfolgt über die Benutzerkennung des Betriebsystembenutzer, d. h. der Betriebsystembenutzer muss als Product 360 Desktop-Benutzer angelegt sein. Der Benutzer wird über die Anmeldung am Betriebsystem authentifiziert, hier ist das interne Product 360 Desktop-Passwort irrelevant.

Benutzer zu Benutzergruppen zuordnen

Ein Benutzer, den Sie in der Sicht ***Benutzer*** erstellt haben, erhält seine Berechtigung dadurch, dass er bestimmten Benutzergruppen zugeordnet ist.

1. Markieren Sie den Benutzer in der Sicht ***Benutzer***.
2. Die Sicht ***Mitgliedschaft*** zeigt an, zu welchen Benutzergruppen der Benutzer zugeordnet ist.
3. Setzen Sie in der Spalte "Mitglied" ein Häkchen, um den Benutzer einer weiteren Gruppe zuzuordnen, bzw. entfernen Sie das Häkchen, um den Benutzer aus der Benutzergruppe zu entfernen.

Hinweis: Eine Zuordnung zu einer inaktiven Gruppe hat keine Auswirkung auf den Umfang der Benutzerrechte. Benutzergruppen und die damit verbundenen Rechte werden in der Perspektive ***Organisation*** verwaltet.

Passwort ändern

Passwörter werden auf gleiche Weise geändert, wie sie erstmalig vergeben werden.

1. Ändern Sie das Passwort in der Spalte "Passwort" der Sicht ***Benutzer***.
2. Sie werden in einem Dialog aufgefordert, das geänderte Passwort durch wiederholte Eingabe zu bestätigen. Sie können den Dialog erst dann mit **OK** schließen, wenn das Passwort korrekt wiederholt wurde.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Der Product 360 Desktop verwaltet weder eine Laufzeit- noch eine Passworthistorie, so dass ein und dasselbe Passwort theoretisch unendlich lang verwendet werden kann. Durch interne Prozesse können Sie aber dafür sorgen, dass Passwörter regelmäßig geändert werden.

"Normale" Benutzer können ihr eigenes Passwort nicht ändern, ohne selbst über das Recht der Benutzerverwaltung zu verfügen. Der Product 360 Desktop verlangt auch nicht, dass initiale Passwörter zwingend geändert werden. Richten Sie ggf. entsprechende interne Workflows oder Richtlinien ein.

Benutzer löschen

Tipp: Wenn Sie lediglich den Status eines Benutzers ändern möchten, entfernen Sie das Häkchen in der Spalte "Aktiv", um den Benutzer zu deaktivieren.

1. Markieren Sie den Benutzer in der Sicht ***Benutzer***.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Löschen** oder drücken Sie die ENTF-Taste.
   - Der markierte Benutzer wird sofort ohne Rückfrage gelöscht.

Hinweis: Da Benutzer keine "eigenen Objekte" haben, z. B. Sortimente, ist der Löschvorgang völlig unproblematisch.

Die Benutzerprüfung findet nur einmal bei Anmeldung statt. Sollte der Benutzer noch angemeldet sein, der gerade gelöscht wurde, kann er dennoch weiter arbeiten. Erst nachdem dieser Benutzer die Anwendung geschlossen hat, wird er sich nicht mehr anmelden können.

12.3 Benutzervorgaben

Im Dialog "Benutzervorgaben" werden die benutzerspezifischen Einstellungen des Client verwaltet. Wählen Sie **Verwaltung > Benutzervorgaben**, um den Dialog zu öffnen.

Der Dialog hat links einen baumartigen Bereich, in dem Sie bestimmte Themen auswählen können, während rechts die dazugehörenden Einstellungen dargestellt sind.

Wenn Sie noch nicht sehr versiert im Umgang mit dem Product 360 Desktop sind, lassen Sie sich ggf. beraten, welches für Sie die optimalen Einstellungen sind.

Tipp: Einige Seiten des Dialogs haben mehr, andere weniger Platzbedarf, um vollständig angezeigt zu werden. Aus diesem Grund können Sie diesen Dialog in der Größe verändern. Sie können außerdem die Breite des linken bzw. rechten Bereichs festlegen.

Sie können für alle Einstellungen die Standardwerte wiederherstellen, wenn Sie auf **Standardwerte wiederherstellen** klicken. Die Funktion betrifft dann alle Werte einer Seite. Die Standardwerte können nicht verändert werden.


Änderungen auf einer Seite des Dialoges können Sie durch Klicken auf **Anwenden** speichern. Änderungen werden ebenfalls gespeichert, wenn Sie auf **OK** klicken, um den Dialog zu schließen.

12.3.1 Tabelleneinstellungen

Unter "Tabelleneinstellungen" geben Sie an, wie viele Datensätze eine beliebige Tabelle maximal darstellen soll. Je nach Leistungsfähigkeit Ihres Systems geben Sie hier einen höheren oder

niedrigeren Wert an. Die Zahl Null (0) bedeutet, dass grundsätzlich alle gefundenen Artikel aufgelistet werden.

Falls die Zahl der gefundenen Artikel größer sein sollte als die Zahl, die Sie hier angegeben haben, werden Sie beim Auflisten der Artikel darauf hingewiesen.



Hinweis beim Laden von Artikel

Sie haben hier die Varianten "Limitiert laden", "Vollständig laden" oder "Optimiert vollständig laden" zur Auswahl. Im obigen Beispiel wurde die Zahl 10000 in den Einstellungen angegeben.

Hinweis: Betrachten Sie die hier einzustellende Zahl wie einen "Schutzmechanismus". Wird die Zahl zu hoch gewählt, werden möglicherweise zu oft und unnötig sehr viele Daten über das Netzwerk in den Hauptspeicher des Rechners geladen. Dadurch muss Ihr Rechner so viel Speicher bereitstellen, dass schlimmstenfalls die Bedienbarkeit Ihres Systems in Gefahr gerät.

Sie können im Einzelfall entscheiden, ob die Daten vollständig geladen werden sollen oder die Einstellungen für die verschiedenen Datenarten festlegen.

Weitere Einstellungen:

- Beschränken Sie die Anzahl der Gruppierknoten pro Gruppierebene. Die Zahl Null (0) bedeutet, dass der Product 360 Desktop alle Gruppierknoten pro Ebene auflistet. Betrachten Sie die hier einzustellende Zahl ebenfalls wie einen "Schutzmechanismus". Ebenso gilt der oben genannte Hinweis bezüglich der Größe der Zahl.
- Aktivieren oder Deaktivieren der regionsspezifischen Sortierung für Texte, sowie die Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung

Hinweis: Beachten Sie, dass die Verwendung der regionsspezifischen Sortierung unter Umständen zu Performance-Einbußen führt.

12.3.2 Artikelattribute

Unter "Artikelattribute" stellen Sie ein:

- Ob beim Speichern von kumulierten Attributen eine Sicherheitsabfrage ausgeführt werden soll.
- Ob Attributswerte eines klassifizierten Artikels in der Einheit der Merkmale dargestellt werden sollen.

- Ob geprüft werden soll, ob eine Umrechenbarkeit zwischen dem Artikelattribut und einem Strukturmerkmal vorliegt. Falls dem so ist und die Option ist aktiviert, wird der umgerechnete Wert angezeigt. Falls eine Umrechenbarkeit nicht vorliegt, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben.
  Der Wert des Artikelattributes selbst wird jedoch in keinem Fall verändert, da im Falle einer Mehrfachklassifikation je nach vorliegenden Umrechenfaktoren möglicherweise eine (unsinnige) mehrfache Umrechnung stattfinden würde.
- Ob die Zuordnung von Merkmalsvorgabewerten zu Attributwerten ermöglicht werden soll. Hier können Sie einstellen:
  1. Ob in der Sicht ***Artikelattribute (kumuliert)*** automatisch nicht existierende Attribute angelegt werden.
  2. Ob bei der kumulierten Merkmalsübernahme auch die Merkmalswerte übernommen werden.
  3. Ob bei aktivierter Merkmalswertübernahme die Artikelattributswerte überschrieben werden.
  4. Ob bei der kumulierten Merkmalsübernahme die Datentypen übernommen werden.
  5. Ob bei der kumulierten Merkmalsübernahme die Verwendungszwecke übernommen werden.
  6. Ob bei der kumulierten Merkmalsübernahme die kundenspezifische Felder übernommen werden.

⚠ Achtung: Beachten Sie, dass im Modus "Attributswerte komplett überschreiben" eventuell aufwendig gepflegte Attributswerte der erbenden Gruppe auf den vererbten Wert zurückgesetzt werden und Sie dadurch die Arbeit von mehreren Tagen verlieren können.

- Sie können ggf. einschränken, dass nur markierte Merkmale übernommen werden sollen.
- Begrenzen Sie die maximale Anzahl der Artikel, die bei der kumulierten Merkmalsübernahme berücksichtigt werden.

12.3.3 Artikelklassifizierung

Unter "Artikelklassifikation" können Sie angeben, ob für eine Klassifikationsanalyse der Produktstamm oder die Lieferantenkataloge als Datengrundlage genommen werden soll. Ebenso legen Sie fest, ob beim Klassifizieren ein Hinweis angezeigt werden soll.

Zusätzlich können Sie einstellen, ob beim Mehrfachklassifizieren innerhalb eines Struktursystems die Drag & Drop-Aktion ein Verschieben oder ein Kopieren der Artikelzuordnung bewirken soll. In der Standardeinstellung wird die Artikelzuordnung verschoben und nur durch zusätzliches Drücken der STRG-Taste erzielen Sie ein Kopieren.

Daneben können Sie hier einstellen, ob beim Klassifizieren ein Warnhinweis angezeigt werden sollen.

12.3.4 Bildvorschau

Unter dem Punkt "Bildvorschau" legen Sie fest, welche Hintergrundfarbe bei der Darstellung in der Sicht ***Bildvorschau*** verwendet wird. Als Standard ist hier die Farbe Weiß voreingestellt.

12.3.5 Importeinstellungen

Standardmäßig werden die Importprojekte im Workspace des Client abgelegt. Hier können Sie ein anderes Verzeichnis für die Importprojekte angeben, so dass ein Verzeichnis außerhalb des Workspace verwendet wird.

12.3.6 Merge-Vorschau

In den Voreinstellungen können die Werte gepflegt werden, die beim Merge eines neuen Lieferantenkatalogs in den Produktstamm als Standardeinstellung gesetzt sein sollen. Die Felder sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die auf- oder zugeklappt werden können. In aufgeklapptem Zustand sind die einzelnen Felder innerhalb der Bereiche sichtbar.

Der Merge-Modus kann entweder für einen kompletten Bereich oder direkt auf Feldebene eingestellt werden. Damit ist es z. B. möglich, alle Felder eines Bereichs einheitlich zu behandeln und für bestimmte Felder eine andere Einstellung vorzunehmen.

Am Beispiel des Felds "Kurzbeschreibung" werden die verschiedenen Wirkungsweisen des Merge erläutert:

Merge-Einstellung	Beispiel
Ergänzen	Vorhanden sind deutsche und englische Kurzbeschreibungen. Im neuen Lieferantenkatalog sind deutsche, englische und französische Kurzbeschreibungen. Durch den Merge werden die französischen Kurzbeschreibungen ergänzt, die deutschen und englischen Kurzbeschreibungen werden nicht verändert.
Ersetzen	Vorhanden sind deutsche, englische und französische Kurzbeschreibungen. Im neuen Lieferantenkatalog sind englische und französische Kurzbeschreibungen enthalten, aber keine deutschen Kurzbeschreibungen. Durch den Merge werden die englischen und französischen Kurzbeschreibungen ersetzt und die deutschen Kurzbeschreibungen gelöscht.
Ignorieren	Neue Daten werden ignoriert, d. h. es findet quasi kein Merge für diese Felder statt.

Merge-Einstellung	Beispiel
Überschreiben	Vorhanden sind die deutsche und englische Kurzbeschreibungen. Im neuen Lieferantenkatalog sind deutsche und französische Kurzbeschreibungen enthalten. Durch den Merge werden die deutschen Kurzbeschreibungen überschrieben, die französischen Kurzbeschreibungen werden ergänzt und die englischen Kurzbeschreibungen bleiben unverändert.

12.3.7 Miniaturansicht

Die Einstellungen "Spaltenanzahl" und "Seitengröße" wirken sich auf die Darstellung in der Sicht *Miniaturansicht* bzw. *Miniaturansicht (Dokumente)* aus.

Zusätzlich können Sie angeben, ob die Vorschaubilder in der Sicht *Dokumente* klein, mittel oder groß dargestellt werden sollen.

12.3.8 Multimedia-Anhänge

Machen Sie hier Angaben zu den Anwendungen, die gestartet werden sollen, wenn Sie einen bestimmten MIME-Typen ansehen oder bearbeiten möchten.

Auf der linken Seite werden alle Dateitypen aufgelistet, die der Product 360 Desktop auf Ihrem Computer gefunden hat. Auf der rechten Seite können Sie angeben, mit welchen Programmen Sie einen markierten Dateityp verknüpfen möchten. Normalerweise verwenden Sie die Standard-einstellung, die Sie auch über Betriebssystem-Mechanismen steuern können. Auf dieser Seite können Sie jedoch zusätzliche Programme den Dateitypen zuordnen. Das angegebene Programm wird verwendet, wenn Sie innerhalb des Product 360 Desktops ein Multimedia-Dokument öffnen und anzeigen wollen.

12.3.9 Produkt

Unter "Produkt" stellen Sie ein, ob eine Sicherheitsabfrage beim Erstellen von Produktreferenzen angezeigt werden soll.

12.3.10 Strukturedtor

Legen Sie fest:

- Ob beim Anlegen von Strukturgruppen die Merkmale der Vatergruppe übernommen werden sollen.
- Ob beim Ändern von Merkmalen auch die (erbenden) Untergruppen aktualisiert werden sollen.
- Ob beim Kopieren von Strukturen auch die Artikel und Attributzuordnungen mitkopiert werden sollen.

12.3.11 Strukturen - Basiseinstellungen

In den Einstellungen "Strukturen – Basiseinstellungen" legen Sie fest, welche Sprache standardmäßig für die Anzeige von Strukturen verwendet werden soll. Sie können hier natürlich nur eine Sprache wählen, die tatsächlich im System eingepflegt wurde. Desweiteren können Sie einstellen:

- Ob das Standardklassifikationssystem beim Client gecached werden soll.
- Welche Struktursysteme standardmäßig beim Start geladen werden sollen.

12.4 Der Benutzer "Administrator"

Da es bei einem neu installierten ("leeren") Product 360 Desktop-System noch keinen Benutzer und Benutzergruppen gibt (außer dem "Administrator"), muss es einen Benutzer geben, der selbst ohne die Mitgliedschaft zu einer Benutzergruppe über allumfassende Rechte verfügt. Das "Administrator"-Benutzerkonto spielt deshalb unter allen Benutzern eine Sonderrolle:

- Es kann nicht gelöscht werden.
- Diesem Benutzerkonto können nicht die Administationsrechte entzogen werden, indem es z. B. einer Gruppe zugeordnet wird, die nur eingeschränkte Rechte hat.
- Es kann jedoch wie jedes andere Benutzerkonto umbenannt werden.


Hinweis: Sie können den Administrator-Benutzer einer Benutzergruppe zuordnen, jedoch bleibt diese Zuordnung ohne Wirkung.

Diese Sondereigenschaften des Benutzerkontos "Administrator" können Sie keinem weiteren Administratorkonto übertragen.

12.5 Systemnachrichten

Über Systemnachrichten kann der Administrator die Benutzer des Product 360 Desktops informieren, wenn z. B. Updates ausgeführt werden. Die Benutzer werden beim Start ihres Clients über eine Meldung darüber informiert. Über eine spezielle Option kann der Administrator die Nachrichten auch bereits angemeldeten Benutzern anzeigen lassen.

Sie können Systemnachrichten auch öffnen, indem Sie im Menü **Hilfe > Systemnachrichten anzeigen** wählen.




Systemnachrichts

In der Sicht ***Systemnachrichten*** können Sie anhand der Spalte "Status" sehen, ob eine Systemnachricht aktiv ist oder nicht. Es gibt vier verschiedene Status:

- grün: Die Systemnachricht ist aktiv und wird angezeigt.
- gelb: Die Systemnachricht ist aktiv, aber das Startdatum liegt noch in der Zukunft. Die Systemnachricht wird noch nicht angezeigt.
- schwarz: Die Systemnachricht ist abgelaufen und wird nicht mehr angezeigt.
- rot: Die Systemnachricht wurde deaktiviert.

12.5.1 Systemnachrichten erstellen

1. Öffnen Sie die Sicht ***Systemnachrichten***.
2. Klicken Sie auf ✚.
   ⇨ Der Dialog "Neue Systemnachricht" öffnet sich.



Neue Systemnachricht erstellen

3. Geben Sie einen Titel und einen Text für die Nachricht ein.
4. Legen Sie die Startzeit für die Systemnachricht fest. Ab diesem Zeitpunkt ist die Nachricht sichtbar.
5. Legen Sie das Enddatum fest. Danach ist die Systemnachricht nicht mehr sichtbar.
6. Geben Sie das Ereignisdatum an, zu dem das im Text genannte Ereignis eintritt. Dieses wird neben dem Titel angezeigt.
7. Wenn Sie die Option "Nachricht sofort senden" aktivieren, wenn die Nachricht den angemeldeten Benutzern sofort angezeigt.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweis: Sie können auch eine bereits erstellte Systemnachricht klonen, indem Sie diese markieren und im Kontextmenü **Systemnachricht klonen** aufrufen.

12.5.2 Systemnachrichten bearbeiten

Um eine vorhandene Systemnachricht zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Sicht ***Systemnachrichten***.
2. Doppelklicken Sie die Nachricht, die Sie ändern möchten.
   - Der Dialog "Systemnachricht bearbeiten" öffnet sich.
3. Bearbeiten Sie den Titel, den Text oder das Start- bzw. Enddatum, wie beim Erstellen einer Systemnachricht. 279
4. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.
5. Klicken Sie auf **Schließen**.

> Hinweis: Abgelaufene Systemnachrichten können nicht mehr bearbeitet werden. Sie können diese jedoch klonen und neue Start- und Enddaten festlegen.

12.5.3 Systemnachrichten deaktivieren

Sie können eine Systemnachricht deaktivieren, d. h. diese wird nicht sichtbar, auch wenn das angegebene Startdatum erreicht ist.

1. Markieren Sie die Nachricht in der Sicht ***Systemnachrichten***.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Systemnachricht deaktivieren**.
   - Die Systemnachricht ist deaktiviert. Um diese wieder zu aktivieren, wählen Sie im Kontextmenü **Systemnachricht aktivieren**.

12.6 Einheiten

In einem Einheitensystem werden alle möglichen Einheiten verwaltet, die Sie bei der Angabe einer Größe benötigen. Der Product 360 Desktop wird mit einem eigenen Einheitensystem ausgeliefert, das auf der UNECE-Codetabelle basiert. Einheiten werden in der Perspektive ***Einheiten*** verwaltet, die Sie über **Verwaltung > Einheiten** aufrufen. Diese Perspektive beinhaltet die Sichten ***Einheitensysteme*** 281, ***Einheitensystem*** 281 und ***Einheitenpflege.*** 281 Sie benutzen diese Perspektive in der Regel eher selten.

> Hinweis: Das Einheitensystem, das in Ihrem System verwendet wird, kann sich deutlich vom Einheitensystem unterscheiden, das zum Auslieferungsumfang gehört. Das Einheitensystem wird von den Fachabteilungen gewöhnlich vor Aufnahme des Produktivbetriebes festgelegt und während des Betriebs nur noch sehr selten verändert.

Jede Größe besteht aus einer Maßzahl und einer Einheit. Typische Beispiele für Größen sind:

- 1 kg
- 15,40 €
- 220 V

- 4 m/s
- 12 Stück

Die in diesem Beispiel verwendeten Einheiten "kg", "€", "V", "m/s" und "Stück" müssen im Einheitensystem verwaltet werden, damit sie in Auswahllisten zur Verfügung stehen. Eingepflegte Einheiten finden an folgenden Stellen Verwendung:

- Einkaufs- und Verkaufspreise
- Bestellinformationen (Bestelleinheit, Gebindegrößen etc.)
- Einkaufsinfosätze
- Merkmale

12.6.1 Einheitensysteme

In der Sicht ***Einheitensysteme*** verwalten Sie ihre Einheitensysteme. Dabei sind zwei verschiedene Gruppen zu unterscheiden:

- **Benutzerdefinierte Einheitensysteme**
  Benutzerdefinierte Einheitensysteme können Sie bearbeiten, d. h. umbenennen oder löschen. Jedes von Ihnen angelegte Einheitensystem ist stets vom Typ "benutzerdefiniert".
- **Standardeinheitensysteme**
  Bei der Installation werden automatisch ein oder mehrere Standardeinheitensysteme angelegt. Die Standardeinheitensysteme sind als Kopien anzusehen, die z. B. von Fachorganisationen (ELDANORM, Vereinte Nationen usw.) herausgegeben werden.
  Unter Umständen befinden sich in Ihrem System gar keine Standardeinheitensysteme.

12.6.2 Einheitensystem

In der Sicht ***Einheitensystem*** werden in einem Formular Details zu demjenigen Einheitensystem angezeigt, das Sie in der Sicht ***Einheitensysteme*** markiert haben. Wenn es sich bei dem ausgewählten Einheitensystem um ein Standardeinheitensystem handelt, können Sie die entsprechenden Einträge nicht bearbeiten.

12.6.3 Einheitenpflege

Die einzelnen Einheiten werden in der Sicht ***Einheitenpflege*** verwaltet.

1. Klicken Sie auf ✚, um eine neue Einheit anzulegen.
   ⇨ In der Tabelle wird eine neue Zeile angelegt mit einem eindeutigen Code.
2. Geben Sie die Daten der Einheit ein.
3. Klicken Sie auf 🖫, um den Datensatz zu speichern.

Zusätzlich können Sie die Einheit einer bestimmten Kategorie zuordnen und diese sprachabhängig verwalten sowie jeder Einheit einen Code oder Akronym zuordnen. Die Codes für die gepflegten Einheiten können zusätzlich zum Product 360 Desktop-Einheitensystem weiteren Einheitensystemen zugeordnet werden, indem Sie per Feldfilterdialog die entsprechenden Spalten einblenden. (Falls beim Setup nichts anderes festgelegt wurde, können nur diejenigen Codes verwendet werden, die Sie mit der Code-Qualifizierung im Product 360 Desktop angelegt haben.) Die Pflege von alternativ qualifizierten Einheitensystemen kann insbesondere beim Export von Artikeln hilfreich sein.

Wenn Sie zu einer Einheit eine Basiseinheit festgelegt haben, können Sie definieren, wie zwischen diesen beiden Einheiten umgerechnet werden soll.

Beispiel: Wenn Sie die Einheit Kilogramm erstellen und Gramm als Basiseinheit festlegen, können Sie den Umrechnungsfaktor 0,001 definieren (0,001 Kilogramm = 1 Gramm).

13 Exportieren

Das Exportmodul des Product 360 Desktops dient in erster Linie dem Export Ihrer Produktdaten in elektronische Kataloge. Dabei handelt es sich um einen "physischen" Export, bei dem Daten von einem Speicherort zu einem anderen transferiert werden. Im Gegensatz dazu gibt es die Möglichkeit, Daten via Browser in einem Vorschauschema anzuzeigen. Dieser "Quasi"-Export transferiert die Daten nur temporär und simuliert die Datendarstellung für einen bestimmten Ausgabekanal. Die Unterscheidung wird über den in der Formatvorlage eingestellten Verwendungszweck geregelt.

Des Weiteren zeichnet sich das Exportmodul besonders durch die Möglichkeiten gezielter Datenselektion und die flexible Konvertierung Ihrer E-Commerce-Daten aus. Die Basis hierfür sind Exportformatvorlagen. Eine Exportformatvorlage ist quasi ein ganzes Paket von Vereinbarungen, das alle Informationen enthält, wie und welche Artikel- oder Produktdaten exportiert werden sollen.

Die Exportformatvorlage enthält Datenfelder, die beim Exportieren über eine Datenquelle auf die Dateninhalte zugreifen. Die Datenfelder können flexibel angeordnet und in beliebige Reihenfolgen gebracht werden. Vorhandene Exportformatvorlagen können kopiert und bequem an die speziellen Erfordernisse Ihrer Kunden angepasst werden. Ebenso können Sie eigene Exportformatvorlagen entwickeln. Sie können exakt die vom Kunden angeforderten Daten liefern und in das gewünschte Datenformat bringen. Umständliche Datenkonvertierungen werden somit überflüssig.

Um sich eine Übersicht über die getroffenen Einstellungen zu verschaffen, können Sie Formatvorlagen ausschließlich für eine Vorschau definieren. Diese gelten für die Objekttypen Artikel, Produkte und Strukturgruppen und können sowohl für eine Einfachauswahl als auch für eine Mehrfachselektion bereitgestellt werden.

Bestimmte Eigenschaften Ihrer Daten sind qualifizierbar, so dass z. B. länderspezifische Einstellungen für Preisangaben vorgenommen werden können. Das Exportmodul kann an ERP-, Publishing- und Druck-Systeme angebunden werden und erweitert deren Funktionalität.

Die auszugebenden Dateninhalte werden durch verschiedene Formatierungsfunktionen und Formatierungssprachen in ein bestimmtes Format gebracht. In der Exportformatvorlage werden auch die Dateitypen der Exportdateien festgelegt. Das Spektrum der Möglichkeiten reicht von kommaseparierten, tabellarischen Exportdateien wie

- einfache Textdateien
- CSV-Dateien

über webbasierte Ausgabemedien wie

- Online-Kataloge im HTML, CSS und XML-Format
- Mediadaten wie CIF

bis zu branchenspezifischen, meist XML-basierten Datenaustauschformaten wie

- cXML (Ariba)
- xCBL (CommerceOne)
- eCX (Ariba)
- BMEcat (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.)
- Datanorm
- EldaNorm

13.1 Exportmodul


Bevor die Vorbereitung, Konfiguration und Durchführung von Exportvorgängen im Einzelnen beschrieben wird, geben wir Ihnen einen Überblick über die generelle Vorgehensweise und prinzipielle Möglichkeiten zum Datenexport. Dies umfasst:

- Exportformatvorlagen und Exportprofile
- Datenquellen, Exportparameter und Variablen
- Datenfelder, Funktionen, Kommentare
- Exportdateien
- Einmaliger oder wiederholter Export
- Prinzip des Exportvorgangs

Exportformatvorlagen erstellen und bearbeiten Sie in der Perspektive ***Exportformatvorlagen.*** Sie besteht aus den Sichten:

- ***Exportformatvorlage***
- ***Eigenschaften*** der Exportformatvorlage (und ihrer Module)
- ***Export-Moduleditor***
- ***Protokoll***

Die wichtigsten Bearbeitungsmöglichkeiten sind einfach über einen Klick auf das entsprechende Symbol der Menüleiste durchführbar. Alternativ bietet Ihnen das Sichtenmenü der Sicht ***Exportformatvorlage*** eine Auflistung aller Exportfunktionalitäten.



ortformatvorlagen-Kontextm

13.1.1 Exportformatvorlagen und Exportprofile

Zentrales Element für einen Datenexport ist ein Exportprofil. Es enthält alle Arbeitsanweisungen zur Datenbeschaffung, -formatierung, -prüfung und -ausgabe. Um einen Exportvorgang starten zu können, muss immer zuerst ein Exportprofil ausgewählt werden.

Jedes Exportprofil basiert auf genau einer Exportformatvorlage und kann – abhängig von der Exportformatvorlage – weitere Einstellungen enthalten. Zur Durchführung von gleichartigen Datenexporten, z. B. Erzeugung eines Katalogs gemäß dem BMEcat-Standard, können mehrere Exportprofile angelegt werden, die zwar die gleiche Exportformatvorlage verwenden, aber jeweils spezifische Einstellungen beinhalten, z. B. das auszugebende Artikelsortiment oder die Sprache für die sprachabhängigen Daten.

In Exportformatvorlagen wird die Struktur der auszugebenden Daten festgelegt. So kann es eine Exportformatvorlage zur Erzeugung einer BMEcat-Datei geben, die in jedem Falle einen validen BMEcat-Katalog erzeugt. Weitere Konfigurationseinstellungen – z. B. das Artikelsortiment oder die Sprache – können in der Exportformatvorlage selbst mit einem (nicht änderbaren) festen Wert, einem (änderbaren) Vorgabewert oder gar nicht belegt werden. In Abhängigkeit davon können diese Einstellungen im Exportprofil geändert werden.

In der Regel werden Exportformatvorlagen nach den Anforderungen an die Exportdateien erstellt und getestet, die entsprechenden Exportprofile angelegt und dann die Datenexporte unter Nutzung der Exportprofile durchgeführt. Hieraus ergeben sich zwei Arten der Arbeit in diesem Bereich:

- Erstellen und Testen der Exportformatvorlagen
- Verwenden der Exportprofile im Produktiveinsatz

13.1.2 Datenquellen, Exportparameter und Variablen

Die Struktur der auszugebenden Daten wird in der Exportformatvorlage festgelegt. Welche Art von Daten ausgegeben werden soll, bestimmt die Datenquelle. Dazu können in der Exportformatvorlage eine oder mehrere Datenquellen registriert werden. Diese Datenquellen liefern Informationen über die verfügbaren Datenfelder und müssen – je nach Datenquelle – konfiguriert werden. So muss einer Datenquelle, die Artikeldaten liefert, in der Regel ein Sortiment zugewiesen werden. Eine Datenquelle, die Strukturgruppen liefert, muss mit einem Strukturgruppensystem versehen werden.

Neben den eben erwähnten Pflichtparametern bringen viele Datenquellen auch optionale Parameter mit, wie z. B. die zusätzliche Filterung eines Artikelsortiments über ein Warengruppen- oder Struktursystem.

Standard- oder Vorgabewerte für Parameter sind in vielen Fällen sinnvoll und werden erzeugt, indem der Parameter änderbar ist und in der Formatvorlage einen Wert erhält, z. B. die als Standard verwendete Ausgabesprache. Sollen Parameterwerte noch nicht in der Exportformatvorlage belegt werden, so ist das möglich, indem sie als "änderbar" gekennzeichnet werden und somit im Exportprofil sicht- und änderbar sind. Um Parameter im Exportprofil zu verbergen, werden sie in der Exportformatvorlage auf "nicht änderbar" eingestellt – sie sind dann im Exportprofil nicht sichtbar. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass Pflichtparameter in jedem Falle einen Wert erhalten.

Welche Kombination aus Vorgabewerten und nicht änderbaren Parameterwerten Sie in Ihren Exportformatvorlagen verwenden, hängt natürlich immer von der Komplexität der Exportformatvorlagen und den konkreten Anforderungen ab.

Eine wichtige Möglichkeit zur Vereinfachung der Exportformatvorlagen und Exportprofile ist die Verwendung von Variablen. Diese werden ebenso wie Datenquellen in der Exportformatvorlage registriert und erhalten einen Namen und einen Datentyp. Variablen können selbst als Werte zur Konfiguration von Datenquellen verwendet werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn mehrere gleichartige Datenquellen jeweils identisch parametrisiert werden sollen.

Beispiel: In einer Exportformatvorlage werden drei Artikeldatenquellen verwendet, die alle dasselbe Artikelsortiment verwenden sollen. Im Exportprofil müssen nun drei Parameter mit demselben Wert eingestellt werden. Wird stattdessen eine Variable verwendet, so muss nur ein Parameterwert im Profil eingegeben werden.

13.1.3 Datenfelder, Funktionen, Kommentare

Nachdem die Datenquelle in der Formatvorlage registriert wurde, kann der Inhalt der Datenmodule bearbeitet werden. Dies ist in der Regel eine Kombination aus Text und Platzhaltern, die während des Exportvorganges durch konkrete Inhalte ersetzt werden. Solche Platzhalter können Datenfelder, Funktionen, Kommentare, Variablen oder Untermodule sein.

Welche Datenfelder verwendet werden können, hängt von der zugewiesenen Datenquelle ab: Eine Artikeldatenquelle stellt Artikeldatenfelder zur Verfügung, z. B. Artikelnummer, Artikelbezeichnung usw., eine Strukturgruppendatenquelle liefert Strukturgruppendatenfelder, z. B. Strukturgruppenname usw. Datenfelder können qualifizierbar sein; Sie kennen dies bereits von der Feldauswahl bei der Konfiguration der Artikeltabellen.

Zur Qualifizierung der Datenfelder können Sie Variablen benutzen. So können Sie z. B. zur Festlegung der Sprache für die sprachabhängigen Datenfelder zur Ausgabe einer Artikelliste eine Variable "Sprache" verwenden, die Sie zur Qualifizierung jedes sprachabhängigen Datenfeldes benutzen. Nun können Sie diese Artikelliste in jeder beliebigen Sprache exportieren, ohne Änderungen in der Exportformatvorlage machen zu müssen: Sie legen die Sprache im Exportprofil oder erst beim Start des Exportvorganges fest.

Die Werte von Variablen können ebenso ausgegeben werden wie Datenfeldinhalte.

Funktionen – genauer: Exportfunktionen – helfen Ihnen, die auszugebenden Daten in gewünschter Weise zu formatieren, auszuwerten oder zu bearbeiten. Es gibt zahlreiche spezielle Funktionen, die zur Erzeugung bestimmter Ausgabeformate unterstützen.

Kommentare helfen Ihnen, die Inhalte der Exportformatvorlagenmodule übersichtlich zu gestalten und zu erläutern. Die Kommentare werden beim Exportvorgang selbst nicht berücksichtigt.

Wenn Sie in Ihrer Exportformatvorlage Untermodule verwenden, markieren Sie mit diesem Platzhalter die logische Stelle, an welcher die Inhalte des Untermodules ausgegeben werden sollen. Die Verarbeitung von Untermodulen ist unter Prinzip des Exportvorgangs beschrieben. 287

13.1.4 Exportdateien

Ein Exportvorgang erzeugt in der Regel eine Datendatei. Werden Dateianhänge exportiert, so wird außerdem ein Multimedia-Archiv erstellt. Das Multimedia-Archiv enthält sämtliche Dateianhänge. Im Folgenden wird nur auf die Exportdatei 327 oder Datendatei eingegangen.

Je nach der Struktur der auszugebenden Daten können eine oder auch mehrere Exportdateien erzeugt werden. Für jede Datendatei können Sie den Namen, das Format und die Kodierung der Datei festlegen.

Zur Ausgabe der Daten in eine einzige Datei müssen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen. Wollen Sie mehrere Dateien erzeugen, so registrieren Sie jede einzelne Datei mit ihrem Namen, Format und Kodierung zunächst in der Exportformatvorlage und weisen dann jedem Formatvorlagenmodul seine Exportdatei zu. Eine dritte Möglichkeit ist, pro Datensatz eine Exportdatei erstellen zu lassen. In diesem Falle geben Sie statt dem Namen nur ein Dateinamenmuster an, mit dem während des Exportvorganges die konkreten Dateinamen erzeugt werden.

13.1.5 Einmaliger oder wiederholter Export

Exportvorgänge 346 laufen immer serverseitig ab. Bei der Durchführung eines Exports können Sie sich entscheiden, ob der Vorgang sofort, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder wiederholt ablaufen soll. Bei einem sofortigen Export können Sie zusätzlich die Exportdatei lokal speichern. Die Einstellungen und Exportdateien werden archiviert, das Exportprotokoll 353 kann in der Perspektive ***Prozessübersicht*** eingesehen werden. Die Exportdatei kann auch in der Perspektive ***Prozessübersicht*** in ein lokales Verzeichnis herunter geladen werden.

Zur Wiederholung serverseitiger Exportvorgänge können Sie die Anzahl der Wiederholungen und das Zeitintervall zwischen den Wiederholungen angeben, z. B. "jede Woche". Sie können aber auch ein Wiederholungsmuster verwenden, z. B. "jede zweite Woche am Montag".

13.1.6 Prinzip des Exportvorgangs

Im Folgenden wird das Prinzip erläutert, nach dem jeder Exportvorgang abläuft. Dabei ist es irrelevant, ob es sich um einen einmaligen oder wiederholten Export handelt oder ob eine oder mehrere Exportdateien erzeugt werden.

Die Formatvorlagenmodule in der obersten Ebene einer Exportformatvorlage – kurz: Hauptmodule – werden immer in ihrer Reihenfolge abgearbeitet.

Wurde dem Hauptmodul eine Datenquelle zugewiesen, so beschafft diese zunächst die Daten entsprechend ihrer Konfiguration. Dann wird der Modulinhalt für jeden Datensatz einmal abgearbeitet. Ein Modul ohne Datenquelle wird genau einmal ausgegeben.

Während der Abarbeitung eines Moduls werden die Platzhalter (Datenfelder, Variablen) innerhalb des Modultexts mit dem jeweils konkreten Inhalt ersetzt, Funktionen werden ausgewertet, Kommentare werden entfernt. Der daraus resultierende Text wird in die dem Modul zugewiesene Datei geschrieben, wobei Format und Kodierung berücksichtigt werden. Als Platzhalter gelten hier auch Verweise auf Untermodule. Für die Abarbeitung der Untermodule ist deren Reihenfolge in der Formatvorlage also irrelevant, ein Untermodul wird nur abgearbeitet, wenn es einen Verweis innerhalb eines Hauptmoduls auf dieses Untermodul gibt. Die Ausgabe eines Untermoduls verläuft analog zu der eines Hauptmoduls: Für jeden gefundenen Datensatz wird das Untermodul einmal abgearbeitet. Wurde kein Unterdatentyp zugewiesen, so wird das Modul einmal ausgegeben.

Im Anschluss an den eigentlichen Exportvorgang können Nachexportschritte ausgeführt werden, die nicht nur den Export der Dateianhänge vervollständigen, sondern auch weitere Operationen an der Exportdatei ermöglichen, z. B. das Kopieren bzw. Verschieben in ein anderes Verzeichnis oder die Validierung gegen eine DTD.

Eine besondere Rolle spielt der Export von Dateianhängen. Er besteht aus drei Schritten, die in der Exportformatvorlage beachtet werden müssen. Die Dateinamenanfrage beim Multimedia-Server muss aktiviert werden. Mit dem Aufruf der Exportfunktion **ExportMime** wird ein Dateianhang für den Export markiert, dessen Pfad und Name ist der Rückgabewert für diese Funktion und wird in der Exportdatei ausgegeben. Zuletzt muss der dazugehörige Nachexportschritt der Exportformatvorlage zugewiesen werden, um die Erzeugung des Multimedia-Archivs zu ermöglichen.

13.2 Einführungsbeispiele

Die folgenden Beispiele sollen Ihnen einen ersten Überblick zur Arbeit mit Exportformatvorlagen ermöglichen. Sie lernen:

- Wie Sie Exportformatvorlagen erstellen.
- Datenquellen anbinden und konfigurieren.
- Variablen und Exportfunktionen verwenden.
- Art, Namen und Format der Exportdateien festlegen.
- Die Daten exportieren und prüfen.

13.2.1 Einfache Exportformatvorlage erstellen mit Testexport

Was ist eine Exportformatvorlage?

Eine Exportformatvorlage ist eine wiederverwendbare Vorlage, die Module enthält, in der alle nötigen Informationen für den Export festgeschrieben werden:

Sie können Datenfelder auswählen. Wenn Sie nur eine bestimmte Teildatenmenge des Produktstammes exportieren möchten, können Sie ein Sortiment auswählen. Für jede Ausgabedatei werden Dateiformat, Zeichensatz, Dateiname und Verzeichnispfad festgelegt.


Eine Exportformatvorlage erstellen Sie durch das Anlegen einer neuen Exportformatvorlage oder durch Kopie einer bestehenden Exportformatvorlage.

Das folgende Beispiel eines Datenexports in eine kommaseparierte CSV-Datei führt Sie Schritt für Schritt von der Neuerstellung einer Exportformatvorlage über die Datenauswahl und Festlegung der Exportinhalte bis hin zur Durchführung des Exports.

Sie lernen in diesem Beispiel wie Sie

- eine Exportformatvorlage erstellen
- eine Datenquelle anbinden
- ein Modul anlegen
- den Moduleditor benutzen
- eine einfache Funktion zur Formatierung der Ausgabedaten anwenden
- einen Testexport durchführen


Sie möchten eine Liste mit Artikelnummern und Herstellern für eine Inventur exportieren. Die Inventurliste soll pro Artikel eine Zeile mit Artikelnummer, Herstellername und dem Text "Anzahl:" enthalten. Bei der Inventur wird per Hand die Anzahl der gezählten Artikel dahinter geschrieben. Als Trennzeichen zwischen den Daten wird ein Semikolon verwendet. Es handelt sich um eine reine Textdatei mit der Dateiendung "txt".



Artikelliste für die Inventur

Hierzu erstellen Sie eine Exportformatvorlage.

2. Öffnen Sie die Perspektive ***Exportformatvorlagen*** über **Perspektiven > Öffnen**.
3. Klicken Sie in der Menüzeile der Sicht ***Exportformatvorlage.***



Exportformatvorlagen bearbeiten

4. Geben Sie der Exportformatvorlage in der Sicht ***Eigenschaften*** den Namen "Artikelliste".
5. Wählen Sie im Listenfeld "Format" den Eintrag "TXT (Beliebiger Text)" aus.
6. Belassen Sie im Listenfeld "Encoding" den voreingestellten Eintrag "ISO-8859-1".
7. Geben Sie im Feld "Beschreibung" eine kurze Definition der Exportformatvorlage ein.
8. Der voreingestellte Verwendungszweck "Export (Standard)" genügt uns in diesem Fall.
9. Klicken Sie auf in der Sicht ***Exportformatvorlage***, um die neue Exportformatvorlage zu speichern.
   - Es öffnet sich der Dialog "Exportformatvorlage speichern unter…". Hier können Sie bei Bedarf noch einmal den Namen und die Beschreibung der Exportformatvorlage bearbeiten.
10. Klicken Sie auf **OK**.
    - Die Exportformatvorlage wird gespeichert.

13.2.1.1 Auswahl einer Datenquelle in der Exportformatvorlage

Zunächst müssen Sie eine Datenquelle auswählen, die die auszugebenden Artikeldaten zur Verfügung stellt.


Was ist eine Datenquelle?

Eine Datenquelle stellt in einer Exportformatvorlage bestimmte Datenfelder zur Verfügung. Welche Datenfelder auswählbar sind, hängt davon ab, welchen Datentyp und welche Unterdatentypen die Datenquelle hat. Zum Zeitpunkt des Exports beschafft die Datenquelle die zu exportierenden Daten.

Die Datenquelle kann durch Parameter noch näher bestimmt sein.


Beispiel: Die Datenquelle "Artikelliste" stellt u.a. das Datenfeld "Artikelnummer" und den Unterdatentyp "Attribute" zur Verfügung. Für den Parameter "Artikelsortiment" weisen Sie einen Eintrag aus der Liste der vorhandenen Sortimente zu.

1. Markieren Sie in der Sicht ***Exportformatvorlage*** den Wurzelknoten.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Eigenschaften**.
   - Es öffnet sich der Dialog "Eigenschaften der Exportformatvorlage".



Eigenschaften der Exportformatvorlage

3. Klicken Sie auf den Reiter "Datenquellen".
4. Klicken Sie unten auf **Neu...**.
   - Es öffnet sich das Dialogfenster "Neue Datenquelle auswählen".
5. Wählen Sie eine gewünschte Datenquelle aus dem Listenfeld aus. In diesem Beispiel ist "Artikelliste" ausgewählt.



Neue Datenquelle auswählen

6. Bestätigen Sie mit **OK**.
   - Eine Datenquelle ist nun der Formatvorlage zugewiesen und kann in Modulen verwendet werden.
7. Bearbeiten Sie die Parameter der Datenquelle.
8. Klicken Sie auf **OK**, um den Eigenschaften-Dialog zu schließen.

Hinweis: Komplexe Exportformatvorlagen benötigen unter Umständen mehr als eine Datenquelle. Fügen Sie aber nur so viele Datenquellen hinzu, wie Sie für die Anwendung einer Exportformatvorlage unbedingt benötigen.

13.2.1.2 Modul anlegen

Um die Datenquelle zu verwenden, benötigen Sie ein Modul. In einem Modul können Sie Dateninhalt, Text, Darstellungsform und das Dateiformat für Ihre Exportdatei festlegen.

Was ist ein Modul?

Der zu exportierende Dateninhalt ist in der Exportformatvorlage auf ein oder mehrere Module aufgeteilt. Ein Modul enthält Codes, mit dem beim Export die Exportdateien erzeugt werden. In einem Moduleditor können Sie den Modulcode bearbeiten. Sie können Text, Datenfelder und Funktionsaufrufe einfügen. Die Datenfeldinhalte können durch Funktionen, zum Beispiel durch Datums- und Zeichenformatfunktionen, bearbeitet werden.


Wenn Sie noch kein Modul haben, müssen Sie zunächst ein Modul anlegen. (Standardmäßig wird eine neue Exportformatvorlage immer mit einem Modul angelegt.)

1. Wählen Sie im Kontextmenü **Neues Modul**.
   - Es wird unter den Wurzelknoten ein Modul mit dem Namen "Neues Modul" angehängt.
2. Geben Sie dem Modul in der Sicht ***Eigenschaften*** den Namen "Datenmodul".
3. Klicken Sie auf in der Sicht ***Exportformatvorlage***, um die Änderungen zu speichern.

4.Nun müssen Sie für das Modul eine Datenquelle wählen. Markieren Sie den Modulknoten "Datenmodul".

Hinweis: Im Modul sind nur Datenquellen wählbar, die im Dialog "Eigenschaften der Exportformatvorlage" unter dem Reiter "Datenquellen" bereits zur Verfügung gestellt wurden.

5.Wählen Sie in der Sicht ***Eigenschaften*** Ihre Datenquelle aus. Hier im Beispiel wird die Datenquelle "Artikelliste" ausgewählt.



Datenquelle auswählen

Hinweis: Der Datentyp wird automatisch mit ausgewählt, da eine Datenquelle genau einen Datentyp hat. Hier im Beispiel ist das der Datentyp "Artikel". (Mehrere Unterdatentypen können vorhanden sein.)

13.2.1.3 Modul bearbeiten

Um den Code für das Modul zu bearbeiten, müssen Sie den Moduleditor öffnen. Jedes Modul hat seinen eigenen Moduleditor, der wiederum seine eigene Sicht hat.


1.Doppelklicken Sie auf den Modulknoten.

⇨ Es öffnet sich der Moduleditor.

2.Wechseln Sie in den Moduleditor bzw. die Sicht ***Datenmodul***.

3.Drücken Sie die STRG- und Leertaste.

⇨ Es öffnet sich der Eingabe-Assistent.




Eingabe-Assistent

4. Wählen Sie den Eintrag **& Datenfeld** mit der Maus oder per Navigation den Pfeiltasten (nach oben/nach unten) aus.
5. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.
   - Es wird ein **{&** eingefügt, das Präfix für ein Datenfeld.


> Was ist ein Datenfeld?
>
> Ihr Produktstamm enthält Datenobjekte (Datensätze), die von einem bestimmten Datentyp sind, z. B. vom Datentyp "Artikel". Ein Datentyp stellt Datenfelder für Dateninhalte zur Verfügung,
> z. B. hat der Datentyp "Artikel" die Datenfelder "Artikelnummer", "Hersteller" usw.

6. Drücken Sie erneut die STRG- und Leertaste.
   - Es öffnet sich der Eingabe-Assistent zur Auswahl eines Datenfeldes.
7. Um ein Listenfeld auszuwählen, navigieren Sie mit der Maus oder den Pfeiltasten zum gewünschten Datenfeld. Sie können auch die ersten Buchstaben des Datenfeldnamens eingeben, um es schneller zu finden.



Eingabe-Assistent zur Auswahl von Datenfeldern

8. Mit einem Mausklick oder durch Drücken der Eingabetaste wird das Feld eingefügt. Hier im Beispiel wird das Feld **Artikel-Nr.** verwendet.
9. Setzen Sie ein Semikolon ";". Dieses dient als Datenfeldtrenner.
10. Wählen Sie ein zweites Datenfeld – hier "Hersteller" – auf die gleiche Weise aus.
11. Geben Sie wieder ein Semikolon ";" als Trennzeichen ein.
12. Sie geben abschließend noch einen Text ein. Im Beispiel lautet dieser Text "Anzahl:". In der Inventurliste kann der Inventurhelfer per Hand die Artikelanzahl dahinter schreiben.



Zwei Datenfelder und eine Spalte mit reinem

13. Setzen Sie einen Zeilenumbruch durch Drücken der Eingabetaste.
14. Klicken Sie auf in der Sicht ***Exportformatvorlage***, um die Änderungen zu speichern.

> Hinweis: Ein Zeilenumbruch nach einer Modulzeile mit Datenfeldern ist notwendig, damit jeder Datensatz in der Exportdatei in einer neuen Zeile steht. Anderenfalls würden die Datensätze in einer einzigen langen Zeile der Exportdatei stehen.

13.2.1.4 Testexport

Sie führen jetzt einen Export durch. Am schnellsten und einfachsten ist dies mit einem Testexport möglich.

Was unterscheidet ein Testexport von einem normalen Export?

Beim Testexport wird automatisch temporär ein Exportprofil für die Dauer des Exportes erzeugt, das die in Bearbeitung befindliche Exportformatvorlage benutzt. Wird über das Kontextmenü der Befehl **Exportieren...** ausgeführt, muss ein permanent gespeichertes, vorhandenes Exportprofil verwendet werden.

Solange Sie an der Erstellung bzw. Korrektur einer Exportformatvorlage arbeiten, bietet Ihnen der Testexport den Vorteil, nicht in eine andere Sicht für die Durchführung des Exports wechseln zu müssen. Wurde die Exportformatvorlage vervollständigt, kann sie über ein Exportprofil verwendet werden, ohne sie explizit zu öffnen.

1. Klicken Sie auf in der Sicht ***Exportformatvorlage***.
   - Es öffnet sich der Assistent "Exportprofil exportieren" mit dem ersten Schritt "Konfiguration der Exportparameter".


Was ist ein Exportparameter?

Exportparameter sind Variablen oder Parameter der Exportformatvorlage. Die vordefinierten Werte dieser Exportparameter können sowohl im Exportprofil als auch beim Exportieren verändert werden.

Parameter – genauer: Datenquellen-Parameter – spezifizieren die verwendeten Datenquellen näher und werden in den Eigenschaften der Exportformatvorlage definiert.

Variablen sind Platzhalter für Werte eines jeweils festgelegten Datentyps, z. B. eine Sprache oder eine Zeichenkette. Wie die Parameter werde sie in den Eigenschaften der Exportformatvorlage definiert.


2. Wählen Sie ein Artikelsortiment aus. Dies ist ein Exportparameter, der in der Exportformatvorlage bei den Datenquellen-Eigenschaften angelegt ist.



Parameter im Exportprofil

3. Klicken Sie auf **Weiter**.
   - Sie kommen zum Schritt "Ausgabeziel auswählen".
4. Belassen Sie die Ausführung auf "Sofort exportieren".


5. Für diesen Export kann die Option "Exportdatei(en) lokal speichern" verwendet werden. Sie können die Exportdatei aber auch über die Perspektive ***Prozessübersicht*** herunterladen.



Name und Pfad der Ausgabedatei

6. Wenn Sie die Exportdateien lokal speichern wollen, kontrollieren Sie, ob Pfad und Dateiname korrekt gewählt sind.
   - Wenn Sie diese ändern möchten, klicken Sie auf ...
   - Wählen Sie einen anderen Pfad oder Dateinamen aus.
7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
   - Ihre Daten werden exportiert.

Sie können den Export in der Sicht ***Prozessübersicht*** überwachen. Das Ergebnis des Beispieles ist in der folgenden Abbildung dargestellt.



Ausgabedatei


13.2.1.5 Ausgabedaten formatieren

Die Daten in der ausgegebenen Textdatei sind nun vollständig, aber nicht optimal formatiert. Um die Lesbarkeit zu verbessern, sollen die Herstellernamen jeweils die gleiche Anzahl Zeichen einnehmen: An kürzere Namen werden Leerzeichen angehängt. Über die Herstellernamen der Beispieldaten ist bekannt, dass sie nicht länger als 25 Zeichen sind.

1. Wechseln Sie in den Moduleditor.
2. Platzieren Sie den Cursor vor das Datenfeld des Herstellernamens.
3. Öffnen Sie den Eingabe-Assistenten mittels STRG- und Leertaste.


4. Wählen Sie den Eintrag **? Funktion**.
   - Im Moduleditor erscheint **{?** als Kennzeichnung für eine Funktion.
5. Um die benötigte Funktion einzufügen, öffnen Sie erneut den Eingabe-Assistenten mittels STRG- und Leertaste.
   - Es wird die Liste der verfügbaren Funktionen angezeigt. Durch Eingabe der ersten Buchstaben der gewünschten Funktion können Sie die angezeigte Liste einschränken.
6. Wählen Sie die Funktion **FillRight.**
7. Ergänzen Sie die Parameter der Funktion:
   - Zeichenkette: Dies ist der Herstellername, also das Datenfeld **{&Artikel.Hersteller}**.
   - Länge: Hier geben Sie die Zahl **25** ein, da alle Herstellernamen auf die Länge von 25 Zeichen ergänzt werden sollen.
   - Zeichen: Die Herstellernamen sollen mit einem Leerzeichen aufgefüllt werden, es wird also " " als dritter Parameter angegeben.

Der Inhalt des Moduls sieht jetzt so aus:



Funktion zur Formatierung des Herstellernamens

Führen Sie nach dem Speichern der Exportformatvorlage erneut einen Testexport aus. Die erzeugte Datei enthält nun wie gewünscht die formatierten Herstellernamen.



Ausgabe mit Formatierung

13.2.2 Qualifizierbare Datenfelder und Exportprofil

Sie lernen in diesem Beispiel wie Sie in der Exportformatvorlage

- ein Modul für eine Kopfzeile erstellen
- ein Modul für die Ausgabe von Daten erstellen
- zu qualifizierende Datenfelder benutzen
- eine Variable verwenden

> Hinweis: Im Modul sind nur Datenquellen wählbar, die im Dialog "Eigenschaften der Exportformatvorlage" im Reiter "Datenquellen" bereits zur Verfügung gestellt wurden.

13.2.2.1 Der Plan für die Ausgabedaten

Sie planen den Export von bestimmten Artikeldaten und -attributen. Dazu benötigen Sie die Artikelnummer, die deutsche und englische Kurzbeschreibung, das Gewicht (genauer: den Wert des

Attributs "Gewicht") und den Benutzer, der die Daten exportiert. Das gewünschte Ergebnis ist in der Abbildung unten dargestellt. Die erste Zeile in der Exportdatei enthält die Spaltenüberschriften, alle weiteren Zeilen stellen die Artikeldaten (die Datensätze) dar. Die Spalten werden jeweils durch ein Semikolon getrennt. Das Ausgabeformat soll CSV sein, da Sie eine kommaseparierte Datei wünschen.

Tipp: Bei der Planung einer CSV-Ausgabe-Datei sollten Sie berücksichtigen, dass die Dateien oft sehr groß sind und maschinell weiterverwendet werden, z. B. weil Sie mit der CSV-Datei eine Schnittstelle definieren, über die mit einem anderen System Daten ausgetauscht werden. Um die gemeinsamen Rahmenbedingungen für die CSV-Definition abzugrenzen, kann Ihnen die Lektüre über CSV-Standards hilfreich sein (http://tools.ietf.org/html/rfc4180).

Artikelnummer	Kurzbeschreibung (Deutsch)	Kurzbeschreibung (Englisch)	Gewicht	Benutzer
ER 123-77-03	Schlitz-Schraubendr. 3,5 x 75 mm	slotted screwdriver 3.5 x 75 mm SoftFinish with Hexagonal shoulder	0,25	Dokumentation
ER 123-77-02	Schlitz-Schraubendr. 3 x 150 mm	slotted screwdriver 3 x 150 mm square handle	0,25	Dokumentation
ER 123-77-04	Schlitz-Schraubendr. 3x 80mm Soft	slotted screwdriver 3 x 80 mm SoftFinish	0,25	Dokumentation
ER 123-77-05	Schlitz-Schraubendr. 3x100mm Soft	slotted screwdriver 3 x 100 mm SoftFinish	0,25	Dokumentation
ER 123-55-01	MicroF.Kreuzschlitzschra. PH1x 80	crosspoint screwdriver PH 1 x 80mm MicroFinish	0,25	Dokumentation
ER 123-77-01	Schlitz-Schraubendr. 2x 65mm Soft	slotted screwdriver 2 x 65 mm SoftFinish	0,2	Dokumentation
ER 123-33-73	Kreuzschlitz-Winkel- PZ 1 + 2 DIN 5	crosspoint angle screwdriver PZ 1 +2 DIN 5208	20	Dokumentation

Ausgabedatei mit Spaltenüberschriften

13.2.2.2 Exportformatvorlage erstellen

1. Legen Sie eine neue Exportformatvorlage an
2. Benennen Sie diese "Beschreibungen".
3. Wählen Sie in der Sicht ***Eigenschaften*** das Format CSV aus. Dadurch wird Ihre Datei als kommaseparierte Datei an der Dateiendung CSV erkannt.
4. Wählen Sie in den "Eigenschaften der Exportformatvorlage" die gewünschte Datenquelle aus. Hier wird die Datenquelle "Artikelliste" ausgewählt.

13.2.2.3 Modul mit Kopfzeile für die Exportdatei erstellen


Ihre Exportdatei soll eine Kopfzeile mit Spaltenüberschriften enthalten. Für diesen Zweck wird ein eigenes Modul benötigt. Dieses muss an oberster Stelle stehen, da beim Export die Module von oben nach unten abgearbeitet werden.

Hinweis: Keine Datenquelle in einem Kopfzeilen-Modul auswählen!

Greift ein Modul beim Export auf eine Datenquelle zu, wird das Modul so oft abgearbeitet, wie Datensätze vorhanden sind. In der Exportdatei würden genauso viele Kopfzeilen wie Datensätze stehen. Eine Kopfzeile mit Spaltenüberschriften soll aber nur einmal ausgegeben werden!

1. Legen Sie ein neues Modul an.
2. Benennen Sie es "Kopfzeile".
3. Doppelklicken Sie auf das Modul, um den Modul-Editor zu öffnen.
4. Geben Sie die Spaltenüberschriften für Artikelnummer, Kurzbeschreibung (Deutsch), Kurzbeschreibung (Englisch), Gewicht und Benutzer ein und trennen Sie diese jeweils mit einem Semikolon.

5.Nach der letzten Spaltenüberschrift wird ein Zeilenumbruch benötigt. Geben Sie diesen mit der Eingabetaste ein.



Modul für die Kopfzeile

Achtung: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Spaltenüberschriften selbst kein Trennzeichen enthalten – in diesem Beispiel also ein Semikolon. Die weitere Verwendungsmöglichkeit der Datei wäre dadurch eingeschränkt.

Dieses Modul enthält nur statischen Text und benötigt daher keine Datenanbindung, also keine Datenquelle.

13.2.2.4 Modul für die Datenausgabe erstellen

Jetzt fertigen Sie ein Modul für die Ausgabe der Artikeldaten in Ihrer Exportdatei an.

1.Legen Sie ein zweites Modul unter dem Wurzelknoten an.

2.Geben Sie ihm den Namen "Artikelbeschreibung".

3.Wählen Sie die Datenquelle "Artikelliste" für das Modul aus. Der Datentyp "Artikel" wird automatisch mit ausgewählt.

4.Es folgt die Auswahl der Datenfelder. Wählen Sie zunächst das Datenfeld "Artikel-Nr.".

5.Dahinter setzen Sie ein Semikolon ";".

6.Als nächstes werden Sie ein qualifizierbares Datenfeld auswählen.

13.2.2.5 Qualifizierbares Datenfeld verwenden

Als nächstes verwenden Sie ein qualifizierbares Datenfeld. Ein qualifizierbares Datenfeld erfordert die Angabe von mindestens einem präzisierenden Merkmal. Ein typisches Beispiel ist das Feld "Kurzbeschreibung", dessen präzisierendes Merkmal die Sprache ist, da die Kurzbeschreibung in vielen verschiedenen Sprachen gespeichert sein kann.


Was ist ein qualifizierbares Datenfeld?

Ein qualifizierbares Datenfeld besitzt eine oder mehrere Eigenschaften, denen jeweils ein Wert aus einer Werteliste frei zuordenbar ist. Der erzeugte Datenfeldname setzt sich zusammen aus dem Feldnamen und dem gewählten Wert, zum Beispiel "Kurzbeschreibung (Deutsch)". Der Eigenschaftswert ist in diesem Fall "Deutsch".

Da ein qualifizierbares Datenfeld mehrmals unterschiedlich qualifiziert werden kann, beispielsweise "Kurzbeschreibung (Deutsch)", "Kurzbeschreibung (Englisch)", können so einfache Sprachvergleiche – z. B. für Übersetzer – vorbereitet werden.

1.Wählen Sie das zu qualifizierende Datenfeld "Kurzbeschreibung (Deutsch)". Ein solches hat in der Regel einen Wert in runden Klammern im Namen, z. B. "(Deutsch)".

⇨ Es öffnet sich ein Dialogfeld mit Eigenschaften und den möglichen Eigenschaftswerten. Die Eigenschaft "Sprache" wird mit dem voreingestellten Wert "Deutsch" qualifiziert. Wenn Sie mit Versionen arbeiten, geben Sie zusätzlich noch die gewünschte Version an.



Qualifizierbares Datenfeld

2. Legen Sie eine Ersatzsprache fest, falls in der gewünschten Sprache kein zutreffender Eintrag vorhanden sein soll.
3. Übernehmen Sie den Vorgabewert, indem Sie auf **OK** klicken.
   ⇨ Das Datenfeld "Kurzbeschreibung (Deutsch)" wird in die Editor-Zeile eingefügt.
4. Setzen Sie dahinter ein Semikolon ";" als Datenfeldtrenner.
5. Wählen Sie noch einmal das Datenfeld "Kurzbeschreibung".
6. Weisen Sie der Eigenschaft "Sprache" den Wert "Englisch" durch Auswahl im Listenfeld zu.
7. Bestätigen Sie mit Klick auf **OK**.
8. Setzen Sie dahinter ein Semikolon ";" als Datenfeldtrenner.


13.2.2.6 Artikelattribute ausgeben

Als nächstes wird ein Datenfeld benutzt, das den Wert eines Artikelattributs enthält.

Neben den von vornherein fest benannten Artikeldatenfeldern wie Artikelnummer, Kurzbezeichnung usw. können weitere Artikelattribute vorhanden sein. Jedes dieser Attribute hat einen Namen, einen Wert, eine Beschreibung und weitere Daten.


Im Unterschied zu den bisher verwendeten Datenfeldern muss bei der Ausgabe von Artikelattributen zunächst das Attribut selbst ausgewählt werden, zu dem die Informationen exportiert werden sollen.

1. Wählen Sie das Datenfeld "Attributswert (Name wählbar, Deutsch, DEFAULT)" über den Eingabe-Assistenten aus.
   ⇨ Es öffnet sich daraufhin das entsprechende Eigenschaftsfenster.



Datenfeld mit einer wählbaren Eigenschaft

2. Im Beispiel belassen Sie die Eigenschaft "Sprache des Wertes" auf Deutsch.
3. Legen Sie als Ersatzsprache Englisch fest, falls in Deutsch kein zutreffender Eintrag vorhanden sein soll.
4. Markieren Sie im Feld "Eigenschaft" den Eintrag "Attributsname (Schlüssel)".
5. Setzen Sie den Cursor in das Listenfeld "Wert".
6. Drücken Sie die STRG- und Leertaste oder die F3-Taste.
   - Es wird eine Liste mit den frei wählbaren Attributen angezeigt. Die Liste enthält sämtliche im System hinterlegten Attributsschlüssel.
7. Wählen Sie das Attribut "Gewicht" aus, indem Sie diese mit der Maus anklicken.
8. Bestätigen Sie mit **OK**.
9. Setzen Sie im Editor ein Semikolon ";" hinter den Datenfeldeintrag. Im Beispiel heißt dieser **{&Artikel.Attributswert von Gewicht (Deutsch, DEFAULT)}**.



Module "Kopfzeile" und "Artikelbeschreibung"

13.2.2.7 Variable erstellen

Schließlich verwenden Sie noch eine Variable. Sie soll den Namen "Benutzer" tragen.


Was ist eine Variable im Exportmodul?

Eine Variable ist von einem bestimmten Datentyp, der die möglichen Werte bestimmt. Wählt man z. B. den Datentyp "Zeichenkette", hat man eine Variable, in die man beliebigen Text - genauer gesagt: beliebige Zeichen - eingeben kann.

Bei einer Variablen mit dem Datentyp "Sprache" ist der Wert aus einer Werteliste wählbar, z. B. "Deutsch", "Englisch", "Französisch", "Portugiesisch (Brasilien)" oder "Spanisch", je nachdem, welche Sprachen bei Ihnen konfiguriert sind. Diese Werte sind vordefiniert. Sie können ausschließlich aus der vorgegebenen Werteliste auswählen, aber nicht einen eigenen Wert, beispielsweise "Griechisch", selbst definieren. Falls eine Variable keinen Eintrag für die eingestellte Sprache aufweist, können Sie hier eine Standard-Ersatzsprache definieren, deren Wert dann das Feld befüllt.

Damit Sie eine Variable in einem Modul verwenden können, müssen Sie die Variable zunächst in der Exportformatvorlage anlegen.

1. Öffnen Sie im Dialog "Eigenschaften der Exportformatvorlage" den Reiter "Variablen".
2. Legen Sie mit **Neu...** eine Variable an.
3. Im Dialogfenster "Neue Variable" geben Sie der Variablen den Namen "Benutzer".
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Belassen Sie den voreingestellten Datentyp auf "Zeichenkette".
6. Belassen Sie ebenso die Häkchen bei den Optionen "Pflichtwert" und "Änderbar". Ersterer verlangt zwingend die Eingabe eines Namens beim Export und letztere erlaubt die Änderung des Wertes für einzelne Exporte.
7. Klicken Sie auf **OK**, um den Dialog "Eigenschaften der Exportformatvorlage" zu schließen.



Anlegen einer Variablen in der Exportformatvorlage

Hinweis: Geben Sie zusätzlich eine Beschreibung im Feld "Hinweis" an. Zum Einen kommen Sie damit einer minimalen Dokumentationspflicht nach, zum Anderen wird der Text beim Export als Tooltip angezeigt und kann so den Benutzer unterstützen, den Sinn des einzugebenden Werts zu verstehen.

Wenn Sie im Feld "Wert" bereits einen Text eingegeben haben, dient dieser als Vorgabewert.

Im Folgenden wird die Variable im Modul ausgewählt und verwendet.

1. Kehren Sie zum Modul "Artikelbeschreibung" zurück.
2. Setzen Sie den Cursor hinter das letzte Datenfeld bzw. dem letzten Semikolon.
3. Drücken Sie die STRG- und Leertaste.
   - Es öffnet sich der Eingabe-Assistent.
4. Wählen Sie **%Variable**.
   - Es wird das Präfix **{%** für Variable eingefügt.
5. Drücken Sie nochmals die STRG- und Leertaste.
   - Die Variable wird sogleich eingefügt. Sie müssen an dieser Stelle die Variable nicht explizit auswählen, da bislang nur eine Variable in der Exportformatvorlage vorhanden ist.
6. Fügen Sie hinter das letzte Datenfeld mit der Eingabetaste einen Zeilenumbruch ein, so dass jeder Datensatz in einer neuen Zeile beginnt.
7. Klicken Sie auf in der Sicht ***Exportformatvorlage***, um die Exportformatvorlage zu speichern.

13.2.2.8 Exportprofil erstellen


Sie möchten den Export mit Hilfe eines Exportprofils durchführen (also keinen Testexport). Für einen Export wird immer ein Exportprofil benötigt. Im ersten Beispiel wurde mit einem Testexport gearbeitet, bei dem das Exportprofil automatisch erzeugt wird; dieses existiert aber nur temporär. Jetzt möchten Sie ein Exportprofil erstellen, das gespeichert wird und das Sie wiederverwenden können.

Was ist ein Exportprofil?

Ein Exportprofil ist das zu exportierende Gesamtobjekt. Ein Exportprofil verwendet eine Exportformatvorlage und hat eine Schnittstelle zu deren Exportparametern.

Sowohl bei der Erstellung als auch beim Export über das Exportprofil können die in der Exportformatvorlage voreingestellten Werte der Exportparameter verändert werden, sofern dies in der Exportformatvorlage erlaubt wurde.

1. Wählen Sie im Sichtenmenü den Eintrag **Neues Exportprofil**.
   - Es öffnet sich der Assistent "Neues Exportprofil". Da ein Exportprofil immer auf einer Exportformatvorlage basiert, muss diese zunächst ausgewählt werden.



Auswahl der Exportformatvorlage


2. Ist die zuvor erstellte Formatvorlage noch geöffnet, wird diese automatisch in das entsprechende Feld übernommen.

   Sonst klicken Sie auf [...] hinter dem Eingabefeld "Formatvorlage".

   ⇨ Es öffnet sich ein Dialog zur Auswahl einer Exportformatvorlage.

3. Wählen Sie die zuvor bearbeitete Exportformatvorlage "Beschreibungen" aus.
4. Automatisch wird dem Profil der gleiche Name wie der Exportformatvorlage gegeben. Diesen können Sie im Feld "Profilname" ändern, wenn Sie möchten. Hier im Beispiel heißt der Exportprofilname ebenfalls "Beschreibungen" wie die Exportformatvorlage.
5. Darunter befindet sich noch das Feld "Profilbeschreibung". Automatisch steht hier schon ein Beschreibungstext. Diesen können Sie ändern oder erweitern.
6. Klicken Sie auf **Weiter**. Im nächsten Schritt können Sie die Werte für die Exportparameter auswählen.

Hinweis: Sollte Ihre Formatvorlage Fehler oder Warnungen haben, kommt hier ein Zwischendialog mit dem Hinweis darauf. Es stehen Ihnen dann zwei Alternativen zur Auswahl: Sie können Fehler und Warnungen ignorieren und zum nächsten Schritt weitergehen. Sie können aber auch abbrechen, um zuerst die Ursachen zu beheben.



Auswahl bzw. Eingabe der


7. Wählen Sie aus den Listenfeldern die gewünschten Parameterwerte aus bzw. geben Sie Werte in die Eingabefelder ein. Im Beispiel ist beim Parameter "Artikelsortiment" das Artikelsortiment "Export-Sortiment" gewählt. In die Variable "Benutzer" schreiben Sie Ihren Namen hinein.
8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

- Ein Info-Dialog teilt Ihnen mit, dass das Exportprofil erfolgreich angelegt worden ist.

13.2.2.8.1 Exportieren

Nach Erstellung einer Exportformatvorlage und eines Exportprofils haben Sie alle Vorbereitungen getroffen, um Ihre Daten zu exportieren.

1. Wählen Sie im Sichtenmenü den Eintrag **Exportieren...**.
   - Es öffnet sich ein Dialog zur Auswahl eines Exportprofils.
2. Wählen Sie das soeben erstellte Exportprofil aus. Hier im Beispiel ist es das Exportprofil "Beschreibungen".
3. Es wird der Dialogschritt "Konfiguration der Exportparameter" geöffnet. Die Werte für die Exportparameter haben Sie bereits im Exportprofil eingestellt. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen noch einmal zu verändern.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
   - Der Dialogschritt "Ausgabeziel auswählen" wird geöffnet.
5. Belassen Sie "Sofort exportieren".



Ausgabeziel wählen

6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
   - Der Export wird durchgeführt, Sie können den Vorgang in der Perspektive ***Prozessübersicht*** überwachen und dort die Exportdatei herunterladen.

13.2.2.8.2 Ergebniskontrolle der Exportdateien

Öffnen Sie Ihre Exportdateien und kontrollieren Sie, ob diese das gewünschte Ergebnis haben.

Artikelnummer	Kurzbeschreibung (Deutsch)	Kurzbeschreibung (Englisch)	Gewicht	Benutzer
ER 123-77-03	Schlitz-Schraubendr. 3,5 x 75 mm	slotted screwdriver 3.5 x 75 mm SoftFinish with Hexagonal shoulder	0,25	Dokumentation
ER 123-77-02	Schlitz-Schraubendr. 3 x 150 mm	slotted screwdriver 3 x 150 mm square handle	0,25	Dokumentation
ER 123-77-04	Schlitz-Schraubendr. 3x 80mm Soft	slotted screwdriver 3 x 80 mm SoftFinish	0,25	Dokumentation
ER 123-77-05	Schlitz-Schraubendr. 3x100mm Soft	slotted screwdriver 3 x 100 mm SoftFinish	0,25	Dokumentation
ER 123-55-01	MicroF.Kreuzschlitzschra. PH1x 80	crosspoint screwdriver PH 1 x 80mm MicroFinish	0,25	Dokumentation
ER 123-77-01	Schlitz-Schraubendr. 2x 65mm Soft	slotted screwdriver 2 x 65 mm SoftFinish	0,2	Dokumentation
ER 123-33-73	Kreuzschlitz-Winkel- PZ 1 + 2 DIN 5	crosspoint angle screwdriver PZ 1 +2 DIN 5208	20	Dokumentation

Ausgabedatei in einem Tabellenkalkulationsprogramm

Im Beispiel haben Sie eine kommaseparierte Datei mit der Dateiendung ".csv" erzeugt. Diese können Sie in einem Texteditor oder in einer Tabellenkalkulation öffnen beziehungsweise in eine Datenbank importieren.

Hinweis: Kleine Fehler können eine große Wirkung haben!

Z. B. bewirkt ein fehlender Zeilenumbruch, dass Daten statt in der nächsten Zeile in einer einzigen Zeile hintereinander stehen.

Exportierte Texte können Sonderzeichen, Semikolons oder Hochkommata enthalten, z. B. Durchmesser A 3/8"; Ø B ¼". Eine solche Angabe kann die korrekte Weiterverarbeitung als CSV-Datei einschränken. Überlegen Sie sich geeignete Verfahren, wie Sie mit solchen Sonderfällen umgehen (vgl. auch http://tools.ietf.org/html/rfc4180).

13.2.3 Untermodule und mehrere Exportdateien verwenden

Sie lernen, wie Sie mehrere Exportdateien ausgeben können und wie Untermodule angelegt und verwendet werden. Sie möchten Artikeldaten exportieren. Die auszugebenden Artikeldaten können in eine einzige Ausgabedatei exportiert werden, da pro Artikelnummer nur ein Datensatz erstellt wird. Außerdem möchten Sie noch Attribute zu den Artikeldaten ausgeben. Es gibt allerdings mehrere Attributdaten zu einer Artikelnummer. Diese sollten der Übersichtlichkeit wegen in eine zweite Datei ausgegeben werden.

1. Legen Sie die Exportformatvorlage "Artikelkartei" an.
2. Legen Sie in den Eigenschaften der Exportformatvorlage im Reiter "Datenquellen" die Datenquelle "Artikelliste" für Ihre Exportformatvorlage an.

13.2.3.1 Mit mehreren Exportdateien arbeiten

Um mehrere Exportdateien zu erzeugen, muss diese Option zunächst in den Eigenschaften der Exportformatvorlage aktiviert und definiert werden:


1. Öffnen Sie die Eigenschaften der Exportformatvorlage.
2. Öffnen Sie den Reiter "Dateiverwaltung".
3. Aktivieren Sie die Option "Erweiterte Optionen", indem Sie ein Häkchen setzen.
4. Klicken Sie auf **Neue Datei**.
5. Benennen Sie die Datei "Artikeldaten".
6. Wählen Sie das Format CSV.

7.Klicken Sie erneut auf **Neue Datei**.

8.Benennen Sie die zweite Exportdatei "Artikelattribute".

9.Wählen Sie das Format CSV.

10.Bestätigen Sie mit **OK**.



Mehrere Ausgabedateien definieren

13.2.3.2 Mehrere Kopfzeilen erstellen

1.Erstellen Sie das Modul "Kopfzeile Artikeldaten".

2.Wählen Sie als Exportdatei in der Sicht ***Eigenschaften*** "Artikeldaten" aus.

3.Schreiben Sie die Spaltenüberschriften, getrennt durch Semikolon. Die Kopfzeile im Beispiel lautet "Artikelnummer; Hersteller; Kurzbeschreibung (Deutsch); letzte Änderung".

4.Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Zeilenumbruch zu erzeugen.

5.Erstellen Sie das Modul "Kopfzeile Artikelattribute".

6.Wählen Sie als Exportdatei in der Sicht ***Eigenschaften*** "Artikelattribute".

7.Schreiben Sie die Spaltenüberschriften. Die Kopfzeile im Beispiel lautet "Artikelnummer", "Attributsname" und "Attributswert".

8.Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Zeilenumbruch zu erzeugen.

13.2.3.3 Modul für die Ausgabe der Artikeldaten

Das Modul für die Ausgabe der Artikeldaten wird im Wesentlichen genauso erstellt wie in den Vorgängerbeispielen auch. Da es zwei Exportdateien in der Exportformatvorlage gibt, muss die Exportdatei explizit ausgewählt werden.

1.Legen Sie das Modul "Artikeldaten" an.

2.Wählen Sie als Exportdatei in der Sicht ***Eigenschaften*** "Artikeldaten" aus.

3. Wählen Sie die Datenquelle; im Beispiel ist das die "Artikelliste". Automatisch wird der Datentyp, hier "Artikel", mit ausgewählt.
4. Öffnen Sie den Modul-Editor.
5. Setzen Sie die Datenfelder. Hier im Beispiel sind das die Felder "Artikel-Nr.", "Hersteller", "Kurzbeschreibung (Deutsch)" und "Letzte Änderung".
6. Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Zeilenumbruch zu erzeugen.

13.2.3.4 Artikelattribute

Im Product 360 Desktop gibt es Strukturgruppenmerkmale und Artikelattribute. Artikel, die der gleichen Strukturgruppe zugeordnet sind, sind in der Regel so ähnlich, dass sie auch über ähnliche Eigenschaften verfügen. Daher sind in einigen Klassifikationssystemen den Strukturgruppen feste Merkmale zugeordnet. Die Liste der Merkmale, die einer bestimmten Gruppe zugeordnet ist, kann dazu beitragen, dass Artikel besser miteinander verglichen werden können.

Daneben können Artikel auch sogenannte "freie" Attribute haben, die direkt über den betreffenden Artikel gepflegt werden. Außerdem kann ein Artikelattribut eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie im Product 360 Desktop-Handbuch.

Um Attributdaten auszugeben, müssen zu jedem Artikel null bis mehrere Datensätze mit verschiedenen Attributen ausgegeben werden. Diese Attribut-Datensätze werden sinnvollerweise in eine eigene Datei geschrieben; der Bezug zum Artikeldatensatz wird über die Artikelnummer hergestellt. So werden z. B. für den Artikel "ER-129-09-19" die Artikelattribute "Messbereich", "Messschenkellänge" und "Gewicht" ausgegeben.



Artikelnummer	Hersteller	Kurzbeschreibung (Deutsch)	Letzte Änderung
ER 123-09-19	Erstein AG	Werkstatt-Messschieber 800 mm Messschenkel 15	17.07.2007 13:35
ER 123-22-38	Erstein AG	Messschieber 200 mm mit Schnellverstellung	19.06.2007 14:47

Artikelnummer	Attributsname	Attributswert
ER 123-09-19	Messbereich	800
ER 123-09-19	Messschenkellänge	150
ER 123-09-19	Gewicht	2,3
ER 123-22-38	Durchmesser	0,5
ER 123-22-38	Gewicht	140
ER 123-22-38	Messbereich	200
ER 123-22-38	Messschenkellänge	60

Attribute werden über die Artikelnummer referenziert

13.2.3.5 Untermodul erstellen


Für die Ausgabe der Artikelattribute wird ein Untermodul angelegt.

1. Markieren Sie das Modul "Artikeldaten".
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Neues Untermodul**.
   - Ein Untermodul wird unterhalb des Moduls angelegt.
3. Benennen Sie das Untermodul "Artikelattribute".
4. Wählen Sie in den Moduleigenschaften die Exportdatei "Artikelattribute" aus.

Hinweis: Die Datenfelder eines Untermoduls erhalten ihre Daten von derselben Datenquelle wie das Modul, unter dem sie sich befinden. Deshalb steht in den Eigenschaften des Untermoduls bereits die Datenquelle zur Verfügung wie im Beispiel die Datenquelle "Artikelliste".

Der Datentyp, genau genommen der Unterdatentyp, muss im Untermodul ausgewählt werden. Eine Datenquelle hat genau einen Datentyp, der in einem Modul verwendbar ist, und null bis mehrere Unterdatentypen, die in einem Untermodul verwendet werden können. Im Modul ist der Datentyp vorbestimmt, da mit der Datenquelle der Datentyp feststeht. Im Untermodul sind sowohl Datentypen als auch Unterdatentypen verwendbar.

5. Wählen Sie für das Untermodul "Artikelattribute" den Datentyp "Attribute" aus.
6. Wechseln Sie in den Modul-Editor.
7. Wählen Sie ein Datenfeld aus, das die Beziehung zwischen Untermodul und Modul herstellt. Hier im Beispiel ist es das Datenfeld "Artikelnummer", die ausführliche Bezeichnung ist "Artikel.Artikel-Nr.", d. h. es ist ein Datenfeld des Datentyps "Artikel". Genau dieses Datenfeld wird auch im Modul verwendet.
8. Wählen Sie entsprechende Datenfelder für die Attribute. Im Beispiel sind das die Datenfelder "Name (Deutsch)" und "Attributswert (Deutsch, DEFAULT)". An der in Klammer gesetzten Spracheigenschaft erkennt man, dass es sich wiederum um qualifizierbare Datenfelder handelt. (Nach der Auswahl des Felds öffnet sich der entsprechende Dialog.) Für sprachabhängige Datenfelder können Sie eine Ersatzsprache festlegen, die in Kraft tritt, wenn kein Wert für die voreingestellte Sprache vorhanden ist.



Auswählen des Eigenschaftswerts

Hinweis: Reihenfolge der Module nicht dem Zufall überlassen!

Die Reihenfolge der Module wirkt sich auf die Ausgabe aus. Beim Export werden die Module von oben nach unten abgearbeitet. Demnach muss das Modul für eine "Kopfzeile" einer Ausgabedatei immer über den Modulen für die Datenausgabe stehen. Es muss aber nicht unbedingt direkt darüber stehen. Es können sich auch andere Module dazwischen befinden. Im folgenden Beispiel werden in den Schritten 1 bis 4 die Module abgearbeitet:

Modul_1: Kopfzeile in Exportdatei A

Modul_2: Kopfzeile in Exportdatei B

Modul_3: Datenzeile in Exportdatei A

Untermodul_3a: Datenzeile in Exportdatei B



Reihenfolge der einzelnen Module

13.2.3.6 Untermodul referenzieren

Module müssen Referenzen auf ihre Untermodule in der Form **{$[Untermodulname]}** enthalten.

Hinweis: Wird ein Untermodul nicht referenziert, erhalten Sie beim Exportieren Warnungen.

1. Wechseln Sie in das Modul "Artikeldaten".
2. Setzen Sie den Mauszeiger in die zweite Zeile.
3. Drücken Sie die STRG- und Leertaste.
   - Es öffnet sich der Eingabe-Assistent.
4. Wählen Sie **$ Untermodul**.
5. Drücken Sie noch einmal die STRG- und Leertaste.
   - Der Untermodulname wird eingefügt. Hier im Beispiel wurde das Untermodul "Artikelattribute" referenziert.



Referenz des Untermoduls "Artikelattribute" in Zeile 2

13.2.3.7 Export durchführen

Nachdem Kopfzeilenmodule, Modul und Untermodul fertig gestellt sind, können Sie den Export durchführen.

1. Wählen Sie im Sichtenmenü **Neues Exportprofil...**, um ein neues Exportprofil zu erstellen.
2. Wählen Sie die Exportformatvorlage "Artikelkartei" aus.
3. Vergeben Sie einen Namen für das Exportprofil. Voreingestellt ist der Name der Exportformatvorlage, im Beispiel der Name "Artikelkartei". Die vorgegebene Profilbeschreibung können Sie bei Bedarf ändern.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.
   - Sie kommen zum Dialogschritt "Konfiguration der Exportparameter".
5. Wählen Sie die Werte für die Exportparameter aus. Hier im Beispiel wird das Artikelsortiment "Online-Katalog" ausgewählt.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
   - Sie erhalten eine Meldung über das erfolgreiche Fertigstellen des Exportprofils. Mit diesem Exportprofil kann nun der Export durchgeführt werden.
7. Öffnen Sie über **Exportieren…** im Sichtenmenü den Export-Assistenten.
8. Wählen Sie das Exportprofil "Artikelkartei" aus.
9. Überprüfen Sie, ob die Exportparameter richtig eingestellt sind, vergeben ggf. Sie andere Werte.
10. Klicken Sie auf **Weiter**.
    - Es öffnet sich der Dialogschritt "Ausgabeziel auswählen". Hier brauchen Sie nichts zu ändern.
11. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
    - Der Export wird ausgeführt. Sie können den Vorgang in der Perspektive ***Prozessübersicht*** überwachen.

13.2.3.8 Ergebnis des Exports

Es wurden zwei Exportdateien erzeugt: Eine Datei "Artikeldaten.csv" mit je einem Datensatz pro Artikel; die zweite Exportdatei "Artikelattribute.csv" hat hingegen mehrere Datensätze je Artikel. Die Datensätze beider Dateien enthalten Artikelnummern. Anhand der Artikelnummer in "Artikelattribute.csv" werden die Attributdatensätze dem entsprechenden Datensatz in "Artikeldaten.csv" zugeordnet. Beispielsweise gehören zu dem Datensatz mit der Artikelnummer "ER 123-09-19" drei Attributdatensätze aus der Datei "Artikelattribute.csv".

Artikelnummer	Hersteller	Kurzbeschreibung (Deutsch)	Letzte Änderung
ER 123-09-19	Erstein AG	Werkstatt-Messschieber 800 mm Messschenkel 15	17.07.2007 13:35
ER 123-22-38	Erstein AG	Messschieber 200 mm mit Schnellverstellung	19.06.2007 14:47
ER 123-09-10	Erstein	Werkstatt-Messschieber 300 mm Messschenkel 90	12.07.2007 12:57
ER 123-45-78	Erstein	Werkstatt-Messschieber 300 mm Messschenkel 90	19.06.2007 13:34
ER 123-99-04	Erstein	Werkstatt-Messschieber 1000 mm Messschenkel 1	19.06.2007 13:47
ER 123-09-14	Erstein	Werkstatt-Messschieber 500 mm Messschenkel 15	19.06.2007 13:31

Je Artikel ein Datensatz

Artikelnummer	Attributsname	Attributswert
ER 123-09-19	Messbereich	800
ER 123-09-19	Messschenkellänge	150
ER 123-09-19	Gewicht	2,3
ER 123-22-38	Durchmesser	0,5
ER 123-22-38	Gewicht	140
ER 123-22-38	Messbereich	200
ER 123-22-38	Messschenkellänge	60
ER 123-09-10	Messbereich	300
ER 123-09-10	Messschenkellänge	90
ER 123-09-10	Gewicht	0,5
ER 123-45-78	Messbereich	300
ER 123-45-78	Messschenkellänge	90
ER 123-45-78	Gewicht	0,5

Je Artikel mehrere Datensätze mit

13.3 Exportformatvorlagen erstellen

Ähnlich wie bei der Erstellung eines Serienbriefs mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellen

und verwalten Sie mit einer Exportformatvorlage das prinzipielle Aussehen Ihrer Exportdatei. Sie definieren zunächst einige "Bausteine", sogenannte Module, und spezifizieren in einer zweiten Phase die Inhalte jedes einzelnen Moduls.

Wenn Sie erstmalig eine Formatvorlage erstellen, sollten Sie zunächst typische Eigenschaften Ihrer gewünschten Export-Datei identifizieren. Eine einfache kommaseparierte Tabelle beispielsweise hat möglicherweise eine Kopfzeile und darunter die einzelnen Einträge. Um einen solchen Aufbau zu realisieren, benötigen Sie zwei Module, die genau in dieser Reihenfolge abgearbeitet werden.

Wenn Sie Ihre Daten als XML-Struktur exportieren möchten, benötigen Sie in der Regel mindestens drei Module:

- ein Modul für den Kopfbereich (z. B. öffnende Tags)
- ein Modul für den sich wiederholenden Bereich (z. B. für Artikel)
- ein Modul für den abschließenden Fußbereich (schließende Tags)

Verschachtelte Strukturen können Sie mit Hilfe von Untermodulen abbilden, die durch Aufruf innerhalb eines Moduls ausgeführt werden.

Der Verwendungszweck von Formatvorlagen geht mit der neuen Version über den "reinen" Export hinaus. Sie können nun auch für eine HTML-Vorschau definiert werden, um die optische Umsetzung der eingestellten Regeln und Validierungen besser einschätzen zu können. Wenn Sie das Kästchen **Vorschau** aktiviert haben, können Sie festlegen, ob diese Formatvorlage für die Anzeige von einzeln ausgewählten Objekten gelten soll. In diesem Fall klicken Sie **Nur Einzelansicht**. Soll die Formatvorlage auch für eine Mehrfachselektion angewendet werden, so belassen Sie dieses Kästchen im deaktiven Zustand. Die Vorschaudatenart müssen Sie nicht auswählen. Product 360 Desktop prüft den selektierten Objekttyp und bietet aus den vorhandenen Formatvorlagen eine passende an.


Aus diesem Grund wurde auch ein direkter Export integriert, der über das Kontextmenü einer Objekttabelle aufgerufen werden kann.

Da eine Vorschau immer auch zusätzlichen Arbeitsspeicherbedarf bedeutet, sind systemseitig zwei Limitierungen festgelegt worden.

1. Anzahl der anzuzeigenden Objekte: Maximum ist 100.
2. Anzahl der Zeit, die für den Aufbau der Vorschau benötigt wird: Maximum sind 20 Sekunden

Exportformatvorlage erstellen

1. Öffnen Sie unter **Perspektiven > Öffnen** die Perspektive ***Exportformatvorlagen***.
2. Klicken Sie auf , um eine neue Exportformatvorlage zu erstellen.
   - Eine neue Exportformatvorlage mit einem Modul wird angelegt.



Perspektive "Exportformatvorlage anlegen"

Wie Sie mit Modulen arbeiten, ist unter Module und Untermodule erstellen beschrieben.

Exportformatvorlagen speichern

Exportformatvorlagen können entweder innerhalb der Datenbank unter einem individuellen Namen oder als externe Datei (Dateiendung .ext) abgelegt werden. Speichern Sie eine Formatvorlage in der Datenbank, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Ihre Objekte zu kategorisieren. Eine externe Datei bietet den Vorteil, dass Sie diese Anwendern anderer Product 360 Desktop-Systeme zur Verfügung stellen können. Hierfür wird die Exportformatvorlage in das andere System importiert.

1. Klicken Sie auf , um eine neue Exportformatvorlage innerhalb der Datenbank zu speichern.
   - Der Dialog zum Speichern einer Exportformatvorlage wird geöffnet.
2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung an.
3. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Exportformatvorlage wird gespeichert.

Mit können Sie eine bestehende Exportformatvorlage unter einem neuen Namen speichern. Gespeicherte Exportformatvorlagen verwalten Sie in einem speziellen Dialog.

> Achtung: Im aktuellen Informatica MDM - Product 360 PIM-Release sind auch die Komponenten Product 360 PIM Media Manager, Product 360 Web und Product 360 Supplier Portal enthalten. Wenn vom Product 360 Desktop auf diese zugegriffen werden muss, müssen bestimmte Einstellungen vorgenommen werden, um sie zu aktivieren. Im Regelfall übernimmt dies Ihr Product 360 Desktop-Berater.

13.3.1 Eigenschaften einer Exportformatvorlage

Wenn Sie in der Sicht ***Exportformatvorlage*** auf den Wurzelknoten klicken, können Sie sich über das zugehörige Kontextmenü die Eigenschaften der gesamten Exportformatvorlage anzeigen lassen. Markieren Sie ein Modul, werden dessen Eigenschaften angezeigt.

In der Sicht ***Eigenschaften*** legen Sie neben dem Namen der Vorlage auch das Format fest. Dabei wird nicht nur die korrekte Dateinamen-Erweiterung festgelegt, sondern auch z. B. Umlaute im Fall von HTML browser-fähig umgesetzt. Im Feld "Encoding" wählen Sie die gewünschte Kodierung Ihrer Datei.


Wenn Sie auf den Link "Erweiterte Einstellungen konfigurieren" klicken, öffnet sich ein Dialog mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten, die auf verschiedene Reiter verteilt sind. Diesen Dialog öffnen Sie auch, indem Sie in der Sicht ***Exportformatvorlage*** im Kontextmenü des Wurzelknotens **Eigenschaften** anklicken.

- Einstellungen
  enthält dieselben Einstellungen wie auf der ersten Seite
- Datenquellen
  Registrieren Sie hier alle Datenquellen, die Sie innerhalb der Module verwenden möchten. Sie haben auf Modulebene die Möglichkeit, aus diesen Datenquellen die Passende auszuwählen oder auch noch einmal in diesen Bereich zurückzuspringen, um weitere Datenquellen zu registrieren.
- Variablen
  Sie können hier zusätzliche Variablen definieren. Diese Variablen tauchen später bei der Verwendung des Exportprofils im Benutzer-Dialog wieder auf.
- Datenfelder
  Sie sehen hier eine Zusammenfassung der bereits verwendeten Datenfelder. Falls Sie Datenfelder einmal angelegt haben und wieder aus einem Modul entfernt haben, werden diese Felder mit einem grauen Symbol angezeigt.
- Dateiverwaltung
  Hier definieren Sie die Handhabung der Exportdateien. Sie können zwischen Standard- und erweiterten Einstellungen wählen.
- Dateianhänge
  Wenn Sie Multimedia-Anhänge exportieren möchten, können Sie an dieser Stelle die entsprechenden Einstellungen dafür vornehmen.
- Nachbereitung
  Wenn Sie nach dem Export noch weitere Aktivitäten vorsehen möchten, können Sie hier die dafür erforderlichen Exportschritte festlegen. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie Multimedia-Dateien exportieren.

13.3.1.1 Einstellungen

Im Reiter "Einstellungen" (oder in der Sicht ***Eigenschaften***) geben Sie das Format für die Exportformatvorlage an. Die Auswahl eines bestimmten Formats führt automatisch dazu, dass die angegebene Datei die entsprechende Endung erhält. Wenn z. B. als Format HTML gewählt wird, werden die variablen Inhalte Ihrer Exportdatei browserfähig umgesetzt. So ist wichtig, dass deutsche Umlaute in Texten korrekt "maskiert" werden, z. B. jeder Buchstabe "ä" als "ä" ausgegeben wird.

Hinweis: Nur die variablen Inhalte können laut des angegebenen Formats umgesetzt werden. Statische Inhalte müssen schon entsprechend formatiert in der Exportformatvorlage angegeben werden.

Eigenschaft	**Mögliche Werte**
Name	Name der Exportformatvorlage
Format	TXT, HTML, XML, CSV
Encoding	Auswahl des Zeichensatz: UTF-16, UTF-8, ISO-8859-1, 1252 Windows (ANSI – Latin 1), ASCII, CP850 (DOS-Latin 1)
Formatersetzungstabelle	Bestehende Textauszeichnungen, z. B. in der Langbeschreibung, sollen beim Export anhand der angegebenen Tabelle ersetzt werden. Formatersetzungstabellen pflegen Sie im Dialog "Formatersetzung“, den Sie unter **Verwaltung > Formatersetzungstabellen** aufrufen.
Beschreibung	Eingabe einer Beschreibung
Verwendungszweck	Da Exportformatvorlagen nicht nur für den "reinen" Export eingesetzt, sondern auch für die Erstellung von Vorschauen verwendet werden können, müssen Sie hier die entsprechende Option wählen. Ist die Vorschaufunktion aktiv, werden zusätzliche Parameter angezeigt, die die Datenart (Bezug zur ausgewählten Datenquelle) betreffen. Auch ist es möglich, die Vorschaufunktion nur für die Einzelansicht bzw. für eine maximale Satzanzahl zuzulassen. Bestimmte Programmierelemente innerhalb einer Vorlage können eine "Schreibbare Vorschau" identifizieren. Dies geschieht automatisch über das System, das dann auch das entsprechende "Häkchen" setzt. 
Protokollierung im Exportprotokoll	Fehler, Warnungen, Kopfinformationen: Kästchen mit Häkchen sind aktiv. Ohne Häkchen erfolgt keine Ausgabe. Der Verzicht auf die Ausgabe von Warnungen kann erheblich zur Beschleunigung des Exports beitragen.

Eigenschaft	Mögliche Werte
Protokollierung direkt in der Exportdatei	Fehler, Warnungen Das Aktivieren dieser Einstellungen kann während der Entwicklung komplizierter Exportformatvorlagen dazu beitragen, Fehlerursachen aufzuspüren.

13.3.1.2 Datenquellen

Der Reiter "Datenquellen" dient der Auswahl und Konfiguration von Datenquellen. Sie können eine Datenquelle auch mehrfach registrieren, wenn Sie innerhalb einer Datei mehrere Blöcke mit gleichartigen Datenarten, aber unterschiedlichen Einschränkungen verwenden möchten.

Eigenschaft	Mögliche Werte
Datenquellen	Hier wird die Liste der Datenquellen angezeigt, die der Exportformatvorlage zugewiesen wurden. Durch das Markieren einer Datenquelle werden deren Name und Parameter im rechten Bereich des Reiters angezeigt. In die Liste können beliebig viele (keine, eine, mehrere) Datenquellen aufgenommen werden.
Name	Normalerweise liegt kein Grund vor, den Namen einer Datenquelle zu verändern. Denkbare Fälle wären jedoch, wenn Sie eine Datenquelle mehrfach einbinden und statt der Enumeration der gleichen Datenquellen spezielle Namen vergeben möchten.
Parameter	In diesem Bereich werden alle Parameter der ausgewählten Datenquelle angezeigt. Die Werte können über Listen- oder Eingabefelder ausgewählt werden. Die Parameter können als Pflichtparameter gekennzeichnet werden; dann muss spätestens zum Zeitpunkt der Exporteinplanung ein Wert angegeben werden. Mit der Option "Änderbar" wird ein Parameter im Exportprofil sicht- und änderbar.

1. Klicken Sie auf **Neu…**, um eine neue Datenquelle anzulegen.
   - Es öffnet sich ein Auswahldialog, der alle Datenquellen anzeigt.
2. Markieren Sie die gewünschte Datenquelle.
3. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Datenquelle wird hinzugefügt.
4. Bearbeiten Sie die Parameter der Datenquelle. Die Parameter der verschiedenen Datenquellen sind in der Referenz der Datenquellen beschrieben.

13.3.1.3 Variablen

Variablen sind Export-Elemente, die Sie als veränderbaren Inhalt als Teil des Exportprofils

festlegen. Im Reiter "Variablen" definieren Sie Variablen, die im Benutzerdialog des Exportprofils als zusätzliche Exportparameter auftauchen. Sie könnten hier beispielsweise den Namen des Autors als optionalen Eingabeparameter festlegen.


1. Klicken Sie auf **Neu…**, um eine neue Variable anzulegen.
2. Geben Sie der Variablen einen eindeutigen Namen. Die Vergabe des gleichen Namens an zwei unterschiedliche Variablen ist nicht zulässig.
3. In dem Feld "Hinweis" geben Sie eine Kurzbeschreibung für Ihre Variable ein. Dieser Hinweis wird als Tooltip im Dialogschritt "Konfiguration der Exportparameter" beim Bearbeiten oder Export eines Exportprofils angezeigt.
4. Unter dem Listenfeld "Datentyp" legen Sie den Datentyp der Variablen fest, also ob es sich um ein Datum, ein Struktursystem, eine Zeichenkette usw. handelt.
5. Das Listenfeld "Wert" können Sie leer lassen oder einen Vorgabewert festlegen. Die Variable kann als Pflichtvariable gekennzeichnet werden; dann muss spätestens zum Zeitpunkt der Exporteinplanung ein Wert angegeben werden. Mit der Option "Änderbar" wird eine Variable im Exportprofil sicht- und änderbar.

Einige Datentypen lassen die Verwendung von Standardwerten oder die Aktualisierung von Variablenwerten zu. So kann z. B. für eine Variable vom Datentyp "Datum“ mit festgelegt werden, dass immer der aktuelle Wert, also das jeweilige Datum, verwendet wird. Eine Variable vom Datentyp "Sprache“ kann z. B. mittels auf den Standardwert zurückgesetzt werden.

13.3.1.4 Datenfelder

Der Reiter "Datenfelder" zeigt Ihnen alle in der Exportformatvorlage verwendeten Datenfelder mit ihren Eigenschaften an. Sie können Datenfelder umbenennen oder ihre Eigenschaften ändern.


1. Markieren Sie das entsprechende Datenfeld.
2. Möchten Sie sich nur über die Eigenschaften des Datenfelds informieren, so klicken Sie auf den Pfeil vor dem Eintrag und eine hierarchische Darstellung mit den Eigenschaftseinträgen wird sichtbar.



Beispiel-Ansicht

3. Zur Bearbeitung des Datenfelds klicken Sie auf **Eigenschaften…**,
   - Das Fenster mit den Eigenschaften des Datenfelds öffnet sich.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor.
5. Klicken Sie auf **OK**.
   - Das Fenster wird geschlossen.
6. Klicken Sie auf , um den Namen des Datenfelds zu ändern.
   - Der Dialog zum Umbenennen von Datenfeldern öffnet sich.

7. Geben Sie einen neuen, eindeutigen Namen ein. Ist der Name bereits vorhanden, wird Ihnen ein entsprechender Hinweis im Dialog angezeigt.
8. Klicken Sie auf **OK**.



Eigenschaften der Formatvorlage (Datenfelder)

Datenfelder, die Sie einmal angelegt und wieder aus einem Modul entfernt haben, werden mit grauer Schrift dargestellt. Löschen Sie diese Felder, wenn Sie nicht beabsichtigen, diese wieder zu verwenden.


1. Markieren Sie das zu löschende Datenfeld.
2. Klicken Sie auf **Löschen**.
   - Das Datenfeld wird entfernt.
3. Sie können alle nicht mehr verwendeten Datenfelder löschen, indem Sie auf  klicken.

Hinweis: Sie können keine Datenfelder löschen, die in der Exportformatvorlage noch verwendet werden.

Prüfregeln für Datenfelder

Sie können zu jedem Datenfeld zusätzliche Prüfregeln definieren. Zu jeder Prüfregel geben Sie an, wie das Verhalten im Fehlerfall sein soll. Damit steuern Sie, ob eine Ausgabe im Exportprotokoll erfolgt oder ob der Export in einem Fehlerfall z. B. abgebrochen wird.

1. Markieren Sie das Datenfeld.
2. Klicken Sie auf **Prüfregel hinzufügen...**.
   - Der Dialog zur Auswahl der Prüfregeln öffnet sich.



Prüfregeln definieren

3. Wählen Sie links eine Prüfregel aus, indem Sie einen Doppelklick ausführen oder die Regel markieren und auf klicken. Folgende Regeln stehen Ihnen abhängig vom Datentyp zur Verfügung:
   - Im Wertebereich: Prüft, ob ein Zahlenwert innerhalb des angegebenen Bereichs liegt (inklusive der Grenzwerte).
   - Darf nicht leer sein: Prüft, ob für einen Wert eine Angabe gemacht wurde.
   - Einfügen wenn leer: Angabe eines Standardwertes, der anstelle leerer Werte verwendet wird.
   - Abschneiden: Kürzt eine Zeichenkette, wenn deren Länge die angegeben Anzahl an Zeichen überschreitet.
   - Ausschneiden: Liefert einen Ausschnitt einer Zeichenkette. Hierfür muss angegeben werden, ab welcher Position der Ausschnitt beginnt und wie lang dieser sein soll.
   - Ersetzen: Sucht in einer Zeichenkette nach dem Suchbegriff und ersetzt diesen mit den angegebenen Ausdruck.
   - In Großbuchstaben wandeln: Wandelt die Zeichenkette in Großbuchstaben um.
   - In Kleinbuchstaben wandeln: Wandelt die Zeichenkette in Kleinbuchstaben um.
   - Max. Zeichenlänge: Prüft die maximale Länge einer Zeichenkette.
   - Rechts: Liefert von rechts beginnend die angegebene Anzahl von Zeichen der Zeichenkette zurück.
4. Machen Sie ggf. weitere Angaben für die Prüfregel.
5. Stellen Sie rechts ein, wie das Verhalten im Fehlerfall sein soll: Keine (Aktion), Datensatz entfernen oder Export abbrechen.
6. Stellen Sie außerdem ein, welche Fehlerklassifizierung angewendet werden soll: Information, Warnung oder Fehler.
7. Klicken Sie auf **OK**, um die Prüfregel zu dem Datenfeld hinzuzufügen.

Hinweis: Bereits existierende Prüfregeln können Sie bearbeiten, indem Sie diese per Doppelklick öffnen.

13.3.1.5 Funktionen

Für den Reiter Funktionen werden alle verwendeten Exportfunktionen der Exportformtatvorlage aufgeführt.


Anhand folgendem Beispiel aufgeführt:



Exportformatvorlage

Verwendete Funktionen


Der Reiter Funktionen zeigt links alle verwendeten Funktionen der aktuellen Exportformtatvorlage auf. Auf der rechten Seite wird der Name,die Beschreibung und gegebenenfalls eine zusätzliche Fehlerklassifizierung aufgeführt (gezeigt).



Funktionseigenschaften ohne Fehlerklassifizierung

Im unteren Beispiel sehen sie eine Funktion mit der Möglichkeit zur Fehlerklassifizierung.

Diese beinhalten Sonderfälle, welche für eine Exportformatvorlage definiert werden können.




Funktionseigenschaften mit Fehlerklassifizierung

Der Schweregrad pro Fehlerausgang kann in der Fehlerklassifizierung festgelegt werden.

13.3.1.6 Dateiverwaltung

Im Reiter "Dateiverwaltung" können Sie den Dateinamen der Exportdatei festlegen. Werden keine Einstellungen vorgenommen, wird die Bezeichnung der Formatvorlage benutzt. Alternativ können Sie für die Standard-Ausgabedatei eine eigene Benennung vergeben. Wollen Sie eine Exportformatvorlage so konfigurieren, dass mehrere Datendateien erzeugt werden, dann aktivieren Sie die Option "Erweiterte Optionen".


Hier können Sie die Exportdateien mit ihrem Namen, Format und Kodierung registrieren. Sollen Dateinamen automatisch erzeugt werden, legen Sie das Namensmuster für die Exportdateivorlage fest. Ein Dateinamensmuster enthält neben einem festen Dateinamenanteil immer einen Platzhalter, der während des Exportvorganges mit den jeweils aktuellen Daten ersetzt wird, z. B. mit der Artikelnummer des aktuellen Artikels. Die hier registrierten Exportdateien weisen Sie später den entsprechenden Modulen der Exportformatvorlage zu.



Exportdateien verwalten

1. Setzen Sie ein Häkchen bei "Erweiterte Optionen".
2. Klicken Sie auf **Neue Datei**.
   - Im Feld "Ausgabedateien" wird eine neue Datei angelegt.
3. Geben Sie der Datei einen Namen.
4. Oder klicken Sie auf  , um ein Dateinamensmuster zu erstellen.
   - Der Dialog für Dateinamensmuster öffnet sich.
   - Geben Sie den Datentyp and und im Feld "Muster" das gewünschte Dateinamensmuster.
   - Wenn Sie einen Datensatz pro Datei auswählen wollen setzen Sie ein Häkchen auf "Ein Datensatz pro Datei". Sie können im Musterfeld drei Vorgegebene Werte auswählen:

     ID für interne numerische Datensatzerkennung, IDENT für alphanumerische Datenerkennung und NO für fortlaufende Nummern.



Dateinamenmuster

- Klicken Sie auf **OK**, um den Dialog zu schließen.

5. Nehmen Sie weitere Einstellungen für das Dateiformat und das Encoding vor.

13.3.1.7 Dateianhänge

Wenn Sie Multimedia-Anhänge exportieren möchten, können diese als ZIP-Datei im selben Verzeichnis wie die Exportdatei abgelegt werden. Dazu sind drei Schritte nötig, die an dieser Stelle erläutert werden.

In den Modulen der Exportformatvorlage verwenden Sie die Exportfunktion **ExportMime**, um die auszugebenden Dateianhänge zu markieren. Diese Funktion erhält als Parameter das Datenfeld "Dokumentkennung" des Dateianhangs.

Im Reiter "Dateianhänge" aktivieren Sie die Option "Dateinamen beim Multimedia-Server anfragen" und nehmen die gewünschten Einstellungen vor. Die Dateianhänge können in einer Verzeichnisstruktur ausgegeben werden, die der Struktur der Dokumentkategorien entspricht, oder ohne Unterverzeichnisse in einem einzigen Verzeichnis. Vor allem bei der gewählten Option "Alle Dateien ohne Unterverzeichnisse" können Dateinamen doppelt vorkommen. Wie solche Fälle behandelt werden sollen, geben Sie ebenfalls im Reiter "Dateianhänge" an. Sie können zwischen den beiden Optionen "ignorieren" und "einen neuen Namen erzeugen (durch fortlaufende Nummerierung)" wählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Vorkommnisse von doppelten Dateinamen im Exportprotokoll auszugeben.


Außerdem müssen Sie der Exportformatvorlage den nachbereitenden Exportschritt "Dateianhang-Export" zuweisen, der die Ausgabe der Dateianhänge in das Multimedia-Archiv durchführt.

13.3.1.8 Nachbearbeitung

Wenn Sie nach dem Export noch weitere Aktivitäten vorsehen möchten, können Sie im Reiter "Nachbereitung" die dafür erforderlichen Exportschritte festlegen. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie Multimedia-Dateien exportieren.

Eigenschaft	Mögliche Werte
Exportschritte	Ausgewählte Nachexportschritte. Die Abarbeitung der Nachexportschritte erfolgt von oben nach unten. Sie können die Reihenfolge über und ändern. Ein Exportschritt kann auch mehrfach zugeordnet werden.
Name	Name des Exportschritts
Parameter	In diesem Bereich werden alle Parameter des ausgewählten Nachexportschrittes angezeigt. Die Parameter werden als Pflichtparameter gekennzeichnet, d. h. es muss spätestens zum Zeitpunkt der Exporteinplanung ein Wert angegeben werden. Mit der Option "Änderbar" wird ein Parameter im Exportprofil sicht- und änderbar.

1. Klicken Sie auf **Neu…**, um einen neuen Nachexportschritt anzulegen.
   - Es öffnet sich der Auswahldialog für die Nachexportschritte.



Nachbereitung eines Exports

2. Wählen Sie einen Exportschritt aus.
   - Dateianhang-Export: Exportiert die Multimedia-Anhänge.
   - Exportdatei kopieren: Kopiert die erzeugte Exportdatei in anderes Verzeichnis. Geben Sie als Parameter das Zielverzeichnis an.
   - Kommandodatei ausführen: Führt die Befehle der angegebenen Kommandodatei aus. Da die Kommandodatei auf dem Exportserver liegen muss, können Sie diese über **Dateien verwalten** hochladen bzw. einsehen, welche Dateien vorhanden sind.

   ⚠ Achtung: Schließen Sie jede Kommandozeile mit dem Befehl `">NUL"` ab! Damit verhindern Sie systemrelevante Ausgaben. Eine Kommandozeile könnte demnach folgendermaßen aussehen: `"copy c:\datei1 d:\datei2 >NUL"`

   - XML-Datei(en) validieren: Prüft die erzeugte XML-Datei gegen das angegebene DTD- oder XSD-Schema. Da die Schema-Datei auf dem Exportserver liegen muss, können Sie diese über **Dateien verwalten** hochladen bzw. einsehen, welche Dateien vorhanden sind.
   - XML Pretty Print :Formatiert die exportierten Xml-Dateien und entfernt Leerzeilen.


   ⚠ Achtung: Bitte benutzen Sie den XML Pretty Print export nicht bei großen XML-Dateien. Dieser Exportschritt soll sie während der Entwicklung von neuen Exportformaten unterstützen und Ihnen das lesen der Ausgabedatei erleichtern. Diese Formatierung ist für den produktiven Gebrauch nicht mehr notwendig.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Für den Verwendungszweck ***Supplier Exchange*** ist ein Nachexportschritt konfiguriert, der die direkte Verknüpfung zum Product 360 Supplier Portal herstellen kann.

1. Wählen Sie den Exportschritt ***An Supplier Exchange senden***.

⇨ Folgender Dialog wird angezeigt:




2. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen für den Nachexportschritt. Wichtig sind die Auswahl des korrekten Empfänger-Lieferanten und eine entsprechende Nachricht, die nach einem Export direkt in der Timeline des Product 360 Supplier Portal angezeigt wird.

Tipp: Eine Anpassungsmöglichkeit dieser Parameter finden Sie, wenn Sie den Reiter "Variablen" klicken. Dort können Sie die Höhe des Anzeigefensters für die Meldung definieren (Variable "Message"), genauso wie die anzubietende Auswahlliste für den Empfänger-Lieferanten (Variable "Supplier").

3. Klicken Sie auf **OK**, um die Konfiguration abzuschließen.

Wenn Sie den Export mit dem Verwendungszweck ***Supplier Exchange*** durchführen, bekommen Sie die soeben eingestellten Werte im Dialog **Konfiguration der Exportparameter** angezeigt.



Achtung: In der Datei `preferences.ini` im Product 360 Supplier Portal-Plugin können Sie durch Setzen eines Parameters den Umgang mit Lieferanten-Katalog-Verknüpfungen festlegen. Der Wert "true" lässt bestehende Referenzen unbeachtet und erlaubt einen Export auch in andere Kataloge. Der Wert "false" wird gesetzt, wenn Sie dies verhindern und einen Export nur in die eigenen Lieferantenkataloge erlauben wollen.

13.3.2 Module und Untermodule erstellen

Ein Exportformatvorlagenmodul (kurz: Modul) ist quasi ein einzelner Baustein Ihrer Exportdatei. In

den Modulen legen Sie die Inhalte fest, die ausgegeben werden sollen. Alle Aufrufe von Datenfeldern, die in einem Modul stehen, werden pro Datensatz einmal abgearbeitet und ausgegeben. Eine Exportformatvorlage kann aus mehreren Modulen bestehen, so benötigen Sie z. B. für die Ausgabe einer XML-Datei mindestens drei Module:

- Im ersten Modul definieren Sie den Kopfbereich der XML-Datei (öffnende Tags).
- Im zweiten Modul geben Sie die Daten aus (mehrfach ausgegebene Tags).
- Das dritte Modul schließt die XML-Datei (schließende Tags).

Ein Modul selbst kann wiederum Untermodule enthalten. Diese können Sie einsetzen, um z. B. Artikelattribute auszugeben. So rufen Sie pro Datensatz das Untermodul auf, um mit diesem wiederum alle Artikelattribute auszugeben.


Module und Untermodule erstellen

1. Markieren Sie ein Modul in der Sicht ***Exportformatvorlage***, unterhalb dessen Sie ein weiteres Modul oder ein Untermodul erstellen wollen.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Neues Modul** bzw. **Neues Untermodul**.
3. Sie können die Reihenfolge der Module per Drag & Drop ändern.
4. Fälschlicherweise angelegte Module können Sie entfernen, indem Sie im Kontextmenü **Löschen** wählen.
5. Nehmen Sie die Einstellungen für die Module in der Sicht ***Eigenschaften*** vor.

Nach der Anlage eines Moduls müssen Sie dieses derart mit Inhalten füllen, dass der Product 360 Desktop weiß, welche Informationen konkret geschrieben werden sollen. Diese Spezifikation erfolgt in der Sicht ***Export-Moduleditor.***

13.3.2.1 Eigenschaften eines Moduls

Wenn Sie in der Sicht ***Exportformatvorlage*** ein Modul oder Untermodul markieren, zeigt die Sicht ***Eigenschaften*** dessen Eigenschaften an.



Eigenschaften eines Moduls

Name und Datenanbindung

- Name: Geben Sie dem Modul einen eindeutigen, sprechenden Namen, so dass Sie die einzelnen Module gut unterscheiden können.
- Übergeordnetes Modul: Diesen Eintrag können Sie nicht verändern. Hier steht der Name des Eltern-Moduls, wenn es sich um ein Untermodul handelt.
- Datenquelle des Moduls: Hier können Sie einem Modul eine Datenquelle zuweisen, die Sie zuvor in der Exportformatvorlage angelegt haben. Ein Untermodul verwendet immer die Datenquelle seines Eltern-Moduls. Möchten Sie mit einem Modul nur statischen Text ausgeben, benötigen Sie keine Datenquelle. Über **Bearbeiten...** haben Sie die Möglichkeit weitere Datenquellen für die Exportformatvorlage zu definieren.
- Datentyp: Dieser wird bei einem Modul durch die verwendete Datenquelle definiert. Bei einem Untermodul können hier neben dem Datentyp des Eltern-Moduls auch evtl. vorhandene Unterdatentypen ausgewählt werden. Ggf. können über **Ändern...** weitere Filterungen für den Export vorgenommen werden, wie z. B. dass nur Artikelattribute ausgegeben werden, die einem bestimmten Verwendungszweck zugeordnet wurden.

Exportdatei

Dieser Eintrag ist aktiviert, wenn Sie in der Exportformatvorlage eingestellt haben, dass die Ausgabe in mehrere Dateien erfolgen soll. Über das Listenfeld wählen Sie aus, in welche Exportdatei das Modul die Daten schreiben soll.

Mit der Option "Erzeuge eine neue Datei für jeden Datensatz" können Sie festlegen, dass für jeden Datensatz eine separate Exportdatei erzeugt wird. Geben Sie hierfür unter **Bearbeiten...** ein Dateinamensmuster an.

Sortierung

Achtung: Je nach Datenumfang und Sortierkriterien kann der Exportvorgang mit Sortierung länger dauern.

Sie können die Daten sortieren, so dass sie z. B. geordnet nach Hersteller exportiert werden.

1. Setzen Sie ein Häkchen bei "Sortieren".
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
   - Der Dialog für ein neues Sortierkriterium öffnet sich.
3. Wählen Sie unter "Datenfeld" das Datenfeld aus, nach dem sortiert werden soll. Im Modul verwendete Datenfelder stehen in der Auswahlliste ganz oben, so dass Sie bei Bedarf schnell auf diese zugreifen können.
4. Ändern Sie ggf. die Qualifizierung des Datenfelds.
5. Legen Sie fest, ob die Sortierrichtung auf- oder absteigend sein soll.
6. Wählen Sie ggf. den Sortieralgorithmus.
7. Klicken Sie auf **OK**.
   - Das Sortierkriterium wird in der Sicht angezeigt, dabei signalisiert ein Pfeil nach oben eine aufsteigende Sortierung und ein Pfeil nach unten eine absteigende Sortierung.

Sie können über **Nach oben** und **Nach unten** bei mehreren Sortierkriterien deren Reihenfolge ändern oder über **Löschen** ein Sortierkriterium wieder löschen.

Konsistenzprüfung

Wenn das ausgewählte Modul ein Untermodul besitzt, steht Ihnen zusätzlich der Punkt "Konsistenzprüfung" zur Verfügung. Bei einer Konsistenzprüfung geben Sie an, ob das Untermodul Daten liefern muss. Zusätzlich geben Sie an, wie das Verhalten im Fehlerfall sein soll. Damit steuern Sie, ob eine Ausgabe im Exportprotokoll erfolgt oder ob der Export in einem Fehlerfall z. B. abgebrochen wird.


1. Aktivieren Sie rechts neben dem Namen des Untermoduls die Option "Pflicht".
2. Wählen Sie unter "Aktion im Fehlerfall", wie das Verhalten im Fehlerfall sein soll: Keine (Aktion), Datensatz entfernen oder Export abbrechen.
3. Stellen Sie außerdem ein, welche Fehlerklassifizierung angewendet werden soll: Information, Warnung oder Fehler.

Hinweis: Wollen Sie für ein Untermodul keine Konsistenzprüfungen durchführen, deaktivieren Sie die Option "Pflicht".

13.3.2.2 Moduleditor

Den Inhalt eines Moduls bearbeiten Sie mit dem Modul-Editor, den Sie über die Sicht ***Export-formatvorlage*** per Doppelklick auf das jeweilige Modul aufrufen. Alternativ können Sie auch das Modul markieren und die F3-Taste oder die Eingabetaste drücken.

Innerhalb des Modul-Editors können Sie wie in jedem anderen Texteditor auch normalen Text eingeben. Für die Eingabe von Platzhaltern können Sie den Eingabe-Assistenten benutzen, den Sie über die STRG- und Leertaste aufrufen.



Eingabe-Assistent im Modul-Editor

Sie müssen zunächst einen der Platzhaltertypen auswählen, dann erneut STRG- und Leertaste drücken, um innerhalb eines Typs anzugeben, welches Element Sie auswählen wollen.

Variablen

Hierüber rufen Sie Variablen auf, die Sie in der Exportformatvorlage definiert haben. Rufen Sie erneut den Eingabe-Assistenten auf, um eine Liste aller verfügbaren Variablen angezeigt zu bekommen. (Falls Sie nur eine einzige Variable angelegt haben, wird diese sofort eingefügt.)

Kommentare/Aufgaben

Verwenden Sie diesen Platzhalter, um Kommentare innerhalb Ihres Moduls oder Anmerkungen zur Verarbeitung zu hinterlegen. Mit dem Schlüsselwort "TODO" markiert der Kommentar eine Aufgabe, welche am linken und rechten Rand des Modul-Editors neben den Fehlern angezeigt wird. Kommentare und Aufgaben werden beim Export nicht ausgegeben.



Modul-Editor mit angezeigten Aufgaben und Fehlern

Datenfeld

Mittels Datenfelder greifen Sie auf die verfügbaren Produktinformationen zu. Ihr Produktstamm enthält Datenobjekte (Datensätze), die von einem bestimmten Datentyp sind, z. B. vom Datentyp "Artikel". Ein Datentyp stellt Datenfelder für Dateninhalte zur Verfügung, z. B. hat der Datentyp "Artikel" die Datenfelder "Artikelnummer", "Hersteller" usw. Bei der Auswahl von Datenfeldern werden Sie vom Eingabe-Assistenten unterstützt.

Es gibt einfache und qualifizierbare Datenfelder. Bei einem qualifizierbaren Datenfeld müssen Sie dieses über weitere Einstellungen näher spezifizieren. Dies ist z. B. der Fall bei sprachabhängigen Datenfeldern, so kann zu einem Artikel eine Kurzbeschreibung in Deutsch oder Englisch vorliegen.

Hinweis: Damit Ihnen Datenfelder zur Auswahl stehen, müssen Sie zuerst die Datenquelle festlegen.

Untermodule

Untermodule sind festgelegte Unterbereiche, die Sie unterhalb eines Moduls aufrufen. Öffnen Sie erneut den Eingabe-Assistenten, um eine Liste aller verfügbaren Untermodule angezeigt zu bekommen. (Falls Sie nur ein einziges Untermodul angelegt haben, wird dieses sofort eingefügt.)

Um ein Untermodul zu verwenden, also hier auszuwählen, müssen Sie es zuvor angelegt haben. Untermodule können ihrerseits keine Untermodule enthalten.

Funktionen

Funktionen erlauben Ihnen eine Bearbeitung der Daten auf unterschiedliche Art und Weise. Öffnen Sie erneut den Eingabe-Assistenten, um eine Liste aller verfügbaren Funktionen angezeigt zu bekommen. Die Funktionsreferenz gibt Ihnen einen Überblick, welche Funktionen standardmäßig zur Verfügung stehen.

13.3.2.3 Exportformatvorlage prüfen

Der Product 360 Desktop prüft umgehend Ihre Exportformatvorlage. Ein fehlerhaftes Modul wird in der Baumdarstellung der Sicht ***Exportformatvorlage*** entsprechend gekennzeichnet. Fehlerhafte Syntax im Modulinhalt wird in der Sicht ***Modul-Editor*** markiert.

Enthält das Modul Fehler, können Sie keine Daten exportieren. Bei Warnungen kann der Export durchgeführt werden. Sie sollten sich aber vergewissern, dass diese Warnungen keine inhaltlichen Fehler in Ihren Exportdateien verursachen. Folgende Prüfungen werden durchgeführt:

- Sind alle verwendeten Datenfelder, Variablen, Untermodule und Funktionen bekannt?
- Haben die Funktionen die korrekte Syntax?
- Passen die verwendeten Datenfelder zur zugewiesenen Datenquelle und zum Datentyp?
- Sind alle nicht änderbaren Pflichtparameter und -variablen mit einem gültigen Wert belegt?
- Gibt es in der Vorlage registrierte, aber unbenutzte Datenfelder oder Variablen?
- Gibt es Module oder Untermodule ohne Inhalt?

- Gibt es nicht verwendete Untermodule?

Warnungen und Hinweise können Sie in der Sicht ***Protokoll*** einsehen. In der Sicht werden Ihnen drei Status angezeigt:

- **Fehler**
  Es können aufgrund eines oder mehrerer Fehlers keine Daten exportieren werden, wenn z. B. eine Exportfunktion syntaktisch falsch verwendet oder eine Pflichtvariable mit leerem Standardwert als nicht änderbar definiert wurde.
- **Warnungen**
  Es wurde z. B. ein Untermodul angelegt und beschrieben, aber im übergeordneten Modul nicht verwendet.
- **Hinweise**
  Ihnen wird angezeigt, dass Sie z. B. eine Variable zwar registriert bzw. angelegt haben, aber nicht verwenden.


Tipp: Die Spalte "ID" gibt Ihnen das Modul an, in dem etwas gefunden wurde. Über einen Doppelklick auf den Eintrag in der Sicht ***Protokoll*** können Sie den Eintrag in einem separaten Fenster öffnen.

Sie können die Prüfung der Exportformatvorlage auch direkt ausführen:

1. Markieren Sie in der Sicht ***Exportportformatvorlage*** die Exportformatvorlage.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Prüfung ausführen**.
   ⇨ In der Sicht ***Protokoll*** werden Ihnen die Ergebnisse der Prüfung angezeigt. Bleibt die Sicht leer, wurden keine Unstimmigkeiten gefunden.


13.3.3 Exportformatvorlagen verwalten

Der Verwaltungsdialog der Formatvorlagen dient dem Suchen, Sortieren, Öffnen und Speichern von Exportformatvorlagen. Je nach Konstellation des Anwendungsfalls ist ein Teil des Dialogs ausgegraut, d. h. man kann keine Änderungen an den Feldern vornehmen. Für den Suchvorgang wird die baumartige Darstellung mit den Filtermöglichkeiten "Verwendungszweck" oder "Ersteller" angeboten.



Exportformatvorlage öffnen

Über den Verwaltungsdialog haben Sie außerdem die Möglichkeit Exportformatvorlagen in Kategorien einzuordnen. Dies erleichtert Ihnen das erneute Auffinden deutlich, weil Sie diese zur Selektion einsetzen können. Ebenso wie den Verwendungszweck. Dabei dienen die Formatvorlagen mit dem Verwendungszweck **Export** sowohl der Vorschaufunktion als auch dem "reinen" Exportvorgang. Der Verwendungszweck **Vorschau** kann für letzteren nicht eingesetzt werden. Außerdem können Sie bestehende, aber nicht mehr benötigte, zentral abgelegte Exportformatvorlagen löschen.



Exportformatvorlagen verwalten

Exportformatvorlagen verwalten

1. Klicken Sie auf in der Sicht ***Exportformatvorlage.***
   - Der Verwaltungsdialog öffnet sich.
2. Markieren Sie eine Exportformatvorlage.
3. Geben Sie den Namen einer bestehenden oder neuen Kategorie ein, um die Exportformatvorlage dieser Kategorie zuzuordnen.

- Ihre Änderungen werden gespeichert, indem Sie auf **Übernehmen** klicken oder die nächste Exportformatvorlage zur Verwaltung auswählen.

4. Klicken Sie auf Objektrechte, wenn Sie den Zugriff auf die Exportformatvorlage einschränken möchten.
   - Der Dialog zur Bearbeitung der Objektrechte öffnet sich.
5. Bearbeiten Sie die Objektrechte.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen an den Objektrechten zu speichern und den Dialog zu schließen.

Hinweis: Sie können eine nicht kategorisierte Exportformatvorlage in eine neue Kategorie ablegen, sie können aber keine leere Kategorie erzeugen. Das Löschen der letzten Exportformatvorlage, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet ist, entfernt auch die Kategorie selbst.

Exportformatvorlage löschen

1. Klicken Sie auf in der Sicht ***Exportformatvorlage.***
   - Der Verwaltungsdialog öffnet sich.
2. Markieren Sie die entsprechende Exportformatvorlage.
3. Klicken Sie auf **Löschen**.
4. Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt, ob Sie die Exportformatvorlage wirklich löschen wollen.
5. Klicken Sie auf **Ja**, um die Exportformatvorlage zu löschen.

13.3.4 Exportformatvorlage speichern

Exportformatvorlagen werden normalerweise in der Datenbank des Product 360 Desktops gespeichert. Wenn Sie jedoch eine Exportformatvorlage von einem System auf ein anderes übertragen wollen, können Sie diese als Datei speichern. Diese Datei enthält sämtliche erforderlichen Informationen über die Exportformatvorlage; sie hat die Dateiendung ".ext" und ist selbst eine Textdatei im XML-Format. Diese Datei können Sie problemlos transportieren oder per Mail verschicken.

Hinweis: Wenn Sie eine Exportformatvorlage für das Zielsystem vorbereiten, sollten Sie alle systemspezifischen Parameterwerte löschen, um die Formatvorlage problemlos im Zielsystem laden zu können. Systemspezifische Parameterwerte sind z. B. Artikelsortimente oder statische Artikellisten.

1. Wählen Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Exportformatvorlage*** **Speichere Formatvorlage als Datei…**.
   - Es öffnet sich der Standarddialog "Speichern unter", der als Dateityp "Exportformatvorlage (*.ext)" voreingestellt hat.
2. Geben Sie einen Namen für die Datei an.

3.Wählen Sie den Speicherort für die Datei aus.

4.Klicken Sie auf **Speichern**.

13.3.5 Exportformatvorlage laden

Sie können eine Exportformatvorlage von einem anderen Product 360 Desktop-System importieren:

1.Wählen Sie im Sichtenmenü der Sicht ***Exportformatvorlage*** **Lade Formatvorlage aus Datei…** aus.

⇨ Der Standarddialog "Exportformatvorlage öffnen" wird geöffnet.

2.Wählen Sie die zu importierende Exportformatvorlage.


3.Klicken Sie auf **Öffnen**.

⇨ Die Exportformatvorlage wird in der Perspektive ***Exportformatvorlagen*** geöffnet.

Hinweis: Sie können die Exportformatvorlage nun direkt für einen Schnellexport verwenden, aber sie ist anderen Benutzern des Systems noch nicht bekannt. Speichern Sie deshalb die Exportformatvorlage zentral ab.

4.Klicken Sie auf .

⇨ Das Dialogfenster "Exportformatvorlage speichern unter…" wird geöffnet.



Exportformatvorlage speichern unter

5.Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Exportformatvorlage an.

6.Klicken Sie auf **Speichern**.

⇨ Die Exportformatvorlage wird zentral gespeichert.

13.3.6 Formatersetzungstabellen verwalten

Beim Exportieren von Feldinhalten kann beim Einsatz einer Formatersetzungstabelle dessen Inhalt untersucht werden und bestimmte Auszeichnungen automatisch anhand von Einträgen in der Formatersetzungstabelle ausgetauscht werden.

Diese Funktionalität ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihre Produktinformationen einheitlich verwalten, aber in unterschiedliche Darstellungsformen präsentieren möchten.

Beispiel: Sie haben in der Langbeschreibung (Deutsch) folgenden Text eingepflegt:

```
<heading1>Erste-Hilfe-Verbandkasten</heading1><CRLF><CRLF> Bez.-Nr.
010 KFZ-Verbandkasten aus ABS-Kunststoff<CRLF>grau mit Füllung DIN
13164<CRLF>Maße ca. 250x170x80 mm<CRLF> <CRLF>Bez.-Nr. 020 Betriebs-
Verbandkasten klein aus ABS-Kunststoff<CRLF>grau mit Füllung DIN
13157<CRLF>Maße ca. 250x170x80 mm<CRLF><CRLF>Bez.-Nr. 030 Betriebs-
Verbandkasten groß aus Stahlblech<CRLF>grün mit Füllung DIN
13169<CRLF>Maße ca. 350x260x100 mm<CRLF><CRLF><bold>Ausführung
Betriebs-Verbandkasten groß</bold>
```

Die weitere Verarbeitung soll dafür sorgen, dass die hier verwendeten Auszeichnungen so ersetzt werden, dass folgendes gilt:

Ursprünglich Auszeichnung	Zu ersetzen durch:
<CRLF>	
<bold>beliebiger Text</bold>	beliebiger Text
<heading1>beliebiger Text </heading1>	<H1>beliebiger Text</H1>

Um solche Ersetzungen durchzuführen, müssen Sie eine Formatersetzungstabelle pflegen.

1. Wählen Sie **Verwaltung > Formatersetzungstabellen**.
   - Der Dialog für die Formatersetzungstabellen öffnet sich.
2. Klicken Sie auf **Neue Formatersetzungstabelle**.
   - Der Dialog zum Anlegen einer neuen Formatersetzungstabelle öffnet sich.
3. Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.
   - Die Formatersetzungstabelle wird angelegt.
5. Sie können nun für die Ersetzungen für die Textauszeichnungen festlegen.

Welche Formatersetzungstabelle in einer Exportformatvorlage verwendet wird, legen Sie unter den Eigenschaften einer Exportformatvorlage fest. 315

13.3.7 Charakteristikwerte exportieren

Hinweis: Charakteristiken werden in Product 360 Web verwaltet. Eine Definition von Charakteristiken und Charakterstikwerten finden Sie in der Benutzerdokumentation von Product 360 Web.

Der Export unterstützt den dateibasierten Export von Charakteristikwerten an Artikeln. Dabei ist folgendes zu beachten:

Charakterstikwerte an Artikeln können nur flach bzw. in Tabellenform exportiert werden, ähnlich wie bei den Attributen. Dazu kann man die Unterdatentypen "Charakterstikwerte" und "Charakteristikwerte (in allen Sprachen)" verwenden. Die Ausgabe von Listenwerten erfolgt über das Datenfeld "Vorgabewert", die Ausgabe aller anderen Werte erfolgt über das Datenfeld "Wert".

Diese Werte werden entsprechend ihres Datentyps formatiert ausgegeben. Soll die Formatierung entsprechend des Formatierungsmuster erfolgen, verwenden Sie die Exportfunktion " CharacteristicValueFormatByPattern".

Die Ausgabe der Charakteristikwerte kann durch folgende Filter eingeschränkt werden:

a. Ausgabemodus:

Nur verfügbare: Es werden nur Charakterstikwerte des Artikels exportiert, die einer verfügbaren Charakteristik angehören

(Eine Charakteristik ist verfügbar, wenn Ihre Kategorie einer Strukturgruppe zugeordnet ist, der auch der Artikel zugeordnet ist).

Verfügbare/nicht verfügbare: Alle in der Benutzeroberfläche ersichtlichen Charakteristikwerte des Artikels werden exportiert.

b. Charakteristikkategorien: Nur die Werte des Artikels von Charakteristiken, deren Kategorien im Filter angegeben wurden, werden exportiert.

c. Charakteristikverwendungszwecke: Nur Werte des Artikels von Charakteristiken, deren Verwendungszweck einem der im Filter ausgewählten Verwendungszwecke entspricht, werden exportiert.


d. Zielmärkte: Nur Charakteristikwerte des Artikels, die für einen der ausgewählten Zielmärkte gepflegt wurden, werden exportiert.

e. Basischarakteristik: Nur Werte des Artikels von Charakteristiken, die sich in der untergeordneten Hierarchie der ausgewählten Basischarakteristiken befinden, werden exportiert.

13.4 Exportprofile erstellen

Hinweis: Sie können erst dann ein Exportprofil anlegen, wenn bereits eine Exportformatvorlage gespeichert wurde.

1. Wählen Sie im Sichtenmenü **Neues Exportprofil...**, um ein neues Exportprofil anzulegen.
   - Der Exportprofil-Assistent öffnet sich.



Neues Exportprofil

2. Klicken Sie auf ..., um eine Exportformatvorlage für das Exportprofil auszuwählen.
   - Ein Auswahldialog mit allen angelegten Exportformatvorlagen öffnet sich.

   Ist eine Exportformatvorlage schon geladen, wird diese automatisch in das entsprechende Feld übernommen.
3. Wählen Sie die gewünschte Exportformatvorlage.
4. Vergeben Sie einen geeigneten Profilnamen oder verwenden Sie den vorgeschlagenen Profilnamen. Der Namensvorschlag bezieht sich immer auf den Namen der verwendeten Exportformatvorlage, z. B. <Name der Exportformatvorlage>.

Hinweis: Beachten Sie, dass der Name des Exportprofils eindeutig sein muss, d. h. es ist nicht erlaubt, dass zwei verschiedene Exportprofile denselben Namen haben. Verwenden Sie einen Namen, den es bereits gibt, so wird Ihnen ein Warnhinweis angezeigt.

5. Modifizieren oder erweitern Sie ggf. die Profilbeschreibung.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Im zweiten Dialogschritt bearbeiten Sie in Eingabe- oder Listenfeldern die Exportparameter der Exportformatvorlage.

   Das Exportprofil muss nicht für alle Parameter einen Wert enthalten, da diese bei der Exporteinplanung geändert werden können. Spätestens bei der Exporteinplanung müssen alle Pflichtparameter einen Wert erhalten. Pflichtparameter sind mit * hinter ihrem Namen gekennzeichnet. Andere Parameter können einen Wert erhalten. Ist dies nicht der Fall, so werden die jeweiligen Standardwerte verwendet. Bei einigen Parametern ist es möglich, ihre Werte auf den aktuellen Standardwert zu setzen, z. B. bei einem Datum würde der Wert dann auf das aktuelle Datum gesetzt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, den Wert solcher Parameter im Exportprofil unmittelbar vor oder nach einem Export zu aktualisieren.


8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
   - Sie erhalten eine Meldung, dass das Exportprofil angelegt wurde.

13.4.1 Exportprofile verwalten

Über den Eintrag **Exportprofil verwalten…** des Sichtenmenüs 28 verwalten Sie auch Exportprofile, die zentral gespeichert sind. Sie können diese löschen, in Kategorien ein- und umsortieren sowie neue Kategorien anlegen.

Nach dem Erstellen eines Exportprofils ist dieses unter dem Menüknoten "<Nicht kategorisiert>" einsortiert, das heißt, es gehört keiner Kategorie an. Möchten Sie die Exportformatvorlage in eine bestehende Kategorie einsortieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie **Datei > Exportprofil verwalten…**.
   - Der Auswahldialog öffnet sich.
2. Markieren Sie das entsprechende Exportprofil.
3. Geben Sie im Feld "Kategorie" eine neue oder bestehende Kategorie an.
   - Ihre Änderungen werden gespeichert, indem Sie auf **Übernehmen** klicken oder das nächste Exportprofil zur Verwaltung auswählen.
4. Klicken Sie auf Objektrechte, wenn Sie den Zugriff auf das Exportprofil einschränken möchten.
   - Der Dialog zur Bearbeitung der Objektrechte öffnet sich.
5. Bearbeiten Sie die Objektrechte. 269
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen an den Objektrechten zu speichern und den Dialog zu schließen.




Verwalten der Exportprofile

Hinweis: Die Verwendung von Kategorien bedeutet nicht, dass die Namen von Exportprofilen in unterschiedlichen Kategorien nicht mehr eindeutig sein müssen. Kategorien erleichtern lediglich die Navigation.

13.4.2 Exportprofil bearbeiten

Sie können alle Einstellungen bearbeiten, die beim Anlegen des Exportprofils getroffen worden sind.

1. Wählen Sie im Sichtenmenü 28 den Eintrag **Exportprofil bearbeiten…**.
   - Der Verwaltungsdialog wird geöffnet.
2. Markieren Sie das gewünschte Exportprofil.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
   - Der Dialog zum Bearbeiten des Exportprofils wird geöffnet. Wie in Exportprofil erstellen 336 beschrieben, legen Sie nun die Einstellungen für das Exportprofil fest.




Auswahl des Exportprofils

4. Ändern Sie ggf. die Exportformatvorlage.

> Hinweis: Wenn eine andere Formatvorlage gewählt wird, müssen alle bisherigen Einstellungen neu eingestellt werden.

5. Ändern Sie ggf. den Profilnamen und die Beschreibung.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Bearbeiten Sie ggf. die Exportparameterwerte.
8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
   - Wenn Sie den bisherigen Profilnamen beibehalten haben, erhalten Sie eine Bestätigung über das erfolgreiche Speichern des Exportprofils.
   - Haben Sie dem Exportprofil einen neuen Namen gegeben, erhalten Sie eine Abfrage, ob das Profil umbenannt oder ein neues Profil angelegt werden soll.



Exportprofil umbenennen oder kopieren

9. Wenn Sie ein neues Exportprofil anlegen möchten, klicken Sie auf **Neues Exportprofil**.
10. Wenn Sie das bestehende Exportprofil umbenennen möchten, klicken Sie auf **Umbenennen**.
    - Sie erhalten die Meldung über das erfolgreiche Speichern des Exportprofils.

13.4.3 Exportprofil löschen

> Hinweis: Beachten Sie, dass mit dem Löschen eines Exportprofils das gesamte Exportprofil gelöscht wird und nicht nur der Eintrag im Menübaum.

Zum Löschen eines Exportprofils gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie im Sichtenmenü **Exportprofile verwalten…**.
   - Es öffnet sich der Auswahldialog.
2. Markieren Sie das entsprechende Exportprofil.
3. Klicken Sie unten auf **Löschen**.
   - Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, ob Sie das markierte Exportprofil wirklich löschen möchten.
4. Klicken Sie auf **Ja**, um das Exportprofil endgültig zu löschen.

13.5 Exportieren

Verwenden Sie zum Exportieren von Dateien die von Ihnen erstellten Exportprofile. Beim Exportieren von Dateien können Sie die Einstellungen des Exportprofils aktualisieren, den Zeitpunkt der Exportausführung festlegen und das Ausgabeziel für die Exportdateien angeben.


Wenn das Exportprofil eine Variable enthält, können Sie den Wert der Variable entweder vor dem Exportvorgang aktualisieren oder danach. Falls das Exportprofil beispielsweise eine Datumsvariable enthält, können Sie festlegen, dass das Datum und die Uhrzeit vor der Exportausführung aktualisiert werden.

Sie können wählen, zu welchem Zeitpunkt der Export ausgeführt wird. Weitere Informationen zum Ausführungszeitpunkt finden Sie in den folgenden Kapiteln:

- Sofort exportieren 342
- Export einplanen (einmalig) 345
- Export einplanen (wiederholend) 346

Für die Exportvorgänge wird vom Server in einem vorkonfigurierten Verzeichnis ein separates Unterverzeichnis angelegt, in dem die exportierten Dateien gespeichert werden. Sie können aber auch einen Pfad festlegen und die Dateien lokal exportieren.


1. Klicken Sie in der Sicht **Kontextauswahl** mit der rechten Maustaste auf das Exportprofil und wählen Sie **Exportieren…** aus.
   - Der Dialog **Exportprofil exportieren** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Weiter**.
   - Der Dialog "Konfiguration der Exportparameter" wird geöffnet und zeigt die eingestellten Parameter an.
3. Aktualisieren Sie die Parameter, wenn nötig.



Konfiguration der Exportparameter

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

   Der Dialog **Ausgabeziel auswählen** wird geöffnet.



Ausgabeziel

5. Legen Sie fest, zu welchem Zeitpunkt der Export ausgeführt werden soll. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:

- Sofort exportieren
- Export einplanen (einmalig)
- Export einplanen (wiederholend)

6. Wenn Sie die exportierten Dateien lokal speichern möchten, gehen Sie so vor:

i. Wählen Sie **Exportdatei(en) lokal speichern**.

ii. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und legen Sie den Pfad fest, unter dem die exportierten Dateien gespeichert werden sollen.


7. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

13.5.1 Sofort exportieren

Um unmittelbar den Export auszuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in einer Objektübersicht (Artikel-, Varianten-, Produkt- oder Strukturgruppentabelle) die gewünschten Datensätze aus.
2. Klicken Sie im Kontextmenü **Erzeuge Sofortexport**.
   - Alle vorhandenen Exportformatvorlagen werden - passend in Bezug auf ihre Datenart und der jeweiligen Objekttabelle - angeboten und können direkt ausgeführt werden.
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Das zugrundeliegende Exportprofil wird angezeigt.



Exportprofil


4. Wenn Konflikte in Bezug auf die Übereinstimmung von Datenselektion und Exportprofil bestehen, bekommen Sie entsprechende Warnungen angezeigt. Je nach Fehlerart, können Sie über Optionsfelder festlegen, ob Sie den Vorgang abbrechen oder fortsetzen möchten.

   Die Beschreibung in obiger Grafik geben "grünes Licht", deshalb klicken Sie auf **Weiter**.

Hinweis: Die Exportformatvorlage für den Sofortexport muss in den Datenquellen für die Parameter "Katalog" und "Sortiment" den Wert "Änderbar" enthalten. Fehlt eine dieser Einstellungen, so wird eine entsprechenden Warnung ausgegeben, die Sie über im Protokoll einsehen können.

5. Der Dialog **Konfiguration der Exportparameter** wird angezeigt.


- Das Auswahlfeld für das Sortiment wird automatisch gefüllt und zeigt die Selektion an, die exportiert werden soll. .



Konfiguration der Exportparameter

6. Falls Sie den Export doch lieber zu einem anderen Zeitpunkt durchführen oder die exportierten Daten an einem bestimmten Ort lokal speichern wollen, klicken Sie **Weiter**.


- Der Dialog **Ausgabeziel auswählen** wird angezeigt.



Ausgabeziel auswählen


7. Sind alle Angabe korrekt bzw. vollständig, so klicken Sie auf **Fertigstellen**.

- Eine Systemmeldung unterrichtet Sie über den Status des Exportvorgangs.



8. Schließen Sie das Fenster mit **OK**.

- Sie können in der Perspektive ***Prozessübersicht*** ein Protokoll des Exportvorgangs einsehen.



Prozessübersicht einmalige Exportvorgänge

13.5.2 Export einmalig einplanen

Wenn Sie den Export einmalig zu einem vorbestimmten Zeitpunkt einplanen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Planen Sie den Export ein.
2. Wählen Sie im Listenfeld "Ausführung" die Methode "Export einplanen (einmalig)".

> Hinweis: Das lokale Speichern der Exportdateien ist in diesem Fall nicht möglich.

3. Geben Sie die gewünschten Zeiten in den Feldern "Startdatum" und "Startzeit" ein.



Einmaliger Export zu einem definierten Zeitpunkt

4.Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

- Es erscheint eine Meldung über das erfolgreiche Einplanen des Exports.

5.Bestätigen Sie mit **OK**.

- Sie können in der Perspektive ***Prozessübersicht*** den Fortschritt der Exportvorgänge überwachen und nach Beendigung die Exportdateien herunterladen.

13.5.3 Wiederholter Export

Die Methode "Export einplanen (wiederholend)" wird für die Ausführung von wiederholten Exporten in gleichen Zeitabständen oder an regelmäßigen Tagen verwendet. Wenn Sie den wiederholten Export (auch Exportreihe genannt) nutzen, müssen Sie nicht daran denken, regelmäßige Exporte selbst einzuplanen. Beispiel: Sie aktualisieren jeweils am Monatsersten (Datum) einen Online-Katalog für Ihre Kunden, oder Ihre Controlling-Abteilung benötigt alle zwei Tage (Zeitintervall) die neuen Verkaufspreise für ihre Berechnungen. In diesem Fall ist die Aktualität der Daten von entscheidender Bedeutung und nicht der Tag des Monats.

Bei der Planung eines wiederholten Exports können Sie die Variablen in Ihrem Exportprofil verwenden, um den Wert für den Exportvorgang festzulegen.

Sie können beispielsweise eine Datumsvariable im Exportprofil verwenden und wählen, ob die Datumsvariable vor oder nach dem Export aktualisiert werden soll.

Wenn Sie sich entschließen, die Datumsvariable vor dem Export zu aktualisieren, werden Start- und Endzeitpunkt des Exports aktualisiert. Verwenden Sie diese Option, um das Startdatum und den Startzeitpunkt des Exports als Werte der Variable in der exportierten Datei festzulegen.

Wenn Sie das Datum nach dem Export aktualisieren möchten, sind Startdatum und -zeitpunkt des aktuellen Exports erst bei der nächsten Exportausführung verfügbar. Verwenden Sie diese Option, um die aktualisierten Daten seit dem letzten Export zu ermitteln.

Wenn Sie eine Exportreihe einplanen, können Sie entscheiden, ob die Reihe automatisch beendet werden soll und wann dies passieren soll. Verwenden Sie diese Option, um die aktualisierten Daten seit dem letzten Export zu ermitteln. Sie können eine Exportreihe zu jedem Zeitpunkt in der Sicht ***Prozessübersicht*** abbrechen.

Zum Einplanen eines wiederholten Exports gehen Sie so vor:


1.Planen Sie den Export ein.

2.Wählen Sie in der Dropdownliste "Ausführung" die Methode "Export einplanen (wiederholend)" aus.

- Neben dem Listenfeld wird in Klammern die Info "(nicht konfiguriert)" angezeigt. Dies bedeutet, dass für den wiederholten Export noch kein Zeitplan festgelegt wurde.

3.Klicken Sie rechts auf  .

- Der Dialog "Exporteinplanung" wird geöffnet. Die Optionen Wiederholungsintervall und Wiederholungsmuster stehen für das Einplanen von wiederholten Exporten zur Verfügung.



Dialog Exporteinplanung

Wiederholungsintervall und Wiederholungsmuster

Das Wiederholungsintervall besteht aus einem wiederholten Export in gleichen Zeitabständen und einem Enddatum. Der erste Export wird gemäß der Datum- und Zeitdetails im Abschnitt "Erste Ausführung" ausgeführt. Nachfolgende Exporte werden zu den festgelegten Intervallen ausgeführt. Es kann auch die Anzahl der Wiederholungen angegeben werden.

Ein Wiederholungsmuster erlaubt noch flexiblere Exportzeiten, als dies mit einem Wiederholungsintervall möglich ist. Sie können Ihre Exporte für bestimmte Wochentage, Wochen und Monate des Jahres einplanen oder für Stunden und Minuten eines Tages. Das Muster beginnt am Datum der ersten Ausführung. Beispiel: Sie möchten einen täglichen Export an Arbeitstagen ausführen, aber nicht am Wochenende.

13.5.3.1 Wiederholungsintervall

Mit der Option "Wiederholungsintervall" können Sie wiederholte Exporte mit folgendem Schema einplanen:


- Datum und Uhrzeit des ersten Exports
- Zeitabstand zwischen zwei Exporten
- maximale Anzahl von Wiederholungen

Das Wiederholungsintervall wird vorzugsweise verwendet, wenn der regelmäßige Export im Vordergrund steht und keine bestimmten Zeitpunkte eingehalten werden müssen.

Für die Einplanung eines Wiederholungsintervalls gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Planen Sie einen wiederholten Export.
2. Wählen Sie die Option "Wiederholungsintervall".

3. Legen Sie unter "Erste Ausführung" Datum und Uhrzeit der ersten Ausführung des Exports fest. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird die Exportserie sofort gestartet.
4. Sie können unter "Letzte Ausführung" Datum und Uhrzeit der letzten Ausführung des Exports festlegen.
5. Legen Sie unter "Wiederholungsintervall" den Zeitabstand zwischen den Exporten fest. Dieser setzt sich zusammen aus der Anzahl im ersten Listenfeld und der Zeiteinheit im zweiten Listenfeld, z. B. alle 2 Tage.




Wiederholungsintervall

6. Nach Bedarf können Sie mit der Option "begrenzen auf" die maximale Anzahl der Wiederholungen eingeben. Wenn Sie weder das Datum der letzten Ausführung noch die Wiederholungsanzahl angeben, wird die Exportserie nicht automatisch beendet.

Hinweis: Über Datum und Zeitpunkt der letzten Ausführung hinaus wird kein Export mehr gestartet.

Achten Sie deshalb darauf, dass Datum und Uhrzeit der letzten Ausführung auf die Einstellungen im Wiederholungsintervall abgestimmt sind oder machen Sie nur eine der beiden Angaben.

7. Klicken Sie auf **OK**.
   - Das Dialogfenster "Exporteinplanung" wird geschlossen.
8. Kontrollieren Sie anhand der Angaben unter "Ausführung", ob Sie Ihren Export richtig eingeplant haben.




Eingeplantes Wiederholungsintervall

9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
   - Der Export wird eingeplant und in der Perspektive ***Prozessübersicht*** angezeigt.

13.5.3.2 Wiederholungsmuster

Die Option "Wiederholungsmuster" erweitert die Möglichkeiten der Option "Wiederholungsintervall". Sie möchten z. B. regelmäßige Exporte ausschließlich zu bestimmten Wochentagen oder nur in bestimmten Kalendermonaten ausführen.


1. Planen Sie einen wiederholten Export.
2. Wählen Sie die Option "Wiederholungsmuster".
   - Es stehen Ihnen nun im ersten Listenfeld die fünf Optionen "minütlich", "stündlich", "täglich", "wöchentlich" und "monatlich" zur Verfügung.



Optionen für das Einstellen von


Option "monatlich"

Mit der Option "monatlich" können Sie einen Export in 1- bis 12-monatlichen Abständen an einem bestimmten Monatstag festlegen, z. B. dem 20. eines Monats. Die Uhrzeit ist immer die Uhrzeit der ersten Ausführung. Der monatliche Export wird durch Datum und Uhrzeit der letzten Ausführung beendet.



Kleinstmögliche Werte der Option "monatlich"

Hier würde der Export monatlich am 1. Tag eines Monats ab dem Zeitpunkt der Erstausführung bis zum Zeitpunkt der letzten Ausführung durchgeführt.




Größtmögliche Werte der Option "monatlich"

Hier würde der Export alle 12 Monate am 31. Tag des Monats ab dem Zeitpunkt der Erstausführung durchgeführt.

Option "wöchentlich"

Mit der Option "wöchentlich" können Sie Ihren Exportzeitpunkt jede Woche an bestimmten Wochentagen festsetzen. Dabei können Sie ein bis sieben Wochentage auswählen. Wählen Sie tatsächlich sieben Tage aus, entspricht das einem täglichen Export. Sinnvoll ist deshalb die Auswahl von ein bis sechs Wochentagen. Die Uhrzeit ist immer die der Erstausführung. Die Exportserie wird durch Datum und Zeit des letzten Exports begrenzt.



Mindestauswahl der Option "wöchentlich"

Hier würde der Export jede Woche an einem bestimmten Wochentag ausgeführt.




Export an sechs bestimmten Wochentagen


Option "täglich"

Mit der Option "täglich" werden tageweise Exporte ausgeführt. Sie können festlegen, an welchen Wochentagen der Export ausgeführt wird. Die Exportserie wird durch Datum und Uhrzeit der letzten Ausführung begrenzt.

Mit der Unteroption "Jeden Tag" können Sie einen durchgehend täglichen Export einstellen.



Durchgehend täglicher Export



Export an einem bestimmten Wochentag


Option "stündlich"

Mit dem stündlichen Wiederholungsmuster können Sie in einem gesetzten Zeitrahmen Ihre Exporte in 1- bis 12-stündlichen Abständen zu einer bestimmten Minute einstellen.


Beispielsweise planen Sie Ihren Export zwischen 9 und 18 Uhr alle 2 Stunden jeweils zur 15. Minute der Stunde. Begonnen wird mit der Stunde der Erstausführung: Zeit 9:15 Uhr, Datum 01.07.2007. Begrenzt wird die Exportserie durch die letzte Ausführung ebenfalls mit Datum vom 01.07.2007, Zeit 18:00 Uhr.

- Erstausführung: 09:15 Uhr
- Zweiter Export: 11:15 Uhr
- Dritter Export: 13:15 Uhr
- Vierter Export: 15:15 Uhr
- Letzter Export: 17:15 Uhr

Ein Export um 18:15 Uhr findet nicht mehr statt, da der Exportzeitpunkt nach der 18 Uhr-Grenze der letzten Ausführung läge.



Kleinstmögliche Eingabewerte der




Größtmögliche Eingabewerte der Option

Maximal sind 12-stündliche Abstände zwischen zwei Exporten einstellbar.


Option "minütlich"

Mit der Option "minütlich" können Sie an ein bis sieben Wochentagen in ein- bis dreißigminütigen Abständen innerhalb eines gesetzten Zeitrahmens exportieren. Ein Wochentag beginnt bei 0 Uhr und endet um 24 Uhr. Einstellbare Intervalle sind 1, 5, 10, 15,20 oder 30 Minuten.

Beispielsweise wird ein Export montags und dienstags jeweils zwischen 0:00 und 03:00 Uhr alle 30 Minuten eingeplant.



Minimal auswählbare Werte der Option



Maximal auswählbare Werte der Option

13.5.4 Qualitätsprüfungen


Zusätzlich zu einem Testexport haben Sie jetzt eine weitere Möglichkeit, Ihre Einstellungen vor dem eigentlichen Exportvorgang zu prüfen.

Was unterscheidet einen Qualitätsprüflauf von einem Testexport?

Beim Testexport wird automatisch temporär ein Exportprofil für die Dauer des Exportes erzeugt, das die in Bearbeitung befindliche Exportformatvorlage benutzt. Ein Qualitätsprüflauf arbeitet die in der Exportformatvorlage eingestellten Prüfregeln ab, ermittelt auffällige Objekte und gibt die Ergebnisse als Protokoll und in einer grafischen Übersicht aus.

Qualitätsprüfläufe können auch wiederkehrend eingeplant werden, um in regelmäßigen Abständen die aktuelle Qualität der einzelnen Vorlagen zu ermitteln. Dabei wird standardmäßig der jeweils letzte Prüflauf samt Protokoll in der Perspektive **Prozessübersicht > Datenpflege > Qualitätsprüflauf** angezeigt. Analog des Exportprotokolls kann es Informationen, Fehlermeldungen oder Warnungen enthalten. In der Sicht ***Qualitätsprüfung*** wird eine grafische Darstellung über den aktuellen Status der Prüfung mit prozentualen Angaben angezeigt, die in einer Tabelle detailliert beschrieben werden.

Der Qualitätsprüflauf wird nach dem jeweils zugrundeliegenden Exportprofil benannt. Ein Auswahlmenü bietet alle geöffneten Prüfläufe an.



Perspektive Qualitätsprüflauf

Diese Sicht "merkt" sich benutzerspezifische Einstellungen, d. h. Sie können sich zu dem jeweils aktuellen Prüfbericht beliebig viele weitere öffnen, um diese kontinuierlich vergleichen zu können. Verlassen Sie Product 360 Desktop , dann wird die jeweils zuletzt angezeigte Konfiguration gespeichert und beim nächsten Programmstart zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie einen Eintrag in der Sicht ***Aktuelle und vergangene Prozesse*** markieren, bietet Ihnen das Kontextmenü verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten an. Die folgende Tabelle erläutert die Optionen des Kontextmenüs:

Option	**Funktionalität**
Kopieren bzw. Einfügen	Einen Text aus der Sicht kopieren und in eine andere Anwendung einfügen
Löschen	Löscht nicht nur aus der Sicht, sondern entfernt den archivierten Qualitätsprüflauf aus der Datenbank. Sollte es sich um eine Serie handeln, so ist diese damit beendet. Ein eingeplanter Exportprüflauf wird gelöscht und nicht mehr gestartet.
Alles auswählen	Wählt alle Einträge in der Sicht aus.
Aktualisieren	Aktualisiert die Inhalte in der Sicht. Sie können diesen Befehl auch über die F5-Taste aufrufen.

Option	Funktionalität
Abbrechen	Bricht einen gerade laufenden Qualitätsprüflauf ab. Falls dieser Teil einer Serie war, so hat dies keinen Einfluss darauf. Die nächste Ausführung wird planmäßig durchgeführt.
Vergleichen	Öffnet die Sicht ***Vergleichssicht.*** Dieser Eintrag ist nur aktiv, wenn Sie mindestens zwei Einträge ausgewählt haben.
Export ausführen...	Ist das Ergebnis des Prüflaufs zufriedenstellend, können Sie umgehend den regulären Exportvorgang auslösen.
Prüfregeln erneut ausführen...	Standardmäßig wird ein neuer Prüflauf mit der selben Konfiguration durchgeführt. Bei Bedarf können Anpassungen vorgenommen werden.
Eigenschaften...	Es werden alle Objekte (auch unterschiedliche Datenarten) aufgelistet, die das aktuelle Objekt referenziert.
Zeige Einplanungsinformationen	Eine Meldung wird ausgegeben, in der die zugrundeliegenden Planungskonfiguration bei Serien wiedergegeben wird.
Zeige Qualitätsprüflaufergebnis	Öffnet eine neue Sicht ***Qualitätsprüflauf*** mit dem grafischen Umsetzung des jeweilig markierten Prüflaufs.

In der Sicht ***Qualitätsprüflauf*** bietet Ihnen das Sichtenmenü verschiedene Einstellungsmöglichkeiten an. Die folgende Tabelle erläutert die vorhandenen Optionen:

Option	Funktionalität
Neue Sicht öffnen	Eine neue Sicht wird angezeigt.
Nur selbst eingeplante Qualitätsprüfungen anzeigen	Filtert die Anzeige entsprechend aus.
Aktuellen Inhalt halten	Der Neuaufbau des Inhalts wird verhindert.
Qualitätsprüfungen sortieren nach	• Namen • Erstellungsdatum • Letztem Ausführungsdatum • Benutzer

13.5.5 Exporte bearbeiten

Sie können Ihre Exporte in der Perspektive ***Prozessübersicht*** bearbeiten. Falls Sie sich noch nicht in der Perspektive befinden, öffnen Sie diese zunächst über **Verwaltung > Prozessübersicht**. In der Sicht ***Übersicht*** sind unter dem Knoten "Publikationen" drei Unterknoten für den Export:

- Exportvorgänge (Supplier Exchange)
- Exportvorgänge (einmalig)

- Exportvorgänge (wiederholt)
- Testexportvorgänge

Wenn Sie einen der Knoten markieren, zeigt die Sicht ***Aktuelle und vergangene Prozesse*** die entsprechenden Exportvorgänge an. Markieren Sie in der Sicht ***Aktuelle und vergangene Prozesse*** einen Eintrag, wird in der Sicht ***Protokoll*** das dazugehörige Protokoll angezeigt. Über das Kontextmenü können Sie die Exportdateien herunterladen, Exporte wiederholen oder Exportserien beenden. Die folgende Tabelle erläutert die Optionen des Kontextmenüs:

Option	**Funktionalität**
Kopieren bzw. Einfügen	Einen Text aus der Sicht kopieren und in eine andere Anwendung einfügen
Löschen	Löscht nicht nur aus der Sicht, sondern entfernt den archivierten Exportlauf aus der Datenbank sowie die archivierten Exportdateien vom Server. Ein eingeplanter Exportvorgang wird gelöscht und nicht mehr gestartet.
Alles auswählen	Wählt alle Einträge in der Sicht aus.
Aktualisieren	Aktualisiert die Inhalte in der Sicht. Sie können diesen Befehl auch über die F5-Taste aufrufen.
Abbrechen	Bricht einen gerade laufenden Qualitätsprüflauf ab. Falls dieser Teil einer Serie war, so hat dies keinen Einfluss darauf. Die nächste Ausführung wird planmäßig durchgeführt.
Vergleichen	Öffnet die Sicht ***Vergleichssicht***. Dieser Eintrag ist nur aktiv, wenn Sie mindestens zwei Einträge ausgewählt haben.
Zeige Einplanungsinformationen	Zeigt die Informationen für Exportserien bei wiederholten Exportvorgängen an.
Exportdatei(en) herunterladen	Lädt die exportierten Dateien in ein lokales Verzeichnis herunter. Dazu gehören die Datendateien und das Multimedia-Archiv, sofern eines erzeugt wurde. Die Dateien können dabei komprimiert werden.
Export wiederholen	Öffnet den Dialog "Exportprofil exportieren". Der ausgewählte Exportvorgang kann mit den verwendeten Parametern wiederholt werden.
Sofort ausführen	Aktiviert einen eingeplanten Exportvorgang, unabhängig vom eingestellten Termin.

14 Anhang

Dieser Anhang enthält:

- Rechtegruppen für Aktionsrechte 358
- Rechtegruppen für Sichtbarkeiten 371
- Funktionsreferenz Import 379
- Funktionsreferenz Export 390
- Referenz der Datenquellen 427

14.1 Rechtegruppen für Aktionsrechte

Folgende Rechtegruppen für Aktionsrechte sind vorhanden:

- Allgemein 357
- Artikel 357
- Artikelsortimente 358
- Artikelsuche 358
- Audit-Trail 359
- Aufgaben 359
- Aufgabenbenachrichtigungen 359
- Benutzer 360
- Charakteristiken 371
- Datenqualität 360
- Dokumentenverwaltung 360
- E-Mail-Vorlagen 361
- Einheiten 361
- Export 361
- Import 362
- Kanal 362
- Kataloge 362
- Kunden 363
- Lieferanten 363
- Merge 363
- Multimedia-Anhänge 364
- Produkte 364
- Produktsortimente 365
- Produktsuche 365
- Prozessplanung 365
- Qualifizierte Feldrechte 366
- Rabattgruppen 366
- Strukturen 366
- Strukturgruppen 367
- Strukturgruppensuche 367
- Strukturmerkmale 367

- Strukturvorgabewerte 368
- Systemnachrichten 368
- Textauszeichnungen 368
- Unternehmensverwaltung 368
- Versionen 369
- Vordefinierte Abfragen 369
- Wertelisten 370
- Workflow 370
- Wörterbücher 370
-

14.1.1 Rechtegruppe: Allgemein

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Allgemeines** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Allgemein	Rich-Client Login
Allgemein	Service Login

14.1.2 Rechtegruppe: Artikel

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Artikel** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Artikel	Artikel anlegen
Artikel	Artikel aus Version entfernen
Artikel	Artikel bearbeiten
Artikel	Artikel in Version freigeben
Artikel	Artikel klonen
Artikel	Artikel löschen
Artikel	Artikel, genereller Zugriff
Artikel	Artikel, Objektrechte lesen
Artikel	Artikel, Objektrechte verwalten
Artikel	Attributstransfer konfigurieren
Artikel	Erweiterte logistische Daten anlegen

Rechtegruppe	Berechtigung
Artikel	Erweiterte logistische Daten bearbeiten
Artikel	Erweiterte logistische Daten löschen
Artikel	Erweiterte logistische Daten, genereller Zugriff
Artikel	Lieferantenbeziehungen anlegen
Artikel	Lieferantenbeziehungen bearbeiten
Artikel	Lieferantenbeziehungen einsehen
Artikel	Lieferantenbeziehungen löschen
Artikel	Preise anlegen
Artikel	Preise anlegen (in der Vergangenheit)
Artikel	Preise bearbeiten
Artikel	Preise bearbeiten (in der Vergangenheit)
Artikel	Preise einsehen
Artikel	Preise löschen
Artikel	Preise löschen (in der Vergangenheit)

14.1.3 Rechtegruppe: Artikelsortimente

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Artikelsortimente** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Artikelsortimente	Artikelsortimente anlegen
Artikelsortimente	Artikelsortimente bearbeiten
Artikelsortimente	Artikelsortimente löschen
Artikelsortimente	Artikelsortimente, genereller Zugriff
Artikelsortimente	Artikelsortimente, Objektrechte lesen
Artikelsortimente	Artikelsortimente, Objektrechte verwalten

14.1.4 Rechtegruppe: Artikelsuche

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Artikelsuche** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Artikelsuche	Artikelsuche, Objektrechte lesen
Artikelsuche	Artikelsuche, Objektrechte verwalten
Artikelsuche	Artikelsuche anlegen

Rechtegruppe	Berechtigung
Artikelsuche	Artikelsuche bearbeiten
Artikelsuche	Artikelsuche löschen
Artikelsuche	Artikelsucheverwaltung, genereller Zugriff

14.1.5 Rechtegruppe: Audit-Trail

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf den **Audit-Trail** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Audit-Trail	Audit-Traill, genereller Zugriff

14.1.6 Rechtegruppe: Aufgaben

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Aufgaben** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Aufgaben	Aufgaben administrieren
Aufgaben	Aufgaben aller Benutzer anzeigen
Aufgaben	Aufgaben anlegen
Aufgaben	Aufgaben bearbeiten
Aufgaben	Aufgaben löschen
Aufgaben	Aufgabenverwaltung, genereller Zugriff

14.1.7 Rechtegruppe: Aufgabenbenachrichtigungen

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Aufgabenbenachrichtigungen** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Aufgabenbenachrichtigungen	Aufgabenbenachrichtigungen konfigurieren
Aufgabenbenachrichtigungen	Benachrichtigungsstufe einer Aufgabenbenachrichtigung

14.1.8 Rechtegruppe: Benutzer

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Benutzer** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Benutzer	Benutzer, genereller Zugriff
Benutzer	Benutzer, Objektrechte lesen
Benutzer	Benutzer, Objektrechte verwalten
Benutzer	Benutzer anlegen
Benutzer	Benutzer bearbeiten
Benutzer	Benutzer löschen

14.1.9 Rechtegruppe: Datenqualität

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Datenqualität** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Datenqualität	Ausführen einer Datenqualitätsregel
Datenqualität	Datenqualitätsregelkonfiguration, genereller Zugriff
Datenqualität	Datenqualitätseinplanung, genereller Zugriff
Datenqualität	Qualitätsstatus löschen
Datenqualität	Qualitätsstatus, genereller Zugriff

14.1.10 Rechtegruppe: Dokumentenverwaltung

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Dokumentenverwaltung** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Dokumentenverwaltung	Dokumente anlegen
Dokumentenverwaltung	Dokumente bearbeiten
Dokumentenverwaltung	Dokumente löschen
Dokumentenverwaltung	Dokumentenverwaltung, genereller Zugriff
Dokumentenverwaltung	Dokumentkategorien anlegen
Dokumentenverwaltung	Dokumentkategorien bearbeiten
Dokumentenverwaltung	Dokumentkategorien löschen

14.1.11 Rechtegruppe: E-Mail-Vorlagen

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **E-Mail-Vorlagen** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
E-Mail-Vorlagen	E-Mail-Vorlagen verwalten

14.1.12 Rechtegruppe: Einheiten

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Einheiten** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Einheiten	Einheiten anlegen
Einheiten	Einheiten bearbeiten
Einheiten	Einheiten explizit löschen
Einheiten	Einheitensysteme anlegen
Einheiten	Einheitensysteme bearbeiten
Einheiten	Einheitensysteme löschen
Einheiten	Einheitenverwaltung, genereller Zugriff
Einheiten	Einheitenzuordnungen für Standardeinheitensysteme löschen
Einheiten	Einheitenzuordnungen löschen

14.1.13 Rechtegruppe: Exportieren

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf den **Export** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Export	Exporte ausführen
Export	Exportformatvorlagen bearbeiten
Export	Exportformatvorlagen erstellen
Export	Exportformatvorlagen löschen
Export	Exportformatvorlagen, Objektrechte lesen
Export	Exportformatvorlagen, Objektrechte verwalten
Export	Exportprofile bearbeiten
Export	Exportprofile erstellen

Rechtegruppe	Berechtigung
Export	Exportprofile löschen
Export	Exportprofile, Objektrechte lesen
Export	Exportprofile, Objektrechte verwalten

14.1.14 Rechtegruppe: Importieren

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf den **Import** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Import	Hotfolder konfigurieren
Import	HSX administrieren
Import	Import durchführen
Import	Import-Mappings, Objektrechte verwalten
Import	Import-Mappings bearbeiten
Import	Import-Mappings lesen
Import	Import-Mappings löschen
Import	Import-Mappings neu anlegen

14.1.15 Rechtegruppe: Kanal

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Kanäle** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Kanal	Kanal, genereller Zugriff
Kanal	Kanal, Objektrechte lesen
Kanal	Kanal, Objektrechte verwalten
Kanal	Kanal anlegen
Kanal	Kanal bearbeiten
Kanal	Kanal löschen

14.1.16 Rechtegruppe: Kataloge

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Kataloge** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Kataloge	Lieferantenkatalog, Objektrechte lesen
Kataloge	Lieferantenkatalog, Objektrechte verwalten
Kataloge	Lieferantenkataloge, genereller Zugriff
Kataloge	Lieferantenkataloge anlegen
Kataloge	Lieferantenkataloge aus Version entfernen
Kataloge	Lieferantenkataloge bearbeiten
Kataloge	Lieferantenkataloge in Version freigeben
Kataloge	Lieferantenkataloge löschen
Kataloge	Produktstamm, Objektrechte lesen
Kataloge	Produktstamm, Objektrechte verwalten

14.1.17 Rechtegruppe: Kunden

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Kunden** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Kunden	Kunden anlegen
Kunden	Kunden löschen
Kunden	Kundendaten bearbeiten
Kunden	Kundenverwaltung, genereller Zugriff

14.1.18 Rechtegruppe: Lieferanten

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Lieferanten** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Lieferanten	Lieferanten anlegen
Lieferanten	Lieferanten löschen
Lieferanten	Lieferantendaten bearbeiten
Lieferanten	Lieferantenverwaltung, genereller Zugriff

14.1.19 Rechtegruppe: Merge

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Merge-Funktion** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Merge	Merge durchführen
Merge	Merge, genereller Zugriff

14.1.20 Rechtegruppe: Multimedia-Anhänge

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Multimedia-Anhänge** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Multimedia-Anhänge	Multimedia-Anhänge bearbeiten
Multimedia-Anhänge	Multimedia-Anhänge hinzufügen
Multimedia-Anhänge	Multimedia-Anhänge löschen

14.1.21 Rechtegruppe: Produkte

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Produkte** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Produkte	Preise anlegen
Produkte	Preise anlegen (in der Vergangenheit)
Produkte	Preise bearbeiten
Produkte	Preise bearbeiten (in der Vergangenheit)
Produkte	Preise einsehen
Produkte	Preise löschen
Produkte	Preise löschen (in der Vergangenheit)
Produkte	Produkte anlegen
Produkte	Produkte aus Version entfernen
Produkte	Produkte bearbeiten
Produkte	Produkte in Version freigeben
Produkte	Produkte löschen
Produkte	Produkte, Objektrechte lesen
Produkte	Produkte, Objektrechte verwalten
Produkte	Produktverwaltung, genereller Zugriff

14.1.22 Rechtegruppe: Produktsortimente

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Produktsortimente** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Produktsortimente	Produktsortimente, genereller Zugriff
Produktsortimente	Produktsortimente, Objektrechte lesen
Produktsortimente	Produktsortimente, Objektrechte verwalten
Produktsortimente	Produktsortimente anlegen
Produktsortimente	Produktsortimente bearbeiten
Produktsortimente	Produktsortimente löschen

14.1.23 Rechtegruppe: Produktsuche

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Produktsuche** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Produktsuche	Produktsuche, genereller Zugriff
Produktsuche	Produktsuche, Objektrechte lesen
Produktsuche	Produktsuche, Objektrechte verwalten
Produktsuche	Produktsuche anlegen
Produktsuche	Produktsuche bearbeiten
Produktsuche	Produktsuche löschen

14.1.24 Rechtegruppe: Prozessplanung

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Prozessplanung** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Prozessplanung	Prozesse aller Benutzer einsehen
Prozessplanung	Prozesse bearbeiten
Prozessplanung	Prozesse löschen
Prozessplanung	Prozessplanung, genereller Zugriff

14.1.25 Rechtegruppe: Qualifizierte Feldrechte

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **qualifizierte Feldrechte** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Qualifizierte Feldrechte	Qualifizierte Feldrechte bearbeiten
Qualifizierte Feldrechte	Qualifizierte Feldrechte, genereller Zugriff

14.1.26 Rechtegruppe: Rabattgruppen

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Rabattgruppen** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Rabattgruppen	Rabattgruppen anlegen
Rabattgruppen	Rabattgruppen aus Version entfernen
Rabattgruppen	Rabattgruppen bearbeiten
Rabattgruppen	Rabattgruppen in Version freigeben
Rabattgruppen	Rabattgruppen löschen
Rabattgruppen	Rabattgruppen, genereller Zugriff
Rabattgruppen	Rabattgruppen, Objektrechte lesen
Rabattgruppen	Rabattgruppen, Objektrechte verwalten

14.1.27 Rechtegruppe: Strukturen

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Strukturen** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Strukturen	Strukturen aus Version entfernen
Strukturen	Strukturen in Version freigeben
Strukturen	Strukturen, genereller Zugriff
Strukturen	Strukturen, Objektrechte lesen
Strukturen	Strukturen, Objektrechte verwalten
Strukturen	Strukturysteme anlegen
Strukturen	Strukturysteme bearbeiten
Strukturen	Strukturysteme löschen

14.1.28 Rechtegruppe: Strukturgruppen

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Strukturgruppen** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Strukturgruppen	Strukturgruppen anlegen
Strukturgruppen	Strukturgruppen bearbeiten
Strukturgruppen	Strukturgruppen löschen
Strukturgruppen	Strukturgruppen, genereller Zugriff
Strukturgruppen	Strukturgruppen, Objektrechte lesen
Strukturgruppen	Strukturgruppen, Objektrechte verwalten
Strukturgruppen	Strukturgruppenmerkmal anlegen
Strukturgruppen	Strukturgruppenmerkmal bearbeiten
Strukturgruppen	Strukturgruppenmerkmal löschen
Strukturgruppen	Strukturgruppenmerkmal vererben

14.1.29 Rechtegruppe: Strukturgruppensuche

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Strukturgruppensuche** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Strukturgruppensuche	Strukturgruppensuche, Objektrechte lesen
Strukturgruppensuche	Strukturgruppensuche, Objektrechte verwalten
Strukturgruppensuche	Strukturgruppensuche anlegen
Strukturgruppensuche	Strukturgruppensuche bearbeiten
Strukturgruppensuche	Strukturgruppensuche löschen
Strukturgruppensuche	Strukturgruppensucheverwaltung, genereller Zugriff

14.1.30 Rechtegruppe: Strukturmerkmale

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Strukturmerkmale** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Strukturmerkmale	Strukturmerkmale anlegen
Strukturmerkmale	Strukturmerkmale bearbeiten

Rechtegruppe	Berechtigung
Strukturmerkmale	Strukturmerkmale löschen
Strukturmerkmale	Strukturmerkmale, genereller Zugriff

14.1.31 Rechtegruppe: Strukturvorgabewerte

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Strukturvorgabewerte** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Strukturvorgabewerte	Strukturvorgabewerte anlegen
Strukturvorgabewerte	Strukturvorgabewerte bearbeiten
Strukturvorgabewerte	Strukturvorgabewerte löschen
Strukturvorgabewerte	Strukturvorgabewerte, genereller Zugriff

14.1.32 Rechtegruppe: Systemnachrichten

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Systemnachrichten** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Systemnachrichten	Systemnachrichten anlegen
Systemnachrichten	Systemnachrichten bearbeiten
Systemnachrichten	Systemnachrichten löschen
Systemnachrichten	Systemnachrichten, genereller Zugriff

14.1.33 Rechtegruppe: Textauszeichnungen

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Textauszeichnungen** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Textauszeichungen	Textauszeichungen verwalten

14.1.34 Rechtegruppe: Unternehmensverwaltung

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Unternehmensverwaltung** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Unternehmensverwaltung	Administration Objektrechte (System)
Unternehmensverwaltung	Benutzergruppen anlegen
Unternehmensverwaltung	Benutzergruppen bearbeiten
Unternehmensverwaltung	Benutzergruppen löschen
Unternehmensverwaltung	Benutzergruppen, Objektrechte lesen
Unternehmensverwaltung	Benutzergruppen, Objektrechte verwalten
Unternehmensverwaltung	Objektrechte überschreiben
Unternehmensverwaltung	Unternehmensdaten bearbeiten
Unternehmensverwaltung	Unternehmensverwaltung, genereller Zugriff

14.1.35 Rechtegruppe: Versionen

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Versionen** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Versionen	Versionen anlegen
Versionen	Versionen bearbeiten
Versionen	Versionen löschen
Versionen	Versionen schließen
Versionen	Versionen öffnen
Versionen	Versionen, Objektrechte lesen
Versionen	Versionen, Objektrechte verwalten
Versionen	Versionsverwaltung, genereller Zugriff

14.1.36 Rechtegruppe: Vordefinierte Abfragen

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **vordefinierte Abfragen** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Vordefinierte Abfragen	Abfragen, genereller Zugriff
Vordefinierte Abfragen	Abfragen, Objektrechte lesen
Vordefinierte Abfragen	Abfragen, Objektrechte verwalten
Vordefinierte Abfragen	Abfragen anlegen
Vordefinierte Abfragen	Abfragen bearbeiten
Vordefinierte Abfragen	Abfragen löschen

14.1.37 Rechtegruppe: Arbeitsablauf

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf den **Workflow** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Workflow	Workflow, genereller Zugriff
Workflow	Workflow-Instanzen administrieren
Workflow	Workflow-Profile löschen
Workflow	Workflow-Profile pflegen

14.1.38 Rechtegruppe: Wörterbücher

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf die **Wörterbücher** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Wörterbücher	Wörterbücher für Rechtschreibprüfung, genereller Zugriff
Wörterbücher	Wörterbücher für Rechtschreibprüfung, Objektrechte verwalten
Wörterbücher	Wörterbücher für Rechtschreibprüfung, Objektrechte lesen
Wörterbücher	Wörter zum Wörterbuch für Rechtschreibprüfung hinzufügen
Wörterbücher	Wörterbücher für Rechtschreibprüfung verwalten
Wörterbücher	Wörter für Rechtschreibprüfung vorschlagen
Wörterbücher	Wörter für Rechtschreibprüfung verwalten
Wörterbücher	Standardisierungswörterbücher, genereller Zugriff
Wörterbücher	Standardisierungswörterbücher, Objektrechte verwalten
Wörterbücher	Standardisierungswörterbücher, Objektrechte lesen
Wörterbücher	Standardisierungswörterbücher verwalten
Wörterbücher	Werte für Standardisierungswörterbücher verwalten

14.1.39 Rechtegruppe: Wertelisten

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Wertelisten** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Wertelisten	Werte, genereller Zugriff
Wertelisten	Wertelisten, Objektrechte verwalten

Rechtegruppe	Berechtigung
Wertelisten	Wertelisten, genereller Zugriff
Wertelisten	Wertelisten anlegen
Wertelisten	Wertelisten,Objektrechte lesen
Wertelisten	Werte bearbeiten
Wertelisten	Wertelisten klonen
Wertelisten	Werte anlegen
Wertelisten	Werte löschen
Wertelisten	Wertelisten löschen

14.1.40 Rechtegruppe: Charakteristiken

Die folgende Tabelle listet sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Charakteristiken** auf. Ein Recht mit der Ergänzung "genereller Zugriff" bedeutet, dass ein Benutzer, dem dieses Recht zugeordnet ist, die entsprechende Perspektive überhaupt aufrufen kann.

Rechtegruppe	Berechtigung
Charakteristiken	Charakteristiken, genereller Zugriff
Charakteristiken	Charakteristiken anlegen
Charakteristiken	Charakteristiken löschen
Charakteristiken	Charakteristiken bearbeiten

14.2 Rechtegruppen für Sichtbarkeiten

Folgende Rechtegruppen für Oberflächensichtbarkeiten sind vorhanden:

- Sichtbarkeiten beim Product 360 Desktop 371
- Sichtbarkeiten beim Product 360 Web 378

14.2.1 Sichtbarkeiten beim PIM Desktop

Die folgenden Tabellen listen sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Oberflächensichtbarkeiten im Product 360 Desktop** auf.

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Perspektive	Audit-Trail	Audit-Trail

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Attributszuordnung (Artikel)
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Erstklassifikation (Artikel)
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Explorer (Artikel) (Standardwert)

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Explorer (Produkte)
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Mehrfachklassifikation (Artikel)
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Multimedia-Anhänge
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Preise (Artikel)
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Rabattgruppen
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Strukturen
Product 360 Desktop Perspektive	Datenpflege	Strukturgruppenzuweisungen

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Perspektive	Datenübernahme	Hotfolder
Product 360 Desktop Perspektive	Datenübernahme	Import
Product 360 Desktop Perspektive	Datenübernahme	Merge

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Perspektive	Publikationen	Exportformatvorlagen

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Aufgabenbenachrichtigung
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Benutzer
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Datenqualität
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Dokumente
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Einheiten
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Kunden
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Lieferanten
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Lieferantenkataloge
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Organisation
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Prozessübersicht
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Versionen
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Workflows
Product 360 Desktop Perspektive	Verwaltung	Wörterbücher

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Aktionsrechte
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Aufgaben
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Aufgabennotifizierung

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Benutzer
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Benutzerdetails
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Benutzergruppen
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Einheitenpflege
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Einheitensystem
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Einheitensysteme
Product 360 Desktop Sicht	Administration	E-Mail-Vorlage
Product 360 Desktop Sicht	Administration	E-Mail-Vorlagen
Product 360 Desktop Sicht	Administration	E-Mail-Vorschau
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Feldrechte
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Kunde
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Kunden
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Lieferant
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Lieferanten
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Mitglieder
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Mitgliedschaft
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Oberflächensichtbarkeiten
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Objektrechte (System)
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Qualifizierte Feldrechte
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Systemnachrichten
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Unternehmensdaten
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Versionen
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Wörter
Product 360 Desktop Sicht	Administration	Wörterbücher

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Andere	Kanäle
Product 360 Desktop Sicht	Andere	Multichannel preview
Product 360 Desktop Sicht	Andere	Protokoll
Product 360 Desktop Sicht	Andere	Qualitätsprüfung
Product 360 Desktop Sicht	Andere	Qualitätsstatus
Product 360 Desktop Sicht	Andere	Vergleichssicht

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikel #1
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikel #2

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikel mit Merkmalen
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikelattribute
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikelattribute (kumuliert)
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikelattributswerte
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikeldetails (Formular)
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikelsortimente
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Artikelsuche
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Attributszuordnungen
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Einkaufspreise
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Erweiterte logistische Daten
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Referenzen des Artikels
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Textverarbeitung (Artikel)
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten	Verkaufspreise

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten (EKI)	Artikelvergleich (Lieferant/ Produktstamm)
Product 360 Desktop Sicht	Artikelsichten (EKI)	Lieferantenbeziehungen

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Dateianhänge	Bildvorschau
Product 360 Desktop Sicht	Dateianhänge	Miniaturansicht
Product 360 Desktop Sicht	Dateianhänge	Multimedia-Anhänge
Product 360 Desktop Sicht	Dateianhänge	Multimedia-Dokumente

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Datenqualität	Datenqualität-Konfiguration
Product 360 Desktop Sicht	Datenqualität	Datenqualität-Scheduler

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Datenquelle
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Details
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Felddetails
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Funktion
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Häufigkeit
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Hotfolder-Gruppen
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Hotfolder-Konfiguration

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Inhalt
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Merge-Vorschau
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Protokoll
Product 360 Desktop Sicht	Datenübernahme	Repository

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Dokumente	Abhängigkeiten
Product 360 Desktop Sicht	Dokumente	Dokumente
Product 360 Desktop Sicht	Dokumente	Dokumentkategorien
Product 360 Desktop Sicht	Dokumente	Miniaturansicht (Dokumente)
Product 360 Desktop Sicht	Dokumente	Multimedia-Anhänge des Systems

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Exportvorlagen	Eigenschaften
Product 360 Desktop Sicht	Exportvorlagen	Exportformatvorlage

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Aufgaben
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Eigenschaften
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Fehler
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Fortschritt
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Gliederung
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Lesezeichen
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Markierungen
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Navigator
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Palette
Product 360 Desktop Sicht	Generell	Welcome

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Hilfe	Hilfe

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Hintergrundprozesse	Aktuelle und vergangene Prozesse
Product 360 Desktop Sicht	Hintergrundprozesse	Übersicht

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Katalogsichten	Kontextauswahl

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Katalogsichten	Lieferantenkatalog (Formular)
Product 360 Desktop Sicht	Katalogsichten	Lieferantenkataloge

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Klassendetails
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Klassenliste
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Merkmalsleiste
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Primärer Strukturbaum
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Quellstrukturzuweisungen
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Sekundäre Klassenliste
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Sekundärer Strukturbaum
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Strukturgruppensuche
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Strukturgruppenzuweisung
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Strukturmerkmale
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Struktursysteme
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Strukturvorgabewerte
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Textverarbeitung (Strukturgruppe)
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Untergeordnete Strukturgruppen
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Vorgabewerte für Gruppenmerkmal
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Vorgabewerte für Strukturmerkmal

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Werte für Gruppenmerkmale
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Zielstrukturzuweisungen
Product 360 Desktop Sicht	Klassifikationen und Warengruppen	Zuordnungsempfehlung

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Artikel des Produkts
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produktattribute
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produktattribute (kumuliert)
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produktattributswerte
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produktdetails (Formular)
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produkte #1
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produkte #2
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produkte mit Merkmalen
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produktsortimente
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Produktsuche
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Referenzen des Produkts
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Textverarbeitung (Produkte)
Product 360 Desktop Sicht	Produktsichten	Verkaufspreise

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Produktsuche	Produktsuche

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Rabatte	Einkaufsrabattgruppen
Product 360 Desktop Sicht	Rabatte	Einkaufsrabattsätze
Product 360 Desktop Sicht	Rabatte	Verkaufsrabattgruppen
Product 360 Desktop Sicht	Rabatte	Verkaufsrabattsätze

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Perspektive/Sicht
Product 360 Desktop Sicht	Workflow	Workflow-Profile
Product 360 Desktop Sicht	Workflow	Workflows

14.2.2 Sichtbarkeiten beim PIM Web

Die folgenden Tabellen listen sämtliche zuteilbaren Rechte in Bezug auf **Oberflächensichtbarkeiten im Product 360 Web** auf.

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Kontextauswahl/Reiter
Product 360 Web Kontext	Aufgaben	Aufgaben
Product 360 Web Kontext	Kataloge	Kataloge
Product 360 Web Kontext	Kontextauswahl	Kontextauswahl
Product 360 Web Kontext	Multimedia-Anhänge	Multimedia-Anhänge
Product 360 Web Kontext	Strukturgruppen	Strukturgruppen
Product 360 Web Kontext	Einfache Suche	Einfache Suche
Product 360 Web Kontext	Volltextsuche	Volltextsuche

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Kontextauswahl/Reiter
Product 360 Web Reiter	Artikel	Alle Texte
Product 360 Web Reiter	Artikel	Attribute
Product 360 Web Reiter	Artikel	Bestellinformationen
Product 360 Web Reiter	Artikel	Historie
Product 360 Web Reiter	Artikel	Klassifikation
Product 360 Web Reiter	Artikel	Logistik
Product 360 Web Reiter	Artikel	Medienanhänge
Product 360 Web Reiter	Artikel	Preise
Product 360 Web Reiter	Artikel	Referenzen
Product 360 Web Reiter	Artikel	Stamm
Product 360 Web Reiter	Artikel	Text
Product 360 Web Reiter	Artikel	Übersetzung
Product 360 Web Reiter	Artikel	Zuschläge

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Kontextauswahl/Reiter
Product 360 Web Reiter	Medienanhänge	Bildvorschau
Product 360 Web Reiter	Medienanhänge	Details
Product 360 Web Reiter	Medienanhänge	Stamm
Product 360 Web Reiter	Medienanhänge	Verwendung

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Kontextauswahl/Reiter
Product 360 Web Reiter	Produkt	Alle Texte
Product 360 Web Reiter	Produkt	Attribute
Product 360 Web Reiter	Produkt	Historie

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Kontextauswahl/Reiter
Product 360 Web Reiter	Produkt	Klassifikation
Product 360 Web Reiter	Produkt	Medienanhänge
Product 360 Web Reiter	Produkt	Preise
Product 360 Web Reiter	Produkt	Referenzen
Product 360 Web Reiter	Produkt	Stamm
Product 360 Web Reiter	Produkt	Text
Product 360 Web Reiter	Produkt	Übersetzung
Product 360 Web Reiter	Produkt	Varianten

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Kontextauswahl/Reiter
Product 360 Web Reiter	Strukturgruppe	Artikel
Product 360 Web Reiter	Strukturgruppe	Historie
Product 360 Web Reiter	Strukturgruppe	Medienanhänge
Product 360 Web Reiter	Strukturgruppe	Merkmale
Product 360 Web Reiter	Strukturgruppe	Produkte
Product 360 Web Reiter	Strukturgruppe	Stamm
Product 360 Web Reiter	Strukturgruppe	Text

Rechtegruppen-Typ	Rechtegruppe	Kontextauswahl/Reiter
Product 360 Web Reiter	Variante	Alle Texte
Product 360 Web Reiter	Variante	Artikel
Product 360 Web Reiter	Variante	Attribute
Product 360 Web Reiter	Variante	Historie
Product 360 Web Reiter	Variante	Klassifikation
Product 360 Web Reiter	Variante	Medienanhänge
Product 360 Web Reiter	Variante	Preise
Product 360 Web Reiter	Variante	Referenzen
Product 360 Web Reiter	Variante	Stamm
Product 360 Web Reiter	Variante	Text
Product 360 Web Reiter	Variante	Übersetzung

14.3 Funktionsreferenz Import

Diese Referenz listet alle Funktionen auf, die beim Import im Product 360 Desktop angewandt werden können. Der Aufbau der Funktionsbeschreibungen folgt dabei immer dem gleichen Schema:

1. Beschreibung der Funktion

2.Verwendung der Funktion sowie eventuelle Parameter

3.eventuell Beispiele für den Einsatz der Funktion

Standardmäßig stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- concat 380
- date 381
- defaultBoolean 381
- defaultDate 381
- defaultNumber 382
- defaultString 382
- delete 383
- deleteIfEmpty 383
- format 383
- if 383
- left 384
- length 384
- logError 384
- logInfo 385
- logWarning 385
- lower 386
- mid 386
- replace 386
- right 387
- round 388
- search 388
- select 389
- truncate 389
- upper 390

14.3.1 concat

Die Funktion **concat** verbindet zwei Werte zu einem neuen Wert, indem diese aneinander gereiht werden und eine neue Zeichenfolge abbilden.

Alternativ kann der "+"-Operator verwendet werden.

Verwendung

```
concat ( <Text1>,<Text2> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text 1-2: Textteile, die zusammengefügt werden sollen

Beispiel

- concat ("Produkt", "Id")
  - Ausgabe: "ProduktId"

Verschachtelungen bieten die Möglichkeit, mehr als zwei Texte zu verknüpfen:

- concat ([Artikel.Hersteller], concat (": ", [Artikel.Artikel-Nr]))
  - Ausgabe: "Erstein: ER-0711"
- concat ("Mini", concat("-", "Schraubenzieher"))
  - Ausgabe: "Mini-Schraubenzieher"

14.3.2 Datum

Mit der Funktion **date** wird der Text als Datum interpretiert.

Verwendung

```
date ( <Wert> )
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Datum: Datum im jeweiligen standortabhängigen Format gemäß der ISO-Norm

Beispiel

- date("2012-05-23")
  - Ausgabe: 23.05.2012

14.3.3 defaultBoolean

Die Funktion **defaultBoolean** liefert einen Standardwert vom Typ Boolean (Wahrheitswert) zurück, wenn der Wert leer ist.

Verwendung

```
defaultBoolean ( <Wert>,<default> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: automatische Übernahme des aktuellen Feldes aus dem Repository
- default: "true", wenn das Feld keinen Inhalt hat; "false", wenn das Feld nicht leer ist.

Beispiel

- defaultBoolean ([Garantie], false)
  - Ausgabe: "false"

14.3.4 defaultDate

Die Funktion **defaultDate** liefert einen Standardwert vom Typ Datum zurück, wenn der Wert leer

ist.

Verwendung

```
defaultDate ( <Wert>,<default> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: automatische Übernahme des aktuellen Feldes aus dem Repository
- default: Definition der alternativen Datumsangabe

Beispiel

- defaultDate ([Gültig ab], date("2012-05-23"))
  - Ausgabe: "23.05.2012"

14.3.5 defaultNumber

Die Funktion **defaultNumber** liefert einen Standardwert vom Typ Number (Zahl), wenn der Wert leer ist.

Verwendung

```
defaultNumber ( <Wert>,<default> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: automatische Übernahme des aktuellen Feldes aus dem Repository
- default: Festlegung der alternativ auszugebenden Zahl

Beispiel

- defaultNumber ([Steuer], 19.0)
  - Ausgabe: "19.0"

14.3.6 defaultString

Die Funktion **defaultString** gibt einen Standardwert vom Typ Text aus, wenn der Wert leer ist.

Verwendung

```
defaultString ( <Wert>,<default> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: automatische Übernahme des aktuellen Feldes aus dem Repository
- default: Definition des alternativ auszugebenden Textes

Beispiel

- defaultString ([Hersteller], "Erstein")
  - Ausgabe: "Erstein"

14.3.7 delete

Die Funktion **delete** löscht den Inhalt des aktuell gewählten Feldes. Wobei es unerheblich ist, ob das Feld einen Inhalt hat oder nicht.

Verwendung

```
delete ()
```

14.3.8 deleteIfEmpty

Die Funktion **deleteIfEmpty** löscht den Inhalt des Felds, falls der übergebene Wert leer ist.

```
deleteIfEmpty ( <Wert> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: das aktuell gewählte Feld im Repository, dessen Inhalt entfernt werden soll. Wobei geprüft wird, ob das Feld einen Inhalt hat oder nicht.

14.3.9 format

Die Funktion **format** rundet einen Wert auf die angegebene Anzahl von Dezimalstellen.

Verwendung

```
format ( <Wert>, Dezimalstellen )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: Zahl, die gerundet werden soll.
- Dezimalstellen: Anzahl der Nachkommastellen.

Beispiel

- format (2.3684, 2)
  - Ausgabe: "2,37"

14.3.10 if

Die Funktion **if** ermöglicht eine bedingte Ausgabe eines Wertes.

Verwendung

```
if ( Bedingung,Dann-Wert,Sonst-Wert )
```

alternative Syntax:

```
if <Bedingung> then <Dann-Wert> else <Sonst-Wert>
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Bedingung: Kriterium, das erfüllt werden muss.
- Dann-Wert: Wert, der ausgegeben wird, wenn die Bedingung zutrifft.
- Sonst-Wert: Wert, der ausgegeben wird, wenn die Bedingung nicht zutrifft. Dieser Wert ist optional und wird bei Fehlen mit dem Wert "Null" ersetzt.

Beispiel

- if ([Hersteller]=="Erstein GmbH", replace ([Hersteller], "GmbH", "AG"), [Hersteller])
  - Ausgabe: "Erstein AG"

    Hier wurde als Bedingung der bestimmte Herstellername "Erstein GmbH" definiert. Wenn diese Bedingung zutrifft, soll der Namensteil "GmbH" mit "AG" ausgetauscht werden. Wenn diese Bedingung nicht zutrifft, soll der Herstellername ausgegeben werden.

14.3.11 left

Die Funktion **left** gibt den linken Teil der Zeichenkette aus.

Verwendung

```
left ( <Text>,Zahl )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Zeichenkette, deren linker Teil ausgegeben werden soll.
- Zahl: definiert die maximale Länge der auszugegebenden Zeichenkette.

Beispiel

- left ("ProduktId", 7)
  - Ausgabe: "Produkt"

14.3.12 length

Die Funktion **length** ermittelt die Länge der Zeichenkette.

Verwendung

```
length ( <Text> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Zeichenkette, deren Länge ermittelt werden soll.

Beispiel

- length ("Schrauben")
  - Ausgabe: 9

14.3.13 logError

Über die Funktion **logError** generieren Sie eigene Fehler-Nachrichten für das Import-Protokoll, unabhängig von systemseitigen Meldungen. So haben Sie die Möglichkeit, individuelle Feld-Validierungen zusätzlich zu kommentieren. Sie ist die Meldung mit der stärksten Gewichtung.

Verwendung

```
logError ( <Fehlermeldung> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Fehlermeldung: Text, der auf einen Fehler beim Import hinweist in Bezug auf das jeweils ausgewählte Feld im Repository.

Beispiel

- if [Artikel-Nr.]=="" then logError ("Das Feld 'Artikel-Nr.' darf nicht leer sein")
  - Ausgabe im Protokoll: "Das Feld 'Artikel-Nr.' darf nicht leer sein"

14.3.14 logInfo

Über die Funktion **logInfo** generieren Sie eigene Informations-Nachrichten für das Import-Protokoll, unabhängig von systemseitigen Meldungen. So haben Sie die Möglichkeit, individuelle Feld-Validierungen zusätzlich zu kommentieren. Sie ist die Meldung mit der leichtesten Gewichtung.

Verwendung

```
logInfo ( <Informationsnachricht> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Informationsnachricht: Text, der über Auffälligkeiten beim Import informiert in Bezug auf das jeweils aktive Feld im Repository.

Beispiel

- if length ([Artikel-Kurzbeschreibung]) > 100 then logInfo ("Feld 'Artikel-Kurzbeschreibung' ist zu lang")
  - Ausgabe im Protokoll: "Feld 'Artikel-Kurzbeschreibung' ist zu lang"

14.3.15 logWarning

Über die Funktion **logWarning** generieren Sie eigene Warnungen für das Import-Protokoll, unabhängig von systemseitigen Meldungen. So haben Sie die Möglichkeit, individuelle Feld-Validierungen zusätzlich zu kommentieren. Sie ist die Meldung mit der mittleren Gewichtung.

Verwendung

```
logWarning ( <Warnung> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Warnung:Text, der vor Fehlerquellen beim Import warnt, in Bezug auf das im Repository jeweils ausgewählte Feld.

Beispiel

- if length ([Alternative-Artikel-Nr.]) > 10 then logWarning ("Feld 'Alternative-Artikel-Nr.' ist zu lang")
  - Ausgabe im Protokoll: "Feld 'Alternative-Artikel-Nr.' ist zu lang"

14.3.16 lower

Mit der Funktion **lower** wandeln Sie eine Zeichenfolge in Kleinbuchstaben um.

Verwendung

```
lower ( <Text> )
```

Text: Zeichenfolge, in der alle Buchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt werden sollen

Beispiel

- lower ("ABC")
  - Ausgabe: abc
- lower ("aBc")
  - Ausgabe: abc

14.3.17 mid

Die Funktion **mid** liefert einen Ausschnitt der Zeichenkette zurück. Der Ausschnitt beginnt bei der angegebenen Startposition.

Verwendung

```
mid ( <Text>,Beginn,Anzahl )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Zeichenkette, aus der ein bestimmter Ausschnitt zurückgegeben werden soll.
- Beginn: Startposition, wobei das erste Zeichen die Position 1 hat.
- Anzahl: Bezeichnet die maximale Länge der zurückzugebenden Zeichenkette.

Beispiel

- mid ("123456", 3, 2)
  - Ausgabe: "34"

14.3.18 replace

Mit der Funktion **replace** durchsuchen Sie einen Text nach einer beliebigen Zeichenfolge und ersetzen alle Vorkommnisse dieser Zeichenfolge mit einer anderen beliebigen Zeichenfolge. Dabei werden die Jokerzeichen (Wildcards) **?** und ***** im Modus "glob" unterstützt.

Hinweis: Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Verwendung

```
replace ( <Eingabetext>, <Suchtext>, <Ersatztext>, Modus )
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Eingabetext: Text, der durchsucht werden soll

- Suchtext: Zeichenfolge, nach der in dem angegebenen Text gesucht wird. Im Modus "glob" dürfen folgende Jokerzeichen verwendet werden:
  a.? steht für ein beliebiges Zeichen.
  b.* steht für eine beliebige Zeichenfolge.
- Ersatztext: Text, der den angegebenen Suchtext ersetzt
- Folgende Modi sind möglich:
  - "glob": pauschale Suche
  - "exact": genaue Übereinstimmung
  - "regEx": regulärer Ausdruck. Ein regulärer Ausdruck definiert ein Muster für eine Zeichenfolge. Die häufigsten Vertreter sind Bestellnummern, Postleitzahlen, E-Mail- und IP-Adressen. Eine kleine Einführung finden Sie hier.

Beispiel

- replace ("Beispieltext", "text", "ergebnis", "exact")
  ⇨ Beispielergebnis
- replace ("Beispieltext", "B*piel", "Ergebnis", "glob")
  ⇨ Ergebnistext
- replace ("Beispieltest", "te?t", "text", "glob")
  ⇨ Beispieltext
- replace ("abcd", "b?d", "h", "glob")
  ⇨ Ausgabe: "ah"
- replace ("Max.Mustermann@web.de", "([a-zA-Z0-9_-\.]+)@([a-zA-Z0-9\.]+[a-zA-Z]{2,4})", "$1AT$2", "regEx")
  ⇨ Max.MustermannATweb.de

14.3.19 right

Die Funktion **right** gibt den rechten Teil der Zeichenkette aus.

Verwendung

```
right ( <Text>, <Zahl> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Zeichenkette, deren rechter Teil ausgegeben werden soll.
- Zahl: definiert die maximale Länge der zurückzugegebenden Zeichenkette.

Beispiel

- right ("ProduktId", 2) }
  ⇨ Ausgabe: "Id"

14.3.20 round

Die Funktion **round** rundet den Wert auf eine Ganzzahl auf bzw. ab.

Verwendung

```
round ( <Wert> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Der Wert wird gemäß der Regeln für kaufmännisches Runden behandelt.

Beispiel

- round (1.3)
  - Ausgabe: 1
- round (1.5)
  - Ausgabe: 2
- round (1.49)
  - Ausgabe: 1
- round (-1.5)
  - Ausgabe: -2

14.3.21 search

.Die Funktion **search** gibt die Position eines Suchtexts in einer Zeichenkette zurück. Falls die Zeichenkette nicht enthalten ist, wird "0" zurückgeliefert. Gesucht wird ab der angegebenen Startposition. Das erste Zeichen hat die Position 1. Dabei werden die Jokerzeichen (Wildcards) **?** und ***** im Modus "glob" unterstützt

Hinweis: Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Verwendung

```
search ( <Text>, <Suchtext>, Beginn, Modus )
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Text, der durchsucht werden soll
- Suchtext: Zeichenfolge, nach der in dem angegebenen Text gesucht wird.
  a. Suchtext: Zeichenfolge, nach der in dem angegebenen Text gesucht wird. Im Modus "glob" dürfen folgende Jokerzeichen verwendet werden:
  a. ? steht für ein beliebiges Zeichen.
  b. * steht für eine beliebige Zeichenfolge.
- Beginn: Startposition ab der gesucht werden soll
- Folgende Modi sind möglich:
  - "glob": pauschale Suche

- "exact": genaue Übereinstimmung
- "regEx": regulärer Ausdruck. Ein regulärer Ausdruck definiert ein Muster für eine Zeichenfolge. Die häufigsten Vertreter sind Postleitzahlen, E-Mail- und IP-Adressen. Eine kleine Einführung finden Sie hier.

Beispiel

- search ("ProduktId", "d", 1, "exact")
  - Ausgabe: 4

Siehe auch: replace

14.3.22 select

Die Funktion **select** wählt in einem XML-Dokument aus mehreren vorhandenen gleichnamigen XML-Tags ein Tag aus und liefert dessen Wert zurück. Diese Funktion kann nicht auf Entitätsebene verwendet werden.

Verwendung

```
select ( <Wert>,Position )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: automatische Übernahme des aktuellen Feldes aus dem Repository
- Position: Stelle in einer Tag-Sequenz

Beispiel

Die **select**-Funktion ist geeignet, um Minimal- und Maximal-Wert einer Merkmalseigenschaft in einer BMEcat-Datei wiederzugeben. Dafür steht folgender Konstrukt als Vorgabe:

```
<FEATURE>
  <FNAME>Durchmesser</FNAME>
  <FVALUE>18</FVALUE>
  <FVALUE>25</FVALUE>
</FEATURE>
```

Wobei der erste FVALUE-Tag den Minimal- und der zweite Tag den Maximal-Wert enthält.

- select ([FVALUE],1)
  - Ausgabe: 18
- select ([FVALUE],2)
  - Ausgabe: 25

14.3.23 truncate

Die Funktion **truncate** modifiziert den Wert in eine Ganzzahl, indem die Nachkommastellen abgeschnitten werden.

Verwendung

```
truncate ( <Wert> )
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: Wert, dessen Dezimalstellen entfernt werden sollen.

Beispiel

- truncate (1.9)
  - Ausgabe: 1
- truncate (-1.9)
  - Ausgabe: 1

14.3.24 upper

Mit der Funktion **upper** wandeln Sie eine Zeichenfolge in Großbuchstaben um.

Verwendung

```
upper ( <Text> )
```

Text: Text, in dem alle Buchstaben in Großbuchstaben umgewandelt werden sollen

Beispiel

- upper ("abcd")
  - ABCD
- upper ("aBc")
  - ABC

14.4 Funktionsreferenz Export

Diese Referenz listet alle Funktionen des Exportmoduls des auf. Der Aufbau der Funktionsbeschreibungen folgt dabei immer dem gleichen Schema:

1. Beschreibung der Funktion
2. Verwendung der Funktion sowie eventuelle Parameter
3. eventuell Beispiele für den Einsatz der Funktion

Standardmäßig stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- BMEcatDataType 392
- BMEcatMediaAssetQuality 394
- BMEcatMediaAssetType 394
- BMEcatPriceType 394
- BMEcatReferenceType 395
- Calculate 395

- Compare 396
- CompareBooleanValue 396
- CompareDate 397
- CompareIgnoreCase 397
- CompareNumeric 398
- Concat 399
- CreateCDataSection 399
- CreateXMLTagWithContent 399
- CreateXMLTagWithValue 400
- DatasetCounter 400
- DatasetId 400
- DatasetIdentifier 401
- DateGetFirstDay 401
- DateGetLastDay 401
- EscapeValue 402
- FillLeft 403
- FillRight 404
- FormatAttributeValueAsDecimal 404
- FormatDate 406
- FormatDecimal 407
- FormatHierarchicalNumber 408
- FormatSimplePattern 408
- FormatTime 408
- GetDate 409
- GetDecimalSeparator 410
- GetFirstValue 410
- GetTime 411
- GetValue 411
- IfEmptyThen 412
- IfEmptyThenNotEnc 412
- IfNotEmptyThen 413
- IfNotEmptyThenNotEnc 413
- IsoCodeCurrency 413
- IsoCodeLanguage 414

- IsoCodeTerritory 414
- LoopCounter 414
- LowerCase 414
- MimeDerivateGetUNCPath 415
- MimeGetHtmlLink 415
- MimeGetUNCPath 415
- Modulo 415
- NumberGet 416
- NumberIncrement 416
- NumberSet 417
- RemoveBlanks 417
- Replace 417
- ReplaceUmlauts 418
- SplitKeywords 418
- SplitText 419
- SplitTextGetLineCount 420
- StringIndexOf 420
- StringIndexOfIgnoreCase 421
- StringLastIndexOf 421
- StringLastIndexOfIgnoreCase 422
- StringLeftBytes 422
- StringLength 423
- stringRemoveLinebreak 423
- StringTruncateAtSpace 424
- Substring 424
- Trim 425
- UpperCase 425
- UpperCaseFirst 425
- ValueGet 426
- ValueSet 426

14.4.1 BMEcatDataType

Mit der Funktion **BMEcatDataType** geben Sie für den übergebenen Datentyp den gültigen BMEcat-Datentypbezeichner aus.

Verwendung

```
{?BMEcatDataType "Datentyp"}
```

Beispiel

- {?BMEcatDataType {&Gruppenmerkmale.Merkmalsdatentyp}}
  - Ausgabe: "Zeichenkette"

14.4.2 BMEcatMediaAssetQuality

Mit der Funktion **BMEcatMediaAssetQuality** geben Sie für das BMEcat-Element <MIME_TYPE> den gültigen Wert für die Qualität des übergebenen Dateianhangs aus.

Verwendung

```
{?BMEcatMediaAssetQuality "Dateianhang-Qualität"}
```

Beispiel

- {?BMEcatMediaAssetQuality "HTML-Dokument"}
  - Ausgabe: "text/html"

14.4.3 BMEcatMediaAssetType

Mit der Funktion **BMEcatMediaAssetType** geben Sie für das BMEcat-Element <MIME_PURPOSE> den gültigen Wert des übergebenen Dateianhang-Typs aus.

Verwendung

```
{?BMEcatMediaAssetType "Dateianhang-Typ"}
```

Beispiel

- {?BMEcatMediaAssetType "Standardbild"}
  - Ausgabe: "normal"
- {?BMEcatMediaAssetType {&Dateianhänge.Typ}}
  - Ausgabe abhängig vom jeweiligen Dateianhang

14.4.4 BMEcatPriceType

Mit der Funktion **BMEcatPriceType** geben Sie den gültigen Wert für den BMEcat-Preistyp des übergebenen Verkaufspreistyps aus.

Verwendung

```
{?BMEcatPriceType "Preistyp"}
```

Beispiel

- {?BMEcatPriceType "Netto-Kundenpreis"}
  - Ausgabe: "net_customer"

- {?BMEcatPriceType {&Verkaufspreise.Preistyp}}
  - Ausgabe abhängig vom jeweiligen Preis

14.4.5 BMEcatReferenceType

Mit der Funktion **BMEcatReferenceType** geben Sie den gültigen BMEcat-Typ für den übergebenen Referenztyp aus. Dieser BMEcat-Referenztyp ist fest vorgegeben und umfasst eine der folgenden neun Möglichkeiten:

- Bestandteil
- Ähnlicher Artikel
- Nachfolgeartikel
- Notwendiger Zusatzartikel
- Optionaler Zusatzartikel
- Zubehör
- Sonstige Referenz
- Alternative Bestelleinheit
- Erstatzteil

Je nach Anmeldesprache werden diesen festen Konstanten benutzerfreundliche Begriffe zugeordnet, die jedoch beim Export nicht berücksichtigt werden dürfen. Dies wird durch die Funktion sichergestellt.

Verwendung

```
{?BMEcatReferenceType "Referenztyp"}
```

Beispiel

- {?BMEcatReferenceType "Ersatzartikel"}
  - Ausgabe: "sparepart"
- {?BMEcatReferenceType {&Referenz.Artikelreferenz-Typ}}
  - Ausgabe abhängig vom jeweiligen Referenztyp

14.4.6 Calculate

Mit der Funktion **Calculate** führen Sie einfache Berechnungen mit zwei nicht negativen Zahlen durch. Hierfür können Sie die Operatoren "+", "-", "*" oder "/" verwenden.

Verwendung

```
{?Calculate "Zahl1 Operator Zahl2", Dezimaltrennzeichen[optional],
Nachkommastellen[optional]}
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Zahl1: erste Zahl der Berechnung
- Operator: Operator für die Berechnung, möglich sind +, -, * und /
- Zahl2: zweite Zahl der Berechnung
- Dezimaltrennzeichen: in der Ausgabe zu verwendendes Dezimaltrennzeichen
- Nachkommastellen: Anzahl der Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen

Beispiel

- {?Calculate "4 + 2"}
  - Ausgabe: 6
- {?Calculate"14 / 2", ".", 2}
  - Ausgabe: 7.00
- {?Calculate"4 + 2", ".", 2}
  - Ausgabe: 6.00

14.4.7 Vergleichen

Über die Funktion **Compare** vergleichen Sie zwei Zeichenfolgen und überprüfen, ob sie gleich sind. Je nach dem Ergebnis des Vergleichs werden bestimmte Zeichenfolgen ausgegeben.

Verwendung

```
{?Compare "Text", "Vergleichstext", "Ausgabe 1", "Ausgabe 2"}
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Text, der verglichen werden soll
- Vergleichstext: Text, mit dem verglichen werden soll
- Ausgabe 1: Ausgabetext für den Fall, dass Text 1 und 2 gleich sind
- Ausgabe 2: Ausgabetext für den Fall, dass Text 1 und 2 unterschiedlich sind

Beispiel

- {?Compare "Text", "Text", "gleich", "unterschiedlich"}
  - Ausgabe: "gleich"
- {?Compare "Text", "Anderer Text", "gleich", "unterschiedlich"}
  - Ausgabe: "unterschiedlich"

14.4.8 CompareBooleanValue

Die Funktion **CompareBooleanValue** wertet den übergebenen Wert aus und gibt in Abhängigkeit des Ergebnisses einen der drei Parameterwerte zurück.

> Hinweis: Mit dieser Funktion prüfen Sie den Inhalt von Datenfeldern. Die Funktion ist nicht dafür bestimmt, echte Wahrheitsausdrücke auszuwerten.

Verwendung

```
{?CompareBooleanValue "Wert", "Ausgabe Wert = wahr", "Ausgabe Wert =
falsch", "Ausgabe sonst"}
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert: Wert, der geprüft werden soll (i.d.R. ein Datenfeld)
- Ausgabe Wert = wahr: Ausgabe, wenn der Wert wahr ist
- Ausgabe Wert = falsch: Ausgabe, wenn der Wert nicht wahr ist
- Ausgabe sonst: Ausgabe, wenn der Wert leer ist oder nicht als Wahrheitswert interpretiert werden kann

Beispiel

- {?CompareBooleanValue {&Gruppenmerkmale.Merkmal ist Pflichtfeld}, "true", "false", ""}}
- {?CompareBooleanValue {&Gruppenmerkmale.Merkmal ist Pflichtfeld}, "j", "n", "-"}}

14.4.9 CompareDate

Über die Funktion **CompareDate** vergleichen Sie zwei Datumsangaben und überprüfen, ob sie gleich sind. Je nach dem Ergebnis des Vergleichs werden bestimmte Zeichenfolgen ausgegeben.

Verwendung

```
{?CompareDate "Datum1, "Datum2"", "AusgabeGleich", "AusgabeFrüher",
"AusgabeSpäter"}
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Datum1, Datum2: Datumswerte, die verglichen werden sollen
- AusgabeGleich: Ausgabetext für den Fall, dass Datum1 und Datum2 gleich sind
- AusgabeFrüher: Ausgabetext für den Fall, dass Datum1 vor Datum2 liegt
- AusgabeSpäter: Ausgabetext für den Fall, dass Datum1 später als Datum2 liegt

Beispiel

- {?CompareDate "2011-10-03", "2011-11-01", "=", "<", ">" }
  - Ausgabe: "<"
- {?CompareDate "2011-11-01 10:11:12", "2011-11-01 10:10:12", "=", "<", ">" }
  - Ausgabe: ">"

14.4.10 CompareIgnoreCase

Über die Funktion **CompareIgnoreCase** vergleichen Sie zwei Zeichenfolgen und überprüfen, ob sie gleich sind. Unterschiede in der Groß- und Kleinschreibung werden ignoriert. Je nach dem Ergebnis des Vergleichs werden bestimmte Zeichenfolgen ausgegeben.

Verwendung

```
{?CompareIgnoreCase "Text1", "Text2", "Ausgabe 1", "Ausgabe 2"}
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text1: Text, der verglichen werden soll
- Text2: Text, mit dem verglichen werden soll
- Ausgabe 1: Ausgabetext wenn Text 1 und 2 gleich sind
- Ausgabe 2: Ausgabetext wenn Text 1 und 2 unterschiedlich sind

Beispiel

- {?CompareIgnoreCase "Text", "Text", "gleich", "unterschiedlich"}
  - Ausgabe: "gleich"
- {?CompareIgnoreCase "Text", "TEXT", "gleich", "unterschiedlich"}
  - Ausgabe: "gleich"
- {?Compare "Text", "Anderer Text", "gleich", "unterschiedlich"}
  - Ausgabe: "unterschiedlich"

14.4.11 CompareNumeric

Über die Funktion **CompareNumeric** vergleichen Sie zwei Zahlen miteinander. Je nach dem Ergebnis des Vergleichs werden bestimmte Zeichenfolgen ausgegeben.

Verwendung

```
{?CompareNumeric Zahl1, Zahl2, "Ausgabe1", "Ausgabe2", "Ausgabe3"}
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Zahl1 und Zahl2: Die beiden Zahlen, die miteinander verglichen werdenText
- Ausgabe1: Ausgabetext wenn Zahl1 und Zahl2 gleich sind
- Ausgabe2: Ausgabetext wenn Zahl1 kleiner als Zahl2 ist
- Ausgabe3: Ausgabetext wenn Zahl1 größer als Zahl2 ist

Beispiel

- {?CompareNumeric 2, 4, "gleich", "kleiner", "größer" }
  - Ausgabe: kleiner
- {?CompareNumeric 4, 4, "gleich", "kleiner", "größer" }
  - Ausgabe: gleich
- {?CompareNumeric 4, 2, "gleich", "kleiner", "größer" }
  - Ausgabe: größer

14.4.12 Concat

Die Funktion **Concat** fügt die übergebenen Texte in der Reihenfolge ihrer Übergabe aneinander.

Verwendung

```
{?Concat "Text 1", "Text 2", "Text 3", "Text 4"}
```

Die Angaben in der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text 1-4: Textteile, die zusammengefügt werden sollen

Beispiel

- {?Concat {"Mini", "-", "Schraubenzieher"}
  - Ausgabe: "Mini-Schraubenzieher"
- {?Concat {&Artikel.Hersteller, ": ", &Artikel.Artikel-Nr.}
  - Ausgabe: "Erstein: ER-0711"

14.4.13 CreateCDataSection

Die Funktion **CreateCDataSection** benutzen Sie, um einen CDATA-Abschnitt zu erzeugen.

Verwendung

```
{?CreateCDataSection "Inhalt"}
```

Sie übergeben in "Inhalt" den Text/Inhalt, der über den CDATA-Abschnitt wiedergegeben werden soll.

Beispiel

- {?CreateCDataSection "Inhalt mit Sonderzeichen ?&%"}
  - Ausgabe. "<![CDATA[Inhalt mit Sonderzeichen ?&%]]>"

14.4.14 CreateXMLTagWithContent

Mit der Funktion **CreateXMLTagWithContent** erzeugen Sie ein XML-Fragment gemäß dem übergebenen Fragment, in welchem das Zeichen "?" durch den übergebenen Wert ersetzt wird.

Hinweis: Ist der Wert leer, wird kein Tag erzeugt. Das übergebene Fragment und der Wert werden nicht kodiert.

Verwendung

```
{?CreateXMLTagWithContent "content", "xmlFragment"}
```

Die einzelnen Angaben bedeuten:

- content: Knoten/Untermodul, unterhalb dem das neue XML-Fragment eingehängt wird
- xmlFragment: Angabe des XML-Fragments

Beispiel

- {?CreateXMLTagWithContent {$references, "<ARTREFERENCE>?</ARTREFERENCE>"}

- {?CreateXMLTagWithContent {$Untermodul}, "<ARTICLE_FEATURES>? </ARTICLE_FEATURES>"}

14.4.15 CreateXMLTagWithValue

Mit der Funktion **CreateXMLTagWithValue** erzeugen Sie ein XML-Fragment gemäß dem übergebenen Fragment, in dem das Zeichen "?" durch den übergebenen Wert ersetzt wird.

Hinweis: Ist der Wert leer, wird kein Tag erzeugt. Das übergebene Fragment selbst wird dabei nicht kodiert. Im Gegensatz zur Funktion CreateXMLTagWithContent 398 kann im Wert kein XML übergeben werden.

Verwendung

```
{?CreateXMLTagWithValue "wert", "xmlFragment"}
```

Die einzelnen Angaben bedeuten:

- wert: Knoten/Untermodul, unterhalb dem das neue XML-Fragment eingehängt wird
- xmlFragment: Angabe des XML-Fragments mit dessen Inhalt

Beispiel

- {?CreateXMLTagWithValue{&Artikeleigenschaften.Einheit}, "<FUNIT>?</FUNIT>"}
  - Ausgabe: "<FUNIT>kg</FUNIT>"

14.4.16 DatasetCounter

Die Funktion **DatasetCounter** liefert Ihnen die laufende Nummer des jeweils aktuellen Datensatzes.

Verwendung

```
{?DatasetCounter}
```

Die Funktion **DatasetCounter** wird zur Ausgabe von Zeilennummern verwendet.

14.4.17 DatasetId

Die Funktion **DatasetId** liefert Ihnen die interne numerische Kennung des jeweils aktuellen Datensatzes.

Verwendung

```
{?DatasetId}
```

Beispiel

Bei einem Export nach HTML wird eine Übersichtsseite mit einer Liste aller Artikel generiert. Von dieser Artikelliste kann auf eine Detailansicht des jeweiligen Artikels verlinkt werden. Für die Generierung der Links wird die Funktion **DatasetId** verwendet:

- Detailansicht des Artikels

14.4.18 DatasetIdentifier

Die Funktion **DatasetIdentifier** liefert Ihnen die alphanumerische Kennung des jeweils aktuellen Datensatzes. Falls diese nicht verfügbar ist, wird alternativ die interne numerische Kennung ausgegeben.

Verwendung

```
{?DatasetIdentifier}
```

Die Funktion **DatasetIdentifier** ist ähnlich zur Funktion **DatasetId**, nur arbeitet sie mit einer alphanumerischen Kennung.

14.4.19 DateGetFirstDay

Die Funktion **DateGetFirstDay** liefert Ihnen das Datum des ersten Tages einer Zeitperiode. Geben Sie kein Datum an, so wird das aktuelle Datum verwendet.

Verwendung

```
{?DateGetFirstDay "Datum", "Zeitperiode", "Zähler[optional]"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Datum: Das Datum, auf welches sich die Ausgabe beziehen soll. Es kann leer sein, wenn das aktuelle Datum verwendet werden soll.
- Zeitperiode: ein Muster, welches die Zeitperiode kennzeichnet
  a. W = Woche (der erste Tag ist immer ein Montag)
  b. M = Monat
  c. Q = Quartal
  d. Y = Jahr
- Zähler: (optional) Gibt an, ob die Zeitperiode verwendet werden soll, in der das angegebene Datum liegt, oder eine darauf folgende, z. B. 1 für die unmittelbar folgende Zeitperiode.

Beispiel

- {?DateGetFirstDay "01.08.2006", "Q"}
  - Ausgabe: "01.07.2006"
- {?DateGetFirstDay "01.08.2006", "Q", 2}
  - Ausgabe: "01.01.2007"

14.4.20 DateGetLastDay

Die Funktion **DateGetLastDay** liefert Ihnen das Datum des letzten Tages einer Zeitperiode. Geben Sie kein Datum an, so wird das aktuelle Datum verwendet.

Verwendung

```
{?DateGetLastDay "Datum", "Zeitperiode", "Zähler[optional]"}
```

- Datum: Das Datum, auf welches sich die Ausgabe beziehen soll. Es kann leer sein, wenn das aktuelle Datum verwendet werden soll.
- Zeitperiode: ein Muster, welches die Zeitperiode kennzeichnet:
  a.W = Woche (der erste Tag ist immer ein Montag)
  b.M = Monat
  c.Q = Quartal
  d.Y = Jahr
- Zähler (optional): Gibt an, ob die Zeitperiode verwendet werden soll, in der das angegebene Datum liegt, oder eine darauf folgende, z. B. 1 für die unmittelbar folgende Zeitperiode.

Beispiel

- {?DateGetLastDay "01.08.2006", "Q"}
  - Ausgabe: "30.09.2006"
- {?DateGetLastDay "01.08.2006", "Q", 2}
  - Ausgabe: "31.03.2007"

14.4.21 EscapeValue

Die Funktion **EscapeValue** maskiert alle in der übergebenen Zeichenkette vorhandenen Sonderzeichen entsprechend des in der Formatvorlage angegebenen Dateiformats.

Verwendung

```
{?EscapeValue "zu maskierende Zeichenkette"}
```

Beispiel

- {?EscapeValue "groß"}
  - Ausgabe: "groß"
- {?EscapeValue "Anhänge"}
  - Ausgabe: "Anhänge"

14.4.22 ExportMime

Die Funktion **ExportMime** markiert das durch seine Dokumentkennung übergebene Multimedia-Dokument für den Export der Datei, wobei die weiteren Exporteinstellungen berücksichtigt werden.

Verwendung

```
{?ExportMime "Kennung des Multimedia-Dokumentes"}
```

Die Dokumentkennung ist ein eindeutiger Bezeichner für das als Dateianlage hinzugefügte Dokument.

Beispiel

Über die Funktion **ExportMime** wird der Pfad angegeben, wo das Standardbild des Artikels gespeichert ist:

- <img src="{?ExportMime {&Artikel.Standardbild(Internetbild,Deutsch)}}" alt="Artikelbild">

14.4.23 FillLeft

Mit der Funktion **FillLeft** füllen Sie die übergebene Zeichenkette auf die angegebene Länge mit dem übergebenen Zeichen nach links hin auf.

Verwendung

```
{?FillLeft "Zeichenkette", Länge, "Zeichen"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Zeichenkette: Text, der nach links hin aufgefüllt werden soll
- Länge: Länge, auf die der angegebene Text aufgefüllt werden soll
- Zeichen: Zeichen, mit dem der angegebene Text auf die angegebene Länge aufgefüllt werden soll

Beispiel

- {?FillLeft "Beispieltext", 17, "-"}
  - Ausgabe: "-----Beispieltext"

- {?FillLeft "Beispieltext", 13, ":"}
  - Ausgabe: ":Beispieltext"

14.4.24 FillRight

Mit der Funktion **FillRight** füllen Sie die übergebene Zeichenkette auf die angegebene Länge mit dem übergebenen Zeichen nach rechts hin auf.

Verwendung

```
{?FillRight "Zeichenkette", Länge, "Zeichen"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Zeichenkette: Text, der nach rechts hin aufgefüllt werden soll
- Länge: Länge, auf die der angegebene Text aufgefüllt werden soll
- Zeichen: Zeichen, mit dem der angegebene Text auf die angegebene Länge aufgefüllt werden soll

Beispiel

- {?FillRight "Beispieltext", 17, "-"}
  - Ausgabe: "Beispieltext-----"
- {?FillRight "Beispieltext", 13, ":"}
  - Ausgabe: "Beispieltext:"

14.4.25 FormatAttributeValueAsDecimal

Die Funktion versucht, den übergebenen Wert als Zahl zu interpretieren, und formatiert ihn gemäß dem angegebenen Dezimaltrennzeichen und der Anzahl an Nachkommastellen. Kann der Wert nicht als Zahl interpretiert werden, wird je nach übergebenem Datentyp und Modus ein Fehler erzeugt und ein leeres Ergebnis oder der ursprüngliche Wert zurückgegeben .

Folgende Fälle werden unterschieden:

1. numerischer Datentyp, z. B. Fließkommazahl, Dezimalzahl, Ganzzahl oder Bereich
   - Der Wert kann als Zahl interpretiert werden: Der Wert wird mit den angegebenen Einstellungen formatiert.
   - Der Wert kann nicht als Zahl interpretiert werden: Ein Fehler wird erzeugt.
2. Datentyp ist "Zeichenkette"
   - Der Wert kann als Zahl interpretiert werden: Der Wert wird mit den angegebenen Einstellungen formatiert.
   - Der Wert kann nicht als Zahl interpretiert werden: Im Modus "STRICT" wird ein Fehler erzeugt, sonst wird der Wert unverändert zurückgegeben.
3. Datentyp ist weder numerisch noch "Zeichenkette", z. B. Wahrheitswert oder Datum
   - Der übergebene Wert wird unverändert zurückgegeben.

Verwendung

```
{?FormatAttributeValueAsDecimal "Datentyp", "Wert", "Modus",
"Dezimaltrennzeichen", ´"DezimaltrennzeichenAusgabe",
AnzahlNachkommastellen}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Datentyp: Der Datentyp, der den übergebene Wert repräsentiert, z. B. "Zeichenkette", "Ganzzahl". Üblicherweise wird ein Datenfeld übergeben, z. B. {&Artikel.Eigenschaftsdatentyp}.
- Wert: Der Wert, der formatiert werden soll. Üblicherweise wird ein Datenfeld übergeben, z. B. {&Artikel.Attributswert}.
- Modus (IGNORE (Standardwert) oder STRICT): Ist der Wert leer, wird der Standardwert verwendet.
- Dezimaltrennzeichen: Das Dezimaltrennzeichen, das im übergebenen Wert zur Interpretation als Zahl verwendet werden soll, üblicherweise "," oder ".". Wird kein Wert übergeben, so wird das Standarddezimaltrennzeichen aus den aktuellen Anmeldeinformationen verwendet.
- DezimaltrennzeichenAusgabe: das Dezimaltrennzeichen, das zur Formatierung der ausgegebenen Zahl verwendet werden soll
- AnzahlNachkommastellen: die Anzahl der Nachkommastellen, die zur Formatierung der ausgegebenen Zahl verwendet werden sollen

Beispiel

- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Fließkomma", "4.42", "STRICT", ".", ",", 3}
  - Ausgabe: 4,420
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.42", "STRICT", ".", ",", 3}
  - Ausgabe: 4,420 (formatierte Zahl)
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Fließkomma", "4.42 x 5.68", "STRICT", ".", ",", 3}
  - Fehlerausgabe
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Fließkomma", "4.42 x 5.68", "IGNORE", ".", ",", 3}
  - Fehlerausgabe
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.42 x 5.68", "STRICT", ".", ",", 3}
  - Fehlerausgabe
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.42 x 5.68", "IGNORE", ".", ",", 3}
  - Ausgabe: 4.42 x 5.68 (unveränderter Wert)

- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.420.070", "IGNORE", ",", ",", 3}
  - Ausgabe: 4420070,000 (formatierte Zahl)
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.420.070", "IGNORE", ".", ",", 3}
  - Ausgabe: 4.420.070 (unveränderter Wert)
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.420.070", "STRICT", ".", ",", 3}
  - Fehlerausgabe
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.420.070,951", "IGNORE", ",", ",", 3}
  - Ausgabe: 4420070,951 (formatierte Zahl)
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.420.070", "IGNORE", ".", ",", 3}
  - Ausgabe: 4.420.070 (unveränderter Wert)
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.420.070", "STRICT", ".", ",", 3}
  - Fehlerausgabe
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.42.70", "IGNORE", ",", ",", 3}
  - Ausgabe: 4.42.70 (unveränderter Wert)
- {?FormatAttributeValueAsDecimal "Zeichenkette", "4.42.70", "STRICT", ",", ",", 3}
  - Fehlerausgabe

14.4.26 FormatDate

Mit der Funktion **FormatDate** formatieren Sie ein beliebiges Datum im jeweiligen standortabhängigen Format anhand eines Patterns.

Verwendung

```
{?FormatDate "Datum", "Pattern"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Datum: Datum im jeweiligen standortabhängigen Format
- Für das Pattern gibt es folgende Eingabemöglichkeiten:

  a.d = Tag einstellig

  b.dd = Tag zweistellig

  c.M = Monat einstellig

  d.MM = Monat zweistellig

  e.yy = Jahr zweistellig

  f. yyyy = Jahr vierstellig

Es kann außerdem ein beliebiges Trennzeichen verwendet werden.

Beispiel

- {?FormatDate "2010-09-01", "dd.MM.yyyy"}
  - Ausgabe: "01.09.2010"
- {?FormatDate "01.09.2010", "d.M.yy"}

- Ausgabe: "1.9.10"

- {?FormatDate "01.09.2010", "MM/dd/yyyy"}
  - Ausgabe: "09/01/2010"

14.4.27 FormatDecimal

Mit der Funktion **FormatDecimal** formatieren Sie die zu übergebende Zahl gemäß dem angegebenen Dezimaltrennzeichen und der Anzahl an Nachkommastellen. Hat die übergebende Zahl mehr Nachkommastellen als angegeben, so wird die Zahl gerundet. Sind weniger Nachkommastellen vorhanden, wird mit Nullen aufgefüllt. Die Funktion erzeugt einen Fehler, wenn der erste Parameter nicht als Zahl interpretiert werden kann.

Verwendung

```
{?FormatDecimal "Zahl", "Dezimaltrennzeichen",
"AnzahlNachkommastellen", "KeinFehler[optional]"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Zahl: Zahl, die formatiert werden soll
- Dezimaltrennzeichen: zu verwendendes Dezimaltrennzeichen
- AnzahlNachkommastellen: Anzahl der Nachkommastellen
- KeinFehler (optional): Ist dieser Parameter nicht leer, so wird kein Fehler erzeugt, falls der erste Parameter nicht als Zahl interpretiert werden kann.

Beispiel

- {?FormatDecimal "1.5", ",", 2}
  - Ausgabe: "1,50"
- {?FormatDecimal "15", ".", 3}
  - Ausgabe: "15.000"
- {?FormatDecimal "1.3785", ".", 3}
  - Ausgabe: "1.378"
- {?FormatDecimal "test", ".", 3}
  - Fehlerausgabe

- {?FormatDecimal "test", ".", 3, "KeinFehler"}
  - keine Fehlerausgabe, d. h. leeres Ergebnis

14.4.28 FomatHierarchicalNumber

Mit der Funktion **FormatHierarchicalNumber** gruppieren Sie die zu übergebende, 8-stellige hierarchische Nummer in Zweierblöcke und fügen das übergebene Trennzeichen ein.

Verwendung

```
{?FormatHierarchicalNumber "Nummer", "Trennzeichen"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Nummer: 8stellige hierarchische Nummer, die in Zweierblöcke zerlegt werden soll
- Trennzeichen: Trennzeichen, das verwendet werden soll, um die angegebene Nummer zu zerlegen

Beispiel

- {?FormatHierarchicalNumber "10203040", "-"}
  - Ausgabe: "10-20-30-40"
- {?FormatHierarchicalNumber "10203040", "."}
  - Ausgabe: "10.20.30.40"
- {?FormatHierarchicalNumber "10203040", "/"}
  - Ausgabe: "10/20/30/40"

14.4.29 FormatSimplePattern

Mit der Funktion **FormatSimplePattern** formatieren Sie den zu übergebenden Text gemäß den Vorgaben ("Pattern").

Verwendung

```
{?FormatSimplePattern "Text", "Pattern"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Zeichenkette, die formatiert werden soll
- Pattern: zu verwendendes Muster für die Formatierung
  a."#" steht im Pattern für ein Zeichen des Textes.
  b.Jedes andere Zeichen wird als Trennzeichen interpretiert.

Beispiel

- {?FormatSimplePattern "102030405060", "############"}
  - Ausgabe: "102030405060"
- {?FormatSimplePattern "102030405060", "##-##-##-##-##-##"}
  - Ausgabe: "10-20-30-40-50-60"

- {?FormatSimplePattern "102030405060", "####.##.######"}
  - Ausgabe: "1020.30.405060"

14.4.30 FormatTime

Mit der Funktion **FormatTime** formatieren Sie eine beliebige Uhrzeit anhand von Vorgaben ("Patterns").

Verwendung

```
{?FormatTime "Zeit", "Pattern"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Zeit: Uhrzeit im jeweiligen standortabhängigen Format
- Für das Pattern gibt es folgende Eingabemöglichkeiten:

  a.h = Stunden einstellig (1-12 am/pm)

  b.hh = Stunden zweistellig (1-12 am/pm)

  c.H = Stunden einstellig (0-23)

  d.HH = Stunden zweistellig (0-23)

  e.m = Minuten einstellig

  f. mm = Minuten zweistellig

  g.a = Tageszeit (PM/AM)

Es kann außerdem ein beliebiges Trennzeichen verwendet werden.

Beispiel

- {?FormatTime "20:45", "hh:mm a"}
  - Ausgabe: "08:45 PM"
- {?FormatTime "20:45", "h:mm a"}
  - Ausgabe: "8:45 PM"
- {?FormatTime "20:45", "HH:mm"}
  - Ausgabe: "20:45"

14.4.31 GetDate

Die Funktion **GetDate** liefert das aktuelle Datum. Die Ausgabe des Datums können Sie optional über Vorgaben ("Pattern") formatieren.

Verwendung

```
{?GetDate "Pattern"[optional]}
```

Für das Pattern gibt es folgende Eingabemöglichkeiten:

- d = Tag einstellig
- dd = Tag zweistellig
- M = Monat einstellig

- MM = Monat zweistellig
- yy = Jahr zweistellig
- yyyy = Jahr vierstellig

Es kann außerdem ein beliebiges Trennzeichen verwendet werden.

Beispiel

Am 1. Tag des 9. Monats im Jahr 2010 liefert die Funktion:

- {?GetDate "dd.MM.yyyy"}
  - Ausgabe: "01.09.2010"
- {?GetDate "d.M.yy"}
  - Ausgabe: "1.9.2010"
- {?GetDate "yyyy-MM-dd"}
  - Ausgabe: "2010-09-01"
- {?GetDate "MM/dd/yyyy"}
  - Ausgabe: "09/01/2010"

14.4.32 GetDecimalSeparator

Die Funktion **GetDecimalSeparator** gibt den Dezimaltrenner zurück, der in der aktuellen Anmeldesprache verwendet wird. Standardmäßig wird für die Anmeldesprache Englisch "." zurückgegeben, für Deutsch ",".

Verwendung

```
{?GetDecimalSeparator}
```

14.4.33 GetFirstValue

Die Funktion **GetFirstValue** gibt den ersten Wert einer Parameterliste zurück, der nicht leer ist.

Verwendung

```
{?GetFirstValue "Parameter1", "Parameter2", "Parameter3"}
```

Es werden mindestens zwei Parameter erwartet.

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Parameter1: beliebiger Ausdruck, welcher zurückgegeben wird, falls er nicht leer ist
- Parameter2: Text, der zurückgegeben werden soll, falls Parameter1 leer ist
- Parameter3: Text, der zurückgegeben werden soll, falls Parameter1 und Parameter2 leer sind

Beispiel

- {?GetFirstValue "", "Wert1", "Wert2"}
  - Wert1
- {?GetFirstValue "", " ", "nicht leer"}

- nicht leer

14.4.34 GetTime

Die Funktion **GetTime** liefert die aktuelle Uhrzeit. Die Ausgabe der Uhrzeit können Sie optional über Vorgaben ("Pattern") formatieren.

Verwendung

```
{?GetTime "Pattern"[optional]}
```

Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten für die Formatierung:

- h = Stunden einstellig (1-12 am/pm)
- hh = Stunden zweistellig (1-12 am/pm)
- H = Stunden einstellig (0-23)
- HH = Stunden zweistellig (0-23)
- m = Minuten einstellig
- mm = Minuten zweistellig
- a = Tageszeit (PM/AM)

Es kann ein beliebiges Trennzeichen verwendet werden.

Beispiel

Um 14:35 liefert die Funktion:

- {?GetTime "hh:mm a"}
  - 2:35 PM
- {?GetTime "h:m"}
  - 2:35
- {?GetTime "HH:mm"}
  - 14:35

14.4.35 GetValue

Die Funktion **GetValue** gibt den ersten Parameter zurück, wenn dieser nicht leer ist, ansonsten wird der zweite Parameter zurückgegeben. Diese Funktion können Sie verwenden, um einen Standardwert für ein Datenfeld auszugeben, falls dieses leer ist.

Verwendung

```
{?GetValue "Parameter 1", "Parameter 2"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Parameter 1: beliebiger Ausdruck, welcher zurückgegeben wird, falls er nicht leer ist
- Parameter 2: Text, der zurückgegeben werden soll, falls Parameter 1 leer ist

Beispiel

- {?GetValue "#123456", "nicht vorhanden"}
  - #123456
- {?GetValue "", "nicht vorhanden"}
  - nicht vorhanden

14.4.36 IfEmptyThen

Die Funktion **IfEmptyThen** gibt Ihnen eine beliebige Zeichenfolge zurück, wenn der erste Parameter leer ist.

Verwendung

```
{?IfEmptyThen "Parameter 1", "Parameter 2"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Parameter 1: beliebige Zeichenfolge
- Parameter 2: Text, der zurückgegeben werden soll, falls Parameter 1 leer ist

Beispiel

- {?IfEmptyThen "#123456", "keine Artikelnummer vorhanden"}
  - (Keine Ausgabe, da der erste Parameter nicht leer ist.)
- {?IfEmptyThen "", "keine Artikelnummer vorhanden"}
  - keine Artikelnummer vorhanden

14.4.37 IfEmptyThenNotEnc

Die Funktion **IfEmptyThenNotEnc** gibt eine beliebige Zeichenfolge zurück, wenn der erste Parameter leer ist. Diese Zeichenfolge wird nicht kodiert.

Verwendung

```
{?IfEmptyThenNotEnc "Parameter 1", "Parameter 2"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Parameter 1: beliebige Zeichenfolge
- Parameter 2: Text, der zurückgegeben werden soll, falls Parameter 1 leer ist

Beispiel

- {?IfEmptyThenNotEnc "#123456", "keine Artikelnummer vorhanden"}
  - (Keine Ausgabe, da der erste Parameter nicht leer ist.)
- {?IfEmptyThenNotEnc "", "keine Artikelnummer vorhanden"}
  - keine Artikelnummer vorhanden

14.4.38 IfNotEmptyThen

Die Funktion **IfNotEmptyThen** gibt Ihnen eine beliebige Zeichenfolge zurück, wenn der erste Parameter nicht leer ist.

Verwendung

```
{?IfNotEmptyThen "Parameter 1", "Parameter 2"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Parameter 1: beliebige Zeichenfolge
- Parameter 2: Text, der zurückgegeben werden soll, falls Parameter 1 nicht leer ist

Beispiel

- {?IfNotEmptyThen "#123456", "Artikelnummer vorhanden"}
  - Artikelnummer vorhanden
- {?IfNotEmptyThen "", "Artikelnummer vorhanden"}
  - (Keine Ausgabe, da der erste Parameter leer ist.)

14.4.39 IfNotEmptyThenNotEnc

Die Funktion **IfNotEmptyThenNotEnc** gibt eine beliebige Zeichenfolge zurück, falls der erste Parameter nicht leer ist. Diese Zeichenfolge wird nicht kodiert.

Verwendung

```
{?IfNotEmptyThenNotEnc "Parameter 1", "Parameter 2"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Parameter 1: beliebige Zeichenfolge
- Parameter 2: Text, der zurückgegeben werden soll, falls Parameter 1 nicht leer ist

Beispiel

- {?IfNotEmptyThenNotEnc "#123456", "Artikelnummer vorhanden"}
  - Artikelnummer vorhanden
- {?IfNotEmptyThenNotEnc "", "Artikelnummer vorhanden"}
  - (Keine Ausgabe, da der erste Parameter leer ist.)

14.4.40 IsoCodeCurrency

Mit der Funktion **IsoCodeCurrency** erhalten Sie den ISO-Code der übergebenen Währung.

Verwendung

```
{?IsoCodeCurrency "Währungsname"}
```

Beispiel

- {?IsoCodeCurrency "Euro"}
  - EUR

14.4.41 IsoCodeLanguage

Mit der Funktion **IsoCodeLanguage** erhalten Sie den ISO-Code der übergebenen Sprache.

Verwendung

```
{?IsoCodeLanguage "Sprache"}
```

Beispiel

- {?IsoCodeLanguage "Deutsch"}
  - deu

14.4.42 IsoCodeTerritory

Mit der Funktion **IsoCodeTerritory** erhalten Sie den ISO-Code des übergebenen Gebiets.

Verwendung

```
{?IsoCodeTerritory "Gebiet"}
```

Beispiel

- {?IsoCodeTerritory "Deutschland"}
  - DE

14.4.43 LoopCounter

Innerhalb einer Schleife können Sie mit der Funktion **LoopCounter** den aktuellen Schleifenzähler (0-basiert) ermitteln.

Verwendung

```
{?LoopCounter}
```

Die Funktion **LoopCounter** wird nicht direkt verwendet.

14.4.44 LowerCase

Mit der Funktion **LowerCase** wandeln Sie eine Zeichenfolge in Kleinbuchstaben um.

Verwendung

```
{?LowerCase "Text"}
```

Text: Zeichenfolge, in der alle Buchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt werden sollen

Beispiel

- {?LowerCase "ABC"}
  - abc

- {?LowerCase "aBc"}
  - abc

14.4.45 MimeDerivateGetUNCPath

Mit der Funktion **MimeDerivateGetUNCPath** ermitteln Sie für die übergebene Dokumentkennung und Dokumentenqualität den UNC-Pfad zum originalen Multimedia-Dokument auf dem MediaAsset Server (Product 360 PIM Media Manager Server).

Verwendung

```
{?MimeDerivateGetUNCPath "Kennung des Multimedia-Dokumentes", Qualität
des Multimedia-Dokumentes}
```

Beispiel

- {?MimeDerivateGetUNCPath {&Zugewiesene Artikel.Standardbild (Internetbild, Deutsch)}, "PNG"}
  - \\<Name des Servers>\CatalogImages\<Verzeichnis>\<Dateiname>

14.4.46 MimeGetHtmlLink

Mit der Funktion **MimeGetHtmlLink** erzeugen Sie einen Link, der für die Vorschau in HTML-Dateien verwendet werden kann.

Verwendung

```
{?MimeGetHtmlLink "Kennung des Multimedia-Dokumentes"}
{?MimeGetHtmlLink "Kennung des Multimedia-Dokumentes", "Qualität des
Multimedia-Dokumentes"}
```

14.4.47 MimeGetUNCPath

Mit der Funktion **MimeGetUNCPath** ermitteln Sie für die übergebene Dokumentkennung den UNC-Pfad zum originalen Multimedia-Dokument auf dem MediaAsset Server (Product 360 PIM Media Manager Server).

Verwendung

```
{?MimeGetUNCPath "Kennung des Multimedia-Dokumentes"}
```

Beispiel

- {?MimeGetUNCPath {&Zugewiesene Artikel.Standardbild (Internetbild, Deutsch)}}
  - \\<Name des Servers>\CatalogImages\<Verzeichnis>\<Dateiname>

14.4.48 Modulo

Über die Funktion **Modulo** können Sie anhand einer Division zwei unterschiedliche Rückgabewerte definieren. Geht die Division ohne Rest auf, so wird "Parameter 1" zurückgegeben. Bleibt bei der Division ein Rest übrig, so ist "Parameter 2" der Rückgabewert.

Verwendung

```
{?Modulo "Wert 1", "Wert 2", "Parameter 1", "Parameter 2"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Wert 1: eine ganze Zahl, die durch die Zahl geteilt wird, welche in "wert 2" angegeben wird
- Wert 2: Teiler zu der Zahl in "wert 1"
- Parameter 1: Rückgabewert (Zeichenkette), wenn die Division ohne Rest aufgeht
- Parameter 2: Rückgabewert (Zeichenkette), wenn bei der Division ein Rest stehen bleibt

Beispiel

- {?Modulo "6", "2" , "teilbar", "nicht teilbar"}
  - teilbar
- {?Modulo "7", "2" , "teilbar", "nicht teilbar"}
  - nicht teilbar

14.4.49 NumberGet

Mit der Funktion **NumberGet** ermitteln Sie den Wert einer zuvor unter dem angegebenen Namen gespeicherten Ganzzahl, die Sie mittels der Funktion NumberSet oder der Funktion NumberIncrement erzeugt haben.

Verwendung

```
{?NumberGet "Name"}
```

Beispiel

- {?NumberGet "Zähler"}
  - 25

14.4.50 NumberIncrement

Mit der Funktion **NumberIncrement** erhöhen Sie den Wert einer zuvor unter dem angegebenen Namen gespeicherten Ganzzahl, die Sie mittels der Funktion NumberSet erzeugt haben. Wurde die Funktion **NumberSet** zuvor nicht aufgerufen, so wird der Wert der Zahl auf 1 gesetzt. Die Funktion erzeugt eine leere Rückgabe.

Verwendung

```
{?NumberIncrement "Name", "Schrittweite[optional]"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Name: Name, unter welchem der zu erhöhende Wert abgelegt wurde bzw. abgelegt werden soll
- Schrittweite (optional): Ganzzahl, welche angibt, um welchen Wert erhöht werden soll; der Standardwert ist 1.

Beispiel

- {?NumberIncrement "Datensatzzähler", 3}
  - Der Wert in "Datensatzzähler" wird um 3 erhöht.

14.4.51 NumberSet

Mit der Funktion **NumberSet** registrieren Sie den übergebenen Wert unter dem angegebenen Namen. Sie können den Wert später mit den Funktionen NumberGet oder NumberIncrement abfragen bzw. verändern. Die Funktion erzeugt eine leere Rückgabe.

Verwendung

```
{?NumberSet "Name", Wert}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Name: Name, unter welchem der Wert abgelegt werden soll
- Wert: Zahl, die gespeichert werden soll

Beispiel

- {?NumberSet "Zähler", 1}
  - Der Wert von "Zähler" wird auf 1 gesetzt.

14.4.52 RemoveBlanks

Mit der Funktion **RemoveBlanks** entfernen Sie alle Leerzeichen aus einer Zeichenfolge.

Verwendung

```
{?RemoveBlanks "Text"}
```

Text: Zeichenfolge, aus der alle Leerzeichen entfernt werden sollen

Beispiel

- {?RemoveBlanks "1 2 3 4 5 6"}
  - "123456"
- {?RemoveBlanks " 500 kg "}
  - "500kg"

14.4.53 Ersetzen

Mit der Funktion **Replace** durchsuchen Sie einen Text nach einer beliebigen Zeichenfolge und ersetzen alle Vorkommnisse dieser Zeichenfolge mit einer anderen beliebigen Zeichenfolge. Dabei werden die Jokerzeichen (Wildcards) **?** und ***** unterstützt.

Hinweis: Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Verwendung

```
{?Replace "Text", "Suchtext", "Suchtextersatz"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Text, der durchsucht werden soll
- Suchtext: Zeichenfolge, nach der in dem angegebenen Text gesucht wird. Im Suchtext dürfen folgende Jokerzeichen verwendet werden:
  a. ? steht für ein beliebiges Zeichen.
  b. * steht für eine beliebige Zeichenfolge.
  c. Wenn Sie einem Jokerzeichen ein Leerzeichen voranstellen, bewirkt dies, dass das nachfolgende Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung beibehält.
- Suchtextersatz: Text, der den angegebenen Suchtext ersetzt

Beispiel

- {?Replace "Beispieltext", "text", "ergebnis"}
  ⇨ Beispielergebnis
- {?Replace "Beispieltext", "B*piel", "Ergebnis"}
  ⇨ Ergebnistext
- {?Replace "Beispieltest", "te?t", "text"}
  ⇨ Beispieltext

14.4.54 ReplaceUmlauts

Über die Funktion **ReplaceUmlauts** wandeln Sie alle Umlaute einer Zeichenfolge in Vokale um; "ß" wird durch "ss" ersetzt.

Verwendung

```
{?ReplaceUmlauts "Text"}
```

Text: Zeichenfolge, in der alle Umlaute (ä, ö, ü, Ä, Ö, Ü) ersetzt werden sollen

Beispiel

- {?ReplaceUmlauts "Kühlwasser"}
  ⇨ Kuehlwasser
- {?ReplaceUmlauts "Öl"}
  ⇨ Oel

14.4.55 SplitKeywords

Mit der Funktion **SplitKeywords** zerlegen Sie die zu übergebende Zeichenfolge am Trennzeichen ";". Es ist zudem möglich, die entstandenen Zeichenfolgen mit jeweils einem optionalen Prä- und Suffix zu ergänzen.

Verwendung

```
{?SplitKeywords "Keywords", "Prefix[optional]", "Postfix[optional]",
"Zeilenumbruch[optional]", MaxL[optional], MaxZ[optional]}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Keywords: Zeichenfolge, die alle Keywords getrennt durch ";" enthält
- Prefix (optional): Text, der jedem Keyword vorangestellt wird
- Postfix (optional): Text, der jedem Keyword angehängt wird
- Zeilenumbruch (optional): Gibt an, ob nach jedem Keyword-Abschnitt ein Zeilenumbruch erfolgen soll:
  a. 1 oder true (Standard) aktiviert den Zeilenumbruch.
  b. 0 oder false deaktiviert den Zeilenumbruch.
- MaxL (optional): Maximale Länge eines einzelnen Keyword. Wird diese Länge überschritten, wird das Keyword abgeschnitten.
- MaxZ (optional): Maximale Anzahl der auszugebenden Keywords. Werden mehr Keywords angegeben, so werden nur die ersten ausgegeben und die überzähligen werden ignoriert.

Beispiel

- {?SplitKeywords "keyword1;keyword2;keyword3", "<tag>", "</tag>"}
  <tag>keyword1</tag>
  <tag>keyword2</tag>
  <tag>keyword3</tag>
- {?SplitKeywords "keyword1;keyword2;keyword3", "<tag>", "</tag>", 1, 3, 1}
  <tag>key</tag>

14.4.56 SplitText

Mit der Funktion **SplitText** erzeugen Sie aus einem Text Fragmente der vorgegebenen Länge und fügen sie in das übergebene Muster ein. Das Muster sollte Platzhalter für die Textfragmente ("<TEXT>") und einen fortlaufenden Zähler ("<NO>") enthalten. Der Zähler selbst kann mit einem Füllzeichen nach links auf eine vorgegebene Länge aufgefüllt werden.

Verwendung

```
{?SplitText "Text", "Muster", Fragmentlänge, "Füllzeichen[optional]",
"Zählerlänge[optional]"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: der in Fragmente zu zerlegende Text
- Muster: das Muster, in das die Textfragmente eingebettet werden sollen; "<TEXT>" für ein Textfragment, "<NO>" für den Zähler des Textfragments
- Fragmentlänge: die maximale Länge eines einzelnen Textfragments
- Füllzeichen (optional): ein Zeichen, mit welchem der Zähler nach links hin aufgefüllt werden soll; wird nur zusammen mit Zählerlänge ausgewertet
- Zählerlänge (optional): Länge der nach links hin aufgefüllten Zähler-Zeichenkette; wird nur zusammen mit Füllzeichen ausgewertet

Beispiel

- {?SplitText "abcde", "<NO>:<TEXT>;", 2}
  - 1:ab;2:cd;3:e
- {?SplitText "abcde", "<NO>:<TEXT>;", 2, "0", 2}
  - 01:ab;02:cd;03:e

14.4.57 SplitTextGetLineCount

Die Funktion **SplitTextGetLineCount** gibt Ihnen die Anzahl der Zeilen zurück, welche erzeugt würden, wenn der angegebene Text in Fragmente der angegebenen Länge zerlegt und jedes Fragment in einer neuen Zeile ausgegeben wird. Optional kann angegeben werden, wie viele Fragmente pro Zeile aufgenommen werden.

Verwendung

```
{?SplitTextGetLineCount "Text", "FragmentLänge", "FragmenteProZeile [optional]"}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: in Fragmente zu zerlegender Text
- Fragmentlänge: maximale Länge eines einzelnen Textfragments
- FragmenteProZeile (optional): Anzahl der Textfragmente, welche in einer Zeile stehen sollen (Standard: 1)

Beispiel

- {?SplitTextGetLineCount "abcde", 2}
  - 3
- {?SplitTextGetLineCount "abcde", 2, 2}
  - 2

14.4.58 StringIndexOf

Mit der Funktion **StringIndexOf** können Sie innerhalb eines Texts nach dem ersten Vorkommen eines Zeichens oder einer Zeichenfolge suchen. Wird das Zeichen oder die Zeichenfolge im Text nicht gefunden, wird der Wert -1 zurückgegeben.

Verwendung

```
{?StringIndexOf "Text", "Suchtext", "Startposition[optional]"}
```

- Text: Zeichenfolge, in der gesucht wird
- Suchtext: Zeichen oder Text, nach dem gesucht wird
- Startposition (optional): Sie können optional angeben, ab welcher Position in dem Text gesucht werden soll.

Beispiel

- {?StringIndexOf "Dies ist ein Beispieltext", "s"}
  - Ausgabe: 4
- {?StringIndexOf "Dies ist ein Beispieltext", "S"}
  - Ausgabe: -1
- {?StringIndexOf "Dies ist ein Beispieltext", "ei"}
  - Ausgabe: 10
- {?StringIndexOf "Dies ist ein Beispieltext", "ei", 12}
  - Ausgabe: 15

14.4.59 StringIndexOfIgnoreCase

Mit der Funktion **StringIndexOfIgnoreCase** können Sie innerhalb eines Texts nach dem ersten Vorkommen eines Zeichens oder einer Zeichenfolge suchen. Unterschiede in der Groß- und Kleinschreibung werden ignoriert. Wird das Zeichen oder die Zeichenfolge im Text nicht gefunden, wird der Wert -1 zurückgegeben.

Verwendung

```
{?StringIndexOfIgnoreCase "Text", "Suchtext", "Startposition
[optional]"}
```

- Text: Zeichenfolge, in der gesucht wird
- Suchtext: Zeichen oder Begriff, nach dem gesucht wird
- Startposition (optional): Sie können optional angeben, ab welcher Position in dem Text gesucht werden soll.

Beispiel

- {?StringIndexOfIgnoreCase "Dies ist ein BEISPIELTEXT", "S" }
  - Ausgabe: 4
- {?StringIndexOfIgnoreCase "Dies ist ein BEISPIELTEXT", "EI" }
  - Ausgabe: 10
- {?StringIndexOfIgnoreCase "Dies ist ein BEISPIELTEXT", "ei", 12}
  - Ausgabe: 15

14.4.60 StringLastIndexOf

Mit der Funktion **StringLastIndexOf** können Sie innerhalb eines Texts nach dem letzten Vorkommen eines Zeichens oder einer Zeichenfolge suchen. Wird das Zeichen oder die Zeichenfolge im Text nicht gefunden, wird der Wert -1 zurückgegeben.

Verwendung

```
{?StringLastIndexOf "Text", "Suchtext"}
```

- Text: Zeichenfolge, in der gesucht wird

- Suchtext: Zeichen oder Begriff, nach dem gesucht wird

Beispiel

- {?StringLastIndexOf "Dies ist ein Beispieltext", "s" }
  - Ausgabe: 17
- {?StringLastIndexOf "Dies ist ein Beispieltext", "S" }
  - Ausgabe: -1
- {?StringLastIndexOf "Dies ist ein Beispieltext", "ei" }
  - Ausgabe: 15

14.4.61 StringLastIndexOfIgnoreCase

Mit der Funktion **StringLastIndexOfIgnoreCase** können Sie innerhalb eines Texts nach dem letzten Vorkommen eines Zeichens oder einer Zeichenfolge suchen. Unterschiede in der Groß- und Kleinschreibung werden ignoriert. Wird das Zeichen oder die Zeichenfolge im Text nicht gefunden, wird der Wert -1 zurückgegeben.

Verwendung

```
{?StringLastIndexOfIgnoreCase "Text", "Suchtext"}
```

- Text: Zeichenfolge, in der gesucht wird
- Suchtext: Zeichen oder Begriff, nach dem gesucht wird

Beispiel

- {?StringLastIndexOfIgnoreCase "Dies ist ein BEISPIELTEXT", "s" }
  - Ausgabe: 17
- {?StringLastIndexOfIgnoreCase "Dies ist ein BEISPIELTEXT", "S" }
  - Ausgabe: 17
- {?StringLastIndexOfIgnoreCase "Dies ist ein BEISPIELTEXT", "ei" }
  - Ausgabe: 15

14.4.62 StringLeftBytes

Die Funktion **StringLeftBytes** schneidet eine Zeichenkette nach der angegebenen Anzahl von Bytes ab und gewährleistet dabei die Konsistenz einer UTF-8-Zeichenkette.

Verwendung

```
{?StringLeftBytes "Zeichenkette", Max. Anzahl Bytes}
```

- Zeichenkette: die Zeichenkette, deren Länge durch die maximale Anzahl Bytes begrenzt wird
- Max. Anzahl Bytes: die maximale Anzahl Bytes, die die zurückgegebene Zeichenkette haben darf

Beispiel

- {?StringLeftBytes "Text","3"}

- Ausgabe: "Tex"

- {?StringLeftBytes "1€, 2€, 3€","3"}
  - Ausgabe: "1"
- {?StringLeftBytes "1€, 2€, 3€","4"}
  - Ausgabe: "1€"
- {?StringLeftBytes "1€, 2€, 3€","5"}
  - Ausgabe: "1€"

14.4.63 StringLength

Die Funktion **StringLength** ermittelt die Anzahl der Zeichen einer Zeichenkette.

Verwendung

```
{?StringLength "Text"
```

- Text: Zeichenkette, deren Länge ermittelt werden soll

Beispiel

- {?StringLength "Eine einfache Zeichenkette"}
  - Ausgabe: "26"
- {?StringLength ""}
  - Ausgabe: "0"

14.4.64 StringRemoveLinebreak

Die Funktion **StringRemoveLinebreak** entfernt in dem angegebenen Text Zeilenumbrüche. Optional kann angegeben werden, dass der Zeilenumbruch durch eine andere Zeichenkette ersetzt wird.

Verwendung

```
{?StringRemoveLinebreak "Text mit
Zeilenumbruch", "Zeichenkette[optional]"}
```

- Text: Zeichenfolge, in der ein Zeilenumbruch vorkommt
- Zeichenkette (optional): Sie können optional angeben, welche Zeichenkette den Zeilenumbruch ersetzt.

Beispiel

- {?StringRemoveLinebreak "Hallo Welt"}
  - Ausgabe: Hallo Welt
- {?StringRemoveLinebreak "Hallo
  Welt"}
  - Ausgabe: HalloWelt

- {?StringRemoveLinebreak "Hallo
  Welt", " "}
  - Ausgabe: Hallo Welt

14.4.65 StringTruncateAtSpace

Die Funktion **StringTruncateAtSpace** gibt eine Anzahl von Zeichen eines Texts zurück. Der Ausschnitt des Texts beginnt links und es werden ganze Wörter zurückgegeben. Das heißt, dass der Text vor dem nächsten Leerzeichen abgeschnitten wird, das kleiner oder gleich der Anzahl der Zeichen ist. Steht im Rahmen der geforderten Anzahl Zeichen kein Leerzeichen zur Beschneidung zur Verfügung,wird exakt an dieser Position abgeschnitten.

Verwendung

```
{?StringTruncateAtSpace "Dies ist ein Beispieltext mit einigen
Leerzeichen.", Anzahl}
```

- Text: Zeichenfolge mit Leerzeichen
- Anzahl: Anzahl der Zeichen, die zurückgegeben werden sollen

Beispiel

- {?StringTruncateAtSpace "Dies ist ein Beispieltext mit einigen Leerzeichen.", 2}
  - Ausgabe: "Di"
- {?StringTruncateAtSpace "Dies ist ein Beispieltext mit einigen Leerzeichen.", 4}
  - Ausgabe: "Dies"
- {?StringTruncateAtSpace "Dies ist ein Beispieltext mit einigen Leerzeichen.", 7}
  - Ausgabe: "Dies"
- {?StringTruncateAtSpace "Dies ist ein Beispieltext mit einigen Leerzeichen.", 27}
  - Ausgabe: "Dies ist ein Beispieltext"
- {?StringTruncateAtSpace "Dies ist ein Beispieltext mit einigen Leerzeichen.", 50 }
  - Ausgabe: "Dies ist ein Beispieltext mit einigen Leerzeichen."

14.4.66 Substring

Die Funktion **Substring** liefert Ihnen einen bestimmten Abschnitt einer Zeichenfolge. Dieser wird angegeben durch eine Start- und Endposition, wobei die Zahl 1 das erste Zeichen darstellt. Geben Sie keine Endposition an, so wird die Zeichenfolge von der Startposition bis zum Ende des ursprünglichen Textes ausgegeben.

Verwendung

```
{?Substring "Text", Startposition, Endposition}
```

Die Angaben der Funktion haben folgende Bedeutung:

- Text: Zeichenfolge, von der ein bestimmter Abschnitt ausgegeben werden soll
- Startposition: Startposition des auszugebenden Abschnitts

- Endposition: Endposition des auszugebenden Abschnitts

Beispiel

- {?Substring "Beispieltext", "9", "12"}
  - Text

14.4.67 Trim

Mit der Funktion **Trim** entfernen Sie alle Leerzeichen von Anfang und Ende einer Zeichenfolge. Leerzeichen, die innerhalb der Zeichenkette vorkommen, bleiben unberücksichtigt.

Verwendung

```
{?Trim "Text"}
```

Text: Zeichenfolge, aus der die Leerzeichen von Anfang und Ende entfernt werden sollen

Beispiel

- {?Trim " 500 kg "}
  - "500 kg"

14.4.68 UpperCase

Mit der Funktion **UpperCase** wandeln Sie eine Zeichenfolge in Großbuchstaben um.

Verwendung

```
{?UpperCase "Text"}
```

Text: Text, in dem alle Buchstaben in Großbuchstaben umgewandelt werden sollen

Beispiel

- {?UpperCase "abc"}
  - ABC
- {?UpperCase "aBc"}
  - ABC

14.4.69 UpperCaseFirst

Mit der Funktion **UpperCaseFirst** wandeln Sie die ersten Buchstaben aller Wörter einer Zeichenfolge in Großbuchstaben um.

Verwendung

```
{?UpperCaseFirst "Text"}
```

Text: Text, in dem die ersten Buchstaben aller Wörter in Großbuchstaben umgewandelt werden sollen

Beispiel

- {?UpperCaseFirst "abc"}

- Abc

- {?UpperCaseFirst "Satz zur verdeutlichung des Ergebnisses"}
  - Satz Zur Verdeutlichung Des Ergebnisses

14.4.70 ValueGet

Mit der Funktion **ValueGet** ermitteln Sie den Inhalt eines zuvor unter dem angegebenen Namen gespeicherten Texts, den Sie mittels der Funktion ValueSet erzeugt haben.

Verwendung

```
{?ValueGet "Gruppe"[optional], "Name"}
```

- Gruppe (optional): Angabe einer Gruppe
- Name: Name unter dem die Zeichenkette gespeichert wurde

Beispiel

- {?ValueGet "Sprache"}
  - Ausgabe: deutsch
- {?ValueGet "Gruppe1", "Sprache"}
  - Ausgabe: deutsch
- {?ValueGet "Gruppe2", "Sprache"}
  - Ausgabe: englisch

14.4.71 ValueSet

Die Funktion **ValueSet** speichert einen Text unter dem angegebenen Namen. Vorhandene Werte unter dem gewählten Namen werden überschrieben. Sie können für die Speicherung entweder einen einfachen Namen oder einen Namen innerhalb einer Gruppe angeben.Mit der Funktion ValueGet fragen Sie gespeicherte Texte ab. Die Funktion **ValueSet** erzeugt eine leere Rückgabe.

Verwendung

```
{?ValueSet "Gruppe"[optional], "Name", "Text"}
```

- Gruppe (optional): Angabe einer Gruppe
- Name: Name unter dem die Zeichenkette gespeichert wird
- Text: Zeichenkette, die gespeichert wird

Beispiel

- {?ValueSet "Sprache", "deutsch" }
  - Unter dem Namen "Sprache" wird die Zeichenkette "deutsch" gespeichert.
- {?ValueSet "Gruppe1", "Sprache", "deutsch" }
  - In der Gruppe "Gruppe1" wird unter "Sprache" die Zeichenkette "deutsch" gespeichert.
- {?ValueSet "Gruppe2", "Sprache", "englisch" }

- In der Gruppe "Gruppe2" wird unter "Sprache" die Zeichenkette "englisch" gespeichert.

14.5 Referenz der Datenquellen

Im folgenden Abschnitt werden die vorhandenen Datenquellen aufgelistet. Nach einer kurzen Beschreibung der Datenquelle selbst werden deren Parameter aufgelistet und erläutert. Datenquellen können Pflichtparameter und optionale Parameter besitzen: Während einem Pflichtparameter zwingend ein Wert zugewiesen werden muss, besitzen die optionalen Parameter immer einen Standardwert, welcher verwendet wird, wenn kein anderer Wert angegeben wird. Datenquellen besitzen immer eine Datenart, z. B. Artikel. Sie können aber mehrere Unterdatenarten, z. B. Attribute, Einkaufspreis, zur Verfügung stellen.

14.5.1 Datenart: Artikel

Folgende Datenquellen der Datenart **Artikel** sind vorhanden:

- Artikelliste 427
- Artikel nach Produktzuordnungen 431
- Geänderte und neue Artikel 434
- Strukturgruppenartikel 439

14.5.1.1 Artikelliste

Diese Datenquelle gibt alle Artikel eines Artikelsortiments oder einer Artikelliste aus. Es bestehen keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Katalog	Dieser Parameter enthält die Kennung des Katalogs. Als Katalog wird entweder der Produktstamm oder ein Lieferantenkatalog gewählt. Es können Variablen für den Katalog angelegt werden. Ist der Katalog im Modus "dynamisch", so wird Ihnen eine Variablenliste angeboten.
Sortiment	Dieser Pflichtparameter enthält das Artikelsortiment oder die Liste von Artikeln, die ausgegeben werden sollen. Ein Artikelsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Artikelsortimente ausgewählt werden. Eine statische Artikelliste wird per Drag & Drop aus einer Artikeltabelle auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.

Parameter	Beschreibung
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Artikel-Dateianhänge	Dieser Unterdatentyp liefert alle Dateianhang-Informationen des aktuellen Artikels. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Artikelattributswerte	Es werden alle Attributswerte des aktuellen Artikelattributs ausgegeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Die Zuordnung der Artikel-attribute zu einem Strukturmerkmal wird nicht berücksichtigt, hierfür kann der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich.
Attribute	Es werden alle Attribute des aktuellen Artikels ausgegeben unabhängig davon, ob sie mit Merkmalen von Strukturgruppen verknüpft sind oder nicht. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Beispiel: "Name" wird als Pflichtfeld ausgewählt. Die Attributsnamen sollen in Deutsch und Englisch ausgegeben werden. Es werden beide Feldinhalte geprüft und nur die Datensätze ausgegeben, die sowohl einen deutschen wie auch einen englischen Namen beinhalten.
Einkaufsinformationen und –preise	Es werden alle Einkaufsinformationen und Einkaufspreise des aktuellen Artikels ausgegeben. Es kann nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeits-zeitpunkt(en), Preistyp(en), Staffelgrenze(n) und Währung(en) gefiltert werden, wobei die Angabe genau eines Lieferanten sinnvoll ist.
Einkaufspreise (mit Staffeln)	Es werden alle Einkaufspreise des aktuellen Artikels mit allen Mengen-staffeln ausgegeben. Es kann nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeits-zeitpunkt(en), Lieferant(en), Preistyp(en) und Währung(en) gefiltert werden, wobei die Angabe genau eines Lieferanten sinnvoll ist
Erweiterte logistische Daten	Erweiterte logistische Informationen wie z. B. 8-stellige oder 13-stellige GTIN. Die Daten können über die Angabe des Lieferanten oder der Packeinheit gefiltert werden.

Unterdatentyp	Beschreibung
Freie Attribute	Freie Attribute sind alle Attribute des aktuellen Artikels, die nicht mit Merkmalen von Strukturgruppen eines oder mehrerer (hier anzugebender) Struktursysteme verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale	Unter Merkmalen sind in diesem Zusammenhang alle Attribute des aktuellen Artikels gemeint, die mit Merkmalen von Strukturgruppen eines (hier anzugebenden) Struktursystems verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen und freien Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmale" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmales, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmals.
Merkmalswerte	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Artikelattributswerte" alle Werte ausgeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Es werden aber nur die Attribute ausgegeben, die eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben.
Merkmalswerte (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmalwerts, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmalwerts.
Metallzuschläge	Es werden alle Metallzuschläge des aktuellen Artikels ausgegeben. Die Filterung nach der Metallart ist möglich.
Referenzierte Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Artikel selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Artikeldatenfelder der referenzierten Artikel wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Artikel nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen.

Unterdatentyp	Beschreibung
	Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Artikel nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Artikeldaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Katalog oder Sortiment enthalten sind.
Referenzierte Artikel (gefiltert)	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden und im auszugebenden Sortiment enthalten sind. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.
Referenzierte Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Produkte selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder der referenzierten Produkte wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Produkte nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Produkte nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Produktsortiment enthalten sind.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturzuweisungen	Es werden alle Zuweisungen des aktuellen Artikels zu Strukturgruppen des angegebenen oder aller Strukturesysteme ausgegeben. Dabei stehen auch die Datenfelder der zugewiesenen Strukturgruppen zur Verfügung.
Verkaufspreise	Dieser Unterdatentyp liefert alle Verkaufspreise des aktuellen Artikels. Die Preise müssen über ihre Mengenstaffel qualifiziert werden. Eine Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) und Währung(en) ist möglich.
Verkaufspreise (mit Staffeln)	Dieser Unterdatentyp stellt alle Verkaufspreise des aktuellen Artikels mit allen Mengenstaffeln zur Verfügung. Die Filterung nach Gültigkeitsgebiet (en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) Währung(en) und Staffelgrenze(n) ist möglich.

Unterdatentyp	Beschreibung
Übergeordnetes Produkt	Es wird das übergeordnete Produkt des aktuellen Artikels ausgegeben. Es kann auf Daten des übergeordneten Produkts selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung.

14.5.1.2 Artikel nach Produktzuordnungen

Diese Datenquelle liefert alle Artikel, die Produkten eines Produktsortiments zugeordnet sind.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Sortiment	Dieser Pflichtparameter enthält das Produktsortiment oder die Liste von Produkten, deren zugewiesene Artikel ausgegeben werden sollen. Ein Produktsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Produktsortimente ausgewählt werden, eine statische Produktliste wird per Drag & Drop aus der Sicht ***Produkte #1*** auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Produktsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Produkte nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Artikel-Dateianhänge	Dieser Unterdatentyp liefert alle Dateianhang-Informationen des aktuellen Artikels. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge", 323
Artikelattributswerte	Es werden alle Attributswerte des aktuellen Artikelattributs ausgegeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Die Zuordnung der Artikel-attribute zu einem Strukturmerkmal wird nicht berücksichtigt, hierfür kann der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich.

Unterdatentyp	Beschreibung
Attribute	Es werden alle Attribute des aktuellen Artikels ausgegeben unabhängig davon, ob sie mit Merkmalen von Strukturgruppen verknüpft sind oder nicht. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Beispiel: "Name" wird als Pflichtfeld ausgewählt. Die Attributsnamen sollen in Deutsch und Englisch ausgegeben werden. Es werden beide Feldinhalte geprüft und nur die Datensätze ausgegeben, die sowohl einen deutschen wie auch einen englischen Namen beinhalten.
Einkaufsinformationen und –preise	Es werden alle Einkaufsinformationen und Einkaufspreise des aktuellen Artikels ausgegeben. Es kann nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeits-zeitpunkt(en), Preistyp(en), Staffelgrenze(n) und Währung(en) gefiltert werden, wobei die Angabe genau eines Lieferanten sinnvoll ist.
Einkaufspreise (mit Staffeln)	Es werden alle Einkaufspreise des aktuellen Artikels mit allen Mengen-staffeln ausgegeben. Es kann nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeits-zeitpunkt(en), Lieferant(en), Preistyp(en) und Währung(en) gefiltert werden, wobei die Angabe genau eines Lieferanten sinnvoll ist
Erweiterte logistische Daten	Erweiterte logistische Informationen wie z. B. 8-stellige oder 13-stellige GTIN. Die Daten können über die Angabe des Lieferanten oder der Packeinheit gefiltert werden.
Freie Attribute	Freie Attribute sind alle Attribute des aktuellen Artikels, die nicht mit Merkmalen von Strukturgruppen eines oder mehrerer (hier anzugebender) Struktursysteme verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale	Unter Merkmalen sind in diesem Zusammenhang alle Attribute des aktuellen Artikels gemeint, die mit Merkmalen von Strukturgruppen eines (hier anzugebenden) Struktursystems verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen und freien Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmale" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmales, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmals.

Unterdatentyp	Beschreibung
Merkmalswerte	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Artikelattributswerte" alle Werte ausgeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Es werden aber nur die Attribute ausgegeben, die eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben.
Merkmalswerte (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmalwerts, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmalwerts.
Metallzuschläge	Es werden alle Metallzuschläge des aktuellen Artikels ausgegeben. Die Filterung nach der Metallart ist möglich.
Referenzierte Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Artikel selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Artikeldatenfelder der referenzierten Artikel wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Artikel nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Artikel nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Artikeldaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Katalog oder Sortiment enthalten sind.
Referenzierte Artikel (gefiltert)	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden und im auszugebenden Sortiment enthalten sind. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.
Referenzierte Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl.

Unterdatentyp	Beschreibung
	Außerdem kann auf Daten der referenzierten Produkte selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder der referenzierten Produkte wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Produkte nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Produkte nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Produktsortiment enthalten sind.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturzuweisungen	Es werden alle Zuweisungen des aktuellen Artikels zu Strukturgruppen des angegebenen oder aller Struktursysteme ausgegeben. Dabei stehen auch die Datenfelder der zugewiesenen Strukturgruppen zur Verfügung.
Verkaufspreise	Dieser Unterdatentyp liefert alle Verkaufspreise des aktuellen Artikels. Die Preise müssen über ihre Mengenstaffel qualifiziert werden. Eine Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) und Währung(en) ist möglich.
Verkaufspreise (mit Staffeln)	Dieser Unterdatentyp stellt alle Verkaufspreise des aktuellen Artikels mit allen Mengenstaffeln zur Verfügung. Die Filterung nach Gültigkeitsgebiet (en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) Währung(en) und Staffelgrenze(n) ist möglich.
Übergeordnetes Produkt	Es wird das übergeordnete Produkt des aktuellen Artikels ausgegeben. Es kann auf Daten des übergeordneten Produkts selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung.

14.5.1.3 Geänderte und neue Artikel

Diese Datenquelle liefert alle nach einem Datum geänderten bzw. neu angelegten Artikel innerhalb eines Sortiments. Dabei werden die Artikeldaten "Letzte Änderung" und "Erstellt am" ausgewertet.

Es stehen alle Artikeldatenfelder zur Verfügung, die freigegeben sind. Alle qualifizierbaren Datenfelder müssen dabei vollständig qualifiziert werden.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Katalog	Dieser Parameter enthält die Kennung des Katalogs. Als Katalog wird entweder der Produktstamm oder ein Lieferantenkatalog gewählt. Es können Variablen für den Katalog angelegt werden. Ist der Katalog im Modus "dynamisch", so wird Ihnen eine Variablenliste angeboten.
Sortiment	Dieser Parameter enthält ein Artikelsortiment oder eine Liste von Artikeln. Ein Artikelsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Artikelsortimente ausgewählt werden. Eine statische Artikelliste wird per Drag & Drop aus einer Artikelsicht auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Bezugsdatum	Das Bezugsdatum ist ein Pflichtparameter, es ist das Änderungs- bzw. Erstellungsdatum, auf das sich die Suche beziehen soll.
Änderungsart	Mit diesem Pflichtparameter entscheiden Sie, welche Art von Artikel-änderungen berücksichtigt werden sollen. Folgende Werte stehen zur Verfügung: • Geänderte Artikel Alle Artikel, die zum angegebenen Artikelsortiment gehören und nach dem angegebenen Bezugsdatum geändert worden sind • Neue Artikel Alle Artikel, die zum angegebenen Artikelsortiment gehören und nach dem angegebenen Bezugsdatum neu erstellt worden sind • Geänderte und neue Artikel Alle Artikel, die zum angegebenen Artikelsortiment gehören und nach dem angegebenen Bezugsdatum geändert oder neu erstellt worden sind
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Artikel-Dateianhänge	Dieser Unterdatentyp liefert alle Dateianhang-Informationen des aktuellen Artikels. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Artikelattributswerte	Es werden alle Attributswerte des aktuellen Artikelattributs ausgegeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Die Zuordnung der Artikel-attribute zu einem Strukturmerkmal wird nicht berücksichtigt, hierfür kann der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich.
Attribute	Es werden alle Attribute des aktuellen Artikels ausgegeben unabhängig davon, ob sie mit Merkmalen von Strukturgruppen verknüpft sind oder nicht. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Beispiel: "Name" wird als Pflichtfeld ausgewählt. Die Attributsnamen sollen in Deutsch und Englisch ausgegeben werden. Es werden beide Feldinhalte geprüft und nur die Datensätze ausgegeben, die sowohl einen deutschen wie auch einen englischen Namen beinhalten.
Einkaufsinformationen und –preise	Es werden alle Einkaufsinformationen und Einkaufspreise des aktuellen Artikels ausgegeben. Es kann nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeits-zeitpunkt(en), Preistyp(en), Staffelgrenze(n) und Währung(en) gefiltert werden, wobei die Angabe genau eines Lieferanten sinnvoll ist.
Einkaufspreise (mit Staffeln)	Es werden alle Einkaufspreise des aktuellen Artikels mit allen Mengen-staffeln ausgegeben. Es kann nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeits-zeitpunkt(en), Lieferant(en), Preistyp(en) und Währung(en) gefiltert werden, wobei die Angabe genau eines Lieferanten sinnvoll ist
Erweiterte logistische Daten	Erweiterte logistische Informationen wie z. B. 8-stellige oder 13-stellige GTIN. Die Daten können über die Angabe des Lieferanten oder der Packeinheit gefiltert werden.
Freie Attribute	Freie Attribute sind alle Attribute des aktuellen Artikels, die nicht mit Merkmalen von Strukturgruppen eines oder mehrerer (hier anzugebender) Struktursysteme verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.

Unterdatentyp	Beschreibung
Merkmale	Unter Merkmalen sind in diesem Zusammenhang alle Attribute des aktuellen Artikels gemeint, die mit Merkmalen von Strukturgruppen eines (hier anzugebenden) Struktursystems verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen und freien Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmale" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmales, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmals.
Merkmalswerte	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Artikelattributswerte" alle Werte ausgeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Es werden aber nur die Attribute ausgegeben, die eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben.
Merkmalswerte (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmalwerts, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmalwerts.
Metallzuschläge	Es werden alle Metallzuschläge des aktuellen Artikels ausgegeben. Die Filterung nach der Metallart ist möglich.
Referenzierte Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Artikel selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Artikeldatenfelder der referenzierten Artikel wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Artikel nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Artikel nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Artikeldaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Katalog oder Sortiment enthalten sind.

Unterdatentyp	Beschreibung
Referenzierte Artikel (gefiltert)	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden und im auszugebenden Sortiment enthalten sind. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.
Referenzierte Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Produkte selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder der referenzierten Produkte wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Produkte nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Produkte nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Produktsortiment enthalten sind.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturzuweisungen	Es werden alle Zuweisungen des aktuellen Artikels zu Strukturgruppen des angegebenen oder aller Struktursysteme ausgegeben. Dabei stehen auch die Datenfelder der zugewiesenen Strukturgruppen zur Verfügung.
Verkaufspreise	Dieser Unterdatentyp liefert alle Verkaufspreise des aktuellen Artikels. Die Preise müssen über ihre Mengenstaffel qualifiziert werden. Eine Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) und Währung(en) ist möglich.
Verkaufspreise (mit Staffeln)	Dieser Unterdatentyp stellt alle Verkaufspreise des aktuellen Artikels mit allen Mengenstaffeln zur Verfügung. Die Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) Währung(en) und Staffelgrenze(n) ist möglich.
Übergeordnetes Produkt	Es wird das übergeordnete Produkt des aktuellen Artikels ausgegeben. Es kann auf Daten des übergeordneten Produkts selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung.

14.5.1.4 Strukturgruppenartikel

Diese Datenquelle gibt alle Artikel aus, die den angegebenen Strukturgruppen zugeordnet sind. Optional kann über ein Artikelsortiment gefiltert werden. In diesem Falle werden nur solche Artikel ausgegeben, die sich im Artikelsortiment befinden und den Strukturgruppen zugeordnet sind.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Strukturgruppenliste	Es werden nur Artikel ausgegeben, die einer der Strukturgruppen dieser Liste zugeordnet sind. Die Strukturgruppenliste wird per Drag & Drop aus einer Strukturgruppen-tabelle auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Katalog	Dieser Parameter enthält die Kennung des Katalogs. Als Katalog wird entweder der Produktstamm oder ein Lieferantenkatalog gewählt. Es können Variablen für den Katalog angelegt werden. Ist der Katalog im Modus "dynamisch", so wird Ihnen eine Variablenliste angeboten.
Sortiment	Ein Artikelsortiment kann angegeben werden, wenn zusätzlich danach gefiltert werden soll. In diesem Falle werden nur solche Artikel ausgegeben, die sich im Sortiment befinden.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Artikel-Dateianhänge	Dieser Unterdatentyp liefert alle Dateianhang-Informationen des aktuellen Artikels. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge". 323

Unterdatentyp	Beschreibung
Artikelattributswerte	Es werden alle Attributswerte des aktuellen Artikelattributs ausgegeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Die Zuordnung der Artikel-attribute zu einem Strukturmerkmal wird nicht berücksichtigt, hierfür kann der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich.
Attribute	Es werden alle Attribute des aktuellen Artikels ausgegeben unabhängig davon, ob sie mit Merkmalen von Strukturgruppen verknüpft sind oder nicht. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Beispiel: "Name" wird als Pflichtfeld ausgewählt. Die Attributsnamen sollen in Deutsch und Englisch ausgegeben werden. Es werden beide Feldinhalte geprüft und nur die Datensätze ausgegeben, die sowohl einen deutschen wie auch einen englischen Namen beinhalten.
Einkaufsinformationen und –preise	Es werden alle Einkaufsinformationen und Einkaufspreise des aktuellen Artikels ausgegeben. Es kann nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeits-zeitpunkt(en), Preistyp(en), Staffelgrenze(n) und Währung(en) gefiltert werden, wobei die Angabe genau eines Lieferanten sinnvoll ist.
Einkaufspreise (mit Staffeln)	Es werden alle Einkaufspreise des aktuellen Artikels mit allen Mengen-staffeln ausgegeben. Es kann nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeits-zeitpunkt(en), Lieferant(en), Preistyp(en) und Währung(en) gefiltert werden, wobei die Angabe genau eines Lieferanten sinnvoll ist
Erweiterte logistische Daten	Erweiterte logistische Informationen wie z. B. 8-stellige oder 13-stellige GTIN. Die Daten können über die Angabe des Lieferanten oder der Packeinheit gefiltert werden.
Freie Attribute	Freie Attribute sind alle Attribute des aktuellen Artikels, die nicht mit Merkmalen von Strukturgruppen eines oder mehrerer (hier anzugebender) Struktursysteme verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale	Unter Merkmalen sind in diesem Zusammenhang alle Attribute des aktuellen Artikels gemeint, die mit Merkmalen von Strukturgruppen eines (hier anzugebenden) Struktursystems verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen und freien Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.

Unterdatentyp	Beschreibung
Merkmale (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmale" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmales, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmals.
Merkmalswerte	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Artikelattributswerte" alle Werte ausgeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Es werden aber nur die Attribute ausgegeben, die eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben.
Merkmalswerte (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmalwerts, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmalwerts.
Metallzuschläge	Es werden alle Metallzuschläge des aktuellen Artikels ausgegeben. Die Filterung nach der Metallart ist möglich.
Referenzierte Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Artikel selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Artikeldatenfelder der referenzierten Artikel wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Artikel nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Artikel nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Artikeldaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Katalog oder Sortiment enthalten sind.
Referenzierte Artikel (gefiltert)	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden und im auszugebenden Sortiment enthalten sind. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.
Referenzierte Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Artikel referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich.

Unterdatentyp	Beschreibung
	Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Produkte selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder der referenzierten Produkte wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Produkte nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Produkte nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Produktsortiment enthalten sind.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturzuweisungen	Es werden alle Zuweisungen des aktuellen Artikels zu Strukturgruppen des angegebenen oder aller Struktursysteme ausgegeben. Dabei stehen auch die Datenfelder der zugewiesenen Strukturgruppen zur Verfügung.
Verkaufspreise	Dieser Unterdatentyp liefert alle Verkaufspreise des aktuellen Artikels. Die Preise müssen über ihre Mengenstaffel qualifiziert werden. Eine Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) und Währung(en) ist möglich.
Verkaufspreise (mit Staffeln)	Dieser Unterdatentyp stellt alle Verkaufspreise des aktuellen Artikels mit allen Mengenstaffeln zur Verfügung. Die Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) Währung(en) und Staffelgrenze(n) ist möglich.
Übergeordnetes Produkt	Es wird das übergeordnete Produkt des aktuellen Artikels ausgegeben. Es kann auf Daten des übergeordneten Produkts selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung.

14.5.2 Datenart: Einheiten

Folgende Datenquellen der Datenart **Einheiten** sind vorhanden:

- Alle Einheiten des Einheitensystems 442

14.5.2.1 Alle Einheiten des Einheitensystems

Diese Datenquelle gibt alle Einheiten eines Einheitensystems aus, es stehen alle Datenfelder von

Einheiten zur Verfügung, z. B. Code, Name, Symbol.

Parameter: Einheitensystem

Diesem Pflichtparameter wird das Einheitensystem zugewiesen, dessen Einheiten ausgegeben werden sollen.

14.5.3 Datenart: Gelöschte Beziehungen

Folgende Datenquellen der Datenart **Gelöschte Beziehungen** sind vorhanden:

- Gelöschte Artikelreferenzen
- Gelöschte Produktreferenzen
- Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Media-Assets
- Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Produkten
- Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Strukturgruppen
- Gelöschte Zuweisungen von Produkten zu Media-Assets
- Gelöschte Zuweisungen von Produkten zu Strukturgruppen
- Gelöschte Zuweisungen von Strukturgruppen zu Media-Assets

14.5.3.1 Gelöschte Artikelreferenzen

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Artikelreferenzen der existierenden Artikel eines Katalogs aus. Die Artikelreferenzen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Referenzen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Katalog	Dieser Parameter enthält die Kennung des Katalogs. Als Katalog wird entweder der Produktstamm oder ein Lieferantenkatalog gewählt. Es können Variablen für den Katalog angelegt werden. Ist der Katalog im Modus "dynamisch", so wird Ihnen eine Variablenliste angeboten.
Sortiment	Dieser Parameter enthält ein Artikelsortiment oder eine Liste von Artikeln. Ein Artikelsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Artikelsortimente ausgewählt werden. Eine statische Artikelliste wird per Drag & Drop aus einer Artikelsicht auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.

Parameter	Beschreibung
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.3.2 Gelöschte Produktreferenzen

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Produktreferenzen der existierenden Produkte eines Katalogs aus. Die Produktreferenzen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Referenzen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Sortiment	Dieser Parameter enthält ein Produktsortiment oder eine Liste von Produkten. Ein Produktsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Produktsortimente ausgewählt werden, eine statische Produktliste wird per Drag & Drop aus einer Produkttabelle auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Produktsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Produkte nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.3.3 Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Media-Assets

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Zuweisungen von Artikeln zu Media-Assets der existierenden Artikel eines Katalogs aus. Die Zuweisungen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Zuweisungen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine

begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Katalog	Dieser Parameter enthält die Kennung des Katalogs. Als Katalog wird entweder der Produktstamm oder ein Lieferantenkatalog gewählt. Es können Variablen für den Katalog angelegt werden. Ist der Katalog im Modus "dynamisch", so wird Ihnen eine Variablenliste angeboten.
Sortiment	Dieser Parameter enthält ein Artikelsortiment oder eine Liste von Artikeln. Ein Artikelsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Artikelsortimente ausgewählt werden. Eine statische Artikelliste wird per Drag & Drop aus einer Artikelsicht auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.3.4 Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Produkten

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Zuweisungen von Artikeln zu Produkten der existierenden Artikel aus. Die Zuweisungen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Zuweisungen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Sortiment	Dieser Parameter enthält ein Artikelsortiment oder eine Liste von Artikeln. Ein Artikelsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Artikelsortimente ausgewählt werden. Eine statische Artikelliste wird per Drag & Drop aus einer Artikelsicht auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.

Parameter	Beschreibung
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.3.5 Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Strukturgruppen

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Zuweisungen von Artikeln zu Strukturgruppen der existierenden Artikel eines Katalogs aus. Die Zuweisungen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Zuweisungen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Katalog	Dieser Parameter enthält die Kennung des Katalogs. Als Katalog wird entweder der Produktstamm oder ein Lieferantenkatalog gewählt. Es können Variablen für den Katalog angelegt werden. Ist der Katalog im Modus "dynamisch", so wird Ihnen eine Variablenliste angeboten.
Sortiment	Dieser Parameter enthält ein Artikelsortiment oder eine Liste von Artikeln. Ein Artikelsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Artikelsortimente ausgewählt werden. Eine statische Artikelliste wird per Drag & Drop aus einer Artikelsicht auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.3.6 Gelöschte Zuweisungen von Produkten zu Media-Assets

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Zuweisungen von Produkten zu Media-Assets der existierenden Produkte aus. Die Zuweisungen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Zuweisungen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Sortiment	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Produktsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Produkte nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.3.7 Gelöschte Zuweisungen von Produkten zu Strukturgruppen

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Zuweisungen von Produkten zu Strukturgruppen der existierenden Produkte aus. Die Zuweisungen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Zuweisungen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Sortiment	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Produktsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Produkte nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.

Parameter	Beschreibung
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.3.8 Gelöschte Zuweisungen von Strukturgruppen zu Media-Assets

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Zuweisungen von Strukturgruppen zu Media-Assets der existierenden Strukturgruppen einer Struktur aus. Die Zuweisungen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Zuweisungen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Struktur	Diesem Pflichtparameter wird das Struktursystem zugewiesen, für dessen Strukturgruppen gelöschte Zuweisungen ausgegeben werden sollen.
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.4 Datenart: Gelöschte Objekte

Folgende Datenquellen der Datenart **Gelöschte Objekte** sind vorhanden:

- Gelöschte Artikel 448
- Gelöschte Media-Assets 449
- Gelöschte Produkte 449
- Gelöschte Strukturgruppen 449

14.5.4.1 Gelöschte Artikel

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Artikel eines Katalogs aus. Die Artikel können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Artikel exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle.. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die die nachfolgende Tabelle aufweist.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Katalog	Dieser Parameter enthält die Kennung des Katalogs. Als Katalog wird entweder der Produktstamm oder ein Lieferantenkatalog gewählt. Es können Variablen für den Katalog angelegt werden. Ist der Katalog im Modus "dynamisch", so wird Ihnen eine Variablenliste angeboten.
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.4.2 Gelöschte Media-Assets

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Media-Assets des Systems aus. Die Media-Assets können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Media-Assets exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die nachfolgend beschrieben werden.

Parameter: Datum

Mit diesem Parameter kann ein optionales Löschdatum angegeben werden.

14.5.4.3 Gelöschte Produkte

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Produkte aus. Die Produkte können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Produkte exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur Verfügung, die nachfolgend beschrieben werden.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.4.4 Gelöschte Strukturgruppen

Diese Datenquelle gibt alle gelöschten Strukturgruppen eines Struktursystems aus. Die Strukturgruppen können optional nach einem Löschdatum gefiltert werden, d. h. es werden nur die Strukturgruppen exportiert, die nach diesem Datum gelöscht wurden. Es gibt keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle. Es steht nur eine begrenzte Auswahl an Datenfeldern zur

Verfügung, die nachfolgend beschrieben werden.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Struktur	Diesem Pflichtparameter wird das Struktursystem zugewiesen, dessen Strukturgruppendaten ausgegeben werden sollen.
Datum	Optionale Angabe eines Löschdatums
Version	Dieser Parameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, werden die Daten aus allen Versionen ausgegeben.

14.5.5 Datenart: Kunde

Folgende Datenquellen der Datenart **Kunde** sind vorhanden:

- Kunden

14.5.5.1 Kunden

Diese Datenquelle stellt eine Liste mit allen Kunden bereit, es stehen alle Datenfelder für Kunden zur Verfügung, z. B. Name, Kürzel. Es gibt keine Parameter und keine Unterdatentypen zu dieser Datenquelle.

14.5.6 Datenart: Lieferant

Folgende Datenquellen der Datenart **Lieferant** sind vorhanden:

- Lieferanten

14.5.6.1 Lieferanten

Ähnlich wie die Datenquelle "Kunden" gibt die Datenquelle eine Liste mit allen Lieferanten aus, wobei alle Lieferantendatenfelder zur Verfügung stehen und keine weitere Konfiguration möglich ist.

14.5.7 Datenart: Media-Assets

Folgende Datenquellen der Datenart **Media-Assets** sind vorhanden:

- Media-Assets

14.5.7.1 Media-Assets

Diese Datenquelle gibt alle Media-Assets des Systems aus.

Parameter: Datum

Wird ein optionales Datum angegeben, so werden nur die Media-Assets exportiert, die nach dem Datum geändert wurden.

Unterdatentypen: Multimedia-Dokumente

Dieser Unterdatentyp kann nach Qualität oder Sprache gefiltert werden.

14.5.8 Datenart: Produkt

Folgende Datenquellen der Datenart **Produkt** sind vorhanden:

- Geänderte und neue Produkte 451
- Produkte nach Artikelzuordnungen 455
- Produktliste 458
- Strukturgruppenprodukte 462

14.5.8.1 Geänderte und neue Produkte

Diese Datenquelle liefert alle nach einem Datum geänderten bzw. neu angelegten Produkte innerhalb eines Sortiments. Dabei werden die Produktdaten "Letzte Änderung in Version" ausgewertet.

Es stehen alle Produktdatenfelder zur Verfügung, die freigegeben sind. Alle qualifizierbaren Datenfelder müssen dabei vollständig qualifiziert werden.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Sortiment	Dieser Pflichtparameter enthält ein Produktsortiment oder eine Liste von Produkten. Sie können aus der Liste der verfügbaren Produktsortimente ein Produktsortiment auswählen. Eine statische Produktliste kann per Drag & Drop aus einer Produkttabelle der jeweiligen Vorlage zugewiesen werden.
Bezugsdatum	Das Bezugsdatum ist ein Pflichtparameter. Es ist das Änderungs- bzw. Erstellungsdatum, auf das sich die Suche beziehen soll.
Änderungsart	Mit diesem Pflichtparameter können Sie die Art der Änderungen festlegen, die berücksichtigt werden sollen. Folgende Werte stehen zur Verfügung: • Geänderte Produkte. Alle Produkte, die zum angegebenen Sortiment gehören, wurden nach dem angegebenen Bezugsdatum geändert. • Neue Produkte. Alle Produkte, die dem angegebenen Sortiment angehören, wurden nach dem angegebenen Bezugsdatum neu erstellt.

Parameter	Beschreibung
	• Geänderte und neue Produkte. Alle Produkte, die dem angegebenen Sortiment angehören, wurden nach dem angegebenen Bezugsdatum geändert oder neu erstellt.
Untergeordnete Artikelreferenzen einschließen	Mit diesem Pflichtparameter können Sie festlegen, ob die nicht geänderten Produkte berücksichtigt werden, obwohl einige ihrer untergeordneten Elemente hinzugefügt oder entfernt wurden. Folgende Werte stehen zur Verfügung: • Ja. Es werden Produkte berücksichtigt, die zum angegebenen Sortiment gehören, in dem geänderte untergeordnete Artikelreferenzen enthalten sind. • Nein. Es werden keine Produkte mit geänderten untergeordneten Artikelreferenzen berücksichtigt.
Geänderten untergeordneten Artikelinhalt einschließen	Mit diesem Pflichtparameter können Sie festlegen, ob die nicht geänderten Produkte berücksichtigt werden, obwohl Inhalte von untergeordneten Elementen aktualisiert wurden. Folgende Werte stehen zur Verfügung: • Ja. Es werden Produkte berücksichtigt, die zum angegebenen Sortiment gehören, in denen geänderter untergeordneter Artikelinhalt enthalten ist. • Nein. Es werden keine Produkte mit geändertem untergeordnetem Artikelinhalt berücksichtigt.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Produktsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Produkte nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Attribute	Es werden alle Produktattribute des aktuellen Produkts ausgegeben unabhängig davon, ob sie mit Merkmalen von Strukturgruppen verknüpft sind oder nicht. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden.

Unterdatentyp	Beschreibung
	Beispiel: "Name" wird als Pflichtfeld ausgewählt. Es werden beide Feldinhalte geprüft und nur die Datensätze ausgegeben, die sowohl einen deutschen als auch einen englischen Namen beinhalten.
Freie Attribute	Freie Attribute sind alle Attribute des aktuellen Produkts, die nicht mit Merkmalen von Strukturgruppen eines oder mehrerer (hier anzugebender) Struktursysteme verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale	Unter Merkmalen sind in diesem Zusammenhang alle Attribute des aktuellen Produkts gemeint, die mit Merkmalen von Strukturgruppen eines (hier anzugebenden) Struktursystems verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden.
Merkmale (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmale" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmales, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmals.
Merkmalswerte	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Produktattributswerte" alle Werte ausgeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Es werden aber nur die Attribute ausgegeben, die eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben.
Merkmalswerte (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmalwerts, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmalwerts.
Produkt-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die dem jeweils aktuellen Produkt zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Produktattributswerte	Es werden alle Attributswerte des aktuellen Produktattributs ausgegeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Die Zuordnung der Produkt-attribute zu einem Strukturmerkmal wird nicht berücksichtigt, hierfür kann der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich.

Unterdatentyp	Beschreibung
Referenzen des Produktes	Es werden alle Artikel und Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Auf Daten der referenzierten Objekte selbst kann nicht zugegriffen werden.
Referenzierte Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Artikel selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Artikeldatenfelder der referenzierten Artikel wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Artikel nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Artikel nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Artikelsortiment enthalten sind.
Referenzierte Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkte referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Produkte selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder der referenzierten Produkte wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Produkte nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Produkte nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Sortiment enthalten sind.

Unterdatentyp	Beschreibung
Referenzierte Produkte (gefiltert)	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden und im auszugebenden Sortiment enthalten sind. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturzuweisungen	Es werden alle Zuweisungen des aktuellen Produkts zu Strukturgruppen des angegebenen oder aller Struktursysteme ausgegeben. Dabei stehen auch die Datenfelder der zugewiesenen Strukturgruppen zur Verfügung.
Varianten	Es werden alle Artikel ausgegeben, die Varianten des aktuellen Produkts sind. Dazu stehen die Artikeldatenfelder der Varianten wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung.
Verkaufspreise	Dieser Unterdatentyp liefert alle Verkaufspreise des aktuellen Produkts. Die Preise müssen über ihre Mengenstaffel qualifiziert werden. Eine Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) und Währung(en) ist möglich.
Verkaufspreise (mit Staffeln)	Dieser Unterdatentyp stellt alle Verkaufspreise des aktuellen Produkts mit allen Mengenstaffeln zur Verfügung. Die Filterung nach Gültigkeitsgebiet (en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) Währung(en) und Staffelgrenze(n) ist möglich.

14.5.8.2 Produkte nach Artikelzuordnung

Diese Datenquelle liefert alle Produkte, die Artikeln eines Artikelsortiments zugeordnet sind, d. h. für die es Varianten im angegebenen Artikelsortiment gibt.

Es stehen alle Produktdatenfelder zur Verfügung, die freigegeben sind. Alle qualifizierbaren Datenfelder müssen dabei vollständig qualifiziert werden.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Artikelsortiment	Dieser Pflichtparameter enthält ein Artikelsortiment oder eine Liste von Artikeln, deren übergeordnete Produkte ausgegeben werden sollen. Ein Artikelsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Produktstamm-Artikelsortimente ausgewählt werden, eine statische Artikelliste wird per Drag & Drop aus einer Artikelsicht auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.

Parameter	Beschreibung
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Attribute	Es werden alle Produktattribute des aktuellen Produkts ausgegeben unabhängig davon, ob sie mit Merkmalen von Strukturgruppen verknüpft sind oder nicht. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Beispiel: "Name" wird als Pflichtfeld ausgewählt. Es werden beide Feldinhalte geprüft und nur die Datensätze ausgegeben, die sowohl einen deutschen als auch einen englischen Namen beinhalten.
Freie Attribute	Freie Attribute sind alle Attribute des aktuellen Produkts, die nicht mit Merkmalen von Strukturgruppen eines oder mehrerer (hier anzugebender) Struktursysteme verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale	Unter Merkmalen sind in diesem Zusammenhang alle Attribute des aktuellen Produkts gemeint, die mit Merkmalen von Strukturgruppen eines (hier anzugebenden) Struktursystems verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden.
Merkmale (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmale" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmales, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmals.
Merkmalswerte	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Produktattributswerte" alle Werte ausgeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Es werden aber nur die Attribute ausgegeben, die eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben.

Unterdatentyp	Beschreibung
Merkmalswerte (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmalwerts, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmalwerts.
Produkt-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die dem jeweils aktuellen Produkt zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Produktattributswerte	Es werden alle Attributswerte des aktuellen Produktattributs ausgegeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Die Zuordnung der Produkt-attribute zu einem Strukturmerkmal wird nicht berücksichtigt, hierfür kann der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich.
Referenzen des Produktes	Es werden alle Artikel und Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Auf Daten der referenzierten Objekte selbst kann nicht zugegriffen werden.
Referenzierte Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Artikel selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Artikeldatenfelder der referenzierten Artikel wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Artikel nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Artikel nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Artikelsortiment enthalten sind.

Unterdatentyp	Beschreibung
Referenzierte Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkte referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Produkte selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder der referenzierten Produkte wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Produkte nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Produkte nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Sortiment enthalten sind.
Referenzierte Produkte (gefiltert)	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden und im auszugebenden Sortiment enthalten sind. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturzuweisungen	Es werden alle Zuweisungen des aktuellen Produkts zu Strukturgruppen des angegebenen oder aller Struktursysteme ausgegeben. Dabei stehen auch die Datenfelder der zugewiesenen Strukturgruppen zur Verfügung.
Varianten	Es werden alle Artikel ausgegeben, die Varianten des aktuellen Produkts sind. Dazu stehen die Artikeldatenfelder der Varianten wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung.
Verkaufspreise	Dieser Unterdatentyp liefert alle Verkaufspreise des aktuellen Produkts. Die Preise müssen über ihre Mengenstaffel qualifiziert werden. Eine Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) und Währung(en) ist möglich.
Verkaufspreise (mit Staffeln)	Dieser Unterdatentyp stellt alle Verkaufspreise des aktuellen Produkts mit allen Mengenstaffeln zur Verfügung. Die Filterung nach Gültigkeitsgebiet (en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) Währung(en) und Staffelgrenze(n) ist möglich.

14.5.8.3 Produktliste

Diese Datenquelle gibt alle Produkte eines Produktsortiments oder einer Produktliste aus. Es bestehen keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Sortiment	Dieser Pflichtparameter enthält das Produktsortiment oder die Liste von Produkten, die ausgegeben werden sollen. Ein Produktsortiment kann aus der Liste der vorhandenen Produktsortimente ausgewählt werden, eine statische Produktliste wird per Drag & Drop aus der Sicht ***Produkte*** auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Produktsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Produkte nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Attribute	Es werden alle Produktattribute des aktuellen Produkts ausgegeben unabhängig davon, ob sie mit Merkmalen von Strukturgruppen verknüpft sind oder nicht. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Beispiel: "Name" wird als Pflichtfeld ausgewählt. Es werden beide Feldinhalte geprüft und nur die Datensätze ausgegeben, die sowohl einen deutschen als auch einen englischen Namen beinhalten.
Freie Attribute	Freie Attribute sind alle Attribute des aktuellen Produkts, die nicht mit Merkmalen von Strukturgruppen eines oder mehrerer (hier anzugebender) Struktursysteme verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale	Unter Merkmalen sind in diesem Zusammenhang alle Attribute des aktuellen Produkts gemeint, die mit Merkmalen von Strukturgruppen eines (hier anzugebenden) Struktursystems verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden.

Unterdatentyp	Beschreibung
Merkmale (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmale" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmales, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmals.
Merkmalswerte	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Produktattributswerte" alle Werte ausgeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Es werden aber nur die Attribute ausgegeben, die eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben.
Merkmalswerte (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmalwerts, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmalwerts.
Produkt-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die dem jeweils aktuellen Produkt zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Produktattributswerte	Es werden alle Attributswerte des aktuellen Produktattributs ausgegeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Die Zuordnung der Produkt-attribute zu einem Strukturmerkmal wird nicht berücksichtigt, hierfür kann der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich.
Referenzen des Produktes	Es werden alle Artikel und Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Auf Daten der referenzierten Objekte selbst kann nicht zugegriffen werden.
Referenzierte Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl.

Unterdatentyp	Beschreibung
	Außerdem kann auf Daten der referenzierten Artikel selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Artikeldatenfelder der referenzierten Artikel wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Artikel nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Artikel nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Artikelsortiment enthalten sind.
Referenzierte Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkte referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Produkte selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder der referenzierten Produkte wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Produkte nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Produkte nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Sortiment enthalten sind.
Referenzierte Produkte (gefiltert)	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden und im auszugebenden Sortiment enthalten sind. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturzuweisungen	Es werden alle Zuweisungen des aktuellen Produkts zu Strukturgruppen des angegebenen oder aller Struktursysteme ausgegeben. Dabei stehen auch die Datenfelder der zugewiesenen Strukturgruppen zur Verfügung.
Varianten	Es werden alle Artikel ausgegeben, die Varianten des aktuellen Produkts sind. Dazu stehen die Artikeldatenfelder der Varianten wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung.

Unterdatentyp	Beschreibung
Verkaufspreise	Dieser Unterdatentyp liefert alle Verkaufspreise des aktuellen Produkts. Die Preise müssen über ihre Mengenstaffel qualifiziert werden. Eine Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) und Währung(en) ist möglich.
Verkaufspreise (mit Staffeln)	Dieser Unterdatentyp stellt alle Verkaufspreise des aktuellen Produkts mit allen Mengenstaffeln zur Verfügung. Die Filterung nach Gültigkeitsgebiet (en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) Währung(en) und Staffelgrenze(n) ist möglich.

14.5.8.4 Strukturgruppenprodukte

Diese Datenquelle gibt alle Produkte innerhalb eines Produktsortiments aus, welche den angegebenen Strukturgruppen zugeordnet sind. Die Strukturgruppen können per Drag & Drop zugewiesen werden. Es bestehen keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Strukturgruppenliste	Es werden nur Artikel ausgegeben, die einer der Strukturgruppen dieser Liste zugeordnet sind. Die Strukturgruppenliste wird per Drag & Drop aus einer Strukturgruppen-tabelle auf die jeweilige Vorlage zugewiesen.
Sortiment	Ein Artikelsortiment kann angegeben werden, wenn zusätzlich danach gefiltert werden soll. In diesem Falle werden nur solche Artikel ausgegeben, die sich im Sortiment befinden.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Attribute	Es werden alle Produktattribute des aktuellen Produkts ausgegeben unabhängig davon, ob sie mit Merkmalen von Strukturgruppen verknüpft sind oder nicht. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Beachten Sie dabei, dass alle Felder geprüft werden. Beispiel: "Name" wird als Pflichtfeld ausgewählt. Es werden beide Feldinhalte geprüft und nur die Datensätze ausgegeben, die sowohl einen deutschen als auch einen englischen Namen beinhalten.
Freie Attribute	Freie Attribute sind alle Attribute des aktuellen Produkts, die nicht mit Merkmalen von Strukturgruppen eines oder mehrerer (hier anzugebender) Struktursysteme verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden. Außerdem ist – wie bei Attributen – die Angabe von Pflichtfeldern möglich.
Merkmale	Unter Merkmalen sind in diesem Zusammenhang alle Attribute des aktuellen Produkts gemeint, die mit Merkmalen von Strukturgruppen eines (hier anzugebenden) Struktursystems verknüpft sind. Es kann nach dem Verwendungszweck gefiltert werden.
Merkmale (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmale" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmales, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmals.
Merkmalswerte	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Produktattributswerte" alle Werte ausgeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Es werden aber nur die Attribute ausgegeben, die eine Zuordnung zu einem Strukturgruppenmerkmal haben.
Merkmalswerte (mit Identifier)	Dieser Unterdatentyp kann wie der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Im Unterschied dazu enthält das Datenfeld "Attributswert" jedoch nicht den Wert des Merkmalwerts, sondern dessen Identifier, sofern es sich um einen Strukturvorgabewert handelt. Gibt es diesen nicht, so enthält das Feld den Wert des Merkmalwerts.

Unterdatentyp	Beschreibung
Produkt-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die dem jeweils aktuellen Produkt zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Produktattributswerte	Es werden alle Attributswerte des aktuellen Produktattributs ausgegeben unabhängig von der Kennung oder Sprache. Die Zuordnung der Produkt-attribute zu einem Strukturmerkmal wird nicht berücksichtigt, hierfür kann der Unterdatentyp "Merkmalswerte" verwendet werden. Die Filterung nach dem Verwendungszweck ist möglich.
Referenzen des Produktes	Es werden alle Artikel und Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Auf Daten der referenzierten Objekte selbst kann nicht zugegriffen werden.
Referenzierte Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl. Außerdem kann auf Daten der referenzierten Artikel selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Artikeldatenfelder der referenzierten Artikel wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Artikel nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Artikel nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Artikelsortiment enthalten sind.
Referenzierte Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkte referenziert werden. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder zur Verfügung, welche die Referenzinformationen enthalten, z. B. die referenzierte Objektnummer, der Referenztyp sowie die Anzahl.

Unterdatentyp	Beschreibung
	Außerdem kann auf Daten der referenzierten Produkte selbst zugegriffen werden, dazu stehen die Produktdatenfelder der referenzierten Produkte wie beim Datentyp "Produkt" zur Verfügung. Beachten Sie, dass die referenzierten Produkte nicht im auszugebenden Sortiment enthalten sein müssen. Es ist sogar möglich, dass die referenzierten Produkte nicht selbst im Produktstamm enthalten sind, also keinerlei Produktdaten existieren. Sie können aber auch über einen Filter angeben, dass nur die Referenzen ausgegeben werden, die in einem bestimmten Sortiment enthalten sind.
Referenzierte Produkte (gefiltert)	Es werden alle Produkte ausgegeben, die vom aktuellen Produkt referenziert werden und im auszugebenden Sortiment enthalten sind. Die Filterung nach Referenztypen ist möglich. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturzuweisungen	Es werden alle Zuweisungen des aktuellen Produkts zu Strukturgruppen des angegebenen oder aller Struktursysteme ausgegeben. Dabei stehen auch die Datenfelder der zugewiesenen Strukturgruppen zur Verfügung.
Varianten	Es werden alle Artikel ausgegeben, die Varianten des aktuellen Produkts sind. Dazu stehen die Artikeldatenfelder der Varianten wie beim Datentyp "Artikel" zur Verfügung.
Verkaufspreise	Dieser Unterdatentyp liefert alle Verkaufspreise des aktuellen Produkts. Die Preise müssen über ihre Mengenstaffel qualifiziert werden. Eine Filterung nach Gültigkeitsgebiet(en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) und Währung(en) ist möglich.
Verkaufspreise (mit Staffeln)	Dieser Unterdatentyp stellt alle Verkaufspreise des aktuellen Produkts mit allen Mengenstaffeln zur Verfügung. Die Filterung nach Gültigkeitsgebiet (en), Gültigkeitszeitpunkt(en), Kunde(n), Preistyp(en) Währung(en) und Staffelgrenze(n) ist möglich.

14.5.9 Datenart: Struktur

Folgende Datenquellen der Datenart **Struktur** sind vorhanden:

- Struktursystem 465

14.5.9.1 Struktursystem

Die Datenquelle "Struktursystem" gibt das zugewiesene Struktursystem aus. Es stehen die Datenfelder für Struktursysteme zur Verfügung wie Name und Beschreibung sowie die Einheiten-, Strukturmerkmale- und Vorgabewerteliste des Struktursystems. Diese Datenquelle gibt nicht die

Strukturgruppen des Systems aus. Dafür benutzen Sie die aufgeführten Strukturgruppen-Datenquellen.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Struktursystem	Diesem Pflichtparameter weisen Sie das auszugebende Struktursystem zu.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Einheiten	Hier wird die Liste aller Einheiten ausgegeben, die dem Struktursystem zugeordnet sind. Es stehen die Datenfelder für Einheiten zur Verfügung.
Strukturmerkmale	Die Liste der Strukturmerkmale umfasst alle Merkmale der auszugebenden Struktur unabhängig von ihrer Zuweisung zu Strukturgruppen.
Strukturvorgabewerte	Für diese Liste können Sie z. B. auf die Namen und Dokumentkennungen der Strukturvorgabewerte zugreifen.
Strukturmerkmals-vorgabewerte	Die Liste der Vorgabewerte der Strukturmerkmale kann nach Pflichtfelder oder Vorgabewert gefiltert werden.

14.5.10 Datenart: Strukturgruppe

Folgende Datenquellen der Datenart **Strukturgruppe** sind vorhanden:

- Alle Gruppen des Struktursystems (mit Artikelfilter)
- Alle Gruppen des Struktursystems (mit Produktfilter)
- Geänderte und neue Strukturgruppen eines Struktursystems
- Strukturgruppenliste
- Strukturteilbaum

14.5.10.1 Alle Gruppen des Struktursystems (mit Artikelfilter)

Diese Datenquelle gibt eine Liste aller Gruppen des gewählten Struktursystems aus. Eine Filterung durch die Angabe eines Artikelsortiments ist möglich. In diesem Falle werden nur die Gruppen ausgegeben, denen Artikel des Sortiments zugewiesen sind. Die Strukturgruppen können sortiert ausgegeben werden, die Ausgabe des Wurzelknotens kann unterdrückt werden.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Struktursystem	Diesem Pflichtparameter wird das Struktursystem zugewiesen, dessen Strukturgruppendaten ausgegeben werden sollen.
Katalog	Dieser Parameter enthält die Kennung des Katalogs. Als Katalog wird entweder der Produktstamm oder ein Lieferantenkatalog gewählt. Es können Variablen für den Katalog angelegt werden. Ist der Katalog im Modus "dynamisch", so wird Ihnen eine Variablenliste angeboten.
Artikelsortiment (Filter)	Dieser optionale Parameter kann eine Liste von Artikeln zur Filterung der Gruppen des Struktursystems erhalten. Wird eine solche Artikelliste zugewiesen, so werden nur Strukturgruppen ausgegeben, die Artikeln aus der Liste zugewiesen sind bzw. die sich in einem Teilbaum befinden, der untergeordnete Strukturgruppen mit zugewiesenen Artikeln enthält. Diese Filterung arbeitet analog zur Funktionalität "Zeige nur Gruppen mit Artikeln" im Strukturbaum.
Wurzelknoten-Ausgabeoptionen	Dieser Parameter spezifiziert die Verwendung des Wurzelknotens der Struktur. Der Wurzelknoten stellt den obersten Strukturknoten dar, er wird im Strukturbaum nicht angezeigt und wird in vielen Fällen nicht für die Ausgabe benötigt. Folgende Möglichkeiten werden unterstützt: • Ohne Wurzelknoten Der Wurzelknoten der Struktur wird nicht ausgegeben. • Wurzelknoten BMEcat-konform Der Wurzelknoten wird in folgender Weise manipuliert ausgegeben: Dokumentkennung gleich "1", Vater-Kennung gleich "0", Vater-Kennung aller referenzierenden Strukturgruppen gleich "1". • Wurzelknoten unverändert Die Daten des Wurzelknotens der Struktur werden unverändert ausgegeben. Wird keine Angabe gemacht, so wird der Wurzelknoten unverändert ausgegeben.
Sortierung der Strukturgruppen	Mit diesem optionalen Parameter geben Sie an, ob die Strukturgruppen nach ihrer Reihenfolge gemäß der Darstellung im Baum sortiert werden sollen. Der Standardwert ist "nein".

Parameter	Beschreibung
Filtern der Strukturgruppen	Hier stellen Sie ein, ob nur solche Strukturgruppen ausgegeben werden sollen, zu denen Artikel (angegeben im Parameter "Artikelsortiment (Filter)") zugeordnet wurden. Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn der Parameter "Artikelsortiment (Filter)" einen Wert enthält. Der Standardwert ist "nein", d. h. es werden alle Strukturgruppen ausgegeben, welchen selbst Artikel zugeordnet sind bzw. welche übergeordnete Knoten von solchen Strukturgruppen sind.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Artikelsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Artikel nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Artikel	Es werden alle Artikel ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugewiesen sind. Die Liste dieser Artikel kann durch den Wert des Parameters "Artikelsortiment (Filter)" eingeschränkt sein. Es stehen alle Artikeldatenfelder zur Verfügung.
Gruppenmerkmale	Es werden alle Merkmale ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugeordnet wurden.
Gruppenmerkmals-vorgabewerte	Es werden aller Vorgabewerte ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Merkmalsname oder Vorgabewert ist möglich.
Gruppenmerkmalswerte	Es werden alle Merkmalswerte der aktuellen Strukturgruppe ausgegeben unabhängig von Kennung oder Sprache. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Kennung, Merkmalsname oder Sprache ist möglich.
Sprachspezifischen Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturgruppen-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die der jeweils aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".

Unterdatentyp	Beschreibung
Strukturzuweisungen	Liste der Strukturgruppen, zu denen Zuweisung besteht. Eine Filterung nach dem Struktursystem ist möglich.
Untergeordnete Strukturgruppen	Für die Liste der untergeordneten Strukturgruppen der aktuellen Struktur-gruppe stehen alle Strukturgruppendatenfelder zur Verfügung.
Untergeordnete Strukturgruppen (gefiltert)	Es werden alle untergeordneten Strukturgruppen der aktuellen Strukturgruppe ausgegeben, die Artikel des im Parameter "Artikelsortiment (Filter)" angegebenen Sortiments enthalten. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur VerfÃ¼gung.

14.5.10.2 Alle Gruppen des Struktursystems (mit Produktfilter)

Diese Datenquelle gibt eine Liste aller Gruppen des gewählten Struktursystems aus. Eine Filterung durch die Angabe eines Produktsortiments ist möglich. In diesem Falle werden nur die Gruppen ausgegeben, denen Produkte des Sortiments zugewiesen sind. Die Strukturgruppen können sortiert ausgegeben werden, die Ausgabe des Wurzelknotens kann unterdrückt werden.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Struktursystem	Diesem Pflichtparameter wird das Struktursystem zugewiesen, dessen Strukturgruppendaten ausgegeben werden sollen.
Produktsortiment (Filter)	Dieser optionale Parameter kann ein Produktsortiment zur Filterung der Gruppen des Struktursystems erhalten. Wird ein Produktsortiment zugewiesen, so werden nur Strukturgruppen ausgegeben, denen Produkte zugewiesen sind bzw. die sich in einem Teilbaum befinden, der untergeordnete Strukturgruppen mit zugewiesenen Produkten enthält.
Wurzelknoten-Ausgabeoptionen	Dieser Parameter spezifiziert die Verwendung des Wurzelknotens der Struktur. Der Wurzelknoten stellt den obersten Strukturknoten dar, er wird im Strukturbaum nicht angezeigt und wird in vielen Fällen nicht für die Ausgabe benötigt. Folgende Möglichkeiten werden unterstützt: • Ohne Wurzelknoten Der Wurzelknoten der Struktur wird nicht ausgegeben. • Wurzelknoten BMEcat-konform Der Wurzelknoten wird in folgender Weise manipuliert ausgegeben: Dokumentkennung gleich "1", Vater-Kennung gleich "0", Vater-Kennung aller referenzierenden Strukturgruppen gleich "1". • Wurzelknoten unverändert Die Daten des Wurzelknotens der Struktur werden unverändert ausgegeben.

Parameter	Beschreibung
	Wird keine Angabe gemacht, so wird der Wurzelknoten unverändert ausgegeben.
Sortierung der Strukturgruppen	Mit diesem optionalen Parameter geben Sie an, ob die Strukturgruppen nach ihrer Reihenfolge gemäß der Darstellung im Baum sortiert werden sollen. Der Standardwert ist "nein".
Filtern der Strukturgruppen	Hier stellen Sie ein, ob nur solche Strukturgruppen ausgegeben werden sollen, zu denen Produkte (angegeben im Parameter "Produktsortiment (Filter)") zugeordnet wurden. Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn der Parameter "Produktsortiment (Filter)" einen Wert enthält. Der Standardwert ist "nein", d. h. es werden alle Strukturgruppen ausgegeben, welchen selbst Produkte zugeordnet sind bzw. welche übergeordnete Knoten von solchen Strukturgruppen sind.
Sortiment aktualisieren	Dieser Parameter kommt nur bei nichtstatischen Produktsortimenten zum Tragen. Hier entscheiden Sie, ob das zugewiesene Sortiment unmittelbar vor der Ausgabe aktualisiert werden soll. Beachten Sie, dass neue Produkte nur nach einer Aktualisierung im Sortiment enthalten sind. Wird keine Angabe gemacht, so wird das Sortiment nicht aktualisiert.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Gruppenmerkmale	Es werden alle Merkmale ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugeordnet wurden.
Gruppenmerkmals-vorgabewerte	Es werden aller Vorgabewerte ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Merkmalsname oder Vorgabewert ist möglich.
Gruppenmerkmalswerte	Es werden alle Merkmalswerte der aktuellen Strukturgruppe ausgegeben unabhängig von Kennung oder Sprache. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Kennung, Merkmalsname oder Sprache ist möglich.
Produkte	Es werden alle Produkte ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugewiesen sind. Die Liste dieser Produkte kann durch den Wert des Parameters "Produktsortiment (Filter)" eingeschränkt sein. Es stehen alle Produktdatenfelder zur Verfügung.
Sprachspezifischen Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.

Unterdatentyp	Beschreibung
Strukturgruppen-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die der jeweils aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Strukturzuweisungen	Liste der Strukturgruppen, zu denen Zuweisung besteht. Eine Filterung nach dem Struktursystem ist möglich.
Untergeordnete Strukturgruppen	Für die Liste der untergeordneten Strukturgruppen der aktuellen Strukturgruppe stehen alle Strukturgruppendatenfelder zur Verfügung.
Untergeordnete Strukturgruppen (gefiltert)	Es werden alle untergeordneten Strukturgruppen der aktuellen Strukturgruppe ausgegeben, die Produkte des im Parameter "Produktsortiment (Filter)" angegebenen Sortiments enthalten. Es stehen alle Datenfelder wie oben beschrieben zur Verfügung.

14.5.10.3 Geänderte und neue Strukturgruppen eines Struktursystems

Diese Datenquelle liefert alle nach einem Datum geänderten bzw. neu angelegten Strukturgruppen eines Struktursystems. Dabei wird das Feld "Letzte Änderung in Version" ausgewertet.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Struktursystem	Diesem Pflichtparameter wird das Struktursystem zugewiesen, dessen Strukturgruppendaten ausgegeben werden sollen.
Bezugsdatum	Das Bezugsdatum ist ein Pflichtparameter, es ist das Änderungs- bzw. Erstellungsdatum, auf das sich die Suche beziehen soll.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Gruppenmerkmale	Es werden alle Merkmale ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugeordnet wurden.
Gruppenmerkmals-vorgabewerte	Es werden aller Vorgabewerte ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Merkmalsname oder Vorgabewert ist möglich.

Unterdatentyp	Beschreibung
Gruppenmerkmalswerte	Es werden alle Merkmalswerte der aktuellen Strukturgruppe ausgegeben unabhängig von Kennung oder Sprache. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Kennung, Merkmalsname oder Sprache ist möglich.
Sprachspezifischen Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturgruppen-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die der jeweils aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Strukturzuweisungen	Liste der Strukturgruppen, zu denen Zuweisung besteht. Eine Filterung nach dem Struktursystem ist möglich.
Untergeordnete Strukturgruppen	Für die Liste der untergeordneten Strukturgruppen der aktuellen Struktur-gruppe stehen alle Strukturgruppendatenfelder zur Verfügung.

14.5.10.4 Strukturgruppenliste

Diese Datenquelle gibt alle zugewiesenen Strukturgruppen aus. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten bestehen nicht.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Strukturgruppen	Die Liste der auszugebenden Strukturgruppen wird per Drag & Drop aus einer Strukturgruppentabelle auf eine Vorlage zugewiesen.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Gruppenmerkmale	Es werden alle Merkmale ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugeordnet wurden.
Gruppenmerkmals-vorgabewerte	Es werden aller Vorgabewerte ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Merkmalsname oder Vorgabewert ist möglich.

Unterdatentyp	Beschreibung
Gruppenmerkmalswerte	Es werden alle Merkmalswerte der aktuellen Strukturgruppe ausgegeben unabhängig von Kennung oder Sprache. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Kennung, Merkmalsname oder Sprache ist möglich.
Sprachspezifischen Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturgruppen-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die der jeweils aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge".
Strukturzuweisungen	Liste der Strukturgruppen, zu denen Zuweisung besteht. Eine Filterung nach dem Struktursystem ist möglich.
Untergeordnete Strukturgruppen	Für die Liste der untergeordneten Strukturgruppen der aktuellen Struktur-gruppe stehen alle Strukturgruppendatenfelder zur Verfügung.
Zugewiesene Artikel	Es werden alle Artikel des Produktstamms ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugewiesen sind.

14.5.10.5 Strukturteilbaum

Diese Datenquelle gibt alle Strukturgruppen unterhalb der angegebenen Strukturgruppe aus. Die Ausgabe des Wurzelknotens kann unterdrückt werden.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Struktursystem	Diesem Pflichtparameter wird das Struktursystem zugewiesen, dessen Strukturgruppendaten ausgegeben werden sollen.
Kennung der Wurzel-Strukturgruppe	Kennung oder hierarchische Nummer der Strukturgruppe, ab der der Teilbaum ausgegeben werden soll.
Mit Wurzelknoten	Angabe, ob die Wurzel-Strukturgruppe selbst auch ausgegeben werden soll.
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentypen

Unterdatentyp	Beschreibung
Gruppenmerkmale	Es werden alle Merkmale ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugeordnet wurden.
Gruppenmerkmals-vorgabewerte	Es werden aller Vorgabewerte ausgegeben, die der aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Merkmalsname oder Vorgabewert ist möglich.
Gruppenmerkmalswerte	Es werden alle Merkmalswerte der aktuellen Strukturgruppe ausgegeben unabhängig von Kennung oder Sprache. Eine Filterung nach Verwendungszweck, Kennung, Merkmalsname oder Sprache ist möglich.
Sprachspezifische Daten	Liefert alle sprachabhÃ¤ngigen Daten.
Strukturgruppen-Dateianhänge	Hier werden alle Dateianhänge ausgegeben, die der jeweils aktuellen Strukturgruppe zugewiesen wurden. Die Filterung nach Qualität, Sprache und Typ ist möglich. Außerdem ist die Angabe von Pflichtfeldern möglich: Alle Datensätze, die keinen Wert zu den angegebenen Pflichtfeldern enthalten, werden nicht ausgegeben. Zum Export von Dateianhängen selbst siehe Reiter "Dateianhänge". 323
Strukturzuweisungen	Liste der Strukturgruppen, zu denen Zuweisung besteht. Eine Filterung nach dem Struktursystem ist möglich.
Untergeordnete Strukturgruppen	Für die Liste der untergeordneten Strukturgruppen der aktuellen Struktur-gruppe stehen alle Strukturgruppendatenfelder zur Verfügung.

14.5.11 Datenart: Verkaufsrabattgruppen

Folgende Datenquellen der Datenart **Verkaufsrabattgruppen** sind vorhanden:

- Alle Verkaufsrabattgruppen 474

14.5.11.1 Alle Verkaufsrabattgruppen

Es kann eine Liste mit allen Verkaufsrabattgruppen ausgegeben werden, die durch Angabe eines Kunden gefiltert werden kann. Es stehen alle Rabattgruppendatenfelder zur Verfügung.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Kunde	Dieser optionale Parameter enthält den Kunden, für den die Rabatt-gruppenliste ausgegeben werden soll. Wird kein Kunde angegeben, so wird eine Liste aller vorhandenen Rabattgruppen geliefert.

Parameter	Beschreibung
Version	Dieser Pflichtparameter enthält die Version, die für die Ausgabe verwendet werden soll. Wird keine Angabe gemacht, wird standardmäßig die Arbeitsversion verwendet.

Unterdatentyp: Verkaufsrabattsätze

Es werden alle Verkaufsrabattsätze zur aktuellen Verkaufsrabattgruppe ausgegeben. Eine Filterung nach dem Gültigkeitsdatum ist möglich.

14.6 Glossar

Artikel

Handelsgegenstand (englisch: item); im engeren Sinne ist ein Artikel die konkrete Ausprägung eines Produktes.

Attribut

Als Attribute werden die Eigenschaften eines Artikels oder Produktes bezeichnet, die nicht über Merkmale von Klassifikationssystemen beschrieben werden.

Benutzer

Ein Benutzer ist eine natürliche Person, die mit einem Softwaresystem arbeitet. Ein Benutzer kann mit einem Softwaresystem arbeiten, wenn er sich authentifiziert, d. h. durch Angabe des Benutzernamens und des gültigen Passworts am System anmeldet.

BMEcat

XML-basiertes Standardformat zur Übertragung elektronischer Produktkataloge

CMP

Cross-Media-Publishing, medienübergreifendes Publizieren von Inhalten auf der Grundlage von medienneutralen Daten.

CRM

Customer Relationship Management; Kundenbeziehungsmanagement; CRM-Systeme dienen der zentralen Datenhaltung und Auswertung von Kundeninformationen.

CSV

CSV = comma separated values, Text-Dateiformat. CSV ist ein einfaches Datenaustausch-format, bei dem pro Zeile ein Datensatz steht, d. h. die einzelnen Datensätze sind durch Zeilenumbrüche getrennt. Die einzelnen Felder eines Datensatzes werden durch ein Zeichen getrennt, z. B. Komma oder Semikolon.

Datanorm

ein Standardverfahren für den Artikel- und Stammdatenaustausch, das vom Datanorm-Arbeitskreis für Lieferanten des Installations- und Bauhandwerks veröffentlicht wurde; Artikelnummern und Artikelbezeichnungen sowie Preiskonditionen werden von Datanorm ein gelesen und können dann auf elektronischem Weg weitergegeben werden.

Datenfeld

Der Produktstamm enthält Datenobjekte (Datensätze), die von einem bestimmten Datentyp sind, z. B. vom Datentyp "Artikel". Ein Datentyp stellt Datenfelder für Dateninhalte zur Verfügung, z. B. hat der Datentyp "Artikel" die Datenfelder "Artikelnummer", "Hersteller" usw.

Es gibt einfache und qualifizierbare Datenfelder. Bei einem qualifizierbaren Datenfeld müssen Sie dieses über weitere Einstellungen näher spezifizieren. Dies ist z. B. der Fall bei sprachabhängigen Datenfeldern; so kann zu einem Artikel eine Kurzbeschreibung in Deutsch oder Englisch vorliegen.

Datenquelle

Eine Datenquelle stellt bestimmte Datenfelder zur Verfügung. Welche Datenfelder auswählbar sind, hängt davon ab, welchen Datentyp und welche Unterdatentypen die Datenquelle hat. Zum Zeitpunkt des Exportes beschafft die Datenquelle die zu exportierenden Daten.

Die Datenquelle kann durch Parameter noch näher bestimmt sein, so stellt z. B. die Datenquelle "Artikelliste" u.a. das Datenfeld "Artikelnummer" und den Unterdatentyp "Attribute" zur Verfügung.

Datentyp

Ein Datentyp sagt aus, von welcher Daten-Kategorie eine Datenquelle, eine Variable sowie Parameter einer Datenquelle oder eines Nachexportschritts sind. Jede Datenquelle, Variable und jeder Parameter haben genau einen Datentyp. Datentypen können z. B. sein: Kunden, Lieferanten, Verkaufsrabattgruppen, Strukturgruppen und Struktursystem.

DMS

Dokumentenmanagementsystem

DUNS®-Nummer

Dun & Bradstreet-Identifikationsnummer; DUNS® steht für "Data Universal Numbering System“.

EANCOM®

Standard für den elektronischen Datenaustausch, der vom offiziellen UN/EDIFACT-Standard abgeleitet ist und weltweit in der Konsumgüterindustrie Verwendung findet.

eClass, eCl@ss

Struktursystem

EDI

Electronic Data Interchange (= elektronischer Datenaustausch).

EDIFACT

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport; ein branchenübergreifender internationaler Standard für das Format elektronischer Daten im Geschäftsverkehr

Eldanorm

Eldanorm ist wie Datanorm aufgebaut, jedoch wird dieser Standard speziell im Elektrohandwerk verwendet.

Entität

Als Entität (auch Informationsobjekt genannt) wird in der Datenmodellierung ein eindeutig zu bestimmendes Objekt bezeichnet, über das Informationen gespeichert oder verarbeitet werden sollen. Das Objekt kann materiell oder immateriell, konkret oder abstrakt sein. Die Eigenschaften von Entitäten werden durch Attribute gekennzeichnet. Dadurch können Entitäten gleichen Entitätstyps voneinander unterschieden werden.

EPC

Elektronischer Produktcode in der RFID-Technologie, baut auf EAN-Standard auf; auch gebräuchlich: EPC/RFID.

ERP-System

ERP = Enterprise Ressource Planing; ERP-Systeme sind umfangreiche Warenwirtschaftssysteme zur Unternehmenssteuerung, um die Ressourcen Kapital, Betriebsmittel und/oder Personal möglichst effizient einzusetzen.

ETIM

(Elektro-Technisches Informations-Modell) ist ein Klassifikationsschema, das gemeinschaftlich durch eine Kooperation von Industrie, Großhandel und Handwerk im Bereich "Elektro“ getragen wird.

GLN

internationale Bezeichnung: Global Location Number

GPC

internationales Klassifikationssystem: Global Product Classification

GTIN

internationale Bezeichnung für EAN: Global Trade Item Number

Hersteller

Unternehmen, das Produkte herstellt oder in seinem Namen herstellen lässt

Katalog

Der Katalogbegriff umfasst im weitesten Sinn Objekte, die in gedruckter (Print-Katalog) oder elektronischer Form (Datei, Datenbank) in verschiedenen Formaten vorliegen können. Diese beinhalten immer Daten über den Katalog selbst, z. B. einen Katalognamen, und Artikeldaten sowie weitere Informationen, die der Gruppierung oder Strukturierung der Informationen dienen, z. B. Warengruppensysteme.

Der Katalogbegriff im engeren Sinne umfasst dagegen das Datenbankobjekt in Abgrenzung zur Katalogdatei, die die Quelle für den Import oder das Ziel für den Export eines in der Datenbank befindlichen Katalogs darstellt.

Katalogformat

Unter dem Format eines Katalogs wird das Dateiformat verstanden. Das Format bezieht sich demnach nicht auf den Katalog, sondern auf die Katalogdatei. Beispiele sind BMEcat, XLS, CSV, xCBL, cXML, Datanorm.

Katalogkennung

Eindeutiger sprachunabhängiger Bezeichner zur Identifizierung des Katalogs im Product 360 Desktop. Die Katalogkennung entspricht in BMEcat dem Feld CATALOG_ID.

Katalogname

Sprachabhängiger Name des Katalogs

Käufer

Der Käuferbegriff ist aus Sicht des Product 360 Desktops dadurch festgelegt, dass Kataloge zwischen Lieferant und Käufer nur in einer Richtung weitergegeben werden, nämlich vom Lieferanten zum Käufer. Empfangen Sie einen Katalog von Ihrem Lieferanten, sind Sie als Product 360 Desktop-Betreiber der Käufer. Liefern Sie jedoch einen Katalog an Ihren Kunden aus, ist dieser der Käufer und Sie sind der Lieferant.

Klassifikationssystem

siehe Struktursystem

Klassifizierung

Die Zuordnung eines Objekts (Artikel) zu einem Struktursystem

Lieferant

Geschäftspartner, der Sie mit Handelswaren beliefert. Er stellt Ihnen einen Katalog mit seinen Artikeln zur Verfügung.

Lieferantenkatalog

Katalog Ihres Lieferanten; vgl. Produktstamm

MAM

Media Asset Management: Verwaltungssystem von Multimedia-Daten, die als visualisierte Artikelbeschreibungen bereitgestellt werden können

Merkmal

Merkmale sind im Rahmen eines Klassifikationssystems normierte Bezeichner von Eigenschaften, die für alle Produkte oder Artikel einer Klassifikationsgruppe definiert sein sollten, um die Vergleichbarkeit untereinander zu gewährleisten.

ODETTE

Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe: ein EDIFACT-Subset zum Datenaustausch via FTP-Servern.

openTRANS

ein XML-basierter Transaktionsstandard; er kann als Ergänzung zum Katalogaustauschformat BMEcat gesehen werden

PDM

Produktdatenmanagement

PIM

Produktinformationsmanagement

Produkt

Ausbringungsgut; handelssprachlich entsteht ein Produkt durch einen vorangegangenen Transformationsprozess, der Produktion.

Produktstamm

Der Produktstamm ("Master-Katalog") umfasst das vollständige und veredelte Sortiment eines Händlers, das ganz oder in Auszügen für weitere Zwecke zur Verfügung steht. In den Produktstamm werden ausgewählte Artikel der Lieferanten und Hersteller importiert. Aus dem Produktstamm werden die E-Kataloge und Publikationen mit den jeweils aktuellen Daten versorgt.

proficl@ss

Klassifikation im Bereich "Bau und Werkzeug" sowie "Sanitär-Heizung-Klima".

PZN

Pharmazentralnummer

RFID

Radiofrequenztechnik zu Identifikationszwecken.

RosettaNet

der XML-basierte RosettaNet-Standard zielt im Wesentlichen auf die Automatisierung des Supply Chain Management in den Branchen Informationstechnologie, Telekommunikation, Elektronikkomponenten, Logistik und Halbleiterproduktion ab

Sortiment

Der Produktstamm enthält das Komplettsortiment, das i. d. R. nicht vollständig in den E-Katalogen und Publikationen zur Verfügung stehen soll. Mit Hilfe von Sortimenten definieren Sie eine Teilmenge eines Katalogs.

Sprache

Ein Katalog kann Daten in mehreren Sprachen enthalten. Es sind nicht alle Daten eines Artikels sprachabhängig. Bei den sprachabhängigen Daten handelt es sich vor allem um Textinformationen wie Bezeichnung, Beschreibung und Schlagwörter.

Eine Katalogdatei kann nur Daten in einer einzigen Sprache enthalten; die Daten für jede weitere Sprache müssen in einer anderen Datei enthalten sein.

Struktursystem

Mit Hilfe eines Struktursystems können Artikel in strukturierte Klassen eingeteilt werden. Es existieren Standardstruktursysteme wie eClass oder UNSPSC, es können aber auch eigene Struktursysteme entwickelt und angewendet werden.

UNSPSC

United Nations Standard Products and Services Code ist eine aus dem nordamerikanischen Raum stammende Klassifi kation

Workflow

Ein Workflow ist eine Sammlung von Aufgaben, die so organisiert sind, dass ihre Abarbeitung einem Geschäftsprozess entspricht. Eine Aufgabe kann entweder von einem Benutzer, einer Benutzergruppe oder einem System ausgeführt werden. Im Workflow werden nicht nur die Aufgaben festgelegt, sondern auch Reihenfolgen oder Bedingungen, nach denen diese abgearbeitet werden.

XML

XML = extensible markup language, erweiterte Auszeichnungssprache. XML ist ein Text-Dateiformat, bei dem Datensätze und Entitäten durch Auszeichnungen kenntlich gemacht werden. Ein Auszeichnungselement hat eine einleitende und abschließende Markierung ("Tags"). Die Markierungen selbst sind in der Regel kurze Texte, die durch spitze Klammern gekennzeichnet werden, wobei dem Namen der abschließenden Auszeichnung ein Schrägstrich vorangestellt wird.

Beispiel: <nachname> Huber</nachname>

Durch geschickte Schachtelung der Auszeichnungen können komplexe Datenstrukturen erstellt werden. Näheres zum XML-Standard findet sich auf http://www.w3c.org/XML/.

Index

- A -

Administrator 278
Aktionsrechte 263
  zuordnen 263
Arbeitsversion 162
Artikel
  ändern 108
  anlegen 106
  Attribut 120, 308
  Aufgaben 103
  bearbeiten 101
  Beschreibungen bearbeiten 108
  Eigenschaften 103
  Einkaufspreis 143
  importieren 68
  klassifizieren 128, 130, 131
  klonen 103, 107
  kopieren 103, 107
  löschen 103, 107
  mehrfach klassifizieren 135, 136
  Mehrfachzuordnung 132
  Merge 80
  Multimedia-Dateien verknüpfen 205
  Multimedia-Dokument zuordnen 208
  neu 106
  Objektrechte 103
  Objektrechte setzen 107
  pflegen 88, 108
  Preis 144
  Produktzuordnung löschen 154
  Rabattgruppe zuordnen 150
  Sortimentierung 103
  speichern 106
  Status 109
  Strukturgruppe 134
  Strukturgruppe ändern 132
  suchen 93
  vergleichen 103, 167
  versionieren 163
  Versionierung 103
  zeige zugeordnete Produkte 103
  zeige zugeordnete Strukturgruppen 134
  Zuordnung ändern 132
  Zuordnung importieren 134
  Zuordnung löschen 133
Artikelattribut 115, 120
  ändern 119
  anlegen 115, 119
  Attributswert 115, 119
  ausgeben 300
  automatisch anlegen 133
  bearbeiten 115
  Datentyp 115
  Einheit 115, 116
  importieren 70
  kumuliert 119
  löschen 115
  mehrwertig 118
  neu 115, 119
  sprachunabhängig 115
  Strukturmerkmal zuordnen 133
  Verwendungszweck 115
  zu Strukturmerkmal zuordnen 116
  Zuordnung löschen 116, 133
Artikelattribute 128
Artikelattributen
  Einheit 118
  zu Strukturmerkmal zuordnen 118
Artikeldetails
  Formular 107
Artikelvergleich
  Lieferantenkatalog 123
  Produktstamm 123
Attribut
  Attributszuordnungen 117
  Vorgabewert 117
  zu Strukturmerkmal zuordnen 117
Attributszuordnung (Artikel) 115
Aufgabe
  akzeptieren 235
  als erledigt markieren 238
  als nicht erledigt markieren 238
  anlegen 233
  Aufgabengruppe anlegen 236
  Aufgabengruppe zuordnen 237
  ausführen 237
  bearbeiten 237
  Benutzern zuweisen 238
  dynamisch 233
  in Aufgabengruppe anlegen 237
  löschen 238
  Meine Aufgaben 232
  neu 232, 233
  nicht akzeptierte Aufgaben 232
  öffnen 237
  statisch 233
  Verantwortlichkeit 232
Aufgaben

Aufgaben
sortieren 235
verschieben 235
Aufgabenbenachrichtigung
Ebenen 241
Standard 241
Aufgabengruppe
akzeptieren 235
anlegen 236
neu 236
Automatischer Import
Dateimuster 74
Deaktivieren 74
Fehlermodus 74
Gruppen 77
Gruppen anlegen 77
Gruppen definieren 77
Gruppenzuordnung 74
Importmodus 74
Konfiguration 74
Wartezeit 77
Zeitlimit 77

- B -

Benutzer
Administrator 278
anlegen 271
anmelden 18
bearbeiten 271
Benutzergruppen zuordnen 271
löschen 271
verwalten 271
Benutzergruppe 263
Aktionsrechte 263
anlegen 260
klonen 260
verwalten 260
Benutzergruppen-Matrix 260
Benutzerverwaltung 259
Benutzervorgaben
Artikelattribute 274
Artikelklassifikation 275
Benutzer 273
Bildvorschau 276
Import-Einstellungen 276
Merge-Vorschau 276
Miniaturansicht 277
Multimedia-Anhänge 277
Produkte 277
Standardwerte 273
Strukturediteor 277
Strukturen-Basiseinstellungen 278
Tabelleneinstellungen 273
Beschreibung
Artikel 110
Strukturgruppe 110
Bild
ansehen 201
Eigenschaften 201, 203
herunterladen 201, 203
löschen 203
öffnen 203
umbenennen 203
Verwendungsnachweis 203
BMEcat
ART_ID 72
ARTICLE_DETAILS 68
ARTICLE_PRICE_DETAILS 69
CATALOG_GROUP_ID 72
DESCRIPTION_SHORT 68
FNAME 70
FVALUE 70
GROUP_ID 72
GROUP_SYSTEM_ID 72
MIME_INFO 69
MIME_PURPOSE 69
MIME_SOURCE 69
MIME_TYPE 69
PARENT_ID 72
PRICE_AMOUNT 69
PRICE_CURRENCY 69
REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID 70
SUPPLIER_AID 68
TERRITORY 69

- C -

Client 18
Benutzervorgaben 273

- D -

Daten
Eingabe 34
exportieren 305
kundenspezifisch 114
laden 32
neu anlegen 34
speichern 34
Datenfeld 286, 293
qualifizierbares 299, 300
Datenfelder
Exportfehlerklassifikation 317
Prüfregeln 317

Datenpflege 88
Datenqualität
Aktualität 171
Definition 172
Eindeutigkeit 171
Einheitlichkeit 171
Genauigkeit 171
Konsistenz 171
Korrektheit 171
Redundanzfreiheit 171
Relevanz 171
Verständlichkeit 171
Vollständigkeit 171
Zuverlässigkeit 171
Datenqualität-Prüfungen
Übersicht 187
Datenquelle 50, 285, 427
Alle Gruppen des Struktursystems (mit Produktfilter) 469
Artikel nach Produktzuordnungen 431
Artikel: geänderte und neue Artikel 434
Artikel: Strukturgruppenartikel 439
Artikelliste 427
auswählen 290, 292
Definition 290
Einheiten: alle Einheiten des Einheitensystems 442
Gelöschte Artikel 448
Gelöschte Artikelreferenzen 443
Gelöschte Media-Assets 449
Gelöschte Produkte 449
Gelöschte Produktreferenzen 444
Gelöschte Strukturgruppen 449
Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Media-Assets 444
Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Produkten 445
Gelöschte Zuweisungen von Artikeln zu Strukturgruppen 446
Gelöschte Zuweisungen von Produkten zu Media-Assets 447
Gelöschte Zuweisungen von Produkten zu Strukturgruppen 447
Gelöschte Zuweisungen von Strukturgruppen zu Media-Assets 448
Kunden 450
Lieferanten 450
Media-Assets 450
Parameter 316
Produkte: Geänderte und neue Produkte 451
Produktliste 458
Rabattgruppen: alle Verkaufsrabattgruppen 474
Strukturgruppen: Alle Gruppen des Struktursystems (mit Artikelfilter) 466
Strukturgruppen: Geänderte und neue Strukturgruppen eines Struktursystems 471
Strukturgruppenliste 472
Struktursystem 465
Strukturteilbaum 473
Datenübernahme 94
Details 56
Dokumente 190
öffnen 198
zeige benutzte 198
zeige unbenutzte 198
Dokumentkategorie 79
aktualisieren 194
einfügen 194
erzeuge Vorschaubilder 194
Kategorie hinzufügen 194
kopieren 194
löschen 194
neu 194
umbenennen 194
Unterkategorie hinzufügen 194

- E -

Eigenschaften 269
Einführungsbeispiel 289
Exportformatvorlage erstellen 289
mehrere Ausgabedateien 306
qualifizierbares Datenfeld 297
Untermodule 306
Variable verwenden 297
Eingabe-Assistent 293
Einheiten
anlegen 281
umrechnen 281
verwalten 280, 281
Einheitensystem 280, 281
benutzerdefiniert 281
Standard 281
Einkaufsinfosatz (EKI) 122
Einkaufspreis 141
ändern 143
anlegen 143
Einkaufsrabattgruppen 150
Einkaufsrabattsätze 150
Einstellungen
Import-Einstellungen 50
Merge-Vorschau 82
Struktursystem 129
E-Mail-Benachrichtigung

E-Mail-Benachrichtigung
Anlegen 238
Konfigurieren 238
Löschen 238
Verwalten 238
Vorschau 238
E-Mail-Vorlagen
erstellen 240
konfigurieren 240
Ersatzsprache 299
Erstklassifizierung 131
ETL-Prozess
Definition 172
Explorer (Artikel) 102
Export 283
Ausgabe planen 297
bearbeiten 353
CSV 289
durchführen 310
einmaliger 287
Ergebnis 311
Export einplanen (einmalig) 345
Formatersetzungstabelle 334
sofort exportieren 342
Testexport 294
wiederholen 353
wiederholter 287
Wiederholungsintervall 347
Wiederholungsmuster 348
Exportdatei 287, 311, 321
auswählen 307
formatieren 296
herunterladen 84, 353
kontrollieren 306
Kopfzeile 307
mehrere 306
Exportformatvorlage 283, 285, 336
Ausgabeformat 315
Dateianhänge 314, 323
Dateiverwaltung 314, 321
Datenfelder 314, 317
Datenquellen 314, 316
Eigenschaften 290, 306, 314
Einstellungen 314, 315
erstellen 289, 298, 311
exportieren 333
Formatersetzungstabelle 315
importieren 334
Kategorie 331
löschen 331
Modul 311
Nachbereitung 314, 323
neu 311
Objektlimitierung 311
Objektrechte 331
prevalidieren 351
Protokoll 315
prüfen 330
speichern 311
Variablen 314, 316
verwalten 331
Verwendungszweck 331
Vorschaufunktion 315
Zeichensatz 315
Zeitlimitierung 311
Exportieren
Export einplanen (wiederholend) 346
Planen 340
Exportmodul
Bearbeitungsmöglichkeiten 284
Perspektive 284
Exportparameter 285, 294, 303, 310, 336
bearbeiten 339
Exportprinzip 287
Exportprofil 285
anlegen 303, 310, 336
Auswählen 340
bearbeiten 339
Kategorie 338
löschen 340
neu 336
Objektrechte 338
speichern 303, 310, 336
temporäres 294
umbenennen 339
verwalten 338
Exportprofile 94
Exportreihe
Wiederholungsintervall 346
Wiederholungsmuster 346
Exportserie
beenden 353
Einplanungsinformation 353
Exportvorgänge 84

- F -

Feldauswahl 36
Felddetails 60
Felder
ausblenden 64
Filter 64
qualifizieren 37

Feldfilter
verwenden 38
Feldrechte
qualifizierte 265
zuordnen 264
Fenster 19, 27
Anordung ändern 31
Größe ändern 31
Funktion 286
bedingte Ausgabe 383
BMEcatDataType 392
BMEcatMediaAssetQuality 394
BMEcatMediaAssetType 394
BMEcatPriceType 394
BMEcatReferenceType 395
Calculate 395
Compare 396
CompareBooleanValue 396
CompareDate 397
CompareIgnoreCase 397
CompareNumeric 398
Concat 380, 399
CreateCDataSection 399
CreateXMLTagWithContent 399
CreateXMLTagWithValue 400
DatasetCounter 400
DatasetId 400
DatasetIdentifier 401
date 381
DateGetFirstDay 401
DateGetLastDay 401
Datumsformat setzen 381
defaultBoolean 381
defaultDate 381
defaultNumber 382
defaultString 382
delete 383
deleteIfEmpty 383
EscapeValue 402
ExportMime 402
Fehlermeldung ausgeben 384
Feld löschen 383
FillLeft 403
FillRight 296, 404
format 383
FormatAttributeValueAsDecimal 404
FormatDate 406
FormatDecimal 407
FormatHierarchicalNumber 408
Formatierung in Großbuchstaben 390
Formatierung in Kleinbuchstaben 386
FormatSimplePattern 408
FormatTime 409
GetDate 409
GetDecimalSeparator 410
GetFirstValue 410
GetTime 411
GetValue 411
if 383
IfEmptyThen 412
IfEmptyThenNotEnc 412
IfNotEmptyThen 413
IfNotEmptyThenNotEnc 413
Import 57
Infonachricht ausgeben 385
IsoCodeCurrency 413
IsoCodeLanguage 414
IsoCodeTerritory 414
leeres Feld löschen 383
left 384
length 384
linken Zeichenkettenteil anzeigen 384
logError 384
logInfo 385
logWarning 385
LoopCounter 414
lower 386
LowerCase 414
mid 386
MimeDerivateGetUNCPath 415
MimeGetHtmlLink 415
MimeGetUNCPath 415
mittleren Zeichenkettenteil anzeigen 386
Modulo 415
Nachkommastellen abschneiden 389
NumberGet 416
NumberIncrement 416
NumberSet 417
rechten Zeichenkettenteil anzeigen 387
Referenz 379, 390
RemoveBlanks 417
Replace 386, 417
ReplaceUmlauts 418
right 387
round 388
search 388
select 389
SplitKeywords 418
SplitText 419
SplitTextGetLineCount 420
Standardtext ausgeben 382
StringIndexOf 420

Funktion 286
StringIndexOfIgnoreCase 421
StringLastIndexOf 421
StringLastIndexOfIgnoreCase 422
StringLeftBytes 422
StringLength 423
StringRemoveLinebreak 423
StringTruncateAtSpace 424
Substring 424
Textposition ermitteln 388
Trim 425
truncate 389
upper 390
UpperCase 425
UpperCaseFirst 425
ValueGet 426
ValueSet 426
voreingestellte Zahl ausgeben 382
voreingestelltes Datum ausgeben 381
Wahrheitswert ausgeben 381
Warnmeldung ausgeben 385
Wert abrunden 388
Wert aufrunden 388
Wert runden 383
Wertauswahl 389
Werte verknüpfen 380
Zeichenkette ersetzen 386
Zeichenkettenlänge ermiteln 384

- G -

Gruppierung 41
speichern 42

- H -

Häufigkeit 56
Hauptlieferant 122
Hotfolder 73
Perspektive 74
Systemvoreinstellungen 78

- I -

Import 46, 50, 51
Artikelattribute 65, 70
Artikelnummer zuordnen 65
automatisch 45, 73
BMEcat 67, 68, 69, 70, 72
CSV 62
Datenquelle hinzufügen 64
Datenquellen verwalten 64
einplanen 67
Excel 62, 63, 64, 65
Funkton 57
Knoten duplizieren 65, 72
Multimedia-Anhänge 69
planen 45
Sprache wählen 68
starten 67
strukturierte Daten 67
Strukturzuweisungen 70, 72
tabellarische Daten 62
Testimport 67
Warengruppenstruktur 72
Zuordnung erstellen 53, 65, 68, 69, 70, 72
Importfunktion
select 71
Importprojekt 50
anlegen 51
herunterladen 84
neu 51, 63, 67
öffnen 49
Importprozesse 84
Inhalt 56

- K -

Katalog
anlegen 47
bearbeiten 47
elektronischer 283
Kopfdaten 47
löschen 47
neu 63
Standardkatalog setzen 94
verwalten 47
Klassifikationsmapping 137
Klassifizierung 129
Kommentar 286
Kontextauswahl 94
Kontextmenü
Filter 40
Kunde 46
anlegen 48
bearbeiten 48
löschen 48
verwalten 48

- L -

Lieferant 46
Lieferanten
anlegen 46
bearbeiten 46
löschen 46

Lieferanten
verwalten 46
Lieferantenbeziehung 122
erstellen 122
löschen 122
Lieferantenkatalog 46, 129, 130
Merge 80
Lizenzen
verwalten 262

- M -

Mapping 49, 68
erstellen 53
importieren 53
laden 53
speichern 53
Mappings
als Datei speichern 49
anlegen 49
Kategorie 49
löschen 49
Objektrechte 49
speichern 49
verwalten 49
Verwendungszweck 49
Mapping-Vorlage
importieren 51
laden 51
Media Asset Manager 191
Mehrfachklassifikation 136
Mehrfachklassifikation (Artikel) 135
Mehrfachklassifizierung
Import 137
Mehrfachzuordnung 132
Menü
dynamisch 21
Merge 80
einplanen 83
Einstellung 81, 82
global 82
katalogspezifisch 82
Simulation 81
Merge-Modus
ergänzen 82, 276
ersetzen 82, 276
ignorieren 82, 276
überschreiben 82, 276
Mergeprozesse
Artikel in Produktstamm selektieren 84
Merge-Vorschau 81
Merkmal
Ergänzen 229
Komplett ersetzen 229
Überschreiben 229
Metallzuschlag 148
MIME 192
MIME-Daten
bearbeiten 192
konvertieren 192
kopieren 192
prüfen 192
vergleichen 192
verwalten 192
zuordnen 192
Miniaturansicht 201
Miniaturansicht (Dokumente) 203
Modul
Abarbeitung 287
anlegen 292
Artikeldaten ausgeben 299
bearbeiten 293, 329
Eigenschaften 292, 325, 327
erstellen 325
Kopfzeile ausgeben 298
neu 325
Sortierung 327
Modul-Editor 293
Eingabe-Assistent 329
Multimedia-Anhang 192
ändern 207
bearbeiten 207
erstellen 206
Exportieren 323
neu 206, 208
überschreiben 206
zuordnen 69
Multimedia-Anhänge 190
des Systems 200
erstellen 199
neu 199
Multimedia-Archiv 287
Multimedia-Datei
Download 201
Eigenschaften 201
exportieren 323
kopieren 201
öffnen 201
zeige Artikel 201
zeige Strukturgruppen 201
Multimedia-Daten 190, 212
Änderungen aktualisieren 209
Änderungen automatisch anzeigen 208

Multimedia-Daten 190, 212
aufnehmen 79
automatisch verknüpfen 210
Bildvorschau 192
Erweiterte Suche 205
Media Portal Integration 192
Miniaturansicht 192
suchen 203
Systemeinstellungen 192
verknüpfen 205
verwalten 194
Verwaltungssysteme 191
Multimedia-Datensuche
Einfache Suche 204
Multimedia-Dokument 199, 200
ändern 207
externes 208
kopieren 208
löschen 211
zuordnen 207
Multimedia-Verknüpfungen 79

- N -

Nachexportschritt 287
Dateianhang-Export 323
Exportdatei kopieren 323
Kommandodatei ausführen 323
Supplier Exchange 323
XML-Datei(en) validieren 323
Natural Language Processing
Definition 172

- O -

Oberflächensichtbarkeiten
zuordnen 262
Objektrechtarten
geerbt 267
individuell 267
System 267
Objektrechte
bearbeiten 269
erstellen 269
lesen 266
löschen 266, 269
neu 268
schreiben 266
System 268
Vererbung 267, 269
Version 267
Vollzugriff 266
Organisation 260

- P -

Passwort
ändern 271
Perspektive 19, 22
anpassen 25
eigene erstellen 25
Menü anpassen 27
öffnen 25
Perspektiven
Übersicht 22
PIM 16
Preis 141
ändern 144, 145
anlegen 144
bearbeiten 144
Einkaufspreis 141
Gültigkeit 145
Gültigkeitszeitraum 141
importieren 69
neu 144
Staffelpreis 141
Typ 141
vergleichen 146
Verkaufspreis 141
Währung 141
Preisänderung 146
Preiszuschlag 141
pflegen 147
prüfen 147
Verpackungskosten 147
Zuschlagsberechnung 147
Produkt
anlegen 152
Artikel zuweisen 154
bearbeiten 153
importieren 152
klassifizieren 128
Multimedia-Anhang erstellen 156
neu 152
pflegen 88
Referenz erstellen 155
Referenz löschen 155
referenzierte Artikel 151
Sortiment erstellen 153
Strukturzuweisung erstellen 153
suchen 93, 153
vergleichen 167
versionieren 163
Produktattribute 128
anlegen 156

Produktattribute 128
bearbeiten 156
löschen 156
Verwendungszweck 156
Produktdaten 283
Produktinformationsmanagement 16
Produktldetails
Formular 157
Produktreferenzen 155
Produktstamm 80, 94, 129, 130
klassifizieren 137
Programmoberfläche 19
Protokoll 61, 67, 330, 353
Prozesse
Datenpflege 84
Datenübernahme 84
Protokoll 84
Systemprozesse 84
Prozessübersicht 50, 84, 353
Aktualisierung Modifikationsdatum 208

- Q -

Qualifizierte Feldrechte
zuordnen 265
Qualitätsprüflauf
Anordnung 351
Bearbeitungsmöglichkeiten 351
Übersicht 351
Qualitätsprüfung
Status ermitteln 187
Qualitätsprüfungen 171
anlegen 174
Bedingungen festlegen 182
durchführen 186
eigene Felder anlegen 174
Ereignisgesteuert 180
Feldzuordnungen entfernen 174
Kanal festlegen 182
konfigurieren 174
neuen Kanal anlegen 182
Planen 180
Zeitbasiert 180
Qualitätsregeln
Perspektive 173
Übersicht 173

- R -

Rabattgruppen 141, 149
anlegen 150, 151
Objektrechte zuordnen 150
Rabattsätze 149
anlegen 150
Rechte 263
zuordnen 263
Rechtegruppe 263
Allgemein 357
Artikel 357
Artikelsortimente 358
Artikelsuche 358
Audit-Trail 359
Aufgaben 359
Aufgabenbenachrichtigungen 359
Benutzer 360
Datenqualität 360
Dokumentenverwaltung 360
Einheiten 361
E-Mail-Vorlagen 361
Export 361
Import 362
Kanal 362
Kataloge 362
Kunden 363
Lieferanten 363
Merge 363
Multimedia-Anhänge 364
Produkte 364
Produktsortimente 365
Produktsuche 365
Prozessplanung 365
qualifizierte Feldrechte 366
Rabattgruppen 366
Strukturen 366
Strukturgruppen 367
Strukturgruppensuche 367
Strukturmerkmale 367
Strukturvorgabewerte 368
Systemnachrichten 368
Textauszeichnungen 368
Unternehmensverwaltung 368
Versionen 369
vordefinierte Abfragen 369
Workflow 370
Wörterbücher 370
Rechtegruppen
für Aktionsrechte 356
für Oberflächensichtbarkeiten 371, 378
Rechtemanagement 259
Rechtschreibprüfung
aktivieren 92
anwenden 92
deaktivieren 92
Einstellungen 92

Rechtschreibprüfung
Grundlagen 88
im Texteditor 92
in einzeiligen Feldern 92
Modi 88
Parameter 92
Referenzdaten
aus einer Datei hinzufügen 174, 178
einspielen 178
plegen 178
Referenzen
Artikel 124
Drag & Drop 124
manuell erstellen 124
Produkt 124
Regelgruppe 174
Regelkategorie 174
Regeln
aus einer Datei hinzufügen 174
Regeln ignorieren 187
Repository 64

- S -

Server 18
Sicht 19, 27
Anordnung ändern 31
Größe 31
Inhalt beziehen 30
Inhalt halten 30
öffnen 29
sperren 30
Sichtbarkeiten 371, 378
Sichten
Übersicht 27
Sortiment 162
aktualisieren 161
Artikel 157
Artikel zuordnen 159
dynamisch 157, 159
erstellen 158
explizit 157
kopieren 161
löschen 161
neu 158
Objektrechte 161
Produkt 157
Produkt zuordnen 159
statisch 159
versionieren 161
verwalten 161
Sortimentsfilter
aktivieren 160
deaktivieren 160
Standardisierungswörterbücher
anlegen 178
importieren 178
löschen 178
pflegen 178
synchronisieren 178
Status 109
Strukturbaum
navigieren 99, 215
primärer 215
sekundärer 215
suchen 99, 215
Strukturedtor 78
Strukturgruppe
anlegen 219, 221
Beschreibung 221
hierarchische Nummer 221
löschen 220
Merkmal 222, 225, 308
Merkmal pflegen 120
Merkmal vererben 229
Multimedia-Daten zuordnen 212
neu 219, 221
Reihenfolge ändern 219
umbenennen 220
untergeordnete 219, 221
verschieben 216
Strukturgruppenmerkmal
mehrwertig 227
verwalten 225
Vorgabewert anlegen 226
Vorgabewert löschen 226
Strukturgruppenname
Anzeige einstellen 99
Strukturgruppenzuweisungen
erstellen 139
löschen 139
Quellstruktur 139
Zielstruktur 139
Strukturmerkmal 128
als Artikelattribute übernehmen 120
anlegen 223, 225
Attributstyp 222
bearbeiten 225
Datentyp 222
Einheit 118, 222
löschen 225
mehrwertig 222, 225
neu 223

Strukturmerkmal 128
Reihenfolge 224
Verwendungszweck 222
Vorgabewert 224
Struktursystem 131, 132
anlegen 78, 217
bearbeiten 214
benutzerdefiniert 78, 214
Eigenschaften 217
hierarchische Nummer 221
importieren 78
kopieren 230
Merkmal 133
neu 217
Objektrechte 222
öffnen 215, 216
Sprache ändern 215
Standard 214
Teilbaum kopieren 230
versteckte Gruppen 78
Strukturvorgabewert 223, 225
anlegen 224
löschen 224
neu 224
Strukturzuordnung
löschen 133
Strukturzuweisung
importieren 70
Suche
Jokersuche 203
Phrasensuche 203
Stoppwörter 203
Wildcards 203
Suchen
Artikel 97
Aufrufen 97
bearbeiten 97
Produkt 97
Speichern 97
Strukturgruppe 97
Verwalten 97
Suchen und Ersetzen 112
Systemnachricht 278
aktivieren 280
bearbeiten 280
deaktivieren 280
erstellen 279
neu 279

- T -

Tabelle 32
CSV speichern 43
Feldqualifizierung 37
filtern 38, 40
gruppieren 41
Layout speichern 44
Reihenfolge ändern 37
sortieren 35
Spalte umbenennen 37
Spalten anordnen 37
Spalten entfernen 36
Spalten hinzufügen 36
Spaltenbreite ändern 38
Versionierung 165
Testimport 51, 67
Text
bearbeiten 110, 113
formatieren 110
Textauszeichnung
benutzerdefiniert 110
eigene 110, 113
verwalten 113

- U -

Untermodul 325
anlegen 309
Datenquelle 309
Konsistenzprüfung 327
Referenzieren 310
Unternehmensdaten 260

- V -

Variable 285
änderbar 316
anlegen 302, 316
Datentyp 316
Pflichtwert 316
verwenden 302
Vergleichen
Artikel 167
Produkt 167
Vergleichssicht 167
Verkaufspreis 141
Kunden 144
Preistyp 144
Zeitpunkt 144
Verkaufsrabattgruppen 151
Verkaufsrabattsätze 150
Verpackungskosten 148
Version
anlegen 163
anzeigen 164

Version
Artikel 162
entfernen 164
Feldauswahl 165
hinzufügen 164
löschen 166
neu 163
öffnen 166
Preisgruppen 162
Produkte 162
schließen 166
Strukturen 162
Strukturgruppen 162
Verwendungsnachweis 199
Visibilität
zuordnen 262
Vorschau
von Artikeln 168
von Produkten 168
von Strukturgruppen 168
Vorschaufunktion
aufrufen 168
Einzelansicht 168
Limitierung 168
Mehrfachauswahl 168

- W -

Warengruppenstruktur
importieren 72
Wert
neu setzen 112
Worte
ausschließen 90
zum Wörterbuch hinzufügen 90
Wörterbücher
Aktionsrechte 88
Einträge pflegen 90
importieren 90

- Z -

Zuordnung
erstellen 51, 53
Knoten duplizieren 53
Zuordnungsempfehlung 135, 136
Zuschlag
Metall 148
mittels Sprung 149
Verpackungskosten 148