



## Character Parts Setting(for Unity) Guide

### 1 BaseBody fbx Rig Setting




3DMax에서 작업된 Weight값과  
Unity의 Weight값을 맞춰 주어야 한다.  
**fbx>Rig> Skin Weights**  
**Edit>Project Setting>Other> Skin Weight**




Ctrl+D - Avatar file을 fbx로 부터 빼준다.

### 2 추가 바디(장비) fbx Rig Setting



위에서 file로 빠진 Avatar를 Souce에 넣어준다


### 3 장비 파츠별 Prefab만들기



fbx자체로는 하위 오브젝트들을 편집할 수 없다.

fbx를 unpack해 주면 사용자가 원하대로 편집할 수 있는 Prefab으로 바뀐다.

#### \* 각 파츠 장비 Prefab만들기




**BaseBody** - Root하위에 Bip001을 남기고 나머지 지워준다.

나머지 파츠 설정은 오른쪽 그림 참조

오른쪽 그림은 각 파츠 설정을 마친 모습.

파츠 구성에 대해서 예를 들어 설명을 하자면,


Set01\_Bottom 파츠 Prefab은 Bone(Bip001이하)과 Mesh(Jennie\_Bottom)를 가지고 있다.




Mesh에서 각 Bone들을 Targetting하고 있다.  
 프로그램 Code를 입력해 장비 장착을 할 때 Mesh를 BaseBody에 붙여주게 되는데  
 Mesh가 Targetting하는 Bone의 이름들을 BaseBody의 Bip001하위의 Bone들에서 찾아서 Matching해  
 주어야 한다.  
 그래서 Set01\_Bottom Prefab은 Bone과 Mesh를 같이 가지고 있어야 한다.  
 파츠 Prefab을 만들 때Bone(Bip001)을 지워버리면 Mesh와 Bone의 링크가 깨져서 매칭 작업이 안됨. 주의.



#### 4 추가 장비의 Inspector Setting



위의 "추가 바디(장비) fbx Rig Setting"그림에서 본것 같이 Avatar를 BaseBody것을 사용하므로  
 fbx를 unpack하면 Inspector에 Animator Component가 생성되지 않은 것을 확인할 수 있다.



그림처럼 추가 장비로부터 만든 Prefab Inspector에 Animator Component를 붙여주고 BaseBody에서 추출한 Avatar를 Setting해 준다.