36Kubernetes 系列(三十三)跨 StorageClass 迁移存储

Kubernetes 系列 (三十三) 跨 StorageClass 迁移存储

本文着重介绍如何在两个 StorageClass 类型之前迁移 PV PVC,为什么?我就碰到我们 nfs 的存储需要切换环境,要换 nfs client 的情况,当然不同类型的存储可能存在便捷的迁移方式,这边讲述的主要还是针对所有存储都通用的迁移方式。

迁移环境信息

Storage Class: 旧 nfs-client / 新 nfs-client-new

PVC: test/pvc-busybox

Bound PV: pvc-a9f0dcf6-5fba-486e-9d2a-7c62c6d64e36

PVC 挂载应用: deployment - busybox

需要将如上的 PV 数据从 nfs-client 迁移到 nfs-client-new 中去

实施步骤

备份

备份 pv 以及 pvc 的配置

• • •

kubectl get pv pvc-a9f0dcf6-5fba-486e-9d2a-7c62c6d64e36 -o yaml > pv_bak.yaml kubectl get pvc pvc-busybox -n test -o yaml > pvc_bak.yaml

缩减应用

缩减 PVC 挂接的所有应用控制器副本数为 0 , 这样一来, 就可以对PVC 进行后续的删除以及更新操作, 例如:

 $\bullet \bullet \bullet$

kubectl scale deployment busybox -n test --replicas=0

ps: 如果是其他类型的控制器,更换相应的类型即可

创建新的 PVC

按照旧的 PVC 一模一样的配置创建 PVC,指定新的 storage class:

kubectl apply -f pvc replace.yaml

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
   name: pvc-busybox-new
   namespace: test
spec:
   storageClassName: nfs-client-new
   accessModes:
    - ReadWriteMany
   resources:
        requests:
        storage: 10Gi
```

拷贝存储数据

现在作为替换的新的 pvc 已创建,现在需要运行一个 deployment 挂载 新旧 两个 pvc,以实现数据拷贝:

kubectl apply -f deployment_cp.yaml

```
• • •
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
spec:
    metadata:
       app: datacopy
          image: busybox
          args:
          volumeMounts:
            - name: old-pvc
              mountPath: /mnt/old
            - name: new-pvc
        - name: old-pvc
            claimName: pvc-busybox
        - name: new-pvc
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-busybox-new
```

注意: 将以上对应的 命名空间、pvc 信息替换为实际的,然后执行部署

部署成功后,进入容器命令行,检查/mnt/old/mnt/new 目录,旧的目录是否有数据,新的目录是否是空的;

之后执行命令: (cd /mnt/old; tar -cf - .) | (cd /mnt/new; tar -xpf -) 确保所有数据的所有权和权限被继承;

执行完成后,验证新的 PV 的挂载点是否包含旧的PV 的数据,以及所有权限是否被正确继承。

至此,复制数据就完成了,现在我们需要将 datacopy deployment 的副本缩减为0,这样两个pvc 就和它失去关联,可以执行后续操作:

• • •

kubectl scale deployment datacopy -n test --replicas=0

ps: 如果该deployment 用不到了, 可以直接删除

|修改新日 PV 的删除策略

默认情况下, PV 的回收策略是 Delete,也就是一旦删除 PVC,与之绑定的 PV和 PV 里面的数据都不会被删除,因为后面需要删除 PVC,所以为了防止数据丢失,需要确认删除策略:

• • •

[root@k8s-master yy-work]# kubectl describe pv pvc-a9f0dcf6-5fba-486e-9d2a-7c62c6d64e36

Name: pvc-a9f0dcf6-5fba-486e-9d2a-7c62c6d64e36

Labels: <none>

Annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: cluster.local/nfs-client-provisioner

Finalizers: [kubernetes.io/pv-protection]

StorageClass: nfs-client
Status: Bound

Claim: test/pvc-busybox

Reclaim Policy: Delete
Access Modes: RWX

VolumeMode: Filesystem Capacity: 10Gi

Message:
Source:

Type: NFS (an NFS mount that lasts the lifetime of a pod)

Server: 172.28.104.42

Path: /data/nfsdata/test-pvc-busybox-pvc-a9f0dcf6-5fba-486e-9d2a-7c62c6d64e36

ReadOnly: false
Events: <none

可以看到, Reclaim Policy 的值为 Delete,需要修改:

• • •

kubectl patch pv pvc-a9f0dcf6-5fba-486e-9d2a-7c62c6d64e36 -p '{"spec":{"persistentVolumeReclaimPolicy":"Re

注意: 新旧两个 PV 都要检查

删除新旧 PVC

• • •

kubectl delete pvc pvc-busybox -n test kubectl delete pvc pvc-busybox-new -n test

|解癖的 PV PVC 关系

. . .

kubectl edit pv pvc-dcceb327-5f94-4d10-a56d-d854964690fd

| 创建旧的 PVC 同名的 PVC,并保持相关参数一致,同时绑定新的 PV

kubectl apply -f pvc_new.yaml

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
# 保持与旧的 PVC 同名
name: pvc-busybox
namespace: test
spec:
# 使用新的 sc 类型
storageClassName: nfs-client-new
# 産貿保持与旧的 PVC 一致
accessModes:
- ReadWriteMany
resources:
    requests:
    storage: 106i
volumeMode: Filesystem
# 新的 PV
volumeName: pvc-dcceb327-5f94-4d10-a56d-d854964690fd
```

恢复原先应用副本数

```
●●●

kubectl scale deployment busybox -n test --replicas=1
```

恢复新的 PV 的删除策略(需要)

```
kubectl patch pv pvc-dcceb327-5f94-4d10-a56d-d854964690fd -p '{"spec":{"persistentVolumeReclaimPolicy":"Degree
```

删除旧PV

确认无误后,删除旧的 PV, 至此完成迁移

欢迎关注我的公众号"云原生拓展",原创技术文章第一时间推送。