FTP szolgáltatás telepítése a Debian 11.05 szerveren

https://www.ostechnix.com/install-vsftpd-server-ubuntu-16-04-lts/https://hu.joecomp.com/how-setup-ftp-server-with-vsftpd-debian-9

A VSFTPD-ről

Vsftpd, jelentése V ery S ecure F ile T ransfer P rotocol D aemon, egy nyílt forráskódú, könnyű, stabil, legbiztonságosabb és leggyorsabb FTP szerver UNIX és Linux operációs rendszerekre. Néhány népszerű FTP-helyet a Debian, FreeBSD, RED HAT, SUSE, stb. disztribuciók számára biztosít a VSFTPD.

Ez a Red Hat, a CentOS, a Fedora és az Ubuntu operációs rendszerek alapértelmezett FTP szervere. Támogatja az IPv6-ot és az SSL-t, tehát beállíthat biztonságos FTP-kiszolgálót a szervezetéhez a VSFTPD segítségével. A GPL engedéllyel rendelkezik, és teljesen ingyenes.

Ebben az anyagban megtudhatja lépésről lépésre, hogyan kell telepíteni és konfigurálni a VSFTPD szervert az Debian 11-05-ben.

Telepítse a VSFTPD-t

Előtte frissítjük a szervert:

sudo apt-get update

```
tanulo@debian:~$ sudo apt-get update
[sudo] tanulo jelszava:
Letöltés:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
Találat:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Letöltés:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Sources [4.812 B]
Letöltés:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [14,6 kB]
Letöltés:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Translation-en [7.929 B]
Letöltve 71,4 kB Omp alatt (147 kB/s)
Csomaglisták olvasása... Kész
tanulo@debian:~$ _
```

A VSFTPD telepítéséhez futtassa a következő parancsot a terminálról:

sudo apt-get install vsftpd

```
tanulo@debian:~$ sudo apt–get install vsftpd
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
Állapotinformációk olvasása... Kész
A következő további csomagok lesznek telepítve:
libwrapO ssl–cert
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
libwrapO ssl–cert vsftpd
O frissített, 3 újonnan telepített, O eltávolítandó és O nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 233 kB.
A művelet után 536 kB lemezterület kerül felhasználásra.
```

Nyomjunk egy "i" betűt!

A VSFTPD konfigurálása

Az /etc/vsftpd.conf fájl szerkesztése :

```
sudo nano -c /etc/vsftpd.conf
```

FIGYELEM! A nano utáni –c kapcsoló használatával a szövegszerkesztő kiírja, hogy hányadik sorban vagyunk épp.

Keresse meg és módosítsa a következő sorokat az alábbiak szerint:

Majd ellenőrizzük, hogy az alábbi beállítások aktívak-e, ha nem akkor vegye ki a sor elejéről a komment (#) jelet:

(keresés nano-ban: CTRL+W)

```
anonymous_enable=NO /25. sor/
local_enable=YES /28. sor/
write_enable=YES /31. sor/
local_umask=022 /35. sor/

use_localtime=YES /54. sor/
ascii_upload_enable=YES /99. sor/
ascii_download_enable=YES /100. sor/

ftpd_banner=Welcome to FTP service. /103. sor/
chroot_local_user=YES /122. sor/
```

- A 25. és 28. sor biztosítja, hogy csak a helyi felhasználók férjenek hozzá az FTP-kiszolgálóhoz.
- A 31. sor engedélyezi a fájlok feltöltését és törlését.
- A 122. sorban ha a chroot engedélyezve van, a vsftpd megtagadja a fájlok feltöltését, ha a felhasználók által lezárt könyvtár írható.

Végül a fájl végéhez írjuk még hozzá:

Az "allow…" beállítást akkor használja, ha a felhasználó otthoni könyvtárába írható hozzáférést kell engedélyeznie, illetve további sorokkal pedig engedélyezzük a passzív módot:

```
allow_writeable_chroot=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
```

Mentse és zárja be a fájlt.

Indítsa újra a vsftpd szolgáltatást a változások érvénybe léptetéséhez.

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

vagy

```
sudo service vsftpd restart
```

Ellenőrizze, hogy fut-e a vsftpd szolgáltatás:

sudo systemctl status vsftpd

Amint a fenti eredményből látszik, a vsftpd szolgáltatás fut.

A konfigurációs rész véget ért. Ezután létre kell hoznunk az FTP-felhasználót.

Hozzon létre FTP-felhasználókat

Nem szabad engedélyeznie az ftp hozzáférést a root felhasználó számára. Ez nem biztonságos és veszélyes a kiszolgálón keresztül.

FIGYELEM! Ha nem root felhasználóval telepítünk, konfigurálunk hanem sudo-val tesszük ezt egy felhasználóval, (pl.:tanulo), és ezt használjuk FTP-zéshez is, akkor azt tudnunk kell, hogy <u>az adott felhasználó HOME mappája</u> (pl.: tanulo felhasználó esetén: /home/tanulo) elérhető lesz, azaz ez <u>lesz a felhasználó FTP mappája</u>. Ezért ezt érdemes átgondolni és inkább más userrel FTP-zni.

Tehát, hozzunk létre erre a célra felhasználót, például "teszt" néven.

```
sudo adduser testuser
```

Írja be kétszer a jelszót (Magik1908) és az egyéb részleteket (jelenleg elég, ha üresen hagyja és ENTER-eket nyom).

```
tanulo@debian:~$ sudo adduser testuser
 testuser' nevű felhasználó hozzáadása...
testuser' (1002) nevű új csoport hozzáadása...
testuser (1002) nevű új csoport hozzadádba...
testuser' (1002) nevű felhasználó létrehozása e csoportban: `testuser' ...
/home/testuser' saját könyvtár létrehozása ...
Fájlok másolása innen: `/etc/skel' ...
Uj jelszó:
Ismét az új jelszó:
passwd: a jelszó sikeresen frissült
testuser felhasználói információinak cseréje
Add meg az új értéket vagy üss ENTER–t az alapértelmezetthez
          TELJES Név []:
          Szobaszám []:
          Munkahelyi telefon []:
          Otthoni telefon []:
          Egyéb []:
Helyesek a megadott adatok? (I/N)i
tanulo@debian:~$
```

Ehhez hasonlóan hozzon létre annyit felhasználót még, amennyit csak akar, csak állítson be jelszót számukra.

Lehet paraméterezetten is felhasználót létre hozni:

sudo useradd -m testuser2

```
tanulo@debian:~$ sudo useradd –m testuser2
tanulo@debian:~$
```

Ekkor külön nem kér adatokat, azonban a jelszót sem tudjuk beállítani csak külön paranccsal:

sudo passwd testuser2

(jelszó: Magik1908)

```
tanulo@debian:~$ sudo passwd testuser2
Új jelszó:
Ismét az új jelszó:
passwd: a jelszó sikeresen frissült
tanulo@debian:~$
```

Hozzáférés az FTP szerverhez

Vizsgáljuk meg, hogy a VSFTPD-kiszolgálónk maga a kiszolgálón működik-e. Ehhez futtassa a következő parancsot a terminálról:

```
sudo telnet localhost 21
```

```
tanulo@debian:~$ sudo telnet localhost 21
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 Welcome to blah FTP service.
```

```
MAGYARUL

Kipróbálás :: 1 ...

Csatlakoztatva a localhost-hoz.

A menekülési karakter '^]'.

220 Üdvözöljük az FTP szolgáltatásban.
```

Siker! Helyi szinten hozzáférhetünk az FTP szerverhez.

Az FTP konzolból való kilépéshez írja be: quit

```
tanulo@debian:~$ sudo telnet localhost 21
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 Welcome to blah FTP service.
quit
221 Goodbye.
Connection closed by foreign host.
tanulo@debian:~$
```

Hibajavítás (Csak akkor használja ha a telnet nem működik!)

Előfordulhat, hogy az előző feladatokban engedélyeztük az UFW (tűzfal) szolgáltatást. Ekkor vagy kapcsoljuk ki (**sudo ufw disable**) a tűzfalat vagy engedélyezzük az FTP-t:

```
sudo ufw allow ftp
```

Az FTP szerver elérése kliens oldalról

Próbáljuk meg elérni kliens (**Windows 10, Debian, Ubuntu, Xubuntu**) oldalról is a szervert.

Indítsa el a klienst, majd a terminált.

DEBIAN kliens esetén:

```
tanulo@debian:~$ ftp
bash: ftp: parancs nem található
```

FIGYELEM! DEBIAN esetén a kliensen telepíteni kell az ftp parancshoz kapcsolódó "inetutils-ftp" csomagot!

- 1. Ellenőrizze, hogy van-e "NAT"-os kártya, mert a csomagot így tudja elérni!
- 2. Adja ki az alábbi parancssorokat a csomag telepítéséhez!

a. sudo apt-get update

```
tanulo@debian:~$ sudo apt-get update
[sudo] tanulo jelszava:
Találat:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Találat:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Találat:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Csomaglisták olvasása... Kész
tanulo@debian:~$ ■
```

b. sudo apt-get install inetutils-ftp

```
tanulo@debian:~$ sudo apt-get install inetutils-ftp
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
Állapotinformációk olvasása... Kész
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
 inetutils-ftp
O frissített, 1 újonnan telepített, O eltávolítandó és 48 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 264 kB.
A művelet után 368 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 inetutils-ftp amd64
2:2.0-1+deb11u1 [264 kB]
Letöltve 264 kB 0mp alatt (1.244 kB/s)
Selecting previously unselected package inetutils-ftp.
(Adatbázis olvasása ... 144509 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../inetutils-ftp_2%3a2.0-1+deb11u1_amd64.deb ...
Unpacking inetutils-ftp (2:2.0-1+deb11u1) ...
Beállítás: inetutils-ftp (2:2.0-1+deb11u1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/inetutils-ftp to provide /usr/bin/ftp (ftp)
in auto mode
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
tanulo@debian:~$
```

3. Kapcsolja ki a NAT-os és kapcsolja be a "Belső hálózat" kártyát!

UBUNTU, XUBUNTU kliens esetén csomag telepítés nélkül:

Próbálja elérni az FTP szervert az alább látható módon:

```
ftp 192.168.0.1
```

Itt a 192.168.0.1 az FTP-kiszolgálóm IP-címe.

Majd írja be az FTP-kiszolgáló felhasználónevét (*testuser*) és jelszavát (*Magik1908*):

```
tanulo@debian:~$ ftp 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1.
220 Welcome to blah FTP service.
Name (192.168.0.1:tanulo): testuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

MAGYARUL

```
Csatlakoztatva a 192.168.0.1-hez.

220 Üdvözöljük az FTP szolgáltatásban.

Név (192.168.0.1:tanulo): testuser

331 Kérjük, adja meg a jelszót.

Jelszó:

230 A bejelentkezés sikeres.

A távoli rendszer típusa UNIX.

Bináris mód használata fájlok átviteléhez.

ftp>
```

Windows 10 esetén:

```
C:\Users\diak>ftp 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1.
220 Welcome to blah FTP service.
200 Always in UTF8 mode.
User (192.168.0.1:(none)): testuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
ftp>
```

Néhány hasznos parancs az FTP karakteres felületének használatához:

https://ubunlog.com/hu/comando-ftp-uso-basico/

FTP parancsok listája: ?

FTP parancs leírás: help parancsnév

FTP mappa tartalom listázása: dir (vagy ls)

FTP-re fájl feltölt az adott gépről: **put** *fájlnév* (vagy **mput** *fájlnév*) FTP-ről fájl letöltés az adott gépre: **get** *fájlnév* (vagy **mget** *fájlnév*)

cd - Könyvtár módosítása a távoli gépen.

lcd - Könyvtár megváltoztatása a helyi gépen.

mkdir - Hozzon létre egy új könyvtárat a távoli könyvtárban.

pwd - Az aktuális munkakönyvtár kiírása a távoli gépen.

delete - Fájl törlése az aktuális távoli könyvtárból.

rmdir- Távolítson el egy könyvtárat az aktuális távoli könyvtárból.

Az FTP konzolból való kilépéshez gépelje be: quit (vagy bye)

A **put parancs** abból a mappából tölt fel a FTP-felhasználó home mappájába ahonnan beléptünk az FTP-be a kliensen.

A **get parancs** abba a mappába tölt le a FTP-felhasználó home mappájából ahonnan beléptünk az FTP-be a kliensen.

<u>FIGYELEM!</u> Ha az FTP-felhasználó home mappájában már volt valamilyen fájl(ok), mappa(k) a szerveri oldali használat során az, akkor látható és elérhető az FTP-zéskor is.

Hibaelhárítás

Előfordulhat, hogy néhányan távoli rendszeren nem férnek hozzá az FTP szerverhez, és az alábbiakhoz hasonlóan hibaüzenetet kaptak.

```
"Could not connect to server."
```

MAGYARUL

"Nem tudott csatlakozni a szerverhez."

A probléma megoldásához engedélyezze az ftp szolgáltatást az UFW tűzfalon keresztül, az alább látható módon.

sudo ufw allow ftp

```
tanulo@tanulo:~$ sudo ufw allow ftp

[sudo] password for tanulo:

Rules updated

Rules updated (v6)

tanulo@tanulo:~$
```


Majd próbálkozzon újra az FTP-kiszolgáló elérésével. Most már működnie kell.

Az FTP szerver elérése webböngészőn keresztül


Nyissa meg a böngészőt kliensen, és írja be az alábbi URL-t a szerver IP címével: ftp://192.168.0.1

Ubuntu, Xubuntu esetén:

Írja be az FTP felhasználónevét (*testuser*) és jelszavát (*Magik1908*), majd kattintson a OK gombra.




Most már láthatja az FTP-kiszolgáló tartalmát.



Windows 10 esetén:

Figyelem! Internet Explorer böngészőt használjon!

Írja be az FTP felhasználónevét (*testuser*) és jelszavát (*Magik1908*), majd kattintson a Bejelentkezés gombra.



Most már láthatja az FTP-kiszolgáló tartalmát.



Mivel még nem töltöttem fel adatokat az FTP-szerverre, csak az üres oldal jelenik meg.

Alternatív megoldás:

Beírhatja az ftp felhasználónevet magában az URL-ben, általánosan:

ftp://felhasználónév@FTP-szerver-IP-cím/

Ezután írja be az FTP-felhasználó jelszavát.

Ezek után az FTP szerverünk készen áll a használatra.

Az FTP szerver elérése a FileZilla használatával

Lehet, hogy valaki grafikus felületen szeretne az FTP-kiszolgálóhoz hozzáférni. Számos GUI FTP-ügyfél érhető el ezen a téren. Az egyik népszerű FTP-kliens alkalmazás a **FileZilla**.

FIGYELEM! A FileZilla-nál NAT-os kártyára van szükség!

Debian, Ubuntu, Xubuntu esetén:

A FileZilla DEB alapú rendszerekbe történő telepítéséhez futtassa:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install filezilla
```

FIGYELEM! Telepítés után ne felejtse el a "Belső hálózat" kártyát aktiválni!


A FileZilla telepítése után az indítsa el az alkalmazást!




- ikon:

- terminálban: a filezilla név kiadásával

Majd írja be az FTP-kiszolgáló IP-címét, FTP felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a "Csatlakozás" gombra.



A tesztelés érdekében töltsön fel vagy töltsön le fájlokat és mappákat az FTP-kiszolgálóra az ügyfélrendszereiből.



Csoportnak FTP elérés engedélyezése

- csoport létrehozás és felvételével a fenti FTP felhasználók felvételével! sudo addgroup ftpfelhasznalok sudo adduser testuser ftpfelhasznalok
- 2. Az /etc/pam.d/vsftpd állomány szerkesztése a következő sor beírásával a fájl végére:

auth required pam_succeed_if.so quiet user ingroup ftpfelhasznalok