IPv6 globális engedélyezése

Router(config) #ipv6 unicast-routing

IPv6 engedélyezése interfészen

Router(config-if) #ipv6 enable

IPv6 interfész statikus megadása

Router(config-if)#ipv6 address [IPv6-cím]/[prefix]
Router(config-if)#ipv6 address 2001:0DB8:0:1::12/64

IPv6 interfész statikus megadása EUI-64 címgenerálással

Router(config-if) #ipv6 address [IPv6-cím]/[prefix]eui-64
Router(config-if) #ipv6 address 2001:0DB8:0:1::/64 eui-64

IPv6 interfész link-local cím megadása

Router(config-if) #ipv6 address FE80:[...] link-local Router(config-if) #ipv6 address FE80::260:3EFF:FE11:6770 link-local

Automatikus IPv6 konfiguráció

(a prefixet a forgalomirányító felfedezi, az interfész azonosítót pedig a MAC-címből generálja az EUI-64 segítségével)
Router (config-if) # ipv6 address autoconfig

Statikus útvonal megadása

Router(config) #ipv6 route [hálózati cím] [interfész]

Router(config) #ipv6 route 2001:470:1:2::/64 Serial 0/0/0

Lebegő statikus útvonal megadása

Router(config) #ipv6 route [hálózati cím] [interfész] [metrika] Router(config) #ipv6 route 2001:470:1:2::/64 Serial 0/0/0 150

Alapértelmezett útvonal megadása

Router(config) #ipv6 route ::/0 [interfész]

Router(config) #ipv6 route ::/0 Serial 0/0/0

RIPng engedélvezése

Router(config) #ipv6 rip [név] enable
Router(config-if) # ipv6 rip CISCO enable

OSPFv3 konfigurálása

1. OSPFv3 engedélyezése

Router(config) #ipv6 router ospf [folyamatazonosító]
Router(config) #ipv6 router ospf 1

2. Router ID hozzárendelés

Router(config-rtr) #router-id [ID]

Router(config-rtr) #router-id 1.1.1.1

3. Alhálózat összevonás területenként

Router(config-rtr) #area [terület azon.] range [IPv6-hál. cím]/[prefix] Router(config-rtr) #area 0 range 2001:0DB8:0:1::/64

4. IPv6 interfész OSPFv3-hoz csatolása

Router(config-if) #ipv6 ospf [foly.az.] area [terület azon.] Router(config-if) #ipv6 ospf 1 area 0

5. Hitelesítés beállítása

a. router konfigurációs módban

Router(config-rtr) # area [ter. azon.] authentication ipsec spi 256 md5 [jelszó] Router(config-rtr) # area 0 authentication ipsec spi 256 md5 cisco

b. interfész konfigurációs módban

Router(config-if)#ipv6 ospf authentication ipsec spi 256 md5 [jelszó] Router(config-if)#ipv6 ospf authentication ipsec spi 256 md5 cisco

EIGRP IPv6 környezetbeli konfigurálása

1. EIGRP engedélyezése

Router(config) #ipv6 router eigrp [AS-szám]
Router(config) #ipv6 router eigrp 1

2. Router ID hozzárendelés

Router(config-router) #router-id [ID]
Router(config-router) #router-id 1.1.1.1

3. IPv6 interfészen EIGRP engedélyezése

Router(config-if)#ipv6 eigrp [AS-szám]
Router(config-if)#ipv6 eigrp 1

4. IPv6 EIGRP útvonal összevonás engedélyezése

Router(config-if)#ipv6 summary-address eigrp [AS-szám] [IPv6-hál. cím]/[prefix] Router(config-if)#ipv6 summary-address eigrp 1 2001:DB8:0:1::/64

5. Hitelesítés beállítása

a. interfész konfigurációs módban

Router(config-if) #ipv6 authentication mode eigrp [AS-szám] md5
Router(config-if) #ipv6 authentication key-chain eigrp [AS-szám] [kulcs]
Router(config-if) #ipv6 authentication mode eigrp 1 md5
Router(config-if) #ipv6 authentication key-chain eigrp 1 chain1

b. globális konfigurációs módban

Router(config) #key chain [kulcs]
Router(config-keychain) #key [kulcsazonosító]
Router(config-keychain-key) #key-string chain [kulcsazonosító]
Router(config) #key chain chain1
Router(config-keychain) #key 1
Router(config-keychain-key) #key-string chain 1

DHCPv6

1. DHCP pool létrehozása

- a. Router(config)#ipv6 dhcp pool [DHCP pool elnevezése]
- b. Router(config-dhcp) #prefix-delegation pool [pool-név] lifetime [valós életciklus] [támogatott életciklus]
- c. Router(config-dhcp) #dns-server [IP-cím]
- d. Router(config-dhcp) #domain-name [tartomány név]

2. DHCP címtartomány meghatározása

a. Router(config) #ipv6 local pool [pool-név] [Hálózati azon.]/[prefix] [hossz]

3. Interfész beállítás

- a. Router(config) #interface [interfész azonosító]
- b. Router(config-if) #ipv6 address [IPv6-cim]/[prefix]
- c. Router(config-if)#ipv6 enable
- d. Router(config-if) #ipv6 dhcp server [DHCP pool elnevezése]

1. DHCP pool létrehozása

- a. Router(config) #ipv6 dhcp pool dhcpv6pool
- b. Router(config-dhcp) #prefix-delegation pool localipv6pool lifetime 1800 600
- c. Router(config-dhcp) #dns-server 2001::1
- d. Router(config-dhcp) #domain-name cisco.com

2. DHCP címtartomány meghatározása

a. Router(config) # ipv6 local pool localipv6pool 2001::/64 64

3. Interfész beállítás

- a. Router(config) #interface FastEthernet0/0
- b. Router(config-if) # ipv6 address 2001::1/64
- c. Router(config-if) #ipv6 enable
- d. Router(config-if) # ipv6 dhcp server dhcpv6pool