We are a government corporate entity (Classification E) under the Department of Agriculture. We were created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos. With our "Rice-Secure Philippines" vision, we want the Filipino rice farmers and the Philippine rice industry to be competitive through research for development (R4D) work in our central and seven branch stations, including our satellite stations, coordinating with a network that comprises 60 agencies strategically located nationwide. We have the following certifications: ISO 9001:2015 (Quality Management), ISO 14001:2015 (Environmental Management), and OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series).

CONTACT US:



0917-111-7423

PHILRICE CENTRAL EXPERIMENT STATION Maligava, Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija Tel: (44) 456 -0277 - Direct line/Telefax: (44) 456-0354





www.philrice.gov.ph www.pinoyrice.com



rice.matters



PhilRiceTV



prri.mail@philrice.gov.ph



BRANCH STATIONS:

PHILRICE BATAC, MMSU Campus, Batac City, 2906 Ilocos Norte

Telefax: (77) 772-0654: 670-1867: Tel: 677-1508 Email: batac.station@philrice.gov ph

PHILRICE ISABELA, Malasin, San Mateo, 3318 Isabela Mobile: 0908-875-7955; 0927-437-7769

Email: isabela.station@philrice.gov.ph

PHILRICE LOS BAÑOS, UPLB Campus, College, 4030 Laguna Tel: (49) 536-8620; 501-1917; Mobile: 0920-911-1420 Email: losbanos.station@philrice.gov.ph

PHILRICE BICOL, Batang, Ligao City, 4504 Albay Tel: (52) 284-4860: Mobile: 0918-946-7439 Email: bicol.station@philrice.gov.ph

PHILRICE NEGROS, Cansilayan, Murcia, 6129 Negros Occidental Mobile: 0949-194-2307: 0927-462-4026 Email: negros.station@philrice.gov.ph

PHILRICE AGUSAN, Basilisa, RTRomualdez, 8611 Agusan del Norte Telefax: (85) 343-0768; Tel: 343-0534; 343-0778 Email: agusan.station@philrice.gov.ph

PHILRICE MIDSAYAP, Bual Norte, Midsayap, 9410 North Cotabato Telefax: (64) 229-8178; 229-7241 to 43 Email: midsayap.station@philrice.gov.ph

PHILRICE FIELD OFFICE, CMU Campus, Maramag, 8714 Bukidnon Mobile: 0916-367-6086; 0909-822-9813

LIAISON OFFICE, 3rd Flor. ATI Bldg, Elliptical Road, Diliman, Quezon City Tel/Fax: (02) 920-5129

SATELLITE STATIONS:

MINDORO Satellite Station, Alacaak, Sta. Cruz, 5105 Occidental Mindoro Mobile: 0917-714-9366; 0948-655-7778

SAMAR Satellite Station, UEP Campus, Catarman, 6400 Northern Samar Mobile: 0948-754-5994; 0929-188-5438

ZAMBOANGA Satellite Station, WMSU Campus, San Ramon, 7000 Zamboanga City Mobile: 0975-526-0306; 0910-645-9323



Gaba sa Pagpapalay

Paghahanda ng Lupa, Pamumunla, Paglilipat-tanim, Pag-aabono, at Pag-ani

A Paraan sa pagpupuro ng Binhing Palay





Ang pagpunla ng dekalidad na binhi sa tamang dami ang susi sa masaganang ani. Kaakibat nito ang tamang paghahanda ng lupa, pagpapatubo, at pagpupunla.

1. Paghahanda ng Lupa

Linisin at ayusin ang mga pilapil. Patubigan ang bukid upang tumubo ang mga nalaglag na buto ng palay at damo noong nakaraang taniman dahil maaari itong pagmulan ng halo. Araruhin ang bukid at hayaang matuyo ng 7 araw. Kapag tumubo na ang mga damo at palay, araruhin muli ang bukid upang maibaon at mamatay ang mga ito. Susunod na tutubo ang mga butong napaibabaw sa panahon ng pagbubungkal. Patubigan muli ang bukid at hayaang nakababad ito ng 5-7 araw upang lumambot ang lupa at mabulukan muli. Araruhin minsan at suyurin ng 3 beses (paayon, pahalang, at linang) ang bukid.

2. Pamumunla

Para sa basang kamang punlaan o wet bed method

Maghanda ng 40kg certified seeds kada isang ektarya.

Pagbababad

- Bago ibabad, palutangin ang mga tulyapis o pipis na palay at hugasan ang mga buto.
- Ibabad ang mga buto sa dumadaloy na tubig o sa isang lalagyang puno ng tubig. Sapat na ang 24 oras. Mainam na palitan ng tubig tuwing 12 na oras kung sa drum nagbabad.
- Pagkatapos ibabad ang mga buto sa loob ng 24 oras, hugasan muli ang mga ito bago kulubin.

Pagkukulob

- Ilagay ang mga nababad na buto sa sako hanggang sa kalahating bahagi nito.
- Ayusin ang mga sako ng binhi sa isang tabi at hayaang tumulo ang mga sobrang tubig bago ikulob.



- Ikulob ang mga buto sa loob ng 24 oras o hanggang tumubo ang mga ito.
- Ihanay ang mga sako ng nababad na buto sa paleta upang maayos na dumaloy ang hangin habang kinukulob ang mga binhi.
- Upang mas mapaigi ang pagkukulob, takpan ng dayami, plastic o sako ang mga nababad na binhi.
- 6) Panatilihing mamasa-masa ang mga buto at baligtarin /pihitin ang mga sako pagkatapos ng 12 oras upang maging pantay ang init at magsabay-sabay ang pagtubo.
- 7) Panatilihing nasa 30°C ang temperatura ng kinukulob na binhi. Kung maging masyadong mainit ang mga sako ng mga nakababad na buto, alisin ang takip nito at hayaang bumaba ng bahagya ang temperatura nito bago takpang muli.
- Kapag tumubo na ang mga binhi, buksan ang mga sako at hayaang lumamig ang mga buto o bumaba ang init nito bago isabog sa punlaan.

Paghahanda ng punla para sa "Mechanical Transplanting"


- 1) Maghanda ng 250-300 seedling tray. Maglagay ng magkahalong 70% garden soil at 30% organic material sa bawat seedling tray. Maaari ding lagyan ng lupa ang tray mula sa bukid. Kinakailangang pareho ang kundisyon ng lupa ng bukid sa lupa sa kamangpunlaan. Siguraduhing malinis ang lupang ilalagay sa tray at walang halong bato o mga hindi nabulok na bahagi ng halaman.
- Pantayin ang lupa sa tray.
- Isabog nang pantay ang mga pinatubong binhi sa daming isang dakot kada tray.
- Pagpatung-patungin nang maayos ang mga tray ng punla sa malinis na lugar at sa mga lugar na malayo sa ibon at mga daga.
- Paghiwa-hiwalayin ang mga tray sa mas maluwang na lugar 3 araw matapos magsabog. Diligan ang mga punla kung kinakailangan.

- 6) Ilipat ang mga tray ng punla sa bukid 7 araw matapos magsabog. Panatilihin ang tubig sa bukid na may lalim na 1 sentimetro (sm) hanggang sa paglilipat-tanim.
- 7) Ang mga punla ay maaari nang itanim kung ang mga ito ay may taas na 12 hanggang 14 sm at kung ang mga ito ay may 3 dahon na, o kaya naman ay nasa hindi hihigit sa 14 na araw na ang edad ng mga ito.

Paghahanda ng punla para sa lipat-tanim

Pagpili ng kamang-punlaan

- Dapat ito ay madaling puntahan, mataba ang lupa, malapit sa pagkukunan ng patubig, madaling patuyuan, at hindi nagkaroon ng sakit nang nakaraang taniman.
- Dapat ding malayo ito sa mga ilaw upang maiwasan ang pagsalakay ng mga insektong umaatake tuwing gabi tulad ng stemborer, planthoppers, at black bugs.
- Siguruhing malayo rin sa mga mapupuno o masusukal na lugar na maaaring pinamumugaran ng mga daga at iba pang mga insekto.



Paghahanda ng mga kamang-punlaan at paghahasik ng mga buto

- Maghanda ng 400m² na lugar para sa kamang-punlaan kada isang ektaryang isang linggo bago ang pagsasabog.
- 2) Gumawa ng mga kamang punlaan na may taas na 4-5sm, sukat na 1-1.5 metro ang lapad at ang haba ay depende sa pinitak. Maglaan ng 30sm na pagitan bawat kamang-punlaan na sya na ring magsisilbing kanal na daluyan ng tubig para sa pagpapatuyo.
- Magdagdag ng 4 na sako ng organikong pataba. Makatutulong ito upang maging buhaghag ang lupa at mapadali ang pagbunot ng mga punla.
- Siguraduhing patag ang mga kamang-punlaan upang mapahusay at maging patag ang pagdaloy ng tubig.
- 5) Ipunla nang patag ang mga pinatubong buto sa mga kamangpunlaan sa daming isang dakot kada metro kuwadrado. Kung tagaraw, gawin ang pagpupunla sa hapon upang mabawasan ang init at maiwasang mapinsala ang mga pinatubong binhi. Tuwing tag-


ulan, ilubog sa tubig ang kamang punlaan ng kalahating hinlalaki bago isabog ang mga pinatubong binhi upang maiwasang maanod ang mga ito.

Pamamahala ng mga punla

- Protektahan ang mga binhi sa mga ibon, daga, at iba pang mga peste. Maglagay ng mga pain sa paligid ng mga kamang-punlaan upang makontrol ang mga daga, at mga sinulid o nets upang makontrol ang mga ibon kung kinakailangan.
- Panatilihin ang tubig sa lalim na kalahating hinlalaki mula 3 hangang 5 araw pagkasabog ng punla. Dahan-dahang itaas ang tubig hanggang isang hinlalaki hanggang sa panahon ng pagbunot.
- Maglagay ng 5 kilong Urea o 10 kilong AmmoSul (21-0-0-12S) mula 7 hanggang 10 araw matapos maghasik.
- 4) Regular na bantayan ang mga punla para maiwasan ang pag-atake ng mga peste at iba pang uri ng sakit. Magsagawa ng mga pamamahala sa mga peste kung kinakailangan.
- Bunutin nang dahan-dahan ang mga punla para maiwasang masira ang mga ito isang araw bago maglipat tanim o kaya ay sa mismong araw ng lipat tanim.
- Itali ang mga punla nang ayon sa katamtamang dami upang madali itong hawakan sa paglilipat-tanim.

3. Paglilipat-tanim

- Maaaring ilipat tanim ang punla na may gulang na 18-21 araw.
- Magtanim ng 2-3 na punla kada tundos na may distansyang 20 x 20sm tuwing tag-ulan at 20 x 15sm tuwing tag-araw. Maghulip sa loob ng 7 araw pagkalipattanim.





4. Pag-aabono

Ang tamang paglalagay ng pataba ay nakatutulong sa pagmemenos ng gastos at pagkamit ng pinakamataas na ani ng isang barayti. Kinakailangan ng sapat na paglalagay ng pataba mula pagsusuwi hanggang bago maglihi para masiguro ang magandang pagtubo ng halaman.

Iminumungkahi ang paglalagay ng 11 sako ng pataba, (7 sako ng 14-14-14 at, 4 na sako ng 46-0-0) tuwing tag-araw. Sa panahon naman ng tag-ulan, maglagay ng 8 sako ng pataba (5 sako ng 14-14-14 at 3 sako ng 46-0-0).

Table 1. Dami, uri, at panahon ng pagpapataba

Cropping Season	Dami at uri ng pataba	Panahon ng Paglalagay
Tag-araw	7 bags (14-14-14) plus 1 bag (46-0-0)	7-10 DAT
	1.5 bags (46-0-0)	17-20 DAT
	1.5 bags (46-0-0)	25-30 DAT
Tag-ulan	5 bags (14-14-14)	10 DAT
	1.5 bags (46-0-0)	20 DAT
	1.5 bags (46-0-0)	30 DAT

5. Pag-ani

- 1) Patuyuan ang bukid 1 hanggang 2 linggo bago gumapas.
- Manual harvesting- Gapasin ang palay kapag 85-90% ng butil ay hinog na.
- Combine harvester- Gapasin ang palay kapag 90-95% ng butil ay hinog na.
- Gapasin and palay na may tamang moistute content (18-21% tuwing tag-arw at 20-25% tuwing tag-ulan).
- Matapos gumapas, giikin ang palay sa loob ng isang araw tuwing tag-ulan at hindi lalagpas ng dalawang araw tuwing tag-araw.

Paraan sa Pagpupuro ng Binhing Palay

- Pumili ng parte ng bukid na may pinagkukunan ng sapat na patubig.
- Ihanda ang bukid ayon sa tamang pamamaraan.
- 3) Maigi na ilipat tanim ang 18-21 araw na gulang ng punla. Magtanim ng isang punla bawat tundos sa agwat na 20 x 20 sm. Maghulip sa loob ng 7 araw pagkalipat-tanim.
- 4) Maglagay ng tamang dami ng abono ayon sa resulta ng Minus One Element Technique (MOET) o Rice Crop Manager (RCM).
- Pangalagaan ang palay laban sa peste, sakit at puksain ang mga damo.
- 6) Tanggalin ang mga halong-palay (off-types), damo at mga palay na may sakit sa panahon ng pagsusuwi, pamumulaklak, at paghinog.

Karaniwang itsura ng mga halong-palay

- Mas mataas o mas mababa kumpara sa karamihan.
- Naiiba ang kulay ng dahon, lapak at puno kaysa karamihan.
- Naiiba ang anggulo ng banderang dahon kaysa karamihan. Pababa kung ang karamihan ay pataas at pataas naman kung ang karamihan ay pababa.
- Maaga o pahuli na mag-uhay sa karamihan.
- Iba ang hugis at kulay ng butil sa karamihan.
 Pagkakaroon ng sungot sa butil na wala sa karamihang uhay.
- Anihin ang binhing palay kapag ang mga butil ay nasa 85-90% na nang pagkahinog.
- Giikin ang binhing palay sa loob ng 24-oras pagkaani.
 Patuyuin ang binhing palay sa malinis na bilaran hanggang umabot ng 12-14% moisture content.
- 9) Linisin ang pinatuyong binhi sa pamamagitan ng pagpapahangin gamit ang seed blower bago ilagay sa malinis na sako. Ilagay sa sako ang pangalan ng binhi at petsa ng pag-ani.
- Isinop ang binhi sa lilim, tuyo, malinis, at ligtas na lugar.