
#### PROJET BOOTCAMP CLOUD ENGINEER AWS


#### Gestion des réseaux

Objectifs: L'objectifs de ce projet est de mettre en place une architecture réseau cloud robuste et sécurisé au sein de aws

#### Architecture:



#### Estimation des couts:



Solution: Mise en place de notre stack sur AWS

#### Etape 1 : Création du template de l'image

- o Allez sur services > ec2 > lancer une instance
- o Lancer la création d'une instance avec les paramètres par défauts
- o Connectez vous a l'instance et lancer la configuration du serveur
- o Utiliser le fichier script.sh fourni

Créer un rôle IAM pour l'accès à Cloudwatch et SSM

## Étape 2 : Création des VPC et des sous-réseaux

#### 1. Créer les VPC:

- o Connectez-vous à la console AWS.
- o Allez dans "VPC" et cliquez sur "Create VPC".
- o Créez deux VPC (Virtual Private Cloud) distincts, chacun avec son propre CIDR block (par exemple, 10.0.0.0/16 et 10.1.0.0/16).

#### 2. Créer les sous-réseaux :

- o Dans chaque VPC, créez les sous-réseaux publics et privés nécessaires.
- o Par exemple, pour le premier VPC (10.0.0.0/16):
  - Sous-réseau public (10.0.1.0/24)
  - Sous-réseau privé (10.0.2.0/24)
- o Répétez l'opération pour le deuxième VPC (10.1.0.0/16) :
  - Sous-réseau public (10.1.1.0/24)
  - Sous-réseau privé (10.1.2.0/24)
- Allez dans Services > VPC > Your VPCs > Create VPC.
- o Remplissez les informations pour créer le premier VPC :
  - Name tag: VPC1
  - IPv4 CIDR block: 10.0.0.0/16
  - Cliquez sur Create.
- o Répétez l'opération pour le deuxième VPC :
  - Name tag: VPC2
  - IPv4 CIDR block: 10.1.0.0/16
  - Cliquez sur Create.

### 2. Créer les sous-réseaux :

- Allez dans Services > VPC > Subnets > Create subnet.
- Créez les sous-réseaux pour le premier VPC (VPC1) :
  - Name tag: PublicSubnet1
  - VPC: VPC1
  - Availability Zone: Choisissez une zone (ex. us-east-1a)
  - IPv4 CIDR block: 10.0.1.0/24
  - Cliquez sur Create subnet.
  - Name tag: PrivateSubnet1
  - VPC: VPC1
  - Availability Zone: Choisissez une zone (ex. us-east-1a)
  - IPv4 CIDR block: 10.0.2.0/24
  - Cliquez sur Create subnet.
- o Répétez l'opération pour le deuxième VPC (VPC2) :

- Name tag: PublicSubnet2
- VPC: VPC2
- Availability Zone: Choisissez une zone (ex. us-east-1b)
- IPv4 CIDR block: 10.1.1.0/24
- Cliquez sur Create subnet.
- Name tag: PrivateSubnet2
- VPC: VPC2
- Availability Zone: Choisissez une zone (ex. us-east-1b)
- IPv4 CIDR block: 10.1.2.0/24
- Cliquez sur Create subnet.

Étape 3 : Configurer les tables de routage et les passerelles

- 1. Ajouter une passerelle Internet (IGW):
  - o Allez dans Services > VPC > Internet Gateways > Create Internet Gateway.
  - Name tag: IGW1
  - o Cliquez sur Create Internet Gateway.
  - o Sélectionnez IGW1, cliquez sur Actions > Attach to VPC, et choisissez VPC1.
  - Répétez l'opération pour le deuxième VPC :
    - Name tag: IGW2
    - Cliquez sur Create Internet Gateway.
    - Sélectionnez IGW2, cliquez sur Actions > Attach to VPC, et choisissez VPC2.
- 2. Configurer les tables de routage :
  - o Allez dans Services > VPC > Route Tables > Create Route Table.
  - o Name tag: PublicRouteTable1
  - o VPC: VPC1
  - o Cliquez sur Create.
  - Sélectionnez PublicRouteTable1, cliquez sur Routes > Edit routes > Add route
    - Destination: 0.0.0.0/0
    - Target: Sélectionnez IGW1
    - Cliquez sur Save routes.
  - Sélectionnez PublicRouteTable1, cliquez sur Subnet Associations > Edit subnet associations :
    - Sélectionnez PublicSubnet1
    - Cliquez sur Save.
  - Répétez l'opération pour le deuxième VPC :
    - Name tag: PublicRouteTable2
    - VPC: VPC2
    - Cliquez sur Create.
    - Sélectionnez PublicRouteTable2, cliquez sur Routes > Edit routes > Add route :
      - Destination: 0.0.0.0/0
      - Target: Sélectionnez IGW2
      - Cliquez sur Save routes.
    - Sélectionnez PublicRouteTable2, cliquez sur Subnet Associations > Edit subnet associations :
      - Sélectionnez PublicSubnet2
      - Cliquez sur Save.

- 3. Créer des NAT Gateways:
  - o Allez dans Services > VPC > NAT Gateways > Create NAT Gateway.
  - Subnet: PublicSubnet1
  - o Allocation ID: Choisissez une nouvelle adresse IP élastique (Elastic IP).
  - Cliquez sur Create NAT Gateway.
  - Répétez l'opération pour le deuxième VPC :
    - Subnet: PublicSubnet2
    - Allocation ID: Choisissez une nouvelle adresse IP élastique (Elastic IP).
    - Cliquez sur Create NAT Gateway.
  - Allez dans Route Tables et créez des tables de routage pour les sous-réseaux privés :
    - Name tag: PrivateRouteTable1
    - VPC: VPC1
    - Cliquez sur Create.
    - Sélectionnez PrivateRouteTable1, cliquez sur Routes > Edit routes > Add route :
      - Destination: 0.0.0.0/0
      - Target: Sélectionnez le NAT Gateway associé à PublicSubnet1
      - Cliquez sur Save routes.
    - Sélectionnez PrivateRouteTable1, cliquez sur Subnet Associations >
      Edit subnet associations :
      - Sélectionnez PrivateSubnet1
      - Cliquez sur Save.
    - Répétez l'opération pour le deuxième VPC :
      - Name tag: PrivateRouteTable2
      - VPC: VPC2
      - Cliquez sur Create.
      - Sélectionnez PrivateRouteTable2, cliquez sur Routes > Edit routes > Add route :
        - Destination: 0.0.0.0/0
        - Target: Sélectionnez le NAT Gateway associé à PublicSubnet2
        - Cliquez sur Save routes.
      - Sélectionnez PrivateRouteTable2, cliquez sur Subnet Associations > Edit subnet associations :
        - Sélectionnez PrivateSubnet2
        - Cliquez sur Save.

# Étape 4 : Configuration du Transit Gateway

- 1. Créer un Transit Gateway :
  - Allez dans Services > Transit Gateway > Create Transit Gateway.
  - o Name tag: TGW
  - Cliquez sur Create Transit Gateway.
- 2. Attacher les VPC au Transit Gateway:
  - Allez dans Services > Transit Gateway Attachments > Create Transit Gateway Attachment.
  - Transit Gateway ID: Sélectionnez TGW
  - Attachment type: VPC

- VPC ID: Sélectionnez VPC1
- Subnet IDs: Sélectionnez les sous-réseaux dans VPC1
- o Cliquez sur Create attachment.
- Répétez l'opération pour le deuxième VPC :
  - Transit Gateway ID: Sélectionnez TGW
  - Attachment type: VPC
  - VPC ID: Sélectionnez VPC2
  - Subnet IDs: Sélectionnez les sous-réseaux dans VPC2
  - Cliquez sur Create attachment.

# Étape 5 : Lancer les instances et configurer le Bastion

- 1. Lancer une instance Bastion:
  - o Allez dans Services > EC2 > Instances > Launch Instance.
  - o Name tag: Bastion
  - o AMI: Sélectionnez une AMI (par exemple, Amazon Linux 2)
  - o Instance type: t2.micro
  - Key pair: Sélectionnez ou créez une clé SSH
  - Network: Sélectionnez VPC1
  - Subnet: Sélectionnez PublicSubnet1
  - o Auto-assign Public IP: Enable
  - o Cliquez sur Launch.
- 2. Lancer les instances d'application :
  - o Allez dans Services > EC2 > Instances > Launch Instance.
  - Name tag: AppInstance
  - o AMI: Sélectionnez une AMI (par exemple, Amazon Linux 2)
  - o Instance type: t2.micro
  - o Key pair: Sélectionnez ou créez une clé SSH
  - Network: Sélectionnez VPC1
  - o Subnet: Sélectionnez PrivateSubnet1
  - Cliquez sur Launch.
  - o Répétez l'opération pour PrivateSubnet2 dans VPC2.

## Étape 6 : Configurer le Load Balancer et l'Auto Scaling

- 1. Créer un Network Load Balancer (NLB):
  - $\circ \quad \text{Allez dans Services} > \text{EC2} > \text{Load Balancers} > \text{Create Load Balancer} > \text{Create Network Load Balancer}.$
  - o Name: NLB
  - Scheme: Internet-facing
  - VPC: Sélectionnez VPC1
  - o Subnets: Sélectionnez PublicSubnet1 et PublicSubnet2
  - Cliquez sur Next: Configure Routing.
  - Target group: New target group
  - Name: AppTargetGroup
  - o Target type: Instance
  - Protocol: TCP
  - o Port: 80
  - o Cliquez sur Next: Register Targets.

- Sélectionnez les instances d'application et cliquez sur Include as pending below.
- Cliquez sur Create.
- 2. Configurer les Auto Scaling Groups:
  - Allez dans Services > EC2 > Auto Scaling > Auto Scaling Groups > Create Auto Scaling group.
  - o Name: AppAutoScalingGroup
  - Launch configuration: Créez une nouvelle configuration de lancement ou utilisez une existante.
  - Name: AppLaunchConfig
  - o AMI: Sélectionnez une AMI (par exemple, Amazon Linux 2)
  - o Instance type: t2.micro
  - o Cliquez sur Next: Configure details.
  - Auto Scaling group name: AppAutoScalingGroup
  - o Group size: Desired: 2, Minimum: 1, Maximum: 3
  - Network: Sélectionnez VPC1
  - Subnet: Sélectionnez PrivateSubnet1 et PrivateSubnet2
  - o Cliquez sur Next: Configure scaling policies.
  - o Configurez les politiques de mise à l'échelle en fonction des besoins.
  - Cliquez sur Next: Configure notifications et configurez les notifications si nécessaire.
  - Cliquez sur Next: Configure tags et ajoutez les tags si nécessaire.
  - o Cliquez sur Review et ensuite sur Create Auto Scaling group.

# Étape 7 : Configurer les connexions VPN et le CloudWatch


- 1. Configurer le VPN : (configuration falcultative car necessite une infrstructure on premise)
  - o Allez dans Services > VPC > VPN Connections > Create VPN Connection.
  - o Name tag: VPNConnection
  - Virtual Private Gateway: Sélectionnez le Virtual Private Gateway créé précédemment.
  - o Customer Gateway: Sélectionnez ou créez un nouveau Customer Gateway avec les informations de votre réseau local.
  - Cliquez sur Create VPN Connection.
- 2. Configurer les alarmes CloudWatch:
  - o Allez dans Services > CloudWatch > Alarms > Create Alarm.
  - Sélectionnez les métriques que vous souhaitez surveiller (par exemple, CPU Utilization).
  - o Configurez les seuils et les actions en fonction de vos besoins.
  - o Cliquez sur Create Alarm.

## Etape 8 : configuration de waf

- o Allez dans services > WAF > IP Sets > create IP Set
- o Donnez un nom
- o Choisir la region
- o Entrée une adresse ip valide en /32
- o Enregistrer

#### Configuration de la règles

- o Revenir sur Web ACLs > Create Web ACLs
- Choisir la region
- o Entrez un nom
- o Cliquez sur Next
- o Cliquez sur Add rules > Managed rule groups > AWSmanaged rule groups
- o Choisir Amazon IP reputation list



- o Ajouter la regle
- o Cliquez sur Add rules > Add my own rules and rule groups > IP Set
- o Choisir un nom
- o Choisir IP Set deja créer
- o Choisir si vous le bloquer ou pas
- Ajouter la règles

Etape 9 : Configuration de la route 53

- Allez sur service > route53 > zones heberges > créer une zone
- o Rajouter votre nom de domaine
- o Créer un enregistrement
- o Laisser les paramètres par défauts
- o Utiliser la configuration en Alias afin de cibler votre alb
- o Enregistrer
- Puis aller sur votre hébergeur de nom de domaine et rajouter les configurations
  NS et ainsi le nom de domaine sera rattacher a votre alb





#### Conclusion

En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir configurer l'architecture décrite dans le diagramme en utilisant uniquement l'interface console AWS. Cette configuration comprend la création de VPC, de sous-réseaux, de tables de routage, de passerelles, de NAT Gateways, d'un Transit Gateway, de connexions VPN, de groupes de mise à l'échelle automatique, et de load balancers.