Лекция №5

Параметры и характеристики моделей систем массового обслуживания Структурные:

- К количество приборов/каналов
- k количество накопителей/очередей
- E_i ёмкость накопителя/очереди
- способ взаемосвязи накопителей с приборами

Нагрузочные:

- Н количество классов заявок (Если написано, что поток заявок однородный, Н=1)
- закон распределения $A_i(\tau)$ (обычно экспоненциальный), интенсивность λ_i и коэффициент вариации v_{ai} интервалов времени между поступающими в систему заявками класса і
- закон распределения $B_i(\tau)$, интенсивность μ_i и коэффициент вариации v_{bi} длительности обслуживания заявок класса i

Функциональные:

- дисциплина буферизации
- дисциплина обслуживания
- $a = 1/\lambda$ средний интервал времени поступления заявок
- $b = 1/\mu$ среднее время обслуживания заявок

СМО режимы функционирования:

- 1. Установившийся (стационарный) характеристики системы не меняются со временем;
- 2. Неустановившийся:

 $R(\rho) = SUM[H](\rho_i)$ $W = SUM[H](\xi_i w_i)$ $U = SUM[H](\xi_i u_i)$

- 2.1.переходный значения характеристик, меняясь со временем, стремятся к предельным (стационарным) значениям;
- 2.2. нестационарный характеристики меняются во времени;
- 2.3.режим перегрузки интенсивность поступления заявок превышает интенсивность обслуживания и система не справляется с возлагаемой на неё нагрузкой (только в СМО без потерь/неограниченная очередь).

Условие отсутствия перегрузок в СМО с неограниченной очередью: $\lambda < \mu$ К (если по условию СМО с потерями, то проверять не надо)

```
v = \lambda/\mu – нагрузка, количество работы, которую требуется выполнить системе
\rho = \min((1 - n_n))/K;1) – загрузка системы, количество выполняемой работы системы,
вероятность работы системы, доля времени работы системы
\eta = 1 - \rho – простой (простаивать) системы, доля времени простоя системы

\pi_{o} = (1-\pi_{n}) - вероятность обслуживания заявки
\pi_n = \lim T \to \infty (N_n(T)/N(T)) – вероятность потери заявки (при неограниченной очереди
равен 0)
\lambda' = \pi_0 \lambda – производительность системы, интенсивность потока обслуженных заявок
\lambda'' = \pi_n \lambda – интенсивность потока потерянных заявок
w - среднее время ожидания в очереди
u = w + b - среднее время пребывания заявки в системе
l = \lambda'w - cредняя длина очереди заявок (при CMO без потерь \lambda' = \lambda)
m = \lambda' u – среднее число заявок в системе
ы
СМО с неоднородным потоком заявок
\Lambda(\lambda) = SUM[H](\lambda_i)
Y(y) = SUM[H](y_i)
L(l) = SUM[H](l_i)
M(\mu) = SUM[H](\mu_i)
```

В = SUM[H]($\xi_i b_i$) $\xi_i = \lambda_i/\Lambda$ – коэффициент доли потока і-го класса в суммарном потоке, вероятность того, что заявка принадлежит к класса і

```
U = W + B
L = \Lambda W
M = \Lambda U
       CeMO
n – число узлов в сети
\lambda_0 – интенсивность источника заявок для PCeMO (разомкнутая)
M – число заявок для ЗСеМО (замкнутая
Р = [p<sub>ij</sub> | i,j = 0...n] - матрица вероятностей передач
SUM[n](p_{ij}) = 1 (i=0...n) - для линейных систем
a_{j} = \lambda_{j}/\lambda_{0} (j=1...n) – коэффициент передачи узла
\rho_1 = \lambda_1 b_1/K_1 = \alpha_1 \lambda_0 b_1/K_1 < 1 – условие
\lambda_0 < \min(K_1/\alpha_1b_1, ..., K_n/\alpha_nb_n)
Y(y) = SUM[n](y_i)
R(\rho) = SUM[n](\rho_i)
L(l) = SUM[n](l_i)
W = SUM[n](\alpha_i w_i)
U = SUM[n](a_iu_i)
M(\mu) = SUM[n](\mu_{\rm i}) - для PCeMO
\lambda_0 = M/U - для 3CeMO
U = W + B
L = \Lambda W
M = \Lambda U
```

В замкнутой системе не может быть перегрузок, но на входе некоторых систем может скапливаться очередь, но она не будет бесконечной.

```
Одноканальная экспоненциальная СМО
```

```
w = \rho b/(1-\rho)

u = b/(1-\rho)

\rho = \lambda b < 1

Многоканальная экспоненциальная СМО

w = \rho b/(K(1-\rho))

\rho = \lambda b/K < 1

Со слайдов
```