## BA To do

Justus Multhaup

9. Mai 2023

## 1 Kollektive Diffusion, Onsager Koeffizient

- Für lange Simulationen ist  $MSD >> l_x$  durch harte Wände effektiv zwei Freiheitsgrade weniger. Also ist dann D = MSD/4t statt D = MSD/6t
  - Nur y und z MSD verwenden
- Onsager Koeffizienten ausrechnen
  - plotte Phasenverschiebung und Amplitude als Funktion von x
  - Zeitskala Rousezeit  $\tau_R/3\pi^2$

## 2 Konversionsalgorithmus

- Analyse: wie gut stimmt es am Rand überein (Lossfunktion), wie weit reicht es in Bulk hinein?
- Wie analysiert man letzteres?
- Ketten zwischendrin nochmal bewegen? Weitere MC moves, wie mit externem Feld
- $\bullet$  Modifiziere Interaktionsteil der  $\omega$  Felder mit Target-Dichten
- entweder alles gleich lassen und  $\Delta L$  ändern oder bei gleichem  $\sqrt{N}$  und gleichem  $\Delta L$  Diskretisierung N ändern je weniger pro Zelle, je schlechter das Optimum
- $T_{min} = \left(\frac{1}{\rho_0 \Delta L^3}\right)^2$  ausprobieren
- Bei Flips bei t=0: Vielleicht Berechnung der Akzeptanzrate anpassen? Bisher wird diese aus Zahl der akzeptierten Flips von 1000 berechnet
- Wie genau Fehler bei Optimierung normieren? Bisher:  $\sigma_0^2 = 0.0422$ 
  - schauen in SCMF paper, Dichtefluktuationen gegeben durch  $\kappa N$  Term
  - erhalte verschiedene Werte für verscheidene Nbar
- $\bullet$  Optimum mit und ohne SA fast gleich, Unterschied wird mit wachsendem  $\sqrt{\bar{N}}$  geringer
- Anstatt  $\sqrt{\bar{N}}$ zu variieren Monomere pro Zelle variieren
- Noch einen Lauf mit  $\sqrt{N}=10$  und große Zellen senkrecht zu Schachbrett (quaderförmiges System, 32 Teilchen pro Zelle) gleiche Anzahl an Teilchen in "großen Zellen" wie in kleinen Zellen bei großem Nbar

- Kollektiven Strukturfaktor (Suszeptibilität  $\chi = \frac{\partial^2 F}{\partial \phi^2} \propto 1/\sqrt{N}k_BT$ , Antwort der Dichte auf chemisches Potential mal Einzelkettensttrukturfaktor) der Zusammensetzung ausrechnen, Debyefunktion
- Lamellare Randstruktur wichtig, wie gut passt das zu natürlicher Lamellenbreite?
- Bild: paar mal laufen lassen, gemitteltes Dichteprofil
  - Die Variation der Dichte nahe an Konversionszone messen, wie weit? Mit welche Amplitude?
- Wegen Zeitabhängigkeit: vlt nochmal wie bei externen Feldern
- Inwiefern ist Ausrichtung der Ketten beeinflusst? Insbesondere mit MC Schritt dazwischen

## 3 Externes Feld, Lamellenbiegung

- Biegespannung
  - Box mit einer Lamelle (oder wenigen), Box strecken in Richtung senkrecht zu Lamellen, Fläche zurückfahren - Lamellen strecken
  - Stress muss isotrop sein: gebundenen Einzelkettenstress ausrechnen: wenn  $B_x^2=B_y^2=B_z^2$ , habe equilibrium spacing wenn alle gleich
  - spacing in fertigen Simulationen erstmal so lassen
  - bending stiffness im WSL? auch im Zhen Gang Wang paper
  - Gomppeh, Zoschke, europhysics letters
  - bei Grenzflächenspannung Faktor 3 wegen 3 Grenzflächen?
  - Rechnungen von Müller aus SCFT: Sinusförmige biegung, einfach sinus integrieren mit angegebener Amplitude