CONCEPTOS DE BASES DE DATOS





Hasta el momento

Secuencial: N/2 accesos (promedio)

Ordenado: Log₂ N accesos

• Árboles: 3 o 4 accesos


 Sin embargo, para ciertos casos se necesita un mecanismo de acceso a registros con una única lectura → DISPERSIÓN (HASH)



Definiciones

- Técnica para generar una dirección base única para una clave dada
- Técnica que convierte la clave del registro en un número aleatorio, el que sirve después para determinar donde se almacena el registro
- Técnica de almacenamiento y recuperación que usa una función de hash para mapear registros en direcciones de almacenamiento





- Para determinar la dirección de un registro:
 - La clave se convierte en un número aleatorio
 - El número se convierte en una dirección de memoria
 - El registro se debe guardar en esa dirección
 - Si la dirección está completa: saturación (overflow) -> tratamiento especial




Beneficios


- No requiere almacenamiento adicional (índices)
- Facilita inserción y eliminación rápida de registros
- Encuentra registros con muy pocos accesos al disco en promedio (generalmente menos de 2)


Costos

- No es posible el uso de registros de longitud variable
- No existe el orden físico de datos
- No permite claves duplicadas

- Algoritmos de dispersión
 - Uniforme: reparte los registros en forma uniforme en el espacio de direcciones disponible → difícil de lograr
 - Aleatoria: las claves son independientes, no influyen una sobre la otra. Cualquier dirección tiene la misma probabilidad de ser elegida para una clave









- Tipos de dispersión
 - Con espacio de direccionamiento estático
 - El espacio disponible para dispersar los registros esta prefijado
 - Con espacio de direccionamiento dinámico
 - El espacio disponible para dispersar los registros aumenta o disminuye según las necesidades de espacio que en cada momento tiene el archivo



- Parámetros que afectan la eficiencia
 - Función de dispersión
 - Tamaño de los compartimentos (espacio de almacenamiento)
 - Densidad de empaquetamiento
 - Método de tratamiento de saturación



- Función de dispersión
 - Caja negra: a partir de una clave se obtiene la dirección donde debe estar el registro
 - Diferencias con índices
 - No hay relación aparente entre la clave y la dirección
 - Dos claves distintas pueden transformarse en una misma dirección

 colisión
 - Resultado: retorna un valor aleatorio, que luego debe ser mapeado al rango de valores disponibles
 - Ejemplo: función simple usando códigos ASCII



Estático

- Centros cuadrados: la clave se multiplica por si misma y se toma los dígitos centrales, posteriormente se ajusta al espacio diponible.
- **División**: la clave se divide por un nro aproximadamente igual a la cantidad de direcciones (número primo → tiende a distribuir residuos en forma más eficiente). Luego se obtiene el residuo.
- **Desplazamiento**: se realiza un desplazamiento del número, se particiona y se suman las partes resultantes. Luego se ajusta al espacio disponible.
- Plegado: se realiza el plegado del número, se suman las partes resultantes y adaptan al espacio de direcciones.
- Transformación de base: la base del número se modifica y luego se toma el resultado del módulo.



Estático

- - N= 7000 (directiones)
 - Clave: 6 dígitos

Clave = 172148

Clave $^2 = 029634933904 \rightarrow 3493 * 0.7 = 2445$

Para llevar al espacio asignado al archivo multiplico por 0.7, haciendo el calculo con la mayor clave posible: 7000/9999 = 0.7



Estático

- Función de dispersión → División
 - N= 7000 (direcciones)
 - Clave: 6 dígitos

Clave = 172148

Clave mod $6997 = 4220 \rightarrow$ El resultado siempre estará entre 0 y 6996.



Estático

- - N= 7000 (directiones)
 - Clave: 8 dígitos

Clave = 20175973

Clave desplazada = $17207359 = 1720 + 7359 \rightarrow 9079 * 0.35 = 3177$

Para llevar al espacio asignado al archivo multiplico por 0.35, haciendo el calculo con la mayor clave posible: 7000/19998 = 0.35



Estático

- Función de dispersión → Plegado
 - N= 999 (direcciones)
 - Clave: 8 dígitos

Clave = 17207359

Clave plegada en 3 partes = $017\ 207\ 359 = 953 + 207 + 710 \rightarrow 1870 * 0.33 = 617$

Para llevar al espacio asignado al archivo multiplico por 0.33, haciendo el calculo con la mayor clave posible: 999/2988 = 0.33



Estático

- Función de dispersión -> Transformación de base
 - N= 100 (direcciones)
 - Clave: 3 dígitos

Clave = 453

Clave en base $11 = 382 \rightarrow 382 * 0.12 = 45$

Para llevar al espacio asignado al archivo multiplico por 0.12, haciendo el calculo con la mayor clave posible: 100/829 = 0.12



- Función de dispersión
 - ¿Cuál elegir?
 - Tomar algunas claves del problema y simular el comportamiento con algunos métodos, y luego elegir el que mejor se comporte
 - En general:
 - División mejor
 - Plegado, para claves muy largas



Estático

Colisiones

- Cuando un registro es asignado a una dirección ya ocupada, se produce una colisión
 - A las claves que por dispersión se convierten en la misma dirección se las llama sinónimos

Alternativas

- Generar un algoritmo de dispersión perfecto → sin colisiones
- Intentar minimizar la cantidad de colisiones



- Colisiones → disminución
 - Esparcir registros: buscar métodos que distribuyan los registros de la forma más aleatoria posible entre las direcciones disponibles
 - Suma de códigos ASCII → no es bueno
 - Otras de las funciones vistas → mejor
 - Usar memoria adicional: distribuir pocos registros en muchas direcciones (ej: 75 registros en 1000 direcciones)
 - Disminuye las colisiones
 - Desperdicia espacio



- Colisiones → disminución
 - Colocar más de un registro por dirección
 - Direcciones con N claves → mejoras notables
 - Las direcciones que pueden almacenar 1 o más registros se denominan cubetas o compartimentos
 - **Ejemplo**: archivo con direcciones de **512** bytes y cada registro a almacenar es de **80** bytes
 - Se puede almacenar hasta 6 registros por cada dirección de archivo (cada dirección tolera hasta 5 sinónimos)



- Tamaño de los compartimentos
 - A mayor tamaño del compartimento:
 - Menor probabilidad de saturación
 - Mayor fragmentación → espacios vacíos
 - Búsqueda más lenta dentro del compartimento



- Tamaño de los compartimentos
 - ¿Cuál es el tamaño adecuado del compartimento?

 - Depende del sistema: el tamaño máximo dependerá de las posibilidades de transferencia en operaciones de E/S ->
 buffers SO



- Densidad de empaquetamiento (DE)
 - No es relevante el tamaño total del archivo. La DE es la proporción de espacio asignado al archivo que en realidad almacena registros
 - Cantidad de espacio que es usado en un archivo
 - DE = <u>número de registros del archivo</u> capacidad total de las cubetas
 - Si se cuenta con una DE menor:
 - Menor saturación
 - Mayor desperdicio de espacio



Estimación overflow

- Es posible realizar una estimación de la saturación analizando las características de su almacenamiento
 - N= #cubetas, C= capacidad cubeta, K= #reg. del archivo

$$DE = \frac{K}{C \times N}$$

 ¿Cuál es la probabilidad de que una cubeta en particular reciba una cantidad determinada de registros?



Estimación overflow

- Estimación del Nº de claves que recibe una cubeta
 - Dadas:
 - A = no utilizar una cubeta en particular
 - B = utilizar una cubeta en particular
 - Para **una clave**:

$$P(B) = 1/N$$

$$P(A) = 1 - P(B) = 1 - 1/N$$

Para dos claves:

$$P(BB) = P(B) * P(B) = (1/N)^2$$

 $P(BA) = P(B) * P(A) = (1/N) * (1 - 1/N)$

(cada clave es independiente, función de hash uniforme)



Estimación overflow

- Estimación del Nº de claves que recibe una cubeta
 - $P(secuencia) = P(A)^{#A} * P(B)^{#B}$
 - Para una secuencia determinada de K claves, la probabilidad de que I caigan en una cubeta es:

$$(1/N)^{I} * (1 - 1/N)^{K-I}$$

 La cantidad de formas de combinar esa secuencia es (K tomadas de a l combinaciones):

$$\frac{K!}{I!^*(K-I)!}$$



Estimación overflow

- Estimación del Nº de claves que recibe una cubeta
 - La probabilidad de que una cubeta reciba I elementos de los K disponibles es entonces:

$$P(I) = \frac{K!}{I! * (K-I)!} * \left(\frac{1}{N}\right)^{I} * \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{K-I}$$

$$\underset{\text{COMBINATORIO } \binom{K}{I}}{\text{COMBINATORIO } \binom{K}{I}} * \left(\frac{1}{N}\right)^{I} * \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{K-I}$$

Fórmula equivalente acotada:

$$P(I) = \frac{(K/N)^{I} * e^{-(K/N)}}{I!}$$



- En general, si hay N direcciones → el nro esperado de direcciones con I registros asignados es igual a N*P(I)
- Se analizarán archivos con diferentes DE, estimando la saturación en cada caso
- Ejemplo 1: $N = 10000 K = 10000 DE = 1 \rightarrow 100\%$
 - La proporción de direcciones con 0 registros asignados es:

$$P(0) = \frac{(10.000 / 10.000)^{0} * e^{-(10.000/10.000)}}{0!} = 0.3679$$



Estimación overflow

- Ejemplo 1: N = 10000 K = 10000 DE = 1
 - Nº de direcciones sin registros asignados (I = 0):

```
0: 10000 * P(0) = 10000 * 0.3679 = 3679
```

• Nº de direcciones **con uno, dos y tres registros**:

```
1: 10000 * P(1) = 10000 * 0.3679 = 3679
```

3: 10000 * P(3) = 10000 * 0.0613 = 613



- Ejemplo 1: N = 10000 K = 10000 DE = 1
 - La cantidad de registros en colisión será entonces:
 - 3679 direcciones tienen 0 registros asignados → 0
 - 3679 direcciones tienen 1 registro asignado → 0
 - 1839 direcciones tienen 2 registros asignados \rightarrow 1839
 - 613 direcciones tienen 3 registros asignados → (613 * 2)
 - Saturación estimada hasta el momento: 1839 + (613*2) = 3065
 - Aún no se finalizó la estimación y ya es mayor a un 30%
 - Más del 30% de los registros serán almacenados en algún lugar que no es su dirección base



- Ejemplo 2: N = 1000 K = 500 DE = 0.5
 - Nº de direcciones **sin registros** asignados (**I = 0**) :
 - 0: 1000 * P(0) = 1000 * 0.607 = 607
 - Nº de direcciones con un sólo registro:
 - 1: 1000 * P(1) = 1000 * 0.303 = 303
 - Nº de direcciones **con más de un registro**:
 - 2: 1000 * P(2) = 1000 * 0.0758 = **75**
 - 3: 1000 * P(3) = 1000 * 0.0126 = **12**
 - 4: 1000 * P(4) = 1000 * 0.0016 = 1
 - 5: 1000 * P(5) = 1000 * 0.0002 = 0



- Ejemplo 2: N = 1000 K = 500 DE = 0.5
 - ¿Cuántos registros en saturación pueden esperarse?

```
\rightarrow N * (1* P(2) + 2* P(3) + 3 * P(4) + 4 * P(5)) =
```

- = 1000 * (1* 0.0758 + 2* 0.0126 + 3*0.0016 + 4*0.0002) =
- = 107
- Dado que se cuenta con 500 registros en total, la saturación estimada hasta el momento es: 107/500 = 0.214 = 21.4 %
 - Más del **21**% de los registros serán almacenados en algún lugar que no es su dirección base



Estimación overflow

Valores de saturación para diferentes DE

<u>DE</u>	<u>Saturación</u>		
0.10	4.8 %		
0.30	13.6 %		
0.50	21.4 % → Ejemplo 2		
0.70	28.1 %		
0.80	31.2 %		
0.90	34.1 %		
1.00	36.8 % → Ejemplo 1		



- En los ejemplos se utilizó compartimentos con capacidad para un único registro
 - En estos casos, los términos de colisión y saturación son equivalentes
- Los números bajos de saturación se presentan cuando se dispone de una baja DE
 - Disminuye la cantidad de colisiones
 - Deja muchas direcciones (compartimentos) libres
- Solución

 usar compartimentos con capacidad para más de un registro



- Si se consideran compartimentos con capacidad para más de un registro:
 - Dependiendo de su capacidad y del lugar libre que tenga un compartimento en un momento dado, dos sinónimos se podrán almacenar en la misma dirección
 - Entonces ahora, al producirse una colisión:
 - Si el compartimento **tiene lugar suficiente** el registro se almacena en dicho lugar > no hay saturación
 - Si el compartimento **está completo** (no tiene más lugar) entonces si **se produce saturación**



Estimación overflow

K: Nº registros B: Tamaño de compartimento

N: Nº de direcciones de memoria disponibles

$$DE = K / B * N$$

	Archivo 1	Archivo 2
Nº registros (K)	750	750
Nº direcciones (N)	1000	500
Tamaño Comp. (B)	1	2
DE	0.75	0.75
Proporción regs/dirs	0.75	1.5



Estimación overflow

 Con 750 registros, 1000 direcciones de memoria disponibles y compartimentos de tamaño 1, el № esperado de registros en saturación es:

```
→ N*(1*P(2) + 2*P(3) + 3*P(4) + 4*P(5)) =
= 1000*(1*0.1328 + 2*0.0332+ 3*0.0062+
4*0.0009+5*0.0001)
= 222
```

Saturación = 222/ 750 = 29.6 %



Estimación overflow

 Con 750 registros, 500 direcciones de memoria disponibles y compartimentos de tamaño 2, el № esperado de registros en saturación es:

```
→ N* (1*P(3) + 2*P(4) + 3*P(5) + 4*P(6) + 5*P(7)) =

= 500 * (1*0.1255 + 2*0.0471+ 3*0.0141+

4*0.0035+5*0.0008) = 140

= 140
```

Saturación = 140/750 = $18.7\% \rightarrow \text{mejora}$



Estimación overflow

Probabilidad de saturación

TAMAÑO COMPARTIMENTO							
DE	1	2	5	10	100		
10%	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0		
20 %	9.4	2.2	0.1	0.0	0.0		
30 %	13.6	4.5	0.4	0.0	0.0		
40 %	17.6	7.3	1.1	0.1	0.0		
50 %	21.4	10.4	2.5	0.4	0.0		
60 %	24.8	13.7	4.5	1.3	0.0		
70 %	28.1	17.0	7.1	2.9	0.0		
75 %	29.6	18.7	8.6	4.0	0.0		
80 %	31.2	20.4	10.3	5.3	0.1		
90 %	34.1	23.8	13.8	8.9	0.8		
100 %	36.8	27.1	17.6	12.5	4.0		