
Sistemes Informàtics

UD13. Part 1. GNU-Linux. Ubuntu. Instal·lació i configuració d'NFS



ÍNDEX

1.			duccióducció	
2.		Intro	ducció a NFS	3
3.		Instal	lar NFS	4
	3.1	l.	Instal·lar NFS en el servidor Ubuntu LTS	4
	3.2	2.	Instal·lar NFS en un client amb Ubuntu 18.04 LTS Desktop	4
	3.3	3.	Habilitar NFS en un client amb Windows 10	6
4.		Confi	gurar el servidor NFS	7
	4.1	l.	Crear les carpetes a compartir	7
	4.2	2.	Exportar el contingut de les carpetes	7
	4.3	3.	Iniciar/reiniciar el servei NFS	8
	4.4	1.	Crear un arxiu en una carpeta compartida	9
5.	,	Acced	dir a una carpeta compartida amb NFS des d'un client amb Ubuntu	9
	5.1	l.	Crear el punt de muntatge per a les carpetes compartides	9
	5.2	2.	Realitzar el muntatge de les carpetes compartides i comprovar-lo	9
	5.3	3.	Crear arxius en les carpetes compartides	10
	5.4	1.	Muntar automàticament les carpetes compartides en iniciar el client.	11
6.		Com	funcionen els permisos NFS i solució de problemes	12
7.		Conv	ertir ubuntu desktop en server	13

1. INTRODUCCIÓ

Al llarg d'aquest tema, estudiarem que és NFS (Network File System) i aprendrem a utilitzar-lo per a facilitar l'ús d'unitats d'emmagatzematge en xarxa.

2. INTRODUCCIÓ A NFS

Las sigles **NFS** provenen de **Network File System** (Sistema d'arxius de xarxa). Es tracta d'un protocol, implementat en 1984 per l'empresa Sun Microsystems, que s'utilitza en xarxes d'àrea local per a crear un sistema d'arxius distribuït.

Sun Microsystems va desenvolupar NFS com un estàndard obert i el va incloure en la publicació Request for Comments (RFC) perquè qualsevol poguera implementar-lo (RCF és una publicació de la Internet Engineering Task Force (IETF)).

L'objectiu de NFS és que diversos usuaris (o programes) d'una xarxa local puguen accedir a arxius i directoris compartits com si foren locals. D'aquesta manera, es pot centralitzar la capacitat d'emmagatzematge de la xarxa, podent ser més reduïda en els clients.

Per a aconseguir-ho, la instal·lació de NFS es divideix en dues parts:

- Un equip que actua com a servidor i que actua com a emmagatzematge dels arxius compartits.
- Un o diversos equips que actuen com a clients i els usuaris dels quals accediran als arxius compartits pel servidor com si foren locals.

Actualment, el protocol **NFS** està **inclòs** en la majoria de les distribucions **Linux**, i en les diferents versions del sistema operatiu **OSX** d'Apple.

En els sistemes **Microsoft**, la situació és una mica més confusa: Per a les versions 2000, 2003 i XP, calia descarregar i instal·lar el paquet <u>Windows Services for UNIX</u>). En Windows 8 ja **s'inclou** de fàbrica, però només en la versió **Enterprise** edition i, fins al moment d'escriure aquest document, no existeix manera d'instal·lar-lo en altres versions més modestes. De fet, els usuaris que actualitzen des de les edicions Windows 7 Ultimate o Windows 7 Enterprise a l'edició Windows 8 Pro, no podran continuar usant NFS. Una **alternativa** per a aquesta situació serà recórrer a **programari de tercers** (ésta és la proposta que seguirem ací).



Quan implementem NFS en una xarxa local obtenim els següents avantatges:

- En facilitar l'accés **centralitzat a la informació**, s'evita **la duplicitat** de la mateixa en diferents punts de la
- De manera predeterminada, obliga al fet que totes les operacions d'escriptura relacionades amb una actualització concloguen abans de continuar (inclosa l'actualització de l'estructura de directoris). Així s'assegura la integritat de les dades.
- Permet emmagatzemar tot el **perfil dels usuaris en el servidor** (el seu directori /home), de manera que qualsevol usuari podrà accedir a les seues dades des de qualsevol lloc de la xarxa.
- Permet compartir dispositius d'emmagatzematge complets (com a unitats òptiques, discos externs, memòries flaix, etc), la qual cosa facilita la reducció de costos en aquesta mena de dispositius alhora que millora el seu aprofitament.
- Des de la **versió 4**, s'inclouen característiques de **seguretat Kerberos i Llistes de Control d'Accés** (ACL Access Control List), entre altres.

3. INSTALAR NFS

Com hem dit anteriorment, perquè NFS funcione en una xarxa, hem d'instal·lar dos **components**: un en el **servidor**, que s'encarregarà d'oferir els recursos compartits i un altre en cada **client** que pretenga utilitzar aquests recursos.

A continuació, veurem com s'instal·la NFS en un **servidor Ubuntu LTS**. Després, veurem com es realitza la instal·lació en els equips **client**, tant en **Ubuntu LTS** com en **Windows**. D'aquesta manera, quan acabe aquest apartat, estarem llestos per a començar a configurar el nostre sistema d'arxius de xarxa.

3.1. INSTAL·LAR NFS EN EL SERVIDOR UBUNTU LTS

- El paquet que ens permet compartir directoris NFS es diu **nfs-kernel-server**, per la qual cosa serà el primer paquet a instal·lar.
- A més, necessitarem el paquet nfs-common, que conté els programes que ens permetran usar NFS, tant en el costat client com en el costat servidor. Entre ells es troben els comandos lockd, statd, showmount i nfsstat.
- Finalment, necessitarem el paquet **rpcbind**, un servei que converteix els identificadors de programa RPC (remalnom Procedure Call) en direccions universals

La instal·lació en el servidor és tan senzilla com obrir una finestra de terminal i executar el comando:

sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind

```
🕽 🗐 🗊 usuario@linuxserver: ~
usuario@linuxserver:~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind
[sudo] password for usuario:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
 linux-headers-4.4.0-31 linux-headers-4.4.0-31-generic
  linux-image-4.4.0-31-generic linux-image-extra-4.4.0-31-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  keyutils libnfsidmap2 libtirpc1
Paquetes sugeridos:
 watchdog
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common nfs-kernel-server rpcbind
 actualizados, 6 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 59 no actualizados.
Se necesita descargar 468 kB de archivós.
Se utilizarán 1.874 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libnfsidmap2 amd64 0 .25-5 [32,2 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libtirpc1 amd64 0.2.
5-1 [75,6 kB]
```

A continuació, per a posar el funcionament NFS, reiniciarem l'equip mitjançant sudo reboot.

Una vegada que s'haja completat de nou l'arrancada del sistema, podem començar per comprovar si el nucli d'Ubuntu conté ara suport per a NFS mitjançant el comando:

grep nfs /proc/filesystems

(Nota: L'arxiu /proc/filesystems conté els sistemes d'arxius suportats pel nucli d'Ubuntu)

Si ens retorna aquesta línia nodev nfsd estarà tot OK.

3.2. INSTAL·LAR NFS EN UN CLIENT AMB UBUNTU 18.04 LTS DESKTOP

En el cas particular d'un client amb Ubuntu, només haurem d'instal·lar els paquets nfs-common i rpcbind.

Haurem d'executar el següent comando:

sudo apt-get install nfs-common rpcbind

```
🔊 🖨 🗊 usuario@clientelinux: ~
usuario@clientelinux:~$ sudo apt-get install nfs-common rpcbind
[sudo] password for usuario:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 keyutils libnfsidmap2 libtirpc1
Paquetes sugeridos:
 open-iscsi watchdog
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind
O actualizados, 5 nuevos se instalarán, O para eliminar y 241 no actualizados.
Se necesita descargar 380 kB de archivos.
Se utilizarán 1.386 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```

Com abans, apt-get ens informa de les dependències que caldrà afegir perquè la instal·lació siga correcta i quina espai d'emmagatzematge necessitarà en el disc. Finalment, s'instal·la i ens mostra el prompt.

```
🖢 🗇 🕕 usuario@clientelinux: ~
Seleccionando el paquete libtirpc1:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libtirpc1_0.2.5-1_amd64.deb ...
Desempaquetando libtirpc1:amd64 (0.2.5-1) ...
Seleccionando el paquete keyutils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../keyutils_1.5.9-8ubuntu1_amd64.deb ...
Desempaquetando keyutils (1.5.9-8ubuntu1) ..
Seleccionando el paquete rpcbind previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../rpcbind_0.2.3-0.2_amd64.deb ...
Desempaquetando rpcbind (0.2.3-0.2) ...
Seleccionando el paquete nfs-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../nfs-common_1%3a1.2.8-9ubuntu12_amd64.deb ...
Desempaquetando nfs-common (1:1.2.8-9ubuntu12) ...
Procesando disparadores para man-db (2.7.5-1) ...
Procesando disparadores para systemd (229-4ubuntu13) ...
Procesando disparadores para ureadahead (0.100.0-19) ...
Configurando libnfsidmap2:amd64 (0.25-5) ...
Configurando libtirpc1:amd64 (0.2.5-1) ...
Configurando keyutils (1.5.9-8ubuntu1) ...
Configurando rpcbind (0.2.3-0.2) ...
 Configurando nfs-common (1:1.2.8-9ubuntu12) ...
Creating config file /etc/idmapd.conf with new version
Creating config file /etc/default/nfs-common with new version
Añadiendo el usuario del sistema `statd' (UID 121) ...
Añadiendo un nuevo usuario `statd' (UID 121) con grupo `nogroup' ...
No se crea el directorio personal `/var/lib/nfs'.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Procesando disparadores para libc-bin (2.23-0ubuntu3) ...
Procesando disparadores para systemd (229-4ubuntu13) ...
Procesando disparadores para ureadahead (0.100.0-19) ... usuario@clientelinux:~$
```

3.3. HABILITAR NFS EN UN CLIENT AMB WINDOWS 10

El suport per a NFS només ve inclòs de manera nativa a partir de Windows 7 Enterprise, tan sols cal activar-los en les característiques del sistema operatiu (Menú dins de **Programes** característiques en el panell de control):

No obstant això, en versions més antigues en necessari recórrer a eines de tercers (la gran majoria són gratuïtes). Una solució d'aquest tipus consisteix en instal·lació d'aquests components:

- La llibreria Dokan
- El framework Microsoft .NET
- L'eina Neko Drive.

Instal·lar la llibreria Dokan:

Anar https://github.com/dokandev/dokany/wiki/installation descarreguem l'arxiu adequat al nostre S.O. "DokanInstall 0.6.0.exe" "DokanInstall 0.7.4.exe". Preferiblement la versió 0.6.0.

Abans d'iniciar la instal·lació, localitza en el teu disc dur l'arxiu que acabes de descarregar, fes clic amb el botó dret sobre ell en "propietats" i després veu a la pestanya "compatibilitat". Marca

Installation

Liryna edited this page on 16 Jul · 17 revisions

Choose a version

Recommended version is the latest release. This version is working on Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, and related server editions.

Be aware that versions >= 0.8.0 are incompatible with previous ones. Concretely, it means that if you attempt to use latest releases with an user file system driver that it is not aware of it, it will fail. For those oldies, please use these versions:

https://code.google.com/p/nekodrive/downloads/

- 0.7.4 for Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 and Windows 7
- 0.6.0 for Windows Vista and Windows XP

l'opció "Executar aquest programa en manera de compatibilitat per a" i tria "Windows 7".

Ara sí que podem iniciar el procés d'instal·lació del programa com el fem normalment amb un doble clic.

Instal·lar Microsoft .NET Framework

Per a instal·lar-ho disposes de dues opcions:


Un instal·lador web: http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=17851


Un instal·lador independent (offline): Es descarrega complet el programa d'instal·lació i després s'instal·la: http://www.microsoft.com/eses/download/details.aspx?id=17718

Després de la descàrrega s'instal·la com qualsevol altre programa.

Instal·lar NekoDrive

En primer lloc. ho descarreguem de:





https://code.google.com/p/nekodrive/downloads/list

Farem clic concretament en l'enllaç de l'arxiu NekoDrive_0_9_0.7z.

Extraiem el contingut del fitxer, per exemple, amb el programa 7zip i executem l'arxiu setup per a començar la instal·lació.

4. CONFIGURAR EL SERVIDOR NFS

Suposarem que necessitem compartir amb els clients la carpeta del servidor: /var/compartit. Els passos que haurem de seguir són aquests:

- 1. Crear la carpeta o les carpetes que encara no existisquen.
- 2. Exportar el contingut de les carpetes
- 3. Reiniciar el servei NFS
- 4. Crear un arxiu en una de les carpetes compartides per a comprovar que és accessible des dels clients

Vegem cadascun d'aquests passos més detalladament.

4.1. CREAR LES CARPETES A COMPARTIR

Per a això usarem el comando mkdir.

A més, com volem que cap usuari experimente problemes per a accedir a les dades, també **canviarem el nom de l'usuari i grup propietaris** de la carpeta. La idea és que no siguen propietat de ningú. Canviarem el propietari i el grup mitjançant el comando chown.

Per tant, els comandos a executar serien:

```
sudo mkdir /var/compartit
sudo chmod -R 777 /var/compartit
sudo chown nobody:nogroup /var/compartit
```

D'altra banda, a la carpeta /home només accedirem com *superusuario*, per la qual cosa no canviarem la seua propietat.

```
■ □ usuario@linuxserver: ~

usuario@linuxserver: ~$ sudo mkdir /var/compartido

[sudo] password for usuario:
usuario@linuxserver: ~$ sudo chmod -R 777 /var/compartido
usuario@linuxserver: ~$ sudo chown nobody:nogroup /var/compartido
```

4.2. EXPORTAR EL CONTINGUT DE LES CARPETES

Després d'això, hem d'editar l'arxiu /etc/exports que és on s'indica a NFS quines carpetes compartirem (exportar, en la terminologia NFS). Cada carpeta exportada ha d'estar en una línia diferent d'aquest arxiu, encara que una línia molt llarga pot continuar-se en la línia següent posant al final una barra invertida "\".

Les línies tenen el següent format:


```
ruta client_1(opcions) client_2(opcions) ...
```

Nota: No hi ha espais en la definició d'un client, només entre un client i un altre, i entre el primer i la ruta de la carpeta.

Observa que cada client té dues parts:

- La primera **identifica a l'ordenador** client (en l'exemple l'hem representat com a client:1, client_2, ...). Podem usar qualsevol de les següents opcions:
 - o Una adreça IP o un nom DNS.
 - Caràcters comodí per a representar tot el nom del client o una part. Podem utilitzar els comodins '?'(per a representar un caràcter qualsevol i '*' (per a representar qualsevol conjunt de caràcters. No es recomana utilitzar-los amb adreces IP.
 - o Intervals d'adreces IP. Per exemple, 192.168.1.0/30, que permetrà accedir a les primeres 30 direccions a partir de 192.168.1.0
 - o netgropus. Quan disposem d'un servidor NIS en la xarxa, podrem agrupar els usuaris en grups. En aquest cas, podrem utilitzar el grup amb el format @nomene_de_grup.
- La segona serà una llista d'opcions **per a compartir**. Entre les opcions que podem utilitzar, es troben les següents:
 - o ro(read-only): La carpeta compartida serà de només lectura. És l'opció predeterminada.
 - o rw (read-write): L'usuari podrà fer canvis en el contingut de la carpeta compartida.
 - wdelay: El servidor NFS no escriu en el disc si espera una altra sol·licitud de manera imminent. Així es redueixen els accessos a disc i millora el rendiment. És l'opció predeterminada, però només funciona quan usem l'opció sync.
 - o *no_wdelay*: Deshabilita la característica anterior.
 - o root_squash: Evita que els usuaris amb privilegis administratius els mantinguen, sobre la carpeta compartida, quan es connecten remotament. En el seu lloc, se'ls tracta com a un usuari remot més. És l'opció predeterminada.
 - o no root squash: Deshabilita la característica anterior.
 - o *sync*: Evita respondre peticions abans d'escriure els canvis pendents en disc. És l'opció predeterminada.
 - o async: Deshabilita la característica anterior. Millora el rendiment a canvi que existisca el risc de corrupció en els arxius o, fins i tot, en tot el sistema d'arxius, si es produïra una interrupció del fluid elèctric o un bloqueig del sistema.
 - o subtree_check: Quan el directori compartit és un subdirectori d'un sistema d'arxius major, NFS comprova els directoris per damunt d'aquest per a verificar els seus permisos i característiques. És l'opció predeterminada.
 - o no_subtree_check: Deshabilita la característica anterior, la qual cosa fa que l'enviament de la llista d'arxius siga més ràpid, però pot reduir la seguretat.

En el nostre cas, inclourem aquesta nova línia en l'arxiu /etc/exports:



Sempre que fem canvis en l'arxiu /etc/exports, necessitarem reiniciar el servei perquè aquests siguen efectius. Ho aconseguirem escrivint la següent ordre en la finestra de terminal:

```
sudo service nfs-kernel-server restart (sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart)
```

En el nostre cas, com és la primera vegada, en lloc de reiniciar-ho, senzillament ho iniciarem. És a dir, l'ordre que escriurem en la finestra de terminal serà:

4.4. CREAR UN ARXIU EN UNA CARPETA COMPARTIDA

Després de configurar el servidor, haurem de fer el propi amb els clients. No obstant això, perquè puguem comprovar que tot és correcte, una vegada completada aquesta operació, seria convenient disposar d'algun contingut en una de les carpetes compartides. Així comprovarem que el contingut està accessible.

Per tant, ens dirigim a /var/compartit i creem un arxiu qualsevol:

```
tire hola > /var/compartit/fichero.txt
```

5. ACCEDIR A UNA CARPETA COMPARTIDA AMB NFS DES D'UN CLIENT AMB UBUNTU

En principi, les operacions realitzades en el punt anterior han aconseguit oferir una carpeta del servidor perquè puga ser accedida des de qualsevol dels equips client de la xarxa. No obstant això, ara haurem de configurar els clients perquè aqueix accés siga efectiu.

Començarem pel client amb Ubuntu i, per a completar la seua configuració, haurem de realitzar les següents operacions:

- 1. Crear el punt de muntatge, en l'estructura de directoris local, on es muntarà la carpeta compartida.
- 2. Realitzar el muntatge i comprovar-lo.
- 3. Crear arxius en la carpeta compartida
- 4. Aconseguir que la carpeta compartida es munten automàticament en arrancar el client.

Una vegada que tenim clares les accions que durem a terme, és hora de començar:

5.1. CREAR EL PUNT DE MUNTATGE PER A LES CARPETES COMPARTIDES

El primer que haurem de decidir és en quin lloc de l'arbre de directoris de l'equip client es muntarà la carpeta compartida pel servidor (recorda que en GNU/Linux només existeix un arbre de directoris on es van muntant els diferents volums que necessitem)

Per a aquest exemple, crearem una subcarpeta, dins de /mnt anomenada nfs. En el seu interior, reproduirem la ruta original de la carpeta compartida:

```
sudo mkdir -p /mnt/nfs/var/compartit
```

Una última precaució que haurem de tindre en compte és que, encara que hàgem donat permisos d'escriptura sobre la carpeta compartida en la configuració NFS del servidor, no podrem escriure en ella si no disposem de permisos sobre els punts de muntatge on es muntaran aquesta carpeta en els clients. Per tant, abans de continuar, canviarem també els seus permisos:

```
sudo chmod -R 777 /mnt/nfs
```

5.2. REALITZAR EL MUNTATGE DE LES CARPETES COMPARTIDES I COMPROVAR-LO

La següent tasca que debemos completar, serà muntar la carpeta compartida pel servidor en el punt muntatge que hem creat en l'apartat anterior. Per a això recorrem al comando **mount**.

Suposant que el servidor NFS té la IP 192.168.0.120:

L'absència d'errors indica que el muntatge es realitza amb èxit:

Per a comprovar que tot ha anat bé, utilitzarem els comandos: df o mount (amb qualsevol d'ells és suficient).

El comando **df** ens ofereix informació sobre l'espai en disc utilitzat i el que tenim disponible en els sistemes d'arxius que tinguem muntats en aquests moments (de tots, llevat que indiquem el contrari en els seus paràmetres). Així doncs, escriurem el següent en la terminal:

df -h

Nota: L'opció -h fa que l'eixida siga més fàcilment comprensible per a les persones (-h o -human-readable).

```
      usuario@clientelinux:~$ df -h

      S.ficheros
      Tamaño Usados
      Disp Uso% Montado en

      udev
      982M
      0 982M
      0% /dev

      tmpfs
      201M
      6,2M
      194M
      4% /run

      /dev/sda1
      13G
      5,1G
      7,0G
      43% /

      tmpfs
      1001M
      580K
      1000M
      1% /dev/shm

      tmpfs
      5,0M
      4,0K
      5,0M
      1% /run/lock

      tmpfs
      1001M
      0
      1001M
      0% /sys/fs/cgroup

      tmpfs
      201M
      60K
      200M
      1% /run/user/1000

      /dev/sr0
      56M
      56M
      0
      100% /media/usuario/VBOXADDITIONS_5.0.26_108824

      192.168.0.120:/var/compartido
      7,4G
      6,0G
      1,1G
      85% /mnt/nfs/var/compartido

      usuario@clientelinux:~$
      Image: compartido of the compart
```

Com hem dit abans, també podem utilitzar el comando **mount**, sense arguments, per a mostrar la llista dels volums muntats en aquest moment (en realitat, la qual cosa mostra és el contingut de l'arxiu /etc/mtab.

L'avantatge d'aquest mètode és que disposem d'informació complementària, com els permisos o les adreces IP tant del client com del servitr.

En la imatge de la dreta podem veure el resultat de l'execució de comando mount.

Una última comprovació seria obtindre el contingut de les carpetes compartides:

```
usuarlo@cllentelinux:-> mount
sysfs on /ysv type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
undev on /ev type devtnpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
undev on /dev type devtnpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
undev on /dev type devtnpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /uru type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /uru type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=264848k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /fun/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=
/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/cgroup/psystemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ent_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ent_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids+type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ent_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ent_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids+type type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ent_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids+type type
```

ls /mnt/nfs/var/compartit

Per a comprovar que tot funciona correctament, crearem un arxiu buit i després comprovarem que s'ha creat.

```
touch /mnt/nfs/var/compartit/ejemplo1
```

Nota: Si experimentes algun error durant la creació, pot estar ocasionat pels permisos de la carpeta muntada. Si és així, n'hi ha prou amb tornar a executar l'ordre **chmod** explicada més amunt.

I per a comprovar que la creació s'ha realitzat amb èxit, consultem el contingut de la carpeta:

```
ls /mnt/nfs/var/compartit
```

```
usuario@clientelinux:~$ touch /mnt/nfs/var/compartido/ejemplo1
usuario@clientelinux:~$ ls /mnt/nfs/var/compartido
ejemplo1 fichero.txt
usuario@clientelinux:~$
```

5.4. MUNTAR AUTOMÀTICAMENT LES CARPETES COMPARTIDES EN INICIAR EL CLIENT.

Els sistemes operatius de la família Unix, com és el cas de GNU/Linux, disposen d'un arxiu /etc/fstab (file systems table) on es guarda la informació necessària sobre els diferents volums que es muntaran durant l'arrancada del sistema.

Quan implementem una estructura NFS, com la que estem veient ací, el més probable és que vulguem que els clients munten les carpetes compartides durant l'arrancada del sistema. Com hauràs pogut deduir, això s'aconsegueix modificant l'arxiu /etc/fstab. Per a això executarem:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Cada línia de l'arxiu representa un volum diferent i atén el següent format:

- *Dispositiu*: Referència al volum que muntarem. En el nostre cas, el seu valor serà **192.168.0.120:/var/compartit**
- *Punt de muntatge*: La carpeta on es muntaran les dades del volum. El seu valor serà /mnt/nfs/var/compartit.
- Sistema d'arxius: Indica el sistema d'arxius utilitzat en el volum. El valor serà **nfs**.
- *Opcions*: Indica els paràmetres que usarà **mount** per a muntar el dispositiu. Estaran separades per comes i no inclouran espais. Las opcions seran **auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=3,intr,tcp,actimeo=1800**.
- Freqüència de suport: Freqüència amb la qual s'utilitza l'eina dump per a recolzar (copiar) el sistema d'arxius. Si el seu valor és zero, el volum no es recolza.
- Ordre de revisió: Ordre en el qual l'eina **fsck** revisa el volum a la recerca de possibles errors durant el procés d'inici. Si el seu valor és zero, el volum no es revisa.

En definitiva, la línia que hem d'incloure és aquesta:

```
192.168.0.120:/var/compartit /mnt/nfs/var/compartit nfs auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=3,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
```

```
wsuario@clientelinux: ~

GNU nano 2.5.3

Archivo: /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

# * <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pas>>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=da97e627-blaf-476c-ae84-82121638d25c / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=e9b200a3-8e01-4571-aa05-b47648c11f76 none swap sw 0 0
192.168.0.120:/var/compartido /mnt/nfs/var/compartido nfs auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=3,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
```


Després d'això, només quedarà gravar els canvis i reiniciar per a comprovar que tot funciona correctament.

6. COM FUNCIONEN ELS PERMISOS NFS I SOLUCIÓ DE PROBLEMES

Un dels problemes que planteja l'ús de *NFS* és que no permet validar als usuaris que tracten d'accedir a una carpeta compartida. En realitat, el servidor NFS envia al client els permisos de cada arxiu i subcarpeta que trobe dins de la carpeta compartida. A més, també s'envia l'UID de l'usuari propietari i el GID del seu grup principal.

El problema és que, quan existisquen usuaris i/o grups en els *equips client* que tinguen assignat el mateix *UID* o disposen del mateix *GID* per al seu grup principal, aquests *usuaris locals* assumiran els permisos que tenien els usuaris de l'equip servidor sobre el contingut de les carpetes compartides.

Dit així, sembla una mica embullat, però tractarem d'explicar-ho usant el següent exemple:



Aquest exemple il·lustra diverses possibles situacions:

- Els usuaris *root* i *usuari* existeixen tant en el servidor com en els clients i tenen els mateixos valors *UID* i *GID*, per la qual cosa podran utilitzar els elements compartits sense cap problema.
- L'usuari *jlopez* existeix tant en el servidor com en els clients, no obstant això, com no coincideixen ni els seus *UID* ni els seus *GID*, l'usuari d'un *equip client* no podrà usar les dades compartides que pertanguen al mateix compte de l'equip *servidor*. No obstant això, sí que podrà beneficiar-se dels permisos heretats del grup que el seu *GID* és 1030, encara que es tracte de grups diferents (en el servidor correspon amb el grup *Direccion* i en els clients amb el grup *Almacen*).
- Igual de curiós resulta el cas de l'usuari fgil, que podrà accedir des d'un equip client a les dades compartides
 que pertanguen al compte aperez del servidor, ja que, encara que el nom dels comptes és diferent, els seus
 valors UID i GID són els mateixos.

Afortunadament, si estem usant l'opció *root_squash* en les definicions de les carpetes compartides que incloem en l'arxiu /etc/exports, el superusuario de l'equip client no tindrà plens poders sobre els arxius compartits pel servidor. Lògicament, sí que mantindrà els privilegis sobre els seus propis arxius.

Nota: L'opció root_squash és el valor predeterminat, per la qual cosa no és necessari incloure'l de manera explícita

Com veiem, el tractament que fa NFS dels comptes d'usuaris i grups s'allunya bastant del desitjable. No obstant això, els problemes que hem il·lustrat més amunt desapareixen quan combinem l'ús de NFS amb l'autenticació centralitzada de LDAP, però això no ho aprendrem fins al pròxim tema.

7. CONVERTIR UBUNTU DESKTOP EN SERVER

En el nostre cas, hem decidit instal·lar Ubuntu LTS Desktop i després instal·lar sobre ell els components de Server. Per a això usarem l'eina "Tasksel". Aquesta eina ofereix una forma realment senzilla d'instal·lar, en un sol procés, tot el conjunt de paquets que són precisos perquè l'equip complisca amb una tasca particular. A pesar que el llistat de col·leccions que ofereix Tasksel és molt ampli, al final disposem d'una opció titulada Manual package selection que, com pots suposar, ens permet triar de manera manual els paquets que necessitem instal·lar. D'aquesta manera, podem realitzar la nostra pròpia col·lecció de programari.


Per a instal·lar Tasksel escrivim el comando: sudo apt-get install tasksel

I per a usar Tasksel hem d'executar: sudo tasksel

A continuació, en el menú que apareixerà en pantalla, triarem l'opció "Basic Ubuntu server".

Amb les tecles de cursor ens desplacem fins a la/s opció/és que vulguem activar o desactivar i amb la barra espaiadora canviem el seu estat.

Quan tinguem llista la selecció adequada, premem la tecla TAB perquè s'active el botó Acceptar i premem la tecla Intro.



A continuació, veurem com es descarreguen i instal·len els paquets. Al final de la instal·lació, es tancarà Tasksel automàticament i tornarà a la Terminal.

I finalment, enhorabona! El teu Ubuntu LTS Desktop és ara Server! ;)

En el futur, quan tornem a utilitzar Tasksel, comprovarem que apareixen preseleccionades les col·leccions que ja estan instal·lades. Per a veure el llistat amb totes les col·leccions que tenim definides en Tasksel, podem escriure en la terminal el següent comando:

tasksel -t --list-tasks

Observant el primer caràcter de cada línia, comprovarem que es tracta d'una lletra i o una lletra u. Això t'indica si el paquet representat en aquesta línia es troba actualment instal·lat (instaled) o desinstal·lat (uninstaled) respectivament.

Si el que volem és un llistat més detallat, que incloga una breu explicació de cadascuna de les col·leccions i quin és el seu objectiu, podem recórrer a l'arxivament ubuntu-tasks.desc, que es troba en el directori /usr/share/tasksel/. Per a consultar el seu contingut, escriurem en la consola el següent comando:

nano /usr/share/tasksel/ubuntu-tasks.desc