- not null 非空。插入数据时,必须提供数据,不然无法插入数据;
- unique 唯一。插入数据时,不能重复,但是可以为空;
- primary key 主键。定义主键列不能为空且不能重复;
- foreign key 外检。
- check 检查。强制数据行数据必须满足的条件

## ■商店售货系统表设计案例

现有一个商店的数据库,记录客户及其购物情况,由下面三个表组成: 商品goods(商品号goodsId,商品名goodsName,

单价unitprice, 商品类别category, 供应商provider);

客户customer (客户号customer Id, 姓名name, 住址address, 电邮email性别sex, 身份证card Id);

购买purchase (客户号customerId,商品号goodsId,购买数量nums);请用SOL语言完成下列功能:

1 建表,在定义中要求声明:

- (1)每个表的主外键;
- (2) 客户的姓名不能为空值;
- (3)单价必须大于0,购买数量必须在1到30之间;
- (4) 电邮不能够重复;
- (5)客户的性别必须是 男 或者 女、默认是男

## CREATE TABLE goods (

goodsID CHAR (8) NOT NULL PRIMARY KEY, goodsName VARCHAR2 (30), unitprice NUMBER (10, 2), CHECK (unitprice > 0), CATEGORY VARCHAR2 (8), provider VARCHAR2 (30)

#### **CREATE TABLE customer (**

);

customerId CHAR (8) PRIMARY KEY,
NAME VARCHAR2 (50) NOT NULL,
address VARCHAR2 (50),
email VARCHAR2 (50) UNIQUE,
sex CHAR (4) DEFAULT '男' CHECK (sex IN('男', '女')),
cardId CHAR (18)

```
);
```

## CREATE TABLE purchase (

customerld CHAR (8) REFERENCES customer (customerld), goodsld CHAR (8) REFERENCES goods (goodsld), nums NUMBER (10) CHECK (nums BETWEEN 1 AND 30)

);

# ■ 商店售货系统表设计案例(2)

如果在建表时忘记建立必要的约束,则可以在建表后使用 alter table命令为表增加约束.但是要注意:增加not null约束 时,需要使用modify选项,而增加其它四种约束使用add选项。

- (1) 每个表的主外码;
- (2) 客户的姓名不能为空值;一增加商品名也不能为空
- (3) 单价必须大于0, 购买数量必须在1到30之间;
- (4) 电邮不能够重复; --增加身份证也不重复
- (5)客户的性别必须是 男 或者 女,默认是男
- (6)增加客户的住址只能是'海淀'、'朝阳'、'东城'、

'西城'、'通州'、'崇文'



- 2) alter table goods modify goodsname not null;
- 4) alter table customer add constraint card\_unique unique (cardid);
- 6) alter table customer add constraint address\_check check(address in ('海定','朝阳','东城','崇文'));

## 删除约束

alter table table\_name dorp constraint 约束名称;

## 删除主键约束

alter table table\_name drop primary key cascade;